

# Amazon Transfer Family



# Amazon Transfer Family: 用户指南

Copyright © 2024 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon 的商标和商业外观不得用于任何非 Amazon 的商品或服务，也不得以任何可能引起客户混淆、贬低或诋毁 Amazon 的方式使用。所有非 Amazon 拥有的其他商标均为各自所有者的财产，这些所有者可能附属于 Amazon、与 Amazon 有关联或由 Amazon 赞助，也可能不是如此。

Amazon Web Services 文档中描述的 Amazon Web Services 服务或功能可能因区域而异。要查看适用于中国区域的差异，请参阅 [中国的 Amazon Web Services 服务入门 \(PDF\)](#)。

# Table of Contents

什么是 Amazon Transfer Family ? .....	1
如何 Amazon Transfer Family 运作 .....	3
与 Transfer Family 相关的博客文章 .....	4
先决条件 .....	6
区域、端点和限额 .....	6
报名参加 Amazon .....	6
配置存储 .....	7
配置 Amazon S3 存储桶 .....	7
配置 Amazon EFS 文件系统 .....	11
创建IAM角色和策略 .....	14
创建用户角色 .....	15
会话策略工作原理 .....	18
读/写访问策略示例 .....	21
Transfer Family 教程 .....	24
服务器端点入门 .....	24
先决条件 .....	25
登录到控制台 .....	25
创建SFTP启用了该功能的服务器 .....	26
添加服务托管用户 .....	27
使用客户端传输文件 .....	28
创建解密工作流程 .....	30
步骤 2：配置执行角色 .....	30
步骤 2：创建托管工作流程 .....	32
步骤 3：将工作流程添加至服务器并创建用户 .....	33
步骤 4：创建PGP密钥对 .....	34
第 5 步：将PGP私钥存储在 Amazon Secrets Manager .....	35
步骤 6：加密文件 .....	36
步骤 7：运行工作流程并查看结果 .....	37
创建和使用SFTP连接器 .....	38
步骤 1：创建必要的支持资源 .....	39
步骤 2：创建和测试SFTP连接器 .....	43
步骤 3：使用SFTP连接器发送和检索文件 .....	47
创建用作远程服务器的 Transfer Family SFTP 服务器的步骤 .....	50
使用自定义身份提供商 .....	52

先决条件 .....	53
步骤 1：创建 CloudFormation 堆栈 .....	53
步骤 2：检查服务器的API网关方法配置 .....	54
步骤 3：查看 Transfer Family 服务器详细信息 .....	54
步骤 4：测试您的用户是否可以连接到服务器 .....	56
步骤 5：测试SFTP连接和文件传输 .....	56
步骤 6：限制对存储桶的访问权限 .....	57
如果使用亚马逊，请更新 Lambda EFS .....	59
设置AS2配置 .....	60
步骤 1：为创建证书 AS2 .....	61
步骤 2：创建使用该AS2协议的 Transfer Family 服务器 .....	64
第 3 步：将证书作为 Transfer Family 证书资源导入 .....	67
第 4 步：为您和您的交易伙伴创建配置文件 .....	68
第 5 步：创建您与合作伙伴之间的协议 .....	69
第 6 步：创建您与合作伙伴之间的连接器 .....	70
第 7 步：使用 Transfer Famil AS2 y 测试文件交换情况 .....	71
Transfer Family SFTP for , FTPS , FTP .....	74
身份提供商选项 .....	74
Amazon Transfer Family 端点类型矩阵 .....	76
配置 Transfer Family 服务器端点 .....	78
创建SFTP启用了该功能的服务器 .....	80
创建FTPS启用了该功能的服务器 .....	91
创建FTP启用了该功能的服务器 .....	103
在中创建服务器 VPC .....	113
使用自定义主机名 .....	132
通过服务器端点传输文件 .....	135
可用SFTP/FTPS/FTP命令 .....	137
找到您的亚马逊VPC终端节点 .....	138
避免 setstat 错误 .....	140
使用“打开”SSH .....	29
使用 Win SCP .....	141
使用 Cyberduck .....	28
使用 FileZilla .....	144
使用 Perl 客户端 .....	146
上传后处理 .....	146
管理用户 .....	147

服务托管用户 .....	148
目录服务用户 .....	156
自定义身份提供程序用户 .....	172
使用逻辑目录 .....	198
使用逻辑目录的规则 .....	199
实现逻辑目录和 chroot .....	200
配置逻辑目录示例 .....	203
为 Amazon 配置逻辑目录 EFS .....	204
自定义 Amazon Lambda 响应 .....	204
SFTP连接器 .....	205
配置SFTP连接器 .....	205
创建SFTP连接器 .....	205
SFTP连接器算法 .....	213
存储密钥以便与SFTP连接器一起使用 .....	214
生成并格式化SFTP连接器私钥 .....	215
测试SFTP连接器 .....	218
使用SFTP连接器传输文件 .....	220
管理SFTP连接器 .....	221
更新SFTP连接器 .....	222
查看SFTP连接器详细信息 .....	222
SFTP连接器配额 .....	224
Transfer Family AS2 .....	226
AS2用例 .....	227
配置 AS2 .....	229
使用 Tran AS2 sfer Family 控制台创建服务器 .....	231
使用模板创建AS2服务器 .....	234
AS2配置 .....	236
AS2特性和功能 .....	241
配置AS2连接器 .....	243
创建AS2连接器 .....	243
AS2连接器算法 .....	246
AS2连接器的基本身份验证 .....	247
为AS2连接器启用基本身份验证 .....	249
查看连接器详细信息 .....	252
管理AS2合作伙伴 .....	254
导入AS2证书 .....	254

AS2证书轮换 .....	255
创建AS2个人资料 .....	256
创建AS2协议 .....	257
传输AS2消息 .....	258
发送AS2消息 .....	258
接收AS2消息 .....	259
配置HTTPS为 AS2 .....	260
使用AS2连接器传输文件 .....	263
文件名和位置 .....	264
状态代码 .....	267
示例JSON文件 .....	267
显示器 AS2 .....	269
AS2 状态码 .....	270
AS2 错误代码 .....	271
管理文件处理工作流程 .....	281
创建工作流 .....	282
配置和运行工作流程 .....	284
查看工作流详细信息 .....	286
使用预定义的步骤 .....	289
复制文件 .....	289
解密文件 .....	294
标记文件 .....	299
delete-file .....	300
工作流程的命名变量 .....	301
标记和删除工作流程示例 .....	301
使用自定义文件处理步骤 .....	306
连续使用多个 Lambda 函数 .....	307
在自定义处理后访问文件 .....	308
文件上传 Amazon Lambda 时发送到的事件示例 .....	309
自定义工作流程步骤的 Lambda 函数示例 .....	310
IAM自定义步骤的权限 .....	311
IAM工作流程策略 .....	311
工作流程信任关系 .....	313
执行角色示例：解密、复制和标记 .....	313
执行角色示例：运行函数并删除 .....	315
工作流程的异常处理 .....	316

监控工作流程执行情况 .....	317
CloudWatch 记录工作流程 .....	317
CloudWatch 工作流程指标 .....	319
通过模板创建工作流 .....	320
从 Transfer Family 服务器中移除工作流 .....	323
限额和限制 .....	325
管理服务器 .....	326
查看服务器列表 .....	326
删除服务器 .....	326
查看SFTP服务器详细信息 .....	328
查看AS2服务器详细信息 .....	329
编辑服务器详细信息 .....	330
编辑文件传输协议 .....	333
编辑自定义身份提供商参数 .....	335
编辑服务器端点 .....	337
编辑日志记录 .....	339
编辑安全策略 .....	339
更改托管工作流程 .....	341
更改服务器的显示横幅 .....	342
将服务器联机或脱机 .....	342
管理服务器主机密钥 .....	343
添加其他的服务器主机密钥 .....	344
删除服务器主机密钥 .....	345
轮换服务器主机密钥 .....	346
其他服务器主机密钥信息 .....	347
在控制台中监控使用情况 .....	348
管理访问控制 .....	352
创建 S3 存储桶访问策略 .....	352
创建会话策略 .....	354
阻止用户在 S3 存储桶中运行 <code>mkdir</code> .....	357
日志记录 .....	358
CloudTrail 日志记录 .....	358
启用 CloudTrail 日志记录 .....	359
创建服务器的日志条目示例 .....	360
CloudWatch 日志记录 .....	361
为服务器创建日志 .....	362

管理 workflows 的日志记录 .....	370
为配置角色 CloudWatch .....	373
查看 Transfer Family 日志流 .....	375
创建亚马逊 CloudWatch 警报 .....	378
将 S3 API 调用记录到 S3 访问日志 .....	378
混淆代理问题限制示例 .....	379
CloudWatch Transfer Family 的日志结构 .....	380
CloudWatch 日志条目示例 .....	385
使用 CloudWatch 指标 .....	389
用户通知 .....	391
使用管理事件 EventBridge .....	393
Transfer Family 事件 .....	393
SFTPFTPS、和FTP服务器事件 .....	394
SFTP连接器事件 .....	394
A2S 赛事 .....	395
发送 Transfer Family 事件 .....	395
创建事件模式 .....	396
测试事件 Transfer Family 的事件模式 .....	397
权限 .....	397
其他资源 .....	397
事件详细信息参考 .....	398
服务器事件 .....	398
连接器事件 .....	402
AS2事件 .....	407
安全性 .....	413
使用安全策略 .....	414
加密算法 .....	415
TransferSecurityPolicy-2024-01 .....	424
TransferSecurityPolicy-2023-05 .....	425
TransferSecurityPolicy-2022-03 .....	426
TransferSecurityPolicy-2020-06 .....	427
TransferSecurityPolicy-2018-11 .....	428
TransferSecurityPolicy--2024 FIPS -01 .....	429
TransferSecurityPolicy-FIPS -2023-05 .....	431
TransferSecurityPolicy--2020 FIPS -06 .....	432
后量子安全策略 .....	433



后量子安全策略 .....	438
关于后量子混合密钥交换 SSH .....	439
使用方法 .....	439
测试方法 .....	440
数据保护 .....	443
数据加密 .....	444
密钥管理 .....	445
Identity and Access Management .....	460
受众 .....	460
使用身份进行身份验证 .....	461
使用策略管理访问 .....	463
Amazon Transfer Family 如何使用 IAM .....	465
基于身份的策略示例 .....	469
基于标签的策略示例 .....	471
对身份和访问进行故障排除 .....	474
合规性验证 .....	476
弹性 .....	477
基础设施安全性 .....	478
Web 应用程序防火墙 .....	478
防止跨服务混淆代理 .....	479
Transfer 用户角色 .....	480
Transfer Family 工作流程角色 .....	482
Transfer Family 日志记录/调用角色 .....	483
Amazon 托管策略 .....	485
AWSTransferConsoleFullAccess .....	485
AWSTransferFullAccess .....	487
AWSTransferLoggingAccessV3 .....	488
AWSTransferReadOnlyAccess .....	489
策略更新 .....	490
Transfer Family 故障排除 .....	492
对服务托管用户进行故障排除 .....	492
对 Amazon EFS 服务托管用户进行故障排除 .....	492
对公有密钥正文过长进行故障排除 .....	493
疑难解答添加SSH公钥失败 .....	493
对亚马逊API网关问题进行故障排除 .....	494
身份验证失败次数过多 .....	494

连接关闭 .....	495
对加密 Amazon S3 存储桶的策略进行故障排除 .....	496
对身份认证问题进行故障排除 .....	496
身份验证失败—SSH/SFTP .....	496
托管 AD 领域不匹配问题 .....	497
其他身份验证问题 .....	497
对托管工作流程问题进行故障排除 .....	498
使用 Amazon 解决与工作流程相关的错误 CloudWatch .....	498
对工作流程复制错误进行故障排除 .....	499
对工作流程解密问题进行故障排除 .....	500
对亚马逊EFS问题进行故障排除 .....	502
排除丢失POSIX配置文件的问题 .....	502
使用 Amazon 对逻辑目录进行故障排除 EFS .....	503
对测试您的身份提供商进行故障排除 .....	504
解决为SFTP连接器添加可信主机密钥的问题 .....	504
文件上传问题进行故障排除 .....	505
对 Amazon S3 文件上传错误进行故障排除 .....	505
对无法读取的文件名称进行故障排除 .....	506
对 ResourceNotFound 异常进行故障排除 .....	506
解决SFTP连接器问题 .....	507
密钥协商失败 .....	507
其他SFTP连接器问题 .....	507
解决 AS2 问题 .....	508
API参考 .....	509
欢迎使用 .....	509
操作 .....	511
CreateAccess .....	514
CreateAgreement .....	521
CreateConnector .....	527
CreateProfile .....	534
CreateServer .....	538
CreateUser .....	550
CreateWorkflow .....	558
DeleteAccess .....	566
DeleteAgreement .....	569
DeleteCertificate .....	572

---

DeleteConnector .....	574
DeleteHostKey .....	576
DeleteProfile .....	579
DeleteServer .....	581
DeleteSshPublicKey .....	584
DeleteUser .....	587
DeleteWorkflow .....	590
DescribeAccess .....	592
DescribeAgreement .....	596
DescribeCertificate .....	599
DescribeConnector .....	602
DescribeExecution .....	605
DescribeHostKey .....	610
DescribeProfile .....	613
DescribeSecurityPolicy .....	616
DescribeServer .....	620
DescribeUser .....	625
DescribeWorkflow .....	630
ImportCertificate .....	635
ImportHostKey .....	640
ImportSshPublicKey .....	644
ListAccesses .....	649
ListAgreements .....	653
ListCertificates .....	657
ListConnectors .....	660
ListExecutions .....	663
ListHostKeys .....	668
ListProfiles .....	672
ListSecurityPolicies .....	676
ListServers .....	680
ListTagsForResource .....	684
ListUsers .....	688
ListWorkflows .....	693
SendWorkflowStepState .....	696
StartFileTransfer .....	699
StartServer .....	705

StopServer .....	708
TagResource .....	711
TestConnection .....	714
TestIdentityProvider .....	718
UntagResource .....	725
UpdateAccess .....	728
UpdateAgreement .....	735
UpdateCertificate .....	740
UpdateConnector .....	744
UpdateHostKey .....	749
UpdateProfile .....	753
UpdateServer .....	756
UpdateUser .....	768
数据类型 .....	775
As2ConnectorConfig .....	777
CopyStepDetails .....	781
CustomStepDetails .....	783
DecryptStepDetails .....	785
DeleteStepDetails .....	788
DescribedAccess .....	790
DescribedAgreement .....	794
DescribedCertificate .....	798
DescribedConnector .....	802
DescribedExecution .....	805
DescribedHostKey .....	808
DescribedProfile .....	811
DescribedSecurityPolicy .....	813
DescribedServer .....	815
DescribedUser .....	823
DescribedWorkflow .....	827
EfsFileLocation .....	829
EndpointDetails .....	831
ExecutionError .....	834
ExecutionResults .....	836
ExecutionStepResult .....	837
FileLocation .....	839

HomeDirectoryMapEntry .....	840
IdentityProviderDetails .....	842
InputFileLocation .....	844
ListedAccess .....	845
ListedAgreement .....	848
ListedCertificate .....	851
ListedConnector .....	854
ListedExecution .....	856
ListedHostKey .....	858
ListedProfile .....	860
ListedServer .....	862
ListedUser .....	865
ListedWorkflow .....	868
LoggingConfiguration .....	870
PosixProfile .....	871
ProtocolDetails .....	873
S3FileLocation .....	876
S3InputFileLocation .....	878
S3StorageOptions .....	880
S3Tag .....	881
ServiceMetadata .....	882
SftpConnectorConfig .....	883
SshPublicKey .....	885
Tag .....	887
TagStepDetails .....	888
UserDetails .....	890
WorkflowDetail .....	892
WorkflowDetails .....	894
WorkflowStep .....	896
提出 API 请求 .....	898
Transfer Family 必填请求标头 .....	898
Transfer Family 请求输入和签名 .....	900
错误响应 .....	900
可用的库 .....	902
常见参数 .....	903
常见错误 .....	905

---

文档历史记录 .....	907
Amazon 术语表 .....	916
.....	cmxvii

# 什么是 Amazon Transfer Family ?

Amazon Transfer Family 是一种安全的传输服务，使您能够将文件传入和传出 Amazon 存储服务。Transfer Family 是该 Amazon Web Services 云平台的一部分。Amazon Transfer Family 为通过 SFTP、AS2、FTPS 以及 FTP 直接传入和传出 Amazon S3 或 Amazon EFS 的文件提供完全托管的支持。通过维护现有的客户端身份验证、访问和防火墙配置，您可以无缝迁移、自动化和监控文件传输工作流程，因此您的客户、合作伙伴和内部团队或其应用程序不会发生任何变化。

Amazon 要了解更多信息并[开始使用](#) Amazon Web Services 构建云应用程序，请参阅入门。

Amazon Transfer Family 支持将数据从以下存储服务传输或传输到以下 Amazon 存储服务。

- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 存储。有关 Amazon S3 的更多信息，请参阅[Amazon Simple Storage Service 入门](#)。
- 亚马逊 Elastic File System ( 亚马逊 EFS NFS ) 网络文件系统 ( ) 文件系统。有关亚马逊的信息 EFS，请参阅[什么是亚马逊 Elastic File System ?](#)

Amazon Transfer Family 支持通过以下协议传输数据：

- Secure Shell (SSH) 文件传输协议 (SFTP)：版本 3
- 安全文件传输协议 (FTPS)
- 文件传输协议 (FTP)
- 适用性声明 2 (AS2)

## Note

对于 FTP 和 FTPS 数据连接，Transfer Family 用来建立数据通道的端口范围为 8192—8200。

File transfer 协议用于不同行业的数据交换工作流程，例如金融服务、医疗保健、广告和零售等。Transfer Family 简化了将文件传输工作流程迁移到 Amazon。

以下是 Amazon S3 的一些常见 Transfer Family 使用案例：

- 数据湖 Amazon 可供来自第三方（例如供应商和合作伙伴）上传。
- 与客户进行基于订阅的数据分发。

- 组织内部传输。

以下是在亚马逊上使用 Transfer Family 的一些常见用例EFS：

- 数据分布
- 供应链
- 内容管理
- Web 服务应用程序

以下是通过以下方式使用 Transfer Family 的一些常见用例AS2：

- 具有合规性要求的工作流程依赖于在协议中内置数据保护和安全功能
- 供应链物流
- 付款工作流程
- Business-to-business (B2B) 交易
- 与企业资源规划 (ERP) 和客户关系管理 (CRM) 系统的集成

使用 Transfer Family，您 Amazon 无需运行任何服务器基础架构即可访问支持文件传输协议的服务器。您可以使用此服务将基于文件传输的工作流程迁移到，Amazon 同时保持最终用户的客户端和配置不变。首先将主机名与服务器端点关联，然后添加用户并为其配置适当的访问级别。执行此操作后，用户传输请求将直接从 Transfer Family 服务器端点获得服务。

Transfer Family 提供以下优势：

- 一项完全托管的服务，可实时扩展以满足您的需求。
- 您无需修改应用程序或运行任何文件传输协议基础设施。
- 将您的数据存储持久的 Amazon S3 存储空间中，您可以使用原生存储 Amazon Web Services 服务 进行处理、分析、报告、审计和存档功能。
- 使用 Amazon EFS 作为您的数据存储，您将获得一个完全托管的弹性文件系统，用于 Amazon Web Services 云 服务和本地资源。Amazon EFS 旨在在不中断应用程序的情况下按需扩展到 PB 级，并且在您添加和删除文件时会自动增长和缩小。这有助于无需预调配和管理容量来满足容量增长需求。
- 一项完全托管的无服务器文件传输工作流服务，可轻松设置、运行、自动化和监控使用 Amazon Transfer Family 上传的文件的处理。
- 没有预付费用，您仅需支付服务使用费。



在以下各节中，您可以找到对Transfer Family不同功能的描述、入门教程、有关如何设置不同协议服务器的详细说明、如何使用不同类型的身份提供者以及该服务的API参考资料。

要开始使用 Transfer Family，请参阅：

- [如何 Amazon Transfer Family 运作](#)
- [先决条件](#)
- [Amazon Transfer Family 服务器端点入门](#)

## 如何 Amazon Transfer Family 运作

Amazon Transfer Family 是一项完全托管的 Amazon 服务，您可以使用它通过以下协议将文件传入和传出亚马逊简单存储服务 (Amazon S3) Simple S3 存储或亚马逊弹性文件系统 (EFSAmazon) 文件系统：

- Secure Shell (SSH) 文件传输协议 (SFTP)：版本 3
- 安全文件传输协议 (FTPS)
- 文件传输协议 (FTP)
- 适用性声明 2 (AS2)

Amazon Transfer Family 最多支持 3 个可用区，并由 auto Scaling 的冗余队列提供支持，用于处理您的连接和传输请求。有关如何使用基于延迟的路由来构建更高的冗余并最大限度地减少网络延迟的示例，请参阅博客文章《[通过服务器Amazon 传输最大限度地减少网络延迟](#)》。SFTP

Transfer Family 托管文件传输工作流程 (MFTW) 是一项完全托管的无服务器文件传输 workflow 服务，可轻松设置、运行、自动执行和监控使用 Amazon Transfer Family 上传的文件的处理。客户可以使用MFTW自动执行各种处理步骤，例如复制、标记、扫描、compressing/decompressing, and encrypting/decrypting筛选，以及使用 Transfer Family 传输的数据。这为跟踪和可审核性提供了端到端的可见性。有关更多详细信息，请参阅[Amazon Transfer Family 托管工作流程](#)。

Amazon Transfer Family 支持任何标准文件传输协议客户端。一些常用的客户端如下：

- [打开 SSH](#) — 一个 Macintosh 和 Linux 命令行实用程序。
- [Win SCP](#) — 一款仅支持 Windows 的图形客户端。
- [Cyberduck](#) — Linux、Macintosh 和 Microsoft Windows 图形客户端。
- [FileZilla](#)— Linux、Macintosh 和 Windows 图形客户端。

## 与 Transfer Family 相关的博客文章

下表列出了包含对Transfer Family客户有用信息的博客文章。该表按时间倒序排序，因此最新的帖子位于表的开头。

博客文章标题和链接	Date
<a href="#">Transfer Family 如何帮助您构建安全、合规的托管文件传输解决方案</a>	2024 年 1 月 3 日
<a href="#">使用检测恶意软件威胁 Amazon Transfer Family</a>	2023 年 7 月 20 日
<a href="#">使用扩展SAP工作负载 Amazon Transfer Family</a>	2023 年 7 月 13 日
<a href="#">使用和加密和解密文件 PGP Amazon Transfer Family</a>	2023 年 6 月 21 日
<a href="#">使用 Azure 活动目录 Amazon Transfer Family 进行身份验证和 Amazon Lambda</a>	2022 年 12 月 15 日
<a href="#">使用 Amazon Transfer Family 托管工作流程自定义文件传送通知</a>	2022 年 10 月 14 日
<a href="#">使用 Amazon Transfer Family 工作流程构建云原生文件传输平台</a>	2022 年 1 月 5 日
<a href="#">使用 <a href="#">A Amazon Transfer Family 和</a>，启用用户自助密钥管理 Amazon Lambda。</a>	2021 年 12 月 17 日
<a href="#">使用 Amazon Transfer Family 和 Amazon S3 增强数据访问控制</a>	2021 年 10 月 5 日
<a href="#">使用 Amazon Global Accelerator 和 Amazon Transfer Family 服务提高面向互联网的文件传输的吞吐量</a>	2021 年 6 月 7 日
<a href="#">Amazon Transfer Family 使用 Amazon Web 应用程序防火墙和 Amazon API 网关进行保护</a>	2021 年 5 月 5 日

博客文章标题和链接	Date
<a href="#">Amazon Transfer Family 使用 Amazon Web 应用程序防火墙和 Amazon API 网关进行保护</a>	2021 年 1 月 15 日
<a href="#">Amazon Transfer Family 支持 Amazon Elastic File System</a>	2021 年 1 月 7 日
<a href="#">启用密码身份验证以供 Amazon Transfer Family 使用 Amazon Secrets Manager</a>	2020 年 11 月 5 日
<a href="#">使用 Amazon Transfer Family 和集中数据访问 Amazon Storage Gateway</a>	2020 年 6 月 22 日
<a href="#">Amazon Lambda 在您的无服务器EFS应用程序中使用 Amazon</a>	2020 年 6 月 18 日
<a href="#">使用 IP 允许列表来保护您的 Amazon Transfer Family 服务器</a>	2020 年 4 月 8 日
<a href="#">通过SFTP服务器 Amazon 传输最大限度地减少网络延迟</a>	2020 年 2 月 19 日
<a href="#">将SFTP服务器迁移到 Amazon</a>	2020 年 2 月 12 日
<a href="#">使用 chroot 和逻辑目录简化您的 Amazon SFTP 结构</a>	2019 年 9 月 26 日
<a href="#">使用 Okta 作为身份提供商 Amazon Transfer Family</a>	2019 年 5 月 30 日

## 先决条件

以下各节描述了使用该 Amazon Transfer Family 服务所需的先决条件。您至少需要创建一个亚马逊简单存储服务 (Amazon S3) 存储桶，并通过 IAM () 角色提供对该存储桶 Amazon Identity and Access Management 的访问权限。您的角色还需要建立信任关系。这种信任关系允许 Transfer Family 代入访问您的存储分区的IAM角色，以便它可以为您的用户的文件传输请求提供服务。

### 主题

- [支持的 Amazon 区域、终端节点和配额](#)
- [报名参加 Amazon](#)
- [配置要与使用的存储 Amazon Transfer Family](#)
- [创建IAM角色和策略](#)

## 支持的 Amazon 区域、终端节点和配额

要以编程方式连接到 Amazon 服务，请使用终端节点。例如，美国东部（俄亥俄州）地区的客户的终端节点是transfer.us-east-2.amazonaws.com。us-east-2服务限额（也称为限制）是 Amazon Web Services 账户使用的服务资源或操作的最大数量。在本指南中，您可以在[AS2配额](#)和[中找到配额SFTP连接器配额](#)。

有关支持的 Amazon 区域、终端节点和服务配额的更多信息，请参阅中的[Amazon Transfer Family 终端节点和配额Amazon Web Services 一般参考](#)。

## 报名参加 Amazon

当您注册 Amazon Web Services (Amazon) 时，您的 Amazon 账户会自动注册使用中的所有服务 Amazon，包括 Amazon Transfer Family。您只需为使用的服务付费。

如果您已经有一个 Amazon 帐户，请跳到下一个任务。如果您还没有 Amazon 账户，请使用以下步骤创建。

如果您没有 Amazon Web Services 账户，请完成以下步骤来创建一个。

### 报名参加 Amazon Web Services 账户

1. 打开<https://portal.aws.amazon.com/billing/注册>。
2. 按照屏幕上的说明进行操作。

在注册时，将接到一通电话，要求使用电话键盘输入一个验证码。

当您注册时 Amazon Web Services 账户，就会创建 Amazon Web Services 账户根用户一个。根用户有权访问该账户中的所有 Amazon Web Services 服务和资源。作为安全最佳实践，请[为管理用户分配管理访问权限](#)，并且只使用根用户执行[需要根用户访问权限的任务](#)。

有关定价以及用于估算使用 Amazon 定价计算器 Transfer Family 的成本的信息，请参阅[Amazon Transfer Family 定价](#)。

有关 Amazon 区域可用性的信息，请参阅中的[Amazon Transfer Family 终端节点和配额 Amazon Web Services 一般参考](#)。

## 配置要与使用的存储 Amazon Transfer Family

本主题介绍可以与配合使用的存储选项 Amazon Transfer Family。您可以使用亚马逊 S3 或亚马逊 EFS 作为 Transfer Family 服务器的存储空间。

### 目录

- [配置 Amazon S3 存储桶](#)
  - [Amazon S3 接入点](#)
  - [亚马逊 S3 的 HeadObject 行为](#)
    - [授予仅写入和列出文件的权限](#)
    - [大量零字节对象导致延迟问题](#)
- [配置 Amazon EFS 文件系统](#)
  - [Amazon EFS 文件所有权](#)
  - [为 Transfer Family 设置亚马逊 EFS 用户](#)
    - [在亚马逊上配置 Transfer Family 用户 EFS](#)
    - [创建 Amazon EFS 根用户](#)
  - [支持的亚马逊 EFS 命令](#)

## 配置 Amazon S3 存储桶

Amazon Transfer Family 访问您的 Amazon S3 存储桶以处理用户的传输请求，因此在设置支持文件传输协议的服务器时，您需要提供 Amazon S3 存储桶。您可以使用现有存储桶或新建一个存储桶。

**Note**

您不必使用位于相同 Amazon 区域中的服务器和 Amazon S3 存储桶，但是我们建议将此作为最佳实践。

在设置用户时，可以为他们每人分配一个IAM角色。此角色决定了用户对 Amazon S3 存储桶的访问级别。

有关创建新存储桶的更多信息，请参阅 Amazon Simple Storage Service 用户指南中的[如何创建 S3 存储桶？](#)。

**Note**

您可以使用 Amazon S3 对象锁定在固定的时间段内或无限期内阻止对象被覆盖。Transfer Family 的工作方式与其他服务相同。如果对象存在且受保护，则不允许写入或删除该文件。有关 Amazon S3 对象锁定的更多详细信息，请参阅 Amazon 简单存储服务用户指南中的[使用 Amazon S3 对象锁定](#)。

## Amazon S3 接入点

Amazon Transfer Family 支持 [Amazon S3 接入点](#)，这是 Amazon S3 的一项功能，可让您轻松管理对共享数据集的精细访问。您可以在任何使用 S3 存储桶名称的地方使用 S3 接入点别名。您可以在 Amazon S3 中为拥有不同权限的用户创建数百个访问点，以访问 Amazon S3 存储桶中的共享数据。

例如，您可以使用接入点允许三个不同的团队访问同一个共享数据集，其中一个团队可以从 S3 读取数据，第二个团队可以将数据写入 S3，第三个团队可以从 S3 读取、写入和删除数据。要实现如上所述的精细访问控制，您可以创建一个 S3 接入点，该接入点包含向不同团队提供非对称访问权限的策略。您可以将 S3 接入点与 Transfer Family 服务器配合使用来实现精细的访问控制，而无需创建涵盖数百个用例的复杂 S3 存储桶策略。要详细了解如何在 Transfer Family 服务器上使用 S3 接入点，请参阅[使用 Amazon Transfer Family 和 Amazon S3 增强数据访问控制](#) 博客文章。

**Note**

Amazon Transfer Family 目前不支持 Amazon S3 多区域接入点。

## 亚马逊 S3 的 HeadObject 行为

### Note

在创建或更新 Transfer Family 服务器时，您可以优化 Amazon S3 目录的性能，从而消除 HeadObject 调用。

在 Amazon S3 中，存储桶和对象是主要资源，并且对象存储在存储桶中。Amazon S3 可以模仿分层文件系统，但有时行为可能与典型文件系统不同。例如，在 Amazon S3 中，目录不是头等概念，而是基于对象密钥。Amazon Transfer Family 推断出目录路径的方法是：用正斜杠字符 (/) 分割对象的密钥，将最后一个元素视为文件名，然后将具有相同前缀的文件名分组到同一路径下。当您使用 mkdir 或使用 Amazon S3 控制台创建空目录时，创建零字节对象是为了表示文件夹的路径。这些对象的密钥以尾随的正斜杠结尾。Amazon S3 用户指南中的[使用文件夹在 Amazon S3 控制台中组织对象](#)中描述了这些零字节对象。

当您运行 ls 命令时，有些结果是 Amazon S3 零字节对象（这些对象的密钥以正斜杠字符结尾），Transfer Family 会对每个对象 HeadObject 发出请求（详情请参阅《亚马逊简单存储服务 API 参考》[HeadObject](#)中）。使用 Amazon S3 作为 Transfer Family 的存储空间时，这可能会导致以下问题。

### 授予仅写入和列出文件的权限

在某些情况下，您可能只想提供对 Amazon S3 对象的写入权限。例如，您可能希望提供写入（或上传）和列出存储桶中对象的权限，但不提供读取（下载）对象的权限。要使用文件传输客户端执行 ls 和 mkdir 命令，您必须拥有 Amazon S3 ListObjects 和 PutObject 权限。但是，当 Transfer Family 需要 HeadObject 调用写入文件或列出文件时，呼叫失败并显示拒绝访问的错误，因为此调用需要 GetObject 权限。

### Note

在创建或更新 Transfer Family 服务器时，您可以优化 Amazon S3 目录的性能，从而消除 HeadObject 调用。

在这种情况下，您可以通过添加 Amazon Identity and Access Management (IAM) 策略条件来授予访问 GetObject 权限，该条件仅为以斜杠 (/) 结尾的对象添加权限。此条件可防止 GetObject 调用文件（因此无法读取文件），但允许用户列出和遍历文件夹。以下示例策略仅提供对您的 Amazon S3 存储桶的写入和列出权限。要使用此策略，请 *DOC-EXAMPLE-BUCKET* 替换为存储桶的名称。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowListing",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:ListBucket",
      "Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET"
    },
    {
      "Sid": "AllowReadWrite",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "DenyIfNotFolder",
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "NotResource": [
        "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*/"
      ]
    }
  ]
}
```

#### Note

此策略不允许用户追加文件。换句话说，分配了此策略的用户无法打开文件来向其添加内容或修改文件。此外，如果您的用例要求在上传文件之前进行HeadObject调用，则此策略对您不起作用。



## 大量零字节对象导致延迟问题

如果您的 Amazon S3 存储桶包含大量这样的零字节对象，Transfer Family 会发出大量 HeadObject 调用，这可能会导致处理延迟。

解决此问题的一种可能方法是删除所有零字节对象。请注意以下几点：

- 空目录将不再存在。只有当目录的名称位于对象的密钥中时，才会存在目录。
- 不会阻止某人再次调用 mkdir 并破坏事务处理。您可以通过制定阻止目录创建的策略来缓解这种情况。
- 有些场景会使用这些 0 字节的对象。例如，您有一个像 /inboxes/customer1000 这样的结构，每天都会清理收件箱目录。

另一种可能的解决方案是通过策略条件限制可见的对象数量，以减少 HeadObject 调用次数。要使之成为可行的解决方案，您需要接受这样一个事实，即您可能只能查看有限的一组子目录。

## 配置 Amazon EFS 文件系统

Amazon Transfer Family 访问亚马逊 Elastic File System ( 亚马逊 EFS )，为您的用户的传输请求提供服务。因此，在设置支持 EFS 文件传输协议的服务器时，您必须提供 Amazon 文件系统。您可以使用现有文件系统或新建一个文件系统。

请注意以下几点：

- 当您使用 Transfer Family 服务器和亚马逊 EFS 文件系统时，服务器和文件系统必须处于同一位置 Amazon Web Services 区域。
- 服务器和文件系统不必位于同一个账户中。如果服务器和文件系统不在同一个账户中，则文件系统策略必须为用户角色提供明确的权限。

有关如何设置多个账户的信息，请参阅 Amazon Organizations 用户指南 [中的管理组织中的 Amazon 账户](#)。

- 在设置用户时，可以为他们每人分配一个 IAM 角色。此角色决定了他们对您的 Amazon EFS 文件系统的访问级别。
- 有关挂载 Amazon EFS 文件系统的详细信息，请参阅 [挂载 Amazon EFS 文件系统](#)。

有关如何 Amazon Transfer Family 与亚马逊 EFS 合作的更多详情，请参阅《[亚马逊弹性 EFS 文件系统用户指南](#)》中的“[使用 Amazon Transfer Family 访问亚马逊文件系统中的文件](#)”。

## Amazon EFS 文件所有权

Amazon EFS 使用便携式操作系统接口 (POSIX) 文件权限模型来表示文件所有权。

在中POSIX，系统中的用户分为三个不同的权限类别：当您允许用户使用访问存储在 Amazon EFS 文件系统中的文件时 Amazon Transfer Family，必须为他们分配一个“POSIX配置文件”。此配置文件用于确定他们对 Amazon 文件系统中EFS文件和目录的访问权限。

- 用户 (u)：文件或目录的所有者。通常，文件或目录的创建者也是所有者。
- 组 (g)：一组需要对他们共享的文件和目录具有相同访问权限的用户。
- 其他 (o)：除所有者和群组成员外，有权访问系统的所有其他用户。此权限类别也称为“公有”类别。

在POSIX权限模型中，每个文件系统对象（文件、目录、符号链接、命名管道和套接字）都与前面提到的三组权限相关联。Amazon EFS 对象具有与之关联的 Unix 样式模式。此模式值定义了对该对象执行操作的权限。

此外，在 Unix 风格的系统上，用户和群组会映射到数字标识符，Amazon EFS 使用数字标识符来表示文件所有权。对于 AmazonEFS，对象由一个所有者和一个群组拥有。当用户尝试访问文件系统对象时，Amazon EFS 使用映射的数字IDs来检查权限。

### 为 Transfer Family 设置亚马逊EFS用户

在设置 Amazon EFS 用户之前，您可以执行以下任一操作：

- 您可以在 Amazon 中创建用户并设置他们的主文件夹EFS。有关详细信息，请参阅 [在亚马逊上配置 Transfer Family 用户 EFS](#)。
- 如果您愿意添加根用户，则可以[创建 Amazon EFS 根用户](#)。

#### Note

Transfer Family 服务器不支持EFS使用亚马逊接入点来设置POSIX权限。Transfer Family 用户的POSIX个人资料（如上一节所述）提供了设置POSIX权限的功能。这些权限是在用户级别设置的，用于基于UIDGID、和次要GIDs的精细访问。

## 在亚马逊上配置 Transfer Family 用户 EFS

Transfer Family 会将用户映射到中尚UID/GID and directories you specify. If the UID/GID/directories不存在的EFS，则应先创建这些用户，然后再在 Transfer 中将其分配给用户。Amazon EFS Elastic File System [用户指南的“使用网络文件系统 \(NFS\) 级别的用户、群组 and 权限”](#) 中描述了创建亚马逊用户的详细信息。

### 在 Transfer Famil EFS y 中设置亚马逊用户的步骤

1. 使用[PosixProfile](#)字段在 T EFS UID ransfer Family 中GID为你的用户映射和。
2. 如果您希望用户在登录时在特定文件夹中启动，则可以在该[HomeDirectory](#)字段下指定该EFS目录。

您可以使用 CloudWatch 规则和 Lambda 函数自动执行该过程。有关与之交互的 Lambda 函数示例 EFS，请参阅[Amazon Lambda 在您的无服务器应用程序中使用 Amazon EFS](#)。

此外，您还可以为 Transfer Family 用户配置逻辑目录。有关详细信息，请参阅 [为 Amazon 配置逻辑目录 EFS](#) 章节中的 [使用逻辑目录简化您的 Transfer Family 目录结构](#) 主题。

### 创建 Amazon EFS 根用户

如果您的组织愿意通过SFTP/FTPS为用户配置启用 root 用户访问权限，则可以创建一个为 0 UID GID 且为 0 的用户（root 用户），然后使用该根用户创建文件夹并为其余用户分配 POSIX ID 所有者。此选项的优点是无需挂载 Amazon EFS 文件系统。

执行[添加 Amazon EFS 服务托管用户](#)中描述的步骤，为用户 ID 和组 ID 输入 0（零）。

### 支持的亚马逊EFS命令

Amazon EFS 支持以下命令 Amazon Transfer Family。

- cd
- ls/dir
- pwd
- put
- get
- rename
- chown: 只有根用户（即 uid 为 0 的用户）可以更改文件和目录的所有权和权限。

- `chmod` : 只有根用户可以更改文件和目录的所有权和权限。
- `chgrp` : 根用户或只能将文件组更改为次要组之一的文件所有者支持。
- `ln -s/symlink`
- `mkdir`
- `rm/delete`
- `rmdir`
- `chmtime`

## 创建IAM角色和策略

本主题介绍可与之配合使用的策略和角色类型 Amazon Transfer Family，并介绍创建用户角色的过程。它还描述了会话策略的工作原理，并提供了一个用户角色示例。

Amazon Transfer Family 使用以下类型的角色：

- 用户角色-允许服务管理的用户访问必要的 Transfer Family 资源。Amazon Transfer Family 在 Transfer Family 用户的背景下担任此角色ARN。
- 访问角色 - 仅提供对正在传输的 Amazon S3 文件的访问权限。对于入站AS2转移，访问角色使用协议的 Amazon 资源名称 (ARN)。对于出站AS2传输，访问角色使用连接器。ARN
- 调用角色 — 用于 Amazon API Gateway 作为服务器的自定义身份提供商。Transfer Family 在 Transfer Family 服务器环境中扮演这个角色ARN。
- 日志角色-用于将条目登录到 Amazon CloudWatch。Transfer Family 使用此角色记录成功和失败的详细信息以及有关文件传输的信息。Transfer Family 在 Transfer Family 服务器环境中扮演这个角色 ARN。对于出站AS2传输，日志记录角色使用连接器ARN。
- 执行角色 - 允许 Transfer Family 用户调用和启动工作流程。Transfer Family 在 Transfer Family 工作流程的背景下担任此角色ARN。

除了这些角色之外，您还可以使用会话策略。会话策略用于在必要时限制访问权限。请注意，这些策略是独立的：也就是说，您不会将这些策略添加到角色中。相反，您可以直接向 Transfer Family 用户添加会话策略。

### Note

创建服务管理的 Transfer Family 用户时，可以选择基于主文件夹自动生成策略。如果您想限制用户访问自己的文件夹，这是一个有用的快捷方式。此外，您还可以在[会话策略工作原理](#)中查

看有关会话策略的详细信息以及示例。您还可以在IAM用户指南的会话策略中找到有关[会话策略](#)的更多信息。

## 主题

- [创建用户角色](#)
- [会话策略工作原理](#)
- [读/写访问策略示例](#)

## 创建用户角色

在创建用户时，您会做出大量有关用户访问权限的决定。这些决定包括用户可以访问哪些 Amazon S3 存储桶或 Amazon EFS 文件系统、每个 Amazon S3 存储桶的哪些部分和文件系统中的哪些文件可以访问，以及用户拥有哪些权限（例如PUT或GET）。

要设置访问权限，您需要创建基于身份的 Amazon Identity and Access Management (IAM) 策略和角色来提供该访问信息。在此过程中，您需要为用户提供对作为文件操作目标或来源的 Amazon S3 存储桶或亚马逊EFS文件系统的访问权限。为此，请执行以下简要步骤（稍后将详细介绍）：

### 创建用户角色

1. 为创建IAM策略 Amazon Transfer Family。 [为创建IAM策略 Amazon Transfer Family](#)中对此进行了描述。
2. 创建IAM角色并附加新IAM策略。有关示例，请参阅[读/写访问策略示例](#)。
3. 在IAM角色 Amazon Transfer Family 之间建立信任关系。 [建立信任关系](#)中对此进行了描述。

以下过程描述了如何创建IAM策略和角色。

### 为创建IAM策略 Amazon Transfer Family

1. 打开IAM控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/iam/>。
2. 在导航窗格中，选择 策略，然后选择 创建策略。
3. 在创建策略页面上，选择JSON选项卡。
4. 在出现的编辑器中，将编辑器的内容替换为要附加到IAM角色的IAM策略。

您可以授予读/写访问权限或限制用户访问其主目录。有关更多信息，请参阅 [读/写访问策略示例](#)。

5. 选择查看策略，并提供策略的名称和描述，然后选择创建策略。

接下来，创建IAM角色并将新IAM策略附加到该角色上。

#### 为创建IAM角色 Amazon Transfer Family

1. 在导航窗格中，选择 Roles ( 角色 ) ，然后选择 Create role ( 创建角色 ) 。

在创建角色页面上，确保已选择Amazon 服务。

2. 从服务列表中选择转移，然后选择下一步：权限。这在 Amazon Transfer Family 和之间建立了信任关系 Amazon。
3. 在附加权限策略部分中，找到并选择刚刚创建的策略，然后选择下一步：标签。
4. ( 可选 ) 输入标签的键和值，然后选择下一步：审核。
5. 在审核页面上，输入新角色的名称和描述，然后选择创建角色。

接下来，在 Amazon Transfer Family 和之间建立信任关系 Amazon。

#### 建立信任关系

##### Note

在我们的示例中，我们同时使用 ArnLike 和 ArnEquals。它们在功能上是相同的，因此您可以在制定策略时使用其中任何一个。Transfer Family 文档在条件包含通配符时使用 ArnLike , ArnEquals 用于表示完全匹配的条件。

1. 在IAM控制台中，选择您刚刚创建的角色。
2. 在 Summary (摘要) 页面上，选择 Trust relationships (信任关系)，然后选择 Edit trust relationship (编辑信任关系)。
3. 在编辑信任关系编辑器中，确保服务是"transfer.amazonaws.com"。编辑后的访问策略如下所示。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
```

```

    "Principal": {
      "Service": "transfer.amazonaws.com"
    },
    "Action": "sts:AssumeRole"
  }
]
}

```

建议您使用 `aws:SourceAccount` 和 `aws:SourceArn` 条件键来防止出现混淆代理人问题。源帐户是服务器的所有者，源帐户ARN是用户ARN的所有者。例如：

```

"Condition": {
  "StringEquals": {
    "aws:SourceAccount": "account_id"
  },
  "ArnLike": {
    "aws:SourceArn": "arn:aws:transfer:region:account_id:user/*"
  }
}

```

如果您希望限制到特定的服务器而不是用户账户中的任何服务器，也可以使用ArnLike条件。例如：

```

"Condition": {
  "ArnLike": {
    "aws:SourceArn": "arn:aws:transfer:region:account-id:user/server-id/*"
  }
}

```

#### Note

在上面的示例中，替换每个 *user input placeholder* 用你自己的信息。

有关混淆代理人问题的详细信息以及更多示例，请参阅 [防止跨服务混淆代理](#)。

#### 4. 选择更新信任策略以更新访问策略。

现在，您已经创建了一个 Amazon Transfer Family 允许代表您呼叫 Amazon 服务的IAM角色。您向该角色附加了您为向用户授予访问权限而创建的IAM策略。在[Amazon Transfer Family 服务器端点入门部分](#)中，此角色和策略将分配给您的用户或用户。


另请参阅

- 有关IAM角色的更多一般信息，请参阅《IAM用户指南》中的[创建角色以向 Amazon 服务委派权限](#)。
- 要详细了解 Amazon S3 资源基于身份的策略，请参阅 Amazon 简单存储服务用户指南中的[Amazon S3 中的身份和访问管理](#)。
- 要了解有关亚马逊EFS资源基于身份的策略的更多信息，请参阅《Amazon Elastic File System 用户指南》中的使用IAM来控制文件系统[数据访问权限](#)。

## 会话策略工作原理

管理员创建角色时，该角色通常包含涵盖多个用例或团队成员的广泛权限。如果管理员配置了[控制台 URL](#)，则他们可以使用会话策略来减少对生成的会话的权限。例如，如果您创建了一个具有[读/写访问权限](#)的角色，则可以设置一个URL限制用户只能访问其主目录的权限。

会话策略是当您以编程方式为角色或用户创建临时会话时作为参数传递的高级策略。会话策略对于锁定用户非常有用，这样他们就只能访问存储桶中包含其用户名的对象前缀的部分。下图显示了会话策略的权限是会话策略和基于资源的策略的交集，以及会话策略和基于身份策略的交集。



有关更多详细信息，请参阅《IAM用户指南》中的[会话策略](#)。



在中 Amazon Transfer Family，只有当您向 Amazon S3 传输或从 Amazon S3 传输数据时，才支持会话策略。以下示例策略是一个会话策略，它仅限制用户访问其 home 目录。请注意以下几点：

- 只有当您需要启用跨账户存取时，才需要GetObjectACL和PutObjectACL语句。也就是说，您的 Transfer Family 服务器需要访问其他账户中的存储桶。
- 会话策略的最大长度为 2048 个字符。有关更多详细信息，请参阅API参考资料中CreateUser操作的 [Policy 请求参数](#)。
- 如果您的 Amazon S3 存储桶使用 Amazon Key Management Service (Amazon KMS) 进行加密，则必须在策略中指定其他权限。有关详细信息，请参阅[Amazon S3 中的数据加密](#)。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowListingOfUserFolder",
      "Action": [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::${transfer:HomeBucket}"
      ],
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "s3:prefix": [
            "${transfer:HomeFolder}/*",
            "${transfer:HomeFolder}"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "HomeDirObjectAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectACL",

```

```

        "s3:PutObjectACL"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::${transfer:HomeDirectory}/*"
}
]
}

```

### Note

前面的策略示例假设用户的主目录设置为包含尾部斜杠，以表示它是一个目录。另一方面，如果您设置的用户 HomeDirectory 不带尾部的斜杠，则应将其作为策略的一部分。

在前面的示例策略中，请注意使

用 `transfer:HomeFolder`、`transfer:HomeBucket` 和 `transfer:HomeDirectory` 策略参数。这些参数是为用户配置的设置，如 [HomeDirectory](#) 和 中所述 [实现你的API网关方法](#)。HomeDirectory 这些参数具有以下定义：

- `transfer:HomeBucket` 参数将替换为的 HomeDirectory 第一个组件。
- `transfer:HomeFolder` 参数将替换为 HomeDirectory 参数的其余部分。
- 该 `transfer:HomeDirectory` 参数删除了前导正斜杠 (/)，因此可以在 Resource 语句中将其用作 S3 Amazon 资源名称 (ARN) 的一部分。

### Note

如果您使用的是逻辑目录（即用户的 `homeDirectoryType` 是 LOGICAL），则不支持这些策略参数（`HomeBucket`、`HomeDirectory` 和 `HomeFolder`）。

例如，假设为 Transfer Family 用户配置的 HomeDirectory 参数是 `/home/bob/amazon/stuff/`。

- `transfer:HomeBucket` 设置为 `/home`。
- `transfer:HomeFolder` 设置为 `/bob/amazon/stuff/`。
- `transfer:HomeDirectory` 变为 `home/bob/amazon/stuff/`。

第一个 "Sid" 允许用户列出从 `/home/bob/amazon/stuff/` 开始的所有目录。

第二个 "Sid" 限制用户对同一路径 `/home/bob/amazon/stuff/` 的 put 和 get 访问权限。

## 读/写访问策略示例

授予对 Amazon S3 存储桶的读取/写入访问权限

以下示例策略 Amazon Transfer Family 授予对您的 Amazon S3 存储桶中对象的读/写权限。

请注意以下几点：

- Replace ( 替换 ) `DOC-EXAMPLE-BUCKET` 使用您的 Amazon S3 存储桶的名称。
- 只有当您需要启用跨账户存取时，才需要 `GetObjectACL` 和 `PutObjectACL` 语句。也就是说，您的 Transfer Family 服务器需要访问其他账户中的存储桶。
- 只有在正在访问的 Amazon S3 存储桶上启用版本控制时，才需要使用 `GetObjectVersion` 和 `DeleteObjectVersion` 语句。

### Note

如果您曾经为存储桶启用过版本控制，则需要这些权限，因为您只能在 Amazon S3 中暂停版本控制，而不能完全将其关闭。有关详细信息，请参阅[未版本化、启用版本控制和已暂停版本控制的存储桶](#)。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowListingOfUserFolder",
      "Action": [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET"
      ]
    },
    {
      "Sid": "HomeDirObjectAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
```

```

        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectACL",
        "s3:PutObjectACL"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*"
}
]
}

```

## 授予文件系统访问 Amazon EFS 文件系统中文件的权限

### Note

除了策略外，您还必须确保您的POSIX文件权限授予了相应的访问权限。有关更多信息，请参阅 Amazon Elastic File System 用户指南中的在**网络文件系统 (NFS) 级别使用用户、[群组](#)和[权限](#)**。

以下示例策略允许根文件系统访问您的 Amazon EFS 文件系统中的文件。

### Note

在以下示例中，替换 *region* 与您所在的地区，*account-id* 使用文件所在的账户，以及 *file-system-id* 使用您的亚马逊 Elastic File System ( 亚马逊EFS ) 的 ID。

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "RootFileSystemAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "elasticfilesystem:ClientRootAccess",
        "elasticfilesystem:ClientMount",
        "elasticfilesystem:ClientWrite"
      ]
    }
  ]
}

```

```
    ],
    "Resource": "arn:aws:elasticfilesystem:region:account-id:file-system/file-  
system-id"
  }
]
}
```

以下示例策略授予用户文件系统访问您的 Amazon EFS 文件系统中的文件的权限。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "UserFileSystemAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "elasticfilesystem:ClientMount",
        "elasticfilesystem:ClientWrite"
      ],
      "Resource": "arn:aws:elasticfilesystem:region:account-id:file-system/file-  
system-id"
    }
  ]
}
```

# Transfer Family 教程

该 Amazon Transfer Family 用户指南提供了多个用例的详细演练。

- [Amazon Transfer Family 服务器端点入门](#)：本教程SFTP将引导您创建 Transfer Family 服务器和服务管理用户，然后演示如何使用客户端传输文件。
- [设置和使用SFTP连接器](#)：本教程说明如何设置SFTP连接器，然后在 Amazon S3 存储和SFTP服务器之间传输文件。
- [将 Amazon API Gateway 方法设置为自定义身份提供商](#)：本教程说明如何设置 Amazon API Gateway 方法并将其用作自定义身份提供者将文件上传到 Amazon Transfer Family 服务器。
- [设置用于解密文件的托管工作流程](#)：本教程说明如何设置包含解密步骤的托管工作流程，以及如何将加密文件上传到 Amazon S3 存储桶，然后查看解密后的文件。
- [设置AS2配置](#)：本教程介绍了配置 Transfer Family AS2 服务器所需的步骤。这里有关于导入证书、创建配置文件和协议、（可选）创建AS2连接器以及测试配置的说明。

## 主题

- [Amazon Transfer Family 服务器端点入门](#)
- [设置用于解密文件的托管工作流程](#)
- [设置和使用SFTP连接器](#)
- [将 Amazon API Gateway 方法设置为自定义身份提供商](#)
- [设置AS2配置](#)

## Amazon Transfer Family 服务器端点入门

使用本教程开始使用 Amazon Transfer Family ( Transfer Family )。您将学习如何使用 Amazon S3 存储创建SFTP支持可公开访问的终端节点的服务器，如何添加具有服务托管身份验证的用户，以及如何使用 Cyberduck 传输文件。

## 主题

- [先决条件](#)
- [步骤 1：登录到 Amazon Transfer Family 控制台](#)
- [步骤 2：创建SFTP启用了的服务器](#)

- [步骤 3：添加服务托管用户](#)
- [步骤 4：使用客户端传输文件](#)

## 先决条件

开始之前，请确保完成 [先决条件](#) 中的要求。在此设置中，您将创建一个亚马逊简单存储服务 (Amazon S3) 存储桶和 Amazon Identity and Access Management 一个 IAM () 用户角色。

使用 Amazon Transfer Family 控制台需要权限，也需要权限才能配置 Transfer Family 使用的其他 Amazon 服务，例如亚马逊简单存储服务 Amazon Certificate Manager、亚马逊弹性文件系统和亚马逊 Route 53。例如，对于 Amazon 使用 Transfer Family 传入和传出文件的用户，AmazonS3 会 FullAccess 授予设置和使用 Amazon S3 存储桶的权限。创建 Amazon S3 存储桶需要此策略中的一些权限。

要使用 Transfer Family 控制台，您需要满足以下条件：

- AWSTransferConsoleFullAccess 向您的 SFTP 用户授予创建 Transfer Family 资源的权限。
- IAMFullAccess 只有当你希望 Transfer Family 在 Amazon CloudWatch Logs 中自动为服务器创建日志 IAM 角色或为登录服务器的用户创建用户角色时，才需要使用允许创建角色的策略（或者具体来说是允许创建角色的策略）。
- 要创建和删除 VPC 服务器类型，您需要在策略中添加操作 `ec2: CreateVpcEndpoint` 和 `ec2: DeleteVpcEndpoints`。

### Note

一般使用并不需要 AmazonS3 FullAccess 和 IAMFullAccess 政策本身。Amazon Transfer Family 此处将它们作为一种简单的方法来确保您需要的所有权限都得到满足。此外，这些是 Amazon 托管策略，它们是可供所有 Amazon 客户使用的标准策略。您可以查看这些策略中的个人权限，并确定实现您的目的所需的最低权限集。

## 步骤 1：登录到 Amazon Transfer Family 控制台

要登录 Transfer Family

1. 登录 Amazon Web Services Management Console 并打开 Amazon Transfer Family 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/transfer/>。

2. 对于账户 ID 或别名，请输入您的 Amazon Web Services 账户 ID。
3. 在IAM用户名中，输入您为 Transfer Family 创建的用户角色名称。
4. 在“密码”中，输入您的 Amazon 帐户密码。
5. 选择 Sign in ( 登录 )。

## 步骤 2：创建SFTP启用了的服务器

Secure Shell (SSH/SFTP) 文件传输协议 () 是一种用于通过互联网安全传输数据的网络协议。该协议支持完整的安全和身份验证功能SSH。它被广泛应用于金融服务、医疗保健、零售和广告等各行各业的业务合作伙伴之间交换数据，包括敏感信息。

### 创建SFTP启用了-的服务器

1. 从导航窗格中选择服务器，然后选择创建服务器。
2. 在“选择协议”中，选择 SFTP，然后选择“下一步”。
3. 在选择身份提供商中，选择服务托管，在 Transfer Family 中存储用户身份和密钥，然后选择下一步。
4. 在选择端点中，执行以下操作：
  - a. 对于端点类型，选择可公开访问的端点类型。
  - b. 对于自定义主机名，选择无。
  - c. 选择下一步。
5. 在选择域名中，选择 Amazon S3。
6. 在配置其他详细信息中，执行以下操作：
  - a. 要进行CloudWatch 登录，请选择“创建新角色”以允许 Transfer Family 自动创建IAM角色，前提是您拥有创建新角色的适当权限。创建的IAM角色被称为AWSTransferLoggingAccess。
  - b. 对于加密算法选项，请选择包含允许服务器使用的加密算法的安全策略。默认的安全策略为 TransferSecurityPolicy-2020-06。
  - c. 选择下一步。
7. 在审核并创建中，选择创建服务器。您将进入服务器页面。

您的新服务器状态更改为在线可能需要几分钟时间。此时，您的服务器可以执行文件操作，但您需要先创建一个用户。



## 步骤 3：添加服务托管用户

将用户添加到SFTP启用了该功能的服务器

1. 在服务器页面上，选中您要将用户添加到的服务器复选框。
2. 选择添加用户。
3. 在用户配置部分的用户名中，输入用户名。此用户名长度最少为 3 个字符，最多为 100 个字符。您可以在用户名中使用以下字符：a-z、A-Z、0-9、下划线“\_”、连字符“-”、句点“.”和“@”符号。用户名不能以连字符、句点或 @ 符号开头。
4. 对于访问权限，请选择您之前创建的提供对您的 Amazon S3 存储桶的访问权限的IAM角色。

您使用IAM中的步骤创建了此角色[创建IAM角色和策略](#)。该IAM角色包括一项提供对您的 Amazon S3 存储桶的访问权限的IAM策略。它还包括另一个IAM策略中定义的与 Amazon Transfer Family 服务的信任关系。

### Note

服务托管用户的IAM角色必须包含访问所需存储桶的权限。访问所需存储桶的权限包含在 S3 中FullAccess，它授予对 S3 资源的管理员级别权限。

5. 对于策略，选择无。
6. 对于主目录，选择用于存储要传输的数据的 Amazon S3 存储桶 Amazon Transfer Family。输入用户在使用其客户端登录时转到的 home 目录的路径。

如果您将此参数留空，则使用 Amazon S3 存储桶的 root 目录。在这种情况下，请确保您的IAM角色提供对此root目录的访问权限。

### Note

我们建议您选择包含用户的用户名的目录路径，这使得您可以更高效地使用会话策略。会话策略将用户在 Amazon S3 存储桶中的访问权限限制为该用户的 home 目录。

7. 对于受限，选中该复选框，这样您的用户就无法访问该文件夹之外的任何内容，也看不到 Amazon S3 存储桶或文件夹名称。

**Note**

当为用户分配主目录并限制用户访问该主目录时，这应该足以锁定用户对指定文件夹的访问权限。当您需要应用进一步的控制措施，请使用会话策略。

8. 对于SSH公钥，请输入SSH密钥对的公SSH键部分。

您的密钥先由服务进行验证，然后才能添加新用户。

**Important**

SSH公钥的格式为 `ssh-rsa <string>`。有关如何生成SSH密钥对的说明，请参阅[为服务托管用户生成SSH密钥](#)。

9. (可选) 对于键和值，输入一个或多个标记作为键-值对，然后选择添加标记。
10. 选择 Add (添加) 可将您的新用户添加到所选服务器。

新用户将出现在服务器详细信息页面的用户部分。

## 步骤 4：使用客户端传输文件

通过在客户端中指定传输操作，您可以通过 Amazon Transfer Family 服务传输文件。Amazon Transfer Family 支持多个客户端。有关详细信息，请参阅[使用客户端通过服务器端点传输文件](#)

本节包含使用 Cyberduck 和 Open SSH 的步骤。

### 主题

- [使用 Cyberduck](#)
- [使用“打开”SSH](#)

## 使用 Cyberduck

Amazon Transfer Family 使用 Cyberduck 传输文件

1. 打开 [Cyberduck](#) 客户端。
2. 选择打开连接。
3. 在“打开连接”对话框中，选择 SFTP (SSH文件传输协议)。

4. 对于服务器，输入您的服务器端点。服务器端点位于服务器详细信息页面上，请参阅 [查看 SFTPFTPS、和FTP服务器详细信息](#)。
5. 在“端口号”中，输入 `f 22` or SFTP。
6. 对于用户名，输入您在[管理服务器端点的用户](#)中创建的用户名称。
7. 对于SSH私钥，请选择或输入SSH私钥。
8. 选择连接。
9. 执行文件传输。

根据您的文件所在的位置，执行以下操作之一：

- 在您的本地目录（源）中，选择您要传输的文件，然后将这些文件拖放到 Amazon S3 目录（目标）中。
- 在 Amazon S3 目录（源）中，选择您要传输的文件，然后将这些文件拖放到您的本地目录（目标）中。

## 使用“打开”SSH

按照以下说明使用 Open 从命令行传输文件SSH。

### Note

此客户端只能与SFTP启用了-的服务器一起使用。

## Amazon Transfer Family 使用 Open SSH 命令行实用程序传输文件

1. 在 Linux 或 Macintosh 上，打开命令终端。
2. 在提示符中，输入以下命令：`% sftp -i transfer-key sftp_user@service_endpoint`

在前面的命令中，`sftp_user`是用户名，`transfer-key`是SSH私钥。这是服务器的终端节点，如所选服务器的 Amazon Transfer Family 控制台所示。`service_endpoint`

此时应显示 `sftp` 提示符。

3. （可选）要查看用户的主目录，请在 `sftp` 提示符下输入以下命令：`sftp> pwd`
4. 在下一行上，输入以下文本：`sftp> cd /mybucket/home/sftp_user`

在本入门练习中，将此 Amazon S3 存储桶作为文件传输的目标。

5. 在下一行上，输入以下命令：`sftp> put filename.txt`

`put` 命令将文件传输到 Amazon S3 存储桶中。

此时将显示类似于下文的消息，指示文件传输正在进行或者已完成。

```
Uploading filename.txt to /my-bucket/home/sftp_user/filename.txt
```

```
some-file.txt 100% 127 0.1KB/s 00:00
```

## 设置用于解密文件的托管工作流程

本教程说明如何设置包含解密步骤的托管工作流程。本教程还展示了如何将加密文件上传到 Amazon S3 存储桶，然后在同一存储桶中查看解密后的文件。

### Note

Amazon 存储博客上有一篇文章描述了如何加密和解密文件，[使用和加密和解密](#)文件。PGP Amazon Transfer Family

### 主题

- [步骤 2：配置执行角色](#)
- [步骤 2：创建托管工作流程](#)
- [步骤 3：将工作流程添加至服务器并创建用户](#)
- [步骤 4：创建PGP密钥对](#)
- [第 5 步：将PGP私钥存储在 Amazon Secrets Manager](#)
- [步骤 6：加密文件](#)
- [步骤 7：运行工作流程并查看结果](#)

## 步骤 2：配置执行角色

创建一个 Amazon Identity and Access Management (IAM) 执行角色，Transfer Family 可以用它来启动工作流程。[IAM工作流程策略](#) 中描述了创建执行角色的过程。

**Note**

在创建执行角色时，请务必在执行角色和 Transfer Family 之间建立信任关系，如 [建立信任关系](#) 中所述。

以下执行角色策略包含成功执行您将在本教程中创建的工作流程所需的所有权限。要使用此示例策略，请将 *user input placeholders* 替换为您自己的信息。将 *DOC-EXAMPLE-BUCKET* 替换为您要上传加密文件的 Amazon S3 存储桶的名称。

**Note**

并非每个工作流程都需要此示例中列出的每个权限。您可以根据特定工作流程中的步骤类型来限制权限。[使用预定义的步骤](#) 中描述了每种预定义步骤类型所需的权限。[IAM自定义步骤的权限](#) 中描述了每种自定义步骤所需的权限。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "WorkflowsS3Permissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectTagging",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectTagging",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObjectTagging",
        "s3:PutObjectVersionTagging",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*",
        "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET"]
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "s3:RequestObjectTag/Archive": "yes"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
    }
  },
  {
    "Sid": "DecryptSecret",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "secretsmanager:GetSecretValue"
    ],
    "Resource": "arn:aws:secretsmanager:region:account-id:secret:aws/transfer/
*"
  }
]
```

## 步骤 2：创建托管工作流程

现在，您需要创建一个包含解密步骤的工作流程。

创建一个包含解密步骤的工作流程。

1. 打开 Amazon Transfer Family 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/transfer/>。
2. 在左侧的导航窗格中，选择工作流程，然后选择创建工作流程。
3. 输入以下详细信息：
  - 例如，输入描述 **Decrypt workflow example**。
  - 在标称步骤部分中，选择添加步骤。
4. 对于选择步骤类型，选择解密文件，然后选择下一步。
5. 在配置参数对话框中，指定以下内容：
  - 例如，输入描述性步骤名称 **decrypt-step**。步骤名称中不允许使用空格。
  - 对于解密文件的目标，请选择 Amazon S3。
  - 对于目标存储桶名称，请选择您在步骤 1 中创建的 IAM 策略 **DOC-EXAMPLE-BUCKET** 中指定的相同 Amazon S3 存储桶。
  - 在目标密钥前缀中，输入要在目标存储桶中存储解密文件的前缀（文件夹）的名称，例如，**decrypted-files/**。

**Note**

请务必在前缀中添加一个尾部斜杠 (/)。

- 在本教程中，请清除覆盖现有文件。清除此设置后，如果您尝试解密与现有文件同名的文件，则 workflow 处理将停止，并且不会处理新文件。

选择下一步，进入下一个审核屏幕。

6. 审核该步骤的详细信息。如果一切正确，请选择创建步骤。
7. 您的 workflow 只需要单个解密步骤，因此无需配置其他步骤。选择创建 workflow 以创建新 workflow。

记下新 workflow 的 workflow ID。下一步骤中，您需要用到此 ID。本教程使用 `w-1234abcd5678efghi` 作为示例 workflow ID。

### 步骤 3：将 workflow 添加至服务器并创建用户

现在您已经有了带有解密步骤的 workflow，您必须将其与 Transfer Family 服务器相关联。本教程介绍如何将 workflow 附加至现有 Transfer Family 服务器。或者，您可以创建新的服务器以用于您的 workflow。

将 workflow 附加到服务器后，必须创建一个可以 SFTP 进入服务器并触发 workflow 运行的用户。

配置 Transfer Family 服务器以运行 workflow

1. 打开 Amazon Transfer Family 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/transfer/>。
2. 在左侧导航窗格中，选择服务器，然后从列表中选择服务器。确保此服务器支持该 SFTP 协议。
3. 在服务器的详细信息页面上，向下滚动到其他详细信息部分，然后选择编辑。
4. 在编辑其他详细信息页面的托管 workflow 部分，选择您的 workflow，然后选择相应的执行角色。
  - 对于完成文件上传的 workflow，请选择您在 [步骤 2：创建托管 workflow](#) 中创建的 workflow，例如 `w-1234abcd5678efghi`。
  - 对于托管 workflow 执行角色，请选择您在中创建的 IAM 角色 [步骤 2：配置执行角色](#)。
5. 滚动到页面底部并选择保存以保存您的更改。

记下您正在使用的服务器的 ID。用于存储 Amazon Secrets Manager 密钥的密PGP键的名称部分基于服务器 ID。

添加可以触发 workflows 的用户

1. 打开 Amazon Transfer Family 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/transfer/>。
2. 在左侧导航窗格中，选择服务器，然后选择您要用于解密 workflows 的服务器。
3. 在服务器的详细信息页面上，向下滚动到用户部分，然后选择添加用户。
4. 对于您的新用户，请输入以下详细信息：
  - 对于用户名，输入 **decrypt-user**。
  - 对于角色，请选择可以访问您的服务器的用户角色。
  - 对于主目录，选择您之前使用的 Amazon S3 存储桶，例如 **DOC-EXAMPLE-BUCKET**。
  - 对于SSH公钥，请粘贴与您拥有的私钥相对应的公钥。有关详细信息，请参阅[为服务托管用户生成SSH密钥](#)。
5. 选择添加以保存您的新用户。

记下您在这台服务器上的 Transfer Family 用户的名称。该密钥部分基于用户的名称。为简单起见，本教程使用了服务器的任何用户均可使用的默认密钥。

## 步骤 4：创建PGP密钥对

使用[支持的PGP客户端](#)之一生成 PGP key pair。有关此过程的详细介绍，请参阅[生成PGP密钥](#)。

生成密PGP键对

1. 在本教程中，您可以使用 gpg (GnuPG) 版本 2.0.22 客户端生成RSA用作加密算法的PGP密钥对。对于此客户端，运行如下命令，并提供电子邮件地址和密码。您可以使用任何您喜欢的姓名或电子邮件地址。请务必记住所使用的值，因为本教程稍后需要输入这些值。

```
gpg --gen-key
```



**Note**

如果您使用的版本是 GnuPG 2.3.0 或以上，则必须运行 `gpg --full-gen-key`。当系统提示您输入要创建的密钥类型时，选择RSA或ECC。但是，如果您选择ECC，请务必选择其中一个 NIST 或者 BrainPool 用于椭圆曲线。不要选择 Curve 25519。

2. 通过运行以下命令导出私有密钥。将 `user@example.com` 替换为生成密钥时使用的电子邮件地址。

```
gpg --output workflow-tutorial-key.gpg --armor --export-secret-key user@example.com
```

此命令将私有密钥导出到 `workflow-tutorial-key.gpg` 文件中。您可以随意命名输出文件。您也可以在将私有密钥文件添加到 Amazon Secrets Manager后删除该文件。

## 第 5 步：将PGP私钥存储在 Amazon Secrets Manager

您需要以非常具体的方式将私有密钥存储在 Secrets Manager 中，以便工作流程在对上传的文件运行解密步骤时可以找到私有密钥。


**Note**

当您在 Secret Amazon Web Services 账户 s Manager 中存储密钥时，会产生费用。有关定价的信息，请参阅 [Amazon Secrets Manager 定价](#)。

在 Secrets Manager 中存储PGP私钥

1. 登录 Amazon Web Services Management Console 并打开 Amazon Secrets Manager 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/>。
2. 在左侧导航窗格中，选择密钥。
3. 在密钥页面，选择存储新密钥。
4. 在选择密钥类型页面上，对于密钥类型，选择其他类型密钥。
5. 在键/值对部分，选择键/值选项卡。
  - 键 — 输入 `PGPPrivateKey`。
  - 值 — 将您的私有密钥文本粘贴至值字段。

- 选择添加行，然后在密钥/值对部分选择密钥/值选项卡。
  - 键 — 输入 **PGPPassphrase**。
  - valu e — 输入您在中生成PGP密钥对时使用的密码。 [步骤 4：创建PGP密钥对](#)
- 选择下一步。
- 在配置密钥页面，输入密钥的名称和描述。在本教程中，您可以创建一个所有用户都可以使用的默认密钥。假设服务器 ID 是 **s-111122223333444445**，说出秘密**aws/transfer/s-111122223333444445/@pgp-default**。将 **s-111122223333444445** 替换为 Transfer Family 服务器的 ID。输入密钥的描述。

 Note

要仅为之前创建的用户创建密钥，请为该密钥命名 **aws/transfer/s-111122223333444445/decrypt-user**。

- 选择下一步，接受配置轮换页面的默认设置。然后选择下一步。
- 在审核页面，选择存储以创建和存储密钥。

有关将PGP私钥添加到 Secrets Manager 的更多信息，请参阅[Amazon Secrets Manager 用于存储PGP密钥](#)。

## 步骤 6：加密文件

使用该 gpg 程序对文件进行加密，以便在工作流程中使用。要加密文件，请运行以下命令：

```
gpg -e -r marymajor@example.com --openpgp testfile.txt
```

在运行此命令之前，请注意以下事项：

- 对于 **-r** 参数，请 *marymajor@example.com* 替换为您在创建 ke PGP y pair 时使用的电子邮件地址。
- openpgp** 标记是可选的。此标志使加密文件符合 [Open PGP RFC488 0](#) 标准。
- 此命令将创建一个名为 **testfile.txt.gpg** 的文件，其位置与 **testfile.txt** 相同。

## 步骤 7：运行工作流程并查看结果

要运行工作流程，您需要使用在步骤 3 中创建的用户连接到 Transfer Family 服务器。然后，您可以查看您在[步骤 2.5 中指定的 Amazon S3 存储桶](#)，[配置目标参数](#)以查看解密后的文件。

### 运行解密工作流程

1. 打开命令终端。
2. 运行以下命令，*your-endpoint* 替换为实际端点 *transfer-key* 和用户的 SSH 私钥：

```
sftp -i transfer-key decrypt-user@your-endpoint
```

例如，如果私有密钥存储在 `~/.ssh/decrypt-user` 中，而您的端点存储在 `s-11112222333344445.server.transfer.us-east-2.amazonaws.com` 中，则命令如下所示：

```
sftp -i ~/.ssh/decrypt-user decrypt-user@s-11112222333344445.server.transfer.us-east-2.amazonaws.com
```

3. 运行 `pwd` 命令。如果成功，此命令将返回以下内容：

```
Remote working directory: /DOC-EXAMPLE-BUCKET/decrypt-user
```

您的目录反映了 Amazon S3 存储桶的名称。

4. 运行如下命令来上传文件并触发要运行的工作流程：

```
put testfile.txt.gpg
```

5. 对于解密文件的目标，您在创建工作流程时指定了 `decrypted-files/` 文件夹。现在，您可以导航到该文件夹并列出内容。

```
cd ../decrypted-files/  
ls
```


如果成功，则 `ls` 命令将列出 `testfile.txt` 文件。您可以下载此文件并验证它是否与之前加密的原始文件相同。

## 设置和使用SFTP连接器

连接器的目的是在您的 Amazon 存储设备和合作伙伴的SFTP服务器之间建立关系。您可以将文件从 Amazon S3 发送到合作伙伴拥有的外部目的地。您也可以使用SFTP连接器从合作伙伴的SFTP服务器检索文件。

本教程说明如何设置SFTP连接器，然后在 Amazon S3 存储和SFTP服务器之间传输文件。

SFTP连接器从中检索SFTP凭据 Amazon Secrets Manager 以向远程SFTP服务器进行身份验证并建立连接。连接器向远程服务器发送文件或从远程服务器检索文件，并将文件存储在 Amazon S3 中。IAM 角色用于允许访问 Amazon S3 存储桶和存储在 Secrets Manager 中的证书。而且你可以登录到亚马逊 CloudWatch。



### 主题

- [步骤 1：创建必要的支持资源](#)
- [步骤 2：创建和测试SFTP连接器](#)
- [步骤 3：使用SFTP连接器发送和检索文件](#)
- [创建用作远程服务器的 Transfer Family SFTP 服务器的步骤](#)

## 步骤 1：创建必要的支持资源

您可以使用SFTP连接器在 Amazon S3 和任何远程SFTP服务器之间复制文件。在本教程中，我们使用 Amazon Transfer Family 服务器作为远程SFTP服务器。我们需要创建和配置以下资源：

- 创建 Amazon S3 存储桶以在您的 Amazon 环境中存储文件，以及从远程SFTP服务器发送和检索文件：[创建 Amazon S3 存储桶](#)。
- 在 Secrets Manager 中创建用于访问 Amazon S3 存储空间和我们的密钥的 Amazon Identity and Access Management 角色：[创建具有必要权限的IAM角色](#)。
- 创建使用该SFTP协议的 Transfer Family 服务器，以及使用该SFTP连接器将文件传输到服务器或从 SFTP服务器传输文件的服务管理用户：[创建一个 Transf SFTP er Family 服务器和一个用户](#)。
- 创建一个 Amazon Secrets Manager 密钥来存储SFTP连接器用于登录远程SFTP服务器的凭据：[创建密钥并将其存储在 Amazon Secrets Manager](#)。

### 创建 Amazon S3 存储桶

#### 创建 Amazon S3 存储桶

1. 登录 Amazon Transfer Family 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/s3/>。
2. 选择一个地区并输入名称。

在本教程中，我们的存储桶位于中US East (N. Virginia) us-east-1，名称为**sftp-server-storage-east**。

3. 接受默认值并选择创建存储桶。

有关创建 Amazon S3 存储桶的完整详细信息，请参阅[如何创建 S3 存储桶](#)？在 Amazon 简单存储服务用户指南中。

### 创建具有必要权限的IAM角色

对于访问角色，创建具有以下权限的策略。

以下示例授予访问所需的权限 **DOC-EXAMPLE-BUCKET** 在 Amazon S3 中，指定的密钥存储在 Secrets Manager 中。

```
{  
  "Version": "2012-10-17",
```

```

"Statement": [
  {
    "Sid": "AllowListingOfUserFolder",
    "Action": [
      "s3:ListBucket",
      "s3:GetBucketLocation"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": [
      "arn:aws:s3::DOC-EXAMPLE-BUCKET"
    ]
  },
  {
    "Sid": "HomeDirObjectAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "s3:PutObject",
      "s3:GetObject",
      "s3:DeleteObject",
      "s3:DeleteObjectVersion",
      "s3:GetObjectVersion",
      "s3:GetObjectACL",
      "s3:PutObjectACL"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*"
  },
  {
    "Sid": "GetConnectorSecretValue",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "secretsmanager:GetSecretValue"
    ],
    "Resource": "arn:aws:secretsmanager:region:account-id:secret:aws/
transfer/SecretName-6RandomCharacters"
  }
]
}

```

按如下方式替换项目：

- 对于 *DOC-EXAMPLE-BUCKET*，本教程使用 **s3-storage-east**。
- 对于 *region*，本教程使用 **us-east-1**。
- 对于 *account-id*，请使用您的 Amazon Web Services 账户 身份证。

- 对于 `SecretName-6RandomCharacters`，我们using `sftp-connector1`支持这个名字（你的秘密将有自己的六个随机字符）。

您还必须确保此角色包含信任关系，允许连接器在处理用户的转移请求时访问您的资源。有关建立信任关系的详细信息，请参阅 [建立信任关系](#)。

#### Note

要查看我们在本教程中使用的角色的详细信息，请参阅[用户和访问角色的组合](#)。

## 创建密钥并将其存储在 Amazon Secrets Manager

我们需要在 Secrets Manager 中存储一个密钥来存储你的SFTP连接器的用户凭证。您可以使用密码、SSH私钥或两者兼而有之。在本教程中，我们使用的是私钥。

#### Note

当你在 Secret Amazon Web Services 账户 s Manager 中存储密钥时，会产生费用。有关定价的信息，请参阅 [Amazon Secrets Manager 定价](#)。

在开始存储密钥的过程之前，请检索并格式化您的私钥。私钥必须与在远程SFTP服务器上为用户配置的公钥相对应。在本教程中，私钥必须对应于我们用作远程服务器的 Transfer Family SFTP 服务器上为测试用户存储的公钥。

为此，请运行以下命令：

```
jq -sR . path-to-private-key-file
```

例如，如果您的私钥文件位于中`~/.ssh/sftp-testuser-privatekey`，则命令如下所示。

```
jq -sR . ~/.ssh/sftp-testuser-privatekey
```

这会将正确格式的密钥（带有嵌入的换行符）输出到标准输出。将此文本复制到某个地方，因为您需要将其粘贴到以下步骤中（在步骤 6 中）。

将SFTP连接器的用户凭据存储在 Secrets Manager 中

1. 登录 Amazon Web Services Management Console 并打开 Amazon Secrets Manager 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/>。
2. 在左侧导航窗格中，选择密钥。
3. 在密钥页面，选择存储新密钥。
4. 在选择密钥类型页面上，对于密钥类型，选择其他类型密钥。
5. 在键/值对部分，选择键/值选项卡。
  - 键 — 输入**Username**。
  - value — 输入我们的用户名**sftp-testuser**。
6. 要输入密钥，我们建议您使用纯文本选项卡。
  - a. 选择添加行，然后输入**PrivateKey**。
  - b. 选择纯文本选项卡。该字段现在包含以下文本：

```
{"Username":"sftp-testuser","PrivateKey":""}
```

- c. 在空双引号 ("" ) 之间粘贴私钥文本 ( 之前保存 ) 。

屏幕应如下所示 ( 关键数据显示为灰色 ) 。



7. 选择下一步。




- 在配置密钥页面上，输入您的密钥的名称。在本教程中，我们命名了秘密**aws/transfer/sftp-connector1**。
- 选择下一步，接受配置轮换页面的默认设置。然后选择下一步。
- 在审核页面，选择存储以创建和存储密钥。

## 步骤 2：创建和测试SFTP连接器

在本节中，我们将创建一个使用我们之前创建的所有资源的SFTP连接器。有关更多详细信息，请参阅[配置SFTP连接器](#)。

### 创建SFTP连接器

- 打开 Amazon Transfer Family 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/transfer/>。
- 在导航窗格中，选择连接，然后选择创建连接器。
- 选择连接SFTP器类型以创建SFTP连接器，然后选择“下一步”。



- 在连接器配置部分中，提供以下信息：
  - 对于 URL，请URL输入远程SFTP服务器的。在本教程中，我们输入URL了用作远程服务器的 Transfer Family SFTP 服务器。

```
sftp://s-1111aaaa2222bbbb3.server.transfer.us-east-1.amazonaws.com
```

Replace ( 替换 ) **1111aaaa2222bbbb3** 使用你的 Transfer Family 服务器 ID。

- 对于访问角色，请输入我们之前创建的角色 **sftp-connector-role**。
- 对于“记录”角色，选择 **AWSTransferLoggingAccessV3**。

**Note**

AWSTransferLoggingAccessV3是一个 Amazon 托管策略。中详细介绍了该政策 [Amazon 托管策略: AWSTransferLoggingAccessV3](#)。

### Connector configuration

URL

Specify the URL of remote server

sftp://s-1111aaaa2222bbbb3.server.transfer.us-east-1.amazonaws.com

Access role

IAM Role for Amazon S3 access and AWS Secrets Manager access

sftp-connector-role

Logging role - optional [Info](#)

IAM role for the connector to push events to your CloudWatch logs

AWSTransferLoggingAccess

5. 在“SFTP配置”部分中，提供以下信息：

- 对于 Connector 凭据，请选择包含SFTP凭据的 Secrets Manager 资源的名称。在本教程中，选择 **aws/transfer/sftp-connector1**。
- 对于受信任的主机密钥，请粘贴主机密钥的公共部分。您可以通过ssh-keyscan为SFTP服务器运行来检索此密钥。有关如何格式化和存储可信主机密钥的详细信息，请参阅 [SftpConnectorConfig](#)数据类型文档。

**SFTP configuration** Info

**Connector credentials**  
Select the username and password / SSH private key that will be used to connect to the remote server from AWS Secret Manager

aws/transfer/sftp-connector1

**Trusted host keys**  
Connector connects to the remote server only if the SSH public key matches one of the below

ssh-rsa AAA...


6. 确认所有设置后，选择创建连接器以创建SFTP连接器。

创建SFTP连接器后，我们建议您在尝试使用新连接器传输任何文件之前对其进行测试。


Test a connector using the console

### 测试SFTP连接器

1. 打开 Amazon Transfer Family 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/transfer/>。
2. 在左侧导航窗格中，选择连接器，然后选择一个连接器。
3. 从操作菜单中选择测试连接。



系统会返回一条消息，指示测试是通过还是失败。如果测试失败，系统会根据测试失败的原因提供错误消息。



### Test a connector using the CLI

要使用测试连接器 Amazon Command Line Interface，请在命令提示符下运行以下命令（替换 *connector-id* 使用您的实际连接器 ID）：

```
aws transfer test-connection --connector-id c-connector-id
```

如果测试成功，则返回以下几行：

```
{
  "Status": "OK",
  "StatusMessage": "Connection succeeded"
}
```

如果测试失败，您会收到一条描述性错误消息，例如：

```
{
  "Status": "ERROR",
  "StatusMessage": "Unable to assume the configured access role"
}
```

### 步骤 3：使用SFTP连接器发送和检索文件

为简单起见，我们假设您的 Amazon S3 存储桶中已经有文件。

#### Note

本教程使用了 Amazon S3 存储桶作为源存储位置和目标存储位置。如果您的SFTP服务器不使用 Amazon S3 存储，那么无论您在以下命令`sftp-server-storage-east`中看到的任何地方，都可以将路径替换为可从SFTP服务器访问的文件位置的路径。

- 我们将名为 `SEND-to-SERVER.txt` Amazon S3 存储的文件发送到SFTP服务器。
- 我们将名为的文件`RETRIEVE-to-S3.txt`从SFTP服务器检索到 Amazon S3 存储空间。

#### Note

在以下命令中，替换 `connector-id` 使用您的连接器 ID。

首先，我们将文件从 Amazon S3 存储桶发送到远程SFTP服务器。在命令提示符下运行以下命令：

```
aws transfer start-file-transfer --connector-id c-connector-id --send-file-paths "/s3-
storage-east/SEND-to-SERVER.txt" /
  --remote-directory-path "/sftp-server-storage-east/incoming"
```

你的`sftp-server-storage-east`存储桶现在应该是这样的。

Amazon S3 > Buckets > sftp-server-storage-east > incoming/

## incoming/


Copy S3 URI

Objects | Properties

**Objects (1) Info**

Objects are the fundamental entities stored in Amazon S3. You can use [Amazon S3 inventory](#) to get a list of all objects in your bucket. For others to access your objects, you'll need to explicitly grant them permissions. [Learn more](#)

Find objects by prefix

<input type="checkbox"/>	Name	Type	Last modified	Size	Storage class
<input type="checkbox"/>	 SEND-to-SERVER.txt	txt	December 18, 2023, 10:36:40 (UTC-05:00)	4.1 KB	Standard

如果您没有按预期看到该文件，请检查您的 CloudWatch 日志。

查看您的 CloudWatch 日志

1. 打开 Amazon CloudWatch 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>
2. 从左侧导航菜单中选择“日志组”。
3. 在搜索栏中输入您的连接器 ID 以查找您的日志。
4. 选择从搜索中返回的日志流。
5. 展开最新的日志条目。

如果成功，则日志条目如下所示：

```
{
  "operation": "SEND",
  "timestamp": "2023-12-18T15:26:57.346283Z",
  "connector-id": "connector-id",
  "transfer-id": "transfer-id",
  "file-transfer-id": "transfer-id/file-transfer-id",
  "url": "sftp://server-id.server.transfer.us-east-1.amazonaws.com",
  "file-path": "/s3-storage-east/SEND-to-SERVER.txt",
```

```

"status-code": "COMPLETED",
"start-time": "2023-12-18T15:26:56.915864Z",
"end-time": "2023-12-18T15:26:57.298122Z",
"account-id": "500655546075",
"connector-arn": "arn:aws:transfer:us-east-1:500655546075:connector/connector-id",
"remote-directory-path": "/sftp-server-storage-east/incoming"
}

```

如果文件传输失败，则日志条目将包含一条指明问题的错误消息。常见的错误原因是IAM权限问题和文件路径不正确。

接下来，我们将文件从SFTP服务器检索到 Amazon S3 存储桶中。在命令提示符下运行以下命令：

```

aws transfer start-file-transfer --connector-id c-connector-id --retrieve-file-paths "/sftp-server-storage-east/RETRIEVE-to-S3.txt" --local-directory-path "/s3-storage-east/incoming"

```

如果传输成功，则您的 Amazon S3 存储桶将包含传输的文件，如下所示。

The screenshot shows the Amazon S3 console interface for the bucket 's3-storage-east' in the 'incoming/' directory. The 'Objects' tab is selected, showing a list of objects. The table below summarizes the object shown:

Name	Type	Last modified	Size	Storage class
RETRIEVE-to-S3.txt	txt	December 18, 2023, 10:26:58 (UTC-05:00)	4.1 KB	Standard

如果成功，则日志条目如下所示：

```

{
  "operation": "RETRIEVE",

```

```
"timestamp": "2023-12-18T15:36:40.017800Z",
"connector-id": "c-connector-id",
"transfer-id": "transfer-id",
"file-transfer-id": "transfer-id/file-transfer-id",
"url": "sftp://s-server-id.server.transfer.us-east-1.amazonaws.com",
"file-path": "/sftp-server-storage-east/RETRIEVE-to-S3.txt",
"status-code": "COMPLETED",
"start-time": "2023-12-18T15:36:39.727626Z",
"end-time": "2023-12-18T15:36:39.895726Z",
"account-id": "500655546075",
"connector-arn": "arn:aws:transfer:us-east-1:500655546075:connector/c-connector-id",
"local-directory-path": "/s3-storage-east/incoming"
}
```

## 创建用作远程服务器的 Transfer Family SFTP 服务器的步骤

接下来，我们将概述创建用作本教程远程服务器的 Transfer Family SFTP 服务器的步骤。请注意以下几点：

- 我们使用 Transfer Family 服务器来表示远程SFTP服务器。典型的SFTP连接器用户都有自己的远程SFTP服务器。请参阅 [创建一个 Transf SFTP er Family 服务器和一个用户](#)。
- 因为我们使用的是 Transfer Family 服务器，所以我们也使用的是服务管理SFTP用户。而且，为简单起见，我们将该用户访问 Transfer Family 服务器所需的权限与他们使用连接器所需的权限相结合。同样，大多数SFTP连接器用例都有与 Transfer Family 服务器无关的单独SFTP用户。请参阅 [创建一个 Transf SFTP er Family 服务器和一个用户](#)。
- 在本教程中，由于我们在远程SFTP服务器上使用 Amazon S3 存储，因此我们需要创建第二个存储桶 **s3-storage-east**，以便我们可以将文件从一个存储桶传输到另一个存储桶。

### 创建一个 Transf SFTP er Family 服务器和一个用户

大多数用户不需要创建 Transfer Family SFTP SFTP 服务器和用户，因为您已经有一台包含用户的服务器，并且您可以使用此服务器来往传输文件。但是，在本教程中，为了简单起见，我们使用 Transfer Family 服务器作为远程SFTP服务器。

按照中所述[创建SFTP启用了该功能的服务器](#)的步骤创建服务器和[步骤 3：添加服务托管用户](#)添加用户。以下是我们在本教程中使用的用户详细信息：

- 创建您的服务管理用户，sftp-testuser。



- 将主目录设置为 `/sftp-server-storage-east/sftp-testuser`
- 创建用户时，即存储公钥。稍后，当您在 Secrets Manager 中创建密钥时，您需要提供相应的私钥。
- 角色：`sftp-connector-role`。在本教程中，我们对SFTP用户和访问SFTP连接器使用相同的IAM角色。在为组织创建连接器时，您可能有不同的用户和访问角色。
- 服务器主机密钥：创建连接器时需要使用服务器主机密钥。您可以通过ssh-keyscan为服务器运行来检索此密钥。例如，如果您的服务器 ID 为 `s-1111aaaa2222bbbb3`，且其端点位于中 `us-east-1`，则以下命令将检索服务器主机密钥：

```
ssh-keyscan s-1111aaaa2222bbbb3.server.transfer.us-east-1.amazonaws.com
```

将此文本复制到某个地方，因为您需要将其粘贴到[步骤 2：创建和测试SFTP连接器](#)程序中。

## 用户和访问角色的组合

在本教程中，我们使用的是单一的组合角色。我们既为SFTP用户使用此角色，也用于访问连接器。以下示例包含此角色的详细信息，以备您要执行本教程中的任务时使用。

以下示例授予访问我们在 Amazon S3 中的两个存储桶以及存储在 Secrets Manager 中的名为 `aws/transfer/sftp-connector1` 的密钥所需的权限。在本教程中，这个角色被命名为 `sftp-connector-role`。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowListingOfUserFolder",
      "Action": [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::sftp-server-storage-east",
        "arn:aws:s3:::s3-storage-east"
      ]
    },
    {
      "Sid": "HomeDirObjectAccess",
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "s3:PutObject",
      "s3:GetObject",
      "s3:DeleteObject",
      "s3:DeleteObjectVersion",
      "s3:GetObjectVersion",
      "s3:GetObjectACL",
      "s3:PutObjectACL"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:s3:::sftp-server-storage-east/*",
      "arn:aws:s3:::s3-storage-east/*"
    ]
  },
  {
    "Sid": "GetConnectorSecretValue",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "secretsmanager:GetSecretValue"
    ],
    "Resource": "arn:aws:secretsmanager:us-east-1:500655546075:secret:aws/transfer/sftp-connector1-6RandomCharacters"
  }
]
}

```

有关为 Transfer Family 创建角色的完整详细信息，请按照中的[创建用户角色](#)步骤创建角色。

## 将 Amazon API Gateway 方法设置为自定义身份提供商

本教程说明如何设置 Amazon API Gateway 方法并将其用作自定义身份提供者将文件上传到 Amazon Transfer Family 服务器。本教程仅使用[基本堆栈模板](#)和其他基本功能作为示例。

### 主题

- [先决条件](#)
- [步骤 1：创建 CloudFormation 堆栈](#)
- [步骤 2：检查服务器的API网关方法配置](#)
- [步骤 3：查看 Transfer Family 服务器详细信息](#)
- [步骤 4：测试您的用户是否可以连接到服务器](#)

- [步骤 5：测试SFTP连接和文件传输](#)
- [步骤 6：限制对存储桶的访问权限](#)
- [如果使用亚马逊，请更新 Lambda EFS](#)

## 先决条件

在中创建 Transfer Family 资源之前 Amazon CloudFormation，请创建您的存储空间和用户角色。

要指定存储并创建用户角色

1. 根据您使用的存储，请参阅以下文档：
  - 要创建 Amazon S3 存储桶，请参阅Amazon Simple Storage Service 用户指南中的[如何创建 S3 存储桶？](#)
  - 要创建 Amazon EFS 文件系统，请参阅[配置 Amazon EFS 文件系统](#)。
2. 要创建用户角色，请参阅 [创建IAM角色和策略](#)

在下一部分中创建 Amazon CloudFormation 堆栈时，您将输入存储和用户角色的详细信息。

## 步骤 1：创建 CloudFormation 堆栈

使用提供的模板创建 Amazon CloudFormation 堆栈

1. 在 <https://console.aws.amazon.com/cloudformation> 上打开 Amazon CloudFormation 控制台。
2. 选择创建堆栈，然后选择使用新资源（标准）。
3. 在先决条件 — 准备模板窗格，请选择模板已就绪。
4. 复制此链接，即[基本堆栈模板](#)，然后将其粘贴到 Amazon S3 URL 字段中。
5. 单击下一步。
6. 指定参数，包括堆栈的名称。务必执行以下操作：
  - 替换UserName和的默认值UserPassword。
  - 对于 UserHomeDirectory，请输入您之前创建的存储（Amazon S3 存储桶或亚马逊EFS文件系统）的详细信息。
  - 将默认UserRoleArn角色替换为您之前创建的用户角色。Amazon Identity and Access Management (IAM) 角色必须具有相应的权限。有关IAM角色和存储桶策略的示例，请参阅[步骤 6：限制对存储桶的访问权限](#)。

- 如果要使用公钥而不是密码进行身份验证，请在 UserPublicKey1 字段中输入您的公钥。首次使用连接到服务器时SFTP，需要提供私钥而不是密码。
7. 选择下一步，然后在配置堆栈选项页面上再次选择下一步。
  8. 查看您正在创建的堆栈的详细信息，然后选择创建堆栈。

**Note**

在页面底部的能力下，您必须确认这 Amazon CloudFormation 可能会创建IAM资源。

## 步骤 2：检查服务器的API网关方法配置

**Note**

为了提高安全性，您可以配置 Web 应用程序防火墙。Amazon WAF 是一种 Web 应用程序防火墙，允许您监控转发到 Amazon API Gateway 的HTTP和HTTPS请求。有关详细信息，请参阅[添加 Web 应用程序防火墙](#)。

### 检查服务器的 API Gateway 方法配置并进行部署

1. 打开API网关控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/apigateway/>。
2. 选择模板生成的转移自定义身份提供者基本 Amazon CloudFormation 模板API。
3. 在“资源”窗格中，选择 GET，然后选择“方法请求”。
4. 在“操作”中，选择“部署”API。对于部署阶段，选择 prod，然后选择部署。

成功部署 API Gateway 方法后，在舞台编辑器部分查看其性能。

**Note**

复制出现在页面顶部的调用URL地址。在下一步骤中，您将需要该值。

## 步骤 3：查看 Transfer Family 服务器详细信息

当你使用模板创建 Amazon CloudFormation 堆栈时，会自动创建一个 Transfer Family 服务器。

## 要查看您的 Transfer Family 服务器详细信息

1. 在 <https://console.aws.amazon.com/cloudformation> 上打开 Amazon CloudFormation 控制台。
2. 选择您创建的堆栈。
3. 选择资源选项卡。

Resources (18)			
<input type="text" value="Search resources"/>			
Logical ID	Physical ID	Type	
ApiCloudWatchLogsRole	arn:aws:iam:::role/ApiCloudWatchLogsRole-	::IAM::Role	
ApiDeployment202008		::ApiGateway::Deployment	
ApiLoggingAccount		::ApiGateway::Account	
ApiStage	prod	::ApiGateway::Stage	
CloudWatchLoggingRole	arn:aws:iam:::role/CloudWatchLoggingRole-	::IAM::Role	
CustomIdentityProviderApi		::ApiGateway::RestApi	
GetUserConfigLambda	arn:aws:lambda:::function/GetUserConfigLambda-	::Lambda::Function	
GetUserConfigLambdaPermission	arn:aws:lambda:::permission/GetUserConfigLambdaPermission-	::Lambda::Permission	
GetUserConfigRequest		::ApiGateway::Method	
GetUserConfigResource		::ApiGateway::Resource	
GetUserConfigResponseModel	UserConfigResponseModel	::ApiGateway::Model	
LambdaExecutionRole	arn:aws:iam:::role/LambdaExecutionRole-	::IAM::Role	
ServerIdResource		::ApiGateway::Resource	
ServersResource		::ApiGateway::Resource	
TransferIdentityProviderRole	arn:aws:iam:::role/TransferIdentityProviderRole-	::IAM::Role	
TransferServer	arn:aws:transfer:us-east-2:::server/s-	::Transfer::Server	
UserNameResource		::ApiGateway::Resource	
UsersResource		::ApiGateway::Resource	

服务器显示在该TransferServer行ARN的“物理 ID”列中。服务器 ID 包含在，例如 s-11112 2223 ARN 33344445 中。

4. 打开 Amazon Transfer Family 控制台 <https://console.aws.amazon.com/transfer/>，然后在“服务器”页面上，选择新服务器。

服务器 ID 与中为TransferServer资源显示的 ID 相匹配 Amazon CloudFormation。

## 步骤 4：测试您的用户是否可以连接到服务器

要测试您的用户是否可以连接到服务器，请使用 Transfer Family 控制台

1. 打开 Amazon Transfer Family 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/transfer/>。
2. 在服务器页面上，选择您的新服务器，选择操作，然后选择测试。
3. 在用户名字段和密码字段中输入登录凭证的文本。这些是您在部署 Amazon CloudFormation 堆栈时设置的值。
4. 在“服务器协议”中选择 SFTP，在“源 IP”中输入 **127.0.0.1**。
5. 选择测试。

如果用户身份验证成功，则测试将返回一个 `Status Code: 200 HTML` 响应和一个包含用户角色和权限详细信息的 JSON 对象。例如：

```
{
  "Response": "{\"Role\": \"arn:aws:iam::123456789012:role/my-user-role\",
  \"HomeDirectory\": \"/${transfer:HomeBucket}/\"\",
  \"StatusCode\": 200,
  \"Message\": \"\",
  \"Url\": \"https://1a2b3c4d5e.execute-api.us-east-2.amazonaws.com/prod/servers/s-1234abcd5678efgh0/users/myuser/config\"
}
```

如果测试失败，请将其中一个 API Gateway Amazon 托管策略添加到您正在使用的角色中 API。

## 步骤 5：测试 SFTP 连接和文件传输

### 测试 SFTP 连接

1. 在 Linux 或 macOS 设备上，打开命令终端。
2. 根据您是使用密码还是密钥对进行身份验证，输入以下命令之一。
  - 如果您使用的是密码，请输入如下命令：

```
sftp -o PubkeyAuthentication=no myuser@server-ID.server.transfer.region-code.amazonaws.com
```

出现提示时请输入密码。

- 如果您使用的是密钥对，请输入如下命令：

```
sftp -i private-key-file myuser@server-ID.server.transfer.region-code.amazonaws.com
```

#### Note

对于这些 sftp 命令，请插入 Transfer Family 服务器所在位置 Amazon Web Services 区域的代码。例如，如果您的服务器位于美国东部（俄亥俄州），请输入 **us-east-2**。

3. sftp> 出现提示时，请确保您可以上传 (put)、下载 (get) 以及查看目录和文件 (pwd 和 ls)。

## 步骤 6：限制对存储桶的访问权限

您可以限制谁能够访问特定 Amazon S3 存储桶。以下示例显示了要在 CloudFormation 堆栈和为用户选择的策略中使用的设置。

在此示例中，我们为 Amazon CloudFormation 堆栈设置了以下参数：

- CreateServer: true
- UserHomeDirectory: /myuser-bucket
- UserName: myuser
- UserPassword: MySuperSecretPassword

#### Important

这是密码示例。在配置 API Gateway 方法时，请务必输入一个强密码。

- UserPublicKey1: *your-public-key*
- UserRoleArn: arn:aws:iam::*role-id*:role/myuser-api-gateway-role

UserPublicKey1 是您作为公钥/私钥对的一部分生成的公钥。

*role-id* 对于您创建的用户角色而言是唯一的。附加到 `myuser-api-gateway-role` 的策略如下：

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:ListBucket",
      "Resource": "arn:aws:s3:::myuser-bucket"
    },
    {
      "Sid": "VisualEditor1",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::myuser-bucket/*"
    }
  ]
}
```

要使用连接到服务器SFTP，请在提示符下输入以下命令之一。

- 如果您使用密码进行身份验证，请运行如下命令：

```
sftp -o PubkeyAuthentication=no myuser@transfer-server-ID.server.transfer.region-id.amazonaws.com
```

出现提示时请输入密码。

- 如果您使用密钥对进行身份验证，请运行如下命令：

```
sftp -i private-key-file myuser@transfer-server-ID.server.transfer.region-id.amazonaws.com
```



**Note**

对于这些 sftp 命令，请使用您的 Transf Amazon Web Services 区域 er Family 服务器所在位置的 ID。例如，如果您的服务器位于美国东部（俄亥俄州），请使用 us-east-2。

在 sftp 提示符下，您将被定向到主目录，您可以通过运行 pwd 命令来查看该目录。例如：

```
sftp> pwd
Remote working directory: /myuser-bucket
```

用户无法查看主目录之上的任何目录。例如：

```
sftp> pwd
Remote working directory: /myuser-bucket
sftp> cd ..
sftp> ls
Couldn't read directory: Permission denied
```

## 如果使用亚马逊，请更新 Lambda EFS

如果您选择亚马逊 EFS 作为 Transfer Family 服务器的存储选项，则需要编辑堆栈的 lambda 函数。

要向 Lambda 函数添加 posix 配置文件

1. 打开 Lambda 控制台，网址为。<https://console.aws.amazon.com/lambda/>
2. 选择先前创建的 Lambda 函数。Lambda 函数的格式为 **stack-name-GetUserConfigLambda-lambda-identifier**，哪里 **stack-name** 是 CloudFormation 堆栈名称和 **lambda-identifier** 是函数的标识符。
3. 在代码选项卡中，选择 index.js 以显示该函数的代码。
4. 在 response 中，在 Policy 和 HomeDirectory 之间添加以下行：

```
PosixProfile: {"Uid": uid-value, "Gid": gid-value},
```

在哪里 **uid-value** 以及 **gid-value** 是分别代表用户 ID 和组 ID 的 0 或大于整数。

例如，添加 Posix 配置文件后，响应字段可能如下所示：

```
response = {
```

```
Role: 'arn:aws:iam::123456789012:role/api-gateway-transfer-efs-role', // The
user will be authenticated if and only if the Role field is not blank
Policy: '', // Optional JSON blob to further restrict this user's permissions
PosixProfile: {"Gid": 65534, "Uid": 65534},
HomeDirectory: '/fs-fab2c234' // Not required, defaults to '/'
};
```

## 设置AS2配置

本教程介绍如何使用设置适用性声明 2 (AS2) 配置 Amazon Transfer Family。完成此处描述的步骤后，您将拥有一AS2台支持该服务器的服务器，可以接受来自示例交易伙伴的AS2消息。您还将有一个连接器，可用于向示例贸易伙伴发送AS2消息。

### Note

示例设置的某些部分使用 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI)。如果您尚未安装 Amazon CLI，请参阅Amazon Command Line Interface 用户指南 Amazon CLI中的[安装或更新最新版本的](#)。

1. 为自己和您的交易伙伴创建证书。如果您拥有可以使用的现有证书，则可跳过此部分。

[步骤 1：为创建证书 AS2](#) 中介绍了此过程。

2. 创建使用该AS2协议的 Amazon Transfer Family 服务器。或者，您可以向服务器添加弹性 IP 地址，使其面向互联网。

[步骤 2：创建使用该AS2协议的 Transfer Family 服务器](#) 中介绍了此过程。

### Note

您必须仅为入站传输创建 Transfer Family 服务器。如果您只执行出站传输，则不需要 Transfer Family 服务器。

3. 导入已在第 1 步中创建的证书。

[第 3 步：将证书作为 Transfer Family 证书资源导入](#) 中介绍了此过程。

4. 要设置您的交易伙伴，请创建本地配置文件和合作伙伴配置文件。

[第 4 步：为您和您的交易伙伴创建配置文件](#) 中介绍了此过程。

5. 在您和您的交易伙伴之间创建协议。

[第 5 步：创建您与合作伙伴之间的协议](#) 中介绍了此过程。

**Note**

您必须仅为入站传输创建协议。如果您只执行出站传输，则无需协议。

6. 在您和您的交易伙伴之间创建连接器。

[第 6 步：创建您与合作伙伴之间的连接器](#) 中介绍了此过程。

**Note**

您必须仅为出站传输创建连接器。如果您仅执行入站传输，则不需要连接器。

7. 测试AS2文件交换。

[第 7 步：使用 Transfer Family AS2 y 测试文件交换情况](#) 中介绍了此过程。

完成这些步骤后，您可以执行以下操作：

- 使用 Transfer AS2 Family `start-file-transfer` Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 命令将文件发送到启用远程功能的伙伴服务器。
- 通过您的虚拟私有云 (VPC) AS2 端点，在端口 5080 上从支持远程功能的合作伙伴服务器接收文件。

## 步骤 1：为创建证书 AS2

AS2交易所的双方都需要 X.509 证书。您可以按喜欢的任何方式创建这些证书。本主题介绍如何使用命令行[打开](#)来创建根证书，然后对SSL从属证书进行签名。双方都必须生成自己的证书。

**Note**

AS2证书的密钥长度必须至少为 2048 位，最多为 4096 位。

要与合作伙伴传输文件，请注意以下事项：

- 您可以将证书附加到配置文件。证书包含公钥或私钥。
- 您的交易伙伴将他们的公钥发送给您，而您则将您的公钥发送给他们。
- 您的交易伙伴使用您的公钥对消息进行加密，并使用其私钥对消息进行签名。相反，您可以使用合作伙伴的公钥对消息进行加密，然后使用您的私钥对消息进行签名。

#### Note

如果您更喜欢使用管理密钥GUI，[Portecle](#)是你可以使用的一个选项。

## 生成示例证书

### Important

不要将您的私钥发送给您的合作伙伴。在此示例中，您为一方生成一组自签名的公钥和私钥。如果您打算同时充当两个交易伙伴进行测试，则可以重复这些说明以生成两组密钥：每个交易伙伴一组。在这种情况下，您无需生成两个根证书颁发机构 (CAs)。

1. 运行以下命令生成模数为 2048 位的RSA私钥。

```
/usr/bin/openssl genrsa -out root-ca-key.pem 2048
```

2. 运行以下命令以使用您的 `root-ca-key.pem` 文件创建自签名证书。

```
/usr/bin/openssl req \  
-x509 -new -nodes -sha256 \  
-days 1825 \  
-subj "/C=US/ST=MA/L=Boston/O=TransferFamilyCustomer/OU=IT-dept/CN=ROOTCA" \  
-key root-ca-key.pem \  
-out root-ca.pem
```

`-subj` 参数由以下值组成。

	名称	描述
C	国家/地区代码	由两个字母组成的代码，代表您的组织所在的国家/地区。
ST	州、地区或省	组织所在的州、地区或省。 ( 在本例中，区域不是指您的 Amazon Web Services 区域。 )
L	所在地名称	组织所在的城市。
O	组织名称	贵组织的法定完整名称，包括后缀 LLC，例如 Corp 等。
OU	组织部门名称	您组织中负责处理此证书的部门。
CN	常用名或完全限定域名 (FQDN)	在这种情况下，我们将创建一个根证书，因此值为 ROOTCA。在这些示例中，我们使用 CN 来描述证书的用途。

### 3. 为您的本地配置文件创建签名密钥和加密密钥。

```
/usr/bin/openssl genrsa -out signing-key.pem 2048
/usr/bin/openssl genrsa -out encryption-key.pem 2048
```

#### Note

某些 AS2 启用了 Open 的服务器 ( 例如 Op AS2 en ) 要求您使用相同的证书进行签名和加密。在这种情况下，您可以为这两个目的导入相同的私钥和证书。为此，请运行以下命令而不是之前的两个命令：

```
/usr/bin/openssl genrsa -out signing-and-encryption-key.pem 2048
```

#### 4. 运行以下命令创建证书签名请求 (CSRs), 供根密钥签名。

```
/usr/bin/openssl req -new -key signing-key.pem -subj \  
"/C=US/ST=MA/L=Boston/O=TransferFamilyCustomer/OU=IT-dept/CN=Signer" -out signing-  
key-csr.pem
```

```
/usr/bin/openssl req -new -key encryption-key.pem -subj \  
"/C=US/ST=MA/L=Boston/O=TransferFamilyCustomer/OU=IT-dept/CN=Encrypter" -out  
encryption-key-csr.pem
```

#### 5. 接下来, 必须创建一个 signing-cert.conf 文件和一个 encryption-cert.conf 文件。

- 使用文本编辑器创建包含以下内容的 signing-cert.conf 文件：

```
authorityKeyIdentifier=keyid,issuer  
keyUsage = digitalSignature, nonRepudiation
```

- 使用文本编辑器创建包含以下内容的 encryption-cert.conf 文件：

```
authorityKeyIdentifier=keyid,issuer  
keyUsage = dataEncipherment
```

#### 6. 最后, 您可以通过运行以下命令来创建签名证书。

```
/usr/bin/openssl x509 -req -sha256 -CAcreateserial -days 1825 -in signing-key-  
csr.pem -out signing-cert.pem -CA \  
root-ca.pem -CAkey root-ca-key.pem -extfile signing-cert.conf
```

```
/usr/bin/openssl x509 -req -sha256 -CAcreateserial -days 1825 -in encryption-key-  
csr.pem -out encryption-cert.pem \  
-CA root-ca.pem -CAkey root-ca-key.pem -extfile encryption-cert.conf
```

## 步骤 2：创建使用该AS2协议的 Transfer Family 服务器

此过程说明了如何使用 Transfer Family 创建AS2启用了 Transfer Family Amazon CLI y 的服务器。

**Note**

许多示例步骤都使用从文件加载参数的命令。有关使用文件加载参数的更多详细信息，请参阅[如何从文件加载参数](#)。

如果要改用控制台，请参阅[使用 Amazon Transfer Family 控制台创建服务器](#)。

与创建SFTP或FTPS Amazon Transfer Family 服务器的方式类似，您可以使用create-server Amazon CLI 命令的--protocols AS2参数创建AS2启用了的服务器。目前，Transfer Family 仅支持VPC终端节点类型和使用该AS2协议的 Amazon S3 存储。

当你使用create-server命令为 AS2 Transfer Family 创建启用服务器时，会自动为你创建一个VPC端点。此端点公开端TCP口 5080，以便它可以接受AS2消息。

如果您想将您的VPC终端节点公开到互联网，可以将弹性 IP 地址与您的VPC终端节点相关联。

要使用这些说明，您需要以下内容：

- 您的 IDVPC ( 例如，vpc-abcdef01 )。
- 您的VPC子网 ( 例如 subnet-abcdef01、01、subnet-021345ab )。IDs subnet-subnet-abcdef
- 一个或多个IDs安全组，允许您的贸易伙伴通过TCP端口 5080 传入流量 ( 例如 sg-1234567890abcdef0 和 sg-abcdef0123 4567890 )。
- ( 可选 ) 您要与VPC终端节点关联的弹性 IP 地址。
- 如果您的贸易伙伴未VPC通过a连接到您的贸易伙伴VPN，则需要一个互联网网关。有关更多信息，请参阅[《亚马逊VPC用户指南》中的使用互联网网关连接互联网](#)。

## 创建AS2启用了的服务器

1. 运行以下命令。将每个 *user input placeholder* 替换为您自己的信息。

```
aws transfer create-server --endpoint-type VPC \  
--endpoint-details VpcId=vpc-abcdef01,SubnetIds=subnet-abcdef01,subnet-  
abcdef01,subnet-  
021345ab,SecurityGroupIds=sg-abcdef01234567890,sg-1234567890abcdef0 --protocols AS2 \  
\   
--protocol-details As2Transports=HTTP
```

2. (可选) 您可以将VPC终端节点设为公开。您只能通过 `update-server` 操作将弹性 IP 地址附加到 Transfer Family 服务器。以下命令停止服务器，使用弹性 IP 地址对其进行更新，然后重新启动服务器。

```
aws transfer stop-server --server-id your-server-id
```

```
aws transfer update-server --server-id your-server-id --endpoint-details \  
AddressAllocationIds=eipalloc-abcdef01234567890,eipalloc-  
1234567890abcdef0,eipalloc-abcd012345cccccc
```

```
aws transfer start-server --server-id your-server-id
```

此 `start-server` 命令会自动为您创建一条包含服务器公有 IP 地址的 DNS 记录。要让您的交易伙伴访问服务器，您需要向他们提供以下信息。在这种情况下，*your-region* 指的是您的 Amazon Web Services 区域。

*s-your-server-id*.server.transfer.*your-region*.amazonaws.com

您 URL 向贸易伙伴提供的完整信息如下：

`http://s-your-server-id.server.transfer.your-region.amazonaws.com:5080`

3. 要测试 AS2 启用了您的服务器是否可以访问，请使用以下命令。确保可以通过 VPC 终端节点的私有 DNS 地址或公共终端节点（如果您将弹性 IP 地址与终端节点相关联）访问您的服务器。

如果您的服务器配置正确，则连接将成功。但是，您将收到 HTTP 状态码 400（错误请求）响应，因为您没有发送有效的 AS2 消息。

- 对于公共端点（如果您在上一步中关联了弹性 IP 地址），请运行以下命令，替换您的服务器 ID 和区域。

```
curl -vv -X POST http://s-your-server-id.transfer.your-region.amazonaws.com:5080
```

- 如果您在内部进行连接 VPC，请运行以下命令来查找 VPC 终端节点的私有 DNS 名称。

```
aws transfer describe-server --server-id s-your-server-id
```

此 `describe-server` 命令在 `VpcEndpointId` 参数中返回您的 VPC 终端节点 ID。使用此值运行以下命令。



```
aws ec2 describe-vpc-endpoints --vpc-endpoint-ids vpce-your-vpc-endpoint-id
```

此 `describe-vpc-endpoints` 命令返回一个包含多个 `DnsName` 参数的 `DNSEntries` 数组。在以下命令中使用区域DNS名称（不包括可用区的名称）。

```
curl -vv -X POST http://vpce-your-vpce.vpce-svc-your-vpce-svc.your-region.vpce.amazonaws.com:5080
```

例如，以下命令显示了上一个命令中占位符的示例值。

```
curl -vv -X POST http://vpce-0123456789abcdefg-fghij123.vpce-svc-11111aaaa2222bbbb.us-east-1.vpce.amazonaws.com:5080
```

4. （可选）配置日志记录角色。Transfer Family 以结构化JSON格式将发送和接收的消息状态记录到亚马逊 CloudWatch 日志中。要让 Transfer Family 能够访问您账户中的 CloudWatch 日志，您必须在服务器上配置日志角色。

创建信任 `transfer.amazonaws.com` 的 Amazon Identity and Access Management (IAM) 角色并附加 `AWSTransferLoggingAccess` 托管策略。有关详细信息，请参阅[创建IAM角色和策略](#)。记下您刚刚创建的IAM角色的 Amazon 资源名称 (ARN)，然后通过运行以下 `update-server` 命令将其与服务器关联：

```
aws transfer update-server --server-id your-server-id --logging-role arn:aws:iam::your-account-id:role/logging-role-name
```

#### Note

尽管日志记录角色是可选的，但我们强烈建议您对其进行设置，以便您可以查看消息的状态并对配置问题进行故障排除。

## 第 3 步：将证书作为 Transfer Family 证书资源导入

此过程介绍如何使用 Amazon CLI 导入证书。如果您想改用 Transfer Family 控制台，请参阅 [the section called “导入AS2证书”](#)。

要导入您在第 1 步中创建的签名和加密证书，请运行以下 `import-certificate` 命令。如果您使用相同的证书进行加密和签名，请两次导入相同的证书（一次是 SIGNING 用法，另一次是 ENCRYPTION 用法）。

```
aws transfer import-certificate --usage SIGNING --certificate file://signing-cert.pem \  
    --private-key file://signing-key.pem --certificate-chain file://root-ca.pem
```

此命令返回您的签名 `CertificateId`。在下一节中，此证书 ID 被称为 *my-signing-cert-id*。

```
aws transfer import-certificate --usage ENCRYPTION --certificate file://encryption-  
cert.pem \  
    --private-key file://encryption-key.pem --certificate-chain file://root-  
ca.pem
```

此命令返回您的加密信息 `CertificateId`。在下一节中，此证书 ID 被称为 *my-encrypt-cert-id*。

接下来，通过运行以下命令导入合作伙伴的加密和签名证书。

```
aws transfer import-certificate --usage ENCRYPTION --certificate file://partner-  
encryption-cert.pem \  
    --certificate-chain file://partner-root-ca.pem
```

此命令返回您的合作伙伴的加密信息 `CertificateId`。在下一节中，此证书 ID 被称为 *partner-encrypt-cert-id*。

```
aws transfer import-certificate --usage SIGNING --certificate file://partner-signing-  
cert.pem \  
    --certificate-chain file://partner-root-ca.pem
```

此命令返回您的合作伙伴的签名 `CertificateId`。在下一节中，此证书 ID 被称为 *partner-signing-cert-id*。

## 第 4 步：为您和您的交易伙伴创建配置文件

此过程说明如何使用创建 AS2 配置文件 Amazon CLI。如果您想改用 Transfer Family 控制台，请参阅 [the section called “创建 AS2 个人资料”](#)。

通过运行以下命令创建您的本地 AS2 配置文件。此命令引用包含您的公钥和私钥的证书。

```
aws transfer create-profile --as2-id MYCORP --profile-type LOCAL --certificate-ids \  
my-signing-cert-id my-encrypt-cert-id
```

此命令会返回您的配置文件 ID。在下一节中，此 ID 被称为 *my-profile-id*。

现在，通过运行以下命令来创建合作伙伴配置文件。此命令仅使用合作伙伴的公钥证书。要使用此命令，请将 *user input placeholders* 替换为您自己的信息；例如，您的合作伙伴的 AS2 姓名和证书 IDs。

```
aws transfer create-profile --as2-id PARTNER-COMPANY --profile-type PARTNER --  
certificate-ids \  
partner-signing-cert-id partner-encrypt-cert-id
```

此命令会返回您的合作伙伴的配置文件 ID。在下一节中，此 ID 被称为 *partner-profile-id*。

#### Note

在前面的命令中，替换 *MYCORP* 使用您的组织名称，以及 *PARTNER-COMPANY* 写上你的贸易伙伴组织的名称。

## 第 5 步：创建您与合作伙伴之间的协议

此过程说明了如何使用创建 AS2 协议 Amazon CLI。如果您想改用 Transfer Family 控制台，请参阅 [the section called “创建 AS2 协议”](#)。

协议汇集了两个配置文件（本地和合作伙伴）、它们的证书以及允许双方之间入站 AS2 传输的服务器配置。您可以通过运行以下命令来列出您的项目。

```
aws transfer list-profiles --profile-type LOCAL  
aws transfer list-profiles --profile-type PARTNER  
aws transfer list-servers
```

此步骤需要一个 Amazon S3 存储桶和一个具有该存储桶读/写权限的 IAM 角色。创建此角色的说明与 Transfer Family SFTP 相同，FTP 协议和可在中找到 [创建 IAM 角色和策略](#)。

要创建协议，您需要以下项目：

- Amazon S3 存储桶名称（以及对象前缀，如果已指定）

- 有权访问存储桶的IAM角色的 ARN
- 您的 Transfer Family 服务器 ID
- 您的配置文件 ID 和合作伙伴的配置文件 ID

通过运行以下命令创建协议。

```
aws transfer create-agreement --description "ExampleAgreementName" --server-id your-server-id \  
--local-profile-id your-profile-id --partner-profile-id your-partner-profile-id --base-  
directory /DOC-EXAMPLE-DESTINATION-BUCKET/AS2-inbox \  
--access-role arn:aws:iam::111111111111:role/TransferAS2AccessRole
```

如果成功，此命令将返回协议的 ID。然后，您可以使用以下命令查看协议的详细信息。

```
aws transfer describe-agreement --agreement-id agreement-id --server-id your-server-id
```

## 第 6 步：创建您与合作伙伴之间的连接器

此过程说明了如何使用创建 AS2 连接器 Amazon CLI。如果您想改用 Transfer Family 控制台，请参阅 [the section called “配置 AS2 连接器”](#)。

您可以使用该 StartFileTransferAPI 操作通过连接器将存储在 Amazon S3 中的文件发送到贸易伙伴的 AS2 终端节点。您可以通过运行以下命令找到之前创建的配置文件。

```
aws transfer list-profiles
```

创建连接器时，必须提供合作伙伴的 AS2 服务器 URL。将以下文本复制到名为 testAS2Config.json 的文件中。

```
{  
  "Compression": "ZLIB",  
  "EncryptionAlgorithm": "AES256_CBC",  
  "LocalProfileId": "your-profile-id",  
  "MdnResponse": "SYNC",  
  "MdnSigningAlgorithm": "DEFAULT",  
  "MessageSubject": "Your Message Subject",  
  "PartnerProfileId": "partner-profile-id",  
  "SigningAlgorithm": "SHA256"
```

```
}
```

### Note

对于EncryptionAlgorithm，除非必须支持需要该DES\_EDE3\_CBC算法的旧版客户端，否则不要指定算法，因为该算法是一种弱加密算法。

然后运行以下命令以创建连接器。

```
aws transfer create-connector --url "http://partner-as2-server-url" \  
--access-role your-IAM-role-for-bucket-access \  
--logging-role arn:aws:iam::your-account-id:role/service-role/AWSTransferLoggingAccess \  
\  
--as2-config file:///path/to/testAS2Config.json
```

## 第 7 步：使用 Transfer Family AS2 测试文件交换情况

### 从您的交易伙伴那里接收文件

如果您将公有弹性 IP 地址与VPC终端节点相关联，Transfer Family 会自动创建一个包含您的公有 IP 地址的DNS名称。子域名是您的 Amazon Transfer Family 服务器 ID（格式为s-1234567890abcdef0）。按照以下格式URL向您的贸易伙伴提供您的服务器。

```
http://s-1234567890abcdef0.server.transfer.us-east-1.amazonaws.com:5080
```

如果您没有将公有弹性 IP 地址与您的VPC终端节点相关联，请通过端口 5080 查找可以接受 HTTPPOST来自贸易伙伴的AS2消息的VPC终端节点的主机名。要检索VPC端点详细信息，请使用以下命令。

```
aws transfer describe-server --server-id s-1234567890abcdef0
```

例如，假设前面的命令返回的VPC端点 ID 为vpce-1234abcd5678efghi。然后，您可以使用以下命令来检索DNS名称。

```
aws ec2 describe-vpc-endpoints --vpc-endpoint-ids vpce-1234abcd5678efghi
```

此命令返回运行以下命令所需的VPC终端节点的所有详细信息。

该DNS名称在DnsEntries数组中列出。您的贸易伙伴必须位于您的内部VPC才能访问您的VPC终端节点（例如，通过 Amazon PrivateLink 或 aVPN）。按照以下格式URL向您的合作伙伴提供您的VPC终端节点。

```
http://vpce-your-vpce-id.vpce-svc-your-vpce-svc-id.your-region.vpce.amazonaws.com:5080
```

例如，下面URL显示了前面命令中占位符的示例值。

```
http://vpce-0123456789abcdefg-fghij123.vpce-svc-11111aaaa2222bbbb.us-east-1.vpce.amazonaws.com:5080
```

在此示例中，成功的传输存储在您在 [第 5 步：创建您与合作伙伴之间的协议](#) 中指定的 `base-directory` 参数中指定的位置。如果我们成功接收名为 `myfile1.txt` 和 `myfile2.txt` 的文件，则这些文件将存储为 `/path-defined-in-the-agreement/processed/original_filename.messageId.original_extension`。在这里，文件存储为 `/DOC-EXAMPLE-DESTINATION-BUCKET/AS2-inbox/processed/myfile1.messageId.txt` 和 `/DOC-EXAMPLE-DESTINATION-BUCKET/AS2-inbox/processed/myfile2.messageId.txt`。

如果您在创建 Transfer Family 服务器时配置了日志角色，则还可以查看 CloudWatch 日志中的AS2消息状态。

## 向您的交易伙伴发送文件

您可以使用 Transfer Family 通过引用连接器 ID 和文件路径来发送AS2消息，如以下 `start-file-transfer` Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 命令所示：

```
aws transfer start-file-transfer --connector-id c-1234567890abcdef0 \  
--send-file-paths "/DOC-EXAMPLE-SOURCE-BUCKET/myfile1.txt" "/DOC-EXAMPLE-SOURCE-BUCKET/  
myfile2.txt"
```

要获取连接器详细信息，请运行以下命令：

```
aws transfer list-connectors
```

该 `list-connectors` 命令会返回连接器IDsURLs、以及连接器的 Amazon 资源名称 (ARNs)。

要返回特定连接器的属性，请使用要使用的 ID 运行以下命令：

```
aws transfer describe-connector --connector-id your-connector-id
```

该describe-connector命令返回连接器的所有属性，包括其角色URL、配置文件、邮件处置通知(MDNs)、标签和监控指标。

您可以通过查看和文件来确认合作伙伴是否成功接收JSON了MDN文件。这些文件是根据 [文件名和位置](#) 中描述的约定命名的。如果您在创建连接器时配置了日志记录角色，则还可以检查 CloudWatch 日志中的AS2消息状态。

## 配置SFTPFTPS、或FTP服务器端点

本主题详细介绍了如何创建和使用使用一个或多个SFTPFTPS、和FTP协议的 Amazon Transfer Family 服务器端点。

### 主题

- [身份提供商选项](#)
- [Amazon Transfer Family 端点类型矩阵](#)
- [配置SFTPFTPS、或FTP服务器端点](#)
- [使用客户端通过服务器端点传输文件](#)
- [管理服务器端点的用户](#)
- [使用逻辑目录简化您的 Transfer Family 目录结构](#)

## 身份提供商选项

Amazon Transfer Family 提供了几种对用户进行身份验证和管理的方法。下表比较了您可以与 Transfer Family 一起使用的可用身份提供商。

操作	Amazon Transfer Family 服务托管	Amazon Managed Microsoft AD	亚马逊API网关	Amazon Lambda
受支持的协议	SFTP	SFTP, FTPS, FTP	SFTP, FTPS, FTP	SFTP, FTPS, FTP
基于密钥的身份验证	是	否	是	是
密码验证	否	是	是	是
Amazon Identity and Access Management (IAM) 和 POSIX	是	是	是	是



操作	Amazon Transfer Family 服务托管	Amazon Managed Microsoft AD	亚马逊API网关	Amazon Lambda
逻辑主目录	是	是	是	是
参数化访问权限 (基于用户名)	是	是	是	是
临时访问结构	是	否	是	是
Amazon WAF	否	否	是	否

#### 注意:

- IAM用于控制 Amazon S3 后备存储的访问权限，POSIX也用于亚马逊EFS。
- Ad hoc 是指在运行时发送用户配置文件的能力。例如，您可以通过将用户名作为变量传递来将用户置于他们的主目录中。
- 有关的详细信息 Amazon WAF，请参阅[添加 Web 应用程序防火墙](#)。
- 有一篇博客文章描述了使用与微软 Azure AD 集成的 Lambda 函数作为您的 Transfer Family 身份提供商。有关详细信息，请参阅[使用 Azure 活动目录 Amazon Transfer Family 进行身份验证和 Amazon Lambda](#)
- 我们提供了多个 Amazon CloudFormation 模板来帮助您快速部署使用自定义身份提供程序的 Transfer Family 服务器。有关详细信息，请参阅[Lambda 函数模板](#)。

在以下过程中，您可以创建启用了的服务器、SFTP启用了的服务器、FTPS启用了-的服务器或 FTPAS2启用了-的服务器。

#### 下一步

- [创建SFTP启用了该功能的服务器](#)
- [创建FTPS启用了该功能的服务器](#)
- [创建FTP启用了该功能的服务器](#)
- [正在配置 AS2](#)

## Amazon Transfer Family 端点类型矩阵

创建 Transfer Family 服务器时，您需要选择要使用的端点类型。下表介绍了每种端点类型的特性。

### 端点类型矩阵

特征	公开	VPC-互联网	VPC-内部	VPC_端点 (已弃用)
受支持的协议	SFTP	SFTP, FTPS, AS2	SFTP, FTP, FTPS, AS2	SFTP
访问	来自互联网。此端点类型不需要在您的中进行任何特殊配置VPC。	通过互联网以及内部VPC和VPC连接的环境，例如通过 Amazon Direct Connect 或VPN的本地数据中心。	来自内部VPC和VPC连接的环境，例如 Amazon Direct Connect 或VPN之上的本地数据中心。	来自内部VPC和VPC连接的环境，例如 Amazon Direct Connect 或VPN之上的本地数据中心。
静态 IP 地址	您无法附加静态 IP 地址。Amazon 提供随时可能更改的 IP 地址。	您可以将弹性 IP 地址附加到端点。这些地址可以是 Amazon 自有的 IP 地址或您自己的 IP 地址 ( <a href="#">自带 IP 地址</a> )。附加到端点的弹性 IP 地址不会更改。  附加到服务器的私有 IP 地址也不会更改。	附加到端点的私有 IP 地址不会更改。	附加到端点的私有 IP 地址不会更改。
源 IP 允许列表	此端点类型不支持按源 IP 地址列出的允许列表。	要允许通过源 IP 地址进行访问，您可以使用连接到服务器端点的	要允许通过源 IP 地址进行访问，您可以使用连接到服务器端	要允许通过源 IP 地址进行访问，您可以使用连接到服务器端点的

特征	公开	VPC-互联网	VPC-内部	VPC_端点 ( 已弃用 )
	<p>端点可公开访问并侦听端口 22 上的流量。</p> <div style="border: 1px solid #00a0e3; border-radius: 10px; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> <b>Note</b></p> <p>对于VPC托管的端点，Transfer Family 服务器可以通过端口 22 (默认) 或端口 2222 运行。</p> </div>	安全组以及ACLs 连接到终端节点所在子网的网络。	点的安全组以及连接到端点所在子网的网络访问控制列表 ( 网络 ACLs ) 。	安全组以及ACLs 连接到终端节点所在子网的网络。
客户端防火墙允许列表	<p>必须允许输入服务器的DNS名称。</p> <p>由于 IP 地址可能会发生更改，因此请避免将 IP 地址用于您的客户端防火墙允许列表。</p>	您可以允许服务器的DNS名称或连接到服务器的弹性 IP 地址。	您可以允许使用私有 IP 地址或端点DNS名称。	您可以允许使用私有 IP 地址或端点DNS名称。

**Note**

VPC\_ENDPOINT 端点类型现已弃用，无法用于创建新的服务器。不要使用 EndpointType=VPC\_ENDPOINT，而是使用新的 VPC 终端节点类型 (EndpointType=VPC)，您可以将其用作内部终端节点或面向互联网的终端节点，如上表所述。有关详细信息，请参阅[停止使用 \\_ VPC ENDPOINT](#)。

考虑以下选项来提高 Amazon Transfer Family 服务器的安全状况：

- 使用具有内部访问权限的 VPC 终端节点，这样只有您 VPC 或 VPC 连接的环境（例如通过或的本地数据中心）中的客户端才能访问服务器。Amazon Direct Connect VPN
- 要允许客户端通过 Internet 访问终端节点并保护您的服务器，请使用具有面向 Internet 访问权限的 VPC 终端节点。然后，修改的安全组，使其仅允许来自托管用户客户端的某些 IP 地址的流量。VPC
- 如果您需要基于密码的身份验证，并且在服务器上使用自定义身份提供商，则最佳做法是，您的密码策略可以防止用户创建弱密码并限制失败的登录尝试次数。
- Amazon Transfer Family 是一项托管服务，因此它不提供 shell 访问权限。您无法直接访问底层 SFTP 服务器以在 Transfer Family 服务器上运行操作系统原生命令。
- 在具有内部访问权限的 VPC 端点前使用 Network Load Balancer。将负载均衡器上的侦听器端口从端口 22 更改为其他端口。这可以降低但不能消除端口扫描器和机器人探测服务器的风险，因为端口 22 最常用于扫描。有关详细信息，请参阅博客文章[网络负载均衡器现在支持安全组](#)。

**Note**

如果您使用 Network Load Balancer，则 Amazon Transfer Family CloudWatch 日志会显示的 IP 地址 NLB，而不是实际的客户端 IP 地址。

## 配置 SFTP、FTPS、或 FTP 服务器端点

您可以使用该 Amazon Transfer Family 服务创建文件传输服务器。以下文件传输协议可用：

- Secure Shell (SSH) 文件传输协议 (SFTP)-文件传输 SSH。有关详细信息，请参阅[the section called “创建 SFTP 启用了该功能的服务器”](#)。

**Note**

我们提供了一个创建 Transfer Family SFTP 服务器的 Amazon CDK 示例。该示例使用 TypeScript，可在 GitHub [在此处](#) 找到。

- 安全文件传输协议 (FTPS)-TLS 加密文件传输。有关详细信息，请参阅 [the section called “创建FTPS启用了该功能的服务器”](#)。
- 文件传输协议 (FTP)-未加密的文件传输。有关详细信息，请参阅 [the section called “创建FTP启用了该功能的服务器”](#)。
- 适用性声明 2 (AS2) — 用于传输结构化 business-to-business数据的文件传输。有关详细信息，请参阅 [the section called “配置 AS2”](#)。对于 AS2，您可以快速创建 Amazon CloudFormation 堆栈以进行演示。有关此过程的说明，请参阅 [使用模板创建演示 Transfer Family AS2 堆栈](#)。

您可以创建具有多个协议的服务器。

**Note**

如果您为同一个服务器端点启用了多个协议，并且想要通过多个协议使用相同的用户名提供访问权限，则只要在身份提供商中设置了该协议的特定凭据，就可以这样做。对于 FTP，我们建议保留 SFTP 与不同的证书 FTPS。这是因为，与 SFTP 和不同 FTPS，它以明文形式 FTP 传输凭据。通过将 FTP 证书与或者（如果 FTP 证书共享 SFTP 或 FTPS 公开）隔离开来，则您的工作负载使用 SFTP 或 FTPS 保持安全。

创建服务器时，您可以选择特定的服务器 Amazon Web Services 区域 来执行分配给该服务器的用户的文件操作请求。除了为服务器分配一个或多个协议外，您还可以分配以下身份提供商类型之一：

- 使用 SSH 密钥管理服务。有关详细信息，请参阅 [与服务托管用户合作](#)。
- Amazon Directory Service for Microsoft Active Directory (Amazon Managed Microsoft AD)。此方法允许你整合 Microsoft Active Directory 群组以提供对 Transfer Family 服务器的访问权限。有关详细信息，请参阅 [使用 Amazon Directory Service 身份提供商](#)。
- 一种自定义方法。自定义身份提供者方法使用 Amazon Lambda 或 Amazon API Gateway，使您能够集成目录服务来对用户进行身份验证和授权。服务自动分配一个标识符，唯一标识您的服务器。有关详细信息，请参阅 [使用自定义身份提供程序](#)。Transfer Family 提供了 Amazon CloudFormation 模板，您可以使用这些模板来快速部署使用自定义身份提供商的服务器。
- [用于身份验证的 Lambda 函数](#) 描述了使用 Lambda 函数进行身份验证的 CloudFormation 模板。

- [使用API网关方法进行身份验证](#)描述了使用 Amazon API Gateway 方法进行身份验证的 CloudFormation模板。

您还可以使用默认服务器终端节点为服务器分配终端节点类型（可公开访问或VPC托管）和主机名，或者使用 Amazon Route 53 服务或使用您选择的域名系统 (DNS) 服务为服务器分配自定义主机名。服务器主机名在创建时 Amazon Web Services 区域 必须是唯一的。

此外，您可以分配 Amazon CloudWatch CloudWatch 日志角色将事件推送到您的日志，选择包含可供服务器使用的加密算法的安全策略，并以键值对的标签形式向服务器添加元数据。

#### Important

实例化的服务器和数据传输会产生费用。有关定价以及用于估算使用 Amazon 定价计算器 Transfer Family 的成本的信息，请参阅[Amazon Transfer Family 定价](#)。

## 创建SFTP启用了该功能的服务器

Secure Shell (SSH/SFTP) 文件传输协议 () 是一种用于通过互联网安全传输数据的网络协议。该协议支持完整的安全和身份验证功能SSH。它被广泛应用于金融服务、医疗保健、零售和广告等各行各业的业务合作伙伴之间交换数据，包括敏感信息。

#### Note


SFTPTransfer Family 的服务器通过端口 22 运行。对于VPC托管的端点，Trans SFTP fer Family 服务器也可以通过端口 2222 运行。有关详细信息，请参阅[在虚拟私有云中创建服务器](#)。

另请参阅

- 我们提供了一个创建 Transfer Famil SFTP y 服务器的 Amazon CDK 示例。该示例使用 TypeScript，可 GitHub [在此处](#)找到。
- 有关如何在内部署 Transfer Family 服务器的演练VPC，请参阅[使用 IP 允许列表保护您的 Amazon Transfer Family 服务器](#)。


## 创建SFTP启用了-的服务器

1. 打开 Amazon Transfer Family 控制台，从导航窗格中选择“服务器”，然后选择“创建服务器”。<https://console.aws.amazon.com/transfer/>
2. 在“选择协议”中，选择 SFTP，然后选择“下一步”。



3. 在选择身份提供商中，选择要用于管理用户访问权限的身份提供商。您有以下选项：
  - 服务托管-您将用户身份和密钥存储在中 Amazon Transfer Family。

## Choose an identity provider



- Amazon Directory Service for Microsoft Active Directory— 您提供用于访问端点的 Amazon Directory Service 目录。这样，您就可以使用存储在 Activity Directory 中的凭证对用户进行身份

验证。要了解有关与 Amazon Managed Microsoft AD 身份提供商合作的更多信息，请参阅[使用 Amazon Directory Service 身份提供商](#)。

#### Note

- 不支持跨账户目录和共享目录。Amazon Managed Microsoft AD
- 要设置以 Directory Service 作为身份提供者的服务器，您需要添加一些 Amazon Directory Service 权限。有关详细信息，请参阅[开始使用之前 Amazon Directory Service for Microsoft Active Directory](#)。

## Choose an identity provider

### Identity provider

**Identity provider type**  
An identity provider manages user access for authentication and authorization

**Service managed**  
Create and manage users within the service

**Directory**  
[Service Info](#)  
Enable users in Managed AD or use your own self-managed AD in your on-premises environment or in

**Custom Identity Provider**  
[Provider Info](#)  
Manage users by integrating an identity provider of your choice

**Directory**

TATER3 ▼ ↻

Cancel Previous Next

- 自定义身份提供商 — 请选择以下任一选项：
  - Amazon Lambda 用于连接您的身份提供商-您可以使用由 Lambda 函数支持的现有身份提供商。您提供 Lambda 函数名称。有关更多信息，请参阅[Amazon Lambda 用于集成您的身份提供商](#)。
  - 使用 Amazon API Gateway 连接您的身份提供商 — 您可以创建由 Lambda 函数支持的API网关方法以用作身份提供商。您提供一个 Amazon API Gateway URL 和一个调用角色。有关更多信息，请参阅[使用 Amazon API Gateway 整合您的身份提供商](#)。

对于任一选项，您还可以指定如何进行身份验证。



- 密码或密钥-用户可以使用其密码或密钥进行身份验证。这是默认值。
- 密码 ONLY-用户必须提供密码才能连接。
- 密钥 ONLY — 用户必须提供私钥才能连接。
- 密码AND密钥-用户必须同时提供私钥和密码才能连接。服务器首先检查密钥，如果密钥有效，系统会提示输入密码。如果提供的私有密钥与存储的公有密钥不匹配，则身份验证失败。

## Choose an identity provider

### Identity Provider for SFTP, FTPS, or FTP

Identity provider type  
An identity provider manages user access for authentication and authorization

Service managed  
Create and manage users within the service

Directory  
Service Info  
Enable users in Managed AD or use your own self-managed AD in your on-premises environment or in

Custom Identity Provider Info  
Manage users by integrating an identity provider of your choice

Use Lambda to connect your identity provider Info  
Invoke an Lambda function to call your identity provider's API for user authentication and authorization

Use Amazon API Gateway to connect your identity provider Info  
Use a RESTful API method to call your identity provider's API for user authentication and authorization

Lambda function

Choose a Lambda function ↕ ↻

Authentication methods  
Choose which authentication methods are required for users to connect to your server

Password OR public key

Password ONLY

Public Key ONLY

Password AND public key

i Either a valid password or valid private key will be required during user authentication

Cancel Previous Next

4. 选择下一步。

5. 在选择端点中，执行以下操作：

- a. 对于端点类型，选择可公开访问的端点类型。有关VPC托管终端节点，请参阅[在虚拟私有云中创建服务器](#)。

- b. (可选) 对于自定义主机名，选择无。

您将获得由提供的服务器主机名 Amazon Transfer Family。服务器主机名使用格式 `serverId.server.transfer.regionId.amazonaws.com`。

对于自定义主机名，您可以为服务器端点指定自定义别名。要了解有关使用自定义主机名的更多信息，请参阅[使用自定义主机名](#)。

- c. (可选) 在“FIPS已启用”中，选中“FIPS已启用端点”复选框以确保端点符合联邦信息处理标准 (FIPS)。

**Note**

FIPS启用了的终端节点仅在北美 Amazon 地区可用。有关可用区域，请参阅 Amazon Web Services 一般参考 中的 [Amazon Transfer Family 端点和限额](#)。有关的更多信息 FIPS，请参阅 [《联邦信息处理标准》\(FIPS\) 140-2](#)。

- d. 选择下一步。

**Choose an endpoint**

**Endpoint configuration** [Info](#)

**Endpoint type**  
Select whether the endpoint will be publicly accessible or hosted inside your VPC

**Publicly accessible**  
Accessible over the internet

**VPC hosted** [Info](#)  
Access controlled using Security Groups

**Custom hostname**  
Specify a custom alias for your server endpoint.

None

**FIPS Enabled**  
Select whether the endpoint should comply with Federal Information Processing Standards (FIPS)

FIPS Enabled endpoint

Cancel Previous Next

6. 在“选择域”页面上，选择要用于通过所选协议 Amazon 存储和访问数据的存储服务：
- 选择 Amazon S3，通过所选协议将您的文件作为对象存储和访问。
  - 选择 Amazon EFS，通过所选协议在您的亚马逊EFS文件系统中存储和访问您的文件。

选择下一步。

7. 在配置其他详细信息中，执行以下操作：

a. 对于日志记录，指定现有日志组或创建新日志组（默认选项）。

Transfer Family > Servers > Create server

Step 1  
Choose protocols

Step 2  
Choose an identity provider

Step 3  
Choose an endpoint

Step 4  
Choose a domain

Step 5  
**Configure additional details**

Step 6  
Review and create

## Configure additional details

### Logging [Info](#)

**Structured JSON Logging**  
Server logs delivered to specified CloudWatch log group in structured JSON format

Create a new log group  Choose an existing log group

**Logging role**  
IAM role for the server to push events to your CloudWatch logs

Create a new role  Choose an existing role

**Info** Transfer Family needs access to your CloudWatch logs to log your server activity. By continuing, you are allowing us to create a new role and a log group.

**Info** Select a managed workflow below to enable managed workflows logging.

如果您选择现有日志组，则必须选择与您的日志组关联的日志组 Amazon Web Services 账户。

Transfer Family > Servers > Create server

Step 1  
Choose protocols

Step 2  
Choose an identity provider

Step 3  
Choose an endpoint

Step 4  
Choose a domain

Step 5  
**Configure additional details**

Step 6  
Review and create

## Configure additional details

### Logging Info

**Log group Info**  
Choose the CloudWatch log group where your events will be delivered in a structured JSON format

Create a new log group  Choose an existing log group

/aws/transfer/ [dropdown] [refresh] [Create log group ↗]

**Logging role Info**  
Choose the IAM role that will be used to deliver events to your CloudWatch logs

Create a new role  Choose an existing role

**Info** Logging role is only required when selecting a workflow in the Managed workflows section below.

如果选择“创建日志组”，则 CloudWatch 控制台 (<https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>) 将打开“创建日志组”页面。有关详细信息，请参阅在 [日志中创建 CloudWatch 日志组](#)。

- b. (可选) 对于托管工作流程，选择 Tr IDs ansfer Family 在执行工作流程时应担任的工作流程 (和相应的角色)。您可以选择一个工作流程在完成上传后执行，选择另一个工作流程在部分上传时执行。要了解有关使用托管工作流程处理文件的更多信息，请参阅 [Amazon Transfer Family 托管工作流程](#)。

### Managed workflows Info

**Workflow for complete file uploads**  
Select the workflow that Transfer Family should run on all files that are uploaded in full via this server

w- [dropdown] [refresh] [Create a new Workflow ↗]

**Workflow for partial file uploads**  
Select the workflow that Transfer Family should run on all files that are only partially uploaded via this server

w- [dropdown] [refresh] [Create a new Workflow ↗]

**Managed workflows execution role Info**  
Select the role that Transfer Family should assume when executing a workflow

[dropdown] [refresh]


- c. 对于加密算法选项，请选择包含允许服务器使用的加密算法的安全策略。

**Note**

默认情况下：

- 如果未选择 FIPS“启用端点”，则TransferSecurityPolicy-2020-06安全策略将附加到您的服务器。
- 如果选择FIPS了“启用端点”，则TransferSecurityPolicy-FIPS-2020-06安全策略将附加到您的服务器。

有关安全策略的更多信息，请参阅 [的安全策略 Amazon Transfer Family](#)。



- d. (可选) 在服务器主机密钥中，输入RSAED25519、或ECDSA私钥，当客户端通过该密钥连接到服务器时，该密钥将用于识别您的服务器SFTP。您还可以添加描述以区分多个主机密钥。

创建服务器后，您可以添加其他主机密钥。如果您想轮换密钥或想要使用不同类型的密钥（例如密钥和密钥），则拥有多个主机密RSA钥非常有用。ECDSA

**Note**

服务器主机密钥部分仅用于从SFTP已启用该功能的现有服务器迁移用户。

## Server Host Key [Info](#)

### Private key - *optional*

Upload an RSA, ECDSA, or ED25519 private key that will be used to identify your SFTP server when clients connect to it. Additional keys can be added once the server is created.

*Enter an optional RSA, ECDSA, or ED25519 key*

### Description - *optional*

Add a description to differentiate between multiple private keys

*Enter optional description*


**i** You can ignore this section unless you are migrating users from an existing SFTP server.

- e. (可选) 对于标签，在密钥和值中，输入一个或多个标签作为键值对，然后选择添加标签。
- f. 选择下一步。


### Tags

Key	Value	
<input type="text" value="Enter key"/>	<input type="text" value="Enter value"/>	<input type="button" value="Remove tag"/>
<input type="button" value="Add tag"/>		

- g. 您可以优化 Amazon S3 目录的性能。例如，假设您进入主目录，并且有 10,000 个子目录。换句话说，您的 S3 存储桶有 10,000 个文件夹。在这种情况下，如果您运行 `ls (list)` 命令，则列表操作需要六到八分钟。但是，如果您优化目录，则此操作只需要几秒钟。



- h. (可选) 配置 Amazon Transfer Family 服务器以向最终用户显示自定义消息，例如组织政策或条款和条件。对于显示横幅，在预身份验证显示横幅文本框中，输入要在用户进行身份验证之前向其显示的短信。



- i. (可选) 您可以配置以下其他选项。
- **SetStat 选项**：启用此选项可忽略客户端尝试对您上传到 Amazon S3 存储桶的文件使用SETSTAT时生成的错误。有关更多详细信息，请参阅中的SetStatOption文档[ProtocolDetails](#)。
  - **TLS会话恢复**：此选项仅在您启用FTPS了该服务器的协议之一时才可用。
  - **被动 IP**：此选项仅在您已启用FTPS或FTP作为该服务器的协议之一时才可用。

### Additional configuration

**SetStat option - optional** [Info](#)  
Select whether you want this server to ignore SetStat command

Enable

**TLS session resumption - optional** [Info](#)  
Choose how you want your server to process TLS session resumption requests

Enforce  
 Enable  
 Disable

**To enable TLS session resumption, enable FTPS as one of the protocols selected in Step 1**

**Passive IP - optional** [Info](#)  
Provide passive IP (PASV) that file transfer clients can use to connect this server

1.2.3.4

**To enable Passive IP, enable FTP or FTPS as one of the protocols selected in Step 1**

8. 在审核和创建页面上，审核您的选择。

- 如果要编辑其中任何一个，请选择该步骤旁边的编辑。

#### **Note**

在选择编辑的步骤之后，您必须审核每个步骤。

- 如果没有任何更改，请选择创建服务器来创建您的服务器。您将转至如下所示的服务器页面，其中列出了您的新服务器。

您的新服务器状态更改为在线可能需要几分钟时间。到时候，您的服务器可以执行用户的文件操作。

Servers (1)							
<input type="checkbox"/>	Hostname	Server ID	State	users	Endpoint type	Domain	
<input type="checkbox"/>	-	s-	Starting	<b>No Users</b>	Public	Amazon S3	



## 创建FTPS启用了该功能的服务器

文件传输协议 over SSL er (FTPS) 是 FTP 的扩展。它使用传输层安全 (TLS) 和安全套接字层 (SSL) 加密协议来加密流量。FTPS 允许同时或独立对控制和数据通道连接进行加密。

### 创建FTPS启用了-的服务器

1. 打开 Amazon Transfer Family 控制台，从导航窗格中选择“服务器”，然后选择“创建服务器”。<https://console.aws.amazon.com/transfer/>
2. 在选择协议中，选择FTPS。

对于服务器证书，请选择存储在 Amazon Certificate Manager (ACM) 中的证书，该证书将在客户端连接到服务器时用于识别您的服务器，FTPS 然后选择下一步。

要请求新的公有证书，请参阅 Amazon Certificate Manager 用户指南中的[请求公有证书](#)。

要将现有证书导入 ACM，请参阅《Amazon Certificate Manager 用户指南》ACM 中的[将证书导入](#)。

要 FTPS 通过私有 IP 地址请求使用私有证书，请参阅 Amazon Certificate Manager 用户指南中的[申请私有证书](#)。

支持具有以下加密算法和密钥大小的证书：

- 2048 位 (\_2048RSA) RSA
- 4096 位 (\_4096RSA) RSA
- Elliptic Prime Curve 256 位 (EC\_prime256v1)
- Elliptic Prime Curve 384 位 (EC\_secp384r1)
- Elliptic Prime Curve 521 位 (EC\_secp521r1)

#### Note

该证书必须是有效的 SSL/TLS X.509 版本 3 证书，其中指定了 FQDN 或 IP 地址以及有关颁发者的信息。

## Choose protocols

**Select the protocols you want to enable** [Info](#)  
Choose one or more file transfer protocols over which clients can connect to your server's endpoint

- SFTP (SSH File Transfer Protocol) - file transfer over Secure Shell
- FTPS (File Transfer Protocol Secure) - file transfer protocol with TLS encryption
- FTP (File Transfer Protocol) - unencrypted file transfer protocol
- AS2 (Applicability Statement 2) - messaging protocol for Business-to-Business file transfers

**Amazon Certificate Manager (ACM) certificate** [Info](#)

Server certificate  
Choose a certificate stored in ACM which will be used to identify your server when clients connect to it over FTPS

3. 在选择身份提供商中，选择要用于管理用户访问权限的身份提供商。您有以下选项：

- Amazon Directory Service for Microsoft Active Directory— 您提供用于访问端点的 Amazon Directory Service 目录。这样，您就可以使用存储在 Activity Directory 中的凭证对用户进行身份验证。要了解有关与 Amazon Managed Microsoft AD 身份提供商合作的更多信息，请参阅[使用 Amazon Directory Service 身份提供商](#)。

**Note**

- 不支持跨账户目录和共享目录。Amazon Managed Microsoft AD
- 要设置以 Directory Service 作为身份提供者的服务器，您需要添加一些 Amazon Directory Service 权限。有关详细信息，请参阅[开始使用之前 Amazon Directory Service for Microsoft Active Directory](#)。

## Choose an identity provider

### Identity provider

**Identity provider type**  
An identity provider manages user access for authentication and authorization

**Service managed**  
Create and manage users within the service

**Directory**  
**Service Info**  
Enable users in   
Managed AD or use your own self-managed AD in your on-premises environment or in

**Custom Identity Provider**  
**Provider Info**  
Manage users by integrating an identity provider of your choice

**Directory**

- 自定义身份提供商 — 请选择以下任一选项：
  - Amazon Lambda 用于连接您的身份提供商-您可以使用由 Lambda 函数支持的现有身份提供商。您提供 Lambda 函数名称。有关更多信息，请参阅 [Amazon Lambda 用于集成您的身份提供商](#)。
  - 使用 Amazon API Gateway 连接您的身份提供商 — 您可以创建由 Lambda 函数支持的API网关方法以用作身份提供商。您提供一个 Amazon API Gateway URL 和一个调用角色。有关更多信息，请参阅 [使用 Amazon API Gateway 整合您的身份提供商](#)。

## Choose an identity provider

### Identity Provider for SFTP, FTPS, or FTP

**Identity provider type**  
An identity provider manages user access for authentication and authorization

**Service managed**  
Create and manage users within the service

**Directory Service** Info  
Enable users in ████ Managed AD or use your own self-managed AD in your on-premises environment or in ████

**Custom Identity Provider** Info  
Manage users by integrating an identity provider of your choice

**Use ████ Lambda to connect your identity provider** Info  
Invoke an ████ Lambda function to call your identity provider's API for user authentication and authorization

**Use Amazon API Gateway to connect your identity provider** Info  
Use a RESTful API method to call your identity provider's API for user authentication and authorization

████ **Lambda function**

Choose a Lambda function
▼
↻

**Authentication methods**  
Choose which authentication methods are required for users to connect to your server

Password OR public key

Password ONLY

Public Key ONLY

Password AND public key

i To choose an authentication method, enable SFTP as one of the protocols selected in Step 1


Cancel
Previous
Next

4. 选择下一步。
5. 在选择端点中，执行以下操作：

### i Note


FTPSTransfer Family 的服务器通过端口 21（控制通道）和端口范围 8192—8200（数据通道）运行。

- a. 对于端点类型，选择VPC托管终端节点类型来托管服务器的终端节点。有关设置VPC托管终端节点的信息，请参阅[在虚拟私有云中创建服务器](#)。

 Note

不支持可公共访问的端点。

- b. ( 可选 ) 在 “FIPS已启用” 中，选中 “FIPS已启用端点” 复选框以确保端点符合联邦信息处理标准 ( FIPS ) 。

 Note

FIPS启用了的终端节点仅在北美 Amazon 地区可用。有关可用区域，请参阅 Amazon Web Services 一般参考 中的 [Amazon Transfer Family 端点和限额](#)。有关的更多信息 FIPS，请参阅 [《联邦信息处理标准》\(FIPS\) 140-2](#)。

- c. 选择下一步。

## Choose an endpoint

**Endpoint configuration** [Info](#)

**Endpoint type**  
Select whether the endpoint will be publicly accessible or hosted inside your VPC

Publicly accessible  
Accessible over the internet

VPC hosted [Info](#)  
Access controlled using Security Groups

**Access** [Info](#)

Internal

Internet Facing

**VPC**  
Select a VPC ID

**FIPS Enabled**  
Select whether the endpoint should comply with Federal Information Processing Standards (FIPS)

FIPS Enabled endpoint

- 在“选择域”页面上，选择要用于通过所选协议 Amazon 存储和访问数据的存储服务：
  - 选择 Amazon S3，通过所选协议将您的文件作为对象存储和访问。
  - 选择 Amazon EFS，通过所选协议在您的亚马逊EFS文件系统中存储和访问您的文件。

选择下一步。

- 在配置其他详细信息中，执行以下操作：
  - 对于日志记录，指定现有日志组或创建新日志组（默认选项）。

Transfer Family > Servers > Create server

Step 1  
Choose protocols

Step 2  
Choose an identity provider

Step 3  
Choose an endpoint

Step 4  
Choose a domain

Step 5  
**Configure additional details**

Step 6  
Review and create

## Configure additional details

### Logging [Info](#)

**Structured JSON Logging**  
Server logs delivered to specified CloudWatch log group in structured JSON format

Create a new log group  Choose an existing log group

**Logging role**  
IAM role for the server to push events to your CloudWatch logs

Create a new role  Choose an existing role

**Info** Transfer Family needs access to your CloudWatch logs to log your server activity. By continuing, you are allowing us to create a new role and a log group.

**Info** Select a managed workflow below to enable managed workflows logging.

如果您选择现有日志组，则必须选择与您的日志组关联的日志组 Amazon Web Services 账户。

Transfer Family > Servers > Create server

Step 1  
Choose protocols

Step 2  
Choose an identity provider

Step 3  
Choose an endpoint

Step 4  
Choose a domain

Step 5  
**Configure additional details**

Step 6  
Review and create

## Configure additional details

### Logging [Info](#)

**Log group [Info](#)**  
Choose the CloudWatch log group where your events will be delivered in a structured JSON format

Create a new log group  Choose an existing log group

/aws/transfer/

**Logging role [Info](#)**  
Choose the IAM role that will be used to deliver events to your CloudWatch logs

Create a new role  Choose an existing role

**Info** Logging role is only required when selecting a workflow in the Managed workflows section below.

如果选择“创建日志组”，则 CloudWatch 控制台 (<https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>) 将打开“创建日志组”页面。有关详细信息，请参阅在[日志中创建 CloudWatch 日志组](#)。

- b. (可选) 对于托管工作流程，选择 Transfer Family 在执行工作流程时应担任的工作流程 (和相应的角色)。您可以选择一个工作流程在完成上传后执行，选择另一个工作流程在部分上传时执行。要了解有关使用托管工作流程处理文件的更多信息，请参阅[Amazon Transfer Family 托管工作流程](#)。

The screenshot shows the 'Managed workflows' section in the Amazon Transfer Family console. It contains three configuration areas:

- Workflow for complete file uploads:** Select the workflow that Transfer Family should run on all files that are uploaded in full via this server. It features a dropdown menu with a placeholder 'w-...', a refresh button, and a 'Create a new Workflow' button with an external link icon.
- Workflow for partial file uploads:** Select the workflow that Transfer Family should run on all files that are only partially uploaded via this server. It also features a dropdown menu with a placeholder 'w-...', a refresh button, and a 'Create a new Workflow' button with an external link icon.
- Managed workflows execution role:** Select the role that Transfer Family should assume when executing a workflow. It features a dropdown menu with a placeholder and a refresh button.

- c. 对于加密算法选项，请选择包含允许服务器使用的加密算法的安全策略。

#### Note

默认情况下：

- 如果未选择 FIPS“启用端点”，则 TransferSecurityPolicy-2020-06 安全策略将附加到您的服务器。
- 如果选择 FIPS 了“启用端点”，则 TransferSecurityPolicy-FIPS-2020-06 安全策略将附加到您的服务器。

有关安全策略的更多信息，请参阅[的安全策略 Amazon Transfer Family](#)。



### Cryptographic algorithm options [Info](#)

**Security Policy**  
Choose a security policy that contains the cryptographic algorithms enabled for use by your server

TransferSecurityPolicy-2023-05

- d. 对于服务器主机密钥，请将其留空。

**Note**

服务器主机密钥部分仅用于从SFTP已启用该功能的现有服务器迁移用户。

### Server Host Key [Info](#)

**Private key - optional**

Upload an RSA, ECDSA, or ED25519 private key that will be used to identify your SFTP server when clients connect to it. Additional keys can be added once the server is created.

Enter an optional RSA, ECDSA, or ED25519 key


**Description - optional**

Add a description to differentiate between multiple private keys


Enter optional description

**Note** You can ignore this section unless you are migrating users from an existing SFTP server.

- e. (可选) 对于标签，在密钥和值中，输入一个或多个标签作为键值对，然后选择添加标签。
- f. 您可以优化 Amazon S3 目录的性能。例如，假设您进入主目录，并且有 10,000 个子目录。换句话说，您的 S3 存储桶有 10,000 个文件夹。在这种情况下，如果您运行 `ls (list)` 命令，则列表操作需要六到八分钟。但是，如果您优化目录，则此操作只需要几秒钟。



g. 选择下一步。



h. (可选) 您可以将 Amazon Transfer Family 服务器配置为向最终用户显示自定义消息，例如组织政策或条款和条件。您还可以向成功通过身份验证的用户显示自定义的每日消息 (MOTD)。

对于显示横幅，在预身份验证显示横幅文本框中，输入要在用户进行身份验证之前向他们显示的短信，然后在后身份验证显示横幅文本框中，输入要在用户成功进行身份验证后向他们显示的文本。

## Display banners

**Pre-authentication display banner - optional**  
Enter the message you want displayed before the client connects to your server


*Optional display banner message*

Message size cannot exceed 4096 characters. This message will be visible to all users who connect to your server.

**Post-authentication display banner - optional**  
Enter the message you want displayed after the client has connected to your server

*Optional display banner message*

Message size cannot exceed 4096 characters. This message will be visible to all users who connect to your server.

 SFTP clients will only be able to see the pre-authentication message. FTPS and FTP clients will be able to see both pre-authentication and post-authentication messages.

i. ( 可选 ) 您可以配置以下其他选项。

- **SetStat 选项**：启用此选项可忽略客户端尝试对您上传到 Amazon S3 存储桶的文件使用SETSTAT时生成的错误。有关其他详细信息，请参阅[ProtocolDetails](#)主题中的SetStatOption文档。
- **TLS会话恢复**：提供一种机制，用于在会FTPS话的控制和数据连接之间恢复或共享经过协商的密钥。有关其他详细信息，请参阅[ProtocolDetails](#)主题中的TlsSessionResumptionMode文档。
- **被动 IP**：表示被动模式，适用于FTP和FTPS协议。输入单个IPv4地址，例如防火墙、路由器或负载均衡器的公有 IP 地址。有关其他详细信息，请参阅[ProtocolDetails](#)主题中的PassiveIp文档。

### Additional configuration

**SetStat option - optional** [Info](#)  
Select whether you want this server to ignore SetStat command

Enable

**TLS session resumption - optional** [Info](#)  
Choose how you want your server to process TLS session resumption requests

Enforce  
 Enable  
 Disable

**Passive IP - optional** [Info](#)  
Provide passive IP (PASV) that file transfer clients can use to connect this server

8. 在审核和创建页面上，审核您的选择。



- 如果要编辑其中任何一个，请选择该步骤旁边的编辑。

#### Note

在选择编辑的步骤之后，您必须审核每个步骤。

- 如果没有任何更改，请选择创建服务器来创建您的服务器。您将转至如下所示的服务器页面，其中列出了您的新服务器。

您的新服务器状态更改为在线可能需要几分钟时间。到时候，您的服务器可以执行用户的文件操作。

Servers (1)									Actions ▾	Add user	Create server
<input type="checkbox"/>	Hostname	Server ID	State	users	Endpoint type	Domain					
<input type="checkbox"/>	-	s-	Starting		Public	Amazon S3					

后续步骤：对于下一步，请继续前往 [使用自定义身份提供程序](#) 设置用户。

## 创建FTP启用了该功能的服务器

文件传输协议 (FTP) 是用于数据传输的网络协议。FTP使用单独的通道进行控制和数据传输。控制通道保持打开状态，直至终止或不活动超时状态。数据通道在传输期间处于活动状态。FTP使用明文且不支持流量加密。

### Note

启用后FTP，必须为VPC托管的终端节点选择内部访问选项。如果您需要服务器让数据通过公共网络，则必须使用安全协议，例如SFTP或FTPS。

### 创建FTP启用了-的服务器

1. 打开 Amazon Transfer Family 控制台，从导航窗格中选择“服务器”，然后选择“创建服务器”。<https://console.aws.amazon.com/transfer/>
2. 在“选择协议”中，选择 FTP，然后选择“下一步”。

Choose protocols

Select the protocols you want to enable [Info](#)

Choose one or more file transfer protocols over which clients can connect to your server's endpoint

- SFTP (SSH File Transfer Protocol) - file transfer over Secure Shell
- AS2 (Applicability Statement 2) - messaging protocol for exchanging business-to-business data [Info](#)
- FTPS (File Transfer Protocol Secure) - file transfer protocol with TLS encryption
- FTP (File Transfer Protocol) - unencrypted file transfer protocol

Cancel Next

3. 在选择身份提供商中，选择要用于管理用户访问权限的身份提供商。您有以下选项：
  - Amazon Directory Service for Microsoft Active Directory— 您提供用于访问端点的 Amazon Directory Service 目录。这样，您就可以使用存储在 Activity Directory 中的凭证对用户进行身份验证。要了解有关与 Amazon Managed Microsoft AD 身份提供商合作的更多信息，请参阅[使用 Amazon Directory Service 身份提供商](#)。

**Note**

- 不支持跨账户目录和共享目录。 Amazon Managed Microsoft AD
- 要设置以 Directory Service 作为身份提供者的服务器，您需要添加一些 Amazon Directory Service 权限。有关详细信息，请参阅[开始使用之前 Amazon Directory Service for Microsoft Active Directory](#)。

## Choose an identity provider

**Identity provider**

**Identity provider type**  
An identity provider manages user access for authentication and authorization

Service managed  
Create and manage users within the service

**Directory**  
**Service Info**  
Enable users in Managed AD or use your own self-managed AD in your on-premises environment or in

Custom Identity Provider  
**Provider Info**  
Manage users by integrating an identity provider of your choice

**Directory**

TATER3

Cancel Previous Next

- 自定义身份提供商 — 请选择以下任一选项：
  - Amazon Lambda 用于连接您的身份提供商-您可以使用由 Lambda 函数支持的现有身份提供商。您提供 Lambda 函数名称。有关更多信息，请参阅[Amazon Lambda 用于集成您的身份提供商](#)。
  - 使用 Amazon API Gateway 连接您的身份提供商 — 您可以创建由 Lambda 函数支持的API网关方法以用作身份提供商。您提供一个 Amazon API Gateway URL 和一个调用角色。有关更多信息，请参阅[使用 Amazon API Gateway 整合您的身份提供商](#)。

## Choose an identity provider

### Identity Provider for SFTP, FTPS, or FTP

**Identity provider type**  
An identity provider manages user access for authentication and authorization

**Service managed**  
Create and manage users within the service

**Directory Service** [Info](#)  
Enable users in  Managed AD or use your own self-managed AD in your on-premises environment or in

**Custom Identity Provider** [Info](#)  
Manage users by integrating an identity provider of your choice

**Use  Lambda to connect your identity provider** [Info](#)  
Invoke an  Lambda function to call your identity provider's API for user authentication and authorization

**Use Amazon API Gateway to connect your identity provider** [Info](#)  
Use a RESTful API method to call your identity provider's API for user authentication and authorization

**Lambda function**

▼
↻

**Authentication methods**  
Choose which authentication methods are required for users to connect to your server

Password OR public key

Password ONLY

Public Key ONLY

Password AND public key

i To choose an authentication method, enable SFTP as one of the protocols selected in Step 1

Cancel
Previous
Next

4. 选择下一步。
5. 在选择端点中，执行以下操作：

### i Note

FTPTransfer Family 的服务器通过端口 21 (控制通道) 和端口范围 8192—8200 (数据通道) 运行。

- a. 对于端点类型，选择VPC托管来托管服务器的终端节点。有关设置VPC托管终端节点的信息，请参阅[在虚拟私有云中创建服务器](#)。

**Note**

不支持可公共访问的端点。

- b. 对于 FIPS“已启用”，保持FIPS已启用终端节点复选框处于清除状态。

**Note**

FIPSFTP服务器不支持启用了的端点。

- c. 选择下一步。

**Choose an endpoint**

**Endpoint configuration** [Info](#)

**Endpoint type**  
Select whether the endpoint will be publicly accessible or hosted inside your VPC

Publicly accessible  
Accessible over the internet

**VPC hosted** [Info](#)  
Access controlled using Security Groups

**Access** [Info](#)

**Internal**

Internet Facing

**VPC**  
Select a VPC ID

**FIPS Enabled**  
Select whether the endpoint should comply with Federal Information Processing Standards (FIPS)

FIPS Enabled endpoint

6. 在“选择域”页面上，选择要用于通过所选协议 Amazon 存储和访问数据的存储服务。



- 选择 Amazon S3，通过所选协议将您的文件作为对象存储和访问。
- 选择 Amazon EFS，通过所选协议在您的亚马逊EFS文件系统中存储和访问您的文件。

选择下一步。

7. 在配置其他详细信息中，执行以下操作：

- a. 对于日志记录，指定现有日志组或创建新日志组（默认选项）。

Transfer Family > Servers > Create server

Step 1  
Choose protocols

Step 2  
Choose an identity provider

Step 3  
Choose an endpoint

Step 4  
Choose a domain

Step 5  
**Configure additional details**

Step 6  
Review and create

## Configure additional details

### Logging [Info](#)

**Structured JSON Logging**  
Server logs delivered to specified CloudWatch log group in structured JSON format

Create a new log group  Choose an existing log group

**Logging role**  
IAM role for the server to push events to your CloudWatch logs

Create a new role  Choose an existing role

**Info** Transfer Family needs access to your CloudWatch logs to log your server activity. By continuing, you are allowing us to create a new role and a log group.

**Info** Select a managed workflow below to enable managed workflows logging.

如果您选择现有日志组，则必须选择与您的日志组关联的日志组 Amazon Web Services 账户。

Transfer Family > Servers > Create server

Step 1  
Choose protocols

Step 2  
Choose an identity provider

Step 3  
Choose an endpoint

Step 4  
Choose a domain

Step 5  
**Configure additional details**

Step 6  
Review and create

## Configure additional details

### Logging Info

**Log group Info**  
Choose the CloudWatch log group where your events will be delivered in a structured JSON format

Create a new log group  Choose an existing log group

**Logging role Info**  
Choose the IAM role that will be used to deliver events to your CloudWatch logs

Create a new role  Choose an existing role

**Info** Logging role is only required when selecting a workflow in the Managed workflows section below.

如果选择“创建日志组”，则 CloudWatch 控制台 (<https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>) 将打开“创建日志组”页面。有关详细信息，请参阅在 [日志中创建 CloudWatch 日志组](#)。

- b. (可选) 对于托管工作流程，选择 Tr IDs ansfer Family 在执行工作流程时应担任的工作流程 (和相应的角色)。您可以选择一个工作流程在完成上传后执行，选择另一个工作流程在部分上传时执行。要了解有关使用托管工作流程处理文件的更多信息，请参阅 [Amazon Transfer Family 托管工作流程](#)。

### Managed workflows Info

**Workflow for complete file uploads**  
Select the workflow that Transfer Family should run on all files that are uploaded in full via this server

**Workflow for partial file uploads**  
Select the workflow that Transfer Family should run on all files that are only partially uploaded via this server

**Managed workflows execution role Info**  
Select the role that Transfer Family should assume when executing a workflow

- c. 对于加密算法选项，请选择包含允许服务器使用的加密算法的安全策略。

**Note**

Transfer Family 会将最新的安全策略分配给您的FTP服务器。但是，由于该FTP协议不使用任何加密，因此FTP服务器不使用任何安全策略算法。除非您的服务器也使用FTPS或SFTP协议，否则安全策略将保持未使用状态。

### Cryptographic algorithm options [Info](#)

**Security Policy**  
Choose a security policy that contains the cryptographic algorithms enabled for use by your server

TransferSecurityPolicy-2023-05

- d. 对于服务器主机密钥，请将其留空。

**Note**

服务器主机密钥部分仅用于从SFTP已启用该功能的现有服务器迁移用户。

### Server Host Key [Info](#)

**Private key - optional**

Upload an RSA, ECDSA, or ED25519 private key that will be used to identify your SFTP server when clients connect to it. Additional keys can be added once the server is created.

*Enter an optional RSA, ECDSA, or ED25519 key*


**Description - optional**

Add a description to differentiate between multiple private keys


*Enter optional description*

**Note** You can ignore this section unless you are migrating users from an existing SFTP server.

- e. (可选) 对于标签, 在密钥和值中, 输入一个或多个标签作为键值对, 然后选择添加标签。
- f. 您可以优化 Amazon S3 目录的性能。例如, 假设您进入主目录, 并且有 10,000 个子目录。换句话说, 您的 S3 存储桶有 10,000 个文件夹。在这种情况下, 如果您运行 `ls (list)` 命令, 则列表操作需要六到八分钟。但是, 如果您优化目录, 则此操作只需要几秒钟。



- g. 选择下一步。



- h. (可选) 您可以将 Amazon Transfer Family 服务器配置为向最终用户显示自定义消息, 例如组织政策或条款和条件。您还可以向成功通过身份验证的用户显示自定义的每日消息 (MOTD)。

对于显示横幅, 在预身份验证显示横幅文本框中, 输入要在用户进行身份验证之前向他们显示的短信, 然后在后身份验证显示横幅文本框中, 输入要在用户成功进行身份验证后向他们显示的文本。

## Display banners

**Pre-authentication display banner - optional**  
Enter the message you want displayed before the client connects to your server

*Optional display banner message*

Message size cannot exceed 4096 characters. This message will be visible to all users who connect to your server.

**Post-authentication display banner - optional**  
Enter the message you want displayed after the client has connected to your server

*Optional display banner message*

Message size cannot exceed 4096 characters. This message will be visible to all users who connect to your server.

**i** SFTP clients will only be able to see the pre-authentication message. FTPS and FTP clients will be able to see both pre-authentication and post-authentication messages.

i. ( 可选 ) 您可以配置以下其他选项。

- **SetStat 选项**：启用此选项可忽略客户端尝试对您上传到 Amazon S3 存储桶的文件使用SETSTAT时生成的错误。有关其他详细信息，请参阅[ProtocolDetails](#)主题中的SetStatOption文档。
- **TLS会话恢复**：提供一种机制，用于在会FTPS话的控制和数据连接之间恢复或共享经过协商的密钥。有关其他详细信息，请参阅[ProtocolDetails](#)主题中的TlsSessionResumptionMode文档。
- **被动 IP**：表示被动模式，适用于FTP和FTPS协议。输入单个IPv4地址，例如防火墙、路由器或负载均衡器的公有 IP 地址。有关其他详细信息，请参阅[ProtocolDetails](#)主题中的PassiveIp文档。

### Additional configuration

**SetStat option - optional** [Info](#)  
Select whether you want this server to ignore SetStat command

Enable

**TLS session resumption - optional** [Info](#)  
Choose how you want your server to process TLS session resumption requests

Enforce  
 Enable  
 Disable

**Passive IP - optional** [Info](#)  
Provide passive IP (PASV) that file transfer clients can use to connect this server

8. 在审核和创建页面上，审核您的选择。



- 如果要编辑其中任何一个，请选择该步骤旁边的编辑。

#### Note

在选择编辑的步骤之后，您必须审核每个步骤。

- 如果没有任何更改，请选择创建服务器来创建您的服务器。您将转至如下所示的服务器页面，其中列出了您的新服务器。

您的新服务器状态更改为在线可能需要几分钟时间。到时候，您的服务器可以执行用户的文件操作。

Servers (1)								Actions ▾	Add user	Create server
<input type="checkbox"/>	Hostname ▲	Server ID ▼	State ▼	users ▼	Endpoint type ▼	Domain ▼				
<input type="checkbox"/>	-	s-	Starting		Public	Amazon S3				

后续步骤 — 对于下一步，请继续前往 [使用自定义身份提供程序](#) 设置用户。

## 在虚拟私有云中创建服务器

您可以将服务器的终端节点托管在虚拟私有云 (VPC) 中，用于在 Amazon S3 存储桶或亚马逊EFS文件系统之间传输数据，而无需通过公共互联网。

### Note

2021 年 5 月 19 日之后，如果您的 Amazon 账户 EndpointType=VPC\_ENDPOINT 在 2021 年 5 月 19 日之前尚未使用您的账户创建服务器，则您将无法创建服务器。如果您在 2021 年 2 月 21 日当天或之前已经在 Amazon 账户 EndpointType=VPC\_ENDPOINT 中创建了服务器，则不会受到影响。在此日期之后，使用 EndpointType = **VPC**。有关更多信息，请参阅 [the section called “停止使用 \\_ VPC ENDPOINT”](#)。

如果您使用 Amazon Virtual Private Cloud (AmazonVPC) 来托管 Amazon 资源，则可以在您VPC和服务器之间建立私有连接。然后，您可以使用此服务器通过客户端将数据传输到您的 Amazon S3 存储桶或从您的 Amazon S3 存储桶中传输数据，而无需使用公有 IP 地址或需要互联网网关。

使用 AmazonVPC，您可以在自定义虚拟网络中启动 Amazon 资源。您可以使用VPC来控制您的网络设置，例如 IP 地址范围、子网、路由表和网络网关。有关的更多信息VPCs，请参阅 [Amazon 是什么 VPC ?](#) 在《亚马逊VPC用户指南》中。

在下一节中，查找有关如何创建服务器并将其VPC连接到服务器的说明。作为概述，您可以按如下方式执行此操作：

1. 使用VPC端点设置服务器。
2. 使用位于您内部的客户端VPC通过VPC端点连接到您的服务器。这样，您就可以使用 Amazon Transfer Family通过客户端传输存储在 Amazon S3 存储桶中的数据。即使网络已与公共互联网断开连接，您也可以执行此传输。
3. 此外，如果您选择将服务器的端点设为面向互联网，则可以将弹性 IP 地址与您的端点相关联。这样做可以让你以外的客户端VPC连接到你的服务器。对于请求仅来自允许的地址的经过身份验证的用户，您可以使用VPC安全组来控制其访问权限。

### 主题

- [创建只能在您内部访问的服务器端点 VPC](#)
- [为服务器创建面向互联网的端点](#)

- [更改 SFTP 服务器的端点类型](#)
- [停止使用 \\_ VPC ENDPOINT](#)
- [将 Amazon Transfer Family 服务器端点类型从 VPC \\_ 更新ENDPOINT为 VPC](#)

## 创建只能在您内部访问的服务器端点 VPC

在以下过程中，您将创建一个服务器终端节点，该终端节点只能由您的内部资源访问VPC。

### 在内部创建服务器端点 VPC

1. 打开 Amazon Transfer Family 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/transfer/>。
2. 从导航窗格中，选择服务器，然后选择创建服务器。
3. 在选择协议中，选择一个或多个协议，然后选择下一步。有关协议的更多信息，请参阅 [步骤 2：创建SFTP启用了的服务器](#)。
4. 在选择身份提供商中，选择管理服务以存储用户身份和密钥 Amazon Transfer Family，然后选择下一步。

#### Note

此过程使用服务托管选项。如果您选择自定义，则需要提供一个 Amazon API Gateway 终端节点和一个 Amazon Identity and Access Management (IAM) 角色来访问该终端节点。执行此操作后，您可以集成目录服务，用于对用户进行身份验证和授权。要了解有关使用自定义身份提供商的更多信息，请参阅 [使用自定义身份提供程序](#)。

5. 在选择端点中，执行以下操作：

#### Note

FTP而且 Transfer Family 的FTPS服务器通过端口 21（控制通道）和端口范围 8192-8200（数据通道）运行。

- a. 对于端点类型，选择VPC托管终端节点类型来托管服务器的终端节点。
- b. 对于访问，请选择内部，使您的端点仅可由使用端点的私有 IP 地址的客户端访问。



**Note**

有关面向互联网选项的详细信息，请参阅 [为服务器创建面向互联网的端点](#)。在中创建的仅VPC供内部访问的服务器不支持自定义主机名。

- c. 对于 VPC，请选择现有 VPC ID 或选择“创建”VPC 来创建新 ID VPC。
- d. 在可用区部分，最多选择三个可用区和关联的子网。
- e. 在“安全组”部分，选择现有安全组 ID IDs 或选择“创建安全组”来创建新的安全组。有关安全组的更多信息，请参阅 Amazon Virtual Private Cloud 用户指南VPC中的[适用于您的安全组](#)。要创建安全组，请参阅 Amazon Virtual Private Cloud 用户指南中的[创建安全组](#)。

**Note**

您的VPC自动附带默认安全组。如果您在启动服务器时没有指定其他安全组或组，我们会将默认安全组与您的服务器相关联。

对于安全组的入站规则，您可以将SSH流量配置为使用端口 22、2222 或两者兼而有之。默认配置端口 22。要使用端口 2222，您需要向安全组添加入站规则。对于类型，选择自定义 TCP，然后在端口范围中输入；对于源，输入与SSH端口 22 规则相同的CIDR范围。**2222**

VPC > Security Groups > sg-...-default > Edit inbound rules

Edit inbound rules Info

Inbound rules control the incoming traffic that's allowed to reach the instance.

Security group rule ID	Type Info	Protocol Info	Port range Info	Source Info
sgr-...	HTTP	TCP	80	Custom 0.0.0.0/0
sgr-...	RDP	TCP	3389	Custom 0.0.0.0/0
sgr-...	HTTPS	TCP	443	Custom 0.0.0.0/0
sgr-...	Custom TCP	TCP	2222	Custom 72.21.196.64/32
sgr-...	SSH	TCP	22	Custom 72.21.196.64/32

Add rule

- f. (可选) 在“FIPS已启用”中，选中“FIPS已启用端点”复选框以确保端点符合联邦信息处理标准 (FIPS)。

**Note**

FIPS启用了的终端节点仅在北美 Amazon 地区可用。有关可用区域，请参阅 Amazon Web Services 一般参考 中的 [Amazon Transfer Family 端点和限额](#)。有关的更多信息 FIPS，请参阅[联邦信息处理标准 \(FIPS\) 140-2](#)。

- g. 选择下一步。
6. 在配置其他详细信息中，执行以下操作：
    - a. 要进行CloudWatch 日志记录，请选择以下选项之一以启用 Amazon CloudWatch 记录您的用户活动：
      - 创建新角色以允许 Transfer Family 自动创建IAM角色，前提是您拥有创建新角色的适当权限。创建的IAM角色被称为AWSTransferLoggingAccess。
      - 选择现有角色以从您的账户中选择现有IAM角色。在日志记录角色下，选择该角色。此IAM角色应包括将“服务”设置为“的信任策略”transfer.amazonaws.com。

有关 CloudWatch 日志记录的更多信息，请参阅[配置 CloudWatch 日志记录角色](#)。

**Note**

- 如果您未指定日志记录角色，CloudWatch 则无法在中查看最终用户活动。
- 如果您不想设置 CloudWatch 日志记录角色，请选择选择现有角色，但不要选择日志记录角色。

- b. 对于加密算法选项，请选择包含允许服务器使用的加密算法的安全策略。

**Note**

默认情况下，除非选择不同的服务器，否则 TransferSecurityPolicy-2020-06 安全策略将连接到服务器。

有关安全策略的更多信息，请参阅 [的安全策略 Amazon Transfer Family](#)。

- c. (可选) 在服务器主机密钥中，输入RSAED25519、或ECDSA私钥，当客户端通过该密钥连接到服务器时，该密钥将用于识别您的服务器SFTP。

**Note**

本节仅适用于从SFTP已启用该功能的现有服务器迁移用户。

- d. (可选) 对于标签, 在密钥和值中, 输入一个或多个标签作为键值对, 然后选择添加标签。
  - e. 选择下一步。
7. 在审核和创建页面上, 审核您的选择。如果您：
- 要编辑其中任何一个, 请选择该步骤旁边的编辑。

**Note**

在选择编辑的步骤之后, 您将需要查看每个步骤。

- 如果没有更改, 请选择创建服务器来创建您的服务器。您将转至如下所示的服务器页面, 其中列出了您的新服务器。

您的新服务器状态更改为在线可能需要几分钟时间。到时候, 您的服务器可以执行用户的文件操作。

## 为服务器创建面向互联网的端点

在以下过程中, 创建服务器端点。只有您的默认安全组允许源 IP 地址的客户端通过 Intern VPC et 访问此端点。此外, 通过使用弹性 IP 地址使您的端点面向互联网, 您的客户可以使用弹性 IP 地址来允许在其防火墙中访问您的端点。

**Note**

仅SFTPFTPS可在面向互联网的VPC托管终端节点上使用。

### 创建面向互联网的端点

1. 打开 Amazon Transfer Family 控制台, 网址为<https://console.aws.amazon.com/transfer/>。
2. 从导航窗格中, 选择服务器, 然后选择创建服务器。
3. 在选择协议中, 选择一个或多个协议, 然后选择下一步。有关协议的更多信息, 请参阅 [步骤 2 : 创建SFTP启用了的服务器](#)。

4. 在选择身份提供商中，选择管理服务以存储用户身份和密钥 Amazon Transfer Family，然后选择下一步。

**Note**

此过程使用服务托管选项。如果您选择自定义，则需要提供一个 Amazon API Gateway 终端节点和一个 Amazon Identity and Access Management (IAM) 角色来访问该终端节点。执行此操作后，您可以集成目录服务，用于对用户进行身份验证和授权。要了解有关使用自定义身份提供商的更多信息，请参阅 [使用自定义身份提供程序](#)。

5. 在选择端点中，执行以下操作：
  - a. 对于端点类型，选择VPC托管终端节点类型来托管服务器的终端节点。
  - b. 对于访问，请选择面向互联网，使客户端可以通过互联网访问您的端点。

**Note**

选择面向互联网时，可以在每个子网或多个子网中选择一个现有的弹性 IP 地址。或者，您可以前往VPC控制台 (<https://console.aws.amazon.com/vpc/>) 分配一个或多个新的弹性 IP 地址。这些地址可以归您所有，也可以归您所有。Amazon 您无法将已在使用的弹性 IP 地址与您的端点相关联。

- c. ( 可选 ) 对于自定义主机名，请选择以下选项之一：

**Note**

Amazon GovCloud (US) 需要直接通过弹性 IP 地址进行连接的客户，或者在商用 Route 53 中创建指向他们的主机名记录EIP。有关将 Route 53 用于 GovCloud 终端节点的更多信息，请参阅Amazon GovCloud (US) 用户指南中的使用[您的 Amazon GovCloud \(US\) 资源设置 Amazon Route 53](#)。

- Amazon Route 53 DNS 别名 — 如果您要使用的主机名已在 Route 53 中注册。然后，您可以输入主机名。
- 其他 DNS — 如果您要使用的主机名已在其他DNS提供商处注册。然后，您可以输入主机名。

- 无 — 使用服务器的端点，而不是使用自定义主机名。服务器主机名使用格式 `server-id.server.transfer.region.amazonaws.com`。

**Note**

对于中的客户 Amazon GovCloud (US)，选择“无”不会以这种格式创建主机名。

要了解有关使用自定义主机名的更多信息，请参阅 [使用自定义主机名](#)。

- d. 对于 VPC，请选择现有 VPC ID 或选择“创建”VPC 来创建新 ID VPC。
- e. 在可用区部分，最多选择三个可用区和关联的子网。对于 IPv4 地址，为每个子网选择一个弹性 IP 地址。这是您的客户端可用来允许在其防火墙中访问您的端点的 IP 地址。
- f. 在“安全组”部分，选择现有安全组 ID IDs 或选择“创建安全组”来创建新的安全组。有关安全组的更多信息，请参阅 Amazon Virtual Private Cloud 用户指南 VPC 中的 [适用于您的安全组](#)。要创建安全组，请参阅 Amazon Virtual Private Cloud 用户指南中的 [创建安全组](#)。

**Note**


您的 VPC 自动附带默认安全组。如果您在启动服务器时没有指定其他安全组或组，我们会将默认安全组与您的服务器相关联。

对于安全组的入站规则，您可以将 SSH 流量配置为使用端口 22、2222 或两者兼而有之。默认配置端口 22。要使用端口 2222，您需要向安全组添加入站规则。对于类型，选择自定义 TCP，然后在端口范围中输入；对于源，输入与 SSH 端口 22 规则相同的 CIDR 范围。2222

The screenshot shows the 'Edit inbound rules' page for a security group. It lists several inbound rules with columns for Security group rule ID, Type, Protocol, Port range, and Source. The rule for port 2222 is highlighted with a red box.

Security group rule ID	Type	Protocol	Port range	Source
sgr-...	HTTP	TCP	80	Custom
sgr-...	RDP	TCP	3389	Custom
sgr-...	HTTPS	TCP	443	Custom
sgr-...	Custom TCP	TCP	2222	Custom
sgr-...	SSH	TCP	22	Custom

- g. (可选) 在“FIPS已启用”中，选中“FIPS已启用端点”复选框以确保端点符合联邦信息处理标准 ( FIPS )。

 Note


FIPS启用了的终端节点仅在北美 Amazon 地区可用。有关可用区域，请参阅 Amazon Web Services 一般参考 中的 [Amazon Transfer Family 端点和限额](#)。有关的更多信息 FIPS，请参阅[联邦信息处理标准 \(FIPS\) 140-2](#)。

- h. 选择下一步。

6. 在配置其他详细信息中，执行以下操作：


- a. 要进行CloudWatch 日志记录，请选择以下选项之一以启用 Amazon CloudWatch 记录您的用户活动：
- 创建新角色以允许 Transfer Family 自动创建IAM角色，前提是您拥有创建新角色的适当权限。创建的IAM角色被称为AWSTransferLoggingAccess。
  - 选择现有角色以从您的账户中选择现有IAM角色。在日志记录角色下，选择该角色。此IAM角色应包括将“服务”设置为“的信任策略”transfer.amazonaws.com。

有关 CloudWatch 日志记录的更多信息，请参阅[配置 CloudWatch 日志记录角色](#)。

 Note

- 如果您未指定日志记录角色，CloudWatch 则无法在中查看最终用户活动。
- 如果您不想设置 CloudWatch 日志记录角色，请选择选择现有角色，但不要选择日志记录角色。

- b. 对于加密算法选项，请选择包含允许服务器使用的加密算法的安全策略。

 Note

默认情况下，除非选择不同的服务器，否则 TransferSecurityPolicy-2020-06 安全策略将连接到服务器。

有关安全策略的更多信息，请参阅 [的安全策略 Amazon Transfer Family](#)。

- c. (可选) 在服务器主机密钥中，输入RSAED25519、或ECDSA私钥，当客户端通过该密钥连接到服务器时，该密钥将用于识别您的服务器SFTP。

**Note**

本节仅适用于从SFTP已启用该功能的现有服务器迁移用户。

- d. (可选) 对于标签，在密钥和值中，输入一个或多个标签作为键值对，然后选择添加标签。
- e. 选择下一步。
- f. (可选) 对于托管工作流程，选择 Tr IDs ansfer Family 在执行工作流程时应担任的工作流程 (和相应的角色)。您可以选择一个工作流程在完成上传后执行，选择另一个工作流程在部分上传时执行。要了解有关使用托管工作流程处理文件的更多信息，请参阅 [Amazon Transfer Family 托管工作流程](#)。

**Managed workflows** [Info](#)

**Workflow for complete file uploads**  
Select the workflow that Transfer Family should run on all files that are uploaded in full via this server

w- [dropdown] [refresh] [Create a new Workflow](#)

**Workflow for partial file uploads**  
Select the workflow that Transfer Family should run on all files that are only partially uploaded via this server

w- [dropdown] [refresh] [Create a new Workflow](#)

**Managed workflows execution role** [Info](#)  
Select the role that Transfer Family should assume when executing a workflow

[dropdown] [refresh]

7. 在审核和创建页面上，审核您的选择。如果您：

- 要编辑其中任何一个，请选择该步骤旁边的编辑。

**Note**

在选择编辑的步骤之后，您将需要查看每个步骤。

- 如果没有更改，请选择创建服务器来创建您的服务器。您将转至如下所示的服务器页面，其中列出了您的新服务器。

您可以选择服务器 ID，以查看您已创建的服务器的详细设置。填充“公共IPv4地址”列后，您提供的弹性 IP 地址将成功关联到服务器的终端节点。

#### Note

当您的服务器VPC处于联机状态时，只能修改子网，并且只能通过。[UpdateServer](#) API 必须 [停止服务器](#) 才能添加或更改服务器端点的弹性 IP 地址。

## 更改 SFTP 服务器的端点类型

如果您有可通过 Internet 访问的现有服务器（即具有公共终端节点类型），则可以将其终端节点更改为终端VPC节点。

#### Note

如果您的现有服务器VPC显示为VPC\_ENDPOINT，我们建议您将其修改为新的VPC终端节点类型。有了这种新的终端节点类型，您就不再需要使用 Network Load Balancer (NLB) 将弹性 IP 地址与服务器的终端节点关联起来。此外，您还可以使用VPC安全组来限制对服务器端点的访问。不过，您可以按需继续使用 VPC\_ENDPOINT 端点类型。

以下过程假设您具有使用当前公有端点类型或较旧 VPC\_ENDPOINT 类型的服务器。

### 更改服务器的端点类型

1. 打开 Amazon Transfer Family 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/transfer/>。
2. 在导航窗格中，选择服务器。
3. 选中要更改其端点类型的服务器的复选框。

#### Important

您必须先停止服务器，然后才能更改其终端节点。

4. 对于操作，选择停止。
5. 在出现的确认对话框中，通过选择停止来确认您要停止服务器。



**Note**

在继续下一步之前，在端点详细信息中，等待服务器的状态更改为离线；这可能需要几分钟时间。您可能必须在服务器页面上选择刷新才能查看状态更改。  
服务器离线之前，您无法进行任何编辑。

6. 在端点详细信息中，选择编辑。
7. 在编辑端点配置中，执行以下操作：
  - a. 对于编辑终端节点类型，请选择VPC托管。
  - b. 对于访问权限，请选择下列选项之一：
    - 内部，使您的端点只能由使用端点的私有 IP 地址的客户端访问。
    - 面向互联网，使客户端可以通过公共互联网访问您的端点。

**Note**

选择面向互联网时，可以在每个子网或多个子网中选择一个现有的弹性 IP 地址。或者，您可以前往VPC控制台 (<https://console.aws.amazon.com/vpc/>) 分配一个或多个新的弹性 IP 地址。这些地址可以归您所有，也可以归您所有。Amazon 您无法将已在使用的弹性 IP 地址与您的端点相关联。

- c. (仅适用于面向互联网的访问权限是可选的) 对于自定义主机名，请选择以下选项之一：
  - Amazon Route 53 DNS 别名 — 如果您要使用的主机名已在 Route 53 中注册。然后，您可以输入主机名。
  - 其他 DNS — 如果您要使用的主机名已在其他DNS提供商处注册。然后，您可以输入主机名。
  - 无 — 使用服务器的端点，而不是使用自定义主机名。服务器主机名使用格式 `serverId.server.transfer.regionId.amazonaws.com`。

要了解有关使用自定义主机名的更多信息，请参阅 [使用自定义主机名](#)。
- d. 对于 VPC，请选择现有 VPC ID，或者选择“创建”VPC 来创建新的 ID VPC。
- e. 在可用区部分，最多选择三个可用区和关联的子网。如果选择面向互联网，则还要为每个子网选择一个弹性 IP 地址。

**Note**

如果您想要最多三个可用区，但可用区域不足，请在VPC控制台中创建它们 (<https://console.aws.amazon.com/vpc/>)。

如果您修改子网或弹性 IP 地址，则服务器需要几分钟才能更新。在服务器更新完成之前，您无法保存更改。

f. 选择保存。

8. 在操作中，选择启动，然后等待服务器状态更改为在线；这可能需要几分钟。

**Note**

如果您将公共终端节点类型更改为VPC终端节点类型，请注意您的服务器的终端节点类型已更改为VPC。

默认安全组已附加到端点。要更改或添加其他安全组，请参阅[创建安全组](#)。

## 停止使用 \_ VPC ENDPOINT

Amazon Transfer Family 将停止使用新 Amazon 帐户创建服务器EndpointType=VPC\_ENDPOINT的功能。自 2021 年 5 月 19 日起，不拥有终端节点类型为的 Amazon Transfer Family 服务器的 Amazon 帐户VPC\_ENDPOINT将无法使用创建新服务器EndpointType=VPC\_ENDPOINT。如果您已经拥有使用该 VPC\_ENDPOINT 端点类型的服务器，建议您 EndpointType=VPC 尽快开始使用。有关详细信息，请参阅[将您的 Amazon Transfer Family 服务器端点类型从 VPC \\_ 更新ENDPOINT为VPC](#)。

我们在 2020 年初推出了新的 VPC 端点类型。有关更多信息，[Amazon Transfer Family 请参阅，了解SFTP支持VPC的安全组和弹性 IP 地址](#)。这个新的端点功能更丰富，更具成本效益，而且不 PrivateLink 收费。有关更多信息，请参阅[Amazon PrivateLink 定价](#)。

此端点类型在功能上等同于以前的端点类型 (VPC\_ENDPOINT)。您可以将弹性 IP 地址直接附加到端点，使其面向互联网，并使用安全组进行源 IP 筛选。有关更多信息，请参阅“[使用 IP 允许列表来保护您的 Amazon Transfer Family SFTP服务器安全](#)”博客文章。

您也可以在共享VPC环境中托管此端点。有关更多信息，请参阅[Amazon Transfer Family 现在支持共享服务VPC环境](#)。

除此之外SFTP，您还可以VPCEndpointType使用启用FTPS和FTP。我们不打算将这些功能和FTPS/FTP支持添加到EndpointType=VPC\_ENDPOINT。我们还从 Amazon Transfer Family 控制台中删除了此端点类型作为选项。

您可以使用 Transfer Family 控制台、Amazon CLI APISDKs、或更改服务器的终端节点类型 Amazon CloudFormation。要更改服务器的端点类型，请参阅 [将 Amazon Transfer Family 服务器端点类型从 VPC \\_ 更新ENDPOINT为 VPC。](#)

如果您有任何疑问，请联系 Amazon Web Services 支持 或您的 Amazon 客户团队。

#### Note

我们不打算在 EndpointType = VPC \_ 中添加这些功能和 FTPS /或FTP支持ENDPOINT。我们不再在 Amazon Transfer Family 控制台上将其作为选项提供。

如果您还有其他问题，可以通过 Amazon Web Services 支持 或您的客户团队联系我们。

## 将 Amazon Transfer Family 服务器端点类型从 VPC \_ 更新ENDPOINT为 VPC

您可以使用 Amazon Web Services Management Console Amazon CloudFormation、或 Transfer Family API 将服务器EndpointType从更新VPC\_ENDPOINT为VPC。以下各部分提供了使用每种方法更新服务器端点类型的详细过程和示例。如果您在多个 Amazon 区域和多个 Amazon 账户中拥有服务器，则可以使用下一节中提供的示例脚本进行修改，使用需要更新的VPC\_ENDPOINT类型来识别服务器。

### 主题

- [使用 VPC\\_ENDPOINT 端点类型识别服务器](#)
- [使用更新服务器端点类型 Amazon Web Services Management Console](#)
- [使用更新服务器端点类型 Amazon CloudFormation](#)
- [EndpointType 使用更新服务器 API](#)

### 使用 VPC\_ENDPOINT 端点类型识别服务器

您可以使用 VPC\_ENDPOINT 来识别哪些服务器正在使用 Amazon Web Services Management Console。

## 识别通过控制台使用 VPC\_ENDPOINT 端点类型的服务器

1. 打开 Amazon Transfer Family 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/transfer/>。
2. 在导航窗格中选择服务器，显示该区域中您账户中的服务器列表。
3. 按端点类型对服务器列表进行排序，以查看所有使用 VPC\_ENDPOINT 的服务器。

## 识别VPC\_ENDPOINT跨多个 Amazon 区域和账户使用的服务器

如果您在多个 Amazon 区域和多个 Amazon 账户中拥有服务器，则可以使用以下示例脚本

( 经过修改 ) 来识别使用VPC\_ENDPOINT终端节点类型的服务器。示例脚本使用 Amazon EC2 [DescribeRegions](#)和 Transfer Family [ListServers](#) API 调用来获取您使用的所有服务器的服务器IDs和区域的列表VPC\_ENDPOINT。如果您有多个 Amazon 帐户，则如果您使用身份提供商的会话配置文件进行身份验证，则可以使用具有只读审计者访问权限的IAM角色来循环浏览您的帐户。

1. 以下是一个简单示例。

```
import boto3

profile = input("Enter the name of the Amazon account you'll be working in: ")
session = boto3.Session(profile_name=profile)

ec2 = session.client("ec2")

regions = ec2.describe_regions()

for region in regions['Regions']:
    region_name = region['RegionName']
    if region_name=='ap-northeast-3': #https://github.com/boto/boto3/issues/1943
        continue
    transfer = session.client("transfer", region_name=region_name)
    servers = transfer.list_servers()
    for server in servers['Servers']:
        if server['EndpointType']=='VPC_ENDPOINT':
            print(server['ServerId'], region_name)
```

2. 获得要更新的服务器列表后，您可以使用以下各部分中描述的方法之一将 EndpointType 更新为 VPC。

## 使用更新服务器端点类型 Amazon Web Services Management Console

1. 打开 Amazon Transfer Family 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/transfer/>。
2. 在导航窗格中，选择服务器。
3. 选中要更改其端点类型的服务器的复选框。

### Important

您必须先停止服务器，然后才能更改其终端节点。

4. 对于操作，选择停止。
5. 在出现的确认对话框中，通过选择停止来确认您要停止服务器。

### Note

在继续下一步之前，请等待服务器的状态变为离线；这可能需要几分钟。您可能必须在服务器页面上选择刷新才能查看状态更改。

6. 状态更改为离线后，选择服务器以显示服务器详细信息页面。
7. 在端点详细信息部分中，选择编辑。
8. 为终端节点类型选择VPC托管。
9. 选择保存
10. 在操作中，选择启动，然后等待服务器状态更改为在线；这可能需要几分钟。

## 使用更新服务器端点类型 Amazon CloudFormation

本节介绍 Amazon CloudFormation 如何使用将服务器更新EndpointType为VPC。对于使用部署的 Transfer Family 服务器，请使用此过程 Amazon CloudFormation。在此示例中，用于部署 Transfer Family 服务器的原始 Amazon CloudFormation 模板如下所示：

```
Amazon TemplateFormatVersion: '2010-09-09'  
Description: 'Create Amazon Transfer Server with VPC_ENDPOINT endpoint type'  
Parameters:  
  SecurityGroupId:  
    Type: Amazon::EC2::SecurityGroup::Id  
  SubnetIds:  
    Type: List<Amazon::EC2::Subnet::Id>  
  VpcId:
```

```

    Type: Amazon::EC2::VPC::Id
Resources:
  TransferServer:
    Type: Amazon::Transfer::Server
    Properties:
      Domain: S3
      EndpointDetails:
        VpcEndpointId: !Ref VPCEndpoint
      EndpointType: VPC_ENDPOINT
      IdentityProviderType: SERVICE_MANAGED
      Protocols:
        - SFTP
  VPCEndpoint:
    Type: Amazon::EC2::VPCEndpoint
    Properties:
      ServiceName: com.amazonaws.us-east-1.transfer.server
      SecurityGroupIds:
        - !Ref SecurityGroupId
      SubnetIds:
        - !Select [0, !Ref SubnetIds]
        - !Select [1, !Ref SubnetIds]
        - !Select [2, !Ref SubnetIds]
      VpcEndpointType: Interface
      VpcId: !Ref VpcId

```

模板已更新，其中包含以下更改：

- EndpointType 已更改为 VPC。
- AWS::EC2::VPCEndpoint 资源已删除。
- SecurityGroupId、SubnetIds、和 VpcId 已移至EndpointDetails资源AWS::Transfer::Server部分，
- VpcEndpointId 的 EndpointDetails 属性已删除。

更新后的模板如下所示：

```

Amazon TemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Description: 'Create Amazon Transfer Server with VPC endpoint type'
Parameters:
  SecurityGroupId:
    Type: Amazon::EC2::SecurityGroup::Id
  SubnetIds:

```

```

Type: List<Amazon::EC2::Subnet::Id>
VpcId:
  Type: Amazon::EC2::VPC::Id
Resources:
  TransferServer:
    Type: Amazon::Transfer::Server
    Properties:
      Domain: S3
      EndpointDetails:
        SecurityGroupIds:
          - !Ref SecurityGroupId
        SubnetIds:
          - !Select [0, !Ref SubnetIds]
          - !Select [1, !Ref SubnetIds]
          - !Select [2, !Ref SubnetIds]
        VpcId: !Ref VpcId
      EndpointType: VPC
      IdentityProviderType: SERVICE_MANAGED
      Protocols:
        - SFTP

```

## 更新使用部署的 Transfer Family 服务器的端点类型 Amazon CloudFormation

1. 使用以下步骤停止要更新的服务器。
  - a. 打开 Amazon Transfer Family 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/transfer/>。
  - b. 在导航窗格中，选择服务器。
  - c. 选中要更改其端点类型的服务器的复选框。

### Important

您必须先停止服务器，然后才能更改其终端节点。

- d. 对于操作，选择停止。
- e. 在出现的确认对话框中，通过选择停止来确认您要停止服务器。


### Note

在继续下一步之前，请等待服务器的状态变为离线；这可能需要几分钟。您可能必须在服务器页面上选择刷新才能查看状态更改。

## 2. 更新堆 CloudFormation 栈

- a. 在 <https://console.aws.amazon.com/cloudformation> 上打开 Amazon CloudFormation 控制台。
- b. 选择用于创建 Transfer Family 服务器的堆栈。
- c. 选择更新。
- d. 选择替换当前模板
- e. 上传新模板。CloudFormation 更改集可帮助您在实施模板更改之前了解模板更改将如何影响正在运行的资源。在此示例中，将修改传输服务器资源，并删除该VPCEndpoint资源。VPC 端点类型服务器代表您创建VPC终端节点，替换原始VPCEndpoint资源。

上传新模板后，更改集将与以下所示类似：



Action	Logical ID	Physical ID	Resource type	Replacement
Modify	TransferServer	east-1:364810874344:server/s-6a7d04e12d494ec98	AWS::Transfer::Server	Conditional
Remove	VPCEndpoint	vpce-04e685f8702849573	AWS::EC2::VPCEndpoint	-

- f. 更新堆栈。
3. 堆栈更新完成后，导航至 Transfer Family 管理控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/transfer/>。
  4. 重新启动服务器。选择您更新的服务器 Amazon CloudFormation，然后从“操作”菜单中选择“启动”。

### EndpointType 使用更新服务器 API

您可以使用 desc [ribe- Amazon CLI server](#) 命令或命令。 [UpdateServer](#) API 以下示例脚本停止 Transfer Family 服务器 EndpointType、更新ENDPOINT、移除 VPC \_ 并启动服务器。



```
import boto3
import time

profile = input("Enter the name of the Amazon account you'll be working in: ")
region_name = input("Enter the Amazon Region you're working in: ")
server_id = input("Enter the Amazon Transfer Server Id: ")

session = boto3.Session(profile_name=profile)

ec2 = session.client("ec2", region_name=region_name)
transfer = session.client("transfer", region_name=region_name)

group_ids=[]

transfer_description = transfer.describe_server(ServerId=server_id)
if transfer_description['Server']['EndpointType']=='VPC_ENDPOINT':
    transfer_vpc_endpoint = transfer_description['Server']['EndpointDetails']
['VpcEndpointId']
    transfer_vpc_endpoint_descriptions =
ec2.describe_vpc_endpoints(VpcEndpointIds=[transfer_vpc_endpoint])
    for transfer_vpc_endpoint_description in
transfer_vpc_endpoint_descriptions['VpcEndpoints']:
        subnet_ids=transfer_vpc_endpoint_description['SubnetIds']
        group_id_list=transfer_vpc_endpoint_description['Groups']
        vpc_id=transfer_vpc_endpoint_description['VpcId']
        for group_id in group_id_list:
            group_ids.append(group_id['GroupId'])
    if transfer_description['Server']['State']=='ONLINE':
        transfer_stop = transfer.stop_server(ServerId=server_id)
        print(transfer_stop)
        time.sleep(300) #safe
        transfer_update =
transfer.update_server(ServerId=server_id,EndpointType='VPC',EndpointDetails={'SecurityGroupIds':
        print(transfer_update)
        time.sleep(10)
        transfer_start = transfer.start_server(ServerId=server_id)
        print(transfer_start)
        delete_vpc_endpoint =
ec2.delete_vpc_endpoints(VpcEndpointIds=[transfer_vpc_endpoint])
```

## 使用自定义主机名

服务器主机名是用户连接到服务器时在客户端中输入的主机名。使用时，您可以使用已注册的自定义域作为服务器主机名 Amazon Transfer Family。例如，您可以使用类似于 `mysftpserver.mysubdomain.domain.com` 的自定义主机名。

要将流量从您注册的自定义域重定向到您的服务器终端节点，您可以使用 Amazon Route 53 或任何域名系统 (DNS) 提供商。Route 53 是 Amazon Transfer Family 本机支持的 DNS 服务。

### 主题

- [使用亚马逊 Route 53 作为您的 DNS 提供商](#)
- [使用其他 DNS 提供商](#)
- [非控制台创建的服务器的自定义主机名](#)

在控制台上，您可以选择下列选项之一来设置自定义主机名：

- Amazon Route 53 DNS 别名 — 如果您要使用的主机名已在 Route 53 中注册。然后，您可以输入主机名。
- 其他 DNS — 如果您要使用的主机名已在其他 DNS 提供商处注册。然后，您可以输入主机名。
- 无 — 使用服务器的端点，而不是使用自定义主机名。

在创建新的服务器或编辑现有服务器的配置时设置此选项。有关创建新的服务器的更多信息，请参阅 [步骤 2：创建 SFTP 启用了的服务器](#)。有关编辑现有服务器配置的更多信息，请参阅 [编辑服务器详细信息](#)。

有关使用自己的域作为服务器主机名以及如何 Amazon Transfer Family 使用 Route 53 的更多详细信息，请参阅以下各节。

### 使用亚马逊 Route 53 作为您的 DNS 提供商

创建服务器时，您可以使用 Amazon Route 53 作为您的 DNS 提供商。在将一个域用于 Route 53 之前，请先注册该域。有关更多信息，请参阅 Amazon Route 53 开发人员指南中的 [域注册工作原理](#)。

当您使用 Route 53 为服务器提供 DNS 路由时，会 Amazon Transfer Family 使用您输入的自定义主机名来提取其托管区域。Amazon Transfer Family 提取托管区域时，可能会发生三种情况：

1. 如果您是 Route 53 的新手并且没有托管区域，请 Amazon Transfer Family 添加新的托管区域和 CNAME 记录。此 CNAME 记录的值为服务器的端点主机名。A CNAME 是备用域名。

2. 如果您在 Route 53 中有一个不带任何 CNAME 记录的托管区域，则 Amazon Transfer Family 会向该托管区域添加一条 CNAME 记录。
3. 如果服务检测到该托管区域中已有一条 CNAME 记录，则会显示一个错误，指示 CNAME 记录已存在。在此情况下，请将 CNAME 记录的值更改为服务器的主机名。

#### Note

如果此步骤是服务器创建工作流程的一部分，则表示您的服务器已成功创建，并且您的自定义主机名设置为无。

有关 Route 53 中托管区域的更多信息，请参阅 [Amazon Route 53 开发人员指南](#) 中的托管区域。

## 使用其他DNS提供商

创建服务器时，您还可以使用 Amazon Route 53 以外的DNS提供商。如果您使用备用DNS提供商，请确保来自您的域的流量定向到您的服务器端点。

为此，请将域设置为服务器的端点主机名。端点主机名在控制台中如下所示：

`serverid.server.transfer.region.amazonaws.com`

#### Note

如果您的服务器有VPC终端节点，则主机名的格式与上述格式不同。要查找您的VPC终端节点，请在服务器的详细信息页面VPC上选择，然后在VPC控制面板上选择VPC终端节点 ID。终端节点是列出的端点的DNS名字。

## 非控制台创建的服务器的自定义主机名

使用 Amazon Cloud Development Kit (Amazon CDK)、或通过创建服务器时 Amazon CloudFormation，如果您希望该CLI服务器具有自定义主机名，则必须添加标记。当您使用控制台创建 Transfer Family 服务器时，会自动完成标记。

#### Note

您还需要创建一条DNS记录，将流量从您的域名重定向到服务器端点。有关详细信息，请参阅《Amazon Route 53 开发者指南》中的[处理记录](#)。

使用以下密钥作为您的自定义主机名：

- 添加 `transfer:customHostname` 以在控制台中显示自定义主机名。
- 如果您使用 Route 53 作为DNS提供商，请添加 `transfer:route53HostedZoneId`。此标签将自定义主机名链接到您的 Route 53 托管区 ID。

要添加自定义主机名，请发出以下CLI命令。

```
aws transfer tag-resource --arn arn:aws:transfer:region:Amazon Web Services #  
#:server/server-ID --tags Key=transfer:customHostname,Value="custom-host-name"
```

例如：

```
aws transfer tag-resource --arn arn:aws:transfer:us-east-1:111122223333:server/  
s-1234567890abcdef0 --tags Key=transfer:customHostname,Value="abc.example.com"
```

如果您使用的是 Route 53，请发出以下命令将您的自定义主机名链接到您的 Route 53 托管区 ID。

```
aws transfer tag-resource --arn server-ARN:server/server-ID --tags  
Key=transfer:route53HostedZoneId,Value=HOSTED-ZONE-ID
```

例如：

```
aws transfer tag-resource --arn arn:aws:transfer:us-east-1:111122223333:server/  
s-1234567890abcdef0 --tags Key=transfer:route53HostedZoneId,Value=ABCDE1111222233334444
```

假设上一个命令中的示例值，运行以下命令来查看标签：

```
aws transfer list-tags-for-resource --arn arn:aws:transfer:us-  
east-1:111122223333:server/s-1234567890abcdef0
```

```
"Tags": [  
  {  
    "Key": "transfer:route53HostedZoneId",  
    "Value": "/hostedzone/ABCDE1111222233334444"  
  },  
  {  
    "Key": "transfer:customHostname",
```

```
"Value": "abc.example.com"  
}  
]
```

### Note

您的公共、托管区域及其IDs在 Amazon Route 53 上可用。

登录 Amazon Web Services Management Console 并打开 Route 53 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/route53/>。

## 使用客户端通过服务器端点传输文件

通过在客户端中指定传输操作，您可以通过 Amazon Transfer Family 服务传输文件。Amazon Transfer Family 支持以下客户端：

- 我们支持该SFTP协议的第 3 版。
- 打开SSH ( macOS 和 Linux )

### Note

此客户端仅适用于启用了 Secure Shell (SSH) 文件传输协议 (SFTP) 的服务器。

- WinSCP ( 仅限微软 Windows )
- Cyberduck ( Windows、macOS 和 Linux )
- FileZilla ( Windows、macOS 和 Linux )

以下限制适用于每个客户端：

- 每个连接的最大并发、多路复用SFTP会话数为 10。
- Amazon S3 和 AmazonEFS ( 由于NFSv4协议 ) 要求文件名采用 UTF -8 编码。使用不同的编码可能会导致意想不到的结果。对于 Amazon S3，请参阅[对象密钥命名指南](#)。
- 对于 SSL (FTPS) 上的文件传输协议，仅支持显式模式。不支持隐式模式。
- 对于文件传输协议 (FTP) 和FTPS，仅支持被动模式。
- 对于FTP和FTPS，仅支持STREAM模式。
- 对于FTP和FTPS，仅支持图像/二进制模式。

- 对于FTP和FTPS，TLS-PROT C（不受保护）TLS用于数据连接是默认值，但 Amazon Transfer Family FTPS协议中不支持 PROT C。因此FTPS，你需要发出 PROT P 才能让你的数据操作被接受。
- 如果您使用 Amazon S3 作为服务器存储，并且您的客户端包含使用多个连接进行单次传输的选项，请务必禁用该选项。否则，上传大文件可能会突然失败。请注意，如果您使用 Amazon EFS 作为存储后端，则一次传输EFS确实支持多个连接。

以下是FTP和的可用命令列表FTPS：

可用命令					
ABOR	FEAT	MLST	PASS	RETR	STOR
AUTH	LANG	MKD	PASV	RMD	STOU
CDUP	LIST	MODE	PBSZ	RNFR	STRU
CWD	MDTM	NLST	PROT	RNTO	SYST
DELE	MFMT	NOOP	PWD	SIZE	TYPE
EPSV	MLSD	OPTS	QUIT	STAT	USER

**Note**

不支持 APPE。

对于SFTP，在使用 Amazon Elastic File System (AmazonEFS) 的服务器上使用逻辑主目录的用户目前不支持以下操作。

不支持的命令 SFTP			
SSH_FXP_R EADLINK	SSH_FXP_SYMLINK	SSHFXP_STAT 当请求的文件是符号链接时	SSHFXP_REALPATH 当请求的路径包含任何符号链接组件时

## 生成公有-私有密钥对

在传输文件之前，必须有可用的公有-私有密钥对。如果您之前没有生成过密钥对，请参阅 [为服务托管用户生成SSH密钥](#)。

### 主题

- [可用SFTP/FTPS/FTP命令](#)
- [找到您的亚马逊VPC终端节点](#)
- [避免 setstat 错误](#)
- [使用“打开”SSH](#)
- [使用 Win SCP](#)
- [使用 Cyberduck](#)
- [使用 FileZilla](#)
- [使用 Perl 客户端](#)
- [上传后处理](#)

## 可用SFTP/FTPS/FTP命令

下表描述了 Amazon Transfer Family、SFTP/FTPS、和FTP协议的可用命令。

### Note

该表提到了仅支持存储桶和对象的 Amazon S3 的文件和目录：无层次结构。但是，您可以在对象键名称中使用前缀来暗示层次结构，并以类似于文件夹的方式组织数据。Amazon Simple Storage Service 用户指南中的 [使用对象元数据](#) 中描述了该行为。

### SFTP/FTPS/FTP命令

命令	Amazon S3	Amazon EFS
cd	支持	支持
chgrp	不支持	支持 ( 仅 root 或 owner )
chmod	不支持	支持 ( 仅 root )

命令	Amazon S3	Amazon EFS
chmtime	不支持	支持
chown	不支持	支持 ( 仅 root )
get	支持	支持 ( 包括解析符号链接 )
ln -s	不支持	支持
ls/dir	支持	支持
mkdir	支持	支持
put	支持	支持
pwd	支持	支持
rename	仅支持文件	支持
rm	支持	支持
rmdir	支持 ( 仅限空目录 )	支持
version	支持	支持

 **Note**  
不支持会覆盖现有文件或目录的重命名。

## 找到您的亚马逊VPC终端节点


如果您的 Transfer Family 服务器的端点类型是VPC，那么识别用于传输文件的端点并不简单。在这种情况下，请使用以下过程来查找您的 Amazon VPC 终端节点。

### 找到您的亚马逊VPC终端节点


1. 导航到您的服务器详细信息页面。



- 在终端节点详细信息窗格中，选择VPC。



- 在 Amazon VPC 控制面板中，选择VPC终端节点 ID。
- 在DNS名称列表中，您的服务器端点是第一个列出的终端节点。



## 避免 `setstat` 错误

某些SFTP文件传输客户端可以尝试使用命令（例如在上传文件SETSTAT时）来更改远程文件的属性，包括时间戳和权限。但是，这些命令与 Amazon S3 等对象存储系统不兼容。由于这种不兼容性，即使文件以其他方式成功上传，从这些客户端上传文件也可能导致错误。

- 当您调用CreateServer或时 UpdateServerAPI，使用ProtocolDetails选项SetStatOption忽略客户端尝试对您上传到 S3 存储桶的文件使用SETSTAT时生成的错误。
- 将该值设置为ENABLE\_NO\_OP，让 Transfer Family 服务器忽略该SETSTAT命令，无需对SFTP客户端进行任何更改即可上传文件。
- 请注意，虽然该SetStatOptionENABLE\_NO\_OP设置忽略了错误，但它确实会在日志中生成一个 CloudWatch 日志条目，因此您可以确定客户端何时SETSTAT拨打电话。

有关此选项的API详细信息，请参阅[ProtocolDetails](#)。

## 使用“打开”SSH

按照以下说明使用 Open 从命令行传输文件SSH。

### Note

此客户端只能与SFTP启用了-的服务器一起使用。

### Amazon Transfer Family 使用 Open SSH 命令行实用程序传输文件

1. 在 Linux、macOS 或 Windows 上，打开命令终端。
2. 在提示符中，输入以下命令：

```
sftp -i transfer-key sftp_user@service_endpoint
```

在前面的命令中，*sftp\_user*是用户名，*transfer-key*是SSH私钥。此处*service\_endpoint*是服务器的终端节点，如所选服务器的 Amazon Transfer Family 控制台所示。

### Note

此命令使用默认ssh\_config文件中的设置。除非您之前编辑过此文件，否则将SFTP使用端口 22。您可以通过在命令中添加 **-P** 标志来指定其他端口（例如 2222），如下所示。

```
sftp -P 2222 -i transfer-key sftp_user@service_endpoint
```

或者，如果您一直想使用端口 2222，则可以更新ssh\_config文件中的默认端口。

此时应显示 sftp 提示符。

3. (可选) 要查看用户的主目录，请在 sftp 提示符下输入以下命令：

```
pwd
```

4. 要将文件从您的文件系统上传到 Transfer Family 服务器，请使用 put 命令。例如，要上传 hello.txt (假设该文件位于文件系统的当前目录中)，请在 sftp 提示符下运行以下命令：

```
put hello.txt
```

此时将显示类似于下文的消息，指示文件传输正在进行或者已完成。

```
Uploading hello.txt to /my-bucket/home/sftp_user/hello.txt
```

```
hello.txt 100% 127 0.1KB/s 00:00
```

#### Note

创建服务器后，您的环境中的DNS服务可能需要几分钟才能解析服务器端点主机名。

## 使用 Win SCP

按照以下说明使用 Win 从命令行传输文件SCP。

#### Note

如果您使用的是 Win SCP 5.19，则可以使用 Amazon 凭证直接连接到 Amazon S3 并上传/下载文件。有关更多详细信息，请参阅[连接到 Amazon S3 服务](#)。


### Amazon Transfer Family 使用 Win 传输文件 SCP

1. 打开 Win SCP 客户端。

- 在“登录”对话框中，对于“文件协议”，选择一个协议：SFTP或FTP。

如果您选择了 FTP “加密”，请选择以下选项之一：

- 不加密 FTP
  - TLS/SSL显式加密 FTPS
- 对于主机名，输入您的服务器端点。服务器端点位于服务器详细信息页面。有关更多信息，请参阅[查看SFTPFTPS、和FTP服务器详细信息](#)。


 Note

如果您的服务器使用VPC终端节点，请参阅[找到您的亚马逊VPC终端节点](#)。

- 在端口号中，输入以下内容：

- **22** for SFTP
- **21**forFTP/FTPS


- 在用户名中，输入您为特定身份提供商创建的用户名称。

 Note

用户名应是您为身份提供商创建或配置的用户之一。Amazon Transfer Family 提供以下身份提供商：

- [与服务托管用户合作](#)
- [使用 Di Amazon rectory Service 身份提供商](#)
- [使用自定义身份提供程序](#)

- 选择高级打开高级站点设置对话框。在该SSH部分中，选择身份验证。
- 对于私钥文件，请浏览并选择文件系统中的SSH私钥文件。

 Note

如果 SCP Win 提议将您的SSH私钥转换为该PPK格式，请选择“确定”。

- 选择确定以返回到登录对话框，然后选择保存。
- 在将会话保存为站点对话框中，选择确定以完成您的连接设置。

10. 在登录对话框中，选择工具，然后选择首选项。
11. 在首选项对话框中的传输中，选择耐力。

对于启用传输恢复/传输到临时文件名选项，选择禁用。

#### Note

如果您启用此选项，则会增加上传成本，从而显著降低上传性能。它还可能导致大文件上传失败。

12. 对于传输，选择背景，然后清除使用多个连接进行单次传输复选框。

#### Note

如果选择此选项，则上传大文件可能会以突然失败。例如，可以创建会产生 Amazon S3 费用的孤立分段上传。还可能发生静默数据损坏。

13. 执行文件传输。

您可以使用 drag-and-drop 方法在目标窗口和源窗口之间复制文件。在 Win 中，您可以使用工具栏图标上传、下载、删除、编辑或修改文件的属性 SCP。

#### Note

如果您使用亚马逊 EFS 进行存储，则本说明不适用。

尝试更改远程文件属性（包括时间戳）的命令与 Amazon S3 等对象存储系统不兼容。因此，如果您使用 Amazon S3 进行存储，请务必在执行文件传输之前禁用 Win SCP 时间戳设置（或按 SetStatOption 中所述使用 [避免 setstat 错误](#)）。为此，请在 Win Tran SCP sfer 设置对话框中禁用“设置权限上传”选项和“保留通用时间戳”选项。


## 使用 Cyberduck

按照下文中的说明，使用 Cyberduck 从命令行传输文件。

### Amazon Transfer Family 使用 Cyberduck 传输文件

1. 打开 [Cyberduck](#) 客户端。

2. 选择打开连接。
3. 在“打开连接”对话框中，选择协议：SFTP（SSH文件传输协议）、FTP-SSL（显式AUTHTLS）或FTP（文件传输协议）。
4. 对于服务器，输入您的服务器端点。服务器端点位于服务器详细信息页面。有关更多信息，请参阅[查看SFTPTPS、和FTP服务器详细信息](#)。

 Note

如果您的服务器使用VPC终端节点，请参阅[找到您的亚马逊VPC终端节点](#)。

5. 在端口号中，输入以下内容：
  - 22 for SFTP
  - 21forFTP/FTPS
6. 对于用户名，输入您在[管理服务器端点的用户](#)中创建的用户名称。
7. 如果选中，SFTP则在“SSH私钥”中，选择或输入SSH私钥。
8. 选择连接。
9. 执行文件传输。

根据您的文件所在的位置，执行以下操作之一：

- 在您的本地目录（源）中，选择您要传输的文件，然后将这些文件拖放到 Amazon S3 目录（目标）中。
- 在 Amazon S3 目录（源）中，选择您要传输的文件，然后将这些文件拖放到您的本地目录（目标）中。

## 使用 FileZilla

按照以下说明使用传输文件 FileZilla。

要设置 FileZilla 文件传输

1. 打开 FileZilla 客户端。
2. 选择文件，然后选择站点管理器。
3. 在站点管理器对话框中，选择新建站点。
4. 在“常规”选项卡上，为“协议”选择协议：SFTP或FTP。

如果您选择了 FTP “加密”，请选择以下选项之一：

- 仅使用普通FTP（不安全）— 对于 FTP
  - TLS如果可用，请使用FTP显式 over — 对于 FTPS
5. 在主机名中，输入您正在使用的协议，然后输入您的服务器端点。服务器端点位于服务器详细信息页面。有关更多信息，请参阅 [查看SFTP/FTPS、和FTP服务器详细信息](#)。

**Note**

如果您的服务器使用VPC终端节点，请参阅[找到您的亚马逊VPC终端节点](#)。

- 如果您正在使用SFTP，请输入：`sftp://hostname`
- 如果您正在使用FTPS，请输入：`ftps://hostname`

一定要更换 *hostname* 使用您的实际服务器端点。

6. 在端口号中，输入以下内容：
- **22** for SFTP
  - **21**forFTP/FTPS
7. 如果选中，SFTP则在“登录类型”中选择“密钥文件”。

对于密钥文件，选择或输入SSH私钥。

8. 对于用户名，输入您在 [管理服务器端点的用户](#) 中创建的用户名称。
9. 选择连接。
10. 执行文件传输。

**Note**

如果您中断正在进行的文件传输，Amazon Transfer Family 可能会在您的 Amazon S3 存储桶中写入部分对象。如果您中断上传，在继续之前，请检查 Amazon S3 存储桶中文件大小是否与源对象的文件大小相符。

## 使用 Perl 客户端

如果您使用 `Net::SFTP::Foreign` perl 客户端，则必须将设置 `queue_size` 为 1 例如：

```
my $sftp = Net::SFTP::Foreign->new('user@s-12345.server.transfer.us-east-2.amazonaws.com', queue_size => 1);
```

### Note

[1.92.02](#) 之前的 `Net::SFTP::Foreign` 修订版本需要使用此解决方法。

## 上传后处理


您可以查看上传后的处理信息，包括 Amazon S3 对象元数据和事件通知。

### 主题

- [Amazon S3 对象元数据](#)
- [Amazon S3 事件通知](#)

## Amazon S3 对象元数据

作为对象元数据的一部分，您会看到一个名为 `x-amz-meta-user-agent` 的密钥，其值为 `AWSTransfer`，`x-amz-meta-user-agent-id` 的值为 `username@server-id`。username 是上传文件的 Transfer Family 用户，server-id 也是用于上传的服务器。可以使用对 Lambda 函数中的 S3 对象进行 [HeadObject](#) 操作来访问这些信息。





## Amazon S3 事件通知

当使用 Transfer Family 将对象上传到您的 S3 存储桶时，RoleSessionName 作为 [AWS:Role Unique Identifier]/username.sessionid@server-id 包含在 [S3 事件通知结构](#) 的请求者字段中。例如，以下是来自 S3 访问权限日志的、用于复制到 S3 存储桶中的请求者字段示例内容。

```
arn:aws:sts::AWS-Account-ID:assumed-role/IamRoleName/  
username.sessionid@server-id
```

在上面的“请求者”字段中，它显示了被调 IAM RoleName 用的角色。有关配置 S3 事件通知的更多信息，请参阅 Amazon Simple Storage Service 开发人员指南中的 [配置 Amazon S3 事件通知](#)。有关 Amazon Identity and Access Management (IAM) 角色唯一标识符的更多信息，请参阅 Amazon Identity and Access Management 用户指南中的 [唯一标识符](#)。

## 管理服务器端点的用户

在以下各节中，您可以找到有关如何使用 Amazon Transfer Family Amazon Directory Service for Microsoft Active Directory 或自定义身份提供商添加用户的信息。

如果您使用服务托管身份类型，则将用户添加到您启用文件传输协议的服务器。在执行此操作时，服务器上的各个用户名必须唯一。

作为每个用户属性的一部分，您还可以存储该用户的 Secure Shell (SSH) 公钥。对于此过程使用的基于密钥的身份验证，必须这样操作。私有密钥存储在您用户的计算机本地。当您的用户使用客户端向您的服务器发送身份验证请求时，您的服务器会首先确认该用户有权访问关联的 SSH 私钥。然后，服务器成功验证用户身份。

此外，还可以指定用户的主目录或登录目录，并为该用户分配 Amazon Identity and Access Management (IAM) 角色。或者，您可以提供一个会话策略来限制用户仅访问 Amazon S3 存储桶的主目录。

### Important

Amazon Transfer Family 阻止长度为 1 或 2 个字符的用户名向 SFTP 服务器进行身份验证。此外，我们还屏蔽了 root 用户名。

其背后的原因是密码扫描器进行了大量的恶意登录尝试。

## 亚马逊 EFS 与亚马逊 S3

每种存储选项的特点：

- 限制访问权限：Amazon S3 支持会话策略；Amazon EFS 支持POSIX用户、群组和辅助群组 IDs
- 两者都支持公开密钥/私有密钥
- 两者都支持主目录
- 两者都支持逻辑目录

#### Note

对于 Amazon S3，对逻辑目录的大部分支持都是通过 API /提供的CLI。您可以使用控制台中的受限复选框将用户锁定至其主目录，但不能指定虚拟目录结构。

## 逻辑目录

如果要为用户指定逻辑目录值，则使用的参数取决于用户的类型。

- 对于服务托管的用户，请在 HomeDirectoryMappings 中提供逻辑目录值。
- 对于自定义身份提供商用户，请在中提供逻辑目录值HomeDirectoryDetails。

## 主题

- [与服务托管用户合作](#)
- [使用 Di Amazon rectory Service 身份提供商](#)
- [使用自定义身份提供程序](#)

## 与服务托管用户合作

您可以将 Amazon S3 或 Amazon EFS 服务托管用户添加到您的服务器，具体取决于服务器的域设置。有关更多信息，请参阅 [配置SFTPFTPS、或FTP服务器端点](#)。

要以编程方式添加服务管理用户，请参阅[示例](#)。 [CreateUserAPI](#)

#### Note

对于服务管理用户，逻辑目录条目的限制为 2,000 个。有关使用逻辑目录的信息，请参见[使用逻辑目录简化您的 Transfer Family 目录结构](#)。

## 主题

- [添加 Amazon S3 服务托管用户](#)
- [添加 Amazon EFS 服务托管用户](#)
- [管理服务托管用户](#)

## 添加 Amazon S3 服务托管用户

### Note

如果要配置跨账户 Amazon S3 存储桶，请按照知识中心文章中提到的步骤进行[操作：如何将 Amazon Transfer Family 服务器配置为使用其他 Amazon 账户中的 Amazon 简单存储服务存储桶？](#)。

### 将 Amazon S3 服务托管用户添加至您的服务器

1. 打开 Amazon Transfer Family 控制台 <https://console.aws.amazon.com/transfer/>，然后从导航窗格中选择“服务器”。
2. 在服务器页面上，选中您要将用户添加到的服务器复选框。
3. 选择添加用户。
4. 在用户配置部分的用户名中，输入用户名。此用户名长度最少为 3 个字符，最多为 100 个字符。您可以在用户名中使用以下字符：a-z、A-Z、0-9、下划线“\_”、连字符“-”、句点“.”和“@”符号。用户名不能以连字符“-”、句点“.”或“@”符号开头。
5. 对于访问权限，请选择您之前创建的提供对您的 Amazon S3 存储桶的访问权限的 IAM 角色。

您使用 IAM 中的步骤创建了此角色[创建 IAM 角色和策略](#)。该 IAM 角色包括一项提供对您的 Amazon S3 存储桶的访问权限的 IAM 策略。它还包括另一个 IAM 策略中定义的与 Amazon Transfer Family 服务的信任关系。如果您需要对用户进行精细的访问控制，请参阅使用[Amazon Transfer Family 和 Amazon S3 增强数据访问控制](#)博客文章。

6. (可选) 对于策略，选择下列选项之一：
  - 无
  - 现有策略
  - 从 IAM 以下选项中选择策略：允许您选择现有的会话策略。选择 View 可查看包含策略详细信息的 JSON 对象。

- 基于主文件夹自动生成策略：为您生成会话策略。选择 View 可查看包含策略详细信息的JSON对象。

**Note**

如果选择基于主文件夹自动生成策略，请不要为此用户选择受限。

要了解有关会话策略的更多信息，请参阅 [创建IAM角色和策略](#)。要了解有关创建会话策略的更多信息，请参阅 [为 Amazon S3 存储桶创建会话策略](#)。

7. 对于主目录，选择用于存储要传输的数据的 Amazon S3 存储桶 Amazon Transfer Family。输入用户在使用其客户端登录时转到的 home 目录的路径。

如果您将此参数留空，则使用 Amazon S3 存储桶的 root 目录。在这种情况下，请确保您的IAM角色提供对此root目录的访问权限。

**Note**

我们建议您选择包含用户的用户名的目录路径，这使得您可以更高效地使用会话策略。会话策略将用户在 Amazon S3 存储桶中的访问权限限制为该用户的 home 目录。

8. ( 可选 ) 对于受限，选中该复选框，这样您的用户就无法访问该文件夹之外的任何内容，也看不到 Amazon S3 存储桶或文件夹名称。

**Note**

为用户分配主目录并限制用户访问该主目录应该足以锁定用户对指定文件夹的访问权限。如果您需要应用进一步的控制措施，请使用会话策略。

如果您为此用户选择受限，则无法选择基于主文件夹自动生成策略，因为主文件夹不是为受限用户定义的值。

9. 对于SSH公钥，请输入SSH密钥对的公SSH钥部分。

您的密钥先由服务进行验证，然后才能添加新用户。

**Note**

有关如何生成SSH密钥对的说明，请参阅[为服务托管用户生成SSH密钥](#)。

10. ( 可选 ) 对于键和值，输入一个或多个标记作为键-值对，然后选择添加标记。
11. 选择 Add (添加) 可将您的新用户添加到所选服务器。

新用户将出现在服务器详细信息页面的用户部分。

后续步骤 — 对于下一步，请继续前往 [使用客户端通过服务器端点传输文件](#)。

## 添加 Amazon EFS 服务托管用户

Amazon EFS 使用便携式操作系统接口 (POSIX) 文件权限模型来表示文件所有权。

- 有关亚马逊EFS文件所有权的更多详情，请参阅[亚马逊EFS文件所有权](#)。
- 有关为EFS用户设置目录的更多详细信息，请参阅[为 Transfer Family 设置亚马逊EFS用户](#)。

将 Amazon EFS 服务托管用户添加到您的服务器

1. 打开 Amazon Transfer Family 控制台 <https://console.aws.amazon.com/transfer/>，然后从导航窗格中选择“服务器”。
2. 在服务器页面上，选择要向其添加用户的 Amazon EFS 服务器。
3. 选择添加用户以显示添加用户页面。
4. 在用户配置部分中，使用以下设置。
  - a. 此用户名长度最少为 3 个字符，最多为 100 个字符。您可以在用户名中使用以下字符：a-z、A-Z、0-9、下划线“\_”、连字符“-”、句点“.”和“@”符号。用户名不能以连字符“-”、句点“.”或“@”符号开头。
  - b. 对于用户 ID 和组 ID，请注意以下几点：
    - 对于您创建的第一个用户，我们建议您为组 ID 和用户 ID 输入一个值 **0**。这将授予用户对 Amazon 的管理员权限EFS。
    - 对于其他用户，请输入用户的POSIX用户 ID 和群组 ID。IDs它们用于用户执行的所有 Amazon Elastic File System 操作。
    - 对于用户 ID 和组 ID，请勿使用任何前导零。例如，可以接受 **12345**，但不能接受 **012345**。
  - c. ( 可选 ) 在辅助组中IDs，IDs为每个用户输入一个或多个附加POSIX组，用逗号分隔。
  - d. 在“访问权限”中，选择符合以下IAM条件的角色：
    - 仅允许用户访问您希望他们访问的 Amazon EFS 资源 ( 文件系统 )。

- 定义用户可以执行哪些文件系统操作和不能执行哪些文件系统操作。


我们建议您使用具有挂载访问权限和读/写权限的 Amazon EFS 文件系统选择IAM角色。例如，以下两个 Amazon 托管策略的组合虽然相当宽松，但可以为您的用户授予必要的权限：

- AmazonElasticFileSystemClientFullAccess
- AWSTransferConsoleFullAccess

有关更多信息，请参阅 [Amazon Transfer Family 对 Amazon Elastic File System 的支持](#) 博客文章。

e. 对于主目录，请执行以下操作：

- 选择您要用来存储要传输的数据的 Amazon EFS 文件系统 Amazon Transfer Family。
- 决定是否将主目录设置为受限。将主目录设置为受限会产生以下影响：
  - Amazon EFS 用户无法访问该文件夹之外的任何文件或目录。
  - 亚马逊EFS用户看不到亚马逊EFS文件系统名称 (fs-xxxxxxx)。

 Note


当您选择“受限”选项时，符号链接不会为亚马逊EFS用户解析。

- ( 可选 ) 输入您希望用户在使用客户端登录时进入的主目录路径。

如果您未指定主目录，则使用您的 Amazon EFS 文件系统的根目录。在这种情况下，请确保您的IAM角色提供对此根目录的访问权限。

5. 对于SSH公钥，请输入SSH密钥对的公SSH钥部分。

您的密钥先由服务进行验证，然后才能添加新用户。

 Note

有关如何生成SSH密钥对的说明，请参阅[为服务托管用户生成SSH密钥](#)。

6. ( 可选 ) 为用户输入任何标签。对于键和值，输入一个或多个标记作为键-值对，然后选择添加标记。

7. 选择 Add (添加) 可将您的新用户添加到所选服务器。

新用户将出现在服务器详细信息页面的用户部分。

当你第一次访问 Transfer Family SFTP 服务器时，你可能会遇到以下问题：

- 如果您运行 `sftp` 命令但提示符未出现，则可能会遇到以下消息：

```
Couldn't canonicalize: Permission denied
```

```
Need cwd
```

在这种情况下，您必须增加用户角色的策略权限。您可以添加 Amazon 托管策略，例如 `AmazonElasticFileSystemClientFullAccess`。

- 如果您在 `sftp` 提示 `pwd` 时输入查看用户的主目录，则可能会看到以下消息，其中 `USER-HOME-DIRECTORY` 是 SFTP 用户的主目录：

```
remote readdir("/USER-HOME-DIRECTORY"): No such file or directory
```

在这种情况下，您应该能够导航到父目录 (`cd ..`)，并创建用户的主目录 (`mkdir username`)。

后续步骤 — 对于下一步，请继续前往 [使用客户端通过服务器端点传输文件](#)。

## 管理服务托管用户

在本节中，您可以找到有关如何查看用户列表、如何编辑用户详细信息以及如何添加 SSH 公钥的信息。

- [查看用户列表](#)
- [查看或编辑用户详细信息](#)
- [删除用户](#)
- [添加 SSH 公钥](#)
- [删除 SSH 公钥](#)

### 查找您的用户列表

1. 打开 Amazon Transfer Family 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/transfer/>。
2. 从导航窗格中选择服务器以显示服务器页面。
3. 选择服务器 ID 列中的标识符以查看服务器详细信息页面。

4. 在用户下，查看用户列表。

#### 要查看或编辑用户详细信息

1. 打开 Amazon Transfer Family 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/transfer/>。
2. 从导航窗格中选择服务器以显示服务器页面。
3. 选择服务器 ID 列中的标识符以查看服务器详细信息页面。
4. 在用户下，选择一个用户名以查看用户详细信息页面。

您可以通过选择编辑来更改该页面上的用户属性。

5. 在用户详细信息页面上，选择用户配置旁边的编辑。

**Edit configuration**

**User configuration**

**Access Info**  
User's IAM role for Amazon S3 access  
Admin

**Policy Info**  
Scope down policy to apply to the user  
 None  
 Existing policy  
 Select a policy from IAM  
View

**Home directory**  
User's login directory  
Choose an S3 bucket

Enter optional folder

Restricted Info

Cancel Save

6. 在编辑配置页面的访问权限中，选择您之前创建的提供对 Amazon S3 存储桶的访问权限的 IAM 角色。

您使用 IAM 中的步骤创建了此角色 [创建 IAM 角色和策略](#)。该 IAM 角色包括一项提供对您的 Amazon S3 存储桶的访问权限的 IAM 策略。它还包括另一个 IAM 策略中定义的和 Amazon Transfer Family 服务的信任关系。

7. (可选) 对于策略，请选择以下选项之一：



- 无
- 现有策略
- 从中选择一个策略IAM以选择现有策略。选择 View 可查看包含策略详细信息的JSON对象。

要了解有关会话策略的更多信息，请参阅 [创建IAM角色和策略](#)。要了解有关创建会话策略的更多信息，请参阅 [为 Amazon S3 存储桶创建会话策略](#)。

8. 对于主目录，选择用于存储要传输的数据的 Amazon S3 存储桶 Amazon Transfer Family。输入用户在使用其客户端登录时转到的 home 目录的路径。

如果您将此参数留空，则使用 Amazon S3 存储桶的 root 目录。在这种情况下，请确保您的IAM角色提供对此root目录的访问权限。

#### Note

我们建议您选择包含用户的用户名的目录路径，这使得您可以更高效地使用会话策略。会话策略将用户在 Amazon S3 存储桶中的访问权限限制为该用户的 home 目录。

9. (可选) 对于受限，选中该复选框，这样您的用户就无法访问该文件夹之外的任何内容，也看不到 Amazon S3 存储桶或文件夹名称。

#### Note

当为用户分配主目录并限制用户访问该主目录时，这应该足以锁定用户对指定文件夹的访问权限。当您需要应用进一步的控制措施，请使用会话策略。

10. 选择 保存 以保存您的更改。

## 删除用户

1. 打开 Amazon Transfer Family 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/transfer/>。
2. 从导航窗格中选择服务器以显示服务器页面。
3. 选择服务器 ID 列中的标识符以查看服务器详细信息页面。
4. 在用户下，选择一个用户名以查看用户详细信息页面。
5. 在用户详细信息页面上，选择用户名右侧的删除。
6. 在显示的确认对话框中，输入单词 **delete**，然后选择删除以确认您要删除该用户。

将从用户列表中删除该用户。

为用户添加SSH公钥

1. 打开 Amazon Transfer Family 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/transfer/>。
2. 在导航窗格中，选择服务器。
3. 选择服务器 ID 列中的标识符以查看服务器详细信息页面。
4. 在用户下，选择一个用户名以查看用户详细信息页面。
5. 选择“添加SSH公钥”，向用户添加新的SSH公钥。

#### Note

SSH密钥仅由启用了 Secure Shell (SSH) 文件传输协议 (SFTP) 的服务器使用。有关如何生成SSH密钥对的信息，请参见[为服务托管用户生成SSH密钥](#)。

6. 对于SSH公钥，请输入密钥对的SSH公SSH钥部分。

您的密钥先由服务进行验证，然后才能添加新用户。SSH密钥的格式为ssh-rsa *string*。要生成密SSH钥对，请参阅[为服务托管用户生成SSH密钥](#)。

7. 选择添加密钥。

删除用户的SSH公钥

1. 打开 Amazon Transfer Family 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/transfer/>。
2. 在导航窗格中，选择服务器。
3. 选择服务器 ID 列中的标识符以查看服务器详细信息页面。
4. 在用户下，选择一个用户名以查看用户详细信息页面。
5. 要删除公钥，请选中其SSH密钥复选框并选择删除。

## 使用 Di Amazon rectory Service 身份提供商

本主题介绍如何使用 Amazon Directory Service 身份提供商 Amazon Transfer Family。

主题

- [使用 Amazon Directory Service for Microsoft Active Directory](#)

- [使用 Amazon Azure 活动目录域服务的目录服务](#)

## 使用 Amazon Directory Service for Microsoft Active Directory

您可以使用 Amazon Transfer Family 对文件传输的最终用户进行身份验证 Amazon Directory Service for Microsoft Active Directory。它可以无缝迁移依赖于活动目录身份验证的文件传输工作流程，而无需更改最终用户的凭证或需要自定义授权者。

借 Amazon Managed Microsoft AD 助，您可以安全地为 Amazon Directory Service 用户和群组提供 FTP 对存储在亚马逊简单存储服务 (Amazon S3) 或亚马逊弹性文件系统 (Amazon EFS) 中的数据访问权限。SFTP FTPS 如果您使用活动目录来存储用户的凭证，则现在可以更轻松地为用户启用文件传输功能。

您可以使用 Active Directory 连接器在本地环境 Amazon Managed Microsoft AD 中或 Amazon 云端提供对 Active Directory 组的访问权限。你可以为已经在你的 Microsoft Windows 环境（无论是在 Amazon 云端还是在其本地网络中）中配置的用户提供访问 Amazon Managed Microsoft AD 用于身份的 Amazon Transfer Family 服务器的权限。

### Note

- Amazon Transfer Family 不支持 Simple AD。
- Transfer Family 不支持跨区域活动目录配置：我们仅支持与 Transfer Family 服务器位于同一区域的活动目录集成。
- Transfer Family 不支持使用任何一种 Amazon Managed Microsoft AD 或 AD Connector 为 RADIUS 基于现有 MFA 的基础架构启用多因素身份验证 (MFA)。
- Amazon Transfer Family 不支持托管活动目录的复制区域。

要使用 Amazon Managed Microsoft AD，必须执行以下步骤：

1. 使用 Amazon Directory Service 控制台创建一个或多个 Amazon Managed Microsoft AD 目录。
2. 使用 Transfer Family 控制台创建 Amazon Managed Microsoft AD 用作其身份提供者的服务器。
3. 添加来自一个或多个 Amazon Directory Service 群组的访问权限。
4. 尽管不是必需的，但我们建议您测试和验证用户访问权限。

## 主题

- [开始使用之前 Amazon Directory Service for Microsoft Active Directory](#)
- [使用活动目录领域](#)
- [选择 Amazon Managed Microsoft AD 作为您的身份提供商](#)
- [授予对组的访问权限](#)
- [测试用户](#)
- [删除群组的服务器访问权限](#)
- [使用SSH \(安全外壳\) 连接到服务器](#)
- [使用林和 Amazon Transfer Family 信任连接到自我管理的 Active Directory](#)

## 开始使用之前 Amazon Directory Service for Microsoft Active Directory

为您的 AD 组提供唯一标识符

在使用之前 Amazon Managed Microsoft AD，必须为 Microsoft AD 目录中的每个群组提供唯一标识符。您可以使用每个组的安全标识符 (SID) 来执行此操作。您关联的群组中的用户可以使用 Amazon Transfer Family 通过启用的协议访问您的 Amazon S3 或亚马逊EFS资源。

使用以下 Windows PowerShell 命令检索群组SID的，替换 *YourGroupName* 用群组的名称。

```
Get-ADGroup -Filter {samAccountName -like "YourGroupName*"} -Properties * | Select SamAccountName, ObjectSid
```

### Note

如果您使用 Amazon Directory Service 作为身份提供商，如果 `userPrincipalName` 和 `SamAccountName` 具有不同的值，则 Amazon Transfer Family 接受中的值 `SamAccountName`。Transfer Family 不接受 `userPrincipalName` 中指定的值。

为您的角色添加 Amazon Directory Service 权限

您还需要 Amazon Directory Service API 权限才能 Amazon Directory Service 用作您的身份提供商。需要建议使用以下权限：

- `ds:DescribeDirectories` 是 Transfer Family 查找目录所必需的
- `ds:AuthorizeApplication` 是为 Transfer Family 添加授权所必需的

- `ds:UnauthorizeApplication` 是移除所有临时创建的资源，以防服务器创建过程中出现问题所建议的

将这些权限添加到您用于创建 Transfer Family 服务器的角色中。有关这些权限的更多详细信息，请参阅[Amazon Directory Service API权限：操作、资源和条件参考](#)。

## 使用活动目录领域

在考虑如何让活动目录用户访问 Amazon Transfer Family 服务器时，请记住用户的领域及其组的领域。理想情况下，用户的领域和他们所在群组的领域应该匹配。也就是说，用户和组都在默认领域中，或者两者都位于可信领域。如果不是这样，Transfer Family 将无法对用户进行身份验证。

您可以测试用户以确保配置正确。有关详细信息，请参阅[测试用户](#)。如果用户/组领域出现问题，则会收到错误未找到用户组的关联访问权限。


选择 Amazon Managed Microsoft AD 作为您的身份提供商

本节介绍如何与服务器 Amazon Directory Service for Microsoft Active Directory 一起使用。

要与 Transfer Family Amazon Managed Microsoft AD 一起使用

1. 登录 Amazon Web Services Management Console 并打开 Amazon Directory Service 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>。

使用 Amazon Directory Service 控制台配置一个或多个托管目录。有关更多信息，请参阅《Amazon Directory Service 管理员指南》中的[Amazon Managed Microsoft AD](#)。



2. 在打开 Amazon Transfer Family 控制台 <https://console.aws.amazon.com/transfer/>，然后选择创建服务器。
3. 在选择协议页面上，从列表选择一个或多个协议。

**Note**

如果选择 FTPS，则必须提供 Amazon Certificate Manager 证书。

4. 在选择身份提供程序中，选择 Amazon 目录服务。

**Choose an identity provider**

**Identity provider**

**Identity provider type**  
An identity provider manages user access for authentication and authorization

Service managed  
Create and manage users within the service

**Directory**  
**Service Info**  
Enable users in Managed AD or use your own self-managed AD in your on-premises environment or in

Custom Identity  
**Provider Info**  
Manage users by integrating an identity provider of your choice

**Directory**  
TATER3

Cancel Previous **Next**

5. 目录列表包含您配置的所有托管目录。从列表中选择目录，然后选择下一步。

**Note**

- 不支持跨账户目录和共享目录。 Amazon Managed Microsoft AD
- 要设置以 Directory Service 作为身份提供者的服务器，您需要添加一些 Amazon Directory Service 权限。有关详细信息，请参阅[开始使用之前 Amazon Directory Service for Microsoft Active Directory](#)。

6. 要完成服务器的创建，请使用下列过程之一：

- [创建SFTP启用了该功能的服务器](#)
- [创建FTPS启用了该功能的服务器](#)
- [创建FTP启用了该功能的服务器](#)

在这些步骤中，继续执行选择身份提供程序之后的步骤。

### Important

Amazon Directory Service 如果你在 Transfer Family 服务器中使用了 Microsoft AD 目录，则无法将其删除。必须先删除服务器，然后才能删除目录。

## 授予对组的访问权限

创建服务器后，您必须选择目录中哪些组应有权通过启用的协议使用上传和下载文件 Amazon Transfer Family。您可以通过创建访问权限来实现此目的。

### Note

用户必须直接属于您授予访问权限的群组。例如，假设 Bob 是一个用户并且他属于 GroupA，而 GroupA 本身包含在 groupB 中。

- 如果您向 GroupA 授予访问权限，Bob 就会被授予访问权限。
- 如果您授予对 GroupB (而不是 GroupA) 的访问权限，则 Bob 没有访问权限。

## 向组授予访问权限


1. 打开 Amazon Transfer Family 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/transfer/>。
2. 导航到您的服务器详细信息页面。
3. 在访问权限部分中，选择添加访问权限。
4. 输入SID您想要访问此服务器的 Amazon Managed Microsoft AD 目录。

### Note

有关如何为您的小组SID查找的信息，请参阅 [the section called “开始使用之前 Amazon Directory Service for Microsoft Active Directory”](#)。

5. 对于访问权限，为组选择一个 Amazon Identity and Access Management (IAM) 角色。
6. 在策略部分，选择一个策略。默认设置为无。

7. 对于主目录，选择与该组的主目录对应的 S3 存储桶。

 Note

您可以通过创建会话策略来限制用户在存储桶中看到的部分。例如，要将用户限制在 /filetest 目录下他们自己的文件夹中，请在框中输入以下文本。

```
/filetest/${transfer:UserName}
```


要了解有关创建会话策略的更多信息，请参阅 [为 Amazon S3 存储桶创建会话策略](#)。

8. 选择添加以创建关联。

9. 请选择您的服务器。

10. 选择添加访问权限。

- SID为该组输入。

 Note

有关如何查找的信息SID，请参阅[the section called “开始使用之前 Amazon Directory Service for Microsoft Active Directory”](#)。

11. 选择添加访问权限。

在访问权限部分中，列出了服务器的访问权限。



The screenshot displays the Amazon Transfer Family console interface. It is divided into three main sections:

- Endpoint configuration:** Shows the Availability Zone as 'us-east-1a', Subnet ID as 'subnet-...', and Private IPv4 Address as '172.31.80.36'.
- Accesses (1):** A table with columns for External Id, Home directory, and Role. One access is listed with External Id 'S-...', Home directory '/padbucket3', and Role 'ADGuy\_S3\_And\_EFS'. There are 'Actions' and 'Associate access' buttons.
- Additional details:** Contains sections for Logging role (Server activity not logged to Amazon CloudWatch), Security Policy (TransferSecurityPolicy-2018-11), and Server host key (Amazon S3). An 'Edit' button is present.

## 测试用户

您可以测试用户是否有权访问您的服务器的 Amazon Managed Microsoft AD 目录。

### Note

用户必须正好属于端点配置页面的访问权限部分中列出的一个组（外部 ID）。如果用户不属于任何群组，或者属于多个群组，则不会向该用户授予访问权限。

## 测试特定用户是否具有访问权限

1. 在服务器详细信息页面上，选择操作，然后选择测试。
2. 要进行身份提供程序测试，请输入其中一个具有访问权限的群组中的用户的登录凭证。
3. 选择测试。

您会看到身份提供程序测试成功，显示所选用户已被授予服务器访问权限。

## Identity provider testing

### User configuration [Info](#)

Username

transferuser1

Password

\*\*\*\*\*

Response

```
{
  "Response": {
    "homeDirectory": "\\\\padbucket3", "homeDirectoryDetails": null, "homeDirectoryType": "PATH", "posixProfile":
    null, "publicKeys": null, "role": "arn:aws:iam::195886157073:role/WDGuy_SS_And_EFS", "policy": null, "userName":
    "transferuser1", "identityProviderType": null, "userConfigMessage": null,
    "StatusCode": 200,
    "Message": ""
  }
}
```

Cancel

Test

如果用户属于多个具有访问权限的群组，则您会收到以下响应。

```
"Response": "",
"StatusCode": 200,
"Message": "More than one associated access found for user's groups."
```

### 删除群组的服务器访问权限

### 删除群组的服务器访问权限

1. 在服务器详细信息页面上，选择操作，然后选择删除访问权限。
2. 在对话框中，确认您要移除该组的访问权限。

返回到服务器详细信息页面时，您会看到不再列出该组的访问权限。

### 使用SSH (安全外壳) 连接到服务器

配置服务器和用户后，您可以使用具有访问权限的用户的完全限定用户名连接到服务器。SSH

```
sftp user@active-directory-domain@vpc-endpoint
```

例如：`transferuserexample@mycompany.com@vpce-0123456abcdef-789xyz.vpc-svc-987654zyxabc.us-east-1.vpce.amazonaws.com`。

此格式以联合身份验证搜索为目标，限制了对可能很大的活动目录的搜索。

#### Note

您可以指定简单的用户名。但是，在这种情况下，活动目录代码必须搜索联合身份验证中的所有目录。这可能会限制搜索，即使用户本应具有访问权限，身份验证也可能失败。

身份验证后，用户位于在配置用户时指定的主目录中。

### 使用林和 Amazon Transfer Family 信任连接到自我管理的 Active Directory

您自行管理的 Active Directory (AD) 中的用户也可以使用 Amazon IAM Identity Center 单点登录访问 Amazon Web Services 账户和 Transfer Family 服务器。为此，Amazon Directory Service 有以下选项可用：

- 单向林信任（来自本地 Active Directory 的传出 Amazon Managed Microsoft AD 和传入）仅适用于根域。
- 对于子域，您可以使用以下方法之一：
  - 在 Amazon Managed Microsoft AD 和本地活动目录之间使用双向信任
  - 对每个子域使用单向外部信任。

例如，当使用可信域连接到服务器时，用户需要指定可信域，例如 `transferuserexample@mycompany.com`。

### 使用 Amazon Azure 活动目录域服务的目录服务

- 要利用现有的 Active Directory 林来满足您的 SFTP 传输需求，可以使用 [Active Directory 连接器](#)。
- 如果您想在完全托管的服务中获得活动目录的好处和高可用性，则可以使用 Amazon Directory Service for Microsoft Active Directory。有关详细信息，请参阅 [使用 Amazon Directory Service 身份提供商](#)。

本主题介绍如何使用活动目录连接器和 [Azure 活动目录域服务 \(AzureADDS\)](#) 通过 [Azure 活动目录](#) 对 SFTP 转移用户进行身份验证。

## 主题

- [开始使用适用于 Azure 的 Amazon 目录服务之前 Active Directory 域服务](#)
- [步骤 1：添加 Azure 活动目录域服务](#)
- [步骤 2：创建服务账号](#)
- [步骤 3：使用 AD Connector 设置 Amazon 目录](#)
- [步骤 4：设置 Amazon Transfer Family 服务器](#)
- [步骤 5：授予对组的访问权限](#)
- [步骤 6：测试用户](#)

开始使用适用于 Azure 的 Amazon 目录服务之前 Active Directory 域服务

对于 Amazon，你需要以下内容：

- 虚拟私有云 (VPC) 位于你使用 Transfer Family 服务器的 Amazon 区域
- 您的 VPC 中至少有两个私有子网 VPC
- VPC 必须有互联网连接
- 用于 site-to-site VPN 连接微软 Azure 的客户网关和虚拟专用网关

对于微软 Azure，您需要：


- Azure 活动目录和活动目录域服务 (AzureADDS)
- 一个 Azure 资源组
- Azure 虚拟网络
- VPN 连接您的亚马逊 VPC 和您的 Azure 资源组之间的连接

### Note

这可以通过本地 IPSEC 隧道或使用 VPN 设备实现。在本主题中，我们使用 Azure 虚拟网络网关和本地网络网关之间的 IPSEC 隧道。必须将隧道配置为允许 Azure AD DS 端点和容纳您的子网之间的流量。Amazon VPC

- 用于 site-to-site VPN 连接微软 Azure 的客户网关和虚拟专用网关

下图显示了在开始之前所需的配置。



### 步骤 1：添加 Azure 活动目录域服务

默认情况下，Azure AD 不支持域加入实例。要执行诸如加入域之类的操作以及使用组策略等工具，管理员必须启用 Azure Active Directory 域服务。如果您尚未添加 Azure AD DS，或者您的现有实现与您希望 SFTP 传输服务器使用的域没有关联，则必须添加一个新实例。

有关启用 Azure 活动目录域服务 (Azure ADDS) 的信息，请参阅[教程：创建和配置 Azure Active Directory 域服务托管域](#)。

#### **Note**

启用 Azure 时 ADDS，请确保已针对要连接 SFTP 传输服务器的资源组和 Azure AD 域进行配置。

**bob.us**  
Azure AD Domain Services

Search (Cmd+/) << Refresh Delete

Configuration issues for your managed domain were detected. Run configuration diagnostics

**bob.us** Running  
[View health](#)

### 步骤 2：创建服务账号

Azure AD 必须有一个属于 Azure 管理员组的服务帐户ADDS。此帐户与 Act Amazon ive Directory 连接器一起使用。确保此帐户与 Azure 同步ADDS。

Home > Default Directory > Users > bobatusa

**bobatusa** | Profile  
User

Edit Reset password Revoke sessions Delete Refresh Got feedback?

Diagnose and solve problems

**Manage**

- Profile
- Assigned roles
- Administrative units
- Groups
- Applications
- Licenses
- Devices
- Azure role assignments
- Authentication methods

**Activity**

- Sign-in logs
- Audit logs

**bobatusa**  
**bobsmith@xyz.com**

**SU**

Creation time  
10/6/2021, 1:32:27 AM

**Identity**

Name	bobatusa	First name	Bob	Last name	Smith
User Principal Name	bobsmith@xyz.com	User type	Member		

**User Sign-ins** Group memberships

30 2

20


10

0

Oct 10 Oct 17 Oct 24 Oct 31

**Tip**

使用该SFTP协议的 Transfer Family 服务器不支持 Azure Active Directory 的多重身份验证。在用户进行身份验证后，Transfer Family 服务器无法提供MFA令牌。SFTP在尝试连接MFA之前，请务必禁用。

**步骤 3：使用 AD Connector 设置 Amazon 目录**


在配置 Azure ADDS 并创建了在你和 Azure 虚拟网络之间有IPSECVPN隧道的服务帐户后，你可以通过从任何 Amazon EC2实例执行 ping Azure ADDS DNS IP 地址来测试连接。Amazon VPC

在您确认连接处于活动状态后，您可以继续执行以下操作。

使用 AD Connector 设置您的 Amazon 目录

1. 打开 [Directory Service](#) 控制台并选择目录。
2. 选择设置目录。
3. 对于目录类型，请选择 AD Connector。
4. 选择目录大小，选择下一步，然后选择您的VPC和子网。
5. 选择 下一步，然后如下所示填写各字段：
  - 目录DNS名称：输入你用于 Azure 的域名ADDS。
  - DNSIP 地址：输入你ADDS的 Azure IP 地址。
  - 服务器账户用户名和密码：输入您在步骤 2：创建服务账户中创建的服务账户的详细信息。
6. 完成屏幕内容以创建目录服务。

现在，目录状态应为“活动”，并且可以与SFTP传输服务器一起使用了。



The screenshot shows the Amazon Directory Service console interface. At the top, there is a navigation breadcrumb: "Directory Service > Directories". Below this is a "Did you know?" notification box with an information icon and a close button. The main content area is titled "Directories (1) Info" and includes a search bar with the placeholder text "Find by directory ID or name". To the right of the search bar are buttons for "Refresh", "Actions", and "Set up directory" (which is highlighted in orange). Below the search bar is a table with the following columns: "Directory ID", "Directory name", "Type", "Size", "Multi-Region", "Status", and "Launch date". The table contains one entry with the following data:

Directory ID	Directory name	Type	Size	Multi-Region	Status	Launch date
d-906752c0d7	sumit.gq	AD Connector	Small	Not applicable	Active	Nov 3, 2021

#### 步骤 4：设置 Amazon Transfer Family 服务器

使用SFTP协议和身份提供者类型为“Amazon 目录服务”创建 Transfer Family 服务器。从目录下拉列表中，选择您在步骤 3：使用 AD Connector 设置 Amazon 目录中添加的目录。

#### Note

如果你在 Transfer Family 服务器中使用了 Microsoft AD Amazon 目录，则无法将其删除。必须先删除服务器，然后才能删除目录。

#### 步骤 5：授予对组的访问权限

创建服务器后，您必须选择目录中哪些组应有权通过启用的协议使用上传和下载文件 Amazon Transfer Family。您可以通过创建访问权限来实现此目的。

#### Note

用户必须直接属于您授予访问权限的群组。例如，假设 Bob 是一个用户并且他属于 GroupA，而 GroupA 本身包含在 groupB 中。

- 如果您向 GroupA 授予访问权限，Bob 就会被授予访问权限。
- 如果您授予对 GroupB（而不是 GroupA）的访问权限，则 Bob 没有访问权限。

要授予访问权限，您需要检索该群组SID的。



使用以下 Windows PowerShell 命令检索群组SID的，替换 *YourGroupName* 用群组的名称。

```
Get-ADGroup -Filter {samAccountName -like "YourGroupName*"} -Properties * | Select
  SamAccountName, ObjectSid
```

```
Windows PowerShell
Copyright (C) 2016 Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\bobatusa> Get-ADGroup -Filter {samAccountName -like "AAD DC Administrat
mAccountName, ObjectSid


SamAccountName      ObjectSid
-----
AAD DC Administrators 5-1-5-21-375932292-1747164136-3628472596-1104
```

### 授予对组的访问权限

1. 打开<https://console.aws.amazon.com/transfer/>。
2. 导航到您的服务器详细信息页面，然后在访问权限部分中，选择添加访问权限。
3. 输入SID您从上一个过程的输出中收到的。
4. 在“访问权限”中，为群组选择一个 Amazon Identity and Access Management 角色。
5. 在策略部分，选择一个策略。默认值为 None（无）。
6. 对于主目录，选择与该组的主目录对应的 S3 存储桶。
7. 选择添加以创建关联。

您的 Transfer 服务器中的详细信息应类似于以下内容：

Protocols	Identity provider
Protocols over which clients can connect to your server's endpoint <ul style="list-style-type: none"> <li>• SFTP</li> </ul>	Identity provider type Amazon Directory Service  Directory ID d-123456789a



Accesses (1)			Actions ▾	Add access
<input type="text" value="Q"/>				
<input type="checkbox"/>	External Id ▾	Home directory ▾	Role ▾	
<input type="checkbox"/>	S-1-5-21-375932292-1747164136-3628472596-1104	sftp-user-role	sftp-user-role <a href="#">🔗</a>	

## 步骤 6：测试用户

您可以测试 ([测试用户](#)) 用户是否有权访问您的服务器的 Amazon Managed Microsoft AD 目录。用户必须正好属于端点配置页面的访问权限部分中列出的一个组（外部 ID）。如果用户不属于任何群组，或者属于多个群组，则不会向该用户授予访问权限。

## 使用自定义身份提供程序

要对用户进行身份验证，您可以使用现有的身份提供商 Amazon Transfer Family。您可以使用功能集成您的身份提供商，该 Amazon Lambda 功能对您的用户进行身份验证和授权，使其能够访问 Amazon S3 或 Amazon Elastic File System (Amazon EFS)。有关详细信息，请参阅[Amazon Lambda 用于集成您的身份提供商](#)。您还可以访问 Amazon Transfer Family 管理控制台中传输的文件数和字节数等指标的 CloudWatch 图表，从而通过单一控制面板使用集中式仪表板监控文件传输。

或者，您可以提供一个带有单个 Amazon API Gateway 方法的 RESTful 接口。Transfer Family 调用此方法连接到您的身份提供商，该提供商会对您的用户进行身份验证和授权，使其能够访问 Amazon S3 或 Amazon EFS。如果您需要集成身份提供商，RESTful API 或者想要利用其功能来处理地理封锁或 Amazon WAF 速率限制请求，请使用此选项。有关详细信息，请参阅[使用 Amazon API Gateway 整合您的身份提供商](#)。

无论哪种情况，您都可以使用[Amazon Transfer Family 控制台](#)或 [CreateServer](#) API 操作。

### Note

我们有一个可供您参加的研讨会，您可以在其中构建文件传输解决方案。该解决方案利用托管 SFTP/FTPS 终端节点 Amazon Transfer Family，利用 Amazon Cognito 和 DynamoDB 进行用户管理。您可以[在此处](#)查看本次研讨会的详细信息。

Amazon Transfer Family 提供了以下与自定义身份提供商合作的选项。

- Amazon Lambda 用于连接您的身份提供商-您可以使用由 Lambda 函数支持的现有身份提供商。您提供 Lambda 函数名称。有关更多信息，请参阅[Amazon Lambda 用于集成您的身份提供商](#)。

- 使用 Amazon API Gateway 连接您的身份提供商 — 您可以创建由 Lambda 函数支持的API网关方法以用作身份提供商。您提供一个 Amazon API Gateway URL 和一个调用角色。有关更多信息，请参阅 [使用 Amazon API Gateway 整合您的身份提供商](#)。

对于任一选项，您还可以指定如何进行身份验证。

- 密码或密钥-用户可以使用其密码或密钥进行身份验证。这是默认值。
- 密码 ONLY-用户必须提供密码才能连接。
- 密钥 ONLY — 用户必须提供私钥才能连接。
- 密码AND密钥-用户必须同时提供私钥和密码才能连接。服务器首先检查密钥，如果密钥有效，系统会提示输入密码。如果提供的私有密钥与存储的公有密钥不匹配，则身份验证失败。

## 使用多种身份验证方法向您的自定义身份提供商进行身份验证

当您使用多种身份验证方法时，Transfer Family 服务器会控制AND逻辑。Transfer Family 将其视为向您的自定义身份提供者发出的两个单独请求：但是，它们的效果是结合在一起的。

两个请求都必须成功返回并返回正确的响应，才能完成身份验证。Transfer Family 要求这两个回复必须完整，这意味着它们包含所有必需的元素（角色、主目录、策略和POSIX个人资料（如果您使用亚马逊EFS进行存储））。Transfer Family 还要求密码响应中不得包含公钥。

公钥请求必须有来自身份提供者的单独响应。使用密码或密钥或密码AND密钥时，该行为不会改变。

SSH/SFTP协议首先向软件客户端发送公钥身份验证，然后请求密码身份验证。此操作要求在允许用户完成身份验证之前，两者都必须成功。

### 主题

- [Amazon Lambda 用于集成您的身份提供商](#)
- [使用 Amazon API Gateway 整合您的身份提供商](#)

## Amazon Lambda 用于集成您的身份提供商

创建连接到您的自定义身份提供商的 Amazon Lambda 函数。您可以使用任何自定义身份提供商，例如 Okta、Secrets Manager 或包含授权和身份验证逻辑的自定义数据存储。OneLogin

**Note**

在创建使用 Lambda 作为身份提供程序的 Transfer Family 服务器之前，必须创建该函数。有关示例 Lambda 函数，请参阅 [Lambda 函数示例](#)。或者，您可以部署使用其中一个的 CloudFormation 堆栈 [Lambda 函数模板](#)。此外，请确保您的 Lambda 函数使用信任 Transfer Family 的基于资源的策略。有关策略示例，请参阅 [Lambda 资源策略](#)。

1. 打开 [Amazon Transfer Family 控制台](#)。
2. 选择“创建服务器”以打开“创建服务器”页面。在“选择身份提供程序”中，选择“自定义身份提供程序”，如以下屏幕截图所示。

## Choose an identity provider

### Identity Provider for SFTP, FTPS, or FTP

Identity provider type  
An identity provider manages user access for authentication and authorization

Service managed  
Create and manage users within the service

Directory Service **Info**  
Enable users in   Managed AD or use your own self-managed AD in your on-premises environment or in

Custom Identity Provider **Info**  
Manage users by integrating an identity provider of your choice

Use   Lambda to connect your identity provider **Info**  
Invoke an   Lambda function to call your identity provider's API for user authentication and authorization

Use Amazon API Gateway to connect your identity provider **Info**  
Use a RESTful API method to call your identity provider's API for user authentication and authorization

  Lambda function

Choose a Lambda function ▼ ↻

Authentication methods  
Choose which authentication methods are required for users to connect to your server

Password OR public key

Password ONLY

Public Key ONLY

Password AND public key

**i** Either a valid password or valid private key will be required during user authentication

Cancel Previous Next

#### **i** Note

只有在 Transfer Family 服务器上启用SFTP作为协议之一时，才能选择身份验证方法。

3. 确保选择了默认值“Amazon Lambda 用于连接您的身份提供商”。
4. 对于 Amazon Lambda 函数，选择 Lambda 函数名称。
5. 填写其余的方框，然后选择“创建服务器”。有关创建服务器的其余步骤的详细信息，请参阅 [配置 SFTP/FTPS、或FTP服务器端点](#)。

## Lambda 资源策略

您必须有一个引用 Transfer Family 服务器和 Lambda ARNs 的策略。例如，您可以将以下策略与连接到您的身份提供程序的 Lambda 函数一起使用。该策略被转义JSON为字符串。

```
"Policy":
"{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "default",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowTransferInvocation",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "transfer.amazonaws.com"
      },
      "Action": "lambda:InvokeFunction",
      "Resource": "arn:aws:transfer:region:account-id:function:my-lambda-auth-
function",
      "Condition": {
        "ArnLike": {
          "AWS:SourceArn": "arn:aws:transfer:region:account-id:server/server-id"
        }
      }
    }
  ]
}"
```

### Note

在上面的示例策略中，替换每个 *user input placeholder* 用你自己的信息。

## 事件消息结构

SFTP服务器发送给授权方 Lambda 函数的IDP自定义事件消息结构如下所示。

```
{
  'username': 'value',
  'password': 'value',
  'protocol': 'SFTP',
  'serverId': 's-abcd123456',
```

```
'sourceIp': '192.168.0.100'  
}
```

其中 `username` 和 `password` 是发送到服务器的登录凭证的值。

例如，您可输入以下连接命令。

```
sftp bobusa@server_hostname
```

系统会提示您输入密码：

```
Enter password:  
mysecretpassword
```

您可以在 Lambda 函数中进行检查，方法是在 Lambda 函数中打印传递的事件。此部分与以下文本块类似。

```
{  
  'username': 'bobusa',  
  'password': 'mysecretpassword',  
  'protocol': 'SFTP',  
  'serverId': 's-abcd123456',  
  'sourceIp': '192.168.0.100'  
}
```

FTP和的事件结构类似FTPS：唯一的区别是这些值用于`protocol`参数，而不是SFTP。

用于身份验证的 Lambda 函数

要实现不同的身份验证策略，请编辑 Lambda 函数。为了帮助您满足应用程序的需求，您可以部署堆 CloudFormation 栈。有关更多信息，请参见 [Amazon Lambda 开发人员指南](#) 或 [通过 Node.js 构建 Lambda 函数](#)。

主题

- [Lambda 函数模板](#)
- [有效的 Lambda 值](#)
- [Lambda 函数示例](#)
- [测试您的配置](#)

## Lambda 函数模板

您可以部署使用 Lambda 函数进行身份验证的 Amazon CloudFormation 堆栈。我们提供了多个模板，可使用登录凭证对您的用户进行身份验证和授权。您可以修改这些模板或 Amazon Lambda 代码以进一步自定义用户访问权限。

### Note

您可以通过在模板 FIPS 中指定启用安全策略 Amazon CloudFormation 来创建 FIPS 启用了的 Amazon Transfer Family 服务器。有关可用安全策略的描述，请参见 [安全策略 Amazon Transfer Family](#)

### 创建用于身份验证的 Amazon CloudFormation 堆栈

1. 在 <https://console.aws.amazon.com/cloudformation> 上打开 Amazon CloudFormation 控制台。
2. 按照 Amazon CloudFormation 用户指南中的 [选择 Amazon CloudFormation 堆栈模板中的现有模板部署堆栈](#) 的说明进行操作。
3. 使用以下模板之一来创建在 Transfer Family 中进行身份验证的 Lambda 函数。

- [经典 \(Amazon Cognito\) 堆栈模板](#)

用于在中创建用作 Amazon Lambda 自定义身份提供者的基本模板 Amazon Transfer Family。它会针对 Amazon Cognito 进行身份验证以进行基于密码的身份验证，如果使用基于公钥的身份验证，则会从 Amazon S3 存储桶返回公钥。部署后，您可以修改 Lambda 函数代码以执行不同的操作。

- [Amazon Secrets Manager 堆栈模板](#)

与 Amazon Transfer Family 服务器 Amazon Lambda 一起使用的基本模板，用于将 Secrets Manager 作为身份提供者进行集成。它根据格式 `aws/transfer/`*server-id*`/`*username* 的条目 Amazon Secrets Manager 进行身份验证。此外，该密钥必须包含返回给 Transfer Family 的所有用户属性的键值对。部署后，您可以修改 Lambda 函数代码以执行不同的操作。

- [Okta 堆栈模板](#)：与 Amazon Transfer Family 服务器 Amazon Lambda 一起使用，将 Okta 作为自定义身份提供程序集成的基本模板。
- [Okta-MFA 堆栈模板](#)：一种基本模板，可与 Amazon Transfer Family 服务器 Amazon Lambda 一起使用，将 Okta 与 MultiFactor 身份验证集成，作为自定义身份提供商。
- [Azure Active Directory 模板](#)：博客文章 [使用 Azure 活动目录进行 Amazon Transfer Family 身份验证](#) 中描述了此堆栈的详细信息。 Amazon Lambda



部署堆栈后，您可以在 CloudFormation 控制台的 Outputs 选项卡上查看有关堆栈的详细信息。

部署其中一个堆栈是将自定义身份提供程序集成到 Transfer Family 工作流程的最简单方法。

## 有效的 Lambda 值

下表详细介绍了 Transfer Family 接受的用于自定义身份提供程序的 Lambda 函数的值。

值	描述	必填
Role	<p>指定控制用户访问您的 Amazon S3 存储桶或亚马逊 EFS 文件系统的 IAM 角色的亚马逊资源名称 (ARN)。附加到此角色的策略决定了在将文件传入和传出您的 Amazon S3 或 Amazon EFS 文件系统时，您希望向用户提供的访问权限级别。该 IAM 角色还应包含信任关系，允许服务器在处理用户的转移请求时访问您的资源。</p> <p>有关建立信任关系的详细信息，请参阅 <a href="#">建立信任关系</a>。</p>	必需
PosixProfile	<p>控制用户访问您的 Amazon EFS 文件系统的完整 POSIX 身份，包括用户 ID IDs (UidGidSecondaryGids)、群组 ID () 和任何辅助群组 ()。对文件系统中的文件和目录设置的 POSIX 权限决定了您的用户在将文件传入和传出您的 Amazon EFS 文件系统时获得的访问权限级别。</p>	Amazon EFS 后备存储空间是必需的

值	描述	必填
PublicKeys	对此用户有效的SSH公钥值列表。空列表表示这不是有效的登录名。密码认证期间不得返回。	可选
Policy	适用于您的用户的会话策略，以便您可以跨多个用户使用同一个IAM角色。此策略将用户的访问范围缩小至 Amazon S3 存储桶的一部分。	可选
HomeDirectoryType	<p>您希望用户在登录服务器时，用户主目录的登录目录（文件夹）的类型。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>如果您将其设置为PATH，则用户可以在其文件传输协议客户端中看到绝对的 Amazon S3 存储桶或 Amazon EFS 路径。</li><li>如果您将其设置为LOGICAL，则必须在HomeDirectoryDetails 参数中提供映射，这样您的用户才能看到 Amazon S3 或 Amazon EFS 路径。</li></ul>	可选

值	描述	必填
HomeDirectoryDetails	逻辑目录映射，用于指定哪些 Amazon S3 或 Amazon EFS 路径和密钥应该对您的用户可见，以及您希望如何让它们可见。您必须指定Entry和Target对，其中Entry显示路径是如何显示的，并且Target是实际的 Amazon S3 或 Amazon EFS 路径。	如果 HomeDirectoryType 值为 LOGICAL，则为必填项
HomeDirectory	用户使用客户端登录服务器时的登录目录。	可选

#### Note

HomeDirectoryDetails是JSON地图的字符串表示形式。这与之形成鲜明对比PosixProfile，后者是一个实际JSON的地图对象PublicKeys，也是一个字符串JSON数组。有关特定语言的详细信息，请参阅代码示例。

## Lambda 函数示例

本节介绍了一些 NodeJS 和 Python 中的 Lambda 函数示例。

#### Note

在这些示例中，用户、角色、POSIX配置文件、密码和主目录详细信息均为示例，必须将其替换为实际值。

## Logical home directory, NodeJS

[以下 NodeJS 示例函数为拥有逻辑主目录的用户提供了详细信息。](#)

```
// GetUserConfig Lambda
```

```
exports.handler = (event, context, callback) => {
  console.log("Username:", event.username, "ServerId: ", event.serverId);

  var response;
  // Check if the username presented for authentication is correct. This doesn't
  check the value of the server ID, only that it is provided.
  if (event.serverId !== "" && event.username == 'example-user') {
    var homeDirectoryDetails = [
      {
        Entry: "/",
        Target: "/fs-faa1a123"
      }
    ];
    response = {
      Role: 'arn:aws:iam::123456789012:role/transfer-access-role', // The user is
      authenticated if and only if the Role field is not blank
      PosixProfile: {"Gid": 65534, "Uid": 65534}, // Required for EFS access, but
      not needed for S3
      HomeDirectoryDetails: JSON.stringify(homeDirectoryDetails),
      HomeDirectoryType: "LOGICAL",
    };

    // Check if password is provided
    if (!event.password) {
      // If no password provided, return the user's SSH public key
      response['PublicKeys'] = [ "ssh-
rsa abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789" ];
      // Check if password is correct
    } else if (event.password !== 'Password1234') {
      // Return HTTP status 200 but with no role in the response to indicate
      authentication failure
      response = {};
    }
  } else {
    // Return HTTP status 200 but with no role in the response to indicate
    authentication failure
    response = {};
  }
  callback(null, response);
};
```

## Path-based home directory, NodeJS

以下 NodeJS 示例函数为拥有基于路径的主目录的用户提供了详细信息。

```
// GetUserConfig Lambda

exports.handler = (event, context, callback) => {
  console.log("Username:", event.username, "ServerId: ", event.serverId);

  var response;
  // Check if the username presented for authentication is correct. This doesn't
  check the value of the server ID, only that it is provided.
  // There is also event.protocol (one of "FTP", "FTPS", "SFTP") and event.sourceIp
  (e.g., "127.0.0.1") to further restrict logins.
  if (event.serverId !== "" && event.username == 'example-user') {
    response = {
      Role: 'arn:aws:iam::123456789012:role/transfer-access-role', // The user is
      authenticated if and only if the Role field is not blank
      Policy: '', // Optional, JSON stringified blob to further restrict this user's
      permissions
      HomeDirectory: '/fs-faa1a123' // Not required, defaults to '/'
    };

    // Check if password is provided
    if (!event.password) {
      // If no password provided, return the user's SSH public key
      response['PublicKeys'] = [ "ssh-
rsa abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789" ];
      // Check if password is correct
    } else if (event.password !== 'Password1234') {
      // Return HTTP status 200 but with no role in the response to indicate
      authentication failure
      response = {};
    }
  } else {
    // Return HTTP status 200 but with no role in the response to indicate
    authentication failure
    response = {};
  }
  callback(null, response);
};
```

## Logical home directory, Python

以下 Python 示例函数为拥有[逻辑主目录](#)的用户提供了详细信息。

```
# GetUserConfig Python Lambda with LOGICAL HomeDirectoryDetails
import json

def lambda_handler(event, context):
    print("Username: {}, ServerId: {}".format(event['username'], event['serverId']))

    response = {}

    # Check if the username presented for authentication is correct. This doesn't
    # check the value of the server ID, only that it is provided.
    if event['serverId'] != '' and event['username'] == 'example-user':
        homeDirectoryDetails = [
            {
                'Entry': '/',
                'Target': '/fs-faa1a123'
            }
        ]
        response = {
            'Role': 'arn:aws:iam::123456789012:role/transfer-access-role', # The user will
            # be authenticated if and only if the Role field is not blank
            'PosixProfile': {"Gid": 65534, "Uid": 65534}, # Required for EFS access, but
            # not needed for S3
            'HomeDirectoryDetails': json.dumps(homeDirectoryDetails),
            'HomeDirectoryType': "LOGICAL"
        }

        # Check if password is provided
        if event.get('password', '') == '':
            # If no password provided, return the user's SSH public key
            response['PublicKeys'] = [ "ssh-
rsa abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789" ]
            # Check if password is correct
            elif event['password'] != 'Password1234':
                # Return HTTP status 200 but with no role in the response to indicate
                # authentication failure
                response = {}
            else:
                # Return HTTP status 200 but with no role in the response to indicate
                # authentication failure
                response = {}
```

```
return response
```

## Path-based home directory, Python

以下 Python 示例函数为拥有基于路径的主目录的用户提供了详细信息。

```
# GetUserConfig Python Lambda with PATH HomeDirectory

def lambda_handler(event, context):
    print("Username: {}, ServerId: {}".format(event['username'], event['serverId']))

    response = {}

    # Check if the username presented for authentication is correct. This doesn't
    # check the value of the server ID, only that it is provided.
    # There is also event.protocol (one of "FTP", "FTPS", "SFTP") and event.sourceIp
    # (e.g., "127.0.0.1") to further restrict logins.
    if event['serverId'] != '' and event['username'] == 'example-user':
        response = {
            'Role': 'arn:aws:iam::123456789012:role/transfer-access-role', # The user will
            # be authenticated if and only if the Role field is not blank
            'Policy': '', # Optional, JSON stringified blob to further restrict this
            # user's permissions
            'HomeDirectory': '/fs-fs-faa1a123',
            'HomeDirectoryType': "PATH" # Not strictly required, defaults to PATH
        }

        # Check if password is provided
        if event.get('password', '') == '':
            # If no password provided, return the user's SSH public key
            response['PublicKeys'] = [ "ssh-
rsa abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789" ]
            # Check if password is correct
            elif event['password'] != 'Password1234':
                # Return HTTP status 200 but with no role in the response to indicate
                # authentication failure
                response = {}
            else:
                # Return HTTP status 200 but with no role in the response to indicate
                # authentication failure
                response = {}
```

```
return response
```

## 测试您的配置

创建自定义身份提供程序后，应测试您的配置。

### Console

使用 Amazon Transfer Family 控制台测试您的配置

1. 打开[Amazon Transfer Family 控制台](#)。
2. 在“服务器”页面上，选择您的新服务器，选择“操作”，然后选择“测试”。
3. 输入您在部署 Amazon CloudFormation 堆栈时设置的用户名和密码文本。如果您保留默认选项，则用户名为 `myuser`，密码为 `MySuperSecretPassword`。
4. 如果在部署 Amazon CloudFormation 堆栈时设置了源 IP 地址，请选择服务器协议并输入源 IP 地址。

### CLI

要测试您的配置，请使用 Amazon CLI

1. 运行 `test-identity-provider` 命令。如后续步骤所述，将 *user input placeholder* 用您自己的信息进行替换。

```
aws transfer test-identity-provider --server-id s-1234abcd5678efgh --user-name myuser --user-password MySuperSecretPassword --server-protocol FTP --source-ip 127.0.0.1
```

2. 输入服务器 ID。
3. 输入您在部署 Amazon CloudFormation 堆栈时设置的用户名和密码。如果您保留默认选项，则用户名为 `myuser`，密码为 `MySuperSecretPassword`。
4. 如果在部署 Amazon CloudFormation 堆栈时设置了服务器协议和源 IP 地址，请输入它们。

如果用户身份验证成功，则测试将返回一个 `Status Code: 200` HTTP 响应、一个空字符串 `Message:` "" ( 否则包含失败原因 ) 和一个 `Response` 字段。



**Note**

在下面的响应示例中，该Response字段是一个已经“字符串化”（转换为可在程序中使用的扁平JSON字符串）的JSON对象，其中包含用户角色和权限的详细信息。

```
{
  "Response": "{\\\"Policy\\\":\\\"{\\\"Version\\\":\\\"2012-10-17\\\",\\\"Statement\\\":[
  {\\\"Sid\\\":\\\"ReadAndListAllBuckets\\\",\\\"Effect\\\":\\\"Allow\\\",\\\"Action\\\":[
  \\\"s3:ListAllMybuckets\\\",\\\"s3:GetBucketLocation\\\",\\\"s3:ListBucket\\\",\\\"s3:
  GetObjectVersion\\\",\\\"s3:GetObjectVersion\\\"],\\\"Resource\\\":\\\"*\\\"}]}\\\",
  \\\"Role\\\":\\\"arn:aws:iam::000000000000:role/MyUserS3AccessRole\\\",\\\"HomeDirectory\\\":\\\"/
  \\\"}\\\",
  \"StatusCode\": 200,
  \"Message\": \"\"
}
```

## 使用 Amazon API Gateway 整合您的身份提供商

本主题介绍如何使用 Amazon Lambda 函数来支持 API Gateway 方法。如果您需要集成身份提供商，RESTful API 或者想要利用其功能来处理地理封锁或 Amazon WAF 速率限制请求，请使用此选项。

使用API网关集成身份提供商时的限制

- 此配置不支持自定义域。
- 此配置不支持私有API网关URL。

如果您需要其中任何一个，则可以使用 Lambda 作为身份提供商，无需API网关。有关详细信息，请参阅[Amazon Lambda 用于集成您的身份提供商](#)。

使用API网关方法进行身份验证

你可以创建一个API网关方法，用作 Transfer Family 的身份提供者。这种方法为您提供了一种高度安全的创建和提供方式APIs。使用 API Gateway，您可以创建HTTPS终端节点，以便以更高的安全性传输所有来API电。有关API网关服务的更多详细信息，请参阅[API网关开发者指南](#)。

APIGateway 提供了一种名为的授权方法AWS\_IAM，该方法基于内部 Amazon 使用的 Amazon Identity and Access Management (IAM) 为您提供相同的身份验证。如果您启用身份验证AWS\_IAM，则只有具有明确调用权限的呼叫者API才能访问API该API网关方法。

要将您的API网关方法用作 Transfer Family 的自定义身份提供者，请启用IAM您的API网关方法。在此过程中，您需要为IAM角色提供 Transfer Family 使用您的网关的权限。

#### Note

为了提高安全性，您可以配置 Web 应用程序防火墙。Amazon WAF 是一种 Web 应用程序防火墙，允许您监控转发到 Amazon API Gateway 的HTTP和HTTPS请求。有关详细信息，请参阅[添加 Web 应用程序防火墙](#)。

使用 API Gateway 方法对 Transfer Family 进行自定义身份验证

1. 创建 Amazon CloudFormation 堆栈。要实现此目的，应按照以下步骤进行：

#### Note

堆栈模板已更新为使用BASE64编码密码：有关详细信息，请参阅。[对 Amazon CloudFormation 模板的改进](#)

- a. 在 <https://console.aws.amazon.com/cloudformation> 上打开 Amazon CloudFormation 控制台。
- b. 按照Amazon CloudFormation 用户指南中的[选择 Amazon CloudFormation 堆栈模板中的现有模板部署堆栈](#)的说明进行操作。
- c. 使用以下基本模板之一创建 Amazon Lambda支持的 API Gateway 方法，以便在 Transfer Family 中用作自定义身份提供者。

- [基本堆栈模板](#)

默认情况下，您的 API Gateway 方法用作自定义身份提供者，使用硬编码SSH ( Secure Shell ) 密钥或密码对单个服务器中的单个用户进行身份验证。部署后，您可以修改 Lambda 函数代码以执行不同的操作。

- [Amazon Secrets Manager 堆栈模板](#)


默认情况下，你的 API Gateway 方法会根据 Secrets Manager 中格式`aws/transfer/server-id/username`的条目进行身份验证。此外，该密钥必须包含返回给 Transfer Family 的所有用户属性的键值对。部署后，您可以修改 Lambda 函数代码以执

行不同的操作。有关更多信息，请参阅博客文章[启用密码身份验证以供 Amazon Transfer Family 使用 Amazon Secrets Manager](#)。

- [Okta 堆栈模板](#)


您的 API Gateway 方法与 Okta 集成，作为 Transfer Family 中的自定义身份提供者。有关更多信息，请参阅博客文章：[使用 Amazon Transfer Family 将 Okta 用作身份提供程序](#)。

部署其中一个堆栈是将自定义身份提供程序集成到 Transfer Family 工作流程的最简单方法。每个堆栈都使用 Lambda 函数来支持基于 API 网关的方法。然后，您可以在 Transfer Family 中将您的 API 方法用作自定义身份提供者。默认情况下，Lambda 函数对使用 MySuperSecretPassword 密码 myuser 调用的单个用户进行身份验证。部署后，您可以编辑这些凭证或更新 Lambda 函数代码以执行不同的操作。

 Important

我们建议您编辑默认的用户和密码凭证。

部署堆栈后，您可以在 CloudFormation 控制台的 Outputs 选项卡上查看有关堆栈的详细信息。这些详细信息包括堆栈的 Amazon 资源名称 (ARN)、堆栈创建的 IAM 角色以及您的新网关的 ARN URL

 Note

如果您使用自定义身份提供商选项为用户启用基于密码的身份验证，并且启用了 Gateway API 提供的请求和响应日志，Gateway 会将用户的密码记录到您的 Amazon Logs 中。API CloudWatch 我们建议不要在生产环境中使用此日志。有关更多信息，请参阅[《API 网关 API 网关开发者指南》中的在 Gateway 中设置 CloudWatch API 登录](#)。

2. 检查服务器的 API 网关方法配置。要实现此目的，应按照以下步骤进行：
  - a. 打开 API 网关控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/apigateway/>。
  - b. 选择模板生成的转移自定义身份提供者基本 Amazon CloudFormation 模板 API。您可能需要选择您的区域才能看到您的网关。
  - c. 在资源窗格中，选择 GET。以下屏幕截图显示了正确的方法配置。

Resources Actions

Method Execution /servers/{serverId}/users/{username}/config - GET - Method ...

Provide information about this method's authorization settings and the parameters it can receive.

Settings

Authorization IAM

Request Validator NONE

API Key Required false

Request Paths

Name	Caching	
serverId	<input type="checkbox"/>	
username	<input type="checkbox"/>	

URL Query String Parameters

Name	Required	Caching	
protocol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
sourcelp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Add query string

此时，您的API网关已准备就绪，可以部署了。

- 在“操作”中，选择“部署”API。对于部署阶段，选择 prod，然后选择部署。

成功部署 API Gateway 方法后，在“阶段”>“阶段详细信息”中查看其性能，如以下屏幕截图所示。

#### Note

复制出现在屏幕顶部的调用URL地址。下一步可能需要它。

API Gateway > APIs > Transfer Custom Identity Provider basic template API > Stages

### Stages

Stage actions ▼ Create stage

**prod**

#### Stage details Info Edit

Stage name prod	Rate <span>Info</span> 10000	Web ACL -
API cache <input type="radio"/> Inactive	Burst <span>Info</span> 5000	Client certificate -
Invoke URL <code>https://[redacted].execute-api.us-east-1.amazonaws.com/prod</code>		

Active deployment  
t8aqrn on December 12, 2023, 10:49 (UTC-05:00)

#### Logs and tracing Info Edit

CloudWatch logs Error and info logs	Detailed metrics <input type="radio"/> Inactive	X-Ray tracing <input type="radio"/> Inactive
Custom access logging <input type="radio"/> Inactive		

Stage variables | Deployment history | Documentation history | Canary | Tags

#### Stage variables (0/0) Edit

< 1 >

Name	Value
No variables	

No variables associated with the stage.

Manage variables

4. 打开 Amazon Transfer Family 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/transfer/>。
5. 在你创建堆栈时，应该已经为你创建了 Transfer Family。如果不是，请使用以下步骤配置您的服务器。
  - a. 选择“创建服务器”以打开“创建服务器”页面。在“选择身份提供商”中，选择“自定义”，然后选择“使用 Amazon API Gateway 连接到您的身份提供商”，如以下屏幕截图所示。

## Choose an identity provider

### Identity provider

**Identity provider type**  
An identity provider manages user access for authentication and authorization

**Service managed**  
Create and manage users within the service

**Directory**  
Service [Info](#)  
Enable users in Managed AD or use your own self-managed AD in your on-premises environment or in

**Custom Identity Provider** [Info](#)  
Manage users by integrating an identity provider of your choice

Use [Lambda](#) to connect your identity provider [Info](#)  
Invoke an [Lambda](#) function to call your identity provider's API for user authentication and authorization

Use Amazon API Gateway to connect your identity provider [Info](#)  
Use a RESTful API method to call your identity provider's API for user authentication and authorization

Provide an Amazon API Gateway URL

**Role**  
IAM role for the service to invoke your Amazon API Gateway URL

- b. 在提供 Amazon API Gateway URL 文本框中，粘贴您在本过程的步骤 3 中创建的API网关终端节点的调用URL地址。
- c. 在“角色”中，选择由 Amazon CloudFormation 模板创建的IAM角色。此角色允许 Transfer Family 调用你的API网关方法。

调用角色包含您在步骤 1 中为创建的堆栈选择的堆栈名称。Amazon CloudFormation 格式如下：*CloudFormation-stack-name-TransferIdentityProviderRole-ABC123DEF456GHI*。

- d. 填写其余的方框，然后选择“创建服务器”。有关创建服务器的其余步骤的详细信息，请参阅 [配置SFTPFTPS、或FTP服务器端点](#)。

## 实现你的API网关方法

要为 Transfer Family 创建自定义身份提供者，您的API网关方法必须实现资源路径为的单个方法/`servers/`*serverId*/`users/`*username*/`config`。*serverId*和*username*值来自RESTful资源路径。此外，在方法请求中添加*sourceIp*和*protocol*作为URL查询字符串参数，如下图所示。

The screenshot shows the configuration for a GET method in the AWS API Gateway console. The breadcrumb path is: APIs > Transfer Custom Identity Provide... > Resources > /servers/{serverId}/users/{username}/config > GET.

The configuration page is titled "Method Execution /servers/{serverId}/users/{username}/config - GET - Metho...". It includes a left-hand navigation pane with a tree view showing the resource path: / > /servers > /servers/{serverId} > /users > /users/{username} > /config > GET.

The main configuration area contains the following sections:

- Settings:**
  - Authorization: Amazon IAM
  - Request Validator: NONE
  - API Key Required: false
- Request Paths:** (Collapsed)
- URL Query String Parameters:**

Name	Required
protocol	<input type="checkbox"/>
sourceIp	<input type="checkbox"/>

+ Add query string
- HTTP Request Headers:**

Name	Required
Password	<input type="checkbox"/>

### Note

此用户名长度最少为 3 个字符，最多为 100 个字符。您可以在用户名中使用以下字符：a-z、A-Z、0-9、下划线 ( \_ )、连字符 ( - )、句点 ( . ) 和 at 符号 ( @ )。但是，用户名不能以连字符 ( - )、句点 ( . ) 或 at 符号 ( @ ) 开头。

如果 Transfer Family 代表您的用户尝试进行密码身份验证，则该服务会提供 Password: 标头字段。在没有 Password: 标头的情况下，Transfer Family 会尝试通过公钥身份验证来验证您的用户。

当您使用身份提供商对最终用户进行身份验证和授权时，除了验证他们的凭据外，您还可以根据最终用户使用的客户端 IP 地址来允许或拒绝访问请求。您可以使用此功能来确保存储在 S3 存储桶或 Amazon EFS 文件系统中的数据只能通过支持的协议从您指定为可信的 IP 地址进行访问。要启用此功能，必须在查询字符串中包含 `sourceIp`。

如果您为服务器启用了多个协议，并且想要通过多个协议使用相同的用户名提供访问权限，则只要在身份提供程序中设置了每个协议的特定凭据，就可以这样做。要启用此功能，您必须在 RESTful 资源路径中包含该 `protocol` 值。

您的 API 网关方法应始终返回 HTTP 状态码 200。任何其他 HTTP 状态码都表示访问时出错 API。

## Amazon S3 示例响应

示例响应正 JSON 文是以下格式的 Amazon S3 文档。

```
{
  "Role": "IAM role with configured S3 permissions",
  "PublicKeys": [
    "ssh-rsa public-key1",
    "ssh-rsa public-key2"
  ],
  "Policy": "STS Assume role session policy",
  "HomeDirectory": "/bucketName/path/to/home/directory"
}
```

### Note

该策略被转义 JSON 为字符串。例如：

```
"Policy":
"{
  \"Version\": \"2012-10-17\",
  \"Statement\":
  [
    {\"Condition\":
      {\"StringLike\":
        {\"s3:prefix\":
          [\"user/*\", \"user/\"]}},
      \"Resource\": \"arn:aws:s3:::bucket\",
      \"Action\": \"s3:ListBucket\",
      \"Effect\": \"Allow\",
```



```

    \"Sid\": \"ListHomeDir\"},
    {\"Resource\": \"arn:aws:s3:::*\",
      \"Action\": [\"s3:PutObject\",
        \"s3:GetObject\",
        \"s3:DeleteObjectVersion\",
        \"s3:DeleteObject\",
        \"s3:GetObjectVersion\",
        \"s3:GetObjectACL\",
        \"s3:PutObjectACL\"],
      \"Effect\": \"Allow\",
      \"Sid\": \"HomeDirObjectAccess\"}]
  }"

```

以下示例响应会显示用户具有逻辑主目录类型。

```

{
  "Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/transfer-access-role-s3",
  "HomeDirectoryType": "LOGICAL",
  "HomeDirectoryDetails": "[{\"Entry\": \"\\\", \"Target\": \"/MY-HOME-BUCKET\"}]",
  "PublicKeys": ["" ]
}

```

## 亚马逊回复EFS示例

示例响应正文是 Amazon 的以下格式的JSON文档EFS。

```

{
  "Role": "IAM role with configured EFS permissions",
  "PublicKeys": [
    "ssh-rsa public-key1",
    "ssh-rsa public-key2"
  ],
  "PosixProfile": {
    "Uid": "POSIX user ID",
    "Gid": "POSIX group ID",
    "SecondaryGids": [Optional list of secondary Group IDs],
  },
  "HomeDirectory": "/fs-id/path/to/home/directory"
}

```

Role 字段表示身份验证成功。在进行密码身份验证时（当您提供 Password: 标头时），您无需提供 SSH 公钥。如果无法对用户进行身份验证，例如，如果密码不正确，则您的方法应返回未设置 Role 的响应。此类响应的一个例子是空 JSON 对象。

以下示例响应显示了具有逻辑主目录类型的用户。

```
{
  "Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/transfer-access-role-efs",
  "HomeDirectoryType": "LOGICAL",
  "HomeDirectoryDetails": "[{\"Entry\": \"\\\", \"Target\": \"//faa1a123\"}]",
  "PublicKeys": [""],
  "PosixProfile": { "Uid": 65534, "Gid": 65534 }
}
```

您可以在 Lambda 函数中 JSON 以格式包含用户策略。有关在 Transfer Family 中配置用户策略的更多信息，请参阅 [管理访问控制](#)。

## 默认 Lambda 函数

要实施不同的身份验证策略，请编辑您的网关使用的 Lambda 函数。为了帮助您满足应用程序的需求，您可以在 Node.js 中使用以下示例 Lambda 函数。有关更多信息，请参见 [Amazon Lambda 开发人员指南](#) 或 [通过 Node.js 构建 Lambda 函数](#)。

以下示例 Lambda 函数使用您的用户名、密码（如果您正在执行密码身份验证）、服务器 ID、协议和客户端 IP 地址。您可以使用这些输入的组合来查找您的身份提供程序并确定是否应接受登录。

### Note

如果您为服务器启用了多个协议，并且想要通过多个协议使用相同的用户名提供访问权限，则只要在身份提供程序中设置了相关协议的特定凭据，就可以这样做。

对于文件传输协议 (FTP)，我们建议将凭据与 Secure Shell (SSH) 文件传输协议 (SFTP) 和文件传输协议 SSL (FTPS) 分开。我们建议保留单独的凭证，FTP 因为与 SFTP 和不同 FTPS，它会以明文形式 FTP 传输凭证。通过将 FTP 证书与或者（如果 FTP 证书共享 SFTP 或 FTPS 公开）隔离开来，则您的工作负载使用 SFTP 或 FTPS 保持安全。

此示例函数会返回角色和逻辑主目录详细信息以及公钥（如果它执行公钥身份验证）。

创建服务托管用户时，可以设置他们的主目录，无论是逻辑目录还是物理目录均是如此。同样，我们需要 Lambda 函数的结果来传达所需的用户物理或逻辑目录结构。您设置的参数取决于的值 [HomeDirectoryType](#) 字段。

- HomeDirectoryType 设置为 PATH — 然后，该 HomeDirectory 字段必须是绝对的 Amazon S3 存储桶前缀或用户可见的 Amazon EFS 绝对路径。
- HomeDirectoryType 设置为 LOGICAL — 请不要设置 HomeDirectory 字段。相反，我们设置了一个提供所需入口/目标映射的 HomeDirectoryDetails 字段，类似于中描述的值 [HomeDirectoryDetails](#) 服务管理用户的参数。

[Lambda 函数示例](#) 中列出了示例函数。

用于的 Lambda 函数 Amazon Secrets Manager

要 Amazon Secrets Manager 用作您的身份提供商，您可以使用示例 Amazon CloudFormation 模板中的 Lambda 函数。Lambda 函数使用您的凭证查询 Secrets Manager 服务，如果成功，则会返回指定的密钥。有关 Secrets Manager 的更多信息，请参阅《Amazon Secrets Manager 用户指南》<https://docs.amazonaws.cn/secretsmanager/latest/userguide/intro.html>。

要下载使用此 Lambda 函数的示例 Amazon CloudFormation 模板，请访问[提供的 Amazon S3 存储桶](#)。Amazon Transfer Family

对 Amazon CloudFormation 模板的改进

已对已发布 CloudFormation 模板的 API 网关界面进行了改进。现在，模板在网 BASE64 关上使用编码的 API 密码。如果没有此增强功能，您的现有部署将继续运行，但不允许使用基本美国字符集之外的 ASCII 字符的密码。

启用此功能的模板更改如下：

- GetUserConfigRequest AWS::ApiGateway::Method 资源必须有这个 RequestTemplates 代码（斜体行是更新的行）

```
RequestTemplates:
  application/json: |
    {
      "username": "$util.urlDecode($input.params('username'))",
      "password":
"$util.escapeJavaScript($util.base64Decode($input.params('PasswordBase64'))).replaceAll('\\"', '\"')",
      "protocol": "$input.params('protocol')",
      "serverId": "$input.params('serverId')",
      "sourceIp": "$input.params('sourceIp')"
    }
```

- GetUserConfig资源必须更改RequestParameters为使用PasswordBase64标题 ( 斜体行是更新的行 ) :

```
RequestParameters:
  method.request.header.PasswordBase64: false
  method.request.querystring.protocol: false
  method.request.querystring.sourceIp: false
```

### 检查堆栈的模板是否是最新的

1. 在 <https://console.aws.amazon.com/cloudformation> 上打开 Amazon CloudFormation 控制台。
2. 从堆栈列表中选择您的堆栈。
3. 在详细信息面板中，选择模板选项卡。
4. 寻找以下内容 :
  - 搜索RequestTemplates并确保你有以下行 :

```
"password":
  "$util.escapeJavaScript($util.base64Decode($input.params('PasswordBase64'))).replaceAll(
  \',\'',\'"\')",
```

- 搜索RequestParameters并确保你有以下行 :

```
method.request.header.PasswordBase64: false
```

如果您没有看到更新的行，请编辑您的堆栈。有关如何更新 Amazon CloudFormation 堆栈的详细信息，请参阅《用户指南》中的[Amazon CloudFormation修改堆栈模板](#)。

## 使用逻辑目录简化您的 Transfer Family 目录结构

要简化 Amazon Transfer Family 服务器目录结构，可以使用逻辑目录。使用逻辑目录，您可以使用用户在连接您的 Amazon S3 存储桶或 Amazon EFS 文件系统时浏览的用户名称来构建虚拟目录结构。使用逻辑目录时，可以避免向最终用户泄露绝对目录路径、Amazon S3 存储桶名称和EFS文件系统名称。

### Note

尽管这取决于您对会话策略的使用和其他内部要求，但通常不需要同时使用会话策略和逻辑目录来确保您的用户只能访问您想要访问的文件。如果要设置逻辑目录，则不要同时创建会话策略，因为两者兼而有之可能会导致权限被拒绝的错误。

通过执行所谓的 `chroot` 操作，您可以使用逻辑目录将用户的根目录设置为存储层次结构中的所需位置。在此模式下，用户无法导航到您为其配置的主目录或根目录之外的目录。

例如，尽管 Amazon S3 用户的范围已缩小为仅限访问 `/mybucket/home/` `${transfer:UserName}`，但有些客户端允许用户向上遍历文件夹至 `/mybucket/home`。在这种情况下，用户只有在注销并再次登录 Transfer Family 服务器后才会重新进入其预期的主目录。执行 `chroot` 操作可以防止这种情况的发生。

您可以跨存储桶和前缀创建自己的目录结构。如果您的工作流程需要一个无法通过存储桶前缀复制的特定目录结构，则此功能适用。您还可以链接到 Amazon S3 中的多个非连续位置，类似于在 Linux 文件系统中创建符号链接，其中您的目录路径引用文件系统中的不同位置。

### 逻辑目录FILE映射

`HomeDirectoryMapEntry`数据类型现在包括一个 `Type` 参数。在此参数存在之前，您可能已经创建了以文件为目标的逻辑目录映射。如果您之前创建过任何此类逻辑目录映射，则必须将显式设置 `Type` 为 `FILE`，否则这些映射将无法正常运行。

实现此目的的一种方法是调用 `UpdateUserAPI`，并将现有映射 `FILE` 的 `Type` 设置为。

## 使用逻辑目录的规则

在构建逻辑目录映射之前，应了解以下规则：

- 如果 `Entry` 是 `"/`，则只能有一个映射，因为不允许重叠路径。
- 逻辑目录支持最大 2.1 MB 的映射（对于服务管理用户，此限制为 2,000 个条目）。也就是说，包含映射的数据结构的最大大小为 2.1 MB。如果您有很多映射，则可以按如下方式计算映射的大小：
  1. 用格式写出一个典型的映射 `{"Entry": "/entry-path", "Target": "/target-path"}`，其中 `entry-path` 和 `target-path` 是你将要使用的实际值。
  2. 计算该字符串中的字符，然后添加一 (1)。
  3. 将该数字乘以服务器的近似映射数。

如果您在步骤 3 中估计的数字小于 2.1 MB，则您的映射在可接受的限制范围内。

- 如果存储桶或文件系统路径已根据用户名参数化，则目标可以使用该 `${transfer:UserName}` 变量。
- 目标可以是不同存储桶或文件系统的路径，但您必须确保 mapped Amazon Identity and Access Management (IAM) 角色（响应中的 Role 参数）提供对这些存储桶或文件系统的访问权限。
- 不要指定 HomeDirectory 参数，因为当你使用 HomeDirectoryType 参数的值时，EntryTarget 成对会暗示这个 LOGICAL 值。
- 目标必须以正斜杠 (/) 字符开头，但在指定时不要使用尾部的正斜杠 (/)。Target 例如，`/DOC-EXAMPLE-BUCKET/images` 可以接受 `DOC-EXAMPLE-BUCKET/images`，但不 `/DOC-EXAMPLE-BUCKET/images/` 是。
- Amazon S3 是一个对象存储，这意味着文件夹是一个虚拟概念，没有实际的目录层次结构。如果您的应用程序从客户端发出 stat 操作，则当您使用 Amazon S3 进行存储时，所有内容都将归类为文件。《[亚马逊简单存储服务用户指南](#)》中的[使用文件夹在 Amazon S3 控制台中组织对象](#)中描述了此行为。如果您的应用程序要求 stat 准确显示某件事是文件还是文件夹，则可以使用 Amazon Elastic File System（亚马逊 EFS）作为 Transfer Family 服务器的存储选项。
- 如果您为用户指定逻辑目录值，则使用的参数取决于用户的类型：
  - 对于服务托管的用户，请在 HomeDirectoryMappings 中提供逻辑目录值。
  - 对于自定义身份提供商用户，请在 `HomeDirectoryDetails` 中提供逻辑目录值。

### Important

除非您选择优化 Amazon S3 目录的性能（创建或更新服务器时），否则根目录必须在启动时存在。对于 Amazon S3，这意味着您必须已经创建了一个以正斜杠 (/) 结尾的零字节对象才能创建根文件夹。避免这个问题是考虑优化 Amazon S3 性能的理由。

## 实现逻辑目录和 chroot

要使用逻辑目录和 chroot 功能，您必须执行以下操作：

为每个用户开启逻辑目录。为此，请在创建或更新用户时将 HomeDirectoryType 参数设置为 LOGICAL。

```
"HomeDirectoryType": "LOGICAL"
```

## chroot

对于 chroot，创建一个由每个用户的单个 Entry 和 Target 配对组成的目录结构。根文件夹是 Entry 重点，Target 是存储桶或文件系统中要映射到的位置。

### Example for Amazon S3

```
[{"Entry": "/", "Target": "/mybucket/jane"}]
```

### Example for Amazon EFS

```
[{"Entry": "/", "Target": "/fs-faa1a123/jane"}]
```

您可以像前面的示例一样使用绝对路径，也可以使用 `${transfer:UserName}` 动态替换用户名，如下例所示。

```
[{"Entry": "/", "Target":  
"/mybucket/${transfer:UserName}"}]
```

在前面的示例中，用户被锁定到其根目录，且无法在层次结构中向上移动。

## 虚拟目录结构

对于虚拟目录结构，您可以创建多个 EntryTarget 配对，目标位于您的 S3 存储桶或 EFS 文件系统中的任何位置，包括跨多个存储桶或文件系统，前提是用户的 IAM 角色映射有权访问它们。

在以下虚拟结构示例中，当用户登录时 Amazon SFTP，他们位于根目录中，子目录为 /pics、/doc/reporting、和 /anotherpath/subpath/financials。

### Note

除非您选择优化 Amazon S3 目录的性能（当您创建或更新服务器时），否则如果目录尚不存在，则用户或管理员需要创建这些目录。避免这个问题是考虑优化 Amazon S3 性能的理由。对于 AmazonEFS，您仍然需要管理员来创建逻辑映射或/目录。

```
[
```

```
{
  "Entry": "/pics", "Target": "/bucket1/pics"},
  "Entry": "/doc", "Target": "/bucket1/anotherpath/docs"},
  "Entry": "/reporting", "Target": "/reportingbucket/Q1"},
  "Entry": "/anotherpath/subpath/financials", "Target": "/reportingbucket/financials"}]
```

### Note

您只可以将文件上传到映射的特定文件夹。这意味着，在前面的示例中，您不能上传到 `/anotherpath` 或 `anotherpath/subpath` 目录；仅限 `anotherpath/subpath/financials`。您也无法直接映射到这些路径，因为不允许重叠路径。

例如，假设您创建以下映射：

```
{
  "Entry": "/pics",
  "Target": "/mybucket/pics"
},
{
  "Entry": "/doc",
  "Target": "/mybucket/mydocs"
},
{
  "Entry": "/temp",
  "Target": "/mybucket"
}
```

您只可以将文件上传到这些存储桶中。当您首次通过 `sftp` 连接时，您会被放到根目录 `/` 中。如果您尝试将文件上传到该目录，则上传将失败。以下命令显示了一个示例序列：

```
sftp> pwd
Remote working directory: /
sftp> put file
Uploading file to /file
remote open("/file"): No such file or directory
```

要上传到任何 `directory/sub-directory`，必须将路径明确映射到 `sub-directory`。

有关为用户配置逻辑目录 `chroot` 的更多信息（包括您可以下载和使用的 Amazon CloudFormation 模板），请参阅 Amazon 存储博客中的 [使用 chroot 和逻辑目录简化 Amazon SFTP 结构](#)。



## 配置逻辑目录示例

在此示例中，我们创建一个用户并分配两个逻辑目录。以下命令使用逻辑目录 `pics` 和 `doc` 创建新用户（适用于现有的 Transfer Family 服务器）。

```
aws transfer create-user --user-name marymajor-logical --server-id s-11112222333344445
--role arn:aws:iam::1234abcd5678:role/marymajor-role --home-directory-type LOGICAL \
--home-directory-mappings "[{"Entry": "\/pics\", \"Target\": \"\/DOC-EXAMPLE-BUCKET1/
pics\"}, {"Entry": "\/doc\", \"Target\": \"\/DOC-EXAMPLE-BUCKET2/test/mydocs\"}]" \
--ssh-public-key-body file://~/.ssh/id_rsa.pub
```

如果 `marymajor` 是现有用户并且她的主目录类型是 `PATH`，则您可以使用与前一个命令类似的命令将其更改为 `LOGICAL`。

```
aws transfer update-user --user-name marymajor-logical \
--server-id s-11112222333344445 --role arn:aws:iam::1234abcd5678:role/marymajor-role \
--home-directory-type LOGICAL --home-directory-mappings "[{"Entry": "\/pics\",
\"Target\": \"\/DOC-EXAMPLE-BUCKET1/pics\"}, \
{\"Entry\": \"\/doc\", \"Target\": \"\/DOC-EXAMPLE-BUCKET2/test/mydocs\"}]"
```

请注意以下几点：

- 如果目录 `/DOC-EXAMPLE-BUCKET1/pics` 和 `/DOC-EXAMPLE-BUCKET2/test/mydocs` 尚未存在，则用户（或管理员）需要创建这些目录。
- 当 `marymajor` 连接到服务器并运行 `ls -l` 命令时，她会看到以下内容：

```
drwxr--r--  1      -      -      0 Mar 17 15:42 doc
drwxr--r--  1      -      -      0 Mar 17 16:04 pics
```

- `marymajor` 无法在此级别创建任何文件或目录。但是，在 `pics` 和 `doc` 中，她可以添加子目录。
- 她添加到 `pics` 和 `doc` 的文件分别添加到 AmazonS3 路径 `/DOC-EXAMPLE-BUCKET1/pics` 和 `/DOC-EXAMPLE-BUCKET2/test/mydocs`。
- 在此示例中，我们指定两个不同的存储桶来说明这种可能性。但是，您可以将同一个存储桶用于为用户指定的多个或所有逻辑目录。

## 为 Amazon 配置逻辑目录 EFS

如果您的 Transfer Family 服务器使用 AmazonEFS，则必须先创建具有读写权限的用户主目录，然后用户才能在其逻辑主目录中工作。用户无法自己创建此目录，因为他们将缺乏 `mkdir` 对逻辑主目录的权限。

如果用户的主目录不存在，并且他们运行了 `ls` 命令，则系统会按如下方式做出响应：

```
sftp> ls
remote readdir ("/"): No such file or directory
```

对父目录具有管理访问权限的用户需要创建该用户的逻辑主目录。

## 自定义 Amazon Lambda 响应

您可以将逻辑目录与连接到自定义身份提供商的 Lambda 函数一起使用。为此，在 Lambda 函数中，将 `HomeDirectoryType` 指定为 **LOGICAL**，并为 `HomeDirectoryDetails` 参数添加 `Entry` 和 `Target` 值。例如：

```
HomeDirectoryType: "LOGICAL"
HomeDirectoryDetails: "[{"Entry": "\", \"Target\": \"/DOC-EXAMPLE-BUCKET/
theRealFolder"}]"
```

以下代码是来自自定义 Lambda 身份验证调用的成功响应示例。

```
aws transfer test-identity-provider --server-id s-1234567890abcdef0 --user-name myuser
{
  "Url": "https://a1b2c3d4e5.execute-api.us-east-2.amazonaws.com/prod/servers/
s-1234567890abcdef0/users/myuser/config",
  "Message": "",
  "Response": "{\"Role\": \"arn:aws:iam::123456789012:role/bob-usa-role\",
\"HomeDirectoryType\": \"LOGICAL\", \"HomeDirectoryDetails\": \"[{\\"Entry\\\": \\"/
myhome\\\", \\"Target\\\": \\"/DOC-EXAMPLE-BUCKET/theRealFolder\\\"]\", \"PublicKeys\":
\"[ssh-rsa myrsapubkey]\"}",
  "StatusCode": 200
}
```

### Note

仅当您使用 Gate API way 方法作为自定义身份提供商时，才会返回该 `"Url":` 行。

# Amazon Transfer Family SFTP连接器

Amazon Transfer Family SFTP连接器使用该SFTP协议建立在 Amazon 存储和外部合作伙伴之间发送文件和消息的关系。您可以将文件从 Amazon S3 发送到合作伙伴拥有的外部目的地。您也可以使用 SFTP连接器从合作伙伴的SFTP服务器检索文件。

## Note

目前，SFTP连接器只能用于连接到提供互联网访问端点的远程SFTP服务器。

## 主题

- [配置SFTP连接器](#)
- [使用SFTP连接器发送和检索文件](#)
- [管理SFTP连接器](#)

## 配置SFTP连接器

本主题介绍如何创建SFTP连接器、与连接器关联的安全算法、如何存储用于保存凭据的密钥、有关格式化私钥的详细信息以及测试连接器的说明。

## 主题

- [创建SFTP连接器](#)
- [SFTP连接器算法](#)
- [存储密钥以便与SFTP连接器一起使用](#)
- [生成并格式化SFTP连接器私钥](#)
- [测试SFTP连接器](#)


## 创建SFTP连接器

此过程说明如何使用 Amazon Transfer Family 控制台或创建SFTP连接器 Amazon CLI。

## Console

### 创建SFTP连接器

1. 打开 Amazon Transfer Family 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/transfer/>。
2. 在导航窗格中，选择连接，然后选择创建连接器。
3. 选择连接SFTP器类型以创建SFTP连接器，然后选择“下一步”。



4. 在连接器配置部分中，提供以下信息：

- 对于 URL，URL 为远程 SFTP 服务器输入。例如，URL 必须将其格式化为 `sftp://partner-SFTP-server-url` `sftp://AnyCompany.com`。

#### Note

或者，您可以在中提供端口号 URL。格式为 `sftp://partner-SFTP-server-url:port-number`。默认端口号（未指定端口时）为端口 22。

- 对于访问角色，请选择要使用的 (ARN) 角色的 Amazon 资源名称 Amazon Identity and Access Management (IAM)。
  - 确保此角色提供对 `StartFileTransfer` 请求中所使用文件位置父目录提供读取和写入权限。
  - 请确保此角色为 `secretsmanager:GetSecretValue` 提供访问密钥的权限。

**Note**

在策略中，您必须ARN为密钥指定。ARN包含机密名称，但在名称后面附加了六个随机的字母数字字符。f ARN or a secret 的格式如下。

```
arn:aws:secretsmanager:region:account-id:secret:aws/
transfer/SecretName-6RandomCharacters
```

- 此角色还应包含一个信任关系，从而允许服务器在为用户的传输请求提供服务时访问您的资源。有关建立信任关系的详细信息，请参阅 [建立信任关系](#)。

以下示例授予访问所需的权限 *DOC-EXAMPLE-BUCKET* 在 Amazon S3 中，指定的密钥存储在 Secrets Manager 中。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowListingOfUserFolder",
      "Action": [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET"
      ]
    },
    {
      "Sid": "HomeDirObjectAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectACL",
        "s3:PutObjectACL"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*"
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
      "Sid": "GetConnectorSecretValue",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource": "arn:aws:secretsmanager:region:account-id:secret:aws/transfer/SecretName-6RandomCharacters"
    }
  ]
}

```

### Note

对于访问角色，该示例授予对单个密钥的访问权限。但是，你可以使用通配符，如果你想为多个用户和密钥重复使用同一个IAM角色，这样可以节省工作。例如，以下资源语句为名称以 `aws/transfer` 开头的所有密钥授予权限。

```
"Resource": "arn:aws:secretsmanager:region:account-id:secret:aws/transfer/*"
```

您也可以将包含您的SFTP凭据的密钥存储在另一个机密中 Amazon Web Services 账户。有关启用跨账户秘密访问的详细信息，请参阅[其他账户中用户的 Amazon Secrets Manager 密钥权限](#)。

- ( 可选 ) 对于 Logging IAM 角色，选择连接器用于将事件推送到 CloudWatch 日志的角色。以下示例策略列出了记录SFTP连接器事件的必要权限。

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "SFTPConnectorPermissions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "logs:CreateLogStream",
      "logs:DescribeLogStreams",
      "logs:CreateLogGroup",
      "logs:PutLogEvents"
    ],
    "Resource": [

```

```

    "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/transfer/*"
  ]
}]
}


```

5. 在“SFTP配置”部分中，提供以下信息：

- 对于 Connector 凭据，请从下拉列表中选择 Amazon Secrets Manager 包含 SFTP 用户私钥或密码的密钥的名称。您必须创建密钥并以特定方式存储它。有关详细信息，请参阅[存储密钥以便与 SFTP 连接器一起使用](#)。
- 受信任的主机密钥 - 粘贴到用于识别外部服务器的主机密钥的公共部分。您可以添加多个密钥，方法是选择“添加可信主机密钥”来添加其他密钥。您可以对 SFTP 服务器使用该 `ssh-keyscan` 命令来检索必要的密钥。有关 Transfer Family 支持的受信任主机密钥的格式和类型的详细信息，请参阅 [SFTPConnectorConfig](#)。

6. (可选) 对于标签部分的键和值，以键/值对格式输入一个或多个标签。

7. 确认所有设置后，选择创建连接器以创建 SFTP 连接器。如果成功创建了连接器，则会出现一个屏幕，其中包含分配的静态 IP 地址列表和测试连接按钮。使用按钮测试新连接器的配置。



将出现“连接器”页面，新 SFTP 连接器的 ID 已添加到列表中。要查看连接器的详细信息，请参阅[查看 SFTP 连接器详细信息](#)。

## CLI

你用 [create-connector](#) 命令来创建连接器。要使用此命令创建 SFTP 连接器，必须提供以下信息。

- URL适用于远程SFTP服务器。例如，URL必须将其格式化为`sftp://partner-SFTP-server-url``sftp://AnyCompany.com`。
- 访问角色。选择要使用的 (ARN) 角色的 Amazon 资源名称 Amazon Identity and Access Management (IAM)。
- 确保此角色提供对 **StartFileTransfer** 请求中所使用文件位置父目录提供读取和写入权限。
- 请确保此角色为 **secretsmanager:GetSecretValue** 提供访问密钥的权限。

**Note**

在策略中，您必须ARN为密钥指定。ARN包含机密名称，但在名称后面附加了六个随机的字母数字字符。f ARN or a secret 的格式如下。

```
arn:aws:secretsmanager:region:account-id:secret:aws/
transfer/SecretName-6RandomCharacters
```

- 此角色还应包含一个信任关系，从而允许服务器在为用户的传输请求提供服务时访问您的资源。有关建立信任关系的详细信息，请参阅 [建立信任关系](#)。

以下示例授予访问所需的权限 **DOC-EXAMPLE-BUCKET** 在 Amazon S3 中，指定的密钥存储在 Secrets Manager 中。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowListingOfUserFolder",
      "Action": [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET"
      ]
    },
    {
      "Sid": "HomeDirObjectAccess",
      "Effect": "Allow",
```



```

    "Action": [
      "s3:PutObject",
      "s3:GetObject",
      "s3:DeleteObject",
      "s3:DeleteObjectVersion",
      "s3:GetObjectVersion",
      "s3:GetObjectACL",
      "s3:PutObjectACL"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*"
  },
  {
    "Sid": "GetConnectorSecretValue",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "secretsmanager:GetSecretValue"
    ],
    "Resource": "arn:aws:secretsmanager:region:account-id:secret:aws/transfer/SecretName-6RandomCharacters"
  }
]
}

```

### Note

对于访问角色，该示例授予对单个密钥的访问权限。但是，你可以使用通配符，如果你想为多个用户和密钥重复使用同一个IAM角色，这样可以节省工作。例如，以下资源语句为名称以 `aws/transfer` 开头的所有密钥授予权限。

```
"Resource": "arn:aws:secretsmanager:region:account-id:secret:aws/transfer/*"
```

您也可以将包含您的SFTP凭据的密钥存储在另一个机密中 Amazon Web Services 账户。有关启用跨账户秘密访问的详细信息，请参阅[其他账户中用户的 Amazon Secrets Manager 密钥权限](#)。

- ( 可选 ) 选择连接器用于将事件推送到 CloudWatch 日志的IAM角色。以下示例策略列出了记录SFTP连接器事件的必要权限。

```

{
  "Version": "2012-10-17",

```

```

    "Statement": [{
      "Sid": "SFTPConnectorPermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/transfer/*"
      ]
    }]
  }

```

- 提供以下SFTP配置信息。
  - 中 Amazon Secrets Manager 包含SFTP用户私钥或密码的密钥的。ARN
  - 用于识别外部服务器的主机密钥的公共部分。如果您愿意，可以提供多个可信的主机密钥。

提供SFTP信息的最简单方法是将其保存到文件中。例如，将以下示例文本复制到名为 `testSFTPConfig.json` 的文件中。

```

// Listing for testSFTPConfig.json
{
  "UserSecretId": "arn:aws::secretsmanager:us-east-2:123456789012:secret:aws/transfer/example-username-key",
  "TrustedHostKeys": [
    "sftp.example.com ssh-rsa AAAAbbbb...EEEE="
  ]
}

```

#### Note

SecretId可以是密钥的完整名称ARN或名称 (`example-username-key` 在之前的清单中)。

然后运行以下命令以创建连接器。

```
aws transfer create-connector --url "sftp://partner-SFTP-server-url" \
```

```
--access-role your-IAM-role-for-bucket-access \  
--logging-role arn:aws:iam::your-account-id:role/service-role/  
AWSTransferLoggingAccess \  
--sftp-config file:///path/to/testSFTPConfig.json
```

## SFTP连接器算法

创建SFTP连接器时，会将以下安全算法附加到该连接器。

类型	算法
SSH密码	aes256-gcm@openssh.com aes128-gcm@openssh.com aes256-ctr aes192-ctr
SSH密钥交换方法 (KEX)	curve25519-sha256 curve25519-sha256@libssh.org diffie-hellman-group16-sha512 diffie-hellman-group18-sha512 diffie-hellman-group-exchange-sha256
SSH MAC	hmac-sha2-512-etm@openssh.com hmac-sha2-256-etm@openssh.com hmac-sha2-512 hmac-sha2-256
SSH主机密钥	ecdsa-sha2-nistp256 ecdsa-sha2-nistp384 ecdsa-sha2-nistp521

类型	算法
	rsa-sha2-512
	rsa-sha2-256

## 存储密钥以便与SFTP连接器一起使用

您可以使用 Secrets Manager 来存储SFTP连接器的用户凭证。创建密钥时，必须提供用户名。此外，您可以提供密码、私钥或两者兼而有之。有关详细信息，请参阅[SFTP连接器配额](#)。

### Note

当您在 Secret Amazon Web Services 账户 s Manager 中存储密钥时，会产生费用。有关定价的信息，请参阅 [Amazon Secrets Manager 定价](#)。

将SFTP连接器的用户凭据存储在 Secrets Manager 中

1. 登录 Amazon Web Services Management Console 并打开 Amazon Secrets Manager 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/>。
2. 在左侧导航窗格中，选择密钥。
3. 在密钥页面，选择存储新密钥。
4. 在选择密钥类型页面上，对于密钥类型，选择其他类型密钥。
5. 在键/值对部分，选择键/值选项卡。

- 键 — 输入 **Username**。
- 值 — 输入有权连接到合作伙伴服务器的用户名。

6. 如果要提供密码，请选择添加行，然后在键/值对部分中，选择键/值选项卡。

选择添加行，然后在键/值对部分选择键/值选项卡。

- 键 — 输入 **Password**。
- 值 — 输入用户的密码。

7. 如果要提供私钥，请参阅 [生成并格式化SFTP连接器私钥](#)，其中介绍了如何输入私钥数据。

**Note**

您输入的私钥数据必须与在远程SFTP服务器中为该用户存储的公钥相对应。

8. 选择下一步。
9. 在配置密钥页面，输入密钥的名称和描述。建议对名称使用前缀 **aws/transfer/**。例如，您可以将密钥命名为 **aws/transfer/connector-1**。
10. 选择下一步，接受配置轮换页面的默认设置。然后选择下一步。
11. 在审核页面，选择存储以创建和存储密钥。

## 生成并格式化SFTP连接器私钥

有关生成公钥/私钥对的完整详细信息，请参见 [在 macOS、Linux 或 Unix 上创建SSH密钥](#)

例如，要生成用于SFTP连接器的私钥，以下示例命令会生成正确的密钥类型（替换 *key\_name* 使用您的 key pair 的实际文件名）：

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -m PEM -f key_name -N ""
```

**Note**

在创建用于SFTP连接器的密钥对时，请不要使用密码。要使SFTP配置正常运行，必须使用空密码。

此命令创建RSA密钥对，密钥大小为 4096 位。密钥以旧PEM格式生成，Transfer Family 要求使用该格式才能与SFTP连接器密钥一起使用。密钥保存在当前目录 *key\_namekey\_name.pub*（私钥）和（公钥）中：即运行ssh-keygen命令的目录。

**Note**

Transfer Family 不支持用于SFTP连接器的按键的开放SSH格式（-----BEGIN OPENSSH PRIVATE KEY-----）。密钥必须PEM采用旧格式（-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----或-----BEGIN EC PRIVATE KEY-----）。通过在运行命令时提供 `-m PEM` 选项，您可以使用 ssh-keygen 工具转换密钥。

生成密钥后，必须确保私钥的格式使用嵌入的换行符 (“\n”) 进行格式化。JSON

使用命令将您现有的私钥转换为正确的格式，即带有嵌入式换行符的JSON格式。在这里，我们提供了jq和 Powershell 的示例。你可以使用任何你想要的工具或命令将私钥转换为带有嵌入式换行符的JSON格式。

### jq command

此示例使用jq命令，该命令可从 [Download jq 中下载](#)。

```
jq -sR . path-to-private-key-file
```

例如，如果您的私钥文件位于中~/ .ssh/my\_private\_key，则命令如下所示。

```
jq -sR . ~/.ssh/my_private_key
```

这会将正确格式的密钥（带有嵌入的换行符）输出到标准输出。

### PowerShell

如果您使用的是 Windows，则可以使用将密钥 PowerShell 转换为正确的格式。以下 Powershell 命令将私钥转换为正确的格式。

```
Get-Content -Raw path-to-private-key-file | ConvertTo-Json
```

### 将私钥数据添加到密钥中以供SFTP连接器使用

1. 在 Secrets Manager 控制台中，存储其他类型的密钥时，选择纯文本选项卡。文本应为空，只带有左右大括号 {}。
2. 使用以下格式粘贴您的用户名、私钥数据和/或密码。要获取私钥数据，请粘贴您在步骤 1 中运行的命令的输出。

```
{"Username": "SFTP-USER", "Password": "SFTP-USER-PASSWORD", "PrivateKey": "PASTE-PRIVATE-KEY-DATA-HERE"}
```



The screenshot displays the 'Key/value pairs' section of the Amazon Transfer Family console. It features two tabs: 'Key/value' and 'Plaintext', with 'Plaintext' currently selected. A single key/value pair is listed in a table with the following content:

Key/value	Plaintext
1	{ "Username": "SFTP-USER", "Password": "SFTP-USER-PASSWORD", "PrivateKey": "PASTE-PRIVATE-KEY -DATA-HERE" }

At the bottom of the console, a status bar indicates 'Text Line 1, Column 1', 'Errors: 0', and 'Warnings: 0'. A settings gear icon is visible in the bottom right corner.

如果正确粘贴了私钥数据，则在选择“键/值”选项卡时应该会看到以下内容。请注意，私钥数据显示 line-by-line 的是连续的文本字符串。

**Secret value** [Info](#)  
Retrieve and view the secret value.

**Key/value** | Plaintext

Secret key	Secret value
Username	SFTP-USER
Password	SFTP-USER-PASSWORD
PrivateKey	-----BEGIN RSA PRIVATE KEY----- MITM... g... a... U... G... g... T... a... I... W... I... A... e... 5... 7... H... i... By...

- 继续执行步骤 8 中的 [存储密钥以便与SFTP连接器一起使用](#) 过程，并遵循该过程直至结束。


## 测试SFTP连接器

创建SFTP连接器后，我们建议您在尝试使用新连接器传输任何文件之前对其进行测试。



### 测试SFTP连接器

- 打开 Amazon Transfer Family 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/transfer/>。
- 在左侧导航窗格中，选择连接器，然后选择一个连接器。
- 从操作菜单中选择测试连接。





系统会返回一条消息，指示测试是通过还是失败。如果测试失败，系统会根据测试失败的原因提供错误消息。



**Note**

要使用API来测试您的连接器，请参阅 [TestConnection](#) API文档。

## 使用SFTP连接器发送和检索文件

SFTP连接器扩展了 Amazon Transfer Family 与云端和本地远程服务器通信的功能。您可以将远程源中生成和存储的数据与 Amazon 托管的数据仓库集成，用于分析、业务应用程序、报告和审计。要启动向远程SFTP服务器的文件传输，可以使用 [StartFileTransfer](#) API操作，它使用SFTP连接器来执行传输。每个 StartFileTransfer 请求可以包含 10 个不同的路径。

您可以通过查看服务器日志来监控文件传输。连接器活动会记录到格式为 `aws/transfer/connector-id` (例如 `aws/transfer/c-1234567890abcdef0`) 的日志流中。如果您没有看到连接器的任何日志，请确保已为连接器指定了具有正确权限的日志记录角色。

有关创建连接器的详细信息，请参阅 [配置SFTP连接器](#)。

要使用SFTP连接器发送和检索文件，可以使用 `start-file-transfer` Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 命令。根据是要发送文件（出站传输）还是接收文件（进站传输），您可以指定以下参数。

- 出站传输
  - `send-file-paths` 包含一到十个源文件路径，用于将文件传输到合作伙伴的SFTP服务器。
  - `remote-directory-path` 是客户SFTP服务器上向其发送文件的远程路径。
- 进站传输
  - `retrieve-file-paths` 包含一到十条远程路径。每个路径都指定了将文件从合作伙伴SFTP服务器传输到您的 Transfer Family 服务器的位置。
  - `local-directory-path` 是存储文件的 Amazon S3 位置（存储桶和可选前缀）。

要发送文件，请指定 `send-file-paths` 和 `remote-directory-path` 参数。您最多可以为 `send-file-paths` 参数指定 10 个文件。以下示例命令将位于 Amazon S3 存储空间中的名为 `/DOC-EXAMPLE-SOURCE-BUCKET/file1.txt` 和 `/DOC-EXAMPLE-SOURCE-BUCKET/file2.txt` 的文件发送到合作伙伴SFTP服务器上的 `/tmp` 目录。要使用此示例命令，请将 `DOC-EXAMPLE-SOURCE-BUCKET` 替换为您自己的存储桶。

```
aws transfer start-file-transfer --send-file-paths /DOC-EXAMPLE-SOURCE-BUCKET/
file1.txt /DOC-EXAMPLE-SOURCE-BUCKET/file2.txt \
  --remote-directory-path /tmp --connector-id c-1111AAAA2222BBBB3 --region us-east-2
```

要接收文件，请指定 `retrieve-file-paths` 和 `local-directory-path` 参数。以下示例检索合作伙伴SFTP服务器/my/remote/file2.txt上的文件/my/remote/file1.txt，并将其放置在 Amazon S3 位置/DOC-EXAMPLE-BUCKET/prefix。要使用此示例命令，请 *user input placeholders* 用您自己的信息替换。

```
aws transfer start-file-transfer --retrieve-file-paths /my/remote/file1.txt /my/
remote/file2.txt \
  --local-directory-path /DOC-EXAMPLE-BUCKET/prefix --connector-id c-2222BBBB3333CCCC4
--region us-east-2
```

前面的示例指定了SFTP服务器上的绝对路径。您也可以使用相对路径：即相对于SFTP用户主目录的路径。例如，如果SFTP用户是，marymajor而他们在SFTP服务器上的主目录是/users/marymajor/，则以下命令将发送/DOC-EXAMPLE-SOURCE-BUCKET/file1.txt到 /users/marymajor/test-connectors/file1.txt

```
aws transfer start-file-transfer --send-file-paths /DOC-EXAMPLE-SOURCE-BUCKET/file1.txt
\
  --remote-directory-path test-connectors --connector-id c-2222BBBB3333CCCC4 --
region us-east-2
```

## 管理SFTP连接器

本主题介绍如何查看和更新SFTP连接器，并列出了与SFTP连接器相关的配额。

主题

- [更新SFTP连接器](#)
- [查看SFTP连接器详细信息](#)
- [SFTP连接器配额](#)

## 更新SFTP连接器

要更改连接器的现有参数值，可以运行 `update-connector` 命令。以下命令将区域 `region-id` 中连接器 `connector-id` 的密钥更新为 `secret-ARN`。要使用此示例命令，请将 `user input placeholders` 替换为您自己的信息。

```
aws transfer update-connector --sftp-config '{"UserSecretId":"secret-ARN"}' \
  --connector-id connector-id --region region-id
```

## 查看SFTP连接器详细信息

您可以在 Amazon Transfer Family 控制台中找到SFTP连接器的详细信息和属性列表。

要查看连接器详细信息

1. 打开 Amazon Transfer Family 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/transfer/>。
2. 在左侧导航窗格中，选择连接器。
3. 在“连接器 ID”列中选择标识符以查看所选连接器的详细信息页面。

您可以通过在SFTP连接器详细信息页面上选择编辑来更改连接器的属性。

Transfer Family > Connectors > c- [redacted]

C- [redacted] Delete

**Connector configuration** Info Edit

URL: `sftp://[redacted]` Access role: [redacted]-transfer-s3 ↗ Logging role: [redacted]-role ↗

**SFTP configuration** Edit

Connector credentials: `arn:aws:secretsmanager:us-[redacted]` ↗ Trusted host keys: 1. SHA256-[redacted]

**Egress IP details** Info

Service managed static IP addresses of this connector

- 52.[redacted]
- 3.[redacted]
- 54.[redacted]

**Tags (0)** Manage tags

Q < 1 >

Key	Value
-----	-------

**Note**

你可以通过运行以下 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 命令来获取其中的大部分信息，尽管格式不同。要使用此示例命令，请将 *user input placeholders* 替换为您自己的信息。

```
aws transfer describe-connector --connector-id your-connector-id
```

有关更多信息，请参阅 [DescribeConnector](#) 在 API 参考文献中。

## SFTP连接器配额

SFTP连接器有以下配额。中描述了AS2连接器的配额[AS2配额和限制](#)。要申请增加可调整的限额，请参阅 Amazon Web Services 一般参考 中的 [Amazon Web Services 服务 限额](#)。

### SFTP连接器配额

名称	默认值	可调整
每秒最大测试连接事务数 (TPS)	每账户每秒 1 个请求	否
最大值 StartFile Transfer TPS	每账户每秒 5 个请求	是
待处理文件传输的最大队列大小	1000	否
最大文件大小	50 吉比特 (GiB)	否
每个文件的最大传输时间	6 小时	否
每个文件的最大请求等待时间	6 小时	否
最短 AccessRole 或 LoggingRole 会话持续时间	60 分钟	否
最大并发文件传输	每个连接器 1 个并发文件传输	否
每个账户每秒的最大文件传输请求数量	3	是
每个账户的最大连接器数量 ( AS2连接SFTP器和连接器都构成此计数 )	100	是
每个账户的连接器的最大带宽 ( 两个SFTP和AS2连接器都构成此值 )	50 MBps	否

为了存储SFTP连接器的凭据，每个 Secrets Manager 密钥都有与之关联的配额。如果您出于多种目的使用同一个密钥来存储多种类型的密钥，则可能会遇到这些配额。

- 单个密钥的总长度：12,000 个字符
- **Password**字符串的最大长度：1024 个字符
- **PrivateKey**字符串的最大长度：8192 个字符
- **Username**字符串的最大长度：100 个字符

# Amazon Transfer Family 对于 AS2

适用性声明 2 (AS2) 是RFC定义的文件传输规范，包括强大的消息保护和验证机制。该AS2协议对于需要在协议中内置数据保护和安全性功能的合规性要求的工作流程至关重要。

## Note

AS2for Transfer Family 已获得[德拉蒙德认证](#)。

零售、生命科学、制造、金融服务和公用事业等依赖AS2供应链、物流和支付工作流程的行业的客户可以使用 Amazon Transfer Family AS2端点安全地与其业务合作伙伴进行交易。已处理的数据可在本地访问，Amazon 用于处理、分析和机器学习。这些数据也可用于与运行的企业资源规划 (ERP) 和客户关系管理 (CRM) 系统集成。Amazon借AS2助，客户可以大规模进行其 business-to-business (B2B) 交易，Amazon 同时保持现有的业务合作伙伴集成和合规性。

如果您是 Transfer Family 客户，想要与已配置AS2支持服务器的合作伙伴交换文件，则设置包括生成一个用于加密的公私密钥对，另一个用于与合作伙伴签名和交换公钥。

保护传输中的有效AS2载荷通常涉及使用加密消息语法 (CMS)，通常使用加密和数字签名来提供数据保护和身份验证。已签名的邮件处置通知 (MDN) 响应负载可验证消息已收到并成功解密 (不可否认性)。

这些CMS有效载荷的运输和MDN响应都结束了。HTTP

## Note

HTTPSAS2目前不支持服务器端点。TLS目前，终止是客户的责任。

有关设置适用性声明 2 (AS2) 配置の詳細 step-by-step演练，请参阅教程。[设置AS2配置](#)

## 主题


- [AS2用例](#)
- [正在配置 AS2](#)
- [配置AS2连接器](#)
- [管理AS2合作伙伴](#)
- [发送和接收AS2消息](#)



- [监控 AS2 的使用情况](#)

## AS2用例

如果您是想要与已配置AS2服务器的合作伙伴交换文件的 Amazon Transfer Family 客户，则设置中最复杂的部分是生成一个用于加密的公私密钥对，另一个用于与合作伙伴签署和交换公钥。



Amazon Transfer Family 与一起使用时，请考虑以下变体AS2。

### Note

贸易伙伴是与该合作伙伴资料关联的合作伙伴。  
下表MDN中提及的所有内容均假定已签名MDNs。

## AS2用例

### 仅限入站的使用案例

- 将加密的AS2消息从交易伙伴传输到 Transfer Family 服务器。

在此情况下，您可以执行以下操作：

1. 为您的贸易伙伴和您自己创建档案。
2. 创建使用该AS2协议的 Transfer Family 服务器。

3. 创建协议并将其添加到您的服务器。
4. 导入带有私钥的证书并将其添加到您的个人资料中，然后将公钥导入您的合作伙伴资料进行加密。
5. 拿到这些物品后，将证书的公有密钥发送给您的交易伙伴。

现在，您的合作伙伴可以向您发送加密消息，您可以将其解密并存储在您的 Amazon S3 存储桶中。

- 将加密的AS2消息从交易伙伴传输到 Transfer Family 服务器并添加签名。

在这种情况下，您仍然只进行进站传输，但现在您希望让您的合作伙伴签署他们发送的消息。在这种情况下，请导入贸易伙伴的签名公钥（作为添加到合作伙伴资料中的签名证书）。

- 将加密的AS2消息从交易伙伴传输到 Transfer Family 服务器，然后添加签名和发送MDN响应。

在这种情况下，您仍然只能进行进站转账，但是现在，除了接收已签名的有效载荷外，您的贸易伙伴还希望收到签名的MDN响应。

1. 导入您的公有和私有签名密钥（作为签名证书导入您的配置文件中）。
2. 将公开签名密钥发送给您的贸易伙伴。

### 仅限出站的使用案例

- 将加密的AS2消息从 Transfer Family 服务器传输给交易伙伴。

这种情况与仅限进站传输的用例类似，不同之处在于您无需向AS2服务器添加协议，而是创建连接器。在这种情况下，您可以将贸易伙伴的公钥导入他们的个人资料中。

- 将加密的AS2消息从 Transfer Family 服务器传输给贸易伙伴并添加签名。

您仍然只进行出站转账，但现在您的贸易伙伴希望您在发送给他们的消息上签名。

1. 导入您的签名私有密钥（作为签名证书添加至您的配置文件中）。
2. 将您的公钥发送给您的贸易伙伴。

- 将加密的AS2消息从 Transfer Family 服务器传输给贸易伙伴，然后添加签名并发送MDN响应。

您仍然只能进行出站转账，但是现在，除了发送已签名的有效载荷外，您还希望收到贸易伙伴的签名MDN回复。

1. 您的贸易伙伴向您发送他们的公开签名密钥。
2. 导入您的贸易伙伴的公钥（作为添加到您的合作伙伴资料中的签名证书）。

## 入站和出站使用案例

- 在 Transfer Family 服务器和交易伙伴之间双向传输加密AS2消息。

在此情况下，您可以执行以下操作：

1. 为您的贸易伙伴和您自己创建档案。
2. 创建使用该AS2协议的 Transfer Family 服务器。
3. 创建协议并将其添加到您的服务器。
4. 创建连接器。
5. 导入带有私钥的证书并将其添加到您的个人资料中，然后将公钥导入您的合作伙伴资料进行加密。
6. 从您的贸易伙伴那里接收公钥并将其添加到他们的个人资料中进行加密。
7. 拿到这些物品后，将证书的公有密钥发送给您的交易伙伴。

现在，您和您的交易伙伴可以交换加密消息，并且双方都可以对其进行解密。您可以将接收的消息存储在 Amazon S3 存储桶中，且您的合作伙伴可以解密和存储您发送给他们的消息。

- 在 Transfer Family 服务器和贸易伙伴之间双向传输加密AS2消息并添加签名。

现在您和您的合作伙伴想要签名消息。

1. 导入您的签名私有密钥（作为签名证书添加至您的配置文件中）。
  2. 将您的公钥发送给您的贸易伙伴。
  3. 导入贸易伙伴的签名公钥并将其添加到他们的个人资料中。
- 在 Transfer Family 服务器和贸易伙伴之间双向传输加密AS2消息，添加签名并发送MDN响应。

现在，您想交换签名的有效载荷，并且您和您的贸易伙伴都希望得到MDN响应。

1. 您的贸易伙伴向您发送他们的公开签名密钥。
2. 导入贸易伙伴的公钥（作为合作伙伴资料的签名证书）。
3. 将您的公钥发送给您的贸易伙伴。


## 正在配置 AS2

要创建AS2启用了的服务器，还必须指定以下组件：

- 协议 — 双边贸易伙伴协议或伙伴关系，定义交换消息（文件）的双方之间的关系。为了定义协议，Transfer Family 结合了服务器、本地配置文件、合作伙伴配置文件和证书信息。Transfer Family 入站流程使用协议。
- 证书-公钥 (X.509) 证书用于AS2通信以进行消息加密和验证。证书也用于连接器端点。
- 本地档案和合作伙伴档案 — 本地资料定义本地（AS2已启用 Transfer Family 服务器）组织或“派对”。同样，合作伙伴配置文件定义了 Transfer Family 外部的远程合作伙伴组织。

虽然并非所有AS2启用了连接器的服务器都需要连接器，但对于出站传输，则需要连接器。连接器捕获出站连接参数。将文件发送到客户的外部非 Amazon 服务器时需要使用连接器。

下图显示了入站和出站流程中涉及的AS2对象之间的关系。



有关AS2配置示例 end-to-end例，请参阅[设置AS2配置](#)。

## 主题


- [使用 Transfer Family 控制台创建服务器](#)
- [使用模板创建演示 Transfer Family AS2 堆栈](#)
- [AS2配置和限制](#)
- [AS2特性和功能](#)

## 使用 Amazon Transfer Family 控制台创建服务器

此过程说明了如何使用 Amazon Transfer Family 控制台创建支持该功能的服务器。如果要使用 Amazon CLI 改用，请参阅[the section called “步骤 2：创建使用该 AS2 协议的 Transfer Family 服务器”](#)。

### 创建 AS2 启用了的服务器

1. 打开 Amazon Transfer Family 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/transfer/>。
2. 在左侧的导航窗格中，选择服务器，然后选择创建服务器。
3. 在“选择协议”页面上，选择 AS2（适用性声明 2），然后选择下一步。



4. 在选择身份提供商页面上，选择下一步。

#### Note

对于 AS2，您无法选择身份提供商，因为该 AS2 协议不支持基本身份验证。相反，您可以通过虚拟私有云 (VPC) 安全组控制访问权限。

5. 在选择端点页面上，执行以下操作：

## Choose an endpoint

**Endpoint configuration** [Info](#)

**Endpoint type**  
Select whether the endpoint will be publicly accessible or hosted inside your VPC

Publicly accessible  
Accessible over the internet

VPC hosted [Info](#)  
Access controlled using Security Groups

**Access** [Info](#)

Internal

Internet Facing

**VPC**  
Select a VPC ID

**FIPS Enabled**  
Select whether the endpoint should comply with Federal Information Processing Standards (FIPS)

FIPS Enabled endpoint

- a. 对于端点类型，选择VPC托管来托管服务器的终端节点。有关设置VPC托管终端节点的信息，请参阅[在虚拟私有云中创建服务器](#)。

**Note**


该AS2协议不支持可公开访问的端点。要使您的VPC终端节点可通过互联网访问，请在访问下选择面向互联网，然后提供您的弹性 IP 地址。

- b. 对于访问权限，请选择下列选项之一：
- 内部-选择此选项可提供从您的VPC和VPC连接的环境中进行访问，例如本地数据中心而不是 Amazon Direct Connect 或VPN。

- 面向 Internet — 选择此选项可提供通过互联网以及从您VPC和VPC连接的环境中进行访问，例如通过 Amazon Direct Connect 或VPN的本地数据中心。

如果您选择面向互联网，请在出现提示时提供您的弹性 IP 地址。

- c. 对于 VPC，要么选择现有的，要么选择“创建”VPC来创建新VPC的。
- d. 对于FIPS已启用，保持FIPS已启用端点复选框处于清除状态。


 Note

FIPS该AS2协议不支持已启用的端点。

- e. 选择下一步。
6. 在选择域页面上，选择 Amazon S3 以使用所选协议将文件作为对象存储和访问。

选择下一步。


7. 在配置其他详细信息页面上，选择所需的设置。

 Note

如果您同时配置任何其他协议AS2，则所有其他详细设置均适用。但是，对于该AS2协议，唯一适用的设置是CloudWatch 日志和标签部分中的设置。


尽管设置 CloudWatch 日志记录角色是可选的，但我们强烈建议您对其进行设置，以便您可以查看消息状态并解决配置问题。

8. 在查看并创建页面上，查看您的选择以确保它们正确无误。
  - 如果要编辑任何设置，请选择要更改步骤旁边的编辑。

 Note

如果您编辑某个步骤，我们建议您在选择编辑的步骤之后查看每个步骤。

- 如果没有任何更改，请选择创建服务器来创建您的服务器。您将转至如下所示的服务器页面，其中列出了您的新服务器。



Servers (1)						Actions	Add user	Create server
	Hostname	Server ID	State	Service managed users	Endpoint type	Domain		
<input type="checkbox"/>	-	s-	Starting	-	VPC	Amazon S3		

您的新服务器状态更改为在线可能需要几分钟时间。到时候，您的服务器可以执行用户的文件操作。

## 使用模板创建演示 Transfer Family AS2 堆栈

我们提供了一个独立的 Amazon CloudFormation 模板来快速创建 AS2 支持的 Transfer Family 服务器。该模板为服务器配置公共的 Amazon VPC 终端节点、证书、本地和合作伙伴档案、协议和连接器。

在使用此模板之前，请注意以下事项：


- 如果您根据此模板创建堆栈，则需为使用的 Amazon 资源计费。
- 该模板会创建多个证书并将其放入其中 Amazon Secrets Manager 以安全地存储它们。如果您愿意，您可以从 Secrets Manager 中删除这些证书，因为使用此服务需要付费。在 Secrets Manager 中删除这些证书不会将其从 Transfer Family 服务器中删除。因此，演示堆栈的功能不受影响。但是，对于要用于生产 AS2 服务器的证书，您可能需要使用 Secrets Manager 来管理和定期轮换存储的证书。
- 我们建议您仅将模板用作基础，主要用于演示目的。如果您想在生产环境中使用此演示堆栈，我们建议您修改模板的 YAML 代码以创建更强大的堆栈。例如，创建生产级证书，并创建可在生产中使用的 Amazon Lambda 函数。

使用模板创建 AS2 启用了 Transfer Family CloudFormation 服务器

1. 在 <https://console.aws.amazon.com/cloudformation> 上打开 Amazon CloudFormation 控制台。
2. 在左侧导航窗格中，选择堆栈。
3. 选择创建堆栈，然后选择使用新资源（标准）。
4. 在先决条件 — 准备模板部分，请选择模板已就绪。
5. 复制此链接、[AS2 演示模板](#)，然后将其粘贴到 Amazon S3 URL 字段中。
6. 选择下一步。
7. 在指定堆栈详细信息页面上，命名您的堆栈，然后指定以下参数：




- 在下方 AS2，输入本地 AS2 ID 和合作伙伴 AS2 ID 的值，或者分别接受默认值和。local partner
- 在“网络”下，输入安全组入口 CIDR IP 的值，或接受默认值。0.0.0.0/0

 Note

此值的CIDR格式指定允许向AS2服务器传入流量的 IP 地址。默认值 0.0.0.0/0 允许所有 IP 地址。

- 在常规下，输入前缀的值，或接受默认值 transfer-as2。此前缀位于堆栈创建的任何资源名称之前。例如，如果您使用默认前缀，则会将您的 Amazon S3 存储桶命名为 transfer-as2-*TransferS3BucketName*。
8. 选择下一步。在配置堆栈选项页面上，再次选择下一步。
  9. 查看您正在创建的堆栈的详细信息，然后选择创建堆栈。

 Note

在页面底部的能力下，您必须确认这 Amazon CloudFormation 可能会创建 Amazon Identity and Access Management (IAM) 资源。

创建堆栈后，您可以使用 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 将测试AS2消息从伙伴服务器发送到本地 Transfer Family 服务器。将创建用于发送测试消息的示例 Amazon CLI 命令以及堆栈中的所有其他资源。

要使用此示例命令，请转到堆栈的“输出”选项卡，然后复制 TransferExampleAs2Command。然后，您可以使用 Amazon CLI 运行该命令。如果您尚未安装 Amazon CLI，请参阅 Amazon Command Line Interface 用户指南 Amazon CLI 中的[安装或更新最新版本的](#)。

此示例命令采用以下格式：

```
aws s3api put-object --bucket TransferS3BucketName --key test.txt && aws transfer start-file-transfer --region aws-region --connector-id TransferConnectorId --send-file-paths /TransferS3BucketName/test.txt
```

**Note**

此命令的版本包含堆栈中 *TransferS3BucketName* 和 *TransferConnectorId* 资源的实际值。

此示例命令由两个单独的命令组成，这两个命令使用 && 字符串链接在一起。

第一个命令在您的存储桶中创建一个新的空文本文件：

```
aws s3api put-object --bucket TransferS3BucketName --key test.txt
```

然后，第二个命令使用连接器将文件从合作伙伴配置文件发送到本地配置文件。Transfer Family 服务器已设置协议，允许本地配置文件接受来自合作伙伴配置文件的消息。

```
aws transfer start-file-transfer --region aws-region --connector-id TransferConnectorId --send-file-paths /TransferS3BucketName/test.txt
```

运行命令后，您可以转到您的 Amazon S3 存储桶 (*TransferS3BucketName*) 并查看其内容。如果命令成功，您应看到存储桶中有以下对象：

- `processed/`— 此文件夹包含一个JSON描述传输文件和MDN响应的文件。
- `processing/` – 此文件夹暂时包含正在处理的文件，但在传输完成后，此文件夹应为空。
- `server-id/` – 此文件夹根据您的 Transfer Family 服务器 ID 命名。它包含 `from-partner` (此文件夹根据合作伙伴的 AS2 ID 动态命名)，该文件夹本身包含 `failed/processed/` 和 `processing/` 文件夹。该 `/server-id/from-partner/processed/` 文件夹包含传输的文本文件的副本以及相应的JSON和MDN文件。
- `test.txt` – 此对象是传输的 (空) 文件。

## AS2配置和限制

本主题介绍使用适用性声明 2 (AS2) 协议的传输支持的配置、特性和功能，包括接受的密码和摘要。本节还描述了AS2转账的限制和已知问题。

### 主题

- [AS2支持的配置](#)

- [AS2配额和限制](#)

## AS2支持的配置

### 签名、加密、压缩、MDN

对于入站和出站传输，以下项目为必需或可选项目：

- 加密-必需（用于HTTP传输，这是目前唯一支持的传输方法）。只有当未加密的消息由TLS终止代理（例如 Application Load Balancer (ALB)）转发并且X-Forwarded-Proto: https标头存在时，才会被接受。
- 签名 - 可选
- 压缩-可选（目前唯一支持的压缩算法是ZLIB）
- 邮件处置通知 (MDN)-可选

### 密码

入站和出站传输均支持以下密码：

- AES128\_CBC
- AES192\_CBC
- AES256\_CBC
- 3DES（仅用于向后兼容）

### 摘要

支持以下摘要：

- 入站签名和 MDN — SHA1、SHA256、SHA384、SHA512
- 出站签名和 MDN — SHA1、SHA256、SHA384、SHA512

### MDN

对于MDN响应，支持某些类型，如下所示：

- 入站传输 - 同步和异步

- 出站传输 - 仅限同步
- 简单邮件传输协议 (SMTP) ( 电子邮件MDN ) -不支持

## Transports

- 入站传输 — HTTP 是目前唯一支持的传输方式，您必须明确指定。

### Note

如果您需要使用入站传输，则可以在 A HTTPS applicati TLS on Load Balancer 或 Network Load Balancer 上终止。[通过接收AS2消息 HTTPS](#)中对此进行了描述。

- 出站传输-如果您提供 HTTPURL，则还必须指定加密算法。如果您提供 HTTPSURL，则可以选择NONE为加密算法指定。

## AS2配额和限制

本节讨论以下各项的配额和限制 AS2

### 主题

- [AS2配额](#)
- [处理密钥的限额](#)
- [已知限制条件](#)

### AS2配额

AS2文件传输有以下配额。要申请增加可调整的限额，请参阅 Amazon Web Services 一般参考 中的 [Amazon Web Services 服务 限额](#)。

### AS2配额

名称	默认值	可调整
每台服务器的入站AS2请求数	每秒 25 个	否
每台服务器正在AS2处理的入站请求	100	否

名称	默认值	可调整
每个文件传输功能请求的最大文件数	10	否
每个连接器正在AS2处理的出站请求	100	否
最大文件大小（压缩或未压缩）	50 MiB	是
不活动超时	350 秒	否
每个账户的最大合作伙伴配置文件数	1000（每个合作伙伴配置文件最多 10 个证书：不可调整）	是
每个账户的最大证书数	1000	是
每个账户每秒的最大文件传输请求数量	3	是
每个账户的最大连接器数量（两个AS2连接SFTP器和连接器都构成此计数）	100	是
每个账户的连接器的最大带宽（两个SFTP和AS2连接器都构成此值）	50 MBps	否
每台服务器的最大协议数	100	是

## 处理密钥的限额

Amazon Transfer Family Amazon Secrets Manager 代表使用基本身份验证的AS2客户拨打电话。此外，Secrets Manager 还会拨打电话 Amazon KMS。

**Note**

这些限额并不特定于您对 Transfer Family 的密钥的使用：它们是在您 Amazon Web Services 账户中所有服务之间共享的。

对于 Secrets Manager `GetSecretValue`，适用的配额是 `DescribeSecret` 和 `GetSecretValue` API 请求的合并速率，如 [Amazon Secrets Manager 配额](#) 中所述。

**Secrets Manager `GetSecretValue`**

名称	值	描述
DescribeSecret 和 GetSecret Value API 请求的合并速率	每个受支持的区域：每秒 1 万个	DescribeSecret 和 GetSecret Value API 请求总和的每秒最大事务数。

对于 Amazon KMS，以下配额适用 `Decrypt`。有关详细信息，请参阅 [每个 Amazon KMS API 操作请求配额](#)

**Amazon KMS `Decrypt`**

限额名称	默认值（每秒请求数）
加密操作（对称）请求速率	<p>这些共享配额因请求中使用的 Amazon KMS 密钥类型 Amazon Web Services 区域 和密钥类型而异。每个配额都单独计算。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5500（共享）</li> <li>• 在以下区域中为 10000（共享）： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 美国东部（俄亥俄），us-east-2</li> <li>• 亚太地区（新加坡），ap-southeast-1</li> <li>• 亚太区域（悉尼），ap-southeast-2</li> <li>• 亚太区域（东京），ap-northeast-1</li> <li>• 欧洲（法兰克福），eu-central-1</li> <li>• 欧洲（伦敦），eu-west-2</li> </ul> </li> <li>• 在以下区域中为 50000（共享）：</li> </ul>

限额名称	默认值 (每秒请求数)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 美国东部 (弗吉尼亚北部), us-east-1</li> <li>• 美国西部 (俄勒冈), us-west-2</li> <li>• 欧洲 (爱尔兰), eu-west-1</li> </ul>
<p>自定义密钥存储请求限额</p> <div data-bbox="115 491 792 709" style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p><b>Note</b></p> <p>此限额仅适用于使用外部密钥存储的情况。</p> </div>	<p>自定义密钥存储请求限额是针对每个自定义密钥存储单独计算的。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 每个 Amazon CloudHSM 密钥库有 1,800 个 (共享)</li> <li>• 每个外部密钥存储 1800 次 (共享)</li> </ul>

## 已知限制条件

- 不支持服务器TCP端保持活动状态。除非客户端发送保持活动状态的数据包，否则连接将在处于非活动状态 350 秒后超时。
- 要使有效协议被服务接受并显示在 Amazon CloudWatch 日志中，消息必须包含有效的AS2标头。
- [从 for 接收消息的服务器AS2必须支持 Amazon Transfer Family 用于验证消息签名的加密消息语法 \(CMS\) 算法保护属性，如 6211 中所RFC定义。](#)某些较旧的 IBM Sterling 产品不支持此属性。
- 重复的消息IDs会导致已处理/警告：重复的文档消息。
- AS2证书的密钥长度必须至少为 2048 位，最多为 4096 位。
- MDNs向贸易伙伴的HTTPS终端节点发送AS2消息或异步消息时，消息或MDNs必须使用由公开信任的SSL证书颁发机构 (CA) 签署的有效证书。当前不支持自签名证书。
- 端点必须支持 1.2 TLS 版协议和安全策略允许的加密算法 (如中所述[的安全策略 Amazon Transfer Family](#))。
- 目前不支持双向 TLS (mTLS)。
- 目前不支持AS2版本 1.2 中的多个附件和证书交换消息 (CEM)。
- 基本身份验证目前仅支持出站消息。

## AS2特性和功能

下表列出了使用的 Transfer Family 资源可用的特性和功能AS2。

## AS2特征

Transfer Family 为以下用户提供以下功能AS2。

功能	由... 支持 Amazon Transfer Family
<a href="#">德拉蒙德认证</a>	是
<a href="#">Amazon CloudFormation 支持</a>	是
<a href="#">亚马逊 CloudWatch指标</a>	是
<a href="#">SHA-2 加密算法</a>	是
对亚马逊 S3 的支持	是
对 Amazon 的支持 EFS	否
定时消息	是 <sup>1</sup>
Amazon Transfer Family 托管工作流程	否
证书交换消息 (CEM)	否
互TLS惠 (mTLS)	否

1. 通过[使用 Amazon 的计划 Amazon Lambda 功能](#)提供出站预设消息 EventBridge

## AS2发送和接收功能

下表列出了 Amazon Transfer Family AS2发送和接收功能。

能力	入站：通过服务器接收	出站：使用连接器发送
<a href="#">TLS加密传输 (HTTPS)</a>	是 <sup>1</sup>	是
非TLS运输 (HTTP)	是	是 <sup>2</sup>
同步 MDN	是	是
消息压缩	是	是



能力	入站：通过服务器接收	出站：使用连接器发送
异步 MDN	是	否
静态 IP 地址	是	是
带上你自己的 IP 地址	是	否
多个文件附件	否	否
基本身份验证	否	是
AS2重启	不适用	否
每封邮件的自定义主题	不适用	否

1. Network Load Balancer (NLB) 提供入站TLS加密传输
2. 仅当启用加密时，出站非TLS传输才可用

## 配置AS2连接器

连接器的目的是在贸易伙伴之间建立出站传输关系，即将AS2文件从 Transfer Family 服务器发送到合作伙伴拥有的外部目的地。对于连接器，您可以指定本地方、远程合作伙伴及其证书（通过创建本地和合作伙伴配置文件）。有了连接器后，您可以将信息传输给您的交易伙伴。

### Note

交易伙伴收到的消息大小将与 Amazon S3 中的对象大小不匹配。之所以出现这种差异，是因为 AS2 邮件在发送前会将文件封装在信封中。因此，即使文件是以压缩方式发送的，文件大小也可能会增加。因此，请确保交易伙伴的最大文件大小大于您发送的文件的大小。

适用性声明 2 (AS2) 连接器在出站转账的贸易伙伴之间建立了关系。有关AS2连接器的更多信息，请参见[配置AS2连接器](#)。

## 创建AS2连接器

此过程说明如何使用 Amazon Transfer Family 控制台创建AS2连接器。如果要 Amazon CLI 改用，请参阅[the section called “第 6 步：创建您与合作伙伴之间的连接器”](#)。

## 创建AS2连接器

1. 打开 Amazon Transfer Family 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/transfer/>。
  2. 在左侧的导航窗格中，选择连接器，然后选择创建连接器。
  3. 在连接器配置部分中，指定以下信息：
    - URL— URL 为出站连接输入。
    - 访问角色-选择要使用的 (ARN) 角色的 Amazon 资源名称 Amazon Identity and Access Management (IAM)。确保角色提供对 StartFileTransfer 请求中所使用文件位置父目录的读取和写入访问权限。此外，确保角色对拟定发送 StartFileTransfer 的父目录提供读取和写入访问权限。
- ### Note
- 如果您对连接器执行基本身份验证，则访问角色需要密钥的 `secretsmanager:GetSecretValue` 权限。如果使用客户管理的密钥而不是在 Amazon Secrets Manager 中对密钥进行加密，则该角色还需要 `kms:Decrypt` 获得该密钥的权限。Amazon 托管式密钥 如果您使用前缀 `aws/transfer/` 命名您的密钥，则可以使用通配符 (\*) 添加必要的权限，如 [创建密钥的权限示例](#) 中所示。
- 日志角色 ( 可选 ) -选择连接器用于将事件推送到 CloudWatch 日志的IAM角色。
  4. 在AS2配置部分，选择本地和合作伙伴配置文件、加密和签名算法，以及是否压缩传输的信息。请注意以下几点：
    - 对于加密算法，DES\_EDE3\_CBC除非必须支持需要加密算法的旧版客户端，否则不要选择，因为这是一种较弱的加密算法。
    - 在使用连接器发送的AS2邮件中，“主题”用作subjectHTTP标题属性。
    - 如果您选择创建不使用加密算法的连接器，则必须指定HTTPS为您的协议。
  5. 在MDN配置部分中，指定以下信息：
    - 请求 MDN — 您可以选择要求您的贸易伙伴在成功收到您的消息MDN后向他们发送消息AS2。
    - 已@@@ 签名 MDN-您可以选择MDNs要求签名。仅当您选择了请求时，此选项才可用MDN。
  6. 在基本身份验证部分中，指定以下信息：
    - 要将登录凭证与出站消息一起发送，请选择启用基本身份验证。如果您不想在出站消息中发送任何凭证，请清除启用基本身份验证。
    - 如果您使用的是身份验证，请选择或创建密钥。

- 要创建新密钥，请选择创建新密钥，然后输入用户名和密码。这些凭证必须与连接到合作伙伴端点的用户相匹配。

### Basic authentication [Info](#)


**Enable Basic authentication - optional**  
Select this option to authenticate with your trading partner's host using username and password credentials.

**Basic authentication credentials** [Info](#)  
Choose the username and password credentials that will be used to authenticate with your trading partner's host.


Create a new secret  
 Choose an existing secret

**Username**

**Password**

**④** Update the access role associated with your connector to provide  Transfer Family with permission to read the secret containing your Basic authentication credentials.

- 要使用现有密钥，请选择选择现有密钥，然后从下拉菜单中选择密钥。有关在 Secrets Manager 中创建格式正确的密钥的详细信息，请参阅 [为AS2连接器启用基本身份验证](#)。



7. 确认所有设置后，选择创建连接器以创建连接器。

连接器页面会出现，其中新连接器的 ID 已添加到列表中。要查看连接器的详细信息，请参阅 [查看 AS2 连接器详细信息](#)。

## AS2 连接器算法

创建 AS2 连接器时，会将以下安全算法附加到该连接器。

类型	算法
TLSCipher	TLS_ _ ECDHE ECDSA _ AES _128 WITH GCM _ _ SHA256

类型	算法
	TLS__ ECDHE RSA _ AES _128 WITH GCM _ _ SHA256
	TLS__ ECDHE ECDSA _ AES _128 WITH CBC __ SHA256
	TLS__ ECDHE RSA _ AES _128 WITH CBC _ _ SHA256
	TLS__ ECDHE ECDSA _ AES _256 WITH GCM __ SHA384
	TLS__ ECDHE RSA _ AES _256 WITH GCM _ _ SHA384
	TLS__ ECDHE ECDSA _ AES _256 WITH CBC __ SHA384
	TLS__ ECDHE RSA _ AES _256 WITH CBC _ _ SHA384

## AS2连接器的基本身份验证

创建或更新使用该AS2协议的 Transfer Family 服务器时，可以为出站邮件添加基本身份验证。可以通过为连接器添加身份验证信息来完成此操作。

### Note

只有在您使用时，基本身份验证才可用HTTPS。

要对连接器使用身份验证，请在“基本身份验证”部分中选择“启用基本身份验证”。启用基本身份验证后，您可以选择创建新密钥，或使用现有密钥。无论哪种情况，密钥中的凭据都与使用此连接器的出站邮件一起发送。这些凭证必须与试图连接到贸易伙伴的远程端点的用户相匹配。

以下屏幕截图显示选中了“启用基本身份验证”，并选择了“创建新密钥”。做出这些选择后，您可以输入密钥的用户名和密码。

### Basic authentication [Info](#)

**Enable Basic authentication - optional**  
Select this option to authenticate with your trading partner's host using username and password credentials.


**Basic authentication credentials** [Info](#)  
Choose the username and password credentials that will be used to authenticate with your trading partner's host.

**Create a new secret**

Choose an existing secret

**Username**

  
**Password**  

**i** Update the access role associated with your connector to provide  Transfer Family with permission to read the secret containing your Basic authentication credentials.

以下屏幕截图显示选中了“启用基本身份验证”，并选择了“创建现有密钥”。您的密钥必须为正确格式，如 [为AS2连接器启用基本身份验证](#) 所述。



## 在控制台中创建新的密钥

当您在控制台中创建连接器时，您可以创建一个新的密钥。

要创建新密钥，请选择创建新密钥，然后输入用户名和密码。这些凭证必须与连接到合作伙伴端点的用户相匹配。

### Basic authentication [Info](#)


**Enable Basic authentication - optional**  
Select this option to authenticate with your trading partner's host using username and password credentials.

**Basic authentication credentials [Info](#)**  
Choose the username and password credentials that will be used to authenticate with your trading partner's host.

**Create a new secret**  
 Choose an existing secret

**Username**

**Password**

**i** Update the access role associated with your connector to provide  Transfer Family with permission to read the secret containing your Basic authentication credentials.

### **i** Note

在控制台中创建新密钥时，该密钥的名称将遵循以下命名约定：**/aws/transfer/*connector-id***，其中 *connector-id* 是您正在创建的连接器的 ID。当您试图在 Amazon Secrets Manager 中定位密钥时，请考虑这一点。

## 使用现有密钥

当您在控制台中创建连接器时，您可以指定一个现有密钥。

要使用现有密钥，请选择选择现有密钥，然后从下拉菜单中选择密钥。有关在 Secrets Manager 中创建格式正确的密钥的详细信息，请参阅 [在中创建密钥 Amazon Secrets Manager](#)。





2. 在左侧导航窗格中，选择密钥。
3. 在密钥页面，选择存储新密钥。
4. 在选择密钥类型页面上，对于密钥类型，选择其他类型密钥。
5. 在键/值对部分，选择键/值选项卡。
  - 键 — 输入 **Username**。
  - 值 — 输入有权连接到合作伙伴服务器的用户名。
6. 如果要提供密码，请选择添加行，然后在键/值对部分中，选择键/值选项卡。

选择添加行，然后在键/值对部分选择键/值选项卡。

  - 键 — 输入 **Password**。
  - 值 — 输入用户的密码。
7. 如果要提供私钥，请选择添加行，然后在密钥/值对部分，选择密钥/值选项卡。
  - 键 — 输入 **PrivateKey**。
  - 值 — 输入用户的私有密钥。此值必须以 Open SSH 格式存储，并且必须与在远程服务器中为该用户存储的公钥相对应。
8. 选择下一步。
9. 在配置密钥页面，输入密钥的名称和描述。建议对名称使用前缀 **aws/transfer/**。例如，您可以将密钥命名为 **aws/transfer/connector-1**。
10. 选择下一步，接受配置轮换页面的默认设置。然后选择下一步。
11. 在审核页面，选择存储以创建和存储密钥。

创建密钥后，您可以在创建连接器时选择密钥（请参阅 [配置AS2连接器](#)）。在启用基本身份验证的步骤中，从可用密钥的下拉列表中选择密钥。

## 查看AS2连接器详细信息

您可以在 Amazon Transfer Family 控制台中找到AS2 Amazon Transfer Family 连接器的详细信息和属性列表。AS2连接器的属性包括连接器URL、角色、配置文件MDNs、标签和监控指标。

这是查看连接器详细信息的过程。

### 要查看连接器详细信息

1. 打开 Amazon Transfer Family 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/transfer/>。

2. 在左侧导航窗格中，选择连接器。
3. 在“连接器 ID”列中选择标识符以查看所选连接器的详细信息页面。

通过选择“编辑”，可以在AS2连接器的详细信息页面上更改连接器的属性。

The screenshot displays the configuration page for an AS2 connector in the Amazon Transfer Family console. The page is organized into several sections, each with an 'Edit' button:

- Connector configuration:** Includes fields for URL, Access role, and Logging role.
- Communication settings:** Includes AS2-From header and AS2-To header.
- AS2 configuration:** Includes Local profile, Partner profile, Compression (Disabled), Message Subject, Encryption algorithm (AES256\_CBC), Signing algorithm (SHA256), and View options.
- MDN configuration:** Includes Request MDN (Enabled), Signed MDN (Default to message signing algorithm: SHA256), and Synchronization (Enabled).
- Basic authentication:** Includes Basic authentication (Enabled) and Secret (aws/transfer/...).
- Tags (3):** A table listing tags with keys like aws:cloudformation:stack-name and values like TransferConnector.
- AS2 Monitoring:** A dashboard showing metrics for OutboundMessages (2), OutboundMessage, OutboundFailedMessage, and OutboundFailedMessage. The OutboundFailedMessage chart shows 'No data available'.

### Note

您可以通过运行以下 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 命令来获取其中的大部分信息，尽管格式不同：

```
aws transfer describe-connector --connector-id your-connector-id
```

有关更多信息，请参阅 [DescribeConnector](#) 在API参考文献中。

## 管理AS2合作伙伴

本主题讨论如何管理AS2证书、配置文件和协议。

### 导入AS2证书

Transfer Family 流程使用证书密钥对传输的信息进行加密和签名。合作伙伴可以为两个目的使用相同的密钥，也可以为每个目的使用单独的密钥。如果您的通用加密密钥由受信任的第三方托管，以便在发生灾难或安全漏洞时可以对数据进行解密，我们建议您使用单独的签名密钥。通过使用单独的签名密钥（您不托管），您不会损害数字签名的不可否认性功能。

#### Note

AS2证书的密钥长度必须至少为 2048 位，最多为 4096 位。

以下几点详细说明了在此过程中如何使用AS2证书。

- 入境 AS2
  - 交易伙伴发送签名证书的公有密钥，该密钥将导入至合作伙伴配置文件中。
  - 本地方发送用于其加密和签名证书的公有密钥。然后，合作伙伴导入一个或多个私有密钥。本地方可以发送单独的证书密钥进行签名和加密，也可以选择将相同的密钥用于两种用途。
- 出境 AS2
  - 合作伙伴发送其加密证书的公有密钥，该密钥将导入至合作伙伴配置文件中。
  - 本地方发送证书的公有密钥进行签名，并导入证书的私有密钥进行签名。

有关如何创建证书的详细信息，请参阅 [the section called “步骤 1：为创建证书 AS2”](#)。

此步骤说明了如何使用 Transfer Family 控制台导入证书。如果要 Amazon CLI 改用，请参阅 [the section called “第 3 步：将证书作为 Transfer Family 证书资源导入”](#)。

## 指定AS2启用了的证书

1. 打开 Amazon Transfer Family 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/transfer/>。
2. 在左侧导航窗格的“AS2贸易伙伴”下，选择“证书”。
3. 选择导入证书。
4. 在证书描述部分，输入易于识别的证书名称。确保您可以通过其描述来识别证书的用途。此外，选择证书的角色。
5. 在证书内容部分，提供交易伙伴提供的公有证书，或本地证书的公有和私有密钥。
6. 在证书使用部分中，选择此证书的用途。它可以用于加密、签名或两者兼而有之。

### Note

如果您选择加密和签名进行使用，Transfer Family 会创建两个相同的证书（每个证书都有自己的 ID）：一个使用值为 ENCRYPTION，另一个使用值为 SIGNING。

7. 在证书内容部分填写相应的详细信息。
  - 如果选择自签名证书，则不提供证书链。
  - 粘贴证书的内容。
  - 如果证书不是自签名证书，请提供证书链。
  - 如果此证书是本地证书，请粘贴其私有密钥。
8. 选择导入证书以完成该流程并保存导入证书的详细信息。

## AS2证书轮换

通常，证书的有效期为六个月至一年。您可能已经设置想要保留更长时间的配置文件。为此，Transfer Family 提供了证书轮换功能。您可以为一个配置文件指定多个证书，以便您可以连续多年使用该配置文件。Transfer Family 使用证书进行签名（可选）和加密（必填）。如果您愿意，可以为这两个目的指定一个证书。

证书轮换是将即将过期的旧证书替换为较新的证书的过程。过渡是渐进的，以避免协议中的合作伙伴尚未为出站传输配置新证书，或者可能在使用新证书的时期发送使用旧证书签名或加密的有效负载，从而避免中断传输。新旧证书均有效的中间期称为宽限期。

X.509 证书有 Not Before 日期和 Not After 日期。但是，这些参数可能无法为管理员提供足够的控制。Transfer Family 提供 Active Date 和 Inactive Date 设置以控制哪些证书用于出站负载，哪些证书被接受用于入站负载。

出站证书选择使用转移日期之前的最大值作为 Inactive Date。入站流程接受 Not Before 和 Not After 范围内的证书，以及 Active Date 和 Inactive Date 范围内的证书。

下表描述了为单个配置文件配置两个证书的一种可能方法。

### 两个证书轮换

名称	NOT BEFORE (由证书颁发机构控制)	ACTIVE DATE (由 Transfer Family 设定)	INACTIVE DATE (由 Transfer Family 设定)	NOT AFTER (由证书颁发机构设置)
证书 1 (旧证书)	2019-11-01	2020-01-01	2020-12-31	2024-01-01
证书 2 (新证书)	2020-11-01	2020-06-01	2021-06-01	2025-01-01

请注意以下几点：

- 为证书指定 Active Date 和 Inactive Date 时，该范围必须介于 Not Before 和 Not After 之间。
- 我们建议您为每个配置文件配置多个证书，确保所有证书的有效日期范围涵盖您要使用该配置文件的时间。
- 我们建议您在旧证书变为非活动状态和新证书处于活动状态之间指定一段宽限期。在前面的示例中，第一个证书直到 2020 年 12 月 31 才处于非活动状态，而第二个证书在 2020 年 6 月 1 日生效，提供了 6 个月的宽限期。在 2020 年 6 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，两个证书均处于活动状态。

## 创建AS2个人资料

使用此步骤创建本地和合作伙伴配置文件。此过程说明了如何使用 Transfer Family 控制台创建AS2配置文件。如果要改用 Amazon CLI，请参阅 [the section called “第 4 步：为您和您的交易伙伴创建配置文件”](#)。

### 创建个人AS2资料

1. 打开 Amazon Transfer Family 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/transfer/>。
2. 在左侧导航窗格的“AS2贸易伙伴”下，选择个人资料，然后选择创建个人资料。

- 在配置文件配置部分，输入配置文件的 AS2 ID。此值用于AS2协议特定的HTTP标头，as2-from并as2-to用于标识交易伙伴关系，后者决定要使用的证书等。
- 在配置文件类型部分，选择本地配置文件或合作伙伴配置文件。
- 在证书部分，从下拉菜单中选择一个或多个证书。

#### Note

如果要导入未在下拉菜单中列出的证书，请选择导入新证书。这将在导入证书屏幕上打开一个新的浏览器窗口。有关导入证书的步骤，请参阅[导入AS2证书](#)。

- (可选) 在标签部分中，指定一个或多个键值对以帮助标识此配置文件。
- 选择创建配置文件以完成该流程并保存新的配置文件。


## 创建AS2协议





协议与 Transfer Family 服务器相关联。它们为使用该AS2协议通过Transfer Family交换消息或文件的贸易伙伴以及入站传输（将AS2文件从合作伙伴拥有的外部来源发送到Transfer Family服务器）提供了详细信息。

此过程说明了如何使用 Transfer Family 控制台创建AS2协议。如果要 Amazon CLI 改用，请参阅[the section called “第 5 步：创建您与合作伙伴之间的协议”](#)。

要为 Transfer Family 服务器创建协议

- 打开 Amazon Transfer Family 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/transfer/>。
- 在左侧导航窗格中，选择服务器，然后选择使用该AS2协议的服务器。
- 在服务器详细信息页面上，向下滚动到协议部分。



Agreements (1) <a href="#">Info</a>					Actions ▾	Add agreement
<input type="text" value="Q"/>						
<input type="checkbox"/>	Agreement Id ▾	Name ▲	Status ▾	Profile ▾	Partner profile ▾	
<input type="checkbox"/>	a- 	test	 ACTIVE	p- 	p- 	

- 选择添加协议。
- 填写协议参数，如下所示：

- a. 在协议配置部分中，输入描述性名称。确保您可以通过协议名称来识别协议的目的。此外，还要设置协议的状态：活动（默认选中）或非活动。
- b. 在通信配置部分，选择本地配置文件和合作伙伴配置文件。
- c. 在收件箱文件夹配置部分，选择用于存储传入文件的 Amazon S3 存储桶和可以访问该存储桶的IAM角色。或者，您可以输入用于在存储桶中存储文件的前缀（文件夹）。

例如，如果您为存储桶输入 **DOC-EXAMPLE-BUCKET**，为前缀输入 **incoming**，则传入的文件将保存到该 `/DOC-EXAMPLE-BUCKET/incoming` 文件夹。

- d. （可选）在标签部分中，添加标签。
- e. 输入协议的所有信息后，选择创建协议。

新协议显示在服务器详细信息页面的协议部分。

## 发送和接收AS2消息

本节介绍发送和接收AS2消息的过程。它还提供与AS2消息相关的文件名和位置的详细信息。

### 主题

- [发送AS2消息流程](#)
- [接收AS2消息流程](#)
- [通过发送和接收AS2消息 HTTPS](#)
- [使用AS2连接器传输文件](#)
- [文件名和位置](#)
- [状态代码](#)
- [示例JSON文件](#)


## 发送AS2消息流程

出站进程定义为从 Amazon 外部客户端或服务发送的消息或文件。出站消息的顺序如下：

1. 管理员调用 `start-file-transfer` Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 命令或 `StartFileTransferAPI` 操作。此操作引用 `connector` 配置。
2. Transfer Family 检测到新的文件请求并定位该文件。文件经过压缩、签名和加密。
3. 传输HTTP客户端执行HTTPPOST请求，将有效负载传输到合作伙伴的AS2服务器。



- 该过程返回已签名的MDN响应，与HTTP响应内联（同步MDN）。
- 当文件在不同的传输阶段之间移动时，该流程会向客户提供MDN回复收据和处理细节。
- 远程AS2服务器将解密并经过验证的文件提供给合作伙伴管理员。




AS2处理支持许多 RFC 4130 协议，重点是常见用例以及与现有AS2支持服务器实现的集成。有关支持的配置详细信息，请参阅 [AS2支持的配置](#)。

## 接收AS2消息流程

入站流程定义为正在传输到 Amazon Transfer Family 服务器的消息或文件。入站消息的顺序如下：

- 管理员或自动流程在合作伙伴的远程AS2服务器上启动AS2文件传输。
- 合作伙伴的远程AS2服务器对文件内容进行签名和加密，然后向 Transfer Family 上托管的AS2入站端点发送HTTPPOST请求。

- Transfer Family 使用服务器、合作伙伴、证书和协议的配置值，解密并验证有效负载。AS2文件内容存储在已配置的 Amazon S3 文件存储中。
- 已签名的MDN响应要么与HTTP响应内联返回，要么通过单独的HTTPPOST请求异步返回原始服务器。
- 审计记录已写入Amazon， CloudWatch 其中包含有关交易所的详细信息。
- 解密后的文件位于名为 inbox/processed 的文件夹中。



## 通过发送和接收AS2消息 HTTPS

本节介绍如何配置使用AS2协议发送和接收消息的 Transfer Family 服务器HTTPS。

### 通过发送AS2消息 HTTPS

要使用发送AS2消息HTTPS，请使用以下信息创建一个连接器：

- 对于URL，请指定 HTTPS URL
- 对于加密算法，请指定 NONE。
- 提供连接器的其余值，如 [配置AS2连接器](#) 中所述。

## 通过接收AS2消息 HTTPS

Amazon Transfer Family AS2服务器目前仅通过端口 5080 提供HTTP传输。但是，您可以使用自己选择的端口和证书在 Transfer Family 服务器VPC端点前的负载均衡器TLS上终止。通过这种方法，您可以使用传入的AS2消息HTTPS。

### 先决条件

- VPC必须与你的 Transfer Family 服务器 Amazon Web Services 区域 相同。
- 您的子网VPC必须位于您要在其中使用服务器的可用区内。

#### Note

每台 Transfer Family 服务器最多可以支持三个可用区。

- 在与您的服务器相同的区域中最多分配三个弹性 IP 地址。或者，您可以选择自带自己的 IP 地址范围 (BYOIP)。

#### Note

弹性 IP 地址的数量必须与您用于服务器端点的可用区域数量相匹配。

### 配置网络负载均衡器

在中设置面向互联网的 Network Load Balancer (NLB)。VPC

创建 Network Load Balancer 并将服务器的VPC端点定义为负载均衡器的目标

1. 打开亚马逊弹性计算云控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/ec2/>。
2. 在导航窗格中，选择负载均衡器，然后选择创建负载均衡器。
3. 在网络负载均衡器下，选择创建。
4. 在基本配置部分，输入以下信息：
  - 对于名称，为负载均衡器输入一个描述性名称。
  - 对于 Scheme，选择 Internet-facing。
  - 对于 IP address type ( IP 地址类型 )，选择 IPv4。
5. 在网络映射部分中，输入以下信息：

- 对于 VPC，请选择您创建的虚拟私有云 (VPC)。
  - 在 Mapping s 下，选择与公有子网关联的可用区，这些可用区与您用于服务器VPC终端节点的子网相同。
  - 对于每个子网IPv4的地址，选择您分配的弹性 IP 地址之一。
6. 在侦听器路由部分中，输入以下信息：
    - 对于 Protocol ( 协议 )，选择 TLS。
    - 对于端口，输入 **5080**。
    - 对于默认操作，选择创建目标组。有关创建新目标组的详细信息，请参阅 [创建目标组](#)。

创建目标组后，在默认操作字段中输入其名称。

7. 在安全侦听器设置部分，在默认 SSL /证书区域中选择您的TLS证书。
8. 选择创建负载均衡器来创建您的NLB。
9. ( 可选，但推荐 ) 打开网络负载均衡器的访问日志以保持完整的审计跟踪记录，如[网络负载均衡器的访问日志](#)中所述。

我们建议执行此步骤，因为TLS连接终止于NLB。因此，反映在您的 Transfer Family AS2 CloudWatch 日志组中的源 IP 地址是NLB的私有 IP 地址，而不是交易伙伴的外部 IP 地址。

设置负载均衡器后，客户端通过自定义端口侦听器与负载均衡器进行通信。然后，负载均衡器通过端口 5080 与服务器通信。

### 创建目标组

1. 在前面的过程中选择创建目标组后，您将进入新目标组的指定组详细信息页面。
2. 在基本配置部分，输入以下信息。
  - 在选择目标类型中，选择 IP 地址。
  - 对于目标组名称，输入目标组的名称。
  - 对于 Protocol ( 协议 )，选择 TCP。
  - 对于端口，输入 **5080**。
  - 对于 IP address type ( IP 地址类型 )，选择 IPv4。
  - 对于 VPC，请选择您为 Transfer Family AS2 服务器创建的 VPC。
3. 在“健康检查”部分，选择“TCP健康检查”协议。

4. 选择下一步。
5. 在注册目标页面，输入以下信息：
  - 对于网络，请确认已指定您为 Transfer Family AS2 服务器创建的 VPC
  - 对于 IPv4 地址，请输入 Transfer Family AS2 服务器端点的私有地址。

如果您的服务器有多个端点，请选择添加 IPv4 地址以添加另一行用于输入其他 IPv4 地址。重复此过程，直到输入服务器所有端点的私有 IP 地址。

  - 确保端口设置为 **5080**。
  - 选择包含如下待处理事项，将您的条目添加到审核目标部分。
6. 在查看目标部分，查看您的 IP 目标。
7. 选择创建目标组，然后返回到之前的创建目标组的过程，NLB 并在指示的地方输入新的目标组。

## 测试从弹性 IP 地址访问服务器

使用弹性 IP 地址或 Network Load Balancer 的 DNS 名称通过自定义端口连接到服务器。

### Important

使用负载均衡器上配置的子网的网络访问控制列表 (网络 ACLs)，管理从客户端 IP 地址对服务器的访问。网络 ACL 权限是在子网级别设置的，因此这些规则适用于使用该子网的所有资源。您无法使用安全组控制来自客户端 IP 地址的访问，因为负载均衡器的目标类型设置为 IP 地址而不是实例。因此，负载均衡器不保留源 IP 地址。如果 [网络负载均衡器的运行状况检查](#) 失败，则意味着负载均衡器无法连接到服务器端点。要对此问题进行故障排除，请检查以下步骤：

- 确认服务器端点的关联安全组允许来自负载均衡器上配置的子网的入站连接。负载均衡器必须能够通过端口 5080 连接到服务器端点。
- 确认服务器的状态为联机。

## 使用 AS2 连接器传输文件

AS2 连接器在贸易伙伴之间建立关系，以便将 AS2 消息从 Transfer Family 服务器传输到合作伙伴拥有的外部目的地。

您可以使用 Transfer Family 通过引用连接器 ID 和文件路径来发送AS2消息，如以下 `start-file-transfer` Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 命令所示：

```
aws transfer start-file-transfer --connector-id c-1234567890abcdef0 \  
--send-file-paths "/DOC-EXAMPLE-SOURCE-BUCKET/myfile1.txt" "/DOC-EXAMPLE-SOURCE-BUCKET/  
myfile2.txt"
```

要获取连接器详细信息，请运行以下命令：

```
aws transfer list-connectors
```

该 `list-connectors` 命令会返回连接器IDsURLs、以及连接器的 Amazon 资源名称 (ARNs)。

要返回特定连接器的属性，请使用要使用的 ID 运行以下命令：

```
aws transfer describe-connector --connector-id your-connector-id
```

该 `describe-connector` 命令返回连接器的所有属性，包括其角色URL、配置文件、邮件处置通知 (MDNs)、标签和监控指标。

您可以通过查看和文件来确认合作伙伴是否成功接收JSON了MDN文件。这些文件是根据 [文件名和位置](#) 中描述的约定命名的。如果您在创建连接器时配置了日志记录角色，则还可以检查 CloudWatch 日志中的AS2消息状态。

要查看AS2连接器详细信息，请参阅[查看AS2连接器详细信息](#)。有关创建AS2连接器的更多信息，请参见[配置AS2连接器](#)。

## 文件名和位置

本节讨论传输的文件命名惯例。AS2

对于入站文件传输，需要注意以下方面：

- 您可以在协议中指定基本目录。基本目录是 Amazon S3 存储桶名称和前缀（如果有）的组合。例如，`/DOC-EXAMPLE-BUCKET/AS2-folder`。
- 如果成功处理了传入的文件，则该文件（以及相应的JSON文件）将保存到该文件/`processed`夹。例如，`/DOC-EXAMPLE-BUCKET/AS2-folder/processed`。

该JSON文件包含以下字段：

- agreement-id
  - as2-from
  - as2-to
  - as2-message-id
  - transfer-id
  - client-ip
  - connector-id
  - failure-message
  - file-path
  - message-subject
  - mdn-message-id
  - mdn-subject
  - requester-file-name
  - requester-content-type
  - server-id
  - status-code
  - failure-code
  - transfer-size
- 如果无法成功处理传入的文件，则会将该文件（以及相应的JSON文件）保存到该文件/failed夹。例如，/DOC-EXAMPLE-BUCKET/AS2-folder/failed。
  - 传输的文件存储在 processed 文件夹中，名为 *original\_filename.messageId.original\_extension*。也就是说，传输的消息 ID 会附加到文件名之后，在文件的原始扩展名之前。
  - JSON文件已创建并另存为 *original\_filename.messageId.original\_extension.json*。除了要添加的消息 ID 外，还会在传输的文件名后面附加该字符串 .json。
  - 邮件处置通知 (MDN) 文件已创建并另存为 *original\_filename.messageId.original\_extension.mdn*。除了要添加的消息 ID 外，还会在传输的文件名后面附加该字符串 .mdn。
  - 如果存在名为 ExampleFileInS3Payload.dat 的入站文件，则会创建以下文件：
    - File —

文件名和位置 ExampleFileInS3Payload.c4d6b6c7-23ea-4b8c-9ada-0cb811dc8b35@44313c54b02a46a36.

- JSON –  
ExampleFileInS3Payload.c4d6b6c7-23ea-4b8c-9ada-0cb811dc8b35@44313c54b0a46a36.
- MDN –  
ExampleFileInS3Payload.c4d6b6c7-23ea-4b8c-9ada-0cb811dc8b35@44313c54b0a46a36.

对于出站传输，命名类似，不同之处在于没有传入的消息文件，而且，已传输消息的传输 ID 会添加到文件名中。转移 ID 由 StartFileTransferAPI 操作返回（或者当其他进程或脚本调用此操作时）。

- `transfer-id` 是与文件传输关联的标识符。作为 StartFileTransfer 调用一部分的所有请求共享 `transfer-id`。
- 基本目录与您用于源文件的路径相同。也就是说，基目录是您在 StartFileTransferAPI 操作或 `start-file-transfer` Amazon CLI 命令中指定的路径。例如：

```
aws transfer start-file-transfer --send-file-paths /DOC-EXAMPLE-BUCKET/AS2-folder/
file-to-send.txt
```

如果您运行此命令，MDN 并且 JSON 文件保存在 `/DOC-EXAMPLE-BUCKET/AS2-folder/processed`（对于成功传输），或 `/DOC-EXAMPLE-BUCKET/AS2-folder/failed`（对于不成功的传输）。

- JSON 文件已创建并另存为 `original_filename.transferId.messageId.original_extension.json`。
- MDN 文件已创建并另存为 `original_filename.transferId.messageId.original_extension.mdn`。
- 如果存在名为 `ExampleFileOutTestOutboundSyncMdn.dat` 的出站文件，则会创建以下文件：
  - JSON – `ExampleFileOutTestOutboundSyncMdn.dedf4601-4e90-4043-b16b-579af35e0d83.fbe18db8-7361-42ff-8ab6-49ec1e435f34@c9c705f0baaaabaa.dat.json`
  - MDN – `ExampleFileOutTestOutboundSyncMdn.dedf4601-4e90-4043-b16b-579af35e0d83.fbe18db8-7361-42ff-8ab6-49ec1e435f34@c9c705f0baaaabaa.dat.mdn`

您还可以查看 CloudWatch 日志以查看转账的详细信息，包括任何失败的转账。



## 状态代码

下表列出了您或您的合作伙伴发送AS2消息时可以记录到 CloudWatch 日志中的所有状态代码。不同的消息处理步骤适用于不同的消息类型，并且仅用于监控。COMPLETED和FAILED状态表示处理的最后一步，并且在JSON文件中可见。

代码	描述	处理完成了吗？
PROCESSING	该消息正在转换为其最终格式。例如，解压缩和解密步骤都具有此状态。	否
MDN_TRANSMIT	消息处理正在发送MDN响应。	否
MDN_RECEIVE	消息处理正在收到MDN响应。	否
COMPLETED	消息处理已成功完成。此状态包括何时MDN为入站邮件或MDN验证出站邮件发送。	是
FAILED	消息处理失败。有关错误代码的列表，请参阅 <a href="#">AS2 错误代码</a> 。	是

## 示例JSON文件

本节列出了入站和出站传输的示例文件，包括成功传输和传输失败的示例文件。JSON

传输成功的示例出站文件：

```
{
  "requester-content-type": "application/octet-stream",
  "message-subject": "File xyzTest from MyCompany_0ID to partner YourCompany",
  "requester-file-name": "TestOutboundSyncMdn-9lmCr79hV.dat",
  "as2-from": "MyCompany_0ID",
  "connector-id": "c-c21c63ceaaf34d99b",
  "status-code": "COMPLETED",
  "disposition": "automatic-action/MDN-sent-automatically; processed",
  "transfer-size": 3198,
```

```

"mdn-message-id": "OPENAS2-11072022063009+0000-df865189-1450-435b-9b8d-
d8bc0cee97fd@PartnerA_OID_MyCompany_OID",
"mdn-subject": "Message be18db8-7361-42ff-8ab6-49ec1e435f34@9c705f0baaaabaa has been
accepted",
"as2-to": "PartnerA_OID",
"transfer-id": "dedf4601-4e90-4043-b16b-579af35e0d83",
"file-path": "/DOC-EXAMPLE-BUCKET/as2testcell10000/openAs2/
TestOutboundSyncMdn-9lmCr79hV.dat",
"as2-message-id": "fbe18db8-7361-42ff-8ab6-49ec1e435f34@9c705f0baaaabaa",
"timestamp": "2022-07-11T06:30:10.791274Z"
}

```

传输失败的示例出站文件：

```

{
"failure-code": "HTTP_ERROR_RESPONSE_FROM_PARTNER",
"status-code": "FAILED",
"requester-content-type": "application/octet-stream",
"subject": "Test run from Id da86e74d6e57464aae1a55b8596bad0a to partner
9f8474d7714e476e8a46ce8c93a48c6c",
"transfer-size": 3198,
"requester-file-name": "openAs2TestOutboundWrongAs2Ids-necco-3VYn5n8wE.dat",
"as2-message-id": "9a9cc9ab-7893-4cb6-992a-5ed8b90775ff@718de4cec1374598",
"failure-message": "http://Test123456789.us-east-1.elb.amazonaws.com:10080 returned
status 500 for message with ID 9a9cc9ab-7893-4cb6-992a-5ed8b90775ff@718de4cec1374598",
"transfer-id": "07bd3e07-a652-4cc6-9412-73ffdb97ab92",
"connector-id": "c-056e15cc851f4b2e9",
"file-path": "/testbucket-4c1tq6ohjt9y/as2IntegCell10002/openAs2/
openAs2TestOutboundWrongAs2Ids-necco-3VYn5n8wE.dat",
"timestamp": "2022-07-11T21:17:24.802378Z"
}

```

传输成功的示例进站文件：

```

{
"requester-content-type": "application/EDI-X12",
"subject": "File openAs2TestInboundAsyncMdn-necco-5Ab6bTfC0.dat sent from MyCompany
to PartnerA",
"client-ip": "10.0.109.105",
"requester-file-name": "openAs2TestInboundAsyncMdn-necco-5Ab6bTfC0.dat",
"as2-from": "MyCompany_OID",
"status-code": "COMPLETED",
"disposition": "automatic-action/MDN-sent-automatically; processed",

```

```

"transfer-size": 1050,
"mdn-subject": "Message Disposition Notification",
"as2-message-id": "OPENAS2-11072022233606+0000-5dab0452-0ca1-4f9b-b622-
fba84effff3c@MyCompany_0ID_PartnerA_0ID",
"as2-to": "PartnerA_0ID",
"agreement-id": "a-f5c5cbea5f7741988",
"file-path": "processed/openAs2TestInboundAsyncMdn-
necco-5Ab6bTfC0.OPENAS2-11072022233606+0000-5dab0452-0ca1-4f9b-b622-
fba84effff3c@MyCompany_0ID_PartnerA_0ID.dat",
"server-id": "s-5f7422b04c2447ef9",
"timestamp": "2022-07-11T23:36:36.105030Z"
}

```

传输失败的示例进站文件：

```

{
  "failure-code": "INVALID_REQUEST",
  "status-code": "FAILED",
  "subject": "Sending a request from InboundHttpClientTests",
  "client-ip": "10.0.117.27",
  "as2-message-id": "testFailedLogs-TestRunConfig-Default-inbound-direct-
integ-0c97ee55-af56-4988-b7b4-a3e0576f8f9c@necco",
  "as2-to": "0beff6af56c548f28b0e78841dce44f9",
  "failure-message": "Unsupported date format: 2022/123/456T",
  "agreement-id": "a-0ceec8ca0a3348d6a",
  "as2-from": "ab91a398aed0422d9dd1362710213880",
  "file-path": "failed/01187f15-523c-43ac-9fd6-51b5ad2b08f3.testFailedLogs-
TestRunConfig-Default-inbound-direct-integ-0c97ee55-af56-4988-b7b4-a3e0576f8f9c@necco",
  "server-id": "s-0582af12e44540b9b",
  "timestamp": "2022-07-11T06:30:03.662939Z"
}

```

## 监控 AS2 的使用情况

您可以使用亚马逊 CloudWatch 和 Amazon CloudTrail 监控 AS2 的活动。要查看其他 Transfer Family 服务器指标，请参阅 [Amazon CloudWatch 正在登录 Amazon Transfer Family](#)

### AS2 指标

指标	描述
InboundMessage	成功从交易伙伴处收到的 AS2 消息总数。

指标	描述
	单位：计数  时间：5 分钟
InboundFailedMessage	未成功从交易伙伴处收到的 AS2 消息总数。也就是说，交易伙伴发送了一条消息，但是 Transfer Family 服务器无法成功处理该消息。  单位：计数  时间：5 分钟
OutboundMessage	成功从 Transfer Family 服务器向交易伙伴发送的 AS2 消息总数。  单位：计数  时间 = 5 分钟
OutboundFailedMessage	未成功发送给交易伙伴的 AS2 消息总数。也就是说，它们是从 Transfer Family 服务器发送的，但交易伙伴没有成功接收。  单位：计数  时间：5 分钟

## AS2 状态码

下表列出了您或您的合作伙伴发送 AS2 消息时可以记录到 CloudWatch 日志中的所有状态代码。不同的消息处理步骤适用于不同的消息类型，并且仅用于监控。“已完成”和“失败”状态表示处理的最后一步，在 JSON 文件中可见。

代码	描述	处理完成了吗？
处理	该消息正在转换为其最终格式。例如，解压缩和解密步骤都具有此状态。	否
MDN_TRANSM	消息处理正在发送 MDN 响应。	否
MDN_RECEIVE	消息处理正在收到 MDN 响应。	否
COMPLETED	消息处理已成功完成。此状态包括为入站消息或出站消息的 MDN 验证发送 MDN 的时间。	是
FAILED	消息处理失败。有关错误代码的列表，请参阅 <a href="#">AS2 错误代码</a> 。	是

## AS2 错误代码

下表列出并描述了您可能从 AS2 文件传输中收到的错误代码。

### AS2 错误代码

代码	错误	描述和解决方法
ACCESS_DENIED	<ul style="list-style-type: none"> <li>访问遭拒绝。检查您的访问角色具有必要的权限。</li> <li>文件路径无效 <i>send-file -path</i></li> <li>无法使用 ErrorCode 以下 <i># #</i> 代码获取凭证</li> </ul>	在处理其中任何一个 <code>SendFilePaths</code> 都无效或格式错误的 <code>StartFile Transfer</code> 请求时发生。也就是说，路径缺少 Amazon S3 存储桶名称，或者路径包含无效字符。如果 Transfer Family 未能担任访问角色或日志记录角色，也会发生这种情况。

代码	错误	描述和解决方法
		确保路径包含有效的 Amazon S3 存储桶名称和密钥名称。
AGREEMENT_NOT_FOUND	未找到协议。	要么找不到协议，要么该协议与非活动配置文件相关联。  在 Transfer Family 服务器中更新协议，使其包含活动的配置文件。
CONNECTOR_NOT_FOUND	找不到连接器或相关配置。	要么找不到连接器，要么该连接器与非活动配置文件相关联。  更新连接器以包含活动配置文件。

代码	错误	描述和解决方法
CREDENTIALS_RETRIEVAL_FAILED	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在 Secrets Manager 中找不到密钥。</li> <li>2. 无法访问 Secrets Manager。</li> <li>3. 无法解密 Secrets Manager 中的密钥。</li> <li>4. 由于节流，无法获取密钥值。</li> </ol>	<p>对于 AS2 Basic 身份验证，密钥的格式必须正确。以下解决方案对应于上一栏中列出的错误。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 确保密钥 ID 正确无误。</li> <li>2. 确保访问角色具有读取密钥的相应权限。访问权限角色必须提供对 StartFile Transfer 请求中所使用文件位置父目录的读取和写入权限。此外，确保角色对拟定发送 StartFile Transfer 的父目录提供读取和写入访问权限。</li> <li>3. 如果使用客户管理的密钥作为密钥，请确保访问角色拥有对 Amazon Key Management Service (Amazon KMS) 密钥的权限。</li> <li>4. 有关适用的限额，请参阅 <a href="#">处理密钥的限额</a>。</li> </ol>
DECOMPRESSION_FAILED	无法解压缩消息。	<p>要么发送的文件已损坏，要么压缩算法无效。</p> <p>重新发送消息并验证使用了 ZLIB 压缩，或者在未启用压缩的情况下重新发送消息。</p>

代码	错误	描述和解决方法
DECRYPT_FAILED	无法解密消息 <i>message-ID</i> 。确保合作伙伴拥有正确的公共加密密钥。	解密失败。  确认合作伙伴使用有效证书发送了有效负载，并且使用有效加密算法执行了加密。
DECRYPT_FAILED_INVALID_SMIME_FORMAT	无法解析封装的 mimePart。	MIME 有效负载要么已损坏，要么采用不支持的 SMIME 格式。  发送者应确保他们使用的格式受到支持，然后重新发送有效负载。
DECRYPT_FAILED_NO_DECRYPTION_KEY_FOUND	未找到匹配的解密密钥。	没有为合作伙伴配置文件分配与消息匹配的证书，或与消息匹配的证书现已过期或不再有效。  您必须更新合作伙伴配置文件并确保其中包含有效的证书。
DECRYPT_FAILED_UNSUPPORTED_ENCRYPTION_ALG	使用 ID 为 <i>encryption-ID</i> 的不支持算法请求了 SMIME 有效负载解密。	远程发送者发送了一个 AS2 有效负载，其加密算法不受支持。  发件人必须选择 Amazon Transfer Family 支持的加密算法。
DUPLICATE_MESSAGE	重复或双重处理步骤。	有效负载具有重复的处理步骤。例如，有两个加密步骤。  只需一步即可重新发送消息，完成签名、压缩和加密。



代码	错误	描述和解决方法
ENCRYPT_FAILED_NO_ENCRYPTION_KEY_FOUND	在配置文件 <i>local-profile-ID</i> 中找不到有效的公共加密证书	Transfer Family 正在尝试加密出站消息，但找不到本地配置文件的加密证书。  解决办法选项： <ul style="list-style-type: none"><li>• 确保本地配置文件附有用于加密的证书和私钥。</li><li>• 确保加密证书当前处于活动状态。</li></ul>
ENCRYPTION_FAILED	无法加密文件 <i>file-name</i> 。	要发送的文件不可用于加密。  确认文件位于预期的 AS2 位置，并且 Amazon Transfer Family 有权读取该文件。
FILE_SIZE_TOO_LARGE	文件太大。	当发送或接收超过文件大小限制的文件时，就会发生这种情况。
HTTP_ERROR_RESPONSE_FROM_PARTNER	对于 ID= <i>message-ID</i> 的消息， <i>partner-URL</i> 返回状态 400。	与合作伙伴的 AS2 服务器通信返回了意外的 HTTP 响应代码。  合作伙伴或许可以从其 AS2 服务器日志中提供更多诊断信息。
INSUFFICIENT_MESSAGE_SECURITY_UNENCRYPTED	需要加密。	合作伙伴向 Transfer Family 发送了一封未加密的消息，但该消息不受支持。发件人必须使用加密的有效负载。
INVALID_ENDPOINT_PROTOCOL	仅支持 HTTP 和 HTTPS。	您必须在 AS2 连接器配置中指定 HTTP 或 HTTPS 作为协议。

代码	错误	描述和解决方法
INVALID_REQUEST	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 消息标题有问题。</li> <li>2. 无法解析密钥 JSON。  密钥 JSON 与预期格式不符。</li> <li>3. 密钥必须是 JSON 字符串。</li> <li>4. 用户名不得包含冒号。  用户名不得包含控制字符。  用户名只能包含 ASCII 字符。  密码不得包含控制字符。  密码只能包含 ASCII 字符。</li> </ol>	<p>此错误有多种原因。以下解决方案对应于上一栏中列出的错误。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 选中as2-from和as2-to字段。确保 MDN 格式的原始消息 ID 准确无误。还要确保消息 ID 格式不缺少任何 AS2 标头。</li> <li>2. 确保密钥值与记录的格式相匹配，如<a href="#">为AS2连接器启用基本身份验证</a>中所述。</li> <li>3. 确保密钥以字符串形式提供，而不是以二进制形式提供。</li> <li>4. 对用户名或密码进行必要的更正。</li> </ol>
INVALID_URL_FORMAT	网址格式无效： <i>URL</i>	<p>当您使用配置了格式错误的 URL 的连接器发送出站消息时，就会发生这种情况。</p> <p>确保为连接器配置了有效的 HTTP 或 HTTPS URL。</p>
MDN_RESPONSE_INDICATES_AUTHENTICATION_FAILED	不适用	<p>接收方无法对发送者进行身份验证。交易伙伴向 Transfer Family 返回 MDN，其带有<a href="#">处置修饰符</a> 错误：authentication-failed。</p>

代码	错误	描述和解决方法
MDN_RESPONSE_INDICATES_DECOMPRESSION_FAILED	不适用	当接收者无法解压缩消息内容时，就会发生这种情况。交易伙伴向 Transfer Family 返回 MDN，其带有 <a href="#">处置修饰符</a> 错误：decompression-failed。
MDN_RESPONSE_INDICATES_DECRYPTION_FAILED	不适用	接收者无法解密消息内容。交易伙伴向 Transfer Family 返回 MDN，其带有 <a href="#">处置修饰符</a> 错误：authentication-failed。
MDN_RESPONSE_INDICATES_INSUFFICIENT_MESSAGE_SECURITY	不适用	接收者希望对消息进行签名或加密，但事实并非如此。贸易伙伴向 Transfer Family 返回带有 <a href="#">处置修饰符</a> 的 MDN 错误：insufficient-message-security。  在连接器上启用签名和/或加密，以符合交易伙伴的期望。
MDN_RESPONSE_INDICATES_INTEGRITY_CHECK_FAILED	不适用	接收者无法验证内容的完整性。贸易伙伴向 Transfer Family 返回带有 <a href="#">处置修饰符</a> 的 MDN 错误：integrity-check-failed。
PATH_NOT_FOUND	无法创建目录 <i>file-path</i> 。找不到父路径。	Transfer Family 正在尝试在客户的 Amazon S3 存储桶中创建目录，但未找到该存储桶。  确保 StartFile Transfer 命令中提到的每个路径都包含现有存储桶的名称。


代码	错误	描述和解决方法
SEND_FILE_NOT_FOUND	未找到文件路径 <i>file-path</i> 。	<p>Transfer Family 在发送文件操作中找不到该文件。</p> <p>检查配置的主目录和路径有效，以及 Transfer Family 具有该文件的读取权限。</p>
SERVER_NOT_FOUND	找不到与消息关联的服务器。	Transfer Family 在收到消息时找不到服务器。如果在处理传入消息的过程中删除了服务器，则可能会发生这种情况。
SERVER_NOT_ONLINE	服务器 <i>server-ID</i> 不在线。	<p>Transfer Family 服务器处于脱机状态。</p> <p>启动服务器，使其可以接收和处理消息。</p>
SIGNING_FAILED	对文件签名失败。	<p>要发送的文件不可用于签名，或者无法进行签名。</p> <p>确认文件位于预期的 AS2 位置，并且 Amazon Transfer Family 有权读取该文件。</p>
SIGNING_FAILED_NO_SIGNING_KEY_FOUND	找不到配置文件 <i>local-profile-ID</i> 的证书。	<p>正在尝试对出站消息进行签名，但找不到本地配置文件的签名证书。</p> <p>解决办法选项：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 确保本地配置文件附有证书和用于签名的私钥。</li> <li>• 确保签名证书当前处于活动状态。</li> </ul>

代码	错误	描述和解决方法
UNABLE_RESOLVE_HOST_TO_IP_ADDRESS	无法将主机名解析为 IP 地址。	<p>Transfer Family 无法在 AS2 连接器中配置的公共 DNS 服务器上执行 DNS 到 IP 地址的解析。</p> <p>更新连接器以指向有效的合作伙伴 URL。</p>
UNABLE_TO_CONNECT_TO_REMOTE_HOST_OR_IP	与端点的连接超时。	<p>Transfer Family 无法与已配置的合作伙件的 AS2 服务器建立套接字连接。</p> <p>检查合作伙伴的 AS2 服务器在配置的 IP 地址上可用。</p>
UNABLE_TO_RESOLVE_HOSTNAME	无法解析主机名 <i>hostname</i> 。	<p>Transfer Family 服务器无法使用公共 DNS 服务器解析伙伴的主机名。</p> <p>检查配置的主机已注册以及 DNS 记录有时间发布。</p>
VERIFICATION_FAILED	AS2 消息 <i>message-ID</i> 的签名验证失败或 MIC 代码不匹配。	<p>检查发件人的签名证书与远程配置文件的签名证书相匹配。还要检查 MIC 算法兼容 Amazon Transfer Family。</p>

代码	错误	描述和解决方法
VERIFICATION_FAILED_NO_MATCHING_KEY_FOUND	<ul style="list-style-type: none"><li>在配置文件 <i>partner-profile-ID</i> 中找不到与消息签名匹配的公共证书。</li><li>无法为不存在的配置文件 <i>partner-profile-ID</i> 获取证书。</li><li>在配置文件 <i>partner-profile-ID</i> 中找不到有效的证书。</li></ul>	<p>Amazon Transfer Family正在尝试验证收到的消息的签名，但找不到与合作伙伴配置文件匹配的签名证书。</p> <p>解决办法选项：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>确保合作伙伴配置文件附有签名证书。</li><li>确保证书当前处于活动状态。</li><li>确保证书是合作伙伴的正确签名证书。</li></ul>

# Amazon Transfer Family 托管工作流程

Amazon Transfer Family 支持文件处理的托管工作流程。借助托管工作流程，您可以在文件传输完毕后启动工作流程SFTP、FTPS、或FTP。使用此功能，您可以协调文件处理所需的所有必要步骤，从而安全且经济高效地满足 business-to-business (B2B) 文件交换的合规性要求。此外，您还可以从 end-to-end 审计和可见性中受益。



通过协调文件处理任务，托管工作流可帮助您在下游应用程序使用数据之前对其进行预处理。此类文件处理任务可能包括：

- 将文件移动到用户特定的文件夹。
- 作为工作流的一部分对文件进行解密。
- 标记文件
- 通过创建 Amazon Lambda 函数并将其附加到工作流程来执行自定义处理。
- 文件成功传输后发送通知。（有关详细介绍此用例的博客文章，请参阅[使用 Amazon Transfer Family 托管工作流程自定义文件传送通知](#)。）

要快速复制和标准化组织中多个业务部门的常见上传后文件处理任务，您可以使用基础设施即代码 (IaC) 来部署工作流程。您可以指定要在完整上传的文件上启动托管工作流程。对于因会话过早断开连接而仅部分上传的文件，您也可以指定不同的托管工作流程。内置的异常处理功能可帮助您对文件处理结果做出快速反应，同时让您能够控制如何处理故障。此外，每个工作流程步骤都会生成详细的日志，您可以对其进行审核以跟踪数据沿袭。

要开始使用，请执行以下任务：

1. 根据您的要求将工作流程设置为包含预处理操作，例如复制、标记和其他步骤。有关详细信息，请参阅[创建工作流](#)。

2. 配置执行角色，Transfer Family 会使用该角色来运行工作流程。有关详细信息，请参阅 [IAM 工作流程策略](#)。
3. 将工作流程映射到服务器，以便在文件到达时，实时评估和启动此工作流程中指定的操作。有关详细信息，请参阅 [配置和运行工作流程](#)。

## 相关信息

- 要监控您的工作流程执行情况，请参阅 [使用 T CloudWatch ransfer Family 的指标](#)。
- 有关详细的执行日志和故障排除信息，请参阅 [使用 Amazon 解决与工作流程相关的错误 CloudWatch](#)。
- 我们有一个可供您参加的研讨会，您可以在其中构建文件传输解决方案。该解决方案利用托管SFTP/FTPS终端节点 Amazon Transfer Family，利用 Amazon Cognito 和 DynamoDB 进行用户管理。您可以在[此处](#)查看本次研讨会的详细信息。
- 

## 主题

- [创建工作流](#)
- [使用预定义的步骤](#)
- [使用自定义文件处理步骤](#)
- [IAM 工作流程策略](#)
- [工作流程的异常处理](#)
- [监控工作流程执行情况](#)
- [通过模板创建工作流](#)
- [从 Transfer Family 服务器中移除工作流](#)
- [托管工作流限制和局限性](#)

有关托管工作流程入门的更多帮助，请参阅[使用工作 Amazon Transfer Family 流程构建云原生文件传输平台博客文章](#)。

## 创建工作流

您可以使用创建托管工作流程 Amazon Web Services Management Console，如本主题所述。为了使工作流程创建过程尽可能简单，控制台中的大多数部分都提供了上下文帮助面板。



工作流程有两种步骤：

- 标称步骤 — 标称步骤是要应用于传入文件的文件处理步骤。如果您选择多个标称步骤，每个步骤将按线性序列处理。
- 异常处理步骤 — 异常处理程序是文件处理步骤，可在任何标称步骤失败或导致验证错误时 Amazon Transfer Family 执行。

## 创建工作流

1. 打开 Amazon Transfer Family 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/transfer/>。
2. 在左侧导航窗格中，选择工作流。
3. 在工作流页面，选择 创建工作流。
4. 在创建工作流页面，输入描述。此描述显示在“工作流程”页面上。
5. 在标称步骤部分中，选择添加步骤。添加一个或多个步骤。
  - a. 从可用选项中选择步骤类型。有关各种作业状态的更多信息，请参阅 [the section called “使用预定义的步骤”](#)。
  - b. 选择“下一步”，然后为该步骤配置参数。
  - c. 选择“下一步”，然后查看该步骤的详细信息。
  - d. 选择“创建步骤”以添加该步骤并继续。
  - e. 根据需要继续添加步骤。工作流中的最大步骤数为 8。
  - f. 添加完所有必需的标称步骤后，向下滚动到“异常处理程序 - 可选”部分，然后选择“添加步骤”。
6. 要配置异常处理程序，请按照与前面所述相同的方式添加步骤。如果某个文件导致任何步骤引发异常，则会逐一调用您的异常处理程序。
7. （可选）向下滚动到“标签”部分，然后为您的工作流程添加标签。
8. 检查配置并选择创建工作流。

### Note

为便于您实时了解故障，我们建议您设置异常处理程序和步骤，以便在工作流程失败时执行。

**⚠ Important**

创建工作流程后，您将无法对其进行编辑，因此请务必仔细查看配置。

## 配置和运行工作流程

在运行工作流程之前，您需要将其与 Transfer Family 服务器相关联。

将 Transfer Family 配置为对上传的文件运行工作流程

1. 打开 Amazon Transfer Family 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/transfer/>。
2. 在左侧导航窗格中，选择服务器。
  - 要将工作流程添加到现有服务器，请选择要用于工作流程的服务器。
  - 或者，创建一个新服务器并向其添加工作流程。有关更多信息，请参阅 [配置SFTPFTPS、或FTP服务器端点](#)。
3. 在服务器的详细信息页面上，向下滚动到其他详细信息部分，然后选择编辑。

**📘 Note**

默认情况下，服务器没有任何关联的工作流程。您可以使用“其他详细信息”部分将工作流程与所选服务器相关联。

4. 在编辑其他详细信息页面的托管工作流程部分，选择要在所有上传中运行的工作流程。



**📘 Note**

如果您还没有工作流，请选择“创建新的工作流程”来创建工作流程。



- a. 选择要使用的工作流程 ID。
- b. 选择执行角色。这是 Transfer Family 在执行工作流程步骤时所扮演的角色。有关更多信息，请参阅 [IAM工作流程策略](#)。选择保存。

### Managed workflows [Info](#)


**Workflow for complete file uploads**  
Select the workflow that Transfer Family should run on all files that are uploaded in full via this server

w- [redacted] ▼  [Create a new Workflow](#) 

**Workflow for partial file uploads**  
Select the workflow that Transfer Family should run on all files that are only partially uploaded via this server

w- [redacted] ▼  [Create a new Workflow](#) 

**Managed workflows execution role [Info](#)**  
Select the role that Transfer Family should assume when executing a workflow

[redacted] ▼ 

#### Note

如果您不想再将工作流程与服务器关联，则可以移除关联。有关详细信息，请参阅[从 Transfer Family 服务器中移除 workflow](#)。

## 要执行工作流程

要执行工作流程，您需要将文件上传到您配置了关联工作流程的 Transfer Family 服务器。

#### Note

无论何时从服务器上移除工作流程并用新的工作流程替换它，或者更新服务器配置（这会影响到工作流程的执行角色），都必须等待大约 10 分钟才能执行新的工作流程。Transfer Family 服务器会缓存工作流程细节，服务器需要 10 分钟才能刷新其缓存。

此外，您必须注销所有活动 SFTP 会话，然后在等待 10 分钟后重新登录才能看到更改。

## Example

```
# Execute a workflow
> sftp bob@s-1234567890abcdef0.server.transfer.us-east-1.amazonaws.com
```

```
Connected to s-1234567890abcdef0.server.transfer.us-east-1.amazonaws.com.
sftp> put doc1.pdf
Uploading doc1.pdf to /DOC-EXAMPLE-BUCKET/home/users/bob/doc1.pdf
doc1.pdf                                     100% 5013KB
 601.0KB/s   00:08
sftp> exit
>
```

文件上传后，会对您的文件执行定义的操作。例如，如果您的工作流程包含复制步骤，则该文件将会被复制到您在该步骤中定义的位置。您可以使用 Amaz CloudWatch on Logs 来跟踪已执行的步骤及其执行状态。

## 查看 workflow 详细信息

您可以查看有关先前创建的工作流程或 workflow 执行的详细信息。要查看这些详细信息，您可以使用控制台或 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI)。

### Console

#### 查看 workflow 详细信息

1. 打开 Amazon Transfer Family 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/transfer/>。
2. 在左侧导航窗格中，选择 workflow。
3. 在“workflow”页面上，选择一个 workflow。

workflow 详细信息页面随即打开。

SFTP, FTPS, & FTP > Workflows > w-5013d11146dbda607

W- [redacted] Delete

**Description**

Workflow description  
test workflow

**Nominal steps**

Steps that are executed, in order, on every uploaded file

**Tag file**

Step name

**Tags**

Key	Value
my-key	my-value

**Exception handlers**

**No exception handlers**  
This workflow contains no exception handlers

**Recent executions (0)**

Find executions < 1 >

Execution ID	Status	Input filename	Server ID	Username
No executions No executions to display				

## CLI

要查看工作流程的详细信息，请使用 `describe-workflow` CLI 命令，如以下示例所示。将工作流程 ID `w-1234567890abcdef0` 替换为您自己的值。有关更多信息，请参阅 Amazon CLI 命令引用中的 [describe-workflow](#)。

```
# View Workflow details
> aws transfer describe-workflow --workflow-id w-1234567890abcdef0
{
  "Workflow": {
    "Arn": "arn:aws:transfer:us-east-1:111122223333:workflow/w-1234567890abcdef0",
    "WorkflowId": "w-1234567890abcdef0",
    "Name": "Copy file to shared_files",
```

```

    "Steps": [
      {
        "Type": "COPY",
        "CopyStepDetails": {
          "Name": "Copy to shared",
          "FileLocation": {
            "S3FileLocation": {
              "Bucket": "DOC-EXAMPLE-BUCKET",
              "Key": "home/shared_files/"
            }
          }
        }
      }
    ],
    "OnException": {}
  }
}

```

如果您的工作流程是作为 Amazon CloudFormation 堆栈的一部分创建的，则可以使用 Amazon CloudFormation 控制台 (<https://console.aws.amazon.com/cloudformation>) 管理工作流程。

Transfer Family > Workflows > workflow-3206-207E

**Workflow-3206-207E** Delete

This workflow belongs to the   CloudFormation stack **WorkflowStack**. [Manage this stack](#) on the CloudFormation console.

**Description**

Workflow description

-

**Nominal steps (1)** [Info](#)

Number	Description	Type	Configuration
1	tagFileForArchive	TAG	<a href="#">Details</a>

**Exception handlers (0)** [Info](#)

Number	Description	Type	Configuration
--------	-------------	------	---------------

## 使用预定义的步骤

创建工作流程时，可以选择添加本主题中讨论的以下预定义步骤之一。您还可选择添加自己的自定义文件处理步骤。有关更多信息，请参阅 [the section called “使用自定义文件处理步骤”](#)。

### 主题

- [复制文件](#)
- [解密文件](#)
- [标记文件](#)
- [delete-file](#)
- [工作流程的命名变量](#)
- [标记和删除工作流程示例](#)

## 复制文件

复制文件步骤会在新的 Amazon S3 位置创建已上传文件的副本。目前，您只能在 Amazon S3 上使用复制文件步骤。

以下复制文件步骤将文件复制到 `file-test` 目标存储桶中的 `test` 文件夹。

如果复制文件步骤不是工作流程的第一步，则可以指定文件位置。通过指定文件位置，您可以复制上一步中使用的文件或上传的原始文件。您可以使用此功能制作原始文件的多个副本，同时保持源文件完好无损，便于文件存档和记录保留。有关示例，请参阅[标记和删除工作流程示例](#)。

## Configure copy parameters

Step name

File location

Select the file location to use as an input for this step

Copy the file created from previous step to a new location  
Input file is selected from the previous step's output

Copy the original source file to a new location  
Originally uploaded file

Destination bucket name

Destination key prefix

If you are copying files into a folder, specify / at the end of the prefix name. Use `${transfer:UserName}` or `${transfer:UploadDate}` to parametrize destination prefix by username or upload date respectively.

Overwrite existing

### 提供存储桶和密钥的详细信息

您必须提供存储桶名称和复制文件步骤的目标密钥。密钥可以是路径名或文件名。将密钥视为路径名还是文件名取决于密钥是否以正斜杠 (/) 字符结尾。

如果最后一个字符是 /，则您的文件将被复制到此文件夹，并且其名称不会更改。如果最后一个字符是字母数字，则您上传的文件将被重命名为键值。在这种情况下，如果已存在具有该名称的文件，则相关行为将取决于“覆盖现有文件”字段的设置。

- 如果选择“覆盖现有文件”，则现有文件会被正在处理的文件替换。



- 如果未选择“覆盖现有文件”，则不会发生任何事情，并且工作流将会停止处理。

#### Tip

如果在同一文件路径上执行并发写入，则在覆盖文件时可能会导致意外行为。

例如，如果您的键值是 `test/`，则您上传的文件将被复制到 `test` 文件夹。如果您的密钥值为 `test/today`，（并且选择了覆盖现有文件），则您上传的每个文件都将复制到该 `test` 文件夹中名为 `today` 的文件中，并且每个后续文件都会覆盖前一个文件。

#### Note

Amazon S3 支持存储桶和对象且没有层次结构。但是，您可以在对象键名称中使用前缀和分隔符来暗示层次结构，并以类似于文件夹的方式组织数据。

## 在复制文件步骤中使用命名变量

在复制文件步骤中，您可以使用变量将文件动态复制到用户特定的文件夹中。目前，您可以使用 `${transfer:UserName}` 或 `${transfer:UploadDate}` 作为变量，将文件复制到正在上传文件的给定用户的目标位置，或者根据当前日期将文件复制到目标位置。

在以下示例中，如果用户 `richard-roe` 上传文件，则该文件将被复制到 `file-test2/richard-roe/processed/` 文件夹。如果用户 `mary-major` 上传文件，则该文件将被复制到 `file-test2/mary-major/processed/` 文件夹。

# Configure parameters

## Configure copy parameters

Step name

Destination bucket name

Destination key prefix

If you are copying files into a folder, specify / at the end of the prefix name. Use `${transfer:UserName}` or `${transfer:UploadDate}` to parametrize destination prefix by username or upload date respectively.

Overwrite existing

同样，您可以使用 `${transfer:UploadDate}` 作为变量，将文件复制到以当前日期命名的目标位置。在以下示例中，如果您将目标设置为 2022 年 2 月 1 日的 `${transfer:UploadDate}/processed`，则上传的文件将复制到 `file-test2/2022-02-01/processed/` 文件夹。

## Configure copy parameters

Step name

dynamic-copy-date

Destination bucket name

file-test2

Destination key prefix

If you are copying files into a folder, specify / at the end of the prefix name. Use `${transfer:UserName}` or `${transfer:UploadDate}` to parametrize destination prefix by username or upload date respectively.

`${transfer:UploadDate}/processed`

Overwrite existing

您也可以同时使用这两个变量，将它们的功能结合起来。例如：

- 例如，您可以将目标键前缀设置为 **folder/\${transfer:UserName}/\${transfer:UploadDate}/**，这样可以创建嵌套文件夹，例如 `folder/marymajor/2023-01-05/`。
- 例如，您可以将目标键前缀设置为 **folder/\${transfer:UserName}-\${transfer:UploadDate}/**，以连接两个变量，例如 `folder/marymajor-2023-01-05/`。

## IAM复制步骤的权限

要允许复制步骤成功，请确保您的工作流程的执行角色包含以下权限。

```
{
  "Sid": "ListBucket",
  "Effect": "Allow",
  "Action": "s3:ListBucket",
  "Resource": [
    "arn:aws:s3:::destination-bucket-name"
  ]
}
```

```

    ]
  },
  {
    "Sid": "HomeDirObjectAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "s3:PutObject",
      "s3:GetObject",
      "s3:DeleteObjectVersion",
      "s3:DeleteObject",
      "s3:GetObjectVersion"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::destination-bucket-name/*"
  }
}

```

### Note

仅当您未选择“覆盖现有文件”时，才需要 `s3:ListBucket` 权限。此权限会检查您的存储桶，以查看是否已存在同名文件。如果您选择了“覆盖现有文件”，则工作流程无需检查文件，只需将其写入即可。

如果您的 Amazon S3 文件有标签，则需要在IAM策略中添加一两个权限。

- 为未进行版本控制的 Amazon S3 文件添加 `s3:GetObjectTagging`。
- 为进行版本控制的 Amazon S3 文件添加 `s3:GetObjectVersionTagging`。

## 解密文件

Amazon 存储博客上有一篇文章描述了如何加密和解密文件，[使用和加密和解密](#)文件。PGP Amazon Transfer Family

### 在工作流程中使用PGP解密

Transfer Family 内置支持 Pretty Good Privacy (PGP) 解密。您可以对通过SFTP、FTPS或上传到亚马逊简单存储服务 (Amazon S3) 或FTP亚马逊弹性文件系统 (亚马逊) 的文件使用PGP解密。EFS

要使用PGP解密功能，必须创建并存储用于解密文件的PGP私钥。然后，您的用户可以使用相应的加密密钥对文件进行PGP加密，然后再将文件上传到您的 Transfer Family 服务器。收到加密文件后，可以在工作流程中解密这些文件。有关详细教程，请参阅 [设置用于解密文件的托管工作流程](#)。

## 在工作PGP流程中使用解密

1. 确定 Transfer Family 服务器来托管您的工作流，或创建新工作流。您需要先获得服务器 ID，然后才能 Amazon Secrets Manager 使用正确的PGP密钥名称存储密钥。
2. 将您的PGP密钥存储在所需的密钥名称 Amazon Secrets Manager 下。有关详细信息，请参阅[管理PGP密钥](#)。工作流程可以根据 Secrets Manager 中的密PGP键名称自动找到用于解密的正确密钥。

### Note

当您在 Secret Amazon Web Services 账户 s Manager 中存储密钥时，会产生费用。有关定价的信息，请参阅 [Amazon Secrets Manager 定价](#)。

3. 使用密PGP键 pair 加密文件。（有关受支持的事件的列表，请参阅[支持的PGP客户端](#)。）如果您使用命令行，请使用以下命令。要使用此命令，请`username@example.com`替换为用于创建 PGP key pair 的电子邮件地址。将 `testfile.txt` 替换为您要加密的文件名称。

```
gpg -e -r username@example.com testfile.txt
```

4. 将加密文件上传至您的 Transfer Family 服务器。
5. 在工作流程中配置解密步骤。有关更多信息，请参阅[添加解密步骤](#)。

## 添加解密步骤

解密步骤对EFS作为工作流程一部分上传到 Amazon S3 或 Amazon 的加密文件进行解密。有关配置解密的详细信息，请参阅[在工作流程中使用PGP解密](#)。

在为工作流程创建解密步骤时，必须指定解密文件的目的地。如果目标位置已存在文件，则还必须选择是否覆盖现有文件。您可以使用 Ama CloudWatch zon Logs 监控解密工作流程结果并实时获取每个文件的审核日志。

为步骤选择解密文件类型后，将出现“配置参数”页面。填写“配置PGP解密参数”部分的值。

可用选项如下：

- 步骤名称 - 输入步骤的描述性名称。
- 文件位置 - 通过指定文件位置，您可以解密上一步中使用的文件或上传的原始文件。

**Note**

如果此步骤是工作流的第一步，则此参数不可用。

- 解密文件的目标-选择 Amazon S3 存储桶或亚马逊EFS文件系统作为解密文件的目的地。
- 如果您选择 Amazon S3，则必须提供目标存储桶名称和目标密钥前缀。要按用户名参数化目标密钥前缀，请为“`${transfer:UserName}`目标密钥前缀”输入。同样，要按上传日期参数化目标密钥前缀，请为“目标密钥前缀”输入 `${Transfer:UploadDate}`。
- 如果您选择 AmazonEFS，则必须提供目标文件系统和路径。

**Note**

您在此处选择的存储选项必须与与此工作流程关联的 Transfer Family 服务器使用的存储系统相匹配。否则，当您尝试运行此工作流程时会收到错误。

- 覆盖现有文件 - 如果您上传了一个文件，并且目标位置上已经存在具有相同文件名的文件，则相关行为取决于此参数的设置：
  - 如果选择“覆盖现有文件”，则现有文件会被正在处理的文件替换。
  - 如果未选择“覆盖现有文件”，则不会发生任何事情，并且工作流将会停止处理。

**Tip**

如果在同一文件路径上执行并发写入，则在覆盖文件时可能会导致意外行为。

以下屏幕截图显示了您可以为解密文件步骤选择的选项示例。

Step 1

[Choose step type](#)

Step 2

**Configure parameters**

Step 3

Review and create

## Configure parameters

### Configure PGP decryption parameters

Store your PGP private key(s) and passphrase(s) in  Secrets Manager. [Learn more](#) 

 Refer to the  [Transfer Family pricing page](#)  for pricing details. 

#### Step name

#### File location

Select the file location to use as an input for this step

- Apply on the file created from the previous step**  
Input file is selected from the previous step's output
- Apply on the original file**  
Originally uploaded file

#### Destination for decrypted files

Choose an S3 bucket or an EFS file system for storing decrypted files.

- Amazon S3**  
Store your decrypted files as Amazon S3 objects
- Amazon EFS**  
Store your decrypted files in an EFS file system

#### Destination bucket name

#### Destination key prefix

If you are decrypting files into a folder, specify / at the end of the prefix name. Use `${transfer:UserName}` or `${transfer:UploadDate}` to parametrize the destination prefix by username or upload date respectively.

- Overwrite existing**  
Overwrite if a file with the same file name already exists at the destination.

Cancel

Previous

Next

## IAM解密步骤的权限

若要使解密步骤成功，请确保您的工作流程的执行角色包含以下权限。

```
{
    "Sid": "ListBucket",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "s3:ListBucket",
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::destination-bucket-name"
    ]
},
{
    "Sid": "HomeDirObjectAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObjectVersion"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::destination-bucket-name/*"
},
{
    "Sid": "Decrypt",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
    ],
    "Resource": "arn:aws:secretsmanager:region:account-id:secret:aws/transfer/
*"
}
```

### Note

仅当您未选择“覆盖现有文件”时，才需要 `s3:ListBucket` 权限。此权限会检查您的存储桶，以查看是否已存在同名文件。如果您选择了“覆盖现有文件”，则工作流程无需检查文件，只需将其写入即可。

如果您的 Amazon S3 文件有标签，则需要 IAM 策略中添加一两个权限。

- 为未进行版本控制的 Amazon S3 文件添加 `s3:GetObjectTagging`。




- 为进行版本控制的 Amazon S3 文件添加 `s3:GetObjectVersionTagging`。

## 标记文件

要标记传入文件以进行进一步的下游处理，请使用标记步骤。输入要分配给传入文件的标签值。当前，只有当您使用 Amazon S3 作为 Transfer Family 服务器存储时，才支持标签操作。

以下示例标签步骤将 `scan_outcome` 和 `clean` 分别指定为标签键和值。



**Configure tag parameters**

Step name  
tag scan

File location  
Select the file location to use as an input for this step

Tag the file created from previous step  
Input file is selected from the previous step's output

Tag the original source file  
Originally uploaded file

Tags

Key	Value
scan_outcome	clean

Remove tag

Add tag

若要使标记步骤成功，请确保您的工作流程的执行角色包含以下权限。

```
{
  "Sid": "Tag",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "s3:PutObjectTagging",
    "s3:PutObjectVersionTagging"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*"
  ]
}
```

```
    ]
  }
```

### Note

如果您的工作流程包含在复制或解密步骤之前运行的标记步骤，则需要向策略添加一两个权限。IAM

- 为未进行版本控制的 Amazon S3 文件添加 `s3:GetObjectTagging`。
- 为进行版本控制的 Amazon S3 文件添加 `s3:GetObjectVersionTagging`。

## delete-file

要从上一个工作流程步骤中删除已处理的文件或删除最初上传的文件，请使用删除文件步骤。

### Configure delete parameters

Step name

File location

Select the file location to use as an input for this step

Delete the file created from previous step  
Input file is selected from the previous step's output

Delete the original source file  
Originally uploaded file

若要使删除步骤成功，请确保您的工作流程的执行角色包含以下权限。

```
{
    "Sid": "Delete",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:DeleteObject"
    ],
    "Resource": "arn:aws:secretsmanager:region:account-ID:secret:aws/transfer/
*"
```

## 工作流程的命名变量

对于复制和解密步骤，您可以使用变量来动态执行操作。目前，Amazon Transfer Family 支持以下命名变量。

- 使用 `${transfer:UserName}` 根据上传文件的用户将文件复制或解密到目标位置。
- 使用 `${transfer:UploadDate}` 根据当前日期将文件复制或解密到目标位置。

## 标记和删除工作流程示例

以下示例说明了一个工作流程，该工作流程用于标记需要由下游应用程序（例如数据分析平台）处理的传入文件。标记传入文件后，工作流程会删除最初上传的文件以节省存储成本。

### Console

#### 标记和移动工作流程示例

1. 打开 Amazon Transfer Family 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/transfer/>。
2. 在左侧导航窗格中，选择工作流。
3. 在工作流页面，选择 创建工作流。
4. 在创建工作流页面，输入描述。此描述显示在“工作流程”页面上。
5. 添加第一步（复制）。
  - a. 在标称步骤部分中，选择添加步骤。
  - b. 选择复制文件，然后选择 下一步。
  - c. 输入步骤名称，然后选择目标存储桶和密钥前缀。

Step 1  
Choose step type

Step 2  
**Configure parameters**

Step 3  
Review and create

## Configure parameters

### Configure copy parameters

Step name  
copy-step-first-step

Destination bucket name  
example-bucket ▼

Destination key prefix  
If you are copying files into a folder, specify / at the end of the prefix name. Use `${transfer:UserName}` or `${transfer:UploadDate}` to parametrize destination prefix by username or upload date respectively.  
test/

Overwrite existing

- d. 选择“下一步”，然后查看该步骤的详细信息。
  - e. 选择“创建步骤”以添加该步骤并继续。
6. 添加第二步（标记）。
- a. 在标称步骤部分中，选择添加步骤。
  - b. 选择您的标签文件，然后选择 下一步。
  - c. 输入步骤名称。
  - d. 在“文件位置”中，选择“标记上一步创建的文件”。
  - e. 输入键和值。

**Configure tag parameters**

Step name  
tag scan

File location  
Select the file location to use as an input for this step

Tag the file created from previous step  
Input file is selected from the previous step's output

Tag the original source file  
Originally uploaded file

Tags

Key	Value
scan_outcome	clean

Remove tag

Add tag

- f. 选择“下一步”，然后查看该步骤的详细信息。
  - g. 选择“创建步骤”以添加该步骤并继续。
7. 添加第三步（删除）。
- a. 在标称步骤部分中，选择添加步骤。
  - b. 选择删除文件，然后选择下一步。

**Configure delete parameters**

Step name  
delete original file

File location  
Select the file location to use as an input for this step

Delete the file created from previous step  
Input file is selected from the previous step's output

Delete the original source file  
Originally uploaded file

- c. 输入步骤名称。

- d. 在“文件位置”中，选择“删除原始源文件”。
  - e. 选择“下一步”，然后查看该步骤的详细信息。
  - f. 选择“创建步骤”以添加该步骤并继续。
8. 查看工作流程配置，然后选择创建工作流程。

## CLI

### 标记和移动工作流程示例

1. 将以下代码保存到文件中；例如，tagAndMoveWorkflow.json。将每个 *user input placeholder* 替换为您自己的信息。

```
[
  {
    "Type": "COPY",
    "CopyStepDetails": {
      "Name": "CopyStep",
      "DestinationFileLocation": {
        "S3FileLocation": {
          "Bucket": "DOC-EXAMPLE-BUCKET",
          "Key": "test/"
        }
      }
    }
  },
  {
    "Type": "TAG",
    "TagStepDetails": {
      "Name": "TagStep",
      "Tags": [
        {
          "Key": "name",
          "Value": "demo"
        }
      ],
      "SourceFileLocation": "${previous.file}"
    }
  },
  {
    "Type": "DELETE",
    "DeleteStepDetails":{
```

```

        "Name": "DeleteStep",
        "SourceFileLocation": "${original.file}"
    }
}
]

```

第一步是将上传的文件复制到新的 Amazon S3 位置。第二步将标签 (键值对) 添加到复制到新位置的文件 (`previous.file`)。最后, 第三步删除原始文件 (`original.file`)。

2. 使用保存的文件创建工作流程。将每个 *user input placeholder* 替换为您自己的信息。

```
aws transfer create-workflow --description "short-description" --steps
file://path-to-file --region region-ID
```

例如：

```
aws transfer create-workflow --description "copy-tag-delete workflow" --steps
file://tagAndMoveWorkflow.json --region us-east-1
```

#### Note

有关使用文件加载参数的更多详细信息, 请参阅[如何从文件加载参数](#)。

3. 更新现有服务器。

#### Note

此步骤假设您已经有一台 Transfer Family 服务器, 并且想要将工作流程与之关联。如果不是, 请参阅 [配置SFTPFTPS、或FTP服务器端点](#)。将每个 *user input placeholder* 替换为您自己的信息。

```
aws transfer update-server --server-id server-ID --region region-ID
--workflow-details '{"OnUpload": [{"WorkflowId": "workflow-ID", "ExecutionRole": "execution-role-ARN"}]}'
```

例如：

```
aws transfer update-server --server-id s-1234567890abcdef0 --region us-east-2
```

```
--workflow-details '{"OnUpload":[{"WorkflowId": "w-abcdef01234567890","ExecutionRole": "arn:aws:iam::111111111111:role/nikki-wolf-execution-role"}]}'
```

## 使用自定义文件处理步骤

通过使用自定义文件处理步骤，您可以使用 Amazon Lambda 自带文件处理逻辑。文件到达后，Transfer Family 服务器会调用包含自定义文件处理逻辑的 Lambda 函数，例如加密文件、扫描恶意软件或检查文件类型是否正确。在以下示例中，目标 Amazon Lambda 函数用于处理上一步的输出文件。

**Configure custom parameters**

Step name  
custom file processing step

File location  
Select the file location to use as an input for this step

Apply custom processing to the file created from previous step  
Input file is selected from the previous step's output

Apply custom processing to the original source file  
Originally uploaded file

Target  
am:aws:lambda:us-east-2:1234567...

Timeout (seconds)  
60

### Note

有关示例 Lambda 函数，请参阅 [自定义工作流程步骤的 Lambda 函数示例](#)。有关事件示例（包括传递到 Lambda 的文件的位置），请参阅 [文件上传 Amazon Lambda 时发送到的事件示例](#)。

使用自定义工作流程步骤，您必须配置 Lambda 函数以调用该 [SendWorkflowStepState](#) API 操作。SendWorkflowStepState 通知工作流程执行该步骤已完成，状态为成功或失



败。SendWorkflowStepStateAPI操作的状态根据 Lambda 函数的结果调用异常处理程序步骤或线性序列中的标称步骤。

如果 Lambda 函数失败或超时，则该步骤将失败，您将在日志StepErrored中看到。CloudWatch 如果 Lambda 函数是标称步骤的一部分，并且函数响应 SendWorkflowStepState 为 Status="FAILURE" 或超时，则流程会继续执行异常处理程序步骤。在这种情况下，工作流不会继续执行剩余的（如果有）标称步骤。有关更多详细信息，请参阅[工作流程的异常处理](#)。

调用该SendWorkflowStepStateAPI操作时，必须发送以下参数：

```
{
  "ExecutionId": "string",
  "Status": "string",
  "Token": "string",
  "WorkflowId": "string"
}
```

您可以从 Lambda 函数执行时传递的输入事件中提取 ExecutionId、Token 和 WorkflowId（以下各节显示了示例）。该Status值可以是 SUCCESS 或FAILURE。

为了能够从您的 Lambda 函数调用SendWorkflowStepStateAPI操作，您必须使用在 Amazon SDK 引入[托管工作流程](#)之后发布的版本。

## 连续使用多个 Lambda 函数

当您依次使用多个自定义步骤时，“文件位置”选项的工作方式与仅使用单个自定义步骤时不同。Transfer Family 不支持传回 Lambda 处理过的文件以用作下一步的输入。因此，如果您将多个自定义步骤全部配置为使用 previous.file 选项，则它们都使用相同的文件位置（第一个自定义步骤的输入文件位置）。

### Note

如果您在自定义步骤之后有预定义的步骤（标记、复制、解密或删除），则 previous.file 设置的工作方式也会有所不同。如果将预定义步骤配置为使用 previous.file 设置，则预定义步骤将使用与自定义步骤相同的输入文件。来自自定义步骤的已处理文件不会传递到预定义的步骤。

## 在自定义处理后访问文件

如果您使用 Amazon S3 作为存储，并且您的工作流程包括对最初上传的文件执行操作的自定义步骤，则后续步骤将无法访问该已处理的文件。也就是说，自定义步骤之后的任何步骤都不能从自定义步骤输出中引用更新的文件。

例如，假设您的工作流程中有以下三个步骤。

- 步骤 1 - 上传名为 `example-file.txt` 的文件。
- 步骤 2 - 调用以某种方式更改 `example-file.txt` 的 Lambda 函数。
- 步骤 3 - 尝试对 `example-file.txt` 的更新版本执行进一步处理。

如果将步骤 3 的 `sourceFileLocation` 配置为 `${original.file}`，则步骤 3 将使用步骤 1 中服务器将文件上传到存储器时的原始文件位置。如果您在步骤 3 使用 `${previous.file}`，则步骤 3 会重复使用步骤 2 用作输入的文件位置。

因此，步骤 3 会导致错误。例如，如果步骤 3 尝试复制更新的 `example-file.txt`，则会收到以下错误：

```
{
  "type": "StepErrored",
  "details": {
    "errorType": "NOT_FOUND",
    "errorMessage": "ETag constraint not met (Service: null; Status Code: 412; Error Code: null; Request ID: null; S3 Extended Request ID: null; Proxy: null)",
    "stepType": "COPY",
    "stepName": "CopyFile"
  },
}
```

之所以出现此错误，是因为自定义步骤修改了的实体标签 (ETag)，`example-file.txt`使其与原始文件不匹配。

### Note

如果您使用的是亚马逊，则不会发生这种情况，EFS因为亚马逊EFS不使用实体标签来识别文件。

## 文件上传 Amazon Lambda 时发送到的事件示例

以下示例显示了文件上传完成 Amazon Lambda 时发送到的事件。一个示例使用 Transfer Family 服务器，其中域名配置了 Amazon S3。另一个示例使用 Transfer Family 服务器，其中域名使用亚马逊 EFS。

### Custom step that uses an Amazon S3 domain

```
{
  "token": "MzI0Nzc4ZDktMGRmMi00MjFhLTgxMjUtYWZmZmRmODNkYjc0",
  "serviceMetadata": {
    "executionDetails": {
      "workflowId": "w-1234567890example",
      "executionId": "abcd1234-aa11-bb22-cc33-abcdef123456"
    },
    "transferDetails": {
      "sessionId": "36688ff5d2deda8c",
      "userName": "myuser",
      "serverId": "s-example1234567890"
    }
  },
  "fileLocation": {
    "domain": "S3",
    "bucket": "DOC-EXAMPLE-BUCKET",
    "key": "path/to/mykey",
    "eTag": "d8e8fca2dc0f896fd7cb4cb0031ba249",
    "versionId": null
  }
}
```

### Custom step that uses an Amazon EFS domain

```
{
  "token": "MTg0N2Y3N2UtNWl5Ny00ZmZlLTk5YTgtZTU3YzViYjllNmZm",
  "serviceMetadata": {
    "executionDetails": {
      "workflowId": "w-1234567890example",
      "executionId": "abcd1234-aa11-bb22-cc33-abcdef123456"
    },
    "transferDetails": {
      "sessionId": "36688ff5d2deda8c",
      "userName": "myuser",

```

```
        "serverId": "s-example1234567890"
    }
},
"fileLocation": {
    "domain": "EFS",
    "fileSystemId": "fs-1234567",
    "path": "/path/to/myfile"
}
}
```

## 自定义工作流程步骤的 Lambda 函数示例

以下 Lambda 函数提取有关执行状态的信息，然后调用该[SendWorkflowStepStateAPI](#)操作将该步骤SUCCESS的状态返回到工作流程，可以是或。FAILURE在您的函数调用SendWorkflowStepStateAPI操作之前，您可以将 Lambda 配置为根据您的工作流程逻辑执行操作。

```
import json
import boto3

transfer = boto3.client('transfer')

def lambda_handler(event, context):
    print(json.dumps(event))

    # call the SendWorkflowStepState API to notify the workflow about the step's
    SUCCESS or FAILURE status
    response = transfer.send_workflow_step_state(
        WorkflowId=event['serviceMetadata']['executionDetails']['workflowId'],
        ExecutionId=event['serviceMetadata']['executionDetails']['executionId'],
        Token=event['token'],
        Status='SUCCESS|FAILURE'
    )

    print(json.dumps(response))

    return {
        'statusCode': 200,
        'body': json.dumps(response)
    }
```

## IAM自定义步骤的权限

若要使调用 Lambda 的步骤成功，请确保您的工作流程的执行角色包含以下权限。

```
{
    "Sid": "Custom",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "lambda:InvokeFunction"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:lambda:region:account-id:function:function-name"
    ]
}
```

## IAM工作流程策略

向服务器添加工作流程时，必须选择执行角色。服务器在执行工作流程时使用此角色。如果该角色没有适当的权限，则 Amazon Transfer Family 无法运行工作流程。

本节介绍一组可能的 Amazon Identity and Access Management (IAM) 权限，您可以使用这些权限来执行工作流程。本主题的后续部分中描述了其他示例。

### Note

如果您的 Amazon S3 文件有标签，则需要 IAM 策略中添加一两个权限。

- 为未进行版本控制的 Amazon S3 文件添加 `s3:GetObjectTagging`。
- 为进行版本控制的 Amazon S3 文件添加 `s3:GetObjectVersionTagging`。

为您的工作流程创建执行角色

1. 创建新 IAM 角色，并将 Amazon 托管策略 `AWSTransferFullAccess` 添加到该角色中。有关创建新 IAM 角色的更多信息，请参阅 [the section called “创建 IAM 角色和策略”](#)。
2. 按以下策略创建其他策略，然后将其内联至您的角色。将每个 *user input placeholder* 替换为您自己的信息。

```
{
    "Version": "2012-10-17",
```

```
"Statement": [  
  {  
    "Sid": "ConsoleAccess",  
    "Effect": "Allow",  
    "Action": "s3:GetBucketLocation",  
    "Resource": "*"  
  },  
  {  
    "Sid": "ListObjectsInBucket",  
    "Effect": "Allow",  
    "Action": "s3:ListBucket",  
    "Resource": [  
      "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET"  
    ]  
  },  
  {  
    "Sid": "AllObjectActions",  
    "Effect": "Allow",  
    "Action": "s3:*Object",  
    "Resource": [  
      "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*"  
    ]  
  },  
  {  
    "Sid": "GetObjectVersion",  
    "Effect": "Allow",  
    "Action": "s3:GetObjectVersion",  
    "Resource": [  
      "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*"  
    ]  
  },  
  {  
    "Sid": "Custom",  
    "Effect": "Allow",  
    "Action": [  
      "lambda:InvokeFunction"  
    ],  
    "Resource": [  
      "arn:aws:lambda:region:account-id:function:function-name"  
    ]  
  },  
  {  
    "Sid": "Tag",  
    "Effect": "Allow",
```

```

        "Action": [
            "s3:PutObjectTagging",
            "s3:PutObjectVersionTagging"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*"
        ]
    }
]
}

```

- 保存此角色并在向服务器添加工作流程时将其指定为执行角色。

#### Note

在构建IAM角色时，Amazon 建议您在工作流程中尽可能限制对资源的访问权限。

## 工作流程信任关系

工作流程执行角色还需要与 `transfer.amazonaws.com` 建立信任关系。若要为 Amazon Transfer Family 建立信任关系，请参见 [建立信任关系](#)。

在建立信任关系的同时，您也可以采取措施避免混淆代理问题。有关此问题的描述以及如何避免该问题的示例，请参见 [the section called “防止跨服务混淆代理”](#)。

## 执行角色示例：解密、复制和标记

如果您的工作流程包括标记、复制和解密步骤，则可以使用以下策略。IAM 将每个 *user input placeholder* 替换为您自己的信息。

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "CopyRead",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectTagging",
        "s3:GetObjectVersionTagging"
      ],
    }
  ],
}

```

```

    "Resource": "arn:aws:s3:::source-bucket-name/*"
  },
  {
    "Sid": "CopyWrite",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "s3:PutObject",
      "s3:PutObjectTagging"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::destination-bucket-name/*"
  },
  {
    "Sid": "CopyList",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "s3:ListBucket",
    "Resource": [
      "arn:aws:s3:::source-bucket-name",
      "arn:aws:s3:::destination-bucket-name"
    ]
  },
  {
    "Sid": "Tag",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "s3:PutObjectTagging",
      "s3:PutObjectVersionTagging"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::destination-bucket-name/*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "s3:RequestObjectTag/Archive": "yes"
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "ListBucket",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "s3:ListBucket",
    "Resource": [
      "arn:aws:s3:::destination-bucket-name"
    ]
  },
  {
    "Sid": "HomeDirObjectAccess",

```



```

        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "s3:PutObject",
            "s3:GetObject",
            "s3:DeleteObjectVersion",
            "s3:DeleteObject",
            "s3:GetObjectVersion"
        ],
        "Resource": "arn:aws:s3:::destination-bucket-name/*"
    },
    {
        "Sid": "Decrypt",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "secretsmanager:GetSecretValue"
        ],
        "Resource": "arn:aws:secretsmanager:region:account-ID:secret:aws/transfer/
**
    }
]
}

```

## 执行角色示例：运行函数并删除

在此示例中，您有一个 Amazon Lambda 调用函数的工作流程。如果工作流程删除了上传的文件，并且有异常处理程序步骤可以对上一步中失败的工作流程执行采取行动，请使用以下 IAM 策略。将每个 *user input placeholder* 替换为您自己的信息。

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "Delete",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:DeleteObject",
                "s3:DeleteObjectVersion"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::bucket-name"
        },
        {
            "Sid": "Custom",
            "Effect": "Allow",

```

```

    "Action": [
      "lambda:InvokeFunction"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:lambda:region:account-id:function:function-name"
    ]
  }
]
}

```

## 工作流程的异常处理

如果在工作流程执行过程中出现任何错误，则会执行您指定的异常处理步骤。为工作流程指定错误处理步骤的方式与为工作流程指定标称步骤的方式相同。例如，假设您已按名义步骤配置了自定义处理来验证传入的文件。如果文件验证失败，则异常处理步骤可以向管理员发送电子邮件。

以下示例工作流程包含两个步骤：

- 一个名义上的步骤，用于检查上传的文件是否为CSV格式
- 一个异常处理步骤，用于在上传的文件CSV格式不正确，并且标称步骤失败时会发送电子邮件

要启动异常处理步骤，名义步骤中的 Amazon Lambda 函数必须使用响应。Status="FAILURE"有关工作流程错误处理的更多信息，请参阅 [the section called “使用自定义文件处理步骤”](#)。

w-1234567890abcdef0
Delete

---

**Description**

Workflow description  
Check for CSV files

---

**Nominal steps (1) Info**

Number	Description	Type	Configuration
1	is-csv	CUSTOM	<a href="#">Details</a>

---

**Exception handlers (1) Info**

Number	Description	Type	Configuration
1	send-email	CUSTOM	<a href="#">Details</a>

## 监控工作流程执行情况

Amazon 会实时 CloudWatch 监控您的 Amazon 资源和您运行 Amazon Web Services 云 的应用程序。您可以使用 Amazon CloudWatch 来收集和跟踪指标，这些指标是您可以衡量工作流程的变量。您可以使用 Amazon 查看工作流程指标和整合日志 CloudWatch。

### CloudWatch 记录工作流程

CloudWatch 为工作流程进度和结果提供统一的审计和日志记录。

查看 Amazon 工作流程 CloudWatch 日志

1. 打开亚马逊 CloudWatch 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>。
2. 在左侧导航窗格中选择日志，然后选择日志组。
3. 在日志组页面的导航栏上，为您的 Amazon Transfer Family 服务器选择正确的区域。
4. 选择与您的服务器相对应的日志组。

例如，如果您的服务器 ID 是 `s-1234567890abcdef0`，则您的日志组是 `/aws/transfer/s-1234567890abcdef0`。

5. 在服务器的日志组详细信息页面上，将显示最新的日志流。您正在探索的用户有两个日志流：
  - 每个 Secure Shell (SSH) 文件传输协议 (SFTP) 会话一个。
  - 一个用于正在为您的服务器执行的工作流程。工作流程的日志流格式为 `username.workflowID.uniqueStreamSuffix`。

例如，如果您的用户是 `mary-major`，您具有以下日志流：

```
mary-major-east.1234567890abcdef0
mary.w-abcdef01234567890.021345abcdef6789
```

#### Note

此示例中列出的 16 位字母数字标识符是虚构的。您在 Amazon 上看到 CloudWatch 的值不同。

mary-major-usa-east.1234567890abcdef0 的“日志事件”页面显示每个用户会话的详细信息，mary.w-abcdef01234567890.021345abcdef6789 日志流包含工作流程的详细信息。

以下是基于包含复制步骤的工作流程 (w-abcdef01234567890) 的 mary.w-abcdef01234567890.021345abcdef6789 日志流示例。

```
{
  "type": "ExecutionStarted",
  "details": {
    "input": {
      "initialFileLocation": {
        "bucket": "DOC-EXAMPLE-BUCKET",
        "key": "mary/workflowSteps2.json",
        "versionId": "version-id",
        "etag": "etag-id"
      }
    }
  },
  "workflowId": "w-abcdef01234567890",
  "executionId": "execution-id",
  "transferDetails": {
    "serverId": "s-server-id",
    "username": "mary",
    "sessionId": "session-id"
  }
},
{
  "type": "StepStarted",
  "details": {
    "input": {
      "fileLocation": {
        "backingStore": "S3",
        "bucket": "DOC-EXAMPLE-BUCKET",
        "key": "mary/workflowSteps2.json",
        "versionId": "version-id",
        "etag": "etag-id"
      }
    },
    "stepType": "COPY",
    "stepName": "copyToShared"
  },
  "workflowId": "w-abcdef01234567890",
  "executionId": "execution-id",
```

```
    "transferDetails": {
      "serverId": "s-server-id",
      "username": "mary",
      "sessionId": "session-id"
    }
  },
  {
    "type": "StepCompleted",
    "details": {
      "output": {},
      "stepType": "COPY",
      "stepName": "copyToShared"
    },
    "workflowId": "w-abcdef01234567890",
    "executionId": "execution-id",
    "transferDetails": {
      "serverId": "server-id",
      "username": "mary",
      "sessionId": "session-id"
    }
  },
  {
    "type": "ExecutionCompleted",
    "details": {},
    "workflowId": "w-abcdef01234567890",
    "executionId": "execution-id",
    "transferDetails": {
      "serverId": "s-server-id",
      "username": "mary",
      "sessionId": "session-id"
    }
  }
}
```

## CloudWatch 工作流程指标

Amazon Transfer Family 为工作流程提供了多个指标。您可以查看前一分钟有多少工作流程执行启动、成功完成和失败的指标。中描述了 Transfer Family 的所有 CloudWatch 指标 [使用 T CloudWatch transfer Family 的指标](#)。

## 通过模板创建工作流

您可以部署用于创建工作流的 Amazon CloudFormation 堆栈和基于模板的服务器。此过程包含一个示例，您可以使用该示例来快速部署工作流程。

创建用于创建 Amazon Transfer Family 工作流程和服务器的 Amazon CloudFormation 堆栈

1. 在 <https://console.aws.amazon.com/cloudformation> 上打开 Amazon CloudFormation 控制台。
2. 将以下代码保存到文件中。

### YAML

```
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
  SFTPServer:
    Type: 'AWS::Transfer::Server'
    Properties:
      WorkflowDetails:
        OnUpload:
          - ExecutionRole: workflow-execution-role-arn
            WorkflowId: !GetAtt
              - TransferWorkflow
              - WorkflowId
  TransferWorkflow:
    Type: AWS::Transfer::Workflow
    Properties:
      Description: Transfer Family Workflows Blog
      Steps:
        - Type: COPY
          CopyStepDetails:
            Name: copyToUserKey
            DestinationFileLocation:
              S3FileLocation:
                Bucket: archived-records
                Key: ${transfer:UserName}/
            OverwriteExisting: 'TRUE'
        - Type: TAG
          TagStepDetails:
            Name: tagFileForArchive
            Tags:
              - Key: Archive
                Value: yes
```

```

- Type: CUSTOM
  CustomStepDetails:
    Name: transferExtract
    Target: arn:aws:lambda:region:account-id:function:function-name
    TimeoutSeconds: 60
- Type: DELETE
  DeleteStepDetails:
    Name: DeleteInputFile
    SourceFileLocation: '${original.file}'
Tags:
- Key: Name
  Value: TransferFamilyWorkflows

```

## JSON

```

{
  "AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
  "Resources": {
    "SFTPServer": {
      "Type": "AWS::Transfer::Server",
      "Properties": {
        "WorkflowDetails": {
          "OnUpload": [
            {
              "ExecutionRole": "workflow-execution-role-arn",
              "WorkflowId": {
                "Fn::GetAtt": [
                  "TransferWorkflow",
                  "WorkflowId"
                ]
              }
            }
          ]
        }
      }
    },
    "TransferWorkflow": {
      "Type": "Amazon::Transfer::Workflow",
      "Properties": {
        "Description": "Transfer Family Workflows Blog",
        "Steps": [
          {
            "Type": "COPY",

```

```

    "CopyStepDetails": {
      "Name": "copyToUserKey",
      "DestinationFileLocation": {
        "S3FileLocation": {
          "Bucket": "archived-records",
          "Key": "${transfer:UserName}/"
        }
      },
      "OverwriteExisting": "TRUE"
    }
  },
  {
    "Type": "TAG",
    "TagStepDetails": {
      "Name": "tagFileForArchive",
      "Tags": [
        {
          "Key": "Archive",
          "Value": "yes"
        }
      ]
    }
  },
  {
    "Type": "CUSTOM",
    "CustomStepDetails": {
      "Name": "transferExtract",
      "Target": "arn:aws:lambda:region:account-
id:function:function-name",
      "TimeoutSeconds": 60
    }
  },
  {
    "Type": "DELETE",
    "DeleteStepDetails": {
      "Name": "DeleteInputFile",
      "SourceFileLocation": "${original.file}"
    }
  }
],
"Tags": [
  {
    "Key": "Name",
    "Value": "TransferFamilyWorkflows"
  }
]

```





- 如果尚未清除，从用于部分文件上载的工作流的工作流列表中选择短划线 (-)。
- 从托管工作流程执行角色的角色列表中选择短划线 (-)。

如果看不到破折号，请向上滚动直到看到它，因为它是每个菜单中的第一个值。

该部分应该类似以下内容。

The screenshot shows the 'Managed workflows' configuration page in the Amazon Transfer Family console. It is divided into three sections:

- Workflow for complete file uploads:** A dropdown menu with 'Select a workflow' and a refresh button, followed by a 'Create a new Workflow' button with an external link icon.
- Workflow for partial file uploads:** A dropdown menu with 'Select a workflow' and a refresh button, followed by a 'Create a new Workflow' button with an external link icon.
- Managed workflows execution role:** A dropdown menu showing a hyphen '-' and a refresh button.

6. 要保存更改，请向下滚动并选择保存。

## CLI

您可以使用 `update-server` (或 `UpdateServer` API) 调用，并为 `OnPartialUpload` 和 `OnUpload` 参数提供空值。

从 Amazon CLI，运行以下命令：

```
aws transfer update-server --server-id your-server-id --workflow-details
'{"OnPartialUpload": [], "OnUpload": []}'
```

将 `your-server-id` 替换为服务器的 ID。例如，如果您的服务器 ID 是 `s-01234567890abcdef`，则命令如下所示：

```
aws transfer update-server --server-id s-01234567890abcdef --workflow-details
'{"OnPartialUpload": [], "OnUpload": []}'
```

## 托管工作流程限制和局限性

### 限制

以下限制目前适用于 Amazon Transfer Family 的上传后处理工作流程。

- 不支持跨账户和跨区域 Amazon Lambda 功能。但是，您可以跨账户复制，前提是您的 Amazon Identity and Access Management (IAM) 策略配置正确。
- 对于所有工作流程步骤，工作流程访问的任何 Amazon S3 存储桶都必须与工作流程本身位于同一区域。
- 对于解密步骤，解密目标必须与区域和后备存储的来源相匹配（例如，如果要解密的文件存储在 Amazon S3 中，则指定的目标也必须在 Amazon S3 中）。
- 仅支持异步自定义步骤。
- 自定义步骤超时值是近似值。也就是说，超时所需的时间可能比指定时间稍长。此外，工作流程依赖于 Lambda 函数。因此，如果函数在执行过程中出现延迟，则工作流程不会意识到延迟。
- 如果您超过了限制限制，Transfer Family 不会将工作流程操作添加到队列中。
- 不会为大小为 0 的文件启动工作流程。大小大于 0 的文件会启动关联的工作流程。

### 限制

此外，以下功能限制适用于 Transfer Family 的工作流程：

- 每个区域、每个账户的工作流程数量限制为 10。
- 自定义步骤的最大超时时间为 30 分钟。
- 工作流中的最大步骤数为 8。
- 每个工作组的最大标签数是 50。
- 每个工作流程中包含解密步骤的最大并发执行数为 250 个。
- 在每台 Transfer Family 服务器上，每位用户最多可以存储 3 个 PGP 私钥。
- 数据文件的最大大小为 10 GB。
- 我们使用容量暴增为 100、再填充率为 1 的 [令牌桶](#) 系统来限制新的执行率。
- 无论何时从服务器上移除工作流程并用新的工作流程替换它，或者更新服务器配置（这会影响工作流程的执行角色），都必须等待大约 10 分钟才能执行新的工作流程。Transfer Family 服务器会缓存工作流程细节，服务器需要 10 分钟才能刷新其缓存。

此外，您必须注销所有活动 SFTP 会话，然后在等待 10 分钟后重新登录才能看到更改。

## 管理服务器

在本节中，您可以找到有关如何查看服务器列表、如何查看服务器详细信息、如何编辑服务器详细信息以及如何更改SFTP已启用服务器的主机密钥的信息。

### 主题

- [查看服务器列表](#)
- [删除服务器](#)
- [查看SFTPFTPS、和FTP服务器详细信息](#)
- [查看AS2服务器详细信息](#)
- [编辑服务器详细信息](#)
- [管理SFTP已启用服务器的主机密钥](#)
- [在控制台中监控使用情况](#)

## 查看服务器列表

在 Amazon Transfer Family 控制台上，您可以找到位于所选 Amazon 区域内的所有服务器的列表。

要查找某个 Amazon 地区中存在的服务器列表

- 打开 Amazon Transfer Family 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/transfer/>。

如果您在当前 Amazon 区域有一台或多台服务器，则控制台会打开并显示您的服务器列表。如果未看到服务器列表，请确保您已进入正确的区域。也可以从导航窗格中选择服务器。

有关查看您服务器详情的更多信息，请参阅 [查看SFTPFTPS、和FTP服务器详细信息](#)。

## 删除服务器

此过程说明如何使用 Amazon Transfer Family 控制台或删除 Transfer Family 服务器 Amazon CLI。

### Important

在您删除服务器之前，您需要为允许访问您的端点的每项协议付费。

### ⚠ Warning

删除服务器会导致其所有用户都被删除。使用服务器访问的存储桶中的数据不会被删除，拥有这些 Amazon S3 存储桶权限的 Amazon 用户仍可以访问这些数据。

## Console

### 使用控制台删除服务器

1. 打开 Amazon Transfer Family 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/transfer/>。
2. 在左侧导航窗格中，选择服务器。
3. 选中您要删除的服务器的复选框。
4. 对于操作，选择删除。
5. 在显示的确认对话框中，输入单词 **delete**，然后选择删除以确认您要删除该用户。

服务器已从服务器页面中删除，您无需再为此付费。

## Amazon CLI

### 要删除服务器，请使用 CLI

1. (可选) 运行以下命令查看要永久删除的服务器的详细信息。

```
aws transfer describe-server --server-id your-server-id
```

此 `describe-server` 命令会返回服务器的所有详细信息。

2. 运行以下命令删除服务器。

```
aws transfer delete-server --server-id your-server-id
```

如果成功，该命令将删除服务器并且不返回任何信息。

## 查看SFTP、FTPS、和FTP服务器详细信息

您可以找到单个 Amazon Transfer Family 服务器的详细信息和属性的列表。服务器属性包括协议、身份提供商、状态、端点类型、自定义主机名、端点、用户、日志记录角色、服务器主机密钥和标签。

### 查看服务器详细信息

1. 打开 Amazon Transfer Family 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/transfer/>。
2. 在导航窗格中，选择服务器。
3. 选择服务器 ID 列中的标识符以查看服务器详细信息页面，如下所示。

您可以通过选择编辑来更改服务器的属性。有关编辑服务器详情的更多信息，请参阅 [编辑服务器详细信息](#)。AS2服务器的详细信息页面略有不同。有关AS2服务器的信息，请参阅[查看AS2服务器详细信息](#)。

The screenshot displays two configuration panels for a server. The left panel, titled 'Protocols', has an 'Edit' button and contains the text 'Protocols over which clients can connect to your server's endpoint' followed by a bulleted list with 'SFTP'. The right panel, titled 'Identity provider', also has an 'Edit' button and shows 'Identity provider type' as 'Info'. Below this, there are two radio button options: 'Custom - Lambda' (which is selected) and 'Lambda function'. Under the 'Lambda function' option, the text 'test-UserAuthenticationLambda' is displayed with an external link icon.

### Note

自 2022 年 9 月起，服务器主机密钥的描述和导入日期值是新的。引入这些值是为了支持多主机密钥功能。此功能需要迁移在引入多个主机密钥之前使用的所有单个主机密钥。已迁移服务器主机密钥的导入日期值设置为服务器的上次修改日期。也就是说，您看到的迁移主机密钥的日期与服务器主机密钥迁移之前上次以任何方式修改服务器的日期相对应。

迁移的唯一密钥是您最旧的或唯一的服务器主机密钥。任何其他密钥的实际日期均从您导入时算起。此外，迁移后的密钥具有描述，便于将其识别为已迁移。

迁移发生在 9 月 2 日至 9 月 13 日之间。此范围内的实际迁移日期取决于服务器所在的地区。

### Additional details Edit

<p>Log group <a href="#">/aws/transfer/s- [redacted]</a></p> <p>Logging role <a href="#">Info</a> <a href="#">AWSTransferLoggingAccess</a></p> <p>Server host key <a href="#">Info</a> SHA256: [redacted]</p> <p>Security Policy <a href="#">Info</a> TransferSecurityPolicy-2020-06</p>	<p>Domain Amazon S3</p> <p>Workflow for complete uploads w-[redacted]</p> <p>Workflow for partial uploads -</p> <p>Managed workflows execution role <a href="#">transfer-workflows-[redacted]</a></p>	<p>Login display banner <a href="#">View the display message</a></p> <p>SetStat option Ignore</p> <p>TLS session resumption -</p> <p>Passive IP -</p>
--	---	---

## 查看AS2服务器详细信息

您可以找到单个 Amazon Transfer Family 服务器的详细信息和属性的列表。服务器属性包括协议、状态等。对于AS2服务器，您还可以查看AS2异步出MDN口 IP 地址。

### Protocols Edit

Protocols over which clients can connect to your server's endpoint

- AS2

### Identity provider Edit

**AS2 Auth**  
Basic authentication is not supported for AS2. Access can be controlled through VPC security groups.


为每AS2台服务器分配了三个静态 IP 地址。使用这些 IP 地址MDNs向您的贸易伙伴发送异步信息AS2。

### AS2 asynchronous MDN egress IP details

Below are the service managed static IP addresses used for sending your asynchronous MDNs to trading partners over AS2

- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]

AS2服务器详细信息页面的底部包含任何附加工作流程的详细信息以及监控和标记信息。



## 编辑服务器详细信息

创建 Amazon Transfer Family 服务器后，可以编辑服务器配置。

### 主题

- [编辑文件传输协议](#)
- [编辑自定义身份提供商参数](#)
- [编辑服务器端点](#)
- [编辑日志记录配置](#)
- [编辑安全策略](#)



- [更改服务器的托管工作流程](#)
- [更改服务器的显示横幅](#)
- [将服务器联机或脱机](#)

## 编辑服务器的配置

1. 打开 Amazon Transfer Family 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/transfer/>。
2. 在左侧导航窗格中，选择服务器。
3. 选择服务器 ID 列中的标识符以查看服务器详细信息页面，如下所示。

您可以通过选择编辑来更改服务器的属性：

- 要更改协议，请参阅 [编辑文件传输协议](#)。
- 对于身份提供商，请注意，在创建服务器后，不能更改服务器的身份提供商类型。要更改身份提供商，请删除服务器并使用所需的身份提供商创建新的服务器。

### Note

如果您的服务器使用自定义身份提供商，则可以编辑某些属性。有关详细信息，请参阅 [编辑自定义身份提供商参数](#)。

- 要更改端点类型或自定义主机名，请参阅 [编辑服务器端点](#)。
- 要添加协议，您需要先将协议AS2作为协议添加到您的服务器。有关详细信息，请参阅 [编辑文件传输协议](#)。
- 要管理服务器的主机密钥，请参阅 [管理SFTP已启用服务器的主机密钥](#)。
- 在其他详细信息下，您可以编辑以下信息：
  - 要更改日志记录角色，请参阅 [编辑日志记录配置](#)。
  - 要更改安全策略，请参阅 [编辑安全策略](#)。
  - 要更改服务器主机密钥，请参阅 [管理SFTP已启用服务器的主机密钥](#)。
  - 要更改服务器的托管工作流程，请参阅 [更改服务器的托管工作流程](#)。
  - 要编辑服务器的显示横幅，请参阅 [更改服务器的显示横幅](#)。
- 在其他配置下，您可以编辑以下信息：

- **SetStat 选项**：启用此选项可忽略客户端尝试对您上传到 Amazon S3 存储桶的文件使用SETSTAT时生成的错误。有关其他详细信息，请参阅[ProtocolDetails](#)主题中的SetStatOption文档。
- **TLS会话恢复**：提供一种机制，用于在会FTPS话的控制和数据连接之间恢复或共享经过协商的密钥。有关其他详细信息，请参阅[ProtocolDetails](#)主题中的TlsSessionResumptionMode文档。
- **被动 IP**：表示被动模式，适用于FTP和FTPS协议。输入单个IPv4地址，例如防火墙、路由器或负载均衡器的公有 IP 地址。有关其他详细信息，请参阅[ProtocolDetails](#)主题中的PassiveIp文档。
- 要启动或停止服务器，请参阅 [将服务器联机或脱机](#)。
- 要删除服务器，请参阅 [删除服务器](#)。
- 要编辑用户的属性，请参阅 [管理访问控制](#)。


<p><b>Protocols</b> <span>Edit</span></p> <p>Protocols over which clients can connect to your server's endpoint</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SFTP</li> </ul>	<p><b>Identity provider</b> <span>Edit</span></p> <p>Identity provider type <a href="#">Info</a></p> <p>Custom - <input type="radio"/> Lambda</p> <p><input type="radio"/> Lambda function</p> <p><a href="#">test-UserAuthenticationLambda</a> <a href="#">↗</a></p>
--	---

### Note

自 2022 年 9 月起，服务器主机密钥的描述和导入日期值是新的。引入这些值是为了支持多主机密钥功能。此功能需要迁移在引入多个主机密钥之前使用的所有单个主机密钥。已迁移服务器主机密钥的导入日期值设置为服务器的上次修改日期。也就是说，您看到的迁移主机密钥的日期与服务器主机密钥迁移之前上次以任何方式修改服务器的日期相对应。

迁移的唯一密钥是您最旧的或唯一的服务器主机密钥。任何其他密钥的实际日期均从您导入时算起。此外，迁移后的密钥具有描述，便于将其识别为已迁移。

迁移发生在 9 月 2 日至 9 月 13 日之间。此范围内的实际迁移日期取决于服务器所在的地区。



## 编辑文件传输协议

在 Amazon Transfer Family 控制台上，您可以编辑文件传输协议。文件传输协议将客户端连接到服务器的端点。

### 编辑协议

1. 在服务器详细信息页面上，选择协议旁边的编辑。
2. 在编辑协议页面，选中或清除协议复选框或复选框以添加或删除以下文件传输协议：

- Secure Shell (SSH) 文件传输协议 (SFTP)-通过文件传输 SSH

有关的更多信息SFTP，请参阅[创建SFTP启用了该功能的服务器](#)。

- 安全文件传输协议 (FTPS) — TLS 加密文件传输

有关的更多信息FTP，请参阅[创建FTPS启用了该功能的服务器](#)。

- 文件传输协议 (FTP)-未加密的文件传输

有关的更多信息FTPS，请参阅[创建FTP启用了该功能的服务器](#)。

**Note**

如果您只为启用了现有服务器SFTP，并且想要添加FTPS和FTP，则必须确保拥有与FTPS和兼容的正确身份提供商和终端节点类型设置FTP。

**Edit protocols**

**Select the protocols you want to enable** [Info](#)

Choose one or more file transfer protocols over which clients can connect to your server's endpoint

- SFTP (SSH File Transfer Protocol) - file transfer over Secure Shell
- AS2 (Applicability Statement 2) - messaging protocol for exchanging business-to-business data [Info](#)
- FTPS (File Transfer Protocol Secure) - file transfer protocol with TLS encryption
- FTP (File Transfer Protocol) - unencrypted file transfer protocol

Cancel Save

如果选择 FTPS，则必须选择存储在 Amazon Certificate Manager (ACM) 中的证书，当客户端通过该证书连接到服务器时，该证书将用于识别您的服务器FTPS。

要请求新的公有证书，请参阅 Amazon Certificate Manager 用户指南中的[请求公有证书](#)。

要将现有证书导入ACM，请参阅《Amazon Certificate Manager 用户指南》ACM中的[将证书导入](#)。

要FTPS通过私有 IP 地址请求使用私有证书，请参阅Amazon Certificate Manager 用户指南中的[申请私有证书](#)。

支持具有以下加密算法和密钥大小的证书：

- 2048 位 (\_2048RSA) RSA
- 4096 位 (\_4096RSA) RSA
- Elliptic Prime Curve 256 位 (EC\_prime256v1)
- Elliptic Prime Curve 384 位 (EC\_secp384r1)

- Elliptic Prime Curve 521 位 (EC\_secp521r1)

**Note**

该证书必须是有效的SSL/TLSX.509 版本 3 证书，其中指定了FQDN或 IP 地址以及有关颁发者的信息。

## Choose protocols

**Select the protocols you want to enable** [Info](#)

Choose one or more file transfer protocols over which clients can connect to your server's endpoint

- SFTP (SSH File Transfer Protocol) - file transfer over Secure Shell
- FTPS (File Transfer Protocol Secure) - file transfer protocol with TLS encryption
- FTP (File Transfer Protocol) - unencrypted file transfer protocol
- AS2 (Applicability Statement 2) - messaging protocol for Business-to-Business file transfers

**Amazon Certificate Manager (ACM) certificate** [Info](#)

Server certificate

Choose a certificate stored in ACM which will be used to identify your server when clients connect to it over FTPS

3. 选择保存。您将返回到服务器详细信息页面。

## 编辑自定义身份提供商参数

在 Amazon Transfer Family 控制台上，对于自定义身份提供商，您可以更改某些设置，具体取决于您使用的是 Lambda 函数还是网关。API无论哪种情况，如果您的服务器使用该SFTP协议，您都可以编辑您的身份验证方法。

- 如果您使用 Lambda 作为身份提供商，则可以更改底层 Lambda 函数。

Transfer Family > Servers > s- [redacted] > Edit identity provider

## Edit identity provider

### Identity Provider for SFTP, FTPS, or FTP

**Identity provider type**  
An identity provider manages user access for authentication and authorization

**Service managed**  
Create and manage users within the service

**Directory**  
Service **Info**  
Enable users in [redacted] Managed AD or use your own self-managed AD in your on-premises environment or in [redacted]

**Custom Identity Provider** **Info**  
Manage users by integrating an identity provider of your choice

Use [redacted] **Lambda** to connect your identity provider **Info**  
Invoke an [redacted] Lambda function to call your identity provider's API for user authentication and authorization

Use Amazon API Gateway to connect your identity provider **Info**  
Use a RESTful API method to call your identity provider's API for user authentication and authorization

**Lambda function**

[redacted]

▼

G

**Authentication methods**  
Choose which authentication methods are required for users to connect to your server

Password OR public key

Password ONLY

Public Key ONLY

Password AND public key

**i** Either a valid password or valid private key will be required during user authentication

Cancel Save

- 如果您使用API网关作为身份提供商，则可以更新网关URL或调用角色，或同时更新两者。

Transfer Family > Servers > s-[redacted] > Edit identity provider

## Edit identity provider

### Identity Provider for SFTP, FTPS, or FTP

**Identity provider type**  
An identity provider manages user access for authentication and authorization

- Service managed  
Create and manage users within the service
- [redacted] Directory Service [Info](#)  
Enable users in [redacted] Managed AD or use your own self-managed AD in your on-premises environment or in [redacted]
- Custom Identity Provider [Info](#)  
Manage users by integrating an identity provider of your choice


- Use [redacted] Lambda to connect your identity provider [Info](#)  
Invoke an [redacted] Lambda function to call your identity provider's API for user authentication and authorization
- Use Amazon API Gateway to connect your identity provider [Info](#)  
Use a RESTful API method to call your identity provider's API for user authentication and authorization

Provide an Amazon API Gateway URL

**Invocation role**  
IAM role for the service to invoke your Amazon API Gateway URL

**Authentication methods**  
Choose which authentication methods are required for users to connect to your server

- Password OR public key
- Password ONLY
- Public Key ONLY
- Password AND public key

 Either a valid password or valid private key will be required during user authentication

## 编辑服务器端点

在 Amazon Transfer Family 控制台上，您可以修改服务器端点类型和自定义主机名。

## 要编辑服务器端点详细信息

1. 在服务器详细信息页面上，选择端点详细信息旁边的编辑。
2. 在编辑端点配置页面上，对于端点类型，选择以下选项之一：
  - 公有 — 通过此选项，您可以通过互联网访问服务器。
  - VPC— 此选项使您的服务器可在您的虚拟私有云中访问 (VPC)。有关的信息VPC，请参见[在虚拟私有云中创建服务器](#)。
3. 对于自定义主机名，请选择以下选项之一：
  - 无 — 如果您不想使用自定义域，请选择无。

您将获得由提供的服务器主机名 Amazon Transfer Family。服务器主机名使用格式 `serverId.server.transfer.regionId.amazonaws.com`。

- Amazon Route 53 DNS DNS 别名 — 要使用在 Route 53 中自动为您创建的别名，请选择此选项。
- 其他 DNS — 要使用您在外部DNS服务中已经拥有的主机名，请选择“其他”DNS。

选择 Amazon Route 53 DNS 别名或“其他”可DNS指定要与服务器终端节点关联的名称解析方法。

例如，您的自定义域可能是 `sftp.inbox.example.com`。自定义主机DNS名使用您提供且DNS服务可以解析的名称。您可以使用 Route 53 作为DNS解析器，也可以使用自己的DNS服务提供商。要了解 Amazon Transfer Family 如何使用 Route 53 从自定义域将流量路由到服务器端点，请参阅 [使用自定义主机名](#)。

**Edit endpoint configuration**

**Endpoint configuration**

**Endpoint type**  
Select whether the server endpoint will be Public or inside your VPC

**Public**  
Publicly accessible endpoint

**VPC** Info  
VPC hosted endpoint

**Custom hostname**  
Specify a custom alias for your server endpoint.

None

Cancel Save

4. 选择保存。您将返回到服务器详细信息页面。



## 编辑日志记录配置

在 Amazon Transfer Family 控制台上，您可以更改日志配置。

### Note

如果 Transfer Family 在您创建服务器时为您创建了 CloudWatch 日志 IAM 角色，则该 IAM 角色将被调用 `AWSTransferLoggingAccess`。您可以将其用于所有的 Transfer Family 服务器。

### 要编辑日志记录配置

1. 在服务器详细信息页面上，选择其他详细信息旁边的编辑。
2. 根据您的配置，在日志记录角色和/或结构化JSON日志之间进行选择。有关更多信息，请参阅 [更新服务器的日志记录](#)。

## 编辑安全策略

此过程说明如何使用 Amazon Transfer Family 控制台或更改 Transfer Family 服务器的安全策略 Amazon CLI。

### Note

如果您的终端节点 FIPS 已启用，则无法将 FIPS 安全策略更改为非 FIPS 安全策略。

### Console

#### 使用控制台编辑安全策略

1. 在服务器详细信息页面上，选择其他详细信息旁边的编辑。
2. 在加密算法选项部分中，请选择包含允许服务器使用的加密算法的安全策略。

有关安全策略的更多信息，请参阅 [的安全策略 Amazon Transfer Family](#)。

### Cryptographic algorithm options [Info](#)

**Security Policy**  
Choose a security policy that contains the cryptographic algorithms enabled for use by your server

TransferSecurityPolicy-2023-05 ▼ ↻

### 3. 选择保存。

您将返回到服务器详细信息页面，您可以在其中查看更新的安全策略。

## Amazon CLI

要编辑安全策略，请使用 CLI

### 1. 运行以下命令以查看附加到您的服务器的当前安全策略。

```
aws transfer describe-server --server-id your-server-id
```

此describe-server命令返回服务器的所有详细信息，包括以下行：

```
"SecurityPolicyName": "TransferSecurityPolicy-2018-11"
```

在这种情况下，服务器的安全策略是TransferSecurityPolicy-2018-11。

### 2. 确保为命令提供安全策略的确切名称。例如，运行以下命令将服务器更新为TransferSecurityPolicy-2023-05。

```
aws transfer update-server --server-id your-server-id --security-policy-name  
"TransferSecurityPolicy-2023-05"
```

#### Note

中列出了可用安全策略的名称[的安全策略 Amazon Transfer Family](#)。

如果成功，该命令将返回以下代码，并更新服务器的安全策略。

```
{
```

```
"ServerId": "your-server-id"  
}
```

## 更改服务器的托管工作流程

在 Amazon Transfer Family 控制台上，您可以更改与服务器关联的托管工作流程。


### 要更改托管工作流程

1. 在服务器详细信息页面上，选择其他详细信息旁边的编辑。
2. 在编辑其他详细信息页面的托管工作流程部分，选择要在所有上传中运行的工作流程。

#### Note



如果您还没有工作流程，请选择创建新的工作流程来创建工作流程。

- a. 选择要使用的工作流程 ID。
- b. 选择执行角色。这是 Transfer Family 在执行工作流程步骤时所扮演的角色。有关更多信息，请参阅 [IAM 工作流程策略](#)。选择保存。





**Managed workflows** [Info](#)


**Workflow for complete file uploads**  
Select the workflow that Transfer Family should run on all files that are uploaded in full via this server

w- [redacted] ▼  [Create a new Workflow](#) 

**Workflow for partial file uploads**  
Select the workflow that Transfer Family should run on all files that are only partially uploaded via this server

w- [redacted] ▼  [Create a new Workflow](#) 

**Managed workflows execution role** [Info](#)  
Select the role that Transfer Family should assume when executing a workflow

[redacted] ▼ 

3. 选择保存。您将返回到服务器详细信息页面。

## 更改服务器的显示横幅

在 Amazon Transfer Family 控制台上，您可以更改与服务器关联的显示横幅。

### 要更改显示横幅

1. 在服务器详细信息页面上，选择其他详细信息旁边的编辑。
2. 在编辑其他详细信息页面的显示横幅部分，输入可用显示横幅的文本。
3. 选择保存。您将返回到服务器详细信息页面。

## 将服务器联机或脱机

在 Amazon Transfer Family 控制台上，您可以将服务器联机或使其离线。

### 让您的服务器联机

1. 打开 Amazon Transfer Family 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/transfer/>。
2. 在导航窗格中，选择服务器。
3. 选中离线服务器的复选框。
4. 对于操作，选择启动。

服务器可能需要几分钟的时间才能从脱机状态切换到联机状态。

### Note

当您停止服务器以使其脱机时，目前仍在为该服务器累积服务费用。要消除基于服务器的附加费用，请删除该服务器。

### 让服务器离线

1. 打开 Amazon Transfer Family 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/transfer/>。
2. 在导航窗格中，选择服务器。
3. 选中在线服务器的复选框。
4. 对于操作，选择停止。

如果服务器正在启动或关闭，则该服务器无法用于文件操作。控制台不显示正在启动和正在停止状态。

如果您发现错误情况START\_FAILED或STOP\_FAILED，请联系 Amazon Web Services 支持 以帮助解决您的问题。

## 管理SFTP已启用服务器的主机密钥

### Important

如果您不打算将现有用户从已启用该功能的现有服务器迁移到新SFTPSFTP启用的服务器，请忽略此部分。

意外更改服务器的主机密钥会导致中断。根据您的SFTP客户端的配置方式，它可能会立即失败，并显示不存在可信主机密钥的消息，或者出现威胁性提示。如果有用于自动连接的脚本，它们很可能也会失败。

默认情况下，Amazon Transfer Family 为SFTP启用该功能的服务器提供主机密钥。您可以使用来自其他服务器的主机密钥替换默认主机密钥。只有当您计划将现有用户从启用了该功能的现有服务器移动到SFTP启用了新SFTP功能的服务器时，才这样做。

为防止用户再次被提示验证SFTP已启用该功能的服务器的真实性，请将本地服务器的主机密钥导入SFTP启用该服务器的服务器。这样做还可以防止您的用户收到有关潜在 man-in-the-middle攻击的警告。

作为一项额外的安全措施，您也可以定期轮换主机密钥。

### Note

尽管 Transfer Family 控制台允许您为所有服务器指定和添加服务器主机密钥，但这些密钥仅对使用该SFTP协议的服务器有用。

### 主题

- [添加其他的服务器主机密钥](#)
- [删除服务器主机密钥](#)
- [轮换服务器主机密钥](#)
- [其他服务器主机密钥信息](#)

## 添加其他的服务器主机密钥


在 Amazon Transfer Family 控制台上，您可以添加其他服务器主机密钥。添加其他不同格式的主机密钥对于在客户端连接到服务器时识别服务器以及改善您的安全配置文件非常适用。例如，如果您的原始密钥是RSA密钥，则可以添加其他ECDSA密钥。

### Note

SFTP客户端使用其拥有的第一个公钥进行连接，该公钥可以与其中一个有效的服务器密钥相匹配。

### 要添加其他的服务器主机密钥

1. 打开 Amazon Transfer Family 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/transfer/>。
2. 在左侧导航窗格中，选择服务器，然后选择使用该SFTP协议的服务器。
3. 在服务器详细信息页面上，向下滚动到服务器主机密钥部分。



Server host keys (1)						Actions	Add host key
	Host key ID	Fingerprint	Description	Key type	Date imported		
<input type="checkbox"/>	hostkey-	SHA256:...	ECDSA server host key	ecdsa-sha2-nistp256	2022-08-26		

4. 选择添加主机密钥。

将显示添加服务器主机密钥页面。

5. 在“服务器主机密钥”部分，输入RSAECDSA、或ED25519私钥，当客户端通过SFTP启用的服务器连接到服务器时，该密钥用于识别您的服务器。

### Note

创建服务器主机密钥时，请务必指定 `-N ""`（无密码）。有关如何生成密钥对的详细信息，请参阅 [在 macOS、Linux 或 Unix 上创建SSH密钥](#)。

## Server Host Key [Info](#)

### Private key - *optional*


Upload an RSA, ECDSA, or ED25519 private key that will be used to identify your SFTP server when clients connect to it. Additional keys can be added once the server is created.

*Enter an optional RSA, ECDSA, or ED25519 key*

### Description - *optional*

Add a description to differentiate between multiple private keys

*Enter optional description*

 You can ignore this section unless you are migrating users from an existing SFTP server.

6. (可选) 添加描述以区分多个服务器主机密钥。您可以为密钥添加标签。
7. 选择添加密钥。您将返回到服务器详细信息页面。

要使用 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 添加主机密钥，请使用 [the section called “ImportHostKey”](#) API 操作并提供新的主机密钥。如果您创建新的 SFTP 启用了的服务器，则需要 [在 the section called “CreateServer”](#) API 操作中提供主机密钥作为参数。您也可以使用 Amazon CLI 更新现有主机密钥的描述。

以下示例 `import-host-key` Amazon CLI 命令导入指定 SFTP 已启用服务器的主机密钥。

```
aws transfer import-host-key --description key-description --server-id your-server-id
--host-key-body file://my-host-key
```

## 删除服务器主机密钥

在 Amazon Transfer Family 控制台上，您可以删除服务器主机密钥。

### 要删除服务器主机密钥

1. 打开 Amazon Transfer Family 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/transfer/>。

- 在左侧导航窗格中，选择服务器，然后选择使用该SFTP协议的服务器。
- 在服务器详细信息页面上，向下滚动到服务器主机密钥部分。

Server host keys (1)					
Host key ID	Fingerprint	Description	Key type	Date imported	
<input type="checkbox"/> hostkey-	SHA256:...	ECDSA server host key	ecdsa-sha2-nistp256	2022-08-26	

- 在服务器主机密钥部分中，选择一个密钥，然后在操作下选择删除。
- 在出现的确认对话框中，输入单词 **delete**，然后选择删除以确认要删除主机密钥。

主机密钥已从服务器页面中删除。

要使用删除主机密钥 Amazon CLI，请使用[the section called “DeleteHostKey”](#) API操作并提供服务器 ID 和主机密钥 ID。

以下示例delete-host-key Amazon CLI 命令删除指定SFTP已启用服务器的主机密钥。

```
aws transfer delete-host-key --server-id your-server-id --host-key-id your-host-key-id
```

## 轮换服务器主机密钥

您可以定期轮换服务器主机密钥。

### Note

Transfer Family 使用为每种算法添加的第一个密钥作为活动主机密钥。每SFTP台服务器最多可以关联 10 个主机密钥，但在任何特定时间，每个算法只有一个密钥处于活动状态。

例如，假设您已将以下服务器主机密钥集添加到服务器中。

### 服务器主机密钥

主机密钥类型	添加到服务器的日期	处于活动状态？
RSA	2020 年 4 月 1 日	否



主机密钥类型	添加到服务器的日期	处于活动状态？
ECDSA	2020 年 2 月 1 日	否
ED25519	2019 年 12 月 1 日	否
RSA	2019 年 10 月 1 日	是
ECDSA	2019 年 6 月 1 日	是
ED25519	2019 年 3 月 1 日	是

每种算法的最旧密钥处于活动状态。如果您移除在 2019 年 10 月 1 日添加的 RSA 密钥，则您在 2020 年 4 月 1 日添加的密钥将变为活动状态。

### 要轮换服务器主机密钥

1. 添加新的服务器主机密钥。有关此过程的说明，请参阅 [添加其他的服务器主机密钥](#)。
2. 删除您之前添加的一个或多个相同类型的主机密钥。有关此过程的说明，请参阅 [删除服务器主机密钥](#)。
3. 确保同一类型中最早剩余的密钥是您要激活的密钥。

## 其他服务器主机密钥信息

您可以选择主机密钥以显示该密钥的详细信息。

The screenshot shows the Amazon Transfer Family console interface for a host key configuration. The breadcrumb navigation is: Transfer Family > Servers > s-... > Hostkey: hostkey-... The main heading is 'hostkey-...' with a 'Delete' button to its right. Below the heading is a 'Host key configuration' section with an 'Edit' button. The configuration details are as follows:

Fingerprint	Key type
SHA256: [fingerprint]	ssh-rsa
Description	Date imported
Imported host key	Fri, 09 Jul 2021 16:51:20 GMT
	Amazon Resource Name (ARN)
	arn:aws:transfer:us-east-2:[:redacted]:host-key/s-[:redacted]/hostkey-[:redacted]

您可以删除主机密钥，也可以从服务器详细信息屏幕上的操作菜单中编辑其描述。选择主机密钥，然后从菜单中选择相应的操作。



## 在控制台中监控使用情况


您可以在服务器详细信息页面上获取有关服务器指标的信息。这为您提供了一处位置以监控文件传输工作负载。您可以使用集中式控制面板跟踪与合作伙伴交换文件的数量，并密切跟踪其使用情况。有关详细信息，请参阅[查看SFTP/FTPS、和FTP服务器详细信息](#)。下表描述了可用于 Transfer Family 的指标。

命名空间	指标	描述
AWS/Transfer	BytesIn	传输至服务器的字节总数。  单位：计数  时间：5 分钟
	BytesOut	从服务器传出来的字节总数。  单位：计数  时间：5 分钟
	FilesIn	传输至服务器的字节总数。  对于使用该AS2协议的服务器，此指标表示收到的消息数量。  单位：计数  时间：5 分钟


命名空间	指标	描述
	FilesOut	从服务器传出来的字节总数。  单位：计数  时间：5 分钟
	InboundMessage	成功从交易伙伴处收到的AS2消息总数。  单位：计数  时间：5 分钟
	InboundFailedMessage	未成功从贸易伙伴处收到的AS2消息总数。也就是说，交易伙伴发送了一条消息，但是 Transfer Family 服务器无法成功处理该消息。  单位：计数  时间：5 分钟
	OnPartialUploadExecutionsStarted	服务器上启动的工作 on-partial-upload流程执行总数。  单位：计数  时间：1 分钟
	OnPartialUploadExecutionsSuccess	服务器上成功执行 on-partial-upload的工作流程总数。  单位：计数  时间：1 分钟
	OnPartialUploadExecutionsFailed	服务器上执行失败 on-partial-upload的工作流程总数。  单位：计数  时间：1 分钟

命名空间	指标	描述
	OnUploadExecutionsStarted	服务器上启动的工作流程执行总数。 单位：计数 时间：1 分钟
	OnUploadExecutionsSuccess	服务器上执行成功的工作流程总数。 单位：计数 时间：1 分钟
	OnUploadExecutionsFailed	在服务器上启动的失败工作流程执行总数。 单位：计数 时间：1 分钟

监控部分包含四个单独的图表。这些图表显示了字节输入、字节输出、文件输入和文件输出。



对于启用了AS2协议的服务器，“AS2监控”信息下方有一个“监控”部分。本节包含成功和失败的入站消息数的详细信息。



要在自己的窗口中打开所选图表，请选择展开图标

( )。

您也可以单击图表的垂直省略号图标

( )

以打开包含以下项目的下拉菜单：

- 放大 — 在自己的窗口中打开所选图表。
- 刷新 — 使用最新数据重新加载图表。
- 在指标中查看-在 Amazon 中打开相应的指标详情 CloudWatch。
- 查看日志-在中打开相应的日志组 CloudWatch。

## 管理访问控制

您可以使用 Amazon Identity and Access Management (IAM) 策略控制用户对 Amazon Transfer Family 资源的访问权限。IAM策略是一种声明，通常JSON采用格式，允许对资源进行一定级别的访问。您可以使用IAM策略来定义您希望允许用户执行和不允许执行哪些文件操作。您还可以使用IAM策略来定义您想要向用户提供访问权限的 Amazon S3 存储桶。要为用户指定这些策略，您需要为 Amazon Transfer Family 其创建一个与之关联的IAM策略和信任关系的IAM角色。

每个用户都被分配了一个IAM角色。Amazon Transfer Family 使用的IAM角色类型称为服务角色。当用户登录到您的服务器时，Amazon Transfer Family 将IAM扮演映射到该用户的角色。要了解如何创建IAM向用户提供对 Amazon S3 存储桶的访问权限的[角色，请参阅IAM用户指南中的创建向 Amazon 服务委派权限](#)的角色。

您可以使用策略中的特定权限授予对 Amazon S3 对象的只写访问权限。IAM有关详细信息，请参阅[授予仅写入和列出文件的权限](#)。

Amazon 存储博客包含一篇详细介绍如何设置最低权限访问权限的文章。有关详细信息，请参阅在[Amazon Transfer Family 工作流程中实现最低权限访问权限](#)。

### Note

如果您的 Amazon S3 存储桶使用 Amazon Key Management Service (Amazon KMS) 进行加密，则必须在策略中指定其他权限。有关详细信息，请参阅[Amazon S3 中的数据加密](#)。此外，您还可以在IAM用户指南中查看有关[会话策略](#)的更多信息。

### 主题

- [允许对 Amazon S3 存储桶的读取和写入访问权限](#)
- [为 Amazon S3 存储桶创建会话策略](#)
- [阻止用户在 S3 存储桶中运行 mkdir](#)

## 允许对 Amazon S3 存储桶的读取和写入访问权限

本节介绍如何创建允许对特定 Amazon S3 存储桶进行读写访问的IAM策略。向您的用户分配具有此IAM策略的IAM角色将赋予该用户对指定 Amazon S3 存储桶的读/写权限。

以下策略允许通过编程方式对 Amazon S3 存储桶进行读写访问。只有当您需要启用跨账户存取时，才需要 GetObjectACL 和 PutObjectACL 语句。也就是说，您的 Transfer Family 服务器需要访问其他账户中的存储桶。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ReadWriteS3",
      "Action": [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": ["arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET"]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectTagging",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectVersionTagging",
        "s3:GetObjectACL",
        "s3:PutObjectACL"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*"]
    }
  ]
}
```

ListBucket 操作需要对存储桶本身的权限。PUT、GET 和 DELETE 操作需要对象权限。由于这些资源不同，因此使用不同的 Amazon 资源名称 (ARNs) 来指定。

要进一步限制用户，使其只能访问具有指定 home 前缀的 Amazon S3 存储桶，请参阅 [为 Amazon S3 存储桶创建会话策略](#)。

## 为 Amazon S3 存储桶创建会话策略

会话策略是一个 Amazon Identity and Access Management (IAM) 策略，它限制用户访问 Amazon S3 存储桶的某些部分。它通过实时评估访问来做到这一点。

### Note

会话策略仅适用于 Amazon S3。对于 Amazon EFS，您可以使用 POSIX 文件权限来限制访问权限。

当您需要向一组用户授予对 Amazon S3 存储桶的特定部分的相同访问权限时，可以使用会话策略。例如，一组用户可能仅需访问 home 目录。该组用户共享相同的 IAM 角色。

### Note

路径的长度上限是 2048 个字符。有关更多详细信息，请参阅 API 参考资料中 `CreateUser` 操作的 [Policy 请求参数](#)。

要创建会话策略，请在策略中使用以下 IAM 策略变量：

- `${transfer:HomeBucket}`
- `${transfer:HomeDirectory}`
- `${transfer:HomeFolder}`
- `${transfer:UserName}`

### Important

您不能在托管策略中使用前述变量。您也不能在 IAM 角色定义中将它们用作策略变量。您可以在 IAM 策略中创建这些变量，并在设置用户时直接提供这些变量。另外，您不能在此会话策略中使用 `${aws:Username}` 变量。此变量指的是 IAM 用户名，而不是所需的用户名 Amazon Transfer Family。

以下代码所示为会话策略示例。



```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowListingOfUserFolder",
      "Action": [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::${transfer:HomeBucket}"
      ],
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "s3:prefix": [
            "${transfer:HomeFolder}/*",
            "${transfer:HomeFolder}"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "HomeDirObjectAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectACL",
        "s3:PutObjectACL"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::${transfer:HomeDirectory}/*"
    }
  ]
}

```

### Note

前面的策略示例假设用户的主目录设置为包含尾部斜杠，以表示它是一个目录。另一方面，如果您设置的用户 HomeDirectory 不带尾部的斜杠，则应将其作为策略的一部分。

在前面的示例策略中，请注意使用 `transfer:HomeFolder`、`transfer:HomeBucket` 和 `transfer:HomeDirectory` 策略参数。这些参数是为用户配置的设置的，如 [HomeDirectory](#) 和 [中所述实现你的API网关方法](#)。HomeDirectory 这些参数具有以下定义：

- `transfer:HomeBucket` 参数将替换为的 HomeDirectory 第一个组件。
- `transfer:HomeFolder` 参数将替换为 HomeDirectory 参数的其余部分。
- 该 `transfer:HomeDirectory` 参数删除了前导正斜杠 (/)，因此可以在 Resource 语句中将其用作 S3 Amazon 资源名称 (ARN) 的一部分。

#### Note

如果您使用的是逻辑目录（即用户的 `homeDirectoryType` 是 LOGICAL），则不支持这些策略参数（`HomeBucket`、`HomeDirectory` 和 `HomeFolder`）。

例如，假设为 Transfer Family 用户配置的 HomeDirectory 参数是 `/home/bob/amazon/stuff/`。

- `transfer:HomeBucket` 设置为 `/home`。
- `transfer:HomeFolder` 设置为 `/bob/amazon/stuff/`。
- `transfer:HomeDirectory` 变为 `home/bob/amazon/stuff/`。

第一个 "Sid" 允许用户列出从 `/home/bob/amazon/stuff/` 开始的所有目录。

第二个 "Sid" 限制用户对同一路径 `/home/bob/amazon/stuff/` 的 `put` 和 `get` 访问权限。

借助上述策略，当用户登录时，他们只能访问其主目录中的对象。在连接时，Amazon Transfer Family 将这些变量替换为适合用户的值。这样做可以更轻松地将相同的策略文档应用于多个用户。这种方法减少了管理用户访问您的 Amazon S3 存储桶的权限所需的 IAM 角色和策略管理开销。

您还可以使用会话策略以根据业务需求自定义每个用户的访问权限。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》[AssumeRoleWithWebIdentity](#) 中的 [AssumeRole AssumeRoleWithSAML、和的权限](#)。

#### Note

Amazon Transfer Family 存储策略 JSON，而不是策略的 Amazon 资源名称 (ARN)。因此，当您在 IAM 控制台中更改策略时，需要返回 Amazon Transfer Family 控制台并向用户更新最新的策略内容。您可以在用户配置部分的策略信息选项卡上更新用户。

如果您使用的是 Amazon CLI，则可以使用以下命令来更新策略。

```
aws transfer update-user --server-id server --user-name user --policy \  
    "$(aws iam get-policy-version --policy-arn policy --version-id version --  
    output json)"
```

## 阻止用户在 S3 存储桶中运行 `mkdir`

您可限制用户在 Amazon S3 存储桶中创建目录。为此，您可以创建一个 IAM 策略，该策略允许该 `s3:PutObject` 操作，但在密钥以 “/”（正斜杠）结尾时也拒绝该操作。以下示例策略允许用户上传至 Amazon S3 存储桶，但拒绝在 Amazon S3 存储桶中执行 `mkdir` 命令。

```
{  
  "Sid": "DenyMkdir",  
  "Action": [  
    "s3:PutObject"  
  ],  
  "Effect": "Deny",  
  "Resource": [  
    "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*/",  
    "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*/*"  
  ]  
}
```

### Note

用户可通过第二行资源，运行 `put my-file DOC-EXAMPLE-BUCKET/new-folder/my-file` 等命令创建子文件夹。

## 正在登录 Amazon Transfer Family

Amazon Transfer Family 与两者 Amazon CloudTrail 和 Amazon 集成 CloudWatch。CloudTrail 并 CloudWatch 用于不同但互补的目的：

- CloudTrail 是一项 Amazon 服务，用于记录您内部所执行的操作 Amazon Web Services 账户。它会持续监视和记录控制台登录、Amazon Command Line Interface 命令和 SDK/API 调用等活动的呼叫。这使您可以记录谁在何时何地采取了什么行动。CloudTrail 通过提供 Amazon 环境中所有活动的历史记录，帮助审计、访问管理和合规性。有关详细信息，请参阅 [《Amazon CloudTrail 用户指南》](#)。
- CloudWatch 是 Amazon 资源和应用程序的监控服务。它收集指标和日志，以提供对资源利用率、应用程序性能和整体系统运行状况的可见性。CloudWatch 帮助完成操作任务，例如故障排除、设置警报和自动缩放。有关详情，请参阅 [Amazon CloudWatch 用户指南](#)。

### 主题

- [Amazon CloudTrail 正在登录 Amazon Transfer Family](#)
- [Amazon CloudWatch 正在登录 Amazon Transfer Family](#)

## Amazon CloudTrail 正在登录 Amazon Transfer Family

Amazon Transfer Family 与 Amazon CloudTrail 一项服务集成，该服务提供用户、角色或 Amazon 服务在中执行的操作的记录 Amazon Transfer Family。CloudTrail 将所有 API 调用捕获 Amazon Transfer Family 为事件。捕获的调用包含来自 Amazon Transfer Family 控制台和代码的 Amazon Transfer Family API 操作调用。

跟踪是一种配置，允许将事件作为日志文件传输到您指定的 Amazon S3 存储桶。CloudTrail 日志文件包含一个或多个日志条目。事件代表来自任何来源的单个请求，包括有关请求的操作、操作的日期和时间、请求参数等的信息。CloudTrail 日志文件不是公共 API 调用的有序堆栈跟踪，因此它们不会按任何特定的顺序出现。

要持续记录 Amazon 账户中的事件（包括 Amazon Transfer Family 的事件），请创建跟踪。跟踪允许 CloudTrail 将日志文件传输到 Amazon S3 存储桶。预设情况下，在控制台中创建跟踪时，此跟踪应用于所有 Amazon 区域。此跟踪记录在 Amazon 分区中记录所有区域中的事件，并将日志文件传送到您指定的 Simple Storage Service（Amazon S3）存储桶。此外，您可以配置其他 Amazon 服务，以进一步分析和处理 CloudTrail 日志中收集的事件数据。有关更多信息，请参阅下列内容：

- [Overview for creating a trail](#)
- [CloudTrail 支持的服务和集成](#)
- [配置 Amazon SNS 通知 CloudTrail](#)
- [接收来自多个地区的 CloudTrail 日志文件](#)和[接收来自多个账户的 CloudTrail 日志文件](#)

所有 Amazon Transfer Family 操作均由记录 CloudTrail 并记录在 [ActionsAPI reference](#)。例如，调用 ListUsers 和 StopServer 操作会在 CloudTrail 日志文件中生成条目。CreateServer

每个事件或日记账条目都包含有关生成请求的人员信息。身份信息有助于您确定以下内容：

- 请求是使用根用户凭证还是 Amazon Identity and Access Management 用户凭证发出的。
- 请求是使用角色还是联合用户的临时安全凭证发出的。
- 请求是否由其它 Amazon 服务发出。

有关更多信息，请参阅 [CloudTrail userIdentity 元素](#)。

如果您创建了跟踪，则可以允许将 CloudTrail 事件持续传输到 Amazon S3 存储桶，包括的事件 Amazon Transfer Family。如果您未配置跟踪，您仍然可以在 CloudTrail 控制台的“事件历史记录”中查看最新的事件。

使用收集的信息 CloudTrail，您可以确定向哪个请求发出 Amazon Transfer Family、发出请求的 IP 地址、谁发出了请求、何时发出请求以及其他详细信息。

要了解更多信息 CloudTrail，请参阅 [Amazon CloudTrail 用户指南](#)。

## 主题

- [启用日志记录](#)
- [创建服务器的日志条目示例](#)

## 启用日志记录

您可使用 Amazon CloudTrail 监控 Amazon Transfer Family API 调用。通过监控 API 调用，您可以获取有用的安全性和操作信息。如果您 [启用了 Amazon S3 对象级日志记录 RoleSessionName](#)，则以 [AWS:Role Unique Identifier]/username.sessionid@server-id 形式包含在“请求者”字段。有关唯一标识符的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 IAM 标识符。

**⚠ Important**

名称的长度上限是 255 个字符。如果RoleSessionName较长，则server-id会被截断。

## 创建服务器的日志条目示例

以下示例显示了演示CreateServer操作的 CloudTrail 日志条目（JSON 格式）。

```
{
  "eventVersion": "1.09",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AAAA4FFF5HHHHH6NNWWW:user1",
    "arn": "arn:aws:sts::123456789102:assumed-role/Admin/user1",
    "accountId": "123456789102",
    "accessKeyId": "AAAA52C2WWWWW3BB4Z",
    "sessionContext": {
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2018-12-18T20:03:57Z"
      },
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AAAA4FFF5HHHHH6NNWWW",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789102:role/Admin",
        "accountId": "123456789102",
        "userName": "Admin"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2024-02-05T19:18:53Z",
  "eventSource": "transfer.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateServer",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "11.22.1.2",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36",
  "requestParameters": {
    "domain": "S3",
    "hostKey": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
    "protocols": [
```

```
        "SFTP"
    ],
    "protocolDetails": {
        "passiveIp": "AUTO",
        "tlsSessionResumptionMode": "ENFORCED",
        "setStatOption": "DEFAULT"
    },
    "securityPolicyName": "TransferSecurityPolicy-2020-06",
    "s3StorageOptions": {
        "directoryListingOptimization": "ENABLED"
    }
},
"responseElements": {
    "serverId": "s-1234abcd5678efghi"
},
"requestID": "6fe7e9b1-72fc-45b0-a7f9-5840268aeadf",
"eventID": "4781364f-7c1e-464e-9598-52d06aa9e63a",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "123456789102",
"eventCategory": "Management",
"tlsDetails": {
    "tlsVersion": "TLSv1.3",
    "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
    "clientProvidedHostHeader": "transfer.us-east-1.amazonaws.com"
},
"sessionCredentialFromConsole": "true"
}
```

## Amazon CloudWatch 正在登录 Amazon Transfer Family

Amazon 会实时 CloudWatch 监控您的 Amazon Transfer Family 资源和您运行 Amazon 的应用程序。您可以使用 CloudWatch 来收集和跟踪指标，这些指标是您可以衡量资源和应用程序的变量。

CloudWatch 主页会自动显示有关 Transfer Family 和您使用的所有其他 Amazon 服务的指标。此外，您还可以创建自定义控制面板，以显示有关自定义应用程序的指标，并显示您选择的指标的自定义集合。

您可以创建警报，这些警报监视指标，当超出阈值时，它们会发送通知或者对您所监控的资源自动进行更改。例如，您可以监控传输到 Transfer Family 服务器的文件，并使用该数据来确定是否需要部署其他服务器来处理增加的负载。您还可以使用这些数据来停止或删除未充分使用的实例以节省资金。

## 主题

- [创建、更新和查看服务器的日志记录](#)
- [管理工作流程的日志记录](#)
- [配置 CloudWatch 日志记录角色](#)
- [查看 Transfer Family 日志流](#)
- [创建亚马逊 CloudWatch 警报](#)
- [将 Amazon S3 API 调用记录到 S3 访问日志](#)
- [混淆代理问题限制示例](#)
- [CloudWatch Transfer Family 的日志结构](#)
- [CloudWatch 日志条目示例](#)
- [使用 T CloudWatch ransfer Family 的指标](#)
- [Amazon 用户通知服务 与一起使用 Amazon Transfer Family](#)

## 创建、更新和查看服务器的日志记录

对于所有 Amazon Transfer Family 服务器，您可以在两个日志记录选项之间进行选择：LoggingRole（用于记录连接到服务器的工作流程）或StructuredLogDestinations。使用 StructuredLogDestinations 具有以下好处：

- 以结构化JSON格式接收日志。
- 使用 Amazon Logs Insights 查询您的 CloudWatch 日志，它会自动发现JSON格式化的字段。
- 跨 Amazon Transfer Family 资源共享日志组允许您将来自多个服务器的日志流合并到一个日志组中，从而更轻松地管理监控配置和日志保留设置。
- 创建可添加到 CloudWatch 仪表板的聚合指标和可视化效果。
- 使用日志组创建整合的日志指标、可视化效果和控制面板，从而跟踪使用情况和性能数据。

LoggingRole 或 StructuredLogDestinations 的选项是单独配置和控制的。对于每台服务器，您可以设置一种或两种日志记录方法，或者将服务器配置为不进行任何日志记录（尽管不建议采取这种方法）。

如果使用 Transfer Family 控制台创建新的服务器，将默认启用日志记录。创建服务器后，您可以使用UpdateServerAPI调用来更改日志配置。有关详细信息，请参阅[StructuredLogDestinations](#)。

目前，对于工作流程，如果要启用日志记录，则必须指定日志记录角色：



- 如果您使用CreateServer或UpdateServerAPI调用将工作流与服务器关联，则系统不会自动创建日志记录角色。如果要记录工作流程事件，则需要将日志记录角色显式附加到服务器。
- 如果您使用 Transfer Family 控制台创建服务器并附加工作流程，则日志将发送到名称中包含服务器 ID 的日志组。格式为 /aws/transfer/*server-id*，例如 /aws/transfer/s-1111aaaa2222bbbb3。服务器日志可以发送到同一个日志组或另一个日志组。

### 在控制台中创建和编辑服务器的日志记录注意事项

- 除非将工作流程附加到服务器，否则通过控制台创建的新服务器仅支持结构化JSON日志。
- 无日志记录不是您在控制台中创建的新服务器的选项。
- 现有服务器可以随时通过控制台启用结构化JSON日志记录。
- 通过控制台启用结构化JSON日志会禁用现有的日志记录方法，这样就不会向客户收取双重费用。如果将工作流程附加到服务器，则例外。
- 如果您启用了结构化JSON日志记录，则以后无法通过控制台将其禁用。
- 如果您启用结构化JSON日志，则可以随时通过控制台更改日志组目标。
- 如果您启用了结构化JSON日志记录，则如果您通过启用了两种日志记录类型，则无法通过控制台编辑日志记录角色API。如果服务器已附加工作流程，则例外。但是，日志记录角色会继续出现在其他详细信息中。

### 使用API或创建和编辑服务器的日志注意事项 SDK

- 如果您通过创建新服务器API，则可以配置其中一种或两种类型的日志记录，或者选择不记录日志。
- 对于现有服务器，可以随时启用和禁用结构化JSON日志记录。
- 您可以API随时通过更改日志组。
- 您可以API随时通过更改日志记录角色。

若要启用结构化日志记录，您必须登录到具有以下权限的账户

- logs:CreateLogDelivery
- logs>DeleteLogDelivery
- logs:DescribeLogGroups
- logs:DescribeResourcePolicies
- logs:GetLogDelivery

- logs:ListLogDeliveries
- logs:PutResourcePolicy
- logs:UpdateLogDelivery

该部分提供了策略示例[配置 CloudWatch 日志记录角色](#)。

## 主题

- [为服务器创建日志](#)
- [更新服务器的日志记录](#)
- [查看服务器配置](#)

## 为服务器创建日志

创建新服务器时，可以在配置其他详细信息页面上指定现有日志组或创建新日志组。

Transfer Family > Servers > Create server

Step 1  
Choose protocols

Step 2  
Choose an identity provider

Step 3  
Choose an endpoint

Step 4  
Choose a domain

Step 5  
**Configure additional details**

Step 6  
Review and create

## Configure additional details

### Logging Info

**Structured JSON Logging**  
Server logs delivered to specified CloudWatch log group in structured JSON format

Create a new log group  Choose an existing log group

**Logging role**  
IAM role for the server to push events to your CloudWatch logs

Create a new role  Choose an existing role

**Info** Transfer Family needs access to your CloudWatch logs to log your server activity. By continuing, you are allowing us to create a new role and a log group.

**Info** Select a managed workflow below to enable managed workflows logging.

如果您选择现有日志组，则必须选择与您的日志组关联的日志组 Amazon Web Services 账户。

如果选择“创建日志组”，则 CloudWatch 控制台 (<https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>) 将打开“创建日志组”页面。有关详细信息，请参阅[在 Log CloudWatch s 中创建日志组](#)。

## 更新服务器的日志记录

日志记录的详细信息取决于您的更新场景。

### Note

当您选择使用结构化JSON日志时，在极少数情况下，Transfer Family 会停止使用旧格式登录，但需要一些时间才能开始使用新JSON格式登录。这可能会导致事件不被记录。不会出现任何服务中断，但是在更改日志记录方法后的第一个小时内，您应该谨慎传输文件，因为日志可能会被丢弃。

如果您正在编辑现有服务器，则选项取决于服务器的状态。

- 服务器已启用日志记录角色，但未启用结构化JSON日志记录。

## Edit additional details

### Logging [Info](#)

#### Log group [Info](#)

Choose an existing log group from the dropdown or create a new log group in Amazon CloudWatch

Enable structured JSON logging

/aws/transfer/scooter ▼



Create log group [↗](#)

**i** Enabling the structured JSON log format will override your existing logging configuration. Potential changes include new log format and log group.

#### Logging Role [Info](#)

Select an existing role from your account

AWSTransferLoggingAccess ▼



**i** Workflows events will be delivered to a log group labelled with the server ID.

- 服务器未启用任何日志记录。

## Edit additional details

### Logging [Info](#)

#### Log group [Info](#)

Choose an existing log group from the dropdown or create a new log group in Amazon CloudWatch

Enable structured JSON logging

Choose an existing log group ▼



Create log group ↗

#### Logging Role [Info](#)

Select an existing role from your account

Choose a role ▼



**i** Logging role is only required when selecting a workflow in the Managed workflows section below.

- 服务器已启用结构化JSON日志记录，但未指定日志记录角色。

Transfer Family > Servers > s- > Edit additional details

## Edit additional details

### Logging [Info](#)

#### Structured JSON log format

Logs delivered to specified CloudWatch log group in structured JSON format

Enable

Create a new log group

Choose an existing log group

**i** Transfer Family needs to group your server activity into a CloudWatch log group. By continuing, you are allowing us to create a new log group.

- 服务器已经启用了结构化JSON日志记录，并且还指定了日志记录角色。

## Edit additional details

### Logging [Info](#)

**Log group** [Info](#)  
Choose an existing log group from the dropdown or create a new log group in Amazon CloudWatch

Enable structured JSON logging

**Logging Role** [Info](#)  
Select an existing role from your account

**Workflows events will be delivered to a log group labelled with the server ID.**


## 查看服务器配置

服务器配置页面的详细信息取决于您的场景：

根据您的场景，服务器配置页面可能类似于以下示例之一：

- 无日志记录已启用。

### Additional details

<b>Logging role</b> <a href="#">Info</a> <input type="text" value="TransferLoggingAccess"/> <input type="button" value="↗"/>	<b>Structured JSON Logging</b> -	<b>Login display banner</b> <a href="#">View the display message</a>
<b>Server host key</b> <a href="#">Info</a> SHA256: 	<b>Security Policy</b> <a href="#">Info</a> TransferSecurityPolicy-2020-06	<b>SetStat option</b> Ignore
<b>Workflow for complete uploads</b> -	<b>Domain</b> Amazon S3	<b>TLS session resumption</b> Enforce
<b>Workflow for partial uploads</b> -	<b>Managed workflows execution role</b> -	<b>Passive IP</b> -

- 结构化JSON日志已启用。

### Additional details

Edit

<p>Log group <a href="#">/aws/transfer/s-██████████</a> <a href="#">🔗</a></p> <p>Logging role <a href="#">Info</a> -</p> <p>Server host key <a href="#">Info</a> SHA256: ██████████ ██████████</p> <p>Security Policy <a href="#">Info</a> TransferSecurityPolicy-2020-06</p>	<p>Domain Amazon S3</p> <p>Workflow for complete uploads -</p> <p>Workflow for partial uploads -</p> <p>Managed workflows execution role -</p>	<p>Login display banner <a href="#">View the display message</a></p> <p>SetStat option Ignore</p> <p>TLS session resumption -</p> <p>Passive IP -</p>
---	--	---

- 已启用日志记录角色，但未启用结构化JSON日志记录。

### Additional details

Edit

<p>Log group -</p> <p>Logging role <a href="#">Info</a> <a href="#">AWSTransferLoggingAccess</a> <a href="#">🔗</a></p> <p>Server host key <a href="#">Info</a> SHA256:lx39/ ██████████ ██████████</p> <p>Security Policy <a href="#">Info</a> TransferSecurityPolicy-2018-11</p>	<p>Domain Amazon S3</p> <p>Workflow for complete uploads w-██████████ <a href="#">🔗</a></p> <p>Workflow for partial uploads -</p> <p>Managed workflows execution role ██████████-execution-role-██████████ <a href="#">🔗</a></p>	<p>Login display banner <a href="#">View the display message</a></p> <p>SetStat option Ignore</p> <p>TLS session resumption -</p> <p>Passive IP -</p>
--	--	---

- 两种类型的日志记录（日志记录角色和结构化JSON日志记录）均已启用。

**Additional details**
Edit

<p>Log group <a href="#">/aws/transfer/s-<span style="background-color: #ccc; color: #000; font-weight: bold;">[REDACTED]</span></a></p> <p>Logging role <a href="#">Info</a> <a href="#">AWSTransferLoggingAccess</a></p> <p>Server host key <a href="#">Info</a> SHA256: <span style="background-color: #ccc; color: #000; font-weight: bold;">[REDACTED]</span></p> <p>Security Policy <a href="#">Info</a> TransferSecurityPolicy-2020-06</p>	<p>Domain Amazon S3</p> <p>Workflow for complete uploads w-<span style="background-color: #ccc; color: #000; font-weight: bold;">[REDACTED]</span></p> <p>Workflow for partial uploads -</p> <p>Managed workflows execution role <a href="#">transfer-workflows-<span style="background-color: #ccc; color: #000; font-weight: bold;">[REDACTED]</span></a></p>	<p>Login display banner <a href="#">View the display message</a></p> <p>SetStat option</p> <p>Ignore</p> <p>TLS session resumption -</p> <p>Passive IP -</p>
---	---	--

## 管理工作流程的日志记录

CloudWatch 为工作流程进度和结果提供统一的审计和日志记录。此外，还为工作流程 Amazon Transfer Family 提供了多个指标。您可以查看前一分钟有多少工作流程执行启动、成功完成和失败的指标。中描述了 Transfer Family 的所有 CloudWatch 指标 [使用 T CloudWatch ransfer Family 的指标](#)。

查看 Amazon 工作流程 CloudWatch 日志

1. 打开 Amazon CloudWatch 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>。
2. 在左侧导航窗格中选择日志，然后选择日志组。
3. 在日志组页面的导航栏上，为您的 Amazon Transfer Family 服务器选择正确的区域。
4. 选择与您的服务器相对应的日志组。

例如，如果您的服务器 ID 是 s-1234567890abcdef0，则您的日志组是 /aws/transfer/s-1234567890abcdef0。

5. 在服务器的日志组详细信息页面上，将显示最新的日志流。您正在探索的用户有两个日志流：
  - 每个 Secure Shell (SSH) 文件传输协议 (SFTP) 会话一个。
  - 一个用于正在为您的服务器执行的工作流程。工作流程的日志流格式为 *username.workflowID.uniqueStreamSuffix*。

例如，如果您的用户是 mary-major，您具有以下日志流：

```
mary-major-east.1234567890abcdef0
```



```
mary.w-abcdef01234567890.021345abcdef6789
```

**Note**

此示例中列出的 16 位字母数字标识符是虚构的。您在 Amazon 上看到 CloudWatch 的值不同。

mary-major-usa-east.1234567890abcdef0 的“日志事件”页面显示每个用户会话的详细信息，mary.w-abcdef01234567890.021345abcdef6789 日志流包含工作流程的详细信息。

以下是基于包含复制步骤的工作流程 (w-abcdef01234567890) 的 mary.w-abcdef01234567890.021345abcdef6789 日志流示例。

```
{
  "type": "ExecutionStarted",
  "details": {
    "input": {
      "initialFileLocation": {
        "bucket": "DOC-EXAMPLE-BUCKET",
        "key": "mary/workflowSteps2.json",
        "versionId": "version-id",
        "etag": "etag-id"
      }
    }
  },
  "workflowId": "w-abcdef01234567890",
  "executionId": "execution-id",
  "transferDetails": {
    "serverId": "s-server-id",
    "username": "mary",
    "sessionId": "session-id"
  }
},
{
  "type": "StepStarted",
  "details": {
    "input": {
      "fileLocation": {
        "backingStore": "S3",
        "bucket": "DOC-EXAMPLE-BUCKET",
        "key": "mary/workflowSteps2.json",
```

```
        "versionId":"version-id",
        "etag":"etag-id"
    }
},
"stepType":"COPY",
"stepName":"copyToShared"
},
"workflowId":"w-abcdef01234567890",
"executionId":"execution-id",
"transferDetails": {
    "serverId":"s-server-id",
    "username":"mary",
    "sessionId":"session-id"
}
},
{
    "type":"StepCompleted",
    "details":{
        "output":{},
        "stepType":"COPY",
        "stepName":"copyToShared"
    },
    "workflowId":"w-abcdef01234567890",
    "executionId":"execution-id",
    "transferDetails":{
        "serverId":"server-id",
        "username":"mary",
        "sessionId":"session-id"
    }
},
{
    "type":"ExecutionCompleted",
    "details": {},
    "workflowId":"w-abcdef01234567890",
    "executionId":"execution-id",
    "transferDetails":{
        "serverId":"s-server-id",
        "username":"mary",
        "sessionId":"session-id"
    }
}
}
```

## 配置 CloudWatch 日志记录角色

要设置访问权限，您需要创建一个基于资源的IAM策略和一个提供该访问信息的IAM角色。

要启用 Amazon CloudWatch 日志记录，首先要创建启用 CloudWatch 日志记录的IAM策略。然后，您创建一个IAM角色并将该策略附加到该角色上。您可在[创建服务器](#)或[编辑现有服务器](#)时执行此操作。有关的更多信息 CloudWatch，请参阅 [Amazon 是什么 CloudWatch？](#) 以及 [什么是 Amazon CloudWatch 日志？](#) 在《亚马逊 CloudWatch 用户指南》中。

使用以下示例IAM策略来允许 CloudWatch 日志记录。

### Use a logging role

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/transfer/*"
    }
  ]
}
```

### Use structured logging

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:UpdateLogDelivery",

```

```

        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:PutResourcePolicy",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:DescribeLogGroups"
    ],
    "Resource": "arn:aws:logs:region-id:Amazon Web Services ##:log-group:/
aws/transfer/*"
    }
]
}

```

在前面的示例策略中，对于**Resource**，替换 *region-id* 以及 *Amazon Web Services ##* 用你的价值观。例如，"**Resource**": "arn:aws::logs:us-east-1:111122223333:log-group:/aws/transfer/\*"

然后，您可以创建一个角色并附加您创建的 CloudWatch 日志策略。

#### 创建IAM角色并附加策略

1. 在导航窗格中，选择 Roles ( 角色 ) ，然后选择 Create role ( 创建角色 ) 。

在创建角色页面上，确保已选择Amazon 服务。

2. 从服务列表中选择转移，然后选择下一步：权限。这在 Amazon Transfer Family 和IAM角色之间建立了信任关系。此外，建议使用 `aws:SourceAccount` 和 `aws:SourceArn` 条件键来防止出现混淆代理问题。有关详细信息，请参阅以下文档：
  - 与以下机构建立信任关系的程序 Amazon Transfer Family：[建立信任关系](#)
  - 混淆代理问题描述：[混淆代理问题](#)
3. 在附加权限策略部分，找到并选择您刚刚创建的 CloudWatch 日志策略，然后选择下一步：标签。
4. ( 可选 ) 输入标签的键和值，然后选择下一步：审核。
5. 在审核页面上，输入新角色的名称和描述，然后选择创建角色。
6. 要查看日志，请选择服务器 ID 以打开服务器配置页面，然后选择查看日志。您将被重定向到 CloudWatch 控制台，您可以在其中查看日志流。

在服务器 CloudWatch 页面上，您可以看到用户身份验证 ( 成功和失败 ) 、数据上传 ( PUT操作 ) 和数据下载 ( GET操作 ) 的记录。

## 查看 Transfer Family 日志流

若要查看您的 Transfer Family 服务器日志

1. 导航到您的服务器详细信息页面。
2. 选择查看日志。这将打开 Amazon CloudWatch。
3. 将显示选定服务器的日志组。

The screenshot displays the Amazon CloudWatch console interface. On the left is a navigation sidebar with categories like Alarms, Logs, Metrics, and X-Ray traces. The main content area shows the details for a specific log group. The 'Log group details' section includes fields for ARN, Metric filters, Subscription filters, Contributor Insights rules, Creation time, Retention, and Stored bytes. Below this, there are tabs for 'Log streams', 'Metric filters', 'Subscription filters', 'Contributor Insights', 'Tags', and 'Data protection - new'. The 'Log streams' tab is active, showing a list of 10 log streams. The first stream is 'ERRORS', and the others are 'scooterstack4...' with various suffixes. A search bar and filters are visible above the list.

4. 您可以选择一项日志流，显示该流数据的详细信息和单个条目。
  - 如果有列表 ERRORS，则可以选择它来查看服务器最新错误的详细信息。

CloudWatch > Log groups > /aws/transfer/s- > ERRORS

### Log events

You can use the filter bar below to search for and match terms, phrases, or values in your log events. [Learn more about filter patterns](#)

Timestamp	Message
There are older events to load. <a href="#">Load more.</a>	
2023-03-23T16:08:29.281-04:00	ERRORS AUTH_FAILURE Method=password User=ubuntu Message= SourceIP=
2023-03-23T16:08:30.979-04:00	ERRORS AUTH_FAILURE Method=password User=ubuntu Message= SourceIP=
2023-03-23T16:08:32.647-04:00	ERRORS AUTH_FAILURE Method=password User=ubuntu Message= SourceIP=
2023-03-23T16:08:34.306-04:00	ERRORS AUTH_FAILURE Method=password User=ubuntu Message= SourceIP=
2023-03-23T16:08:36.010-04:00	ERRORS AUTH_FAILURE Method=password User=ubuntu Message= SourceIP=
2023-03-23T16:08:37.659-04:00	ERRORS AUTH_FAILURE Method=password User=ubuntu Message= SourceIP=
2023-03-23T16:12:33.307-04:00	ERRORS AUTH_FAILURE Method=password User=scooterstack4 Message="Missing POSIX profile" Source...
2023-03-23T16:12:34.943-04:00	ERRORS AUTH_FAILURE Method=password User=scooterstack4 Message="Missing POSIX profile" Source... ERRORS AUTH_FAILURE Method=password User=scooterstack4 Message="Missing POSIX profile" SourceIP=
2023-03-23T16:12:56.857-04:00	ERRORS AUTH_FAILURE Method=password User=debian Message= SourceIP= ERRORS AUTH_FAILURE Method=password User=debian Message= SourceIP=
2023-03-23T16:12:58.430-04:00	ERRORS AUTH_FAILURE Method=password User=debian Message= SourceIP= ERRORS AUTH_FAILURE Method=password User=debian Message= SourceIP=
2023-03-23T16:13:00.106-04:00	ERRORS AUTH_FAILURE Method=password User=debian Message= SourceIP=

- 选择任何其他条目，以查看日志流示例。

CloudWatch > Log groups > /aws/transfer/s- > scooterstack4.

### Log events

You can use the filter bar below to search for and match terms, phrases, or values in your log events. [Learn more about filter patterns](#)

Timestamp	Message
No older events at this moment. <a href="#">Retry</a>	
2023-03-23T16:19:43.747-04:00	scooterstack4. CONNECTED SourceIP= User=scooterstack4 HomeDir=/fs- scooterstack4. CONNECTED SourceIP= User=scooterstack4 HomeDir=/fs- Client=SSH-2.0- OpenSSH_7.4 Role=arn:aws:iam:: :role/ Kex=
2023-03-23T16:19:47.030-04:00	scooterstack4. DISCONNECTED scooterstack4. DISCONNECTED
No newer events at this moment. <a href="#">Auto retry paused.</a> <a href="#">Resume</a>	

- 如果您的服务器配备与之关联的托管工作流程，则可以查看工作流程运行日志。

### Note

工作流程的日志流格式为 `username.workflowId.uniqueStreamSuffix`。例如：对于日志流名称 `decrypt-user.w-a1111222233334444.aaaa1111bbbb2222`，其用户为 **decrypt-user**，工作流程为 **w-a1111222233334444**。

CloudWatch > Log groups > /aws/transfer/s- > decrypt-user.w-

**Log events**  
You can use the filter bar below to search for and match terms, phrases, or values in your log events. [Learn more about filter patterns](#)

Actions Create metric filter

Filter events Clear 1m 30m 1h 12h Custom Display

Timestamp	Message
	There are older events to load. <a href="#">Load more</a>
2023-03-21T13:37:57.795-04:00	<code>{"type": "StepStarted", "details": {"input": {"fileLocation": {"backingStore": "S3", "bucket": "...", "key": "decrypt-...</code>
2023-03-21T14:12:02.850-04:00	<pre> {   "type": "StepStarted",   "details": {     "input": {       "fileLocation": {         "backingStore": "S3",         "bucket": "...",         "key": "decrypt-user/test.json.gpg",         "versionId": "...",         "etag": "..."       }     }   },   "stepType": "DECRYPT",   "stepName": "decrypt-step" }, "workflowId": "w-...", "executionId": "...", "transferDetails": {   "serverId": "s-...",   "username": "decrypt-user",   "sessionId": "..." } </pre>
2023-03-21T14:12:03.464-04:00	<code>{"type": "StepCompleted", "details": {"output": {}}, "stepType": "DECRYPT", "stepName": "decrypt-step"}, "workflowId": "w-</code>

### Note

对于任何展开的日志条目，您可以通过选择复制将该条目复制到剪贴板。有关 CloudWatch 日志的更多详细信息，请参阅[查看日志数据](#)。

## 创建亚马逊 CloudWatch 警报

以下示例展示了如何使用 Amazon Transfer Family 指标创建 Amazon CloudWatch 警报FilesIn。

### CDK

```
new cloudwatch.Metric({
  namespace: "AWS/Transfer",
  metricName: "FilesIn",
  dimensionsMap: { ServerId: "s-000000000000000000" },
  statistic: "Average",
  period: cdk.Duration.minutes(1),
}).createAlarm(this, "AWS/Transfer FilesIn", {
  threshold: 1000,
  evaluationPeriods: 10,
  datapointsToAlarm: 5,
  comparisonOperator:
  cloudwatch.ComparisonOperator.GREATER_THAN_OR_EQUAL_TO_THRESHOLD,
});
```

### Amazon CloudFormation

```
Type: AWS::CloudWatch::Alarm
Properties:
  Namespace: AWS/Transfer
  MetricName: FilesIn
  Dimensions:
    - Name: ServerId
      Value: s-000000000000000000
  Statistic: Average
  Period: 60
  Threshold: 1000
  EvaluationPeriods: 10
  DatapointsToAlarm: 5
  ComparisonOperator: GreaterThanOrEqualToThreshold
```

## 将 Amazon S3 API 调用记录到 S3 访问日志

如果您[使用 Amazon S3 访问日志来识别代表您的文件传输用户提出的 S3 请](#)

[求](#)，RoleSessionName则会使用该日志来显示担任哪个IAM角色来为文件传输提供服务。它还显示其他信息，例如用于传输的用户名、会话 ID 以及服务器 ID。格式为 [AWS:Role Unique



Identifier]/username.sessionid@server-id，且包含在“请求者”字段中。例如，以下是来自 S3 访问日志的、用于复制到 S3 存储桶中的“请求者”字段示例内容。

```
arn:aws:sts::AWS-Account-ID:assumed-role/IamRoleName/
username.sessionid@server-id
```

在上面的“请求者”字段中，它显示了被调 IAM `IamRoleName` 用的角色。有关 IAM 角色唯一标识符的更多信息，请参阅 Amazon Identity and Access Management 用户指南中的[唯一标识符](#)。

## 混淆代理问题限制示例

混淆代理问题是一个安全性问题，即不具有操作执行权限的实体可能会迫使具有更高权限的实体执行该操作。在中 Amazon，跨服务模仿可能会导致混乱的副手问题。有关更多详细信息，请参阅[防止跨服务混淆代理](#)。

### Note

在以下示例中，替换每个 *user input placeholder* 用你自己的信息。在这些示例中，如果您的服务器未附加任何工作流程，则可以删除该工作流程的 ARN 详细信息。

以下示例日志/调用策略允许账户中的任何服务器（和工作流程）代入该角色。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowAllServersWithWorkflowAttached",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "transfer.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "account-id"
        },
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": [
            "arn:aws:transfer:region:account-id:server/*",
```

```

        "arn:aws:transfer:region:account-id:workflow/*"
      ]
    }
  }
]
}

```

以下示例日志/调用策略允许特定的服务器（和 workflows）担任该角色。

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowSpecificServerWithWorkflowAttached",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "transfer.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "account-id"
        },
        "ArnEquals": {
          "aws:SourceArn": [
            "arn:aws:transfer:region:account-id:server/server-id",
            "arn:aws:transfer:region:account-id:workflow/workflow-id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}

```

## CloudWatch Transfer Family 的日志结构

本主题介绍了 Transfer Family 日志中填充的字段：包括 JSON 结构化日志条目和旧日志条目。

### 主题

- [Transfer Family 的 JSON 结构化](#)
- [Transfer Family 的旧日志](#)

## Transfer Family 的 JSON 结构化

下表详细介绍了采用新的 JSON 结构化日志格式的 Transfer Family SFTP/FTP/FTPS 操作的日志条目字段。

字段	描述	示例条目
activity-type	The action by the user	打开   关闭   部分关闭   已断开连接   已连接
bytes-in	Number of bytes uploaded by the user	29238420042
bytes-out	Number of bytes downloaded by the user	23094032490328
ciphers	Specifies the SSH cipher negotiated for the connection (available ciphers are listed in <a href="#">加密算法</a> )	aes256-gcm@openssh.com
client	The user's client software	SSH-2.0-OpenSSH_7.4
home-dir	The directory that the end user lands on when they connect to the endpoint if their home directory type is ##: if they have a logical home directory, this value is always /	/user-home-bucket/test
kex	Specifies the negotiated SSH key exchange (KEX) for the connection (available KEX are listed in <a href="#">加密算法</a> )	diffie-hellman-group14-sha256
message	Provides more information related to the error	<string>
method	The authentication method	publickey

字段	描述	示例条目
mode	Specifies how a client opens a file	CREATE   TRUNCATE   WRITE
operation	The client operation on a file	OPEN   CLOSE
path	Actual file path affected	/user-test-bucket/test-file-1.pdf
resource-arn	A system-assigned, unique identifier for a specific resource (for example, a server)	arn: aws: transfer: ap-northeast-1:12346789012: server/s-1234567890akeu2js2
role	The IAM role of the user	arn: aws: iam:: 0293883675: 角色/测试用户角色
session-id	A system-assigned, unique identifier for a single session	9ca9a0e1cec6ad9d
source-ip	Client IP address	18.323.0.129
user	The end user's username	myname192
user-policy	The permissions specified for the end user: this field is populated if the user's policy is a session policy.	The JSON code for the session policy that is being used

## Transfer Family 的旧日志

下表包含各种 Transfer Family 操作的日志条目的详细信息。

### Note

这些条目不是采用新的 JSON 结构化日志格式。

下表以新的 JSON 结构化日志格式包含各种 Transfer Family 操作的日志条目的详细信息。

操作	Amazon 日志中的相应 CloudWatch 日志
身份验证失败次数	ERRORS AUTH_FAILURE Method=publickey User=Ihr Message="RSA SHA256:Lfz3R2nmLY4raK+b7Rb1rSvUIbAE+a+Hxg0c7l1JIZ0" SourceIP=3.8.172.211
复制/标记/删除/解密工作流程	{"type": " ", "details": {"input": {"StepStarted": {"fileLocation": {"backingStore": "EFS", "FileSystemId": "fs-12345678", "path": "/Ihr/regeX.py"}}, "stepType": "TAG", "stepName": "successful_tag_step"}, "workflowID": "workflowID": "workflowID": "workflowID": "workF11aaaa2222bbb3", "executionID": "81234abcd-1234-efgh-5678-ijklmnopqr90", "TransferDetails": {"serverID": "s-1234abcdef5678efghi", "用户名": "Ihr", "sessionID": "1234567890abcdef0"}}
自定义步骤工作流程	{"type": " ", "details": {"输出": {"CustomStepInvoked": {"token": "mzm4mJg5ywutyt EzMy 00Yjlz LWI3OG MtYz U4OGI2 ZjQyMz E5"}, "stepType": "CUSTOM", "stepName": "efs-s3_copy_2"}, "workflowID": "w-9283e49d33297c3f7", "executionID": "w-9283e49d33297c3f7": "1234abcd-1234-efgh-5678-ijklmnopqr90", "TransferDetails": {"serverID": "s-zzzz11aaaa222223", "用户名": "Ihr", "sessionID": "1234567890abcdef0"}}
删除	Ihr.33a8fb495ffb383b DELETE Path=/bucket/user/123.jpg
Downloads	Ihr.33a8fb495ffb383b OPEN Path=/bucket/user/123.jpg Mode=READ

操作	Amazon 日志中的相应 CloudWatch 日志
	lhr.33a8fb495ffb383b CLOSE path=/bucket/user/123.jpg =3618546 BytesOut
登录/登出	<p>user.914984e553bcddb6 CONNECTED  SourceIP=1.22.111.222 user=LOGICAL  client=ssh-2.0-openssh_7.4 role=arn: aws::  iam:: 123456789012: role/sftp-s3-access  HomeDir</p> <p>user.914984e553bcddb6 DISCONNECTED</p>
重命名	lhr.33a8fb495ffb383b 重命名路径=/bucket/user/lambo.png =/bucket/user/ferrari.png =/bucket/user/ferrari. NewPath
工作流程错误日志示例	<pre>{“type”:“ “ ,” details” : {“errorType” : StepE rrored“BAD_REQUEST” , “ErrorMessage” : “无 法标记 Efs 文件” , “stepType” : “TAG” , “stepN ame” : “successful_tag_step”} , “w-1234a bcd5678efghi” , “executionID” : “81234ab cd5678efghi” : “81234abcd5678efghi” : “8 1234abcd5678efghi” : “8cd-1234-efgh-5678- ijklmnopqr90” , “TransferDetails” : {“serverID ”: “s-1234abcd5678efghi”、 “用户名”: “lhr”、 “se ssionID”: “1234567890abcdef0”}}</pre>
symlinks	lhr.eb49cf7b8651e6d5 CREATE_SYMLINK =/fs-12345678/lhr/pqr.jpg =abc.jpg =abc.jpg LinkPath TargetPath
Uploads	<p>lhr.33a8fb495ffb383b OPEN Path=/bucket/user/ 123.jpg Mode=CREATE TRUNCATE WRITE</p> <p>lhr.33a8fb495ffb383b CLOSE path=/bucket/ user/123.jpg =3618546 BytesIn</p>

操作	Amazon 日志中的相应 CloudWatch 日志
workflows	<pre> {"type": "WorkflowStarted", "details": {"input": {"ExecutionStarted": {"backingStore": "EFS", "Filesystemid": "fs-12345678", "path": "/lhr/regex.py"}, "initialFileLocation": {"workflowID": "w-1111aaa2222bbbb3", "executionID": "1234abcd-1234-efbbid": "w-11aaaa2222bbbb3", "executionID": "1234abcd-1234-efbbid": "w-11aaaa2222gh-5678-ijklmnopqr90", "TransferDetails": {"serverID": "s-zzzz1111aaaa222223", "username": "lhr", "sessionID": "1234567890abcdef0"}}}} </pre> <pre> {"type": "WorkflowStepStarted", "details": {"input": {"StepStarted": {"fileLocation": {"backingStore": "EFS", "Filesystemid": "fs-12345678", "path": "/lhr/regex.py"}, "stepType": "CUSTOM", "stepName": "efs-s3_copy_2", "workflowID": "workflowID": "workflowID": "9283e49d33297c3f7", "executionID": "1234abcd-1234-efgh-5678-ijklmnopqr90", "TransferDetails": {"serverID": "s-18ca49dce5d842e0b", "username": "lhr", "sessionID": "1234567890abb", "username": "lhr", "sessionID": "1234567890abacdef0"}}}} </pre>

## CloudWatch 日志条目示例

本主题介绍示例日志条目。

### 主题

- [传输会话日志条目示例](#)
- [SFTP连接器的日志条目示例](#)
- [密钥交换算法失败的日志条目示例](#)

## 传输会话日志条目示例

在此示例中，SFTP用户连接到 Transfer Family 服务器，上传文件，然后断开与会话的连接。

以下日志条目反映了连接到 Transfer Family 服务器的用户。

```
{
  "role": "arn:aws:iam::500655546075:role/scooter-transfer-s3",
  "activity-type": "CONNECTED",
  "ciphers": "chacha20-poly1305@openssh.com,chacha20-poly1305@openssh.com",
  "client": "SSH-2.0-OpenSSH_7.4",
  "source-ip": "52.94.133.133",
  "resource-arn": "arn:aws:transfer:us-east-1:500655546075:server/
s-3fe215d89f074ed2a",
  "home-dir": "/scooter-test/log-me",
  "user": "log-me",
  "kex": "ecdh-sha2-nistp256",
  "session-id": "9ca9a0e1cec6ad9d"
}
```

以下日志条目反映了SFTP用户将文件上传到其 Amazon S3 存储桶的情况。

```
{
  "mode": "CREATE|TRUNCATE|WRITE",
  "path": "/scooter-test/log-me/config-file",
  "activity-type": "OPEN",
  "resource-arn": "arn:aws:transfer:us-east-1:500655546075:server/
s-3fe215d89f074ed2a",
  "session-id": "9ca9a0e1cec6ad9d"
}
```

以下日志条目反映了SFTP用户与其SFTP会话断开连接的情况。首先，客户端关闭与存储桶的连接，然后断开SFTP会话。

```
{
  "path": "/scooter-test/log-me/config-file",
  "activity-type": "CLOSE",
  "resource-arn": "arn:aws:transfer:us-east-1:500655546075:server/
s-3fe215d89f074ed2a",
  "bytes-in": "121",
  "session-id": "9ca9a0e1cec6ad9d"
}
```



```
{
  "activity-type": "DISCONNECTED",
  "resource-arn": "arn:aws:transfer:us-east-1:500655546075:server/
s-3fe215d89f074ed2a",
  "session-id": "9ca9a0e1cec6ad9d"
}
```

## SFTP连接器的日志条目示例

本节包含成功和不成功传输的示例日志。日志生成到名为的日志组/aws/transfer/*connector-id*，其中 *connector-id* 是您的SFTP连接器的标识符。

### Note

SFTP连接器的日志条目仅在执行StartFileTransfer命令时生成。

此日志条目适用于成功完成的传输。

```
{
  "operation": "RETRIEVE",
  "timestamp": "2023-10-25T16:33:27.373720Z",
  "connector-id": "connector-id",
  "transfer-id": "transfer-id",
  "file-transfer-id": "transfer-id/file-transfer-id",
  "url": "sftp://192.0.2.0",
  "file-path": "/remotebucket/remotefilepath",
  "status-code": "COMPLETED",
  "start-time": "2023-10-25T16:33:26.945481Z",
  "end-time": "2023-10-25T16:33:27.159823Z",
  "account-id": "480351544584",
  "connector-arn": "arn:aws:transfer:us-east-1:480351544584:connector/connector-id",
  "local-directory-path": "/connectors-localbucket"
}
```

此日志条目适用于超时但未成功完成的传输。

```
{
  "operation": "RETRIEVE",
  "timestamp": "2023-10-25T22:33:47.625703Z",
  "connector-id": "connector-id",
```

```

"transfer-id": "transfer-id",
"file-transfer-id": "transfer-id/file-transfer-id",
"url": "sftp://192.0.2.0",
"file-path": "/remotebucket/remotefilepath",
"status-code": "FAILED",
"failure-code": "TIMEOUT_ERROR",
"failure-message": "Transfer request timeout.",
"account-id": "480351544584",
"connector-arn": "arn:aws:transfer:us-east-1:480351544584:connector/connector-id",
"local-directory-path": "/connectors-localbucket"
}

```

前面日志示例中一些关键字段的描述。

- `timestamp`表示何时将日志添加到 CloudWatch。 `start-time`并`end-time`对应于连接器实际开始和完成传输的时间。
- `transfer-id`是为每个`start-file-transfer`请求分配的唯一标识符。如果用户在一次`start-file-transfer`API调用中传递多个文件路径，则所有文件共享相同的路径`transfer-id`。
- `file-transfer-id`是为每个传输的文件生成的唯一值。请注意，的初始`file-transfer-id`部分与相同`transfer-id`。

## 密钥交换算法失败的日志条目示例

本节包含密钥交换算法 (KEX) 失败的示例日志。这些是结构化ERRORS日志的日志流中的示例。

此日志条目是存在主机密钥类型错误的示例。

```

{
  "activity-type": "KEX_FAILURE",
  "source-ip": "999.999.999.999",
  "resource-arn": "arn:aws:transfer:us-east-1:999999999999:server/s-99999999999999999999",
  "message": "no matching host key type found",
  "kex": "ecdsa-sha2-nistp256,ecdsa-sha2-nistp384,ecdsa-sha2-nistp521,ecdsa-sha2-nistp256-cert-v01@openssh.com,ecdsa-sha2-nistp384-cert-v01@openssh.com,ecdsa-sha2-nistp521-cert-v01@openssh.com,ssh-ed25519,ssh-rsa,ssh-dss"
}

```

此日志条目是存在KEX不匹配的示例。

```
{
```

```

    "activity-type": "KEX_FAILURE",
    "source-ip": "999.999.999.999",
    "resource-arn": "arn:aws:transfer:us-east-1:999999999999:server/
s-99999999999999999999",
    "message": "no matching key exchange method found",
    "kex": "diffie-hellman-group1-sha1,diffie-hellman-group14-sha1,diffie-hellman-
group14-sha256"
}

```

## 使用 T CloudWatch ransfer Family 的指标

### Note

您还可以从 Transfer Family 控制台获取 Transfer Family 指标。有关详细信息，请参阅 [在控制台中监控使用情况](#)

您可以使用 CloudWatch 指标获取有关服务器的信息。指标表示发布到的一组按时间顺序排列的数据点。CloudWatch 使用指标时，必须指定 Transfer Family 命名空间、指标名和 [维度](#)。有关指标的更多信息，请参阅 Amazon CloudWatch 用户指南中的 [指标](#)。

下表描述了 Transfer Family 的 CloudWatch 指标。

命名空间	指标	描述
AWS/Transfer	BytesIn	<p>传输至服务器的字节总数。</p> <p>单位：计数</p> <p>时间：5 分钟</p>
	BytesOut	<p>从服务器传出来的字节总数。</p> <p>单位：计数</p> <p>时间：5 分钟</p>
	FilesIn	<p>传输至服务器的字节总数。</p> <p>对于使用该 AS2 协议的服务器，此指标表示收到的消息数量。</p>

命名空间	指标	描述
		单位：计数  时间：5 分钟
	FilesOut	从服务器传出来的字节总数。  单位：计数  时间：5 分钟
	InboundMessage	成功从交易伙伴处收到的AS2消息总数。  单位：计数  时间：5 分钟
	InboundFailedMessage	未成功从贸易伙伴处收到的AS2消息总数。也就是说，交易伙伴发送了一条消息，但是 Transfer Family 服务器无法成功处理该消息。  单位：计数  时间：5 分钟
	OnPartialUploadExecutionsStarted	服务器上启动的工作 on-partial-upload流程执行总数。  单位：计数  时间：1 分钟
	OnPartialUploadExecutionsSuccessful	服务器上成功执行 on-partial-upload的工作流程总数。  单位：计数  时间：1 分钟
	OnPartialUploadExecutionsFailed	服务器上执行失败 on-partial-upload的工作流程总数。  单位：计数  时间：1 分钟

命名空间	指标	描述
	OnUploadExecutionsStarted	服务器上启动的工作流程执行总数。 单位：计数 时间：1 分钟
	OnUploadExecutionsSuccess	服务器上执行成功的工作流程总数。 单位：计数 时间：1 分钟
	OnUploadExecutionsFailed	在服务器上启动的失败工作流程执行总数。 单位：计数 时间 = 1 分钟

## Transfer Family 维度

维度是一个名称/值对，它是指标标识的一部分。有关尺寸的更多信息，请参阅 Amazon CloudWatch 用户指南中的[尺寸](#)。

下表描述了 Transfer Family 的 CloudWatch 维度。

维度	描述
ServerId	服务器的唯一 ID。

## Amazon 用户通知服务 与一起使用 Amazon Transfer Family

要获得有关 Amazon Transfer Family 事件的通知，您可以使用[Amazon 用户通知服务](#)设置各种交付渠道。当事件与您指定的规则匹配时，您会收到通知。


可以通过多个渠道接收事件通知，包括电子邮件、[聊天应用程序中的 Amazon Q 开发者版聊天通知](#)或[Amazon Console Mobile Application](#)推送通知。您还可以在[控制台通知中心查看通知](#)。用户通知服务支持聚合，这可以减少您在特定事件期间收到的通知数量。

有关更多信息，请参阅[使用 Amazon Transfer Family 托管工作流程自定义文件传送通知](#)博客文章和[什么是 Amazon 用户通知服务？](#) 在《Amazon 用户通知服务 用户指南》中。

# 使用管理 Transfer Family 事件 Amazon EventBridge

Amazon EventBridge 是一项无服务器服务，它使用事件将应用程序组件连接在一起，这使您可以更轻松构建可扩展的事件驱动应用程序。事件驱动架构是一种构建松散耦合的软件系统的风格，这些系统通过发射和响应事件来协同工作。事件代表资源或环境中的变化。

与许多 Amazon 服务一样，Transfer Family 生成事件并将其发送到 EventBridge 默认事件总线。请注意，默认事件总线会在每个 Amazon 账户中自动配置。事件总线是接收事件并将其传送到零个或多个目的地或目标的路由器。您可以为事件总线指定规则，该总线在事件到达时对其进行评估。每条规则都会检查事件是否与规则的事件模式相匹配。如果事件匹配，则事件总线会将事件发送到一个或多个指定的目标。



## 主题

- [Transfer Family 事件](#)
- [使用 EventBridge 规则发送 Transfer Family 事件](#)
- [Amazon EventBridge 权限](#)
- [其他 EventBridge 资源](#)
- [Transfer Family 事件详情参考](#)

## Transfer Family 事件

Transfer Family 自动将事件发送到默认 EventBridge 事件总线。您可以在事件总线上创建规则，其中每条规则都包含一个事件模式和一个或多个目标。与规则的事件模式相匹配的事件会[尽最大努力传送到指定的目标](#)，但是，有些事件可能会乱序传送。

以下事件由生成 Transfer Family。有关更多信息，请参阅《Amazon EventBridge 用户指南》中的 [EventBridge 事件](#)。

## SFTP/FTPS、和FTP服务器事件

活动详情类型	描述
<a href="#">FTP文件服务器下载已完成</a>	已成功下载该FTP协议的文件。
<a href="#">FTP文件服务器下载失败</a>	尝试下载该FTP协议的文件失败。
<a href="#">FTP文件服务器上传已完成</a>	已成功上传该FTP协议的文件。
<a href="#">FTP文件服务器上传失败</a>	尝试上传该FTP协议的文件失败。
<a href="#">FTPS文件服务器下载已完成</a>	已成功下载该FTPS协议的文件。
<a href="#">FTPS文件服务器下载失败</a>	尝试下载该FTPS协议的文件失败。
<a href="#">FTPS文件服务器上传已完成</a>	已成功上传该FTPS协议的文件。
<a href="#">FTPS文件服务器上传失败</a>	尝试上传该FTPS协议的文件失败。
<a href="#">SFTP服务器文件下载已完成</a>	已成功下载该SFTP协议的文件。
<a href="#">SFTP服务器文件下载失败</a>	尝试下载该SFTP协议的文件失败。
<a href="#">SFTP服务器文件上传已完成</a>	已成功上传该SFTP协议的文件。
<a href="#">SFTP服务器文件上传失败</a>	尝试上传该SFTP协议的文件失败。

## SFTP连接器事件

活动详情类型	描述
<a href="#">SFTP连接器文件发送已完成</a>	已成功完成从连接器到远程SFTP服务器的文件传输。
<a href="#">SFTP连接器文件发送失败</a>	从连接器向远程SFTP服务器传输文件失败。
<a href="#">SFTP连接器文件检索已完成</a>	已成功完成从远程SFTP服务器到连接器的文件传输。



活动详情类型	描述
<a href="#">SFTP连接器文件检索失败</a>	将文件从远程SFTP服务器传输到连接器失败。

## A2S 赛事

活动详情类型	描述
<a href="#">AS2有效载荷接收已完成</a>	已收到AS2消息的有效负载。
<a href="#">AS2有效载荷接收失败</a>	尚未收到AS2消息的有效负载。
<a href="#">AS2有效载荷发送已完成</a>	AS2消息的有效负载已成功发送。
<a href="#">AS2有效载荷发送失败</a>	AS2消息的有效负载发送失败。
<a href="#">AS2MDN接收已完成</a>	已收到一封AS2邮件的消息处置通知。
<a href="#">AS2MDN接收失败</a>	尚未收到留言的AS2留言处置通知。
<a href="#">AS2MDN发送已完成</a>	已成功发送AS2消息的消息处置通知。
<a href="#">AS2MDN发送失败</a>	某封邮件的AS2邮件处理通知发送失败。

## 使用 EventBridge 规则发送 Transfer Family 事件

如果要 EventBridge 使用默认事件总线向目标发送 Transfer Family 事件，则必须创建一个规则，其中包含与所需事件中的数据匹配 Transfer Family 的事件模式。

您可以按照以下常规步骤创建规则：

- 为规则创建事件模式，指定以下内容：
  - Transfer Family 是规则正在评估的事件的来源。
  - （可选）要与之匹配的任何其他事件数据。

有关更多信息，请参阅 [???](#)。

- （可选）创建输入转换器，在将信息 EventBridge 发送到规则目标之前，对事件中的数据进行自定义。

有关更多信息，请参阅《EventBridge 用户指南》中的[输入转换](#)。

### 3. 指定要 EventBridge 向其发送与事件模式匹配的事件的目标。

目标可以是其他 Amazon 服务、软件即服务 (SaaS) 应用程序、API 目标或其他自定义端点。有关更多信息，请参阅《EventBridge 用户指南》中的[目标](#)。

有关创建事件总线规则的全面说明，请参阅《EventBridge 用户指南》中的[创建对事件作出反应的规则](#)。

## 为事件创建 Transfer Family 事件模式

将事件 Transfer Family 传送到默认事件总线时，EventBridge 使用为每条规则定义的事件模式来确定是否应将事件传送到规则的目标。事件模式与所需 Transfer Family 事件中的数据相匹配。每个事件模式都是一个包含以下内容的 JSON 对象：

- 标识发送事件的服务的 `source` 属性。对于 Transfer Family 事件，来源是 `aws.transfer`。
- ( 可选 ) 包含要匹配的事件类型数组的 `detail-type` 属性。
- ( 可选 ) 包含要匹配的任何其他事件数据的 `detail` 属性。

例如，以下事件模式与来自的所有事件匹配 Transfer Family：

```
{
  "source": ["aws.transfer"]
}
```

以下事件模式示例匹配所有 SFTP 连接器事件：

```
{
  "source": ["aws.transfer"],
  "detail-type": ["SFTP Connector File Send Completed", "SFTP Connector File Retrieve Completed",
                  "SFTP Connector File Retrieve Failed", "SFTP Connector File Send Failed"]
}
```

以下事件模式示例匹配所有 Transfer Family 失败事件：

```
{
```

```
"source": ["aws.transfer"],
"detail-type": [{"wildcard", "*Failed"}]
}
```

以下事件模式示例匹配用户的成功SFTP下载 *username*:

```
{
  "source": ["aws.transfer"],
  "detail-type": ["SFTP Server File Download Completed"],
  "detail": {
    "username": [username]
  }
}
```

有关写入事件模式的更多信息，请参阅《EventBridge 用户指南》中的[事件模式](#)。

## 测试事件模式中的 Transfer Family 事件 EventBridge

您可以使用 EventBridge 沙盒快速定义和测试事件模式，而不必完成创建或编辑规则的更广泛过程。使用沙盒，您可以定义事件模式，并使用示例事件来确认该模式是否与所需事件匹配。EventBridge 允许您选择通过直接从沙箱中使用该事件模式来创建新规则。

有关更多信息，请参阅EventBridge 用户指南中的[使用 EventBridge 沙盒测试事件模式](#)。

## Amazon EventBridge 权限

Transfer Family 不需要任何其他权限即可向其发送事件 Amazon EventBridge。

您指定的目标可能需要特定的权限或配置。有关为目标使用特定服务的更多详细信息，请参阅《Amazon EventBridge 用户指南》中的[Amazon EventBridge 目标](#)。

## 其他 EventBridge 资源

有关如何使用 EventBridge 处理和管理事件的更多信息，请参阅[《Amazon EventBridge 用户指南》](#)中的以下主题。

- 有关事件总线工作原理的详细信息，请参阅[Amazon EventBridge 事件总线](#)。
- 有关事件结构的信息，请参阅[事件](#)。

- 有关构造事件模式 EventBridge 以便在将事件与规则进行匹配时使用的信息，请参阅[事件模式](#)。
- 有关创建规则以指定 EventBridge 所处理事件的信息，请参阅[规则](#)。
- 有关如何指定向哪些服务或其他目的地 EventBridge 发送匹配事件的信息，请参阅[目标](#)。

## Transfer Family 事件详情参考

来自 Amazon 服务的所有事件都有一组公共字段，其中包含有关该事件的元数据。这些元数据可以包括作为事件来源的 Amazon 服务、事件的生成时间、事件发生的账户和区域等。有关这些常规字段的定义，请参阅《Amazon EventBridge 用户指南》中的[事件结构参考](#)。

此外，每个事件都有一个 detail 字段，其中包含该特定事件专有的数据。以下参考定义了各种 Transfer Family 事件的详细信息字段。

使用 EventBridge 选择和管理 Transfer Family 事件时，请考虑以下几点：

- 来自的所有事件的 source 字段均设置 Transfer Family 为 `aws.transfer`。
- detail-type 字段指定事件类型。

例如，FTP File Server Download Completed。

- detail 字段包含该特定事件专有的数据。

有关如何构造使规则能够匹配 Transfer Family 事件的事件模式的信息，请参阅《Amazon EventBridge 用户指南》中的[事件模式](#)。

有关事件及其 EventBridge 处理方式的更多信息，请参阅《Amazon EventBridge 用户指南》中的[Amazon EventBridge 事件](#)。

### 主题

- [SFTPFTPS、和FTP服务器事件](#)
- [SFTP连接器事件](#)
- [AS2事件](#)

## SFTPFTPS、和FTP服务器事件

以下是SFTPFTPS、和FTP服务器事件的详细信息字段：

- FTP文件服务器下载已完成
- FTP文件服务器下载失败
- FTP文件服务器上传已完成
- FTP文件服务器上传失败
- FTPS文件服务器下载已完成
- FTPS文件服务器下载失败
- FTPS文件服务器上传已完成
- FTPS文件服务器上传失败
- SFTP服务器文件下载已完成
- SFTP服务器文件下载失败
- SFTP服务器文件上传已完成
- SFTP服务器文件上传失败

下面包含source和detail-type字段，因为它们包含 Transfer Family 事件的特定值。有关所有事件中包含的其他元数据字段的定义，请参阅Amazon EventBridge 用户指南中的[事件结构参考](#)。

```
{
  . . . ,
  "detail-type": "string",
  "source": "aws.transfer",
  . . . ,
  "detail": {
    "failure-code" : "string",
    "status-code" : "string",
    "protocol" : "string",
    "bytes" : "number",
    "client-ip" : "string",
    "failure-message" : "string",
    "end-timestamp" : "string",
    "etag" : "string",
    "file-path" : "string",
    "server-id" : "string",
    "username" : "string",
    "session-id" : "string",
    "start-timestamp" : "string"
  }
}
```

## detail-type

标识事件的类型。

对于此事件，该值是先前列出的SFTPFTPS、或FTP服务器事件名称之一。

## source

标识生成事件的服务。对于 Transfer Family 事件，此值为aws.transfer。

## detail

一个包含有关事件的信息的JSON对象。生成事件的服务决定该字段的内容。

此事件的数据包括以下内容：

### failure-code

传输失败原因的类别。值：PARTIAL\_UPLOAD | PARTIAL\_DOWNLOAD | UNKNOWN\_ERROR

### status-code

传输是否成功。价值观：COMPLETED | FAILED。

### protocol

用于传输的协议。值：SFTP | FTPS | FTP

### bytes

传输的字节数。

### client-ip

参与传输的客户端 IP 地址

### failure-message

对于失败的传输，提供传输失败原因的详细信息。

### end-timestamp

对于成功传输，指文件处理完毕的时间戳。

### etag

实体标签（仅用于 Amazon S3 文件）。

### file-path

正在传输的文件的完整路径。

**server-id**

Transfer Family 服务器的唯一 ID。

**username**

正在执行转移的用户。

**session-id**

传输会话的唯一标识符。

**start-timestamp**

对于成功传输，指文件处理开始时间的戳。

**Example SFTP服务器文件下载失败示例事件**

以下示例显示了SFTP服务器上下载失败的事件（Amazon EFS 是否正在使用存储空间）。

```
{
  "version": "0",
  "id": "event-ID",
  "detail-type": "SFTP Server File Download Failed",
  "source": "aws.transfer",
  "account": "958412138249",
  "time": "2024-01-29T17:20:27Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:transfer:us-east-1:958412138249:server/s-1234abcd5678efghi"
  ],
  "detail": {
    "failure-code": "PARTIAL_DOWNLOAD",
    "status-code": "FAILED",
    "protocol": "SFTP",
    "bytes": 4100,
    "client-ip": "IP-address",
    "failure-message": "File was partially downloaded.",
    "end-timestamp": "2024-01-29T17:20:27.749749117Z",
    "file-path": "/fs-1234abcd5678efghi/user0/test-file",
    "server-id": "s-1234abcd5678efghi",
    "username": "test",
    "session-id": "session-ID",
    "start-timestamp": "2024-01-29T17:20:16.706282454Z"
  }
}
```

```
}  
}
```

## Example FTP文件服务器上传已完成示例事件

以下示例显示了在FTP服务器上成功完成上传的事件（Amazon S3 是否正在使用存储空间）。

```
{  
  "version": "0",  
  "id": "event-ID",  
  "detail-type": "FTP Server File Upload Completed",  
  "source": "aws.transfer",  
  "account": "958412138249",  
  "time": "2024-01-29T16:31:43Z",  
  "region": "us-east-1",  
  "resources": [  
    "arn:aws:transfer:us-east-1:958412138249:server/s-1111aaaa2222bbbb3"  
  ],  
  "detail": {  
    "status-code": "COMPLETED",  
    "protocol": "FTP",  
    "bytes": 1048576,  
    "client-ip": "10.0.0.141",  
    "end-timestamp": "2024-01-29T16:31:43.311866408Z",  
    "etag": "b6d81b360a5672d80c27430f39153e2c",  
    "file-path": "/DOC-EXAMPLE-BUCKET/test/1mb_file",  
    "server-id": "s-1111aaaa2222bbbb3",  
    "username": "test",  
    "session-id": "event-ID",  
    "start-timestamp": "2024-01-29T16:31:42.462088327Z"  
  }  
}
```

## SFTP连接器事件

以下是SFTP连接器事件的详细信息字段：

- SFTP连接器文件发送已完成
- SFTP连接器文件发送失败
- SFTP连接器文件检索已完成
- SFTP连接器文件检索失败



下面包含source和detail-type字段，因为它们包含 Transfer Family 事件的特定值。有关所有事件中包含的其他元数据字段的定义，请参阅Amazon EventBridge 用户指南中的[事件结构参考](#)。

```
{
  . . . ,
  "detail-type": "string",
  "source": "aws.transfer",
  . . . ,
  "detail": {
    "operation" : "string",
    "connector-id" : "string",
    "transfer-id" : "string",
    "file-transfer-id" : "string",
    "url" : "string",
    "file-path" : "string",
    "status-code" : "string",
    "failure-code" : "string",
    "failure-message" : "string",
    "start-timestamp" : "string",
    "end-timestamp" : "string",
    "local-directory-path" : "string",
    "remote-directory-path" : "string",
    "bytes" : "number",
    "local-file-location" : {
      "domain" : "string",
      "bucket" : "string",
      "key" : "string"
    }
  },
}
```

## detail-type

标识事件的类型。

对于此事件，该值是先前列出的SFTP连接器事件名称之一。

## source

标识生成事件的服务。对于 Transfer Family 事件，此值为aws.transfer。

## detail

一个包含有关事件的信息的JSON对象。生成事件的服务决定了该字段的内容。

此事件的数据包括以下内容：

`operation`

`StartFileTransfer`请求是发送文件还是检索文件。价值观：`SEND|RETRIEVE`。

`connector-id`

正在使用的SFTP连接器的唯一标识符。

`transfer-id`

传输事件 (`StartFileTransfer`请求) 的唯一标识符。

`file-transfer-id`

正在传输的文件的唯一标识符。

`url`

合作伙伴AS2或SFTP终端节点的URL

`file-path`

正在发送或检索的位置和文件。

`status-code`

传输是否成功。价值观：`FAILED | COMPLETED`。

`failure-code`

对于失败的传输，则为转移失败的原因代码。

`failure-message`

对于失败的传输，提供传输失败原因的详细信息。

`start-timestamp`

对于成功传输，指文件处理开始时间的戳。

`end-timestamp`

对于成功传输，指文件处理完成的时间戳。

`local-directory-path`

对于RETRIEVE请求，指存放检索到文件的位置。

## remote-directory-path

对于SEND请求，指将文件放在合作伙伴SFTP服务器上的文件目录。这是用户传递给StartFileTransfer请求RemoteDirectoryPath的的值。您可以在合作伙伴的SFTP服务器上指定默认目录。如果是，则此字段为空。

## bytes

正在传输的字节数。对于失败的传输，该值为 0。

## local-file-location

此参数包含 Amazon 存储文件位置的详细信息。

## domain

正在使用的存储空间。目前，唯一的值是S3。

## bucket

Amazon S3 中对象的容器。

## key

在 Amazon S3 中为对象分配的名称。

## Example SFTP连接器文件发送失败示例事件

以下示例显示了SFTP连接器在尝试向远程SFTP服务器发送文件时出现故障的事件。

```
{
  "version": "0",
  "id": "event-ID",
  "detail-type": "SFTP Connector File Send Failed",
  "source": "aws.transfer",
  "account": "123456789012",
  "time": "2024-01-24T19:30:45Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:transfer:us-east-1:123456789012:connector/c-f1111aaaa2222bbbb3"
  ],
  "detail": {
    "operation": "SEND",
    "connector-id": "c-f1111aaaa2222bbbb3",
    "transfer-id": "transfer-ID",
```

```

    "file-transfer-id": "file-transfer-ID",
    "url": "sftp://s-21a23456789012a.server.transfer.us-east-1.amazonaws.com",
    "file-path": "/DOC-EXAMPLE-BUCKET/testfile.txt",
    "status-code": "FAILED",
    "failure-code": "CONNECTION_ERROR",
    "failure-message": "Unknown Host",
    "remote-directory-path": "",
    "bytes": 0,
    "start-timestamp": "2024-01-24T18:29:33.658729Z",
    "end-timestamp": "2024-01-24T18:29:33.993196Z",
    "local-file-location": {
      "domain": "S3",
      "bucket": "DOC-EXAMPLE-BUCKET",
      "key": "testfile.txt"
    }
  }
}

```

### Example SFTP连接器文件检索已完成示例事件

以下示例显示了一个事件，在该事件中，SFTP连接器成功检索了从远程SFTP服务器发送的文件。

```

{
  "version": "0",
  "id": "event-ID",
  "detail-type": "SFTP Connector File Retrieve Completed",
  "source": "aws.transfer",
  "account": "123456789012",
  "time": "2024-01-24T18:28:08Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:transfer:us-east-1:123456789012:connector/c-f1111aaaa2222bbbb3"
  ],
  "detail": {
    "operation": "RETRIEVE",
    "connector-id": "c-fc68000012345aa18",
    "transfer-id": "file-transfer-ID",
    "file-transfer-id": "file-transfer-ID",
    "url": "sftp://s-21a23456789012a.server.transfer.us-east-1.amazonaws.com",
    "file-path": "testfile.txt",
    "status-code": "COMPLETED",
    "local-directory-path": "/DOC-EXAMPLE-BUCKET",
    "bytes": 63533,
    "start-timestamp": "2024-01-24T18:28:07.632388Z",
  }
}

```

```
    "end-timestamp": "2024-01-24T18:28:07.774898Z",
    "local-file-location": {
      "domain": "S3",
      "bucket": "DOC-EXAMPLE-BUCKET",
      "key": "testfile.txt"
    }
  }
}
```

## AS2事件

以下是AS2事件的详细信息字段：

- AS2有效载荷接收已完成
- AS2有效载荷接收失败
- AS2有效载荷发送已完成
- AS2有效载荷发送失败
- AS2MDN接收已完成
- AS2MDN接收失败
- AS2MDN发送已完成
- AS2MDN发送失败

下面包含source和detail-type字段，因为它们包含 Transfer Family 事件的特定值。有关所有事件中包含的其他元数据字段的定义，请参阅Amazon EventBridge 用户指南中的[事件结构参考](#)。

```
{
  . . . ,
  "detail-type": "string",
  "source": "aws.transfer",
  . . . ,
  "detail": {
    "s3-attributes" : {
      "file-bucket" : "string",
      "file-key" : "string",
      "json-bucket" : "string",
      "json-key" : "string",
      "mdn-bucket" : "string",
      "mdn-key" : "string"
    }
  }
}
```

```
    }  
    "mdn-subject" : "string",  
    "mdn-message-id" : "string",  
    "disposition" : "string",  
    "bytes" : "number",  
    "as2-from" : "string",  
    "as2-message-id" : "string",  
    "as2-to" : "string",  
    "connector-id" : "string",  
    "client-ip" : "string",  
    "agreement-id" : "string",  
    "server-id" : "string",  
    "requester-file-name" : "string",  
    "message-subject" : "string",  
    "start-timestamp" : "string",  
    "end-timestamp" : "string",  
    "status-code" : "string",  
    "failure-code" : "string",  
    "failure-message" : "string",  
    "transfer-id" : "string"  
  }  
}
```

## detail-type

标识事件的类型。

对于此事件，该值是前面列出AS2的事件之一。

## source

标识生成事件的服务。对于 Transfer Family 事件，此值为 `aws.transfer`。

## detail

一个包含有关事件的信息的JSON对象。生成事件的服务决定该字段的内容。

## s3-attributes

识别正在传输的文件的 Amazon S3 存储桶和密钥。对于MDN事件，它还会识别MDN文件的存储桶和密钥。

## file-bucket

Amazon S3 中对象的容器。

### file-key

在 Amazon S3 中为对象分配的名称。

### json-bucket

对于COMPLETED或FAILED传输，是JSON文件的容器。

### json-key

对于COMPLETED或FAILED传输，指在 Amazon S3 中为JSON文件分配的名称。

### mdn-bucket

对于MDN事件，是MDN文件的容器。

### mdn-key

对于MDN事件，指在 Amazon S3 中为MDN文件分配的名称。

### mdn-subject

对于MDN事件，是消息处理的文本描述。

### mdn-message-id

对于MDN事件，MDN消息的唯一 ID。

### disposition

对于MDN事件，指处置的类别。

### bytes

消息中的字节数。

### as2-from

发送消息的AS2贸易伙伴。

### as2-message-id

正在传输的AS2消息的唯一标识符。

### as2-to

正在接收消息的AS2贸易伙伴。

### connector-id

对于从 Transfer Family 服务器发送给贸易伙伴的AS2消息，使用AS2连接器的唯一标识符。

### client-ip

对于服务器事件（从交易伙伴向 Transfer Family 服务器转账），是指参与转移的客户的 IP 地址。

### agreement-id

对于服务器事件，是AS2协议的唯一标识符。

### server-id

对于服务器事件，仅适用于 Transfer Family 服务器的唯一 ID。

### requester-file-name

对于负载事件，指传输期间收到的文件的原始名称。

### message-subject

消息主题的文字描述。

### start-timestamp

对于成功传输，指文件处理开始时间的时间戳。

### end-timestamp

对于成功传输，指文件处理完成的时间戳。

### status-code

与AS2消息传输过程状态相对应的代码。有效值：COMPLETED | FAILED | PROCESSING。

### failure-code

对于失败的传输，指传输失败原因的类别。

### failure-message

对于失败的传输，提供传输失败原因的详细信息。

### transfer-id

传输事件的唯一标识符。



## Example AS2Payload 接收已完成示例事件

```
{
  "version": "0",
  "id": "event-ID",
  "detail-type": "AS2 Payload Receive Completed",
  "source": "aws.transfer",
  "account": "076722215406",
  "time": "2024-02-07T06:47:05Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": ["arn:aws:transfer:us-east-1:076722215406:connector/c-1111aaaa2222bbbb3"],
  "detail": {
    "s3-attributes": {
      "file-key": "/inbound/processed/testAs2Message.dat",
      "file-bucket": "DOC-EXAMPLE-BUCKET"
    },
    "client-ip": "client-IP-address",
    "requester-file-name": "testAs2MessageVerifyFile.dat",
    "end-timestamp": "2024-02-07T06:47:06.040031Z",
    "as2-from": "as2-from-ID",
    "as2-message-id": "as2-message-ID",
    "message-subject": "Message from AS2 tests",
    "start-timestamp": "2024-02-07T06:47:05.410Z",
    "status-code": "PROCESSING",
    "bytes": 63,
    "as2-to": "as2-to-ID",
    "agreement-id": "a-1111aaaa2222bbbb3",
    "server-id": "s-1234abcd5678efghi"
  }
}
```

## Example AS2MDN接收失败示例事件

```
{
  "version": "0",
  "id": "event-ID",
  "detail-type": "AS2 MDN Receive Failed",
  "source": "aws.transfer",
  "account": "889901007463",
  "time": "2024-02-06T22:05:09Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": ["arn:aws:transfer:us-east-1:076722215406:server/s-1111aaaa2222bbbb3"],
```

```
"detail": {
  "mdn-subject": "Your Requested MDN Response re: Test run from Id 123456789abcde
to partner ijklmnop987654",
  "s3-attributes": {
    "json-bucket": "DOC-EXAMPLE-BUCKET1",
    "file-key": "/as2Integ/TestOutboundWrongCert.dat",
    "file-bucket": "DOC-EXAMPLE-BUCKET2",
    "json-key": "/as2Integ/failed/TestOutboundWrongCert.dat.json"
  },
  "mdn-message-id": "MDN-message-ID",
  "end-timestamp": "2024-02-06T22:05:09.479878Z",
  "as2-from": "PartnerA",
  "as2-message-id": "as2-message-ID",
  "connector-id": "c-1234abcd5678efghj",
  "message-subject": "Test run from Id 123456789abcde to partner ijklmnop987654",
  "start-timestamp": "2024-02-06T22:05:03Z",
  "failure-code": "VERIFICATION_FAILED_NO_MATCHING_KEY_FOUND",
  "status-code": "FAILED",
  "as2-to": "MyCompany",
  "failure-message": "No public certificate matching message signature could be
found in profile: p-1234abcd5678efghj",
  "transfer-id": "transfer-ID"
}
}
```

# 安全性 Amazon Transfer Family

云安全 Amazon 是重中之重。作为 Amazon 客户，您可以受益于专为满足大多数安全敏感型组织的要求而构建的数据中心和网络架构。

安全是双方共同承担 Amazon 的责任。[责任共担模式](#)将其描述为云的安全性 和云中 的安全性：

要了解是否属于特定合规计划的范围，请参阅 Amazon Web Services 服务 “” [Amazon Web Services 服务](#) 中的 “[按合规计划划分的范围](#)”，然后选择您感兴趣的合规计划。Amazon Web Services 服务 有关一般信息，请参阅[合规计划](#)。

您可以使用下载第三方审计报告 Amazon Artifact。有关更多信息，请参阅中的 “[下载报告](#)” [Amazon Artifact](#)。

您在使用 Amazon Web Services 服务 时的合规责任取决于您的数据的敏感性、贵公司的合规目标以及适用的法律和法规。Amazon 提供了以下资源来帮助实现合规性：

- [安全与合规性快速入门指南](#) — 这些部署指南讨论了架构注意事项，并提供了在这些基础上 Amazon 部署以安全性和合规性为重点的基准环境的步骤。
- [合规资源](#) — 此工作簿和指南集可能适用于您所在的行业和所在地区。
- [使用 Amazon Config 开发人员指南中的规则评估资源](#) — 该 Amazon Config 服务评估您的资源配置在多大程度上符合内部实践、行业准则和法规。
- [Amazon Security Hub](#) — 这 Amazon Web Services 服务 可以全面了解您的安全状态 Amazon。Security Hub 通过安全控件评估您的 Amazon 资源并检查其是否符合安全行业标准和最佳实践。有关受支持服务及控件的列表，请参阅 [Security Hub 控件参考](#)。

本文档可帮助您了解在使用时如何应用分担责任模型 Amazon Transfer Family。以下主题向您介绍如何进行配置 Amazon Transfer Family 以满足您的安全和合规性目标。您还将学习如何使用其他 Amazon 服务来帮助您监控和保护您的 Amazon Transfer Family 资源。

## 主题

- [的安全策略 Amazon Transfer Family](#)
- [使用与 Amazon Transfer Family 的混合后量子密钥交换](#)
- [中的数据保护 Amazon Transfer Family](#)
- [的身份和访问管理 Amazon Transfer Family](#)

- [合规性验证 Amazon Transfer Family](#)
- [韧性在 Amazon Transfer Family](#)
- [中的基础设施安全 Amazon Transfer Family](#)
- [添加 Web 应用程序防火墙](#)
- [防止跨服务混淆代理](#)
- [Amazon Transfer Family Amazon y 的托管政策](#)

## 的安全策略 Amazon Transfer Family

中的服务器安全策略 Amazon Transfer Family 允许您限制与服务器关联的一组加密算法 ( 消息身份验证码 (MACs)、密钥交换 (KEXs) 和密码套件 )。有关支持的密钥算法的列表, 请参阅 [加密算法](#)。有关支持的服务器主机密钥和服务托管用户密钥算法列表, 请参见 [所支持的用户和服务器密钥算法](#)。

### Note

我们强烈建议将您的服务器更新为我们的最新安全政策。我们最新的安全策略是默认的。任何使用默认安全策略创建 Transfer Family 服务器 CloudFormation 并接受默认安全策略的客户都将自动获得最新策略。如果您担心客户端兼容性, 请明确说明在创建或更新服务器时您希望使用哪种安全策略, 而不是使用默认策略, 默认策略可能会发生变化。  
要更改服务器的安全策略, 请参阅 [编辑安全策略](#)。

有关 Transfer Family 安全性的更多信息, 请参阅博客文章 [《Transfer Family 如何帮助您构建安全、合规的托管文件传输解决方案》](#)。

### 主题

- [加密算法](#)
- [TransferSecurityPolicy-2024-01](#)
- [TransferSecurityPolicy-2023-05](#)
- [TransferSecurityPolicy-2022-03](#)
- [TransferSecurityPolicy-2020-06](#)
- [TransferSecurityPolicy-2018-11](#)
- [TransferSecurityPolicy--2024 FIPS -01](#)

- [TransferSecurityPolicy-FIPS -2023-05](#)
- [TransferSecurityPolicy--2020 FIPS -06](#)
- [后量子安全策略](#)

#### Note

TransferSecurityPolicy-2024-01是使用控制台创建服务器时附加到服务器的默认安全策略API、或CLI。

## 加密算法

对于主机密钥，我们支持以下算法：

- rsa-sha-256
- rsa-sha-512
- ecdsa-sha2-nistp256
- ecdsa-sha2-nistp384
- ecdsa-sha2-nistp512
- ssh-ed25519

此外，2018年和2020年的安全政策还允许ssh-rsa。

#### Note

重要的是要了解RSA密钥类型（始终是）和RSA主机密钥算法（可以是任何支持的算法ssh-rsa）之间的区别。

以下是各种安全策略支持的加密算法列表。

#### Note

在下表和策略中，请注意算法类型的以下用法。

- SFTP服务器仅使用SshCiphersSshKexs、和SshMacs部分中的算法。

- FTPS服务器仅使用该TlsCiphers部分中的算法。
- FTP由于服务器不使用加密，因此不使用任何这些算法。

安全策略	2024-01	2023-05	2022-03	2020-06	FIPS-2024-01	FIPS-2023-05	FIPS-2020-06	2018-11
------	---------	---------	---------	---------	--------------	--------------	--------------	---------

SshCiphers

aes128-ctr	◆			◆	◆		◆	◆
------------	---	--	--	---	---	--	---	---

aes128-gcm@openssh.com	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

aes192-ctr	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
------------	---	---	---	---	---	---	---	---

aes256-ctr	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
------------	---	---	---	---	---	---	---	---

aes256-gcm@openssh.com	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

chacha20-poly1305@openssh.com				◆				◆
-------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	---

SshKexs

curve25519-sha256	◆	◆	◆					◆
-------------------	---	---	---	--	--	--	--	---

安全策略	2024-01	2023-05	2022-03	2020-06	FIPS-2024-01	FIPS-2023-05	FIPS-2020-06	2018-11
curve25519-sha256@libssh.org	◆	◆	◆					◆
diffie-hellman-groupup14-sha1								◆
diffie-hellman-groupup14-sha256				◆			◆	◆
diffie-hellman-groupup16-sha512	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
diffie-hellman-groupup18-sha512	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

安全策略	2024-01	2023-05	2022-03	2020-06	FIPS-2024-01	FIPS-2023-05	FIPS-2020-06	2018-11
diffie-hellman-group-exchange-sha256		◆	◆	◆		◆	◆	◆
ecdh-nist-p256kyber-512r3-sha256-d00@openquantumsafe.org	◆				◆			
ecdh-nist-p384kyber-768r3-sha384-d00@openquantumsafe.org	◆				◆			



安全策略	2024-01	2023-05	2022-03	2020-06	FIPS-2024-01	FIPS-2023-05	FIPS-2020-06	2018-11
ecdh-nistp521kyber-1024r3-sha512-d0@openquantumsafe.org	◆				◆			
ecdh-sha2-nistp256	◆		◆	◆			◆	◆
ecdh-sha2-nistp384	◆		◆	◆			◆	◆
ecdh-sha2-nistp521	◆		◆	◆			◆	◆
x25519kyber-512r3-sha256-d00@amazon.com	◆							
SshMacs								

安全策略	2024-01	2023-05	2022-03	2020-06	FIPS-2024-01	FIPS-2023-05	FIPS-2020-06	2018-11
hmac-sha1								◆
hmac-sha1-etm@openssh.com								◆
hmac-sha2-256			◆	◆			◆	◆
hmac-sha2-256-etm@openssh.com	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
hmac-sha2-512			◆	◆			◆	◆
hmac-sha2-512-etm@openssh.com	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
umac-128-etm@openssh.com				◆				◆

安全策略	2024-01	2023-05	2022-03	2020-06	FIPS-2024-01	FIPS-2023-05	FIPS-2020-06	2018-11
umac-128@openssh.com				◆				◆
umac-64-etm@openssh.com								◆
umac-64@openssh.com								◆
TlsCiphers								
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CBC_SHA256	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

安全策略	2024-01	2023-05	2022-03	2020-06	FIPS-2024-01	FIPS-2023-05	FIPS-2020-06	2018-11
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CBC_SHA384	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_GCM_SHA384	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
TLS_ECDHE_RSA_WITH_CBC_SHA256	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

安全策略	2024-01	2023-05	2022-03	2020-06	FIPS-2024-01	FIPS-2023-05	FIPS-2020-06	2018-11
TLS__ECDHE RSA _AES _128 WITH GCM -- SHA256	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
TLS__ECDHE RSA _AES _256 WITH CBC__ SHA384	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
TLS__ECDHE RSA _AES _256 WITH GCM -- SHA384	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

安全策略	2024-01	2023-05	2022-03	2020-06	FIPS-2024-01	FIPS-2023-05	FIPS-2020-06	2018-11
TLS_RSA_WITH_CBC_SHA256								◆
TLS_RSA_WITH_CBC_SHA256								◆

## TransferSecurityPolicy-2024-01

以下显示了 TransferSecurityPolicy -2024-01 安全策略。

```
{
  "SecurityPolicy": {
    "Fips": false,
    "SecurityPolicyName": "TransferSecurityPolicy-2024-01",
    "SshCiphers": [
      "aes128-gcm@openssh.com",
      "aes256-gcm@openssh.com",
      "aes128-ctr",
      "aes256-ctr",
      "aes192-ctr"
    ],
    "SshKexs": [
      "ecdh-nistp384-kyber-768r3-sha384-d00@openquantumsafe.org",
      "x25519-kyber-512r3-sha256-d00@amazon.com",
      "ecdh-nistp256-kyber-512r3-sha256-d00@openquantumsafe.org",
      "ecdh-nistp521-kyber-1024r3-sha512-d00@openquantumsafe.org",
    ]
  }
}
```

```

        "ecdh-sha2-nistp256",
        "ecdh-sha2-nistp384",
        "ecdh-sha2-nistp521",
        "curve25519-sha256",
        "curve25519-sha256@libssh.org",
        "diffie-hellman-group18-sha512",
        "diffie-hellman-group16-sha512",
        "diffie-hellman-group-exchange-sha256"
    ],
    "SshMacs": [
        "hmac-sha2-256-etm@openssh.com",
        "hmac-sha2-512-etm@openssh.com"
    ],
    "TlsCiphers": [
        "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256",
        "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256",
        "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256",
        "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256",
        "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384",
        "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384",
        "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384",
        "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384"
    ]
}

```

## TransferSecurityPolicy-2023-05

以下显示了 TransferSecurityPolicy -2023-05 安全策略。

```

{
  "SecurityPolicy": {
    "Fips": false,
    "SecurityPolicyName": "TransferSecurityPolicy-2023-05",
    "SshCiphers": [
      "aes256-gcm@openssh.com",
      "aes128-gcm@openssh.com",
      "aes256-ctr",
      "aes192-ctr"
    ],
    "SshKexs": [
      "curve25519-sha256",
      "curve25519-sha256@libssh.org",

```

```

        "diffie-hellman-group16-sha512",
        "diffie-hellman-group18-sha512",
        "diffie-hellman-group-exchange-sha256"
    ],
    "SshMacs": [
        "hmac-sha2-512-etm@openssh.com",
        "hmac-sha2-256-etm@openssh.com"
    ],
    "TlsCiphers": [
        "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256",
        "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256",
        "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256",
        "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256",
        "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384",
        "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384",
        "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384",
        "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384"
    ]
}
}

```

## TransferSecurityPolicy-2022-03

以下显示了 TransferSecurityPolicy -2022-03 安全策略。

```

{
  "SecurityPolicy": {
    "Fips": false,
    "SecurityPolicyName": "TransferSecurityPolicy-2022-03",
    "SshCiphers": [
      "aes256-gcm@openssh.com",
      "aes128-gcm@openssh.com",
      "aes256-ctr",
      "aes192-ctr"
    ],
    "SshKexs": [
      "curve25519-sha256",
      "curve25519-sha256@libssh.org",
      "diffie-hellman-group16-sha512",
      "diffie-hellman-group18-sha512",
      "diffie-hellman-group-exchange-sha256"
    ],
    "SshMacs": [

```



```
"hmac-sha2-512-etm@openssh.com",
"hmac-sha2-256-etm@openssh.com",
"hmac-sha2-512",
"hmac-sha2-256"
],
"TlsCiphers": [
  "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256",
  "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256",
  "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256",
  "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256",
  "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384",
  "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384",
  "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384",
  "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384"
]
}
}
```

## TransferSecurityPolicy-2020-06

以下显示了 TransferSecurityPolicy -2020-06 安全策略。

```
{
  "SecurityPolicy": {
    "Fips": false,
    "SecurityPolicyName": "TransferSecurityPolicy-2020-06",
    "SshCiphers": [
      "chacha20-poly1305@openssh.com",
      "aes128-ctr",
      "aes192-ctr",
      "aes256-ctr",
      "aes128-gcm@openssh.com",
      "aes256-gcm@openssh.com"
    ],
    "SshKexs": [
      "ecdh-sha2-nistp256",
      "ecdh-sha2-nistp384",
      "ecdh-sha2-nistp521",
      "diffie-hellman-group-exchange-sha256",
      "diffie-hellman-group16-sha512",
      "diffie-hellman-group18-sha512",
      "diffie-hellman-group14-sha256"
    ],
  },
}
```

```

    "SshMacs": [
      "umac-128-etm@openssh.com",
      "hmac-sha2-256-etm@openssh.com",
      "hmac-sha2-512-etm@openssh.com",
      "umac-128@openssh.com",
      "hmac-sha2-256",
      "hmac-sha2-512"
    ],
    "TlsCiphers": [
      "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256",
      "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256",
      "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256",
      "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256",
      "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384",
      "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384",
      "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384",
      "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384"
    ]
  }
}

```

## TransferSecurityPolicy-2018-11

以下显示了 TransferSecurityPolicy -2018-11 的安全策略。

```

{
  "SecurityPolicy": {
    "Fips": false,
    "SecurityPolicyName": "TransferSecurityPolicy-2018-11",
    "SshCiphers": [
      "chacha20-poly1305@openssh.com",
      "aes128-ctr",
      "aes192-ctr",
      "aes256-ctr",
      "aes128-gcm@openssh.com",
      "aes256-gcm@openssh.com"
    ],
    "SshKexs": [
      "curve25519-sha256",
      "curve25519-sha256@libssh.org",
      "ecdh-sha2-nistp256",
      "ecdh-sha2-nistp384",
      "ecdh-sha2-nistp521",

```

```
"diffie-hellman-group-exchange-sha256",
"diffie-hellman-group16-sha512",
"diffie-hellman-group18-sha512",
"diffie-hellman-group14-sha256",
"diffie-hellman-group14-sha1"
],
"SshMacs": [
"umac-64-etm@openssh.com",
"umac-128-etm@openssh.com",
"hmac-sha2-256-etm@openssh.com",
"hmac-sha2-512-etm@openssh.com",
"hmac-sha1-etm@openssh.com",
"umac-64@openssh.com",
"umac-128@openssh.com",
"hmac-sha2-256",
"hmac-sha2-512",
"hmac-sha1"
],
"TlsCiphers": [
"TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256",
"TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256",
"TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256",
"TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256",
"TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384",
"TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384",
"TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384",
"TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384",
"TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256",
"TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256"
]
}
}
```

## TransferSecurityPolicy--2024 FIPS -01

以下显示了 TransferSecurityPolicy-FIPS -2024-01 安全策略。

### Note

FIPS服务终端节点和 TransferSecurityPolicy FIPS -2024-01 安全策略仅在某些地区可用。Amazon 有关更多信息，请参阅 Amazon Web Services 一般参考 中的 [Amazon Transfer Family 端点和配额](#)。

```
{
  "SecurityPolicy": {
    "Fips": true,
    "SecurityPolicyName": "TransferSecurityPolicy-FIPS-2024-01",
    "SshCiphers": [
      "aes128-gcm@openssh.com",
      "aes256-gcm@openssh.com",
      "aes128-ctr",
      "aes256-ctr",
      "aes192-ctr"
    ],
    "SshKexs": [
      "ecdh-nistp384-kyber-768r3-sha384-d00@openquantumsafe.org",
      "ecdh-nistp256-kyber-512r3-sha256-d00@openquantumsafe.org",
      "ecdh-nistp521-kyber-1024r3-sha512-d00@openquantumsafe.org",
      "ecdh-sha2-nistp256",
      "ecdh-sha2-nistp384",
      "ecdh-sha2-nistp521",
      "diffie-hellman-group18-sha512",
      "diffie-hellman-group16-sha512",
      "diffie-hellman-group-exchange-sha256"
    ],
    "SshMacs": [
      "hmac-sha2-256-etm@openssh.com",
      "hmac-sha2-512-etm@openssh.com"
    ],
    "TlsCiphers": [
      "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256",
      "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256",
      "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256",
      "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256",
      "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384",
      "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384",
      "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384",
      "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384"
    ]
  }
}
```

## TransferSecurityPolicy-FIPS -2023-05

的FIPS认证详情 Amazon Transfer Family 可在以下网址找到 <https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/validated-modules/search/all>

以下显示了 TransferSecurityPolicy-FIPS -2023-05 安全策略。

### Note

FIPS服务终端节点和 TransferSecurityPolicy FIPS -2023-05 安全策略仅在某些地区可用。Amazon 有关更多信息，请参阅 Amazon Web Services 一般参考 中的 [Amazon Transfer Family 端点和配额](#)。

```
{
  "SecurityPolicy": {
    "Fips": true,
    "SecurityPolicyName": "TransferSecurityPolicy-FIPS-2023-05",
    "SshCiphers": [
      "aes256-gcm@openssh.com",
      "aes128-gcm@openssh.com",
      "aes256-ctr",
      "aes192-ctr"
    ],
    "SshKexs": [
      "diffie-hellman-group16-sha512",
      "diffie-hellman-group18-sha512",
      "diffie-hellman-group-exchange-sha256"
    ],
    "SshMacs": [
      "hmac-sha2-256-etm@openssh.com",
      "hmac-sha2-512-etm@openssh.com"
    ],
    "TlsCiphers": [
      "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256",
      "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256",
      "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256",
      "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256",
      "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384",
      "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384",
      "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384",
      "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384"
    ]
  }
}
```

```
    ]
  }
}
```

## TransferSecurityPolicy--2020 FIPS -06

的FIPS认证详情 Amazon Transfer Family 可在以下网址找到 <https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/validated-modules/search/all>

以下显示了 TransferSecurityPolicy-FIPS -2020-06 安全策略。

### Note

FIPS服务终端节点和 TransferSecurityPolicy FIPS -2020-06 安全策略仅在某些 Amazon 地区可用。有关更多信息，请参阅 Amazon Web Services 一般参考 中的 [Amazon Transfer Family 端点和配额](#)。

```
{
  "SecurityPolicy": {
    "Fips": true,
    "SecurityPolicyName": "TransferSecurityPolicy-FIPS-2020-06",
    "SshCiphers": [
      "aes128-ctr",
      "aes192-ctr",
      "aes256-ctr",
      "aes128-gcm@openssh.com",
      "aes256-gcm@openssh.com"
    ],
    "SshKexs": [
      "ecdh-sha2-nistp256",
      "ecdh-sha2-nistp384",
      "ecdh-sha2-nistp521",
      "diffie-hellman-group-exchange-sha256",
      "diffie-hellman-group16-sha512",
      "diffie-hellman-group18-sha512",
      "diffie-hellman-group14-sha256"
    ],
    "SshMacs": [
      "hmac-sha2-256-etm@openssh.com",
      "hmac-sha2-512-etm@openssh.com",
```

```

    "hmac-sha2-256",
    "hmac-sha2-512"
  ],
  "TlsCiphers": [
    "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256",
    "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256",
    "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256",
    "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256",
    "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384",
    "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384",
    "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384",
    "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384"
  ]
}
}

```

## 后量子安全策略

下表列出了 Transfer Family 后量子安全策略算法。有关此策略的详细描述，请参见[使用与 Amazon Transfer Family 的混合后量子密钥交换](#)。

政策列表如下表所示。

安全策略	TransferSecurityPolicy-PQ-- Experimental-2023-04 SSH	TransferSecurityPolicy-PQ-- -Experimental-2023-04 SSH FIPS
SSH ciphers		
aes128-ctr		◆
aes128-gcm@openssh.com	◆	◆
aes192-ctr	◆	◆
aes256-ctr	◆	◆
aes256-gcm@openssh.com	◆	◆
KEXs		

安全策略	TransferSecurityPolicy-PQ-- Experimental-2023-04 SSH	TransferSecurityPolicy-PQ-- -Experimental-2023-04 SSH FIPS
ecdh-nistp256-kyber-512r3- sha256-d00@openquan tumsafe.org	◆	◆
ecdh-nistp384-kyber-768r3- sha384-d00@openquan tumsafe.org	◆	◆
ecdh-nistp521-kyber-1024r3- sha512-d00@openqua ntumsafe.org	◆	◆
x25519-kyber-512r3-sha256-d 00@amazon.com	◆	
diffie-hellman-group14-sha256		◆
diffie-hellman-group16-sha512	◆	◆
diffie-hellman-group18-sha512	◆	◆
ecdh-sha2-nistp384		◆
ecdh-sha2-nistp521		◆
diffie-hellman-group-exchan ge-sha256	◆	◆
ecdh-sha2-nistp256		◆
curve25519-sha256@libssh.or g	◆	
curve25519-sha256	◆	
MACs		



安全策略	TransferSecurityPolicy-PQ-- Experimental-2023-04 SSH	TransferSecurityPolicy-PQ-- -Experimental-2023-04 SSH FIPS
hmac-sha2-256-etm@ openssh.com	◆	◆
hmac-sha2-256	◆	◆
hmac-sha2-512-etm@ openssh.com	◆	◆
hmac-sha2-512	◆	◆
TLS ciphers		
TLS__ECDHE ECDSA _AES _128 WITH CBC __ SHA256	◆	◆
TLS__ECDHE ECDSA _AES _128 WITH GCM __ SHA256	◆	◆
TLS__ECDHE ECDSA _AES _256 WITH CBC __ SHA384	◆	◆
TLS__ECDHE ECDSA _AES _256 WITH GCM __ SHA384	◆	◆
TLS__ECDHE RSA _AES _128 WITH CBC __ SHA256	◆	◆
TLS__ECDHE RSA _AES _128 WITH GCM __ SHA256	◆	◆
TLS__ECDHE RSA _AES _256 WITH CBC __ SHA384	◆	◆
TLS__ECDHE RSA _AES _256 WITH GCM __ SHA384	◆	◆

## TransferSecurityPolicy-PQ--Experimental-2023-04 SSH

以下显示了 TransferSecurityPolicy-PQ-SSH-Experimental -2023-04 安全策略。

```
{
  "SecurityPolicy": {
    "Fips": false,
    "SecurityPolicyName": "TransferSecurityPolicy-PQ-SSH-Experimental-2023-04",
    "SshCiphers": [
      "aes256-gcm@openssh.com",
      "aes128-gcm@openssh.com",
      "aes256-ctr",
      "aes192-ctr"
    ],
    "SshKexs": [
      "ecdh-nistp384-kyber-768r3-sha384-d00@openquantumsafe.org",
      "x25519-kyber-512r3-sha256-d00@amazon.com",
      "ecdh-nistp256-kyber-512r3-sha256-d00@openquantumsafe.org",
      "ecdh-nistp521-kyber-1024r3-sha512-d00@openquantumsafe.org",
      "curve25519-sha256",
      "curve25519-sha256@libssh.org",
      "diffie-hellman-group16-sha512",
      "diffie-hellman-group18-sha512",
      "diffie-hellman-group-exchange-sha256"
    ],
    "SshMacs": [
      "hmac-sha2-512-etm@openssh.com",
      "hmac-sha2-256-etm@openssh.com",
      "hmac-sha2-512",
      "hmac-sha2-256"
    ],
    "TlsCiphers": [
      "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256",
      "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256",
      "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256",
      "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256",
      "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384",
      "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384",
      "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384",
      "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384"
    ]
  }
}
```

## TransferSecurityPolicy-PQ---Experimental-2023-04 SSH FIPS

以下显示了 TransferSecurityPolicy-PQ-SSH-FIPS-Experimental-2023-04 安全策略。

```
{
  "SecurityPolicy": {
    "Fips": true,
    "SecurityPolicyName": "TransferSecurityPolicy-PQ-SSH-FIPS-
Experimental-2023-04",
    "SshCiphers": [
      "aes256-gcm@openssh.com",
      "aes128-gcm@openssh.com",
      "aes256-ctr",
      "aes192-ctr",
      "aes128-ctr"
    ],
    "SshKexs": [
      "ecdh-nistp384-kyber-768r3-sha384-d00@openquantumsafe.org",
      "ecdh-nistp256-kyber-512r3-sha256-d00@openquantumsafe.org",
      "ecdh-nistp521-kyber-1024r3-sha512-d00@openquantumsafe.org",
      "ecdh-sha2-nistp256",
      "ecdh-sha2-nistp384",
      "ecdh-sha2-nistp521",
      "diffie-hellman-group-exchange-sha256",
      "diffie-hellman-group16-sha512",
      "diffie-hellman-group18-sha512",
      "diffie-hellman-group14-sha256"
    ],
    "SshMacs": [
      "hmac-sha2-512-etm@openssh.com",
      "hmac-sha2-256-etm@openssh.com",
      "hmac-sha2-512",
      "hmac-sha2-256"
    ],
    "TlsCiphers": [
      "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256",
      "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256",
      "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256",
      "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256",
      "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384",
      "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384",
      "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384",
      "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384"
    ]
  }
}
```

```
}  
}
```

## 使用与 Amazon Transfer Family 的混合后量子密钥交换

Amazon Transfer Family 支持 Secure Shell (SSH) 协议的混合后量子密钥建立选项。之所以需要建立后量子密钥，是因为已经有可能记录网络流量并将其保存以备将来由量子计算机解密，这被称为攻击。store-now-harvest-later

当你连接到 Transfer Family 时，你可以使用此选项，将文件安全地传入和传出亚马逊简单存储服务 (Amazon S3) 存储或亚马逊弹性文件系统 (亚马逊EFS)。后量子混合密钥建立SSH引入了后量子密钥建立机制，该机制与经典的密钥交换算法结合使用。SSH使用传统密码套件创建的密钥可以免受当前技术的暴力攻击。但是，在未来大规模量子计算出现之后，预计传统加密依然无法保证安全。

如果您的组织需要使 Transfer Family 连接传输的数据保持长期机密性，在目前没有大规模后量子计算机的情况下，可考虑改用后量子密码技术。

为了保护当今加密的数据免受未来潜在的攻击，Amazon 正在与密码学界一起开发抗量子算法或后量子算法。我们在 Transfer Family 中实施了混合后量子密钥交换密码套件，通过将传统加密算法与后量子算法相结合。

这些混合密码套件可以在大多数 Amazon 区域中用于您的生产工作负载。不过，由于混合密码套件的绩效特征及带宽要求与传统密钥交换机制的绩效特征及带宽要求有所不同，我们建议您针对您的 Transfer Family 连接开展测试。

在[后量子密码学](#)安全博客文章中了解后量子密码的更多信息。

### 目录

- [关于后量子混合密钥交换 SSH](#)
- [后量子混合密钥创建如何在 Transfer Family 中运行](#)
  - [为什么选择 Kyber ?](#)
  - [后量子混合SSH密钥交换和加密要求 \(140\) FIPS](#)
- [在 Transfer Family 中测试后量子混合密钥交换](#)
  - [在您的SFTP终端上启用后量子混合密钥交换](#)
  - [设置支持后量子混合密钥交换的SFTP客户端](#)
  - [确认后量子混合密钥交换 SFTP](#)

## 关于后量子混合密钥交换 SSH

[Transfer Family 支持后量子混合密钥交换密码套件](#)，后者同时使用经典的 [Eliptic Curve Diffie-Hellman \(\) 密钥交换算法](#) 和 [Kyber](#)。ECDH CRYSTALS Kyber 是一种后量子公钥加密和密钥建立算法，[美国国家标准与技术研究所 \(NIST\) 已将其指定为其第一个标准](#)的后量子密钥协议算法。

客户端和服务端仍然进行ECDH密钥交换。此外，服务器将后量子共享密钥封装到客户端的后量子公钥中，该KEM公钥在客户端的密钥交换消息中公布。SSH该策略将经典密钥交换的高度保证与拟议的后量子密钥交换的安全性相结合，以帮助确保在无法破解ECDH或后量子共享密钥的情况下握手受到保护。

### 后量子混合密钥创建如何在 Transfer Family 中运行

Amazon 最近宣布支持在SFTP文件传输中进行后量子密钥交换。Amazon Transfer Family Transfer Family 使用SFTP和其他协议安全地将 business-to-business文件传输扩展到 Amazon 存储服务。SFTP是运行的文件传输协议 (FTP) 的更安全版本SSH。Transfer Family的后量子密钥交换支持提高了数据传输SFTP的安全门槛。

Transfer Family中的后量子混合密钥交换SFTP支持包括将后量子算法Kyber-512、Kyber-768和Kyber-1024与ECDH超过P256、P384、P521或Curve25519曲线相结合。[后量子混合SSH密钥交换草案](#)中规定了以下相应的SSH密钥交换方法。

- `ecdh-nistp256-kyber-512r3-sha256-d00@openquantumsafe.org`
- `ecdh-nistp384-kyber-768r3-sha384-d00@openquantumsafe.org`
- `ecdh-nistp521-kyber-1024r3-sha512-d00@openquantumsafe.org`
- `x25519-kyber-512r3-sha256-d00@amazon.com`

#### Note

随着草案向标准化发展，或者当Kyber算法获得NIST批准时，这些新的密钥交换方法可能会发生变化。

### 为什么选择 Kyber ?

Amazon 致力于支持标准化、可互操作的算法。Kyber是后量子密码学项目选择的第一个标准化[NIST后量子加密算法](#)。一些标准机构已经在将Kyber整合到协议中。Amazon 已在某些 Amazon API端点TLS中支持 Kyber。

作为该承诺的一部分，Amazon 已向量子密码学提交了一份提案草案，该IETF草案将Kyber与NIST经批准的曲线（例如P256）相结合。SSH为了帮助增强客户的安全性，在该 Amazon 草案中SFTP并SSH遵循了后量子密钥交换。我们计划支持 future 对其进行更新，直到我们的提案被采纳IETF并成为标准。

随着草案向标准化方向发展或Kyber算法获得NIST批准，新的密钥交换方法（在章节中列出[后量子混合密钥创建如何在 Transfer Family 中运行](#)）可能会发生变化。

#### Note

目前，后量子算法支持后量子混合密钥交换 Amazon KMS（参见[使用混合后量子 Amazon KMS](#)）[Amazon Certificate Manager](#)、[端点中的TLS后量子混合密钥TLS交换](#)。Amazon Secrets Manager API

## 后量子混合SSH密钥交换和加密要求 (140) FIPS

对于需要FIPS合规的客户，Transfer FIPS Family使用经过 Amazon FIPS 140认证SSH的开源加密库-LC提供经批准的加密技术。Amazon[NIST根据SP 800-56Cr 2](#)（第2节），Transfer Family中TransferSecurityPolicy-PQ-SSH-FIPS-Experimental-2023-04中支持的后量子混合密钥交换方法已获得批准。FIPS德国联邦信息安全办公室 ([BSI](#)) 和法国国家信息系统安全局 () 也推荐了这种后量子混合密[ANSSI](#)交换方法。


## 在 Transfer Family 中测试后量子混合密钥交换

本节介绍测试后量子混合密钥交换所需步骤。

1. [在您的SFTP终端上启用后量子混合密钥交换](#).
2. 按照上述规范草案中的指导，使用支持后量子混合密钥交换的SFTP客户端（例如[设置支持后量子混合密钥交换的SFTP客户端](#)）。
3. 通过 Transfer Family 服务器传输文件。
4. [确认后量子混合密钥交换 SFTP](#).

### 在您的SFTP终端上启用后量子混合密钥交换

您可以在 Transfer Family 中创建新的SFTP服务器端点时选择SSH策略，也可以在现有SFTP端点中编辑加密算法选项来选择策略。以下快照显示了您在 Amazon Web Services Management Console 何处更新SSH策略的示例。



支持后量子密钥交换的SSH策略名称是 TransferSecurityPolicy-PQ-Experimental-2023-04和-PQ---Exp SSH erimental- 2023-04。TransferSecurityPolicy SSH FIPS有关 Transfer Family 政策的更多详情，请参阅 [的安全策略 Amazon Transfer Family](#)。

### 设置支持后量子混合密钥交换的SFTP客户端

在 Transfer Family 端点中选择了正确的后量子SSH策略后，你可以在 Transfer Family SFTP 中尝试后量子策略。SFTP您可以按照上述规范草案中的指导使用支持后量子混合密钥交换的SFTP客户端（例如 Ope [OQSn SSH](#)）。

OQSOp SSH en 是 Open 的开源分支SSH，它通过使用将量子安全密码学添加到其中。SSH liboqs liboqs是一个实现抗量子加密算法的开源 C 库。OQSOpen SSH liboqs 是 Open Quantum Safe (OQS) 项目的一部分。

要在 Transfer Fam SFTP ily with Ope OQS n 中测试后量子混合密钥交换SSH，您需要SSH按照项目中的说明构建 OQS Ope [README](#)n。构建 OQS Open 后SSH，您可以使用后量子混合密钥交换方法运行示例SFTP客户端以连接到您的SFTP终端节点（例如s-1111aaaa2222bbbb3.server.transfer.us-west-2.amazonaws.com），如以下命令所示。

```
./sftp -S ./ssh -v -o \
```

```
KexAlgorithms=ecdh-nistp384-kyber-768r3-sha384-d00@openquantumsafe.org \  
-i username_private_key_PEM_file \  
username@server-id.server.transfer.region-id.amazonaws.com
```

在上一个命令中，将以下项目替换为您自己的信息：

- Replace ( 替换 ) *username\_private\_key\_PEM\_file* 使用SFTP用户的私钥PEM编码文件
- Replace ( 替换 ) *username* 用SFTP用户名
- Replace ( 替换 ) *server-id* 使用 Transfer Family 服务器 ID
- Replace ( 替换 ) *region-id* 与你的 Transfer Family 服务器所在的实际区域相同

## 确认后量子混合密钥交换 SFTP

要确认在与 Transfer Family 的SSH连接期间是否使用了后量子混合密钥交换，请检查客户端输出。SFTP或者您可以使用数据包捕获程序。如果您使用 Open Quantum Safe Open SSH 客户端，则输出应类似于以下内容（为了简洁起见，省略了不相关的信息）：

```
./sftp -S ./ssh -v -o KexAlgorithms=ecdh-nistp384-kyber-768r3-sha384-  
d00@openquantumsafe.org -  
i username_private_key_PEM_file username@s-1111aaaa2222bbbb3.server.transfer.us-  
west-2.amazonaws.com  
OpenSSH_8.9-2022-01_p1, Open Quantum Safe 2022-08, OpenSSL 3.0.2 15 Mar 2022  
debug1: Reading configuration data /home/lab/openssh/oqs-test/tmp/ssh_config  
debug1: Authenticator provider $SSH_SK_PROVIDER did not resolve; disabling  
debug1: Connecting to s-1111aaaa2222bbbb3.server.transfer.us-west-2.amazonaws.com  
[xx.yy.zz..12] port 22.  
debug1: Connection established.  
[...]  
debug1: Local version string SSH-2.0-OpenSSH_8.9-2022-01_  
debug1: Remote protocol version 2.0, remote software version AWS_SFTP_1.1  
debug1: compat_banner: no match: AWS_SFTP_1.1  
debug1: Authenticating to s-1111aaaa2222bbbb3.server.transfer.us-  
west-2.amazonaws.com:22 as 'username'  
debug1: load_hostkeys: fopen /home/lab/.ssh/known_hosts2: No such file or directory  
[...]  
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT sent  
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT received  
debug1: kex: algorithm: ecdh-nistp384-kyber-768r3-sha384-d00@openquantumsafe.org  
debug1: kex: host key algorithm: ssh-ed25519  
debug1: kex: server->client cipher: aes192-ctr MAC: hmac-sha2-256-etm@openssh.com  
compression: none
```



```
debug1: kex: client->server cipher: aes192-ctr MAC: hmac-sha2-256-etm@openssh.com
compression: none
debug1: expecting SSH2_MSG_KEX_ECDH_REPLY
debug1: SSH2_MSG_KEX_ECDH_REPLY received
debug1: Server host key: ssh-ed25519 SHA256:e3b0c44298fc1c149afb4c8996fb92427ae41e4649
[...]
debug1: rekey out after 4294967296 blocks
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS sent
debug1: expecting SSH2_MSG_NEWKEYS
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS received
debug1: rekey in after 4294967296 blocks
[...]
Authenticated to AWS.Transfer.PQ.SFTP.test-endpoint.aws.com ([xx.yy.zz..12]:22) using
"publickey".s
debug1: channel 0: new [client-session]
[...]
Connected to s-1111aaaa2222bbbb3.server.transfer.us-west-2.amazonaws.com.
sftp>
```

输出显示，使用后量子混合ecdh-nistp384-kyber-768r3-sha384-d00@openquantumsafe.org方法进行了客户端协商，并成功建立了会SFTP话。

## 中的数据保护 Amazon Transfer Family

Amazon [分](#)适用于 Amazon Transfer Family ( Transfer Family ) 中的数据保护。如本模型所述 Amazon ，负责保护运行所有 Amazon 云的全球基础架构。您负责维护对托管在此基础架构上的内容的控制。此内容包括您使用的 Amazon 服务的安全配置和管理任务。有关数据隐私的更多信息，请参阅[数据隐私FAQ](#)。有关欧洲数据保护的信息，请参阅[责任Amazon 共担模式和Amazon安全GDPR](#)博客上的博客文章。

出于数据保护目的，我们建议您保护 Amazon 账户凭据并使用 Amazon Identity and Access Management (IAM) 设置个人用户帐户。这仅向每个用户授予履行其工作职责所需的权限。我们还建议您通过以下方式保护数据：

- 对每个账户使用多重身份验证 (MFA)。
- 使用SSL/TLS与 Amazon 资源通信。我们支持 TLS 1.2。
- 使用API进行设置和用户活动记录 Amazon CloudTrail。
- 使用 Amazon 加密解决方案以及 Amazon 服务中的所有默认安全控制。
- 使用高级托管安全服务（例如 Amazon Macie ），它有助于发现和保护存储在 Amazon S3 中的个人数据。

- 如果您在 Amazon 通过命令行界面或访问时需要 FIPS 140-2 经过验证的加密模块API，请使用端点。FIPS有关可用FIPS端点的更多信息，请参阅[联邦信息处理标准 \(FIPS\) 140-2](#)。

我们强烈建议您切勿将敏感的可识别信息（例如您客户的账号）放入自由格式字段（例如名称字段）。这包括您使用控制台、或使用 Transfer Family API 或 Amazon CLI 或其他 Amazon 服务时 Amazon SDKs。您输入至 Transfer Family 服务配置或其他服务配置中的数据可选择并纳入诊断日志。当您 URL 向外部服务器提供时，请不要在中包含凭据信息URL以验证您对该服务器的请求。

相比之下，来自上传和下载 Transfer Family 服务器的数据被视为完全私密，从不存在于加密渠道（例如 SFTP 或 FTPS 连接）之外。仅经过授权的人员才能访问这些数据。

## 主题

- [Amazon S3 中的数据加密](#)
- [密钥管理](#)

## Amazon S3 中的数据加密

Amazon Transfer Family 使用您为 Amazon S3 存储桶设置的默认加密选项来加密您的数据。如果对存储桶启用加密，则存储到该存储桶中的所有对象都会进行加密。这些对象使用服务器端加密，使用 Amazon S3 托管密钥 (SSE-S3) 或 () 托管密钥 Amazon Key Management Service (SSE-Amazon KMS) 进行加密。有关服务器端加密的更多信息，请参阅 Amazon Simple Storage Service 用户指南中的[使用服务器端加密保护数据](#)。

以下步骤向您展示了如何加密中的数据 Amazon Transfer Family。

### 允许加密 Amazon Transfer Family

1. 为 Amazon S3 存储桶启用默认加密。有关更多详细信息，请参阅 Amazon Simple Storage Service 用户指南中的[适用于 S3 存储桶的 Amazon S3 默认加密](#)。
2. 更新附加到用户的 Amazon Identity and Access Management (IAM) 角色策略以授予所需的 Amazon Key Management Service (Amazon KMS) 权限。
3. 如果您为用户使用会话策略，则会话策略必须授予所需的 Amazon KMS 权限。

以下示例显示了一项 IAM 策略，该策略授予与启用 Amazon KMS 加密的 Amazon S3 存储桶 Amazon Transfer Family 一起使用时所需的最低权限。如果您使用的是用户 IAM 角色策略和会话策略，请将此示例策略包含在用户角色策略和会话策略中。

```
{
  "Sid": "Stmt1544140969635",
  "Action": [
    "kms:Decrypt",
    "kms:Encrypt",
    "kms:GenerateDataKey"
  ],
  "Effect": "Allow",
  "Resource": "arn:aws:kms:region:account-id:key/kms-key-id"
}
```

### Note

您在此策略中指定的KMS密钥 ID 必须与步骤 1 中为默认加密指定的密钥 ID 相同。Amazon KMS 密钥策略中必须允许 root 或用户使用的IAM角色。有关 Amazon KMS 密钥策略的信息，请参阅《Amazon Key Management Service 开发人员指南》Amazon KMS [中的使用密钥策略](#)。

## 密钥管理

在本节中，您可以找到有关SSH密钥的信息，包括如何生成密钥以及如何轮换密钥。有关使用 Transfer Family Amazon Lambda 来管理密钥的详细信息，请参阅博客文章使用 [A Amazon Transfer Family 和启用用户自助服务密钥管理 Amazon Lambda](#)。

### Note

Amazon Transfer Family 接受RSAECDSA、和ED25519密钥。

本节还介绍如何生成和管理 Pretty Good Privacy (PGP) 密钥。

### 主题

- [所支持的用户和服务器密钥算法](#)
- [为服务托管用户生成SSH密钥](#)
- [旋转SSH密钥](#)
- [生成和管理PGP密钥](#)

- [支持的PGP客户端](#)

## 所支持的用户和服务器密钥算法

支持以下 Amazon Transfer Family中的用户和服务器密钥对算法。

### Note

有关在工作流程中用于PGP解密的算法，请参阅[密钥对PGP支持的算法](#)。

- 对于ED25519 : ssh-ed25519
- 对于RSA :
  - rsa-sha2-256
  - rsa-sha2-512
- 对于ECDSA :
  - ecdsa-sha2-nistp256
  - ecdsa-sha2-nistp384
  - ecdsa-sha2-nistp521

### Note

我们SHA1支持ssh-rsa我们较旧的安全政策。有关详细信息，请参阅[加密算法](#)。

## 为服务托管用户生成SSH密钥

您可以将服务器设置为使用服务托管身份验证方法对用户进行身份验证，其中用户名和SSH密钥存储在服务中。用户的公SSH钥作为用户的属性上传到服务器。服务器将此密钥用作密钥标准身份验证过程的一部分。每个用户可以在一台服务器上存档多个公SSH钥。有关每个用户可以存储的密钥数量限制，请参阅中的 Amazon Web Services 一般参考 中的 [Amazon Transfer Family 端点和配额](#)。

作为服务托管身份验证方法的替代方法，您可以使用自定义身份提供商对用户进行身份验证，或者 Amazon Directory Service for Microsoft Active Directory。有关更多信息，请参阅[使用自定义身份提供程序](#) 或[使用 Di Amazon rectory Service 身份提供商](#)。

服务器只能使用一种方法（服务托管、目录服务或自定义身份提供程序）对用户进行身份验证，并且该方法在创建服务器后无法更改。

## 主题

- [在 macOS、Linux 或 Unix 上创建 SSH 密钥](#)
- [在微软 Windows 上创建 SSH 密钥](#)
- [将 SSH2 公钥转换为 PEM 格式](#)

### 在 macOS、Linux 或 Unix 上创建 SSH 密钥

在 macOS、Linux 或 Unix 操作系统上，您可以使用 `ssh-keygen` 命令来创建 SSH 公钥和 SSH 私钥，也称为密钥对。

### 在 macOS、Linux 或 Unix 操作系统上创建 SSH 密钥

1. 在 macOS、Linux 或 Unix 操作系统，打开命令终端。
2. Amazon Transfer Family 接受 RSA-、ECDSA-和 ED25519-格式的密钥。根据您生成的密钥对类型选择相应的命令。

#### Note

在以下示例中，我们未指定密码：在这种情况下，该工具会要求您输入密码，然后重复密码进行验证。创建密码可以更好地保护您的私钥，还可以提高系统整体安全性。您无法恢复密码：如果您忘记了密码，则必须创建新的密钥。  
但是，如果要生成服务器主机密钥，则必须通过在命令中指定 `-N ""` 选项（或者在出现提示时按 **Enter** 两次）指定空密码，原因是 Transfer Family 服务器无法在启动时请求密码。

- 要生成 RSA 4096 位密钥对，请执行以下操作：


```
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -f key_name
```

- 要生成 ECDSA 521 位密钥对（ECDSA 位大小为 256、384 和 521），请执行以下操作：

```
ssh-keygen -t ecdsa -b 521 -f key_name
```

- 要生成 ED25519 密钥对，请执行以下操作：

```
ssh-keygen -t ed25519 -f key_name
```


 Note

*key\_name* 是 SSH key pair 文件名。

下面是 ssh-keygen 输出的示例。

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -f key_name
Generating public/private rsa key pair.

Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in key_name.
Your public key has been saved in key_name.pub.
The key fingerprint is:
SHA256:8tDDwPmanTFcEzjTwPGETVW0GW1nVz+gtCCE8hL7PrQ bob.amazon.com
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]-----+
|  . ....E      |
| . = ...      |
|. . . = ..o    |
| . o + oo =    |
| + = .S.= *    |
| . o o ..B + o |
|   .o.+.* .    |
|   =o**+.      |
|   ..*o**+.    |
+-----[SHA256]-----+
```

 Note

当您运行 ssh-keygen 命令时（如前所示），它将公有密钥和私有密钥创建为当前目录中的文件。

您的SSH密钥对 ( key pair ) 现已准备就绪，可以使用。按照步骤 3 和 4 为服务托管用户存储SSH公钥。这些用户在 Transfer Family 服务器端点上传输文件时使用这些密钥。

3. 导航到 `key_name.pub` 文件并打开它。
4. 复制文本并将其粘贴到服务管理用户的SSH公钥中。
  - a. 打开 Amazon Transfer Family 控制台 <https://console.aws.amazon.com/transfer/>，然后从导航窗格中选择“服务器”。
  - b. 在服务器页面，选择包含要更新用户服务器的服务器 ID。
  - c. 选择要为其添加公钥的目标用户。
  - d. 在SSH公钥窗格中，选择添加SSH公钥。

Transfer Family > Servers > s-... > User: OneUser

User: OneUser View logs Delete

**User configuration** Edit

Role: [Role](#)

Policy: View

Posix Profile

User ID: 2001

Group ID: 2001


Secondary Group IDs: -

Home directory: /fs-.../Restricted


**SSH public keys (1)** Delete Add SSH public key

<input type="checkbox"/>	Date imported	Fingerprint
<input type="checkbox"/>	6/14/2022, 12:53:34 PM	SHA256-...

- e. 将您生成的公钥文本粘贴到SSH公钥文本框中，然后选择添加密钥。



新密钥将在SSH公钥窗格中列出。



<input type="checkbox"/>	Date imported	Fingerprint
<input type="checkbox"/>	6/14/2022, 12:53:34 PM	SHA256:-
<input type="checkbox"/>	10/20/2022, 4:26:51 PM	SHA256:-

### 在微软 Windows 上创建SSH密钥

Windows 使用的密SSH钥对格式略有不同。公有密钥必须采用 PUB 格式，私有密钥必须采用 PPK 格式。在 Windows 上，您可以使用 P uTTYgen 来创建相应格式的SSH密钥对。您也可以使用 P uTTYgen 将使用生成的私钥ssh-keygen转换为 .ppk文件。

#### **Note**

如果您向 Win SCP 提供非 .ppk 格式的私钥文件，则该客户端会主动为您将该密钥转换为 .ppk 格式。

有关在 Windows uTTYgen 上使用 P 创建SSH密钥的教程，请访问 [SSH .com 网站](https://www.ssh.com)。



## 将SSH2公钥转换为PEM格式

Amazon Transfer Family 仅接受PEM格式化的公钥。如果您有SSH2公钥，则需要对其进行转换。SSH2公钥的格式如下：

```
----- BEGIN SSH2 PUBLIC KEY -----  
Comment: "rsa-key-20160402"  
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABJQAAAQEAiL0jjDdFqK/kYThqKt7THrjABTPWvXmB3URI  
:  
:  
----- END SSH2 PUBLIC KEY -----
```

PEM公钥的格式如下：

```
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABJQAAA...
```

运行以下命令将SSH2格式化的公钥转换为-格式的PEM公钥。Replace ( 替换 ) *ssh2-key* 用你的SSH2密钥的名字，以及 *PEM-key* 用你的PEM密钥的名字。

```
ssh-keygen -i -f ssh2-key.pub > PEM-key.pub
```

## 旋转SSH密钥

为了安全起见，我们建议采用轮换SSH密钥的最佳做法。通常，此轮换被指定为安全策略的一部分，并以某种自动化的方式实现。根据安全级别，对于高度敏感的通信，SSH密钥对 ( key pair ) 可能只能使用一次。这样做可以消除因存储密钥而导致的任何风险。但是，将SSH凭据存储一段时间并设置一个不会给用户带来过度负担的间隔更为常见。通常，时间间隔为 3 个月。

有两种方法可用于执行SSH密钥轮换：

- 在控制台上，您可以上传新的SSH公钥和删除现有的SSH公钥。
- 使用可以更新现有用户API，方法是使用删除用户的 Secure Shell (SSH) 公钥，使用 [ImportSshPublicKey](#) API 向用户账户添加新的安全外壳 (SSH) 公钥。 [DeleteSshPublicKey](#) API

## Console

若要控制台中执行密钥轮换

1. 打开 Amazon Transfer Family 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/transfer/>。
2. 导航至服务器页面。

3. 选择服务器 ID 列中的标识符以查看服务器详细信息页面。
4. 在“用户”下，选中要轮换其SSH公钥的用户的复选框，然后选择操作，然后选择添加密钥以查看添加密钥页面。

或者

选择用户名以查看“用户详细信息”页面，然后选择“添加SSH公钥”以查看“添加密钥”页面。

5. 输入新的SSH公钥并选择添加密钥。

#### Important

SSH公钥的格式取决于您生成的密钥的类型。

- 对于RSA密钥，格式为ssh-rsa *string*。
- 对于ED25519密钥，格式为ssh-ed25519 *string*。
- 对于ECDSA密钥，密钥以ecdsa-sha2-nistp256ecdsa-sha2-nistp384、或开头ecdsa-sha2-nistp521，具体取决于您生成的密钥的大小。然后，先是 *string*，后跟开头字符串，这与其他密钥类型类似。

您将返回到用户详细信息页面，您刚刚输入的新SSH公钥将显示在SSH公钥部分中。

6. 选中要删除的旧密钥旁边的复选框，然后选择删除。
7. 输入单词 delete 以确认删除操作，然后选择删除。

## API

要使用执行密钥轮换 API

1. 在 macOS、Linux 或 Unix 操作系统，打开命令终端。
2. 通过输入以下命令检索要删除的SSH密钥。若要使用此命令，请将 *serverID* 替换为您的 Transfer Family 服务器的服务器 ID，然后将 *username* 替换为您的用户名。

```
aws transfer describe-user --server-id='serverID' --user-name='username'
```

该命令返回有关此用户的详细信息。复制 "SshPublicKeyId": 字段的内容。您将需要稍后在此程序中输入此值。

```
"SshPublicKeys": [ { "SshPublicKeyBody": "public-key", "SshPublicKeyId":  
  "keyID",  
  "DateImported": 1621969331.072 } ],
```

3. 接下来，为您的用户导入一个新SSH密钥。在提示符中，输入以下命令。若要使用此命令，请将 *serverID* 替换为您的 Transfer Family 服务器的服务器 ID，将 *public-key* 替换为您的用户名，并将 *username* 替换为新公钥的指纹。

```
aws transfer import-ssh-public-key --server-id='serverID' --user-name='username'  
  --ssh-public-key-body='public-key'
```

如果命令成功，则不返回任何输出。

4. 最后通过运行以下命令删除旧密钥。若要使用此命令，将 *serverID* 替换为 Transfer Family 服务器的服务器 ID，将 *username* 替换为您的用户名，将 *keyID-from-step-2* 替换为您在此程序第 2 步中复制的密钥 ID 值。

```
aws transfer delete-ssh-public-key --server-id='serverID' --user-name='username'  
  --ssh-public-key-id='keyID-from-step-2'
```

5. (可选) 要确认旧密钥是否存在，请重复第 2 步。

## 生成和管理PGP密钥

你可以对 Transfer Family 通过工作流程处理的文件使用 Pretty Good Privacy (PGP) 解密。要在工作流程步骤中使用解密，必须提供密钥。PGP

Amazon 存储博客上有一篇文章描述了如何加密和解密文件，[使用和加密和解密](#)文件。PGP Amazon Transfer Family

### 生成PGP密钥

生成PGP密钥时使用的方法取决于您的操作系统和所使用的密钥生成软件的版本。

如果您使用的是 Linux 或 Unix，请使用软件包安装程序安装 gpg。根据您的 Linux 发行版，在以下选择适用于您的命令。

```
sudo yum install gnupg
```

```
sudo apt-get install gnupg
```

对于 Windows 或 macOS，您可以从 <https://gnupg.org/download/> 下载您需要的内容。

安装PGP密钥生成器软件后，运行 `gpg --full-gen-key` 或 `gpg --gen-key` 命令生成密钥对。

#### Note

如果您使用的版本是 GnuPG 2.3.0 或以上，则必须运行 `gpg --full-gen-key`。当系统提示您输入要创建的密钥类型时，选择RSA或ECC。但是，如果您选择ECC，请务必选择其中一个 NIST 或者 BrainPool 用于椭圆曲线。不要选择 Curve 25519。

## PGP密钥对支持的算法

PGP密钥对支持以下算法：

- RSA
- Elgamal
- ECC:
  - NIST
  - BrainPool

#### Note

不支持 Curve25519 密钥。

## 有用的 **gpg** 子命令

以下是一些有用的gpg子命令：

- `gpg --help` — 此命令列出了可用选项，可能还包括一些示例。
- `gpg --list-keys` — 此命令列出了您创建的所有密钥对的详细信息。
- `gpg --fingerprint` — 此命令列出了所有密钥对的详细信息，包括每个密钥的指纹。
- `gpg --export -a user-name` — 此命令导出生成密钥时 *user-name* 使用密钥的公钥部分。

## 管理PGP密钥

要管理您的PGP密钥，必须使用 Amazon Secrets Manager。

### Note

您的密钥名称包括 Transfer Family 服务器 ID。这意味着在存储PGP密钥信息之前，您应该已经识别或创建了服务器 Amazon Secrets Manager。

如果您想为所有用户使用一个密钥和密码，则可以将密PGP钥块信息存储在机密名称下aws/transfer/*server-id*@pgp-default，其中*server-id*是 Transfer Family 服务器的 ID。如果没有与执行工作流程用户 *user-name* 匹配的密钥，则使用此默认密钥。

或者，您也可特定用户创建密钥。在本例中，密钥名称的格式为 aws/transfer/*server-id*/*user-name*，其中 *user-name* 匹配正在为 Transfer Family 服务器运行工作流程的用户。

### Note

在每台 Transfer Family 服务器上，每位用户最多可以存储 3 个PGP私钥。

## 配置用于解PGP密的密钥

1. 根据您使用的版本GPG，运行以下命令之一以生成不使用 Curve 25519 加密算法的PGP密钥对。
  - 如果您使用的是 **GnuPG** 版本为 2.3.0 或以上，请运行以下命令：

```
gpg --full-gen-key
```

您可选择 **RSA**，或如果您选择 **ECC**，您可为此椭圆曲线选择 **NIST** 或 **BrainPool**。如果gpg --gen-key改为运行，则会创建一个使用 C ECC urve 25519 加密算法的密钥对，而我们目前不支持PGP密钥。

- 对于 2.3.0 **GnuPG** 之前的版本，您可以使用以下命令，因为RSA这是默认的加密类型。

```
gpg --gen-key
```

**⚠ Important**

密钥生成过程中，您必须提供密码和电子邮箱地址。请务必记下这些值。本过程后续在 Amazon Secrets Manager 中输入密钥详细信息时，必须提供密码。您必须提供相同的电子邮件地址才能在下一步中导出私钥。

2. 运行以下命令以导出私钥。要使用此命令，请将 *private.pgp* 替换为用于保存私钥块的文件名，并将 *marymajor@example.com* 替换为生成密钥时使用的电子邮件地址。

```
gpg --output private.pgp --armor --export-secret-key marymajor@example.com
```

3. Amazon Secrets Manager 用于存储您的PGP密钥。
  - a. 登录 Amazon Web Services Management Console 并打开 Amazon Secrets Manager 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/>。
  - b. 在左侧导航窗格中，选择密钥。
  - c. 在密钥页面，选择存储新密钥。
  - d. 在选择密钥类型页面上，为密钥类型选择其他密钥类型。
  - e. 在密钥/值对部分，选择密钥/值选项卡。
    - 密钥 - 输入 **PGPPrivateKey**。

**Note**

必须准确输入 **PGPPrivateKey** 字符串：切勿在字符前面或字符之间添加任何空格。

- 值 — 将您的私钥文本粘贴至值字段。您可以在文件中找到私钥文本（例如 *private.pgp*），该文件是在您之前导出密钥时指定的文件。密钥开头为 -----BEGIN PGP PRIVATE KEY BLOCK-----，结尾为 -----END PGP PRIVATE KEY BLOCK-----。

**Note**

确保文本块仅包含私钥，且不包含公钥。

- f. 选择添加行，然后在密钥/值对部分选择密钥/值选项卡。

- 键 — 输入 **PGPPassphrase**。

**Note**

必须准确输入 **PGPPassphrase** 字符串：切勿在字符前面或字符之间添加任何空格。

- value — 输入生成密钥对PGP时使用的密码。

### Choose secret type

**Secret type** [Info](#)

Credentials for Amazon RDS database
  Credentials for Amazon DocumentDB database
  Credentials for Amazon Redshift cluster

Credentials for other database
  Other type of secret  
API key, OAuth token, other.

**Key/value pairs** [Info](#)

Key/value | Plaintext

PGPPrivateKey	-----BEGIN PGP PRIVATE KEY BLOCK-----	Remove
PGPPassphrase	mypassphrase	Remove

+ Add row

**Encryption key** [Info](#)

You can encrypt using the KMS key that Secrets Manager creates or a customer managed KMS key that you create.

aws/secretsmanager

[Add new key](#)

**Note**

您最多可添加 3 组密钥和密码。若要添加第二组，请添加两行新行，为密钥输入 **PGPPrivateKey2** 和 **PGPPassphrase2**，并粘贴至其他私钥和密码。若要添加第三组，密钥值必须为 **PGPPrivateKey3** 和 **PGPPassphrase3**。

- 选择下一步。
- 在配置密钥页面，输入密钥的名称和描述。

- 如果您要创建默认密钥，即可供任何 Transfer Family 用户使用的密钥，请输入 **aws/transfer/server-id/@pgp-default**。将 **server-id** 替换为包含解密工作流程服务器的 ID。
- 如果您正在创建供特定 Transfer Family 用户使用的密钥，请输入 **aws/transfer/server-id/user-name**。将 **server-id** 替换为包含解密工作流程服务器的 ID，将 **user-name** 更换为运行 workflows 的用户名称。**user-name** 存储在 Transfer Family 服务器正在使用的身份提供程序。
  - i. 选择下一步，接受配置轮换页面的默认设置。然后选择下一步。
  - j. 在审核页面，选择存储以创建和存储密钥。

以下屏幕截图显示了指定 Transfer Family 服务器用户 **marymajor** 的详细信息。此示例显示三个密钥及其对应的密码。

The screenshot shows the AWS Secrets Manager console for a secret named `/aws/transfer/s-[redacted]/marymajor`. The secret details include:

- Encryption key: `aws/secretsmanager`
- Secret name: `/aws/transfer/s-[redacted]/marymajor`
- Secret ARN: `arn:aws:secretsmanager:us-east-2:[redacted]:secret:/aws/transfer/s-[redacted]/marymajor-[redacted]`
- Secret description: `Contains the PGP secret keys and corresponding passphrases to use for user marymajor on Transfer Family server s-[redacted]`

The secret value is displayed in a table with two tabs: **Key/value** and **Plaintext**. The **Key/value** tab is active, showing the following data:

Secret key	Secret value
PGPPrivateKey	-----BEGIN PGP PRIVATE KEY BLOCK----- [redacted]
PGPPassphrase	mypassphrase
PGPPrivateKey2	-----BEGIN PGP PRIVATE KEY BLOCK----- [redacted]
PGPPassphrase2	mypassphrase2
PGPPrivateKey3	-----BEGIN PGP PRIVATE KEY BLOCK----- [redacted]
PGPPassphrase3	mypassphrase3

## 支持的PGP客户端


以下客户端已通过 Transfer Family 进行了测试，可用于生成PGP密钥和加密您打算通过 workflow 解密的文件。



- Gpg4win + Kleopatra。

### Note

当您选择签名/加密文件时，请务必取消选择签名身份：我们目前不支持对加密文件进行签名。



- GnuPG 主要版本：2.4、2.3、2.2、2.0 和 1.4。

请注意，其他PGP客户可能也可以使用，但只有此处提到的客户已通过 Transfer Family 进行了测试。

## 的身份和访问管理 Amazon Transfer Family

Amazon Identity and Access Management (IAM) Amazon Web Services 服务 可以帮助管理员安全地控制对 Amazon 资源的访问权限。IAM管理员控制谁可以通过身份验证 ( 登录 ) 和授权 ( 拥有权限 ) 使用 Amazon Transfer Family 资源。IAM无需支付额外费用即可使用。 Amazon Web Services 服务

### 主题

- [受众](#)
- [使用身份进行身份验证](#)
- [使用策略管理访问](#)
- [Amazon Transfer Family 如何使用 IAM](#)
- [Amazon Transfer Family 基于身份的策略示例](#)
- [Amazon Transfer Family 基于标签的策略示例](#)
- [对 Amazon Transfer Family 身份和访问进行故障排除](#)

### 受众

你使用 Amazon Identity and Access Management (IAM) 的方式会有所不同，具体取决于你所做的工作 Amazon Transfer Family。

服务用户-如果您使用该 Amazon Transfer Family 服务完成工作，则您的管理员会为您提供所需的凭证和权限。当你使用更多 Amazon Transfer Family 功能来完成工作时，你可能需要额外的权限。了解如何管理访问权限有助于您向管理员请求适合的权限。如果您无法访问 Amazon Transfer Family 中的特征，请参阅 [对 Amazon Transfer Family 身份和访问进行故障排除](#)。

服务管理员-如果您负责公司的 Amazon Transfer Family 资源，则可能拥有完全访问权限 Amazon Transfer Family。您的工作是确定您的服务用户应访问哪些 Amazon Transfer Family 功能和资源。然后，您必须向IAM管理员提交更改服务用户权限的请求。查看此页面上的信息以了解的基本概念IAM。要详细了解贵公司如何IAM与配合使用 Amazon Transfer Family，请参阅[Amazon Transfer Family 如何使用 IAM](#)。

IAM管理员-如果您是IAM管理员，则可能需要详细了解如何编写用于管理访问权限的策略 Amazon Transfer Family。要查看可在中使用的 Amazon Transfer Family 基于身份的策略示例IAM，请参阅 [Amazon Transfer Family 基于身份的策略示例](#)

## 使用身份进行身份验证

身份验证是您 Amazon 使用身份凭证登录的方式。您必须以 Amazon Web Services 账户根用户、IAM 用户身份或通过担任 IAM 角色进行身份验证（登录 Amazon）。

如果您 Amazon 以编程方式访问，则会 Amazon 提供软件开发套件 (SDK) 和命令行接口 (CLI)，以便使用您的凭据对请求进行加密签名。如果您不使用 Amazon 工具，则必须自己签署请求。有关使用推荐的方法自行签署请求的更多信息，请参阅 [《IAM 用户指南》中的对 Amazon API 请求进行签名](#)。

无论使用何种身份验证方法，您可能需要提供其他安全信息。例如，Amazon 建议您使用多重身份验证 (MFA) 来提高账户的安全性。要了解更多信息，请参阅 [《IAM 用户指南》Amazon 中的使用多重身份验证 \(MFA\)](#)。

### Amazon Web Services 账户根用户

创建时 Amazon Web Services 账户，首先要有一个登录身份，该身份可以完全访问账户中的所有资源 Amazon Web Services 服务和资源。此身份被称为 Amazon Web Services 账户 root 用户，使用您创建帐户时使用的电子邮件地址和密码登录即可访问该身份。强烈建议您不要使用根用户执行日常任务。保护好根用户凭证，并使用这些凭证来执行仅根用户可以执行的任务。有关需要您以 root 用户身份登录的任务的完整列表，请参阅 [《用户指南》中的“需要根用户凭证的 IAM 任务”](#)。

### 联合身份

作为最佳实践，要求人类用户（包括需要管理员访问权限的用户）使用与身份提供商的联合身份验证 Amazon Web Services 服务 通过临时证书进行访问。

联合身份是指您的企业用户目录、Web 身份提供商、Identity C 或者任何使用 Amazon Web Services 服务 通过身份源提供的凭据进行访问的用户。Amazon Directory Service 当联合身份访问时 Amazon Web Services 账户，他们将扮演角色，角色提供临时证书。

### IAM 用户和组

[IAM 用户](#) 是您内部 Amazon Web Services 账户 对个人或应用程序具有特定权限的身份。在可能的情况下，我们建议使用临时证书，而不是创建拥有密码和访问密钥等长期凭证的 IAM 用户。但是，如果您有需要 IAM 用户长期凭证的特定用例，我们建议您轮换访问密钥。有关更多信息，请参阅 [《IAM 用户指南》中的针对需要长期凭证的用例定期轮换访问密钥](#)。

[IAM 群组](#) 是指定 IAM 用户集合的身份。您不能使用组的身份登录。您可以使用组来一次性为多个用户指定权限。如果有大量用户，使用组可以更轻松地管理用户权限。例如，您可以拥有一个名为的群组，IAMAdmins 并授予该群组管理 IAM 资源的权限。

用户与角色不同。用户唯一地与某个人员或应用程序关联，而角色旨在让需要它的任何人代入。用户具有永久的长期凭证，而角色提供临时凭证。要了解更多信息，请参阅《[IAM用户指南](#)》中的[何时创建IAM用户（而不是角色）](#)。

## IAM角色

[IAM角色](#)是您内部具有特定权限 Amazon Web Services 账户 的身份。它与IAM用户类似，但与特定人员无关。您可以 Amazon Web Services Management Console 通过[切换IAM角色在中临时扮演角色](#)。您可以通过调用 Amazon CLI 或 Amazon API操作或使用自定义操作来代入角色URL。有关使用角色的方法的更多信息，请参阅《IAM用户指南》中的[使用IAM角色](#)。

IAM具有临时证书的角色在以下情况下很有用：

- 联合用户访问 – 要向联合身份分配权限，请创建角色并为角色定义权限。当联合身份进行身份验证时，该身份将与角色相关联并被授予由此角色定义的权限。有关用于联合身份验证的角色的信息，请参阅《IAM用户指南》中的[为第三方身份提供商创建角色](#)。
- 临时IAM用户权限-IAM 用户或角色可以代入一个IAM角色，为特定任务临时获得不同的权限。
- 跨账户访问-您可以使用IAM角色允许其他账户中的某人（受信任的委托人）访问您账户中的资源。角色是授予跨账户访问权限的主要方式。但是，对于某些资源 Amazon Web Services 服务，您可以将策略直接附加到资源（而不是使用角色作为代理）。要了解角色和基于资源的跨账户访问策略之间的区别，请参阅用户指南中的[IAM角色与基于资源的策略有何不同](#)。IAM
- 跨服务访问 — 有些 Amazon Web Services 服务 使用其他 Amazon Web Services 服务服务中的功能。例如，当您在服务中拨打电话时，该服务通常会在 Amazon 中运行应用程序EC2或在 Amazon S3 中存储对象。服务可能会使用发出调用的主体的权限、使用服务角色或使用服务相关角色来执行此操作。
- 转发访问会话 (FAS)-当您使用IAM用户或角色在中执行操作时 Amazon，您被视为委托人。使用某些服务时，您可能会执行一个操作，然后此操作在其他服务中启动另一个操作。FAS使用调用委托人的权限 Amazon Web Services 服务以及 Amazon Web Services 服务 向下游服务发出请求的请求。FAS只有当服务收到需要与其他 Amazon Web Services 服务 或资源交互才能完成的请求时，才会发出请求。在这种情况下，您必须具有执行这两个操作的权限。有关提出FAS请求时的政策详情，请参阅[转发访问会话](#)。
- 服务角色-服务[IAM角色](#)是服务代替您执行操作的角色。IAM管理员可以在内部创建、修改和删除服务角色IAM。有关更多信息，请参阅《IAM用户指南》 Amazon Web Services 服务中的[创建角色以向委派权限](#)。
- 服务相关角色-服务相关角色是一种链接到的服务角色。Amazon Web Services 服务服务可以代入代表您执行操作的角色。服务相关角色出现在您的中 Amazon Web Services 账户 ，并且归服务所有。IAM管理员可以查看但不能编辑服务相关角色的权限。

- 在 Amazon 上运行的应用程序 EC2 — 您可以使用IAM角色管理在EC2实例上运行并发出 Amazon CLI 或 Amazon API请求的应用程序的临时证书。这比在EC2实例中存储访问密钥更可取。要为EC2实例分配 Amazon 角色并使其可供其所有应用程序使用，您需要创建一个附加到该实例的实例配置文件。实例配置文件包含该角色，并允许在EC2实例上运行的程序获得临时证书。有关更多信息，请参阅IAM用户指南中的[使用IAM角色向在 Amazon EC2 实例上运行的应用程序授予权限](#)。

要了解是使用IAM角色还是使用IAM用户，请参阅[《用户指南》中的何时创建IAM角色（而不是IAM用户）](#)。

## 使用策略管理访问

您可以 Amazon 通过创建策略并将其附加到 Amazon 身份或资源来控制中的访问权限。策略是其中的一个对象 Amazon，当与身份或资源关联时，它会定义其权限。Amazon 在委托人（用户、root 用户或角色会话）发出请求时评估这些策略。策略中的权限确定是允许还是拒绝请求。大多数策略都以 JSON文档的 Amazon 形式存储在中。有关JSON策略文档结构和内容的更多信息，请参阅[《IAM用户指南》中的JSON策略概述](#)。

管理员可以使用 Amazon JSON策略来指定谁有权访问什么。也就是说，哪个主体可以对什么资源执行操作，以及在什么条件下执行。

默认情况下，用户和角色没有权限。要授予用户对其所需资源执行操作的权限，IAM管理员可以创建 IAM策略。然后，管理员可以将IAM策略添加到角色中，用户可以代入这些角色。

IAM无论您使用何种方法执行操作，策略都会定义该操作的权限。例如，假设您有一个允许 iam:GetRole 操作的策略。拥有该策略的用户可以从 Amazon Web Services Management Console Amazon CLI、或获取角色信息 Amazon API。

## 基于身份的策略

基于身份的策略是可以附加到身份（例如IAM用户、用户组或角色）的JSON权限策略文档。这些策略控制用户和角色可在何种条件下对哪些资源执行哪些操作。要了解如何创建基于身份的策略，请参阅IAM用户指南中的[创建IAM策略](#)。

基于身份的策略可以进一步归类为内联策略或托管策略。内联策略直接嵌入单个用户、组或角色中。托管策略是独立的策略，您可以将其附加到中的多个用户、群组和角色 Amazon Web Services 账户。托管策略包括 Amazon 托管策略和客户托管策略。要了解如何在托管策略或内联策略之间进行选择，请参阅《IAM用户指南》中的[在托管策略和内联策略之间进行选择](#)。

## 基于资源的策略

基于资源的JSON策略是您附加到资源的策略文档。基于资源的策略的示例包括IAM角色信任策略和Amazon S3 存储桶策略。在支持基于资源的策略的服务中，服务管理员可以使用它们来控制对特定资源的访问。对于在其中附加策略的资源，策略定义指定主体可以对该资源执行哪些操作以及在什么条件下执行。您必须在基于资源的策略中[指定主体](#)。委托人可以包括账户、用户、角色、联合用户或Amazon Web Services 服务。

基于资源的策略是位于该服务中的内联策略。您不能在基于资源的策略IAM中使用 Amazon 托管策略。

## 访问控制列表 (ACLs)

访问控制列表 (ACLs) 控制哪些委托人 ( 账户成员、用户或角色 ) 有权访问资源。ACLs与基于资源的策略类似，尽管它们不使用JSON策略文档格式。

Amazon S3 和 Amazon VPC 就是支持的服务示例ACLs。Amazon WAF要了解更多信息ACLs，请参阅《亚马逊简单存储服务开发者指南》中的[访问控制列表 \(ACL\) 概述](#)。

## 其他策略类型

Amazon 支持其他不太常见的策略类型。这些策略类型可以设置更常用的策略类型向您授予的最大权限。

- 权限边界-权限边界是一项高级功能，您可以在其中设置基于身份的策略可以向IAM实体 ( IAM用户或角色 ) 授予的最大权限。您可为实体设置权限边界。这些结果权限是实体基于身份的策略及其权限边界的交集。在 Principal 中指定用户或角色的基于资源的策略不受权限边界限制。任一项策略中的显式拒绝将覆盖允许。有关权限边界的更多信息，请参阅《IAM用户指南》中的[IAM实体的权限边界](#)。
- 服务控制策略 (SCPs)-SCPs 是为中的组织或组织单位 (OU) 指定最大权限的JSON策略 Amazon Organizations。Amazon Organizations 是一项用于对您的企业拥有的多 Amazon Web Services 账户 项进行分组和集中管理的服务。如果您启用组织中的所有功能，则可以将服务控制策略 (SCPs) 应用于您的任何或所有账户。对成员账户中的实体 ( 包括每个实体 ) 的权限进行了SCP限制 Amazon Web Services 账户根用户。有关 Organizations 和的更多信息SCPs，[请参阅《Amazon Organizations 用户指南》中的SCPs工作原理](#)。
- 会话策略 – 会话策略是当您以编程方式为角色或联合用户创建临时会话时作为参数传递的高级策略。结果会话的权限是用户或角色的基于身份的策略和会话策略的交集。权限也可以来自基于资源的策略。任一项策略中的显式拒绝将覆盖允许。有关更多信息，请参阅《IAM用户指南》中的[会话策略](#)。

## 多个策略类型

当多个类型的策略应用于一个请求时，生成的权限更加复杂和难以理解。要了解在涉及多种策略类型时如何 Amazon 确定是否允许请求，请参阅IAM用户指南中的[策略评估逻辑](#)。

## Amazon Transfer Family 如何使用 IAM

在使用 Amazon Identity and Access Management (IAM) 管理访问权限之前 Amazon Transfer Family，您应该了解哪些IAM功能可以与之搭配使用 Amazon Transfer Family。要全面了解如何使用 Amazon Transfer Family 和其他 Amazon 服务IAM，请参阅《IAM用户指南》IAM中的[与之配合使用的 Amazon 服务](#)。

### 主题

- [Amazon Transfer Family 基于身份的策略](#)
- [Amazon Transfer Family 基于资源的策略](#)
- [基于 Amazon Transfer Family 标签的授权](#)
- [Amazon Transfer Family IAM角色](#)

## Amazon Transfer Family 基于身份的策略

使用IAM基于身份的策略，您可以指定允许或拒绝的操作和资源，以及允许或拒绝操作的条件。Amazon Transfer Family 支持特定的操作、资源和条件键。要了解您在JSON策略中使用的所有元素，请参阅Amazon Identity and Access Management 用户指南中的[IAMJSON策略元素参考](#)。

### 操作

管理员可以使用 Amazon JSON策略来指定谁有权访问什么。也就是说，哪个主体 可以对什么资源执行操作，以及在什么条件下执行。

JSON策略Action元素描述了可用于在策略中允许或拒绝访问的操作。策略操作通常与关联的 Amazon API操作同名。也有一些例外，例如没有匹配API操作的仅限权限的操作。还有一些操作需要在策略中执行多个操作。这些附加操作称为相关操作。

在策略中包含操作以授予执行关联操作的权限。

正在执行的策略操作在操作前 Amazon Transfer Family 使用以下前缀:transfer:. 例如，要向某人授予创建服务器的权限，请使用 Transfer Family CreateServer API 操作将

该 `transfer:CreateServer` 操作包含在他们的策略中。策略语句必须包括 `Action` 或 `NotAction` 元素。Amazon Transfer Family 定义了自己的一组操作，这些操作描述了可使用该服务执行的任务。

要在单个语句中指定多项操作，请使用逗号将它们隔开，如下所示。

```
"Action": [  
    "transfer:action1",  
    "transfer:action2"
```

您也可以使用通配符 (\*) 指定多个操作。例如，要指定以单词 `Describe` 开头的所有操作，请包括以下操作。

```
"Action": "transfer:Describe*"
```

要查看 Amazon Transfer Family 操作列表，请参阅《服务授权参考》Amazon Transfer Family 中 [定义的操作](#)。

## 资源

管理员可以使用 Amazon JSON 策略来指定谁有权访问什么。也就是说，哪个主体可以对什么资源执行操作，以及在什么条件下执行。

`ResourceJSON` 策略元素指定要应用操作的一个或多个对象。语句必须包含 `Resource` 或 `NotResource` 元素。最佳做法是，使用资源的 [Amazon 资源名称 \(ARN\)](#) 指定资源。对于支持特定资源类型（称为资源级权限）的操作，您可以执行此操作。

对于不支持资源级权限的操作（如列出操作），请使用通配符 (\*) 指示语句应用于所有资源。

```
"Resource": "*"
```

Transfer Family 服务器资源包含以下内容 ARN。

```
arn:aws:transfer:${Region}:${Account}:server/${ServerId}
```

例如，要在语句中指定 `Ts-01234567890abcdef` Transfer Family 服务器，请使用以下命令 ARN。

```
"Resource": "arn:aws:transfer:us-east-1:123456789012:server/s-01234567890abcdef"
```

有关格式的更多信息 ARNs，请参阅《服务授权参考》或 [IAM ARNs](#) 《IAM 用户指南》中的 [Amazon 资源名称 \(ARNs\)](#)。



要指定属于特定账户的所有实例，请使用通配符 (\*)。

```
"Resource": "arn:aws:transfer:us-east-1:123456789012:server/*"
```

有些 Amazon Transfer Family 操作是在多个资源上执行的，例如IAM策略中使用的资源。在这些情况下，您必须使用通配符 (\*)。

```
"Resource": "arn:aws:transfer:*:123456789012:server/*"
```

在某些情况下，您需要指定多种类型的资源，例如，如果您创建了允许访问 Transfer Family 服务器与用户的策略。要在单个语句中指定多个资源，请ARNs用逗号分隔。

```
"Resource": [  
    "resource1",  
    "resource2"  
]
```

要查看 Amazon Transfer Family 资源列表，请参阅《服务授权参考》[Amazon Transfer Family中定义的资源类型](#)。

## 条件键

管理员可以使用 Amazon JSON策略来指定谁有权访问什么。也就是说，哪个主体可以对什么资源执行操作，以及在什么条件下执行。

在 Condition 元素 ( 或 Condition 块 ) 中，可以指定语句生效的条件。Condition 元素是可选的。您可以创建使用[条件运算符](#) ( 例如，等于或小于 ) 的条件表达式，以使策略中的条件与请求中的值相匹配。

如果您在一个语句中指定多个 Condition 元素，或在单个 Condition 元素中指定多个键，则 Amazon 使用逻辑 AND 运算评估它们。如果您为单个条件键指定多个值，则使用逻辑OR运算来 Amazon 评估条件。在授予语句的权限之前必须满足所有的条件。

在指定条件时，您也可以使用占位符变量。例如，只有在资源上标有IAM用户的用户名时，您才能向IAM用户授予访问该资源的权限。有关更多信息，请参阅《IAM用户指南》中的[IAM策略元素：变量和标签](#)。

Amazon 支持全局条件密钥和特定于服务的条件键。要查看所有 Amazon 全局条件键，请参阅《IAM用户指南》中的[Amazon 全局条件上下文密钥](#)。

Amazon Transfer Family 定义自己的条件键集，还支持使用一些全局条件键。要查看 Amazon Transfer Family 条件密钥列表，请参阅《服务授权参考》Amazon Transfer Family 中的[条件密钥](#)。

## 示例

要查看 Amazon Transfer Family 基于身份的策略的示例，请参阅[Amazon Transfer Family 基于身份的策略示例](#)

## Amazon Transfer Family 基于资源的策略

基于资源的JSON策略是政策文件，它规定了指定的委托人可以在什么条件下对 Amazon Transfer Family 资源执行哪些操作。Amazon S3 支持亚马逊 S3 的基于资源的权限策略 *buckets*。基于资源的策略允许您按资源向其他账户授予使用权限。您也可以使用基于资源的策略来允许 Amazon 服务访问您的 Amazon S3 *buckets*。

要启用跨账户访问权限，您可以将整个账户或另一个账户中的IAM实体指定为[基于资源的策略中的委托人](#)。将跨账户主体添加到基于资源的策略只是建立信任关系工作的一半而已。当委托人和资源位于不同的 Amazon 账户中时，您还必须向委托人实体授予访问资源的权限。通过将基于身份的策略附加到实体以授予权限。但是，如果基于资源的策略向同一个账户中的主体授予访问权限，则不需要额外的基于身份的策略。有关更多信息，请参阅《Amazon Identity and Access Management 用户指南》中的[IAM 角色与基于资源的策略的区别](#)。

Amazon S3 服务仅支持一种基于资源的策略，称为 *bucket* 政策，它附在 *bucket*。此策略定义了哪些委托人实体（账户、用户、角色和联合用户）可以对对象执行操作。

## 示例

要查看 Amazon Transfer Family 基于资源的策略的示例，请参阅[Amazon Transfer Family 基于标签的策略示例](#)。

## 基于 Amazon Transfer Family 标签的授权

您可以为 Amazon Transfer Family 资源附加标签或在请求中传递标签 Amazon Transfer Family。要基于标签控制访问，您需要使用 `transfer:ResourceTag/key-name`、`aws:RequestTag/key-name` 或 `aws:TagKeys` 条件键在策略的[条件元素](#)中提供标签信息。有关如何使用标签来控制对 Amazon Transfer Family 资源的访问的信息，请参阅[Amazon Transfer Family 基于标签的策略示例](#)。

## Amazon Transfer Family IAM角色

[IAM角色](#)是您的 Amazon 账户中具有特定权限的实体。

## 将临时证书与 Amazon Transfer Family

您可以使用临时证书通过联合身份登录、代入IAM角色或担任跨账户角色。您可以通过调用 [AssumeRole](#) 或之类的 Amazon STS API 操作来获取临时安全证书 [GetFederationToken](#)。

Amazon Transfer Family 支持使用临时证书。

## Amazon Transfer Family 基于身份的策略示例

默认情况下，IAM用户和角色无权创建或修改 Amazon Transfer Family 资源。他们也无法使用 Amazon Web Services Management Console Amazon CLI、或执行任务 Amazon API。IAM管理员必须创建IAM策略，授予用户和角色对其所需的指定资源执行特定API操作的权限。然后，管理员必须将这些策略附加到需要这些权限的IAM用户或群组。

要了解如何使用这些示例JSON策略文档创建IAM基于身份的策略，请参阅《Amazon Identity and Access Management 用户指南》中 [JSON选项卡上的“创建策略”](#)。

### 主题

- [策略最佳实践](#)
- [使用 Amazon Transfer Family 控制台](#)
- [允许用户查看他们自己的权限](#)

## 策略最佳实践

基于身份的策略决定了某人是否可以在您的账户中创建、访问或删除 Amazon Transfer Family 资源。这些操作可能会使 Amazon Web Services 账户产生成本。创建或编辑基于身份的策略时，请遵循以下指南和建议：

- 开始使用 Amazon 托管策略并转向最低权限权限 — 要开始向用户和工作负载授予权限，请使用为许多常见用例授予权限的 Amazon 托管策略。它们在你的版本中可用 Amazon Web Services 账户。我们建议您通过定义针对您的用例的 Amazon 客户托管策略来进一步减少权限。有关更多信息，请参阅《IAM用户指南》中的 [Amazon 托管策略或工作职能托管策略](#)。
- 应用最低权限权限-使用IAM策略设置权限时，仅授予执行任务所需的权限。为此，您可以定义在特定条件下可以对特定资源执行的操作，也称为最低权限许可。有关使用应用权限IAM的更多信息，请参阅《IAM用户指南》IAM [中的策略和权限](#)。
- 使用IAM策略中的条件进一步限制访问权限-您可以在策略中添加条件以限制对操作和资源的访问权限。例如，您可以编写一个策略条件来指定所有请求都必须使用发送SSL。如果服务操作是通过特定的方式使用的，则也可以使用条件来授予对服务操作的访问权限 Amazon Web Services 服务，例

如 Amazon CloudFormation。有关更多信息，请参阅《IAM用户指南》中的[IAMJSON策略元素：条件](#)。

- 使用 IAM Access Analyzer 验证您的IAM策略以确保权限的安全性和功能性 — IAM Access Analyzer 会验证新的和现有的策略，以便策略符合IAM策略语言 (JSON) 和IAM最佳实践。IAM Access Analyzer 提供了 100 多项策略检查和可行的建议，可帮助您制定安全和实用的策略。有关更多信息，请参阅《IAM用户指南》中的 [IAM Access Analyzer 策略验证](#)。
- 需要多重身份验证 (MFA)-如果您的场景需要IAM用户或 root 用户 Amazon Web Services 账户，请打开MFA以提高安全性。要要求MFA何时调用API操作，请在策略中添加MFA条件。有关更多信息，请参阅《IAM用户指南》中的[配置MFA受保护的API访问权限](#)。

有关最佳做法的更多信息IAM，请参阅《IAM用户指南》IAM[中的安全最佳实践](#)。

## 使用 Amazon Transfer Family 控制台

要访问 Amazon Transfer Family 控制台，您必须拥有一组最低权限。这些权限必须允许您列出和查看 Amazon 账户中 Amazon Transfer Family 资源的详细信息。如果您创建的基于身份的策略比所需的最低权限更严格，则控制台将无法按预期运行，适用于使用该策略的实体 (IAM用户或角色)。有关更多信息，请参阅 Amazon Identity and Access Management 用户指南中的[为用户添加权限](#)。

您无需为仅拨打 Amazon CLI 或的用户设置最低控制台权限 Amazon API。相反，只允许访问与你正在尝试执行的API操作相匹配的操作。

## 允许用户查看他们自己的权限

此示例说明如何创建允许IAM用户查看附加到其用户身份的内联和托管策略的策略。此策略包括在控制台上或使用或以编程方式完成此操作的 Amazon CLI 权限。 Amazon API

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsWithUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ]
    }
  ],
```

```
    "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
  },
  {
    "Sid": "NavigateInConsole",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:GetGroupPolicy",
      "iam:GetPolicyVersion",
      "iam:GetPolicy",
      "iam:ListAttachedGroupPolicies",
      "iam:ListGroupPolicies",
      "iam:ListPolicyVersions",
      "iam:ListPolicies",
      "iam:ListUsers"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
```

## Amazon Transfer Family 基于标签的策略示例

以下是如何根据标签控制 Amazon Transfer Family 资源访问权限的示例。

### 使用标签控制对 Amazon Transfer Family 资源的访问

IAM策略中的条件是您用来指定 Amazon Transfer Family 资源权限的语法的一部分。您可以根据这些 Amazon Transfer Family 资源的标签来控制对这些资源（例如用户、服务器、角色和其他实体）的访问权限。标签是键值对。有关为资源添加标签的更多信息，请参阅中的为[Amazon 资源添加标签](#)。Amazon Web Services 一般参考

在中 Amazon Transfer Family，资源可以有标签，有些操作可以包含标签。创建IAM策略时，您可以使用标签条件键来控制以下内容：

- 根据 Amazon Transfer Family 资源所具有的标签，哪些用户可以对资源执行操作。
- 哪些标签可以在操作的请求中传递。
- 是否特定标签键可在请求中使用。

通过使用基于标签的访问控制，您可以应用比级别更精细的API控制。与使用基于资源的访问控制相比，您还可以应用更多动态控制。您可以根据请求中提供的标签（请求标签）创建允许或拒绝操作的

IAM策略。您还可以根据正在操作的资源的标签（资源标签）创建IAM策略。通常，资源标签用于资源上已有的标签，请求标签用于向资源添加标签或从资源中删除标签。

有关标签条件键的完整语法和语义，请参阅IAM用户指南中的[使用 Amazon 资源标签控制对资源的访问](#)。有关使用 Gateway 指定IAM策略的详细信息，请参阅《API网API关开发者指南》中的[API使用IAM权限控制对的访问权限](#)。

### 示例 1：基于资源标签拒绝操作

您可根据标签拒绝资源上执行的操作。如果用户或服务器资源通过密钥 stage 和值 prod 标记，则以下示例策略拒绝

TagResource、UntagResource、StartServer、StopServer、DescribeServer 以及 DescribeUser 操作。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "transfer:TagResource",
        "transfer:UntagResource",
        "transfer:StartServer",
        "transfer:StopServer",
        "transfer:DescribeServer",
        "transfer:DescribeUser"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/stage": "prod"
        }
      }
    }
  ]
}
```

### 示例 2：基于资源标签允许操作

您可以允许根据标签对资源执行操作。如果用户或服务器资源通过密钥 stage 和值 prod 标记，则以下示例策略拒绝

TagResource、UntagResource、StartServer、StopServer、DescribeServer 以及 DescribeUser 操作。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "transfer:TagResource",
        "transfer:UntagResource",
        "transfer:StartServer",
        "transfer:StopServer",
        "transfer:DescribeServer",
        "transfer:DescribeUser"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/stage": "prod"
        }
      }
    }
  ]
}
```

### 示例 3：拒绝根据请求标签创建用户或服务器

以下示例策略包含两个语句。如果标签的成本中心密钥无值，则第一条语句拒绝对所有资源执行 CreateServer 操作。

如果标签的成本中心密钥包含除 1、2 或 3 之外的任何其他值，则第二条语句将拒绝 CreateServer 操作。

#### Note

此策略确实允许创建或删除包含 costcenter 密钥和 1、2 或 3 值的资源。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
```

```
"Statement": [
  {
    "Effect": "Deny",
    "Action": [
      "transfer:CreateServer"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ],
    "Condition": {
      "Null": {
        "aws:RequestTag/costcenter": "true"
      }
    }
  },
  {
    "Effect": "Deny",
    "Action": "transfer:CreateServer",
    "Resource": [
      "*"
    ],
    "Condition": {
      "ForAnyValue:StringNotEquals": {
        "aws:RequestTag/costcenter": [
          "1",
          "2",
          "3"
        ]
      }
    }
  }
]
```

## 对 Amazon Transfer Family 身份和访问进行故障排除

使用以下信息来帮助您诊断和修复在使用 Amazon Transfer Family 时可能遇到的常见问题IAM。

### 主题

- [我无权在以下位置执行操作 Amazon Transfer Family](#)
- [我无权执行 iam : PassRole](#)
- [我想允许 Amazon 账户之外的人访问我的 Amazon Transfer Family 资源](#)



## 我无权在以下位置执行操作 Amazon Transfer Family

如果 Amazon Web Services Management Console 告诉您您无权执行某项操作，则必须联系管理员寻求帮助。管理员是向您提供登录凭证的人。

当mateojacksonIAM用户尝试使用控制台查看有关某项的详细信息时，会出现以下示例错误 *widget* 但没有transfer:*GetWidget*权限。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
transfer:GetWidget on resource: my-example-widget
```

在这种情况下，Mateo 请求他的管理员更新其策略，以允许他使用 transfer;*GetWidget* 操作访问 *my-example-widget* 资源。

## 我无权执行 iam : PassRole

如果您收到一个错误，表明您无权执行 iam:PassRole 操作，则必须更新策略以允许您将角色传递给 Amazon Transfer Family。

有些 Amazon Web Services 服务 允许您将现有角色传递给该服务，而不是创建新的服务角色或服务相关角色。为此，您必须具有将角色传递到服务的权限。

当名为的IAM用户marymajor尝试使用控制台在中执行操作时，会出现以下示例错误 Amazon Transfer Family。但是，服务必须具有服务角色所授予的权限才可执行此操作。Mary 不具有将角色传递到服务的权限。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

在这种情况下，必须更新 Mary 的策略以允许她执行 iam:PassRole 操作。

如果您需要帮助，请联系您的 Amazon 管理员。您的管理员是提供登录凭证的人。

以下示例策略包含将角色传递给 Amazon Transfer Family的权限。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    { "Action": "iam:PassRole",
      "Resource": "arn:aws::iam::123456789012:role/*",
```

```
        "Effect": "Allow"
    }
  ]
}
```

## 我想允许 Amazon 账户之外的人访问我的 Amazon Transfer Family 资源

您可以创建一个角色，以便其他账户中的用户或您组织外的人员可以使用该角色来访问您的资源。您可以指定谁值得信赖，可以担任角色。对于支持基于资源的策略或访问控制列表 (ACLs) 的服务，您可以使用这些策略向人们授予访问您的资源的权限。

要了解更多信息，请参阅以下内容：

- 要了解是否 Amazon Transfer Family 支持这些功能，请参阅[Amazon Transfer Family 如何使用 IAM](#)。
- 要了解如何提供对您拥有的资源的访问权限，请参阅《IAM用户指南》中的[Amazon Web Services 账户 向其他IAM用户提供访问权限](#)。Amazon Web Services 账户
- 要了解如何向第三方提供对您的资源的访问权限 [Amazon Web Services 账户](#)，请参阅IAM用户指南中的[向第三方提供访问权限](#)。Amazon Web Services 账户
- 要了解如何通过联合身份验证提供访问权限，请参阅《用户指南》中的[向经过外部身份验证的用户提供访问权限 \( 联合身份验证 \)](#)。IAM
- 要了解使用角色和基于资源的策略进行跨账户访问的区别，请参阅用户[指南中的IAM角色与基于资源的策略的IAM区别](#)。

## 合规性验证 Amazon Transfer Family

Amazon Transfer Family 作为多个合规计划的一部分，第三方审计师对安全性和 Amazon 合规性进行评估。这些包括SOC、PCIHIPAA、和其他。有关完整列表，请参阅[按合规计划划分的范围内的 Amazon 服务](#)。

有关特定合规计划范围内的 Amazon 服务列表，请参阅[按合规计划划分的范围内的Amazon 服务](#)。有关一般信息，请参阅 [Amazon 合规性计划](#)。

您可以使用下载第三方审计报告 Amazon Artifact。有关更多信息，请参阅[中的下载报告 Amazon Artifact](#)。

您在使用 Amazon Transfer Family 时的合规责任取决于您的数据的敏感性、贵公司的合规目标以及适用的法律和法规。Amazon 提供了以下资源来帮助实现合规性：

- [安全与合规性快速入门指南](#) — 这些部署指南讨论了架构注意事项，并提供了在上部署以安全性和合规性为重点的基准环境的步骤。 Amazon
- [HIPAA安全与合规架构白皮书 — 本白皮书](#)描述了公司如何使用 Amazon 来创建HIPAA符合要求的应用程序。
- – 此业务手册和指南集合可能适用于您的行业和位置。
- [Amazon Config](#)— 该 Amazon 服务评估您的资源配置在多大程度上符合内部实践、行业指导方针和法规。
- [Amazon Security Hub](#)— 此 Amazon 服务可全面了解您的安全状态 Amazon ，帮助您检查是否符合安全行业标准和最佳实践。

## 韧性在 Amazon Transfer Family

Amazon 全球基础设施是围绕 Amazon 区域和可用区构建的。Amazon 区域提供多个物理隔离和隔离的可用区，这些可用区通过低延迟、高吞吐量和高度冗余的网络相连。利用可用区，您可以设计和操作在可用区之间无中断地自动实现故障转移的应用程序和数据库。与传统的单个或多个数据中心基础架构相比，可用区具有更高的可用性、容错性和可扩展性。

Amazon Transfer Family 最多支持 3 个可用区，并由 auto Scaling 的冗余队列提供支持，用于处理您的连接和传输请求。

请注意以下几点：

- 对于有端点：
  - 可用区域级冗余内置于服务中
  - 每个可用区都有冗余实例集。
  - 这种冗余是自动提供的
- 有关虚拟私有云 (VPC) 中的终端节点，请参阅[在虚拟私有云中创建服务器](#)。

另请参阅

- 有关 Amazon Web Services 区域 和可用区的更多信息，请参阅[Amazon 全球基础架构](#)。
- 有关如何使用基于延迟的路由来构建更高的冗余并最大限度地减少网络延迟的示例，请参阅博客文章[最大限度地减少服务器的网络延迟](#)。 Amazon Transfer Family

## 中的基础设施安全 Amazon Transfer Family

作为一项托管服务 Amazon Transfer Family，受 Amazon 全球网络安全的保护。有关 Amazon 安全服务以及如何 Amazon 保护基础设施的信息，请参阅[Amazon 云安全](#)。要使用基础设施安全的最佳实践来设计您的 Amazon 环境，请参阅 S Amazon security Pillar Well-Architected Framework 中的[基础设施保护](#)。

您可以使用 Amazon 已发布的API呼叫 Amazon Transfer Family 通过网络进行访问。客户端必须支持以下内容：

- 传输层安全 (TLS)。我们需要 TLS 1.2，建议使用 TLS 1.3。
- 具有完美前向保密性的密码套件 ()，例如 ( Ephemeral Diffie-HellmanPFS ) 或 ( Elliptic C DHE urve Ephemeral Diffie-Hellman )。ECDHE大多数现代系统 ( 如 Java 7 及更高版本 ) 都支持这些模式。

此外，必须使用访问密钥 ID 和与IAM委托人关联的私有访问密钥对请求进行签名。或者，您可以使用[Amazon Security Token Service](#) ( Amazon STS ) 生成临时安全凭证来对请求进行签名。

## 添加 Web 应用程序防火墙

Amazon WAF 是一种 Web 应用程序防火墙，可帮助保护 Web 应用程序和APIs免受攻击。您可以使用它来配置一组称为 Web 访问控制列表 (WebACL) 的规则，这些规则根据您定义的可自定义 Web 安全规则和条件允许、阻止或计数 Web 请求。有关更多信息，请参阅[使用 Amazon WAF 保护您的APIs](#)。

要添加 Amazon WAF

1. 打开API网关控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/apigateway/>。
2. 在APIs导航窗格中，然后选择您的自定义身份提供商模板。
3. 选择 Stages (阶段)。
4. 在 Stages (阶段) 窗格中，选择该阶段的名称。
5. 在 Stage Editor (阶段编辑器) 窗格中，选择设置选项卡。
6. 请执行以下操作之一：
  - 在 Web 应用程序防火墙 (WAF) 下ACL，对于 We bACL，选择要与此阶段关联的 Web。
  - ACL如果您需要的网络不存在，则需要通过执行以下操作来创建一个：
    1. 选择“创建网站”ACL。
    2. 在 Amazon WAF服务主页上，选择创建网站ACL。

3. 在 Web ACL 详细信息中，在“名称”中键入网站的名称ACL。
  4. 在规则，选择添加规则，然后选择添加自己的规则和规则组。
  5. 对于规则类型，选择 IP 集以标识特定 IP 地址列表。
  6. 对于规则，输入规则的名称。
  7. 对于 IP 集，请选择现有的 IP 集。要创建 IP 集，请参阅[创建 IP 集](#)。
  8. 对于用作初始地址的 IP 地址，请选择标头中的 IP 地址
  9. 在标头题字段名中，输入 SourceIP。
  10. 对于标头内位置，选择第一个 IP 地址。
  11. 对于缺少 IP 地址的回退，请根据标题中无效（或缺失）IP 地址的处理方式，选择匹配或不匹配。
  12. 在操作中，选择 IP 集的操作。
  13. 对于不符合任何规则的请求的默认 Web ACL 操作，请选择“允许”或“阻止”，然后单击“下一步”。
  14. 对于步骤 4 和 5，选择下一步。
  15. 在“查看并创建”中，查看您的选择，然后选择“创建网站”ACL。
7. 选择 Save Changes（保存更改）。
  8. 选择资源。
  9. 在“操作”中，选择“部署”API。

有关 Amazon Web 应用程序防火墙安全 Amazon Transfer Family 性的信息，请参阅 Amazon 存储博客中的[Amazon Transfer Family 使用 Amazon 应用程序防火墙和 Amazon API Gateway 进行保护](#)。

## 防止跨服务混淆代理

混淆代理问题是一个安全性问题，即不具有操作执行权限的实体可能会迫使具有更高权限的实体执行该操作。在中 Amazon，跨服务模仿可能会导致混乱的副手问题。一个服务（呼叫服务）调用另一项服务（所谓的“服务”）时，可能会发生跨服务模拟。可以操纵调用服务以使用其权限对另一个客户的资源进行操作，否则该服务不应有访问权限。为防止这种情况，Amazon 提供可帮助您保护所有服务的数据的工具，而这些服务中的服务主体有权限访问账户中的资源。有关此问题的详细描述，请参阅[《IAM 用户指南》中的混淆副手问题](#)。

我们建议在资源策略中使用[aws:SourceArn](#)和[aws:SourceAccount](#)全局条件上下文密钥来限制 Transf Amazon er Family 对资源的权限。如果使用两个全局条件上下文键，在同一策略语句中使用 `aws:SourceAccount` 值和 `aws:SourceArn` 值中的账户必须使用相同的账户 ID。

防止混乱的代理问题的最有效方法是使用您想要允许的资源的确切Amazon资源名称 (ARN)。如果您要指定多个资源，请使用带有通配符 (\*) 的 `aws:SourceArn` 全局上下文条件键来表示未知部分。ARN 例如，`arn:aws:transfer::region::account-id:server/*`。

Amazon Transfer Family 使用以下类型的角色：

- 用户角色-允许服务管理的用户访问必要的 Transfer Family 资源。Amazon Transfer Family 在 Transfer Family 用户的背景下扮演这个角色ARN。
- 访问角色 - 仅提供对正在传输的 Amazon S3 文件的访问权限。对于入站AS2转移，访问角色使用协议的 Amazon 资源名称 (ARN)。对于出站AS2传输，访问角色使用连接器。ARN
- 调用角色 — 用于 Amazon API Gateway 作为服务器的自定义身份提供商。Transfer Family 在 Transfer Family 服务器的环境中扮演这个角色ARN。
- 日志角色-用于将条目登录到 Amazon CloudWatch。Transfer Family 使用此角色记录成功和失败的详细信息以及有关文件传输的信息。Transfer Family 在 Transfer Family 服务器的环境中扮演这个角色ARN。对于出站AS2传输，日志记录角色使用连接器ARN。
- 执行角色 - 允许 Transfer Family 用户调用和启动工作流程。Transfer Family 在 Transfer Family 工作流程的背景下担任此角色ARN。

有关更多信息，请参阅《IAM用户指南》IAM [中的策略和权限](#)。

#### Note

在以下示例中，替换每个 *user input placeholder* 用你自己的信息。

#### Note

在我们的示例中，我们同时使用 `ArnLike` 和 `ArnEquals`。它们在功能上是相同的，因此您可以在制定策略时使用其中任何一个。Transfer Family 文档在条件包含通配符时使用 `ArnLike`，`ArnEquals` 用于表示完全匹配的条件。

## Amazon Transfer Family 用户角色跨服务混淆副手预防

以下示例策略允许账户中的任何服务器担任该角色。

```
{
```

```

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Sid": "",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "transfer.amazonaws.com"
    },
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:SourceAccount": "account-id"
      },
      "ArnLike": {
        "aws:SourceArn": "arn:aws:transfer:region:account-id:user/*"
      }
    }
  }
]
}

```

以下示例策略允许任何特定服务器用户承担此角色。

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "transfer.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "account-id"
        },
        "ArnEquals": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:transfer:region:account-id:user/server-
id/*"
        }
      }
    }
  ]
}

```

```

    ]
  }
}

```

以下示例策略允许特定服务器的特定用户担任该角色。

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "transfer.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:transfer:region:account-id:user/server-
id/user-name"
        }
      }
    }
  ]
}

```

## Amazon Transfer Family 工作流程角色跨服务混乱副手预防

以下示例策略允许账户中的任何工作流程担任该角色。

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "transfer.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "account-id"
        }
      }
    }
  ]
}

```



```

        },
        "ArnLike": {
            "aws:SourceArn": "arn:aws:transfer:region:account-id:workflow/*"
        }
    }
}

```

以下示例策略允许特定工作流程承担此角色。

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "transfer.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:transfer:region:account-id:workflow/workflow-id"
        }
      }
    }
  ]
}

```

## Amazon Transfer Family 日志和调用角色跨服务混淆了副手预防

### Note

以下示例可用于日志记录和调用角色。

在这些示例中，如果您的服务器未附加任何工作流程，则可以删除该工作流程的ARN详细信息。

以下示例日志/调用策略允许账户中的任何服务器（和工作流程）代入该角色。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowAllServersWithWorkflowAttached",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "transfer.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "account-id"
        },
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": [
            "arn:aws:transfer:region:account-id:server/*",
            "arn:aws:transfer:region:account-id:workflow/*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

以下示例日志/调用策略允许特定的服务器（和 workflow）担任该角色。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowSpecificServerWithWorkflowAttached",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "transfer.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "account-id"
        },
        "ArnEquals": {
          "aws:SourceArn": [

```



- `ec2:DescribeAvailabilityZones` – 授予权限以描述可供您使用的一个或多个可用区。
- `ec2:DescribeNetworkInterfaces` – 授予权限以描述一个或多个弹性网络接口。
- `ec2:DescribeSecurityGroups` – 授予权限以描述一个或多个安全组。
- `ec2:DescribeSubnets` – 授予权限以描述一个或多个子网。
- `ec2:DescribeVpcs`— 授予描述一个或多个虚拟私有云的权限 (VPCs)。
- `ec2:DescribeVpcEndpoints`— 授予描述一个或多个VPC端点的权限。
- `health:DescribeEventAggregates` – 返回每种事件类型的 ( 问题、计划的更改和账户通知 ) 事件数。
- `iam:GetPolicyVersion` – 授予权限以检索有关指定托管策略的版本的 信息，包括策略文档。
- `iam:ListPolicies` – 授予权限以列出所有托管策略。
- `iam:ListRoles`— 授予列出具有指定路径前缀的IAM角色的权限。
- `iam:PassRole`— 授予将IAM角色传递给 Transfer Family 的权限。有关更多详细信息，请参阅[向用户授予将角色传递给的权限 Amazon Web Services 服务](#)。
- `route53:ListHostedZones` – 授予权限以获取与当前 Amazon Web Services 账户关联的公有和私有托管区域列表。
- `s3:ListAllMyBuckets` – 授予权限以列出该请求的经身份验证的发件人拥有的所有桶。
- `transfer:*` — 授予对 Transfer Family 资源的访问权限。星号 (\*) 授权访问所有资源。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:PassRole",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "iam:PassedToService": "transfer.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "acm:ListCertificates",
```

```

        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "health:DescribeEventAggregates",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListRoles",
        "route53:ListHostedZones",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "transfer:*"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

## Amazon 托管策略：AWSTransferFullAccess

此 `AWSTransferFullAccess` 策略提供对 Transfer Family 服务的完全访问权限。

### 权限详细信息

该策略包含以下权限。

- `transfer:*` — 授予对 Transfer Family 资源的访问权限。星号 (\*) 授权访问所有资源。
- `iam:PassRole`— 授予将IAM角色传递给 Transfer Family 的权限。有关更多详细信息，请参阅[向用户授予将角色传递的权限 Amazon Web Services 服务](#)。
- `ec2:DescribeAddresses` – 授予权限以描述一个或多个弹性 IP 地址。
- `ec2:DescribeNetworkInterfaces` – 授予权限以描述一个或多个网络接口。
- `ec2:DescribeVpcEndpoints`— 授予描述一个或多个VPC端点的权限。

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",

```

```

        "Action": "transfer:*",
        "Resource": "*"
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "iam:PassRole",
        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "iam:PassedToService": "transfer.amazonaws.com"
            }
        }
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "ec2:DescribeVpcEndpoints",
            "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
            "ec2:DescribeAddresses"
        ],
        "Resource": "*"
    }
]
}

```

## Amazon 托管策略: AWSTransferLoggingAccessV3

该AWSTransferLoggingAccessV3策略授予管理权限，允许将您 Amazon 的 Transfer Family 服务器活动记录到 Amazon CloudWatch Logs 中。因此，您应该将此策略附加至日志记录角色。

### 权限详细信息

此策略包括以下权限 Amazon CloudWatch Logs。

- CreateLogStream — 授权主体创建日志流。
- DescribeLogStreams— 授权主体列出日志组的日志流。
- CreateLogGroup — 授权主体创建日志组。
- PutLogEvents – 授予权限以将一批日志事件上传到指定的日志流。

```
{
```

```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Sid": "VisualEditor0",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "logs:CreateLogStream",
      "logs:DescribeLogStreams",
      "logs:CreateLogGroup",
      "logs:PutLogEvents"
    ],
    "Resource": "arn:aws-cn:logs:*:*:log-group:/aws/transfer/*"
  }
]
```

## Amazon 托管策略：AWSTransferReadOnlyAccess

此 AWSTransferReadOnlyAccess 策略提供对 Transfer Family 服务的只读访问权限。

### 权限详细信息

此策略包含 Transfer Family 的以下权限。

- DescribeUser – 授权主体查看用户描述。
- DescribeServer – 授权主体查看服务器描述。
- ListUsers – 授予主体列出服务器用户。
- ListServers – 授权主体列出账户服务器。
- TestIdentityProvider – 授权主体策略配置身份提供程序是否设置得当。
- ListTagsForResource – 授予主体列出资源标签的权限。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "transfer:DescribeUser",
```

```

        "transfer:DescribeServer",
        "transfer:ListUsers",
        "transfer:ListServers",
        "transfer:TestIdentityProvider",
        "transfer:ListTagsForResource"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

## Amazon 将 Family 更新转移到 Amazon 托管政策

查看 Transfer Family Amazon 托管政策自该服务开始跟踪这些变更以来这些更新的详细信息。Amazon 要获得有关此页面变更的自动提醒，请订RSS阅该的[文档历史记录 Amazon Transfer Family](#)页面上的订阅源。

更改	描述	日期
文档更新	为每个 Transfer Family 托管策略添加章节。	2022 年 1 月 27 日
<a href="#">AWSTransferReadOnlyAccess</a> – 更新到现有策略	Amazon Transfer Family 添加了允许读取策略的新权限 Amazon Managed Microsoft AD。	2021 年 9 月 30 日
<a href="#">AWSTransferLoggingAccessV3</a> – 更新到现有策略	AWSTransferLoggingAccessV3 与标记为服务角色策略的 AWSTransferLoggingAccessV2 不同。此标记表示它旨在向 Transfer Family Amazon 服务授予权限。无功能性变更。	2021 年 6 月 15 日
AWSTransferLoggingAccessV2 — 已弃用	此策略已被 AWSTransferLoggingAccessV3 取代。	2021 年 6 月 15 日



更改	描述	日期
Amazon Transfer Family 开始追踪变更	Amazon Transfer Family 开始跟踪其 Amazon 托管政策的变更。	2021 年 6 月 15 日

# 故障排除 Amazon Transfer Family

使用以下信息来帮助您诊断和修复在处理时可能遇到的常见问题 Amazon Transfer Family。

有关 Amazon Transfer Family 中的问题，请参阅[对 Amazon Transfer Family 身份和访问进行故障排除](#)。

## 主题

- [对服务托管用户进行故障排除](#)
- [对亚马逊API网关问题进行故障排除](#)
- [对加密 Amazon S3 存储桶的策略进行故障排除](#)
- [对身份认证问题进行故障排除](#)
- [对托管工作流程问题进行故障排除](#)
- [对工作流程解密问题进行故障排除](#)
- [对亚马逊EFS问题进行故障排除](#)
- [对测试您的身份提供商进行故障排除](#)
- [解决为SFTP连接器添加可信主机密钥的问题](#)
- [文件上传问题进行故障排除](#)
- [对 ResourceNotFound 异常进行故障排除](#)
- [解决SFTP连接器问题](#)
- [解决 AS2 问题](#)

## 对服务托管用户进行故障排除

本部分介绍了以下问题的可能解决方案。

### 主题

- [对 Amazon EFS 服务托管用户进行故障排除](#)
- [对公有密钥正文过长进行故障排除](#)
- [疑难解答添加SSH公钥失败](#)

## 对 Amazon EFS 服务托管用户进行故障排除

### 描述

运行 `sftp` 命令时，提示符未出现，而是会看到以下消息：

```
Couldn't canonicalize: Permission denied
Need cwd
```

## 原因

您的 Amazon Identity and Access Management (IAM) 用户的角色无权访问亚马逊 Elastic File System ( 亚马逊EFS )。

## 解决方案

增加用户角色的策略权限。您可以添加 Amazon 托管策略，例如 `AmazonElasticFileSystemClientFullAccess`。

## 对公有密钥正文过长进行故障排除

### 描述

您在尝试创建服务托管用户时收到以下错误：

```
Failed to create user (1 validation error detected:
'sshPublicKeyBody' failed to satisfy constraint: Member must have length less than or
equal to 2048)
```

## 原因

您可能正在为公PGP钥正文输入密钥，Amazon Transfer Family 但不支持服务管理用户的PGP密钥。

## 解决方案

如果PGP密钥是RSA基于的，则可以将其转换为PEM格式。[例如，Ubuntu 在这里提供了一个转换工具：2ssh.1.html](https://manpages.ubuntu.com/manpages/xenial/man1/openpgp.2ssh.1.html) <https://manpages.ubuntu.com/manpages/xenial/man1/openpgp>

## 疑难解答添加SSH公钥失败

### 描述

您在尝试为服务托管用户添加公有密钥时收到以下错误：

```
Failed to add SSH public key (Unsupported or invalid SSH public key format)
```

## 原因

您可能正在尝试导入SSH2格式化的公钥，但服务托管 Amazon Transfer Family 管用户不支持SSH2格式化的公钥。

## 解决方案

您需要将密钥转换为 Open SSH 格式。[将SSH2公钥转换为PEM格式](#) 中介绍了此过程。

# 对亚马逊API网关问题进行故障排除

本节介绍以下API网关问题的可能解决方案。

## 主题

- [身份验证失败次数过多](#)
- [连接关闭](#)

## 身份验证失败次数过多

### 描述

当你尝试使用 Secure Shell (SSH) 文件传输协议 (SFTP) 连接到服务器时，会出现以下错误：

```
Received disconnect from 3.15.127.197 port 22:2: Too many authentication failures
Authentication failed.
Couldn't read packet: Connection reset by peer
```

### 原因

您可能输入了错误的用户密码。请重试输入正确的密码。

如果密码正确，则问题可能是由角色的 Amazon 资源名称 (ARN) 无效引起的。要确认这是问题所在，请测试服务器的身份提供商。如果您看到类似于以下内容的响应，则该角色ARN仅为占位符，如全部为零的角色 ID 值所示：

```
{
  "Response": "{\"Role\": \"arn:aws:iam::000000000000:role/MyUserS3AccessRole\",
  \"HomeDirectory\": \"\"}",
  "StatusCode": 200,
  "Message": ""
```

```
"Url": "https://api-gateway-ID.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/prod/
servers/transfer-server-ID/users/myuser/config"
}
```

## 解决方案

将占位符角色ARN替换为有权访问服务器的实际角色。

## 更新角色

1. 在 <https://console.aws.amazon.com/cloudformation> 上打开 Amazon CloudFormation 控制台。
2. 在左侧导航窗格中，选择堆栈。
3. 在堆栈列表中，选择您的堆栈，然后选择参数选项卡。
4. 选择更新。在更新堆栈页面上，选择使用当前模板，然后选择下一步。
5. 替换为UserRoleArn具有足够权限访问您ARN的 Transfer Family 服务器的角色。

### Note

要授予必要的权限，您也可以将 AmazonAPIGatewayAdministrator 和 AmazonS3FullAccess 托管策略添加到角色中。

6. 选择下一步，然后再次选择下一步。评论中 **stack**页面上，选择“我确认 Amazon CloudFormation 可能会创建IAM资源”，然后选择“更新堆栈”。

## 连接关闭

### 描述

当你尝试使用 Secure Shell (SSH) 文件传输协议 (SFTP) 连接到服务器时，会出现以下错误：

```
Connection closed
```

### 原因

造成此问题的一个可能原因是，您的亚马逊 CloudWatch 日志角色与 Transfer Family 没有信任关系。

### 解决方案

确保服务器的日志记录角色与 Transfer Family 具有信任关系。有关更多信息，请参阅 [建立信任关系](#)。

## 对加密 Amazon S3 存储桶的策略进行故障排除

### 描述

您有一个加密的 Amazon S3 存储桶，用作您的 Transfer Family 服务器的存储空间。如果您尝试将文件上传到服务器，则会收到错误消息 `Couldn't close file: Permission denied`。

而且，如果您查看服务器日志，则会看到以下错误：

```
ERROR Message="Access denied" Operation=CLOSE Path=/bucket/user/test.txt BytesIn=13
ERROR Message="Access denied"
```

### 原因

您的 IAM 用户策略无权访问加密存储桶。

### 解决方案

您必须在策略中指定其他权限才能授予所需的 Amazon Key Management Service (Amazon KMS) 权限。有关详细信息，请参阅[Amazon S3 中的数据加密](#)。

## 对身份认证问题进行故障排除

本节介绍以下身份验证问题的可能解决方案。

### 主题

- [身份验证失败—SSH/SFTP](#)
- [托管 AD 领域不匹配问题](#)
- [其他身份验证问题](#)

### 身份验证失败—SSH/SFTP

#### 描述

当您尝试使用 Secure Shell (SSH) 文件传输协议 (SFTP) 连接到服务器时，您会收到一条类似以下内容的消息：

```
Received disconnect from 3.130.115.105 port 22:2: Too many authentication failures
Authentication failed.
```

**Note**

如果您使用的是API网关并收到此错误，请参阅[身份验证失败次数过多](#)。

**原因**

您尚未为用户添加RSA密钥对，因此必须改用密码进行身份验证。

**解决方案**

运行该 `sftp` 命令时，请指定 `-o PubkeyAuthentication=no` 选项。此选项会强制系统请求您的密码。例如：

```
sftp -o PubkeyAuthentication=no sftp-user@server-id.server.transfer.region-id.amazonaws.com
```

**托管 AD 领域不匹配问题****描述**

用户的领域和他们的组领域必须匹配。它们必须都在默认领域中，或者它们都必须位于可信领域。

**原因**

如果用户及其组不匹配，则无法通过 Transfer Family 对该用户进行身份验证。如果您测试用户的身份提供商，则会收到错误找不到用户组的关联访问权限。

**解决方案**

引用用户领域中与组领域（默认或可信）相匹配的组。

**其他身份验证问题****描述**

您收到身份验证错误，但其他故障排除均无效

**原因**

您可能已经为包含前导或尾部斜杠 (/) 的逻辑目录指定了目标。

**解决方案**

更新您的逻辑目录目标，确保它以斜杠开头，并且不包含尾部斜杠。例如，`/DOC-EXAMPLE-BUCKET/images`可以接受`DOC-EXAMPLE-BUCKET/images`，但不`DOC-EXAMPLE-BUCKET/images/`是。

## 对托管工作流程问题进行故障排除

本节介绍以下工作流程问题的可能解决方案。

### 主题

- [使用 Amazon 解决与工作流程相关的错误 CloudWatch](#)
- [对工作流程复制错误进行故障排除](#)

## 使用 Amazon 解决与工作流程相关的错误 CloudWatch

### 描述

如果您的工作流程出现问题，可以使用 Amazon CloudWatch 调查原因。

### 原因

可能有多种原因。使用 Amazon CloudWatch 日志进行调查。

### 解决方案

Transfer Family 会将工作流程执行状态发送到 CloudWatch 日志中。CloudWatch 日志中可能会出现以下类型的工作流程错误：

- "type": "StepErrored"
- "type": "ExecutionErrored"
- "type": "ExecutionThrottled"
- "Service failure on starting workflow"

您可以使用不同的筛选器和模式语法来筛选工作流程的执行日志。例如，您可以在日志中创建日志过滤器，以捕获包含该`ExecutionErrored`消息的工作流程执行日志。CloudWatch 有关详细信息，请参阅 Amazon Log CloudWatch s 用户指南中的使用订阅实时处理日志[数据以及筛选和模式语法](#)。

### StepErrored

```
2021-10-29T12:57:26.272-05:00
```



```
    {"type":"StepErrored","details":
{"errorType":"BAD_REQUEST","errorMessage":"Cannot
tag Efs file","stepType":"TAG","stepName":"successful_tag_step"},
"workflowId":"w-
abcdef01234567890","executionId":"1234abcd-56ef-78gh-90ij-1234klmno567",
"transferDetails":
{"serverId":"s-1234567890abcdef0","username":"lhr","sessionId":"1234567890abcdef0"}}
```

此处，StepErrored 表示工作流程中的某个步骤产生了错误。在单个工作流程中，您可以配置多个步骤。此错误会告诉您错误发生在哪个步骤中，并提供错误消息。在此特定示例中，该步骤配置为标记文件；但是，不支持在 Amazon EFS 文件系统中标记文件，因此该步骤生成了一个错误。

### ExecutionErrored

```
2021-10-29T12:57:26.618-05:00
    {"type":"ExecutionErrored","details":{},"workflowId":"w-w-
abcdef01234567890",
"executionId":"1234abcd-56ef-78gh-90ij-1234klmno567","transferDetails":
{"serverId":"s-1234567890abcdef0",
"username":"lhr","sessionId":"1234567890abcdef0"}}
```

当工作流程无法执行任何步骤时，它会生成 ExecutionErrored 消息。例如，如果您在给定工作流程中配置了单个步骤，并且该步骤无法执行，则整个工作流程将失败。

### Executionthrottled

如果工作流程的触发速度超过系统所能支持的速度，则执行受到限制。此日志消息表明您必须降低工作流程的执行速度。[如果您无法降低工作流程执行率，请通过 Contact 联系 Amazon Web Services 支持。 Amazon](#)

### 启动工作流程时服务失败

无论何时从服务器上移除工作流程并用新的工作流程替换它，或者更新服务器配置（这会影​​响工作流程的执行角色），都必须等待大约 10 分钟才能执行新的工作流程。Transfer Family 服务器会缓存工作流程细节，服务器需要 10 分钟才能刷新其缓存。

此外，您必须注销所有活动 SFTP 会话，然后在等待 10 分钟后重新登录才能看到更改。

## 对工作流程复制错误进行故障排除

### 描述

如果您正在执行的工作流程中包含复制已上传文件的步骤，则可能会遇到以下错误：

```
{
  "type": "StepErrored", "details": {
    "errorType": "BAD_REQUEST", "errorMessage": "Bad Request (Service: Amazon S3;
    Status Code: 400; Error Code: 400 Bad Request;
    Request ID: request-ID; S3 Extended Request ID: request-ID Proxy: null)",
    "stepType": "COPY", "stepName": "copy-step-name" },
    "workflowId": "workflow-ID",
    "executionId": "execution-ID",
    "transferDetails": {
      "serverId": "server-ID",
      "username": "user-name",
      "sessionId": "session-ID"
    }
  }
}
```

## 原因

源文件位于与目标存储桶不同 Amazon Web Services 区域的 Amazon S3 存储桶中。

## 解决方案

如果您正在执行包含复制步骤的工作流程，请确保源存储桶和目标存储桶位于同一 Amazon Web Services 区域存储桶中。

# 对工作流程解密问题进行故障排除

## 描述

解密工作流程失败，日志消息如下所示：

```
{
  "type": "StepErrored",
  "details": {
    "errorType": "BAD_REQUEST",
    "errorMessage": "File encryption algorithm not supported with FIPS mode
    enabled.",
    "stepType": "DECRYPT",
    "stepName": "step-name"
  },
  "workflowId": "workflow-ID",
```

```

"executionId": "execution-ID",
"transferDetails": {
  "serverId": "server-ID",
  "username": "user-name",
  "sessionId": "session-ID"
}
}

```

## 原因

您的 Transfer Family 服务器已启用FIPS模式和相关的解密工作流程步骤。在上传到 Transfer Family 服务器之前对文件进行加密时，加密客户端可能会生成使用未经FIPS批准的对称加密算法的加密文件。在这种情况下，工作流程无法解密文件。在以下示例中，Gn uPG 版本 2.4.0 OCB 使用（非FIPS 块密码模式）来加密文件：这会导致工作流程失败。

## 解决方案

您必须编辑用于加密文件的GPG密钥，然后对其进行重新加密。以下过程描述了您必须采取的步骤。

### 编辑您的PGP密钥

1. 通过运行 `gpg --list-keys` 来确定必须编辑的密钥

这将返回密钥列表。每个密钥的详细信息类似于以下内容：

```

pub   ed25519 2022-07-07 [SC]
       wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
uid           [ultimate] Mary Major <marymajor@example.com>
sub   cv25519 2022-07-07 [E]

```

2. 标识要编辑的密钥。在上一步所示的示例中，ID 为 `wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY`。
3. 运行 `gpg --edit-key wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY`。

系统以有关 GnuPG 程序和指定密钥的详细信息进行响应。

4. 在 `gpg>` 提示符下，输入 `showpref`。将返回以下详细信息：

```

[ultimate] (1). Mary Major <marymajor@example.com>
  Cipher: AES256, AES192, AES, 3DES
  AEAD: OCB
  Digest: SHA512, SHA384, SHA256, SHA224, SHA1
  Compression: ZLIB, BZIP2, ZIP, Uncompressed

```

```
Features: MDC, AEAD, Keyserver no-modify
```

请注意，已列出存储在密钥上的首选算法。

5. 我们想编辑密钥以保留除以下算法之外的所有算法OCB。运行 `setpref` 命令，指定要保留的所有算法：

```
gpg> setpref AES256, AES192, AES, 3DES, SHA512, SHA384, SHA256, SHA224, SHA1, ZLIB,
BZIP2, ZIP, Uncompressed
```

这将返回以下详细信息：

```
Set preference list to:
  Cipher: AES256, AES192, AES, 3DES
  AEAD:
  Digest: SHA512, SHA384, SHA256, SHA224, SHA1
  Compression: ZLIB, BZIP2, ZIP, Uncompressed
  Features: MDC, Keyserver no-modify
Really update the preferences? (y/N)
```

6. 输入 `y` 进行更新，然后在系统提示确认更改时输入密码。
7. 保存更改。

```
gpg> save
```

在重新运行解密工作流程之前，必须使用编辑后的密钥重新加密文件。

## 对亚马逊EFS问题进行故障排除

本节介绍以下 Amazon EFS 问题的可能解决方案。

### 主题

- [排除丢失POSIX配置文件的问题](#)
- [使用 Amazon 对逻辑目录进行故障排除 EFS](#)

## 排除丢失POSIX配置文件的问题

### 描述

如果您在服务器上使用 Amazon EFS 存储，并且使用的是自定义身份提供商，则必须为您的 Amazon Lambda 功能提供 POSIX 个人资料。

## 原因

一个可能的原因是，我们为创建 Amazon Lambda 支持的 Amazon API Gateway 方法提供的模板目前不包含 POSIX 信息。

如果你确实提供了 POSIX 信息，那么 Transfer Family 可能无法正确解析你用来提供 POSIX 信息的格式。

## 解决方案

请务必向 Transfer Family 提供 `PosixProfile` 参数的 JSON 元素。

例如，如果您使用的是 Python，则可以在解析 `PosixProfile` 参数的位置添加以下行：

```
if PosixProfile:
    response_data["PosixProfile"] = json.loads(PosixProfile)
```

或者 JavaScript，在中，您可以添加以下行，其中 *uid-value* 和 *gid-value* 是分别代表用户 ID (UID) 和组 ID (GID) 的整数，即 0 或大于 0 的整数：

```
PosixProfile: {"Uid": uid-value, "Gid": gid-value},
```

这些代码示例将 `PosixProfile` 参数作为 JSON 对象而不是字符串发送给 Transfer Family。

此外 Amazon Secrets Manager，您还必须按如下方式存储 `PosixProfile` 参数。将 *your-uid* 和 *your-gid* 替换为 GID 和的实际值 UID。

```
{"Uid": your-uid, "Gid": your-gid, "SecondaryGids": []}
```

## 使用 Amazon 对逻辑目录进行故障排除 EFS

### 描述

如果用户的主目录不存在，并且他们运行了 `ls` 命令，则系统会按如下方式做出响应：

```
sftp> ls
```

```
remote readdir ("/"): No such file or directory
```

## 原因

如果您的 Transfer Family 服务器使用 AmazonEFS，则必须先创建具有读写权限的用户主目录，然后用户才能在其逻辑主目录中工作。用户无法自己创建此目录，因为他们将缺乏 `mkdir` 对逻辑主目录的权限。

## 解决方案

对父目录具有管理访问权限的用户需要创建该用户的逻辑主目录。

# 对测试您的身份提供商进行故障排除

## 描述

如果您使用控制台或 `TestIdentityProviderAPI` 呼叫测试身份提供商，则该 `Response` 字段为空。例如：

```
{
  "Response": "{}",
  "StatusCode": 200,
  "Message": ""
}
```

## 原因

最可能的原因是用户名或密码不正确导致身份验证失败。

## 解决方案

确保您使用的是正确的用户凭证，并在必要时更新用户名或密码。

# 解决为SFTP连接器添加可信主机密钥的问题

## 描述

创建或编辑SFTP连接器并添加可信主机密钥时，您会收到以下错误：`Failed to edit connector details (Invalid host key format.)`

## 原因

如果您粘贴了正确的公钥，则问题可能是您包含了密钥的comment部分。Amazon Transfer Family 目前不接受密钥的注释部分。

## 解决方案

将密钥的注释部分粘贴到文本字段中时，将其删除。例如，假设您的密钥可能如下所示：

```
ssh-rsa AAAA...== marymajor@dev-dsk-marymajor-1d-c1234567.us-east-1.amazon.com
```

删除 == 字符后面的文本，然后仅粘贴密钥中直至并包括 == 的部分。

```
ssh-rsa AAAA...==
```

## 文件上传问题进行故障排除

本节介绍以下文件上传问题的可能解决方案。

### 主题

- [对 Amazon S3 文件上传错误进行故障排除](#)
- [对无法读取的文件名称进行故障排除](#)

## 对 Amazon S3 文件上传错误进行故障排除

### 描述

当您尝试使用 Transfer Family 将文件上传到 Amazon S3 存储空间时，您会收到如下错误消息：  
Amazon Transfer 不支持对 S3 对象进行随机访问写入。

### 原因

当您使用 Amazon S3 作为服务器存储空间时，Transfer Family 不支持单次传输的多个连接。

### 解决方案

如果您的 Transfer Family 服务器使用 Amazon S3 进行存储，请禁用任何提及使用多个连接进行单次传输的客户端软件选项。

## 对无法读取的文件名称进行故障排除

### 描述

您会在上传的某些文件中看到文件名已损坏。用户有时会遇到文件名中某些字符的问题，例如变音符、重音字母或某些文字，例如中文或阿拉伯语。FTP SFTP

### 原因

尽管FTP和SFTP协议允许客户端协商文件名的字符编码，但 Amazon S3 和 Amazon EFS不允许。相反，它们需要 UTF -8 个字符的编码。因此，某些字符无法正确呈现。

### 解决方案

要解决此问题，请查看您的客户端应用程序中的文件名字符编码，并确保将其设置为 UTF -8。

## 对 ResourceNotFound 异常进行故障排除

### 描述

您会收到一条找不到资源的错误。例如，如果您运行 UpdateServer，可能会收到如下错误：

```
An error occurred (ResourceNotFoundException) when calling the UpdateServer operation:  
Unknown server
```

### 原因

收到ResourceNotFoundException消息的原因有多种。在大多数情况下，您在API命令中指定的资源不存在。如果您确实指定了现有资源，那么最有可能的原因是您的默认区域与资源的区域不同。例如，如果您的默认区域为 us-east-1，而您的 Transfer Family 服务器在 us-east-2 中，则您将收到未知资源异常。

有关设置默认区域的详细信息，请参阅[使用 aws configure 进行快速配置](#)。

### 解决方案

在API命令中添加区域参数以明确指定在何处查找特定资源。

```
aws transfer -describe-server --server-id server-id --region us-east-2
```



## 解决SFTP连接器问题

本节介绍以下SFTP连接器问题的可能解决方案。

### 主题

- [密钥协商失败](#)
- [其他SFTP连接器问题](#)

## 密钥协商失败

### 描述

您会收到密钥交换协商失败的错误。例如：

```
Key exchange negotiation failed due to incompatible host key algorithms.  
Client offered: [ecdsa-sha2-nistp256, ecdsa-sha2-nistp384,  
ecdsa-sha2-nistp521, rsa-sha2-512, rsa-sha2-256] Server offered: [ssh-rsa]
```

### 原因

出现此错误是因为服务器支持的主机密钥算法与连接器支持的主机密钥算法之间没有重叠。

### 解决方案

确保远程服务器支持错误消息中列出的至少一种客户端主机密钥算法。有关支持的算法列表，请参阅[SFTP连接器算法](#)。

## 其他SFTP连接器问题

### 描述

运行后您会收到错误StartFileTransfer，但不知道问题的原因，并且在API调用后只返回连接器ID。

### 原因

此错误可能有多种原因。要排除故障，我们建议您测试连接器并搜索 CloudWatch 日志。

### 解决方案

- 测试您的连接器：请参阅[测试SFTP连接器](#)。如果测试失败，系统会根据测试失败的原因提供错误消息。该部分介绍如何通过控制台或使用控制台测试连接器 [TestConnection](#) API命令。
- 查看您的连接器的 CloudWatch 日志：请参阅[SFTP连接器的日志条目示例](#)。本主题提供了SFTP连接器日志条目的示例，以及命名惯例，以帮助您找到相应的日志。

## 解决 AS2 问题

此处描述了启用适用性声明 2 (AS2) 的服务器的错误消息和疑难解答提示:[AS2 错误代码](#)。

# API参考

以下各节记录了 Amazon Transfer Family API服务调用、数据类型、参数和错误。

## 主题

- [欢迎来到 Amazon Transfer Family API](#)
- [操作](#)
- [数据类型](#)
- [提出 API 请求](#)
- [常见参数](#)
- [常见错误](#)

## 欢迎来到 Amazon Transfer Family API

Amazon Transfer Family 是一项安全的传输服务，您可以使用它通过以下协议将文件传入和传出亚马逊简单存储服务 (Amazon S3) Storage Service 存储：

- 安全外壳 (SSH) 文件传输协议 (SFTP)
- 安全文件传输协议 (FTPS)
- 文件传输协议 (FTP)
- 适用性声明 2 (AS2)

文件传输协议用于金融服务、医疗保健、广告和零售等不同行业的数据交换工作流程。Amazon Transfer Family 简化了将文件传输工作流迁移到 Amazon。

要使用该 Amazon Transfer Family 服务，您需要在您选择的 Amazon 区域中实例化服务器。您可以创建服务器，列出可用服务器，并更新和删除服务器。服务器是向其请求文件操作的实体 Amazon Transfer Family。服务器有许多重要的属性。服务器是由系统分配的 ServerId 标识符所标识的命名实例。您可以选择为服务器分配主机名，甚至分配自定义主机名。该服务针对任何实例化的服务器（即使服务器处于 OFFLINE 状态）以及传输的数据量进行收费。

用户必须知道请求文件操作的服务器。由用户名标识的用户被分配给服务器。

用户名用于对请求进行身份验证。一个服务器只能有一个身份验证方法，即

AWS\_DIRECTORY\_SERVICE、SERVICE\_MANAGED、AWS\_LAMBDA、或 API\_GATEWAY。

您可以使用以下任何一种身份提供程序类型来对用户进行身份验证：

- 对于SERVICE\_MANAGED，SSH公钥与用户的属性一起存储在服务器上。用户可以将一个或多个用于SERVICE\_MANAGED身份验证方法的SSH公钥存档。当客户端请求对SERVICE\_MANAGED方法进行文件操作时，客户端会提供经过身份验证的用户名和SSH私钥，并提供访问权限。
- 您可以通过选择AWS\_DIRECTORY\_SERVICE身份验证方法来管理用户对Microsoft Active Directory组的身份验证和访问权限。
- 您可以使用连接到自定义身份提供商Amazon Lambda。选择AWS\_LAMBDA身份验证方法。
- 您还可以使用提供用户身份验证和访问的自定义身份验证方法对用户请求进行身份验证。此方法依靠Amazon API Gateway来使用您的身份提供商的API呼叫来验证用户请求。此方法API\_GATEWAY在API调用中被称为，在控制台中称为“自定义”。您可以使用此自定义方法根据目录服务、数据库名称/密码对或其他某个机制对用户进行身份验证。

为用户分配一个策略，该策略在用户与Amazon S3存储桶之间具有信任关系。用户可能能够访问全部或部分存储桶。为了使服务器代表用户，服务器必须从用户继承信任关系。创建了一个包含信任关系的Amazon Identity and Access Management (IAM) 角色，并为该角色分配了AssumeRole操作。然后，服务器可以像用户一样执行文件操作。

具有home目录属性集的用户将使该目录（或文件夹）充当文件操作的目标和源。如果未设置home目录，则存储桶的root目录将成为登录目录。

服务器、用户和角色均通过其Amazon资源名称(ARN)进行标识。您可以将标签（即键值对）分配给带有的实体。ARN标签是可用于分组或搜索这些实体的元数据。标签有用的一个例子是用于会计目的。

在Amazon Transfer Family ID格式中应遵守以下惯例：

- ServerId值采用s-01234567890abcdef形式。
- SshPublicKeyId值采用key-01234567890abcdef形式。

Amazon资源名称(ARN)格式采用以下格式：

- 对于服务器，ARNs请使用表格arn:aws:transfer:*region*:*account-id*:server/*server-id*。

服务器的一个例子ARN是:arn:aws:transfer:us-east-1:123456789012:server/s-01234567890abcdef.

- 对于用户，ARNs请填写表格`arn:aws:transfer:region:account-id:user/server-id/username`。

例如，`arn:aws:transfer:us-east-1:123456789012:user/s-01234567890abcdef/user1`。

DNS正在使用的条目（端点）如下所示：

- API端点采用这种形式`transfer.region.amazonaws.com`。
- 服务器终端节点采用`server.transfer.region.amazonaws.com`形式。

有关按 Amazon 地区划分的 Transfer Family 终端节点列表，请参阅中的[Amazon Transfer Family 终端节点和配额](#)[Amazon Web Services 一般参考](#)。

的此API接口参考 Amazon Transfer Family 包含可用于管理的编程接口的文档 Amazon Transfer Family。参考结构如下所示：

- 有关按字母顺序排列的API操作列表，请参见 [Actions](#)。
- 有关按字母顺序排列的数据类型列表，请参见 [Data Types](#)。
- 有关常用查询参数的列表，请参阅[常用参数](#)。
- 有关错误代码的描述，请参阅[常见错误](#)。

#### Tip

与其实际运行命令，不如在任何API调用中使用该`--generate-cli-skeleton`参数来生成和显示参数模板。然后，您可以使用生成的模板进行自定义，并将其用作后续命令的输入。有关详细信息，请参阅[生成并使用参数骨架文件](#)。

## 操作

支持以下操作：

- [CreateAccess](#)
- [CreateAgreement](#)
- [CreateConnector](#)

- [CreateProfile](#)
- [CreateServer](#)
- [CreateUser](#)
- [CreateWorkflow](#)
- [DeleteAccess](#)
- [DeleteAgreement](#)
- [DeleteCertificate](#)
- [DeleteConnector](#)
- [DeleteHostKey](#)
- [DeleteProfile](#)
- [DeleteServer](#)
- [DeleteSshPublicKey](#)
- [DeleteUser](#)
- [DeleteWorkflow](#)
- [DescribeAccess](#)
- [DescribeAgreement](#)
- [DescribeCertificate](#)
- [DescribeConnector](#)
- [DescribeExecution](#)
- [DescribeHostKey](#)
- [DescribeProfile](#)
- [DescribeSecurityPolicy](#)
- [DescribeServer](#)
- [DescribeUser](#)
- [DescribeWorkflow](#)
- [ImportCertificate](#)
- [ImportHostKey](#)
- [ImportSshPublicKey](#)
- [ListAccesses](#)
- [ListAgreements](#)

- [ListCertificates](#)
- [ListConnectors](#)
- [ListExecutions](#)
- [ListHostKeys](#)
- [ListProfiles](#)
- [ListSecurityPolicies](#)
- [ListServers](#)
- [ListTagsForResource](#)
- [ListUsers](#)
- [ListWorkflows](#)
- [SendWorkflowStepState](#)
- [StartFileTransfer](#)
- [StartServer](#)
- [StopServer](#)
- [TagResource](#)
- [TestConnection](#)
- [TestIdentityProvider](#)
- [UntagResource](#)
- [UpdateAccess](#)
- [UpdateAgreement](#)
- [UpdateCertificate](#)
- [UpdateConnector](#)
- [UpdateHostKey](#)
- [UpdateProfile](#)
- [UpdateServer](#)
- [UpdateUser](#)

## CreateAccess

管理员使用它来选择目录中哪些组应该有权通过启用的协议上传和下载文件 Amazon Transfer Family。例如，Microsoft Active Directory 可能包含 50,000 个用户，但只有一小部分用户可能需要能够将文件传输到服务器。管理员可以使用 CreateAccess 将访问权限限制为需要此功能的正确用户组。

### 请求语法

```
{
  "ExternalId": "string",
  "HomeDirectory": "string",
  "HomeDirectoryMappings": [
    {
      "Entry": "string",
      "Target": "string",
      "Type": "string"
    }
  ],
  "HomeDirectoryType": "string",
  "Policy": "string",
  "PosixProfile": {
    "Gid": number,
    "SecondaryGids": [ number ],
    "Uid": number
  },
  "Role": "string",
  "ServerId": "string"
}
```

### 请求参数

有关所有操作的通用参数的信息，请参阅[通用参数](#)。

该请求接受以下JSON格式的数据。

#### ExternalId

识别目录中特定组所需的唯一标识符。您关联的群组中的用户可以通过启用的协议访问您的 Amazon S3 或 Amazon EFS 资源 Amazon Transfer Family。如果您知道组名，则可以使用 Windows 运行以下命令来查看这些SID值 PowerShell。



```
Get-ADGroup -Filter {samAccountName -like "YourGroupName*"} -Properties * | Select SamAccountName, ObjectSid
```

在该命令中，替换为您的 YourGroupNameActive Directory 组的名称。

用于验证此参数的正则表达式是由不带空格的大写和小写字母数字字符组成的字符串。此外，还可以包括下划线或以下任何字符：=、.@ : /-

类型：字符串

长度限制：最小长度为 1。最大长度为 256。

模式：S-1-[\d-]+

必需：是

## [HomeDirectory](#)

用户使用客户端登录服务器时的登录目录（文件夹）。

HomeDirectory 示例为 /bucket\_name/home/mydirectory。

### Note

HomeDirectory 参数仅在 HomeDirectoryType 设置为 PATH 时使用。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 1024。

模式：(|/.\*)

必需：否

## [HomeDirectoryMappings](#)

逻辑目录映射，用于指定哪些 Amazon S3 或 Amazon EFS 路径和密钥应该对您的用户可见，以及您希望如何让它们可见。您必须指定 Entry 和 Target 对，其中 Entry 显示路径是如何显示的，并且 Target 是实际的 Amazon S3 或 Amazon EFS 路径。如果您只指定一个目标，则将按原样显示。您还必须确保您的 Amazon Identity and Access Management (IAM) 角色提供对中路径的访问权限 Target。只有当设置为时，才能设置 HomeDirectoryType 此值 LOGICAL。

以下是 Entry 和 Target 对的示例。

```
[ { "Entry": "/directory1", "Target": "/bucket_name/home/mydirectory" } ]
```

在大多数情况下，您可以使用此值而不是会话策略将您的用户锁定到指定的主目录（“chroot”）。为此，您可以将 Entry 设置为 / 并将 Target 设置为 HomeDirectory 参数值。

以下是 chroot 的 Entry 和 Target 对示例。

```
[ { "Entry": "/", "Target": "/bucket_name/home/mydirectory" } ]
```

类型：[HomeDirectoryMapEntry](#) 对象数组

数组成员：最少 1 个物品。最大数量为 50000 件物品。

必需：否

## [HomeDirectoryType](#)

您希望用户在登录服务器时，用户主目录的登录目录（文件夹）的类型。如果您将其设置为 PATH，则用户将在其文件传输协议客户端中看到绝对的 Amazon S3 存储桶或 Amazon EFS 路径。如果将其设置为 LOGICAL，则需要在中提供映射，说明如何让用户看见 Amazon S3 或 Amazon EFS 路径。HomeDirectoryMappings

### Note

如果 HomeDirectoryType 是 LOGICAL，则必须使用 HomeDirectoryMappings 参数提供映射。另一方面，如果 HomeDirectoryType 是 PATH，则使用 HomeDirectory 参数提供绝对路径。您的模板中不能同时使用 HomeDirectory 和 HomeDirectoryMappings。

类型：字符串

有效值：PATH | LOGICAL

必需：否

## [Policy](#)

适用于您的用户的会话策略，以便您可以跨多个用户使用相同的 Amazon Identity and Access Management (IAM) 角色。此策略将用户的访问权限缩小至 Amazon S3 存储桶的一部分。可在

此策略中使用的变量包括 `${Transfer:UserName}`、`${Transfer:HomeDirectory}` 和 `${Transfer:HomeBucket}`。

#### Note

仅当 `ServerId` 域为 Amazon S3 时，此政策才适用。Amazon EFS 不使用会话策略。对于会话策略，将策略 Amazon Transfer Family 存储为 JSON blob，而不是策略的 Amazon 资源名称 (ARN)。您将策略另存为 JSON blob 并将其传递到 `Policy` 参数中。有关会话策略的示例，请参阅 [示例会话策略](#)。有关更多信息，请参阅“Amazon Security Token Service API 参考” [AssumeRole](#) 中的。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 2048。

必需：否

### [PosixProfile](#)

控制用户访问您的 Amazon EFS 文件系统的完整 POSIX 身份，包括用户 ID IDs (`UidGidSecondaryGids`)、群组 ID () 和任何次要群组 ()。对文件系统中的文件和目录设置的 POSIX 权限决定了您的用户在将文件传入和传出您的 Amazon EFS 文件系统时获得的访问权限级别。

类型：[PosixProfile](#) 对象

必需：否

### [Role](#)

() 角色的亚马逊资源名称 (ARN)，用于控制您的用户对您的 Amazon S3 存储桶或亚马逊 EFS 文件系统的访问权限。Amazon Identity and Access Management IAM 附加到此角色的策略决定了在将文件传入和传出您的 Amazon S3 存储桶或 Amazon EFS 文件系统时，您希望向用户提供的访问权限级别。该 IAM 角色还应包含信任关系，允许服务器在为用户的转移请求提供服务时访问您的资源。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 20。最大长度为 2048。

模式：`arn:.*role/\S+`

必需：是

### ServerId

服务器实例的系统分配的唯一标识符。这是将您的用户添加到的特定服务器。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：s-([0-9a-f]{17})

必需：是

## 响应语法

```
{
  "ExternalId": "string",
  "ServerId": "string"
}
```

## 响应元素

如果操作成功，服务将发回 HTTP 200 响应。

以下数据由服务以JSON格式返回。

### ExternalId

用户可以通过启用的协议访问您的 Amazon S3 或 Amazon EFS 资源的群组的外部标识符 Amazon Transfer Family。

类型：字符串

长度限制：最小长度为 1。最大长度为 256。

模式：S-1-[\d-]+

### ServerId

用户连接到的服务器的标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：s-([0-9a-f]{17})

## 错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

### InternalServerError

当 Amazon Transfer Family 服务中发生错误时，会引发此异常。

HTTP状态码：500

### InvalidRequestException

当客户端提交格式错误的请求时，会引发此异常。

HTTP状态码：400

### ResourceExistsException

请求的资源不存在，或者存在于为命令指定的区域以外的区域。

HTTP状态码：400

### ResourceNotFoundException

当 Transfer Family 服务找不到资源时，就会 Amazon引发此异常。

HTTP状态码：400

### ServiceUnavailableException

请求失败，因为 Trans Amazon fer Family 服务不可用。

HTTP状态码：500

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon 命令行界面](#)
- [Amazon SDK对于。NET](#)

- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 JavaScript V3](#)
- [Amazon SDK适用于 PHP V3](#)
- [Amazon SDK适用于 Python](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## CreateAgreement

创建协议。协议是 Amazon Transfer Family 服务器和AS2进程之间的双边贸易伙伴协议或伙伴关系。该协议定义了服务器和AS2进程之间的文件和消息传输关系。为了定义协议，Transfer Family 结合了服务器、本地配置文件、合作伙伴配置文件、证书和其他属性。

合作伙伴与标识PartnerProfileId，AS2流程标识为LocalProfileId。

### 请求语法

```
{
  "AccessRole": "string",
  "BaseDirectory": "string",
  "Description": "string",
  "LocalProfileId": "string",
  "PartnerProfileId": "string",
  "ServerId": "string",
  "Status": "string",
  "Tags": [
    {
      "Key": "string",
      "Value": "string"
    }
  ]
}
```

### 请求参数

有关所有操作的通用参数的信息，请参阅[通用参数](#)。

该请求接受以下JSON格式的数据。

#### [AccessRole](#)

连接器用于使用AS2或SFTP协议发送文件。对于访问角色，请提供要使用的 Amazon Identity and Access Management 角色的 Amazon 资源名称 (ARN)。

#### 用于AS2连接器

使用AS2，您可以通过调用请求参数StartFileTransfer并在请求参数中指定文件路径来发送文件SendFilePaths。我们使用该文件的父目录（例如，for--send-file-paths / bucket/dir/file.txt，父目录是/bucket/dir/）来临时存储已处理的AS2消息文件，存

储我们从合作伙伴那里收到消息的时间，并写入包含传输相关元数据的最终JSON文件。MDN因此，AccessRole 需要提供对 StartFileTransfer 请求中所使用文件位置父目录的读取和写入权限。此外，您还需要提供对您想要使用 StartFileTransfer 发送的文件父目录的读取和写入权限。

如果您对AS2连接器使用基本身份验证，则访问角色需要密钥的secretsmanager:GetSecretValue权限。如果使用客户管理的密钥而不是 Secrets Manager 中的 Amazon 托管密钥对密钥进行加密，则该角色还需要该密钥的kms:Decrypt权限。

用于SFTP连接器

因此，确保提供对 StartFileTransfer 请求中所使用文件位置父目录的读取和写入权限。此外，请确保该角色向提供secretsmanager:GetSecretValue权限 Amazon Secrets Manager。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 20。最大长度为 2048。

模式：arn:.\*role/\S+

必需：是

### [BaseDirectory](#)

使用AS2协议传输的文件的登录目录（文件夹）。

BaseDirectory 示例为 /DOC-EXAMPLE-BUCKET/home/mydirectory。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 1024。

模式：(|/.\*)

必需：是

### [Description](#)

用于识别协议的名称或简短描述。

类型：字符串

长度限制：最小长度为 1。最大长度为 200。



模式：`[\p{Graph}]+`

必需：否

### LocalProfileId

AS2本地配置文件的唯一标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：`p-([0-9a-f]{17})`

必需：是

### PartnerProfileId

协议中使用的合作伙伴配置文件的唯一标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：`p-([0-9a-f]{17})`

必需：是

### ServerId

服务器实例的系统分配的唯一标识符。此标识符表示协议使用的特定服务器。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：`s-([0-9a-f]{17})`

必需：是

### Status

协议的状态。协议可以是 ACTIVE 或 INACTIVE。

类型：字符串

有效值：ACTIVE | INACTIVE

必需：否

## Tags

可用于分组和搜索协议的键/值对。

类型：[Tag](#) 对象数组

数组成员：最少 1 个物品。最多 50 项。

必需：否

## 响应语法

```
{
  "AgreementId": "string"
}
```

## 响应元素

如果操作成功，服务将发回 HTTP 200 响应。

以下数据由服务以JSON格式返回。

## [AgreementId](#)

协议的唯一标识符。使用此 ID 删除或更新协议，以及任何其他需要您指定协议 ID 的API调用。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：a-([0-9a-f]{17})

## 错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

## InternalServerError

当 Amazon Transfer Family 服务中发生错误时，会引发此异常。

HTTP状态码：500

#### InvalidRequestException

当客户端提交格式错误的请求时，会引发此异常。

HTTP状态码：400

#### ResourceExistsException

请求的资源不存在，或者存在于为命令指定的区域以外的区域。

HTTP状态码：400

#### ResourceNotFoundException

当 Transfer Family 服务找不到资源时，就会 Amazon 引发此异常。

HTTP状态码：400

#### ServiceUnavailableException

请求失败，因为 Trans Amazon fer Family 服务不可用。

HTTP状态码：500

#### ThrottlingException

由于请求限制而导致请求被拒绝。

HTTP状态码：400

## 示例

### 示例

以下示例创建了协议，并返回协议 ID。

```
aws transfer create-agreement --server-id s-021345abcdef6789 --local-profile-id p-1234567890abcdef0 --partner-profile-id p-abcdef01234567890 --base-folder /DOC-EXAMPLE-BUCKET/AS2-files --access-role arn:aws:iam::111122223333:role/AS2-role
```

### 示例响应

API调用返回新协议的协议 ID。

```
{  
  "AgreementId": "a-11112222333344444"  
}
```

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs , 请参阅以下内容 :

- [Amazon 命令行界面](#)
- [Amazon SDK对于。 NET](#)
- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 JavaScript V3](#)
- [Amazon SDK适用于 PHP V3](#)
- [Amazon SDK适用于 Python](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## CreateConnector

创建连接器，该连接器捕获AS2或SFTP协议的连接参数。对于AS2，需要连接器才能将文件发送到外部托管的AS2服务器。对于SFTP，向服务器发送文件或从SFTP服务器接收文件时需要连接器。SFTP有关连接器的更多详细信息，请参阅[配置AS2连接器和创建SFTP连接器](#)。

### Note

必须只指定一个配置对象：for AS2 (As2Config) 或 SFTP (SftpConfig)。

### 请求语法

```
{
  "AccessRole": "string",
  "As2Config": {
    "BasicAuthSecretId": "string",
    "Compression": "string",
    "EncryptionAlgorithm": "string",
    "LocalProfileId": "string",
    "MdnResponse": "string",
    "MdnSigningAlgorithm": "string",
    "MessageSubject": "string",
    "PartnerProfileId": "string",
    "SigningAlgorithm": "string"
  },
  "LoggingRole": "string",
  "SftpConfig": {
    "TrustedHostKeys": [ "string" ],
    "UserSecretId": "string"
  },
  "Tags": [
    {
      "Key": "string",
      "Value": "string"
    }
  ],
  "Url": "string"
}
```

## 请求参数

有关所有操作的通用参数的信息，请参阅[通用参数](#)。

该请求接受以下JSON格式的数据。

### [AccessRole](#)

连接器用于使用AS2或SFTP协议发送文件。对于访问角色，请提供要使用的 Amazon Identity and Access Management 角色的 Amazon 资源名称 (ARN)。

#### 用于AS2连接器

使用AS2，您可以通过调用请求参数StartFileTransfer并在请求参数中指定文件路径来发送文件SendFilePaths。我们使用该文件的父目录（例如，for--send-file-paths / bucket/dir/file.txt，父目录是/bucket/dir/）来临时存储已处理的AS2消息文件，存储我们从合作伙伴那里收到消息的时间，并写入包含传输相关元数据的最终JSON文件。MDN因此，AccessRole 需要提供对 StartFileTransfer 请求中所使用文件位置父目录的读取和写入权限。此外，您还需要提供对您想要使用 StartFileTransfer 发送的文件父目录的读取和写入权限。

如果您对AS2连接器使用基本身份验证，则访问角色需要密钥的secretsmanager:GetSecretValue权限。如果使用客户管理的密钥而不是 Secrets Manager 中的 Amazon 托管密钥对密钥进行加密，则该角色还需要该密钥的kms:Decrypt权限。

#### 用于SFTP连接器

因此，确保提供对 StartFileTransfer 请求中所使用文件位置父目录的读取和写入权限。此外，请确保该角色向提供secretsmanager:GetSecretValue权限 Amazon Secrets Manager。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 20。最大长度为 2048。

模式：arn:.\*role/\S+

必需：是

### [As2Config](#)

一种包含AS2连接器对象参数的结构。

类型：[As2ConnectorConfig](#) 对象

必需：否

### [LoggingRole](#)

() 角色的亚马逊资源名称 Amazon Identity and Access Management (ARNIAM)，允许连接器开启对 Amazon S3 事件的 CloudWatch 日志记录。设置后，您可以在 CloudWatch 日志中查看连接器活动。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 20。最大长度为 2048。

模式：`arn:.*role/\S+`

必需：否

### [SftpConfig](#)

一种包含SFTP连接器对象参数的结构。

类型：[SftpConnectorConfig](#) 对象

必需：否

### [Tags](#)

可用于分组和搜索连接器的键/值对。标签是出于任何目的附加到连接器的元数据。

类型：[Tag](#) 对象数组

数组成员：最少 1 个物品。最多 50 项。

必需：否

### [Url](#)

合作伙伴AS2或SFTP终端节点的。URL

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 255。

必需：是

## 响应语法

```
{  
  "ConnectorId": "string"  
}
```

## 响应元素

如果操作成功，服务将发回 HTTP 200 响应。

以下数据由服务以JSON格式返回。

### ConnectorId

连接器的唯一标识符，在API调用成功后返回。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：c-([0-9a-f]{17})

## 错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

### InternalServerError

当 Amazon Transfer Family 服务中发生错误时，会引发此异常。

HTTP状态码：500

### InvalidRequestException

当客户端提交格式错误的请求时，会引发此异常。

HTTP状态码：400

### ResourceExistsException

请求的资源不存在，或者存在于为命令指定的区域以外的区域。

HTTP状态码：400



## ResourceNotFoundException

当 Transfer Family 服务找不到资源时，就会 Amazon 引发此异常。

HTTP 状态码：400

## ServiceUnavailableException

请求失败，因为 Trans Amazon fer Family 服务不可用。

HTTP 状态码：500

## ThrottlingException

由于请求限制而导致请求被拒绝。

HTTP 状态码：400

## 示例

### 示例

以下示例创建了一个 AS2 连接器。在以下命令中，替换以下项目：

- `url`: URL 为贸易伙伴的 AS2 服务器提供。
- `your-IAM-role-for-bucket-access` : 该 IAM 角色可以访问您用来存储文件的 Amazon S3 存储桶。
- 使用您的日志角色，其中包括您的 Amazon Web Services 账户 ID。ARN
- 提供包含 AS2 连接器配置参数的文件的路径。AS2 连接器配置对象在 [As2 ConnectorConfig](#) 中进行了描述。

```
// Listing for testAs2Config.json
{
  "LocalProfileId": "your-profile-id",
  "PartnerProfileId": "partner-profile-id",
  "MdnResponse": "SYNC",
  "Compression": "ZLIB",
  "EncryptionAlgorithm": "AES256_CBC",
  "SigningAlgorithm": "SHA256",
```

```
"MdnSigningAlgorithm": "DEFAULT",
"MessageSubject": "Your Message Subject"
}
```

```
aws transfer create-connector --url "http://partner-as2-server-url" \
    --access-role your-IAM-role-for-bucket-access \
    --logging-role arn:aws:iam::your-account-id:role/service-role/
AWSTransferLoggingAccess \
    --as2-config file://path/to/testAS2Config.json
```

## 示例

以下示例创建了一个SFTP连接器。在以下命令中，替换以下项目：

- `sftp-server-url`：URL为正在与之交换文件的SFTP服务器提供。
- `your-IAM-role-for-bucket-access`：该IAM角色可以访问您用来存储文件的 Amazon S3 存储桶。
- 使用您的日志角色，其中包括您的 Amazon Web Services 账户 ID。ARN
- 提供包含SFTP连接器配置参数的文件的路径。中描述了SFTP连接器配置对象 [SftpConnectorConfig](#)。

```
// Listing for testSFTPConfig.json
{
  "UserSecretId": "arn:aws:secretsmanager:us-east-2:123456789012:secret:aws/transfer/
example-username-key",
  "TrustedHostKeys": [
    "sftp.example.com ssh-rsa AAAAbbbb...EEEE="
  ]
}
```

```
aws transfer create-connector --url "sftp://sftp-server-url" \
    --access-role your-IAM-role-for-bucket-access \
    --logging-role arn:aws:iam::your-account-id:role/service-role/AWSTransferLoggingAccess
\
    --sftp-config file://path/to/testSFTPConfig.json
```

## 示例

该API调用返回新连接器的连接器 ID。

## 示例响应

```
{
  "ConnectorId": "a-11112222333344444"
}
```

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs , 请参阅以下内容 :

- [Amazon 命令行界面](#)
- [Amazon SDK对于。NET](#)
- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 JavaScript V3](#)
- [Amazon SDK适用于 PHP V3](#)
- [Amazon SDK适用于 Python](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## CreateProfile

创建用于AS2转账的本地或合作伙伴档案。

### 请求语法

```
{
  "As2Id": "string",
  "CertificateIds": [ "string" ],
  "ProfileType": "string",
  "Tags": [
    {
      "Key": "string",
      "Value": "string"
    }
  ]
}
```

### 请求参数

有关所有操作的通用参数的信息，请参阅[通用参数](#)。

该请求接受以下JSON格式的数据。

#### As2Id

As2Id是 AS2-name，如 [RFC4 130](#) 中所定义的那样。对于入站传输，这是合作伙伴发送的AS2消息的AS2-From标题。对于出站连接器，这是使用StartFileTransferAPI操作发送给合作伙伴的AS2消息的AS2-To标题。此 ID 不能包含空格。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 128。

模式：[\p{Print}\s]\*

必需：是

#### CertificateIds

已导入证书的标识符数组。您可以使用此标识符来处理配置文件和合作伙伴配置文件。

类型：字符串数组

长度限制：固定长度为 22。

模式：`cert-([0-9a-f]{17})`

必需：否

## [ProfileType](#)

确定要创建的配置文件类型：

- 指定 LOCAL 以创建本地配置文件。本地配置文件表示 AS2 启用的 Transfer Family 服务器组织或群体。
- 指定 PARTNER 以创建合作伙伴配置文件。合作伙伴配置文件表示 Transfer Family 外部的远程组织。

类型：字符串

有效值：LOCAL | PARTNER

必需：是

## [Tags](#)

可用于对个人资料进行分组和搜索的键值对。AS2

类型：[Tag](#) 对象数组

数组成员：最少 1 个物品。最多 50 项。

必需：否

## 响应语法

```
{  
  "ProfileId": "string"  
}
```

## 响应元素

如果操作成功，服务将发回 HTTP 200 响应。

以下数据由服务以 JSON 格式返回。

## ProfileId

AS2配置文件的唯一标识符，在API调用成功后返回。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：p-([0-9a-f]{17})

## 错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

### InternalServerError

当 Amazon Transfer Family 服务中发生错误时，会引发此异常。

HTTP状态码：500

### InvalidRequestException

当客户端提交格式错误的请求时，会引发此异常。

HTTP状态码：400

### ResourceNotFoundException

当 Transfer Family 服务找不到资源时，就会 Amazon引发此异常。

HTTP状态码：400

### ServiceUnavailableException

请求失败，因为 Trans Amazon fer Family 服务不可用。

HTTP状态码：500

### ThrottlingException

由于请求限制而导致请求被拒绝。

HTTP状态码：400

## 示例

### 示例

以下示例创建配置文件，并返回配置文件 ID。

证书IDs是在您运行时创建的import-certificate，一个用于签名证书，一个用于加密证书。

```
aws transfer create-profile --as2-id MYCORP --certificate-ids c-abcdefg123456hijk  
c-987654aaaa321bbbb
```

### 示例响应

该API调用返回新配置文件的配置文件 ID。

```
{  
  "ProfileId": "p-11112222333344444"  
}
```

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon 命令行界面](#)
- [Amazon SDK对于。NET](#)
- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 JavaScript V3](#)
- [Amazon SDK适用于 PHP V3](#)
- [Amazon SDK适用于 Python](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## CreateServer

在 Amazon 中基于所选文件传输协议实例化自动伸缩的虚拟服务器。当您更新启用文件传输协议的服务器或与用户一起工作时，使用分配给新创建的服务器生成的 ServerId 属性。

### 请求语法

```
{
  "Certificate": "string",
  "Domain": "string",
  "EndpointDetails": {
    "AddressAllocationIds": [ "string" ],
    "SecurityGroupIds": [ "string" ],
    "SubnetIds": [ "string" ],
    "VpcEndpointId": "string",
    "VpcId": "string"
  },
  "EndpointType": "string",
  "HostKey": "string",
  "IdentityProviderDetails": {
    "DirectoryId": "string",
    "Function": "string",
    "InvocationRole": "string",
    "SftpAuthenticationMethods": "string",
    "Url": "string"
  },
  "IdentityProviderType": "string",
  "LoggingRole": "string",
  "PostAuthenticationLoginBanner": "string",
  "PreAuthenticationLoginBanner": "string",
  "ProtocolDetails": {
    "As2Transports": [ "string" ],
    "PassiveIp": "string",
    "SetStatOption": "string",
    "TlsSessionResumptionMode": "string"
  },
  "Protocols": [ "string" ],
  "S3StorageOptions": {
    "DirectoryListingOptimization": "string"
  },
  "SecurityPolicyName": "string",
  "StructuredLogDestinations": [ "string" ],
  "Tags": [
```



```
{
  {
    "Key": "string",
    "Value": "string"
  }
],
"WorkflowDetails": {
  "OnPartialUpload": [
    {
      "ExecutionRole": "string",
      "WorkflowId": "string"
    }
  ],
  "OnUpload": [
    {
      "ExecutionRole": "string",
      "WorkflowId": "string"
    }
  ]
}
}
```

## 请求参数

有关所有操作的通用参数的信息，请参阅[通用参数](#)。

该请求接受以下JSON格式的数据。

### [Certificate](#)

(ARN) 证书的亚马逊资源名称 Amazon Certificate Manager (ACM)。在 Protocols 设置为 FTPS 时是必需的。

要申请新的公共证书，请参阅《Amazon Certificate Manager 用户指南》中的[申请公共证书](#)。


要将现有证书[导入ACM](#)，请参阅 [Amazon Certificate Manager 用户指南ACM中的将证书导入](#)。

要FTPS通过私有 IP 地址请求使用私有证书，请参阅《Amazon Certificate Manager 用户指南》中的[申请私有证书](#)。

支持具有以下加密算法和密钥大小的证书：

- 2048 位 (\_2048RSA) RSA
- 4096 位 (\_4096RSA) RSA

- Elliptic Prime Curve 256 位 (EC\_prime256v1)
- Elliptic Prime Curve 384 位 (EC\_secp384r1)
- Elliptic Prime Curve 521 位 (EC\_secp521r1)

 Note

该证书必须是有效的SSL/TLSX.509 版本 3 证书，其中指定了FQDN或 IP 地址以及有关颁发者的信息。


类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。长度上限为 1600。

必需：否

## Domain

指定用于文件传输的存储系统的域。有两个域名可用：亚马逊简单存储服务 ( Amazon S3 ) 和亚马逊弹性文件系统 ( 亚马逊EFS )。默认值为 S3。

 Note

在创建服务器后，将无法更改域。

类型：字符串

有效值：S3 | EFS

必需：否

## EndpointDetails

为您的服务器配置的虚拟私有云 (VPC) 端点设置。当您为终端节点托管在中时VPC，您可以将终端节点设置为仅供其中的资源访问VPC，也可以附加弹性 IP 地址，让客户端通过 Internet 访问您的终端节点。您的VPC默认安全组会自动分配给您的终端节点。

类型：[EndpointDetails](#) 对象

必需：否

## EndpointType

您希望服务器使用的端点类型。您可以选择将服务器的端点设置为可公开访问 (PUBLIC)，也可以将其托管在您的服务器中VPC。使用托管在中的终端节点VPC，您可以限制对服务器和资源的访问权限，VPC也可以通过直接向其附加弹性 IP 地址来选择使其面向互联网。

### Note

2021 年 5 月 19 日之后，Amazon Web Services 账户 如果您的账户 EndpointType=VPC\_ENDPOINT在 2021 年 5 月 19 日之前尚未使用自己的服务器创建服务器，则您将无法使用创建服务器。如果您已 EndpointType=VPC\_ENDPOINT在 2021 年 5 月 19 Amazon Web Services 账户 日当天或之前创建过服务器，则不会受到影响。在此日期之后，使用 EndpointType = VPC。  
有关更多信息，请参阅 [停止使用 \\_VPC\\_ENDPOINT](#)。  
建议您使用 VPC 作为 EndpointType。使用此端点类型，您可以选择将最多三个弹性IPv4 地址（包括 BYO IP）直接关联到服务器的终端节点，并使用VPC安全组通过客户端的公有 IP 地址限制流量。如果 EndpointType 设置为 VPC\_ENDPOINT，则无法实现此操作。

类型：字符串

有效值：PUBLIC | VPC | VPC\_ENDPOINT

必需：否

## HostKey

用于SFTP已启用服务器的RSAECDSA、或ED25519私钥。如果要轮换密钥，可以添加多个主机密钥，也可以添加一组使用不同算法的活动密钥。

使用以下命令生成不带密码的 RSA 2048 位密钥：

```
ssh-keygen -t rsa -b 2048 -N "" -m PEM -f my-new-server-key.
```

为 -b 选项使用最小值 2048。您可以使用 3072 或 4096 创建更强的密钥。

使用以下命令生成不带密码的 ECDSA 256 位密钥：

```
ssh-keygen -t ecdsa -b 256 -N "" -m PEM -f my-new-server-key.
```

的-b选项的有效值ECDSA为 256、384 和 521。

使用以下命令生成不带密码的ED25519密钥：

```
ssh-keygen -t ed25519 -N "" -f my-new-server-key.
```

对于所有这些命令，你可以my-new-server-key用你选择的字符串替换。

#### Important

如果您不打算将现有用户从SFTP已启用该功能的服务器迁移到新服务器，请不要更新主机密钥。意外更改服务器的主机密钥会导致中断。

有关更多信息，请参阅《Amazon Transfer Family 用户指南》中的[更新SFTP已启用服务器的主机密钥](#)。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 4096。

必需：否

### [IdentityProviderDetails](#)

在 IdentityProviderType 设置为 AWS\_DIRECTORY\_SERVICE、Amazon\_LAMBDA 或 API\_GATEWAY 时是必需的。接受一个数组，其中包含使用目录AWS\_DIRECTORY\_SERVICE或调用客户提供的身份验证API（包括API网关URL）所需的所有信息。在 IdentityProviderType 设置为 SERVICE\_MANAGED 时不是必需的。

类型：[IdentityProviderDetails](#) 对象

必需：否

### [IdentityProviderType](#)

服务器的身份验证模式。默认值为SERVICE\_MANAGED，允许您在 Amazon Transfer Family 服务中存储和访问用户凭证。

用于提供AWS\_DIRECTORY\_SERVICE对本地环境中的活动目录组 Amazon Directory Service for Microsoft Active Directory 或 Microsoft Active Directory 组的访问权限，或者 Amazon 使用 AD Connector 提供访问权限。此选项还要求您使用 IdentityProviderDetails 参数提供 Directory ID。

使用 `API_GATEWAY` 值以与您选择的身份提供者集成。该 `API_GATEWAY` 设置要求您使用 `IdentityProviderDetails` 参数提供 Amazon API Gateway 终端节点 URL 以调用身份验证。

使用该 `AWS_LAMBDA` 值可直接使用 Amazon Lambda 函数作为您的身份提供商。如果您选择此值，则必须在 `IdentityProviderDetails` 数据类型的 `Function` 参数中 ARN 为 Lambda 函数指定。

类型：字符串

有效值：`SERVICE_MANAGED` | `API_GATEWAY` | `AWS_DIRECTORY_SERVICE` | `AWS_LAMBDA`

必需：否

### [LoggingRole](#)

() 角色的亚马逊资源名称 Amazon Identity and Access Management (ARNIAM)，允许服务器开启亚马逊 S3 或亚马逊的亚马逊 CloudWatch 日志记录 `EFSevents`。设置后，您可以在 CloudWatch 日志中查看用户活动。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 2048。

模式：`(|arn:.*role/\S+)`

必需：否

### [PostAuthenticationLoginBanner](#)

指定用户连接到服务器时要显示的字符串。此字符串在用户进行身份验证后显示。

#### Note

该 SFTP 协议不支持身份验证后的显示横幅。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 4096。

模式：`[\x09-\x0D\x20-\x7E]*`

必需：否

## [PreAuthenticationLoginBanner](#)

指定用户连接到服务器时要显示的字符串。此字符串在用户进行身份验证前显示。例如，以下横幅显示有关使用系统的详细信息：

```
This system is for the use of authorized users only. Individuals using this computer system without authority, or in excess of their authority, are subject to having all of their activities on this system monitored and recorded by system personnel.
```

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 4096。

模式：`[\x09-\x0D\x20-\x7E]*`

必需：否

## [ProtocolDetails](#)

为服务器配置的协议设置。

- 要指示被动模式（适用于FTP和FTPS协议），请使用PassiveIp参数。输入单个点分四边形IPv4地址，例如防火墙、路由器或负载均衡器的外部IP地址。
- 要忽略当客户端尝试对您上传到S3桶的文件使用SETSTAT命令时生成的错误，请使用SetStatOption参数。要让Amazon Transfer Family服务器忽略SETSTAT命令并上传文件而不必对您的SFTP客户端进行任何更改，请将该值设置为ENABLE\_NO\_OP。如果您将SetStatOption参数设置为ENABLE\_NO\_OP，Transfer Family会生成一个到Amazon Logs的CloudWatch日志条目，以便您可以确定客户何时SETSTAT拨打电话。
- 要确定您的Amazon Transfer Family服务器是否通过唯一的会话ID恢复最近协商的会话，请使用TlsSessionResumptionMode参数。
- As2Transports表示AS2邮件的传输方法。目前仅支持HTTP。

类型：[ProtocolDetails](#) 对象

必需：否

## [Protocols](#)

指定文件传输协议客户端可以用来连接到服务器端点的一个或多个文件传输协议。可用的协议包括：

- SFTP ( Secure Shell (SSH) 文件传输协议 ) : 通过文件传输 SSH
- FTPS ( 安全文件传输协议 ) : TLS加密文件传输
- FTP ( 文件传输协议 ) : 未加密的文件传输
- AS2 ( 适用性声明 2 ) : 用于传输结构化 business-to-business数据

#### Note

- 如果选择FTPS，则必须选择存储在 Amazon Certificate Manager (ACM) 中的证书，该证书用于在客户端连接到服务器时识别您的服务器FTPS。
- 如果 Protocol 包括 FTP 或 FTPS，则 EndpointType 必须为 VPC，且 IdentityProviderType 必须为 AWS\_DIRECTORY\_SERVICE、AWS\_LAMBDA 或 API\_GATEWAY。
- 如果 Protocol 包含 FTP，则无法关联 AddressAllocationIds。
- 如果仅将 Protocol 设置为 SFTP，则可以将 EndpointType 设置为 PUBLIC，并且可以将 IdentityProviderType 设置为任何支持的身份类型：SERVICE\_MANAGED、AWS\_DIRECTORY\_SERVICE、AWS\_LAMBDA 或 API\_GATEWAY。
- 如果 Protocol 包括 AS2，则 EndpointType 必须是 VPC，并且域必须是 Amazon S3。

类型：字符串数组

数组成员：最少 1 个物品。最多 4 项。

有效值：SFTP | FTP | FTPS | AS2

必需：否

### S3StorageOptions

指定是否优化您的 Amazon S3 目录的性能。默认情况下，将禁用该功能。

默认情况下，主目录映射TYPE的值为。DIRECTORY如果启用此选项，则需要将显式设置为，HomeDirectoryMapEntryType以FILE使映射具有文件目标。

类型：[S3StorageOptions](#) 对象

必需：否

## SecurityPolicyName

指定连接到服务器的安全策略的名称。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 0。最大长度为 100。

模式：TransferSecurityPolicy-.+

必需：否

## StructuredLogDestinations

指定服务器日志发送到的日志组。

要指定日志组，必须ARN为现有日志组提供。在这种情况下，日志组的格式如下所示：

```
arn:aws:logs:region-name:amazon-account-id:log-group:log-group-name:*
```

例如，arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-group:mytestgroup:\*

如果您之前为服务器指定了日志组，则可以通过在 update-server 调用中为该参数提供空值来清除该日志组，从而关闭结构化日志记录。例如：

```
update-server --server-id s-1234567890abcdef0 --structured-log-destinations
```

类型：字符串数组

数组成员：最少 0 项。最多 1 项。

长度约束：最小长度为 20。长度上限为 1600。

模式：arn:\S+

必需：否

## Tags

可用于分组和搜索服务器的键/值对。

类型：[Tag](#) 对象数组

数组成员：最少 1 个物品。最多 50 项。



必需：否

## [WorkflowDetails](#)

指定要分配的工作流的工作流 ID 以及用于执行工作流的执行角色。

除了要在文件完全上传时执行的工作流，WorkflowDetails 还可能包含在部分文件上传时执行的工作流的工作流 ID（和执行角色）。在文件仍在上传时，如果断开连接，则会发生部分上传。

类型：[WorkflowDetails](#) 对象

必需：否

## 响应语法

```
{
  "ServerId": "string"
}
```

## 响应元素

如果操作成功，服务将发回 HTTP 200 响应。

以下数据由服务以JSON格式返回。

## [ServerId](#)

创建的服务器的服务分配标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：`s-([0-9a-f]{17})`

## 错误

有关所有操作的常见错误信息，请参阅 [常见错误](#)。

## AccessDeniedException

您没有足够的访问权限，无法执行该操作。

HTTP状态码：400

#### InternalServerError

当 Amazon Transfer Family 服务中发生错误时，会引发此异常。

HTTP状态码：500

#### InvalidRequestException

当客户端提交格式错误的请求时，会引发此异常。

HTTP状态码：400

#### ResourceExistsException

请求的资源不存在，或者存在于为命令指定的区域以外的区域。

HTTP状态码：400

#### ResourceNotFoundException

当 Transfer Family 服务找不到资源时，就会 Amazon引发此异常。

HTTP状态码：400

#### ServiceUnavailableException

请求失败，因为 Trans Amazon fer Family 服务不可用。

HTTP状态码：500

#### ThrottlingException

由于请求限制而导致请求被拒绝。

HTTP状态码：400

## 示例

### 示例

以下示例使用 VPC\_ENDPOINT 创建了一个新服务器。

### 示例请求

```
{
```

```
"EndpointType": "VPC",
"EndpointDetails":...,
"HostKey": "Your RSA private key",
"IdentityProviderDetails": "IdentityProvider",
"IdentityProviderType": "SERVICE_MANAGED",
"LoggingRole": "CloudWatchLoggingRole",
"Tags": [
  {
    "Key": "Name",
    "Value": "MyServer"
  }
]
```

## 示例

这是此次API呼叫的示例响应。

## 示例响应

```
{
  "ServerId": "s-01234567890abcdef"
}
```

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs , 请参阅以下内容 :

- [Amazon 命令行界面](#)
- [Amazon SDK对于。NET](#)
- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 JavaScript V3](#)
- [Amazon SDK适用于 PHP V3](#)
- [Amazon SDK适用于 Python](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## CreateUser

创建用户并将其与现有的启用文件传输协议的服务器关联。您可以仅创建用户并将其与 IdentityProviderType 设置为 SERVICE\_MANAGED 的服务器关联。使用的参数 CreateUser , 您可以指定用户名、设置主目录、存储用户的公钥以及分配用户的 Amazon Identity and Access Management (IAM) 角色。您还可以选择添加会话策略, 并向可用于分组和搜索用户的标签分配元数据。

### 请求语法

```
{
  "HomeDirectory": "string",
  "HomeDirectoryMappings": [
    {
      "Entry": "string",
      "Target": "string",
      "Type": "string"
    }
  ],
  "HomeDirectoryType": "string",
  "Policy": "string",
  "PosixProfile": {
    "Gid": number,
    "SecondaryGids": [ number ],
    "Uid": number
  },
  "Role": "string",
  "ServerId": "string",
  "SshPublicKeyBody": "string",
  "Tags": [
    {
      "Key": "string",
      "Value": "string"
    }
  ],
  "UserName": "string"
}
```

### 请求参数

有关所有操作的通用参数的信息, 请参阅[通用参数](#)。

该请求接受以下JSON格式的数据。

## [HomeDirectory](#)

用户使用客户端登录服务器时的登录目录（文件夹）。

HomeDirectory 示例为 `/bucket_name/home/mydirectory`。

### Note

HomeDirectory 参数仅在 HomeDirectoryType 设置为 PATH 时使用。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 1024。

模式：(|/.\*)

必需：否

## [HomeDirectoryMappings](#)

逻辑目录映射，用于指定哪些 Amazon S3 或 Amazon EFS 路径和密钥应该对您的用户可见，以及您希望如何让它们可见。您必须指定 Entry 和 Target 对，其中 Entry 显示路径是如何显示的，并且 Target 是实际的 Amazon S3 或 Amazon EFS 路径。如果您只指定一个目标，则将按原样显示。您还必须确保您的 Amazon Identity and Access Management (IAM) 角色提供对中路径的访问权限 Target。只有当设置为时，才能设置 HomeDirectoryType 此值 LOGICAL。

以下是 Entry 和 Target 对的示例。

```
[ { "Entry": "/directory1", "Target": "/bucket_name/home/mydirectory" } ]
```

在大多数情况下，您可以使用此值而不是会话策略将您的用户锁定到指定的主目录 ("chroot")。为此，您可以将 Entry 设置为 `/`，并将 Target 值设置为用户在登录时看到的主目录值。

以下是 chroot 的 Entry 和 Target 对示例。

```
[ { "Entry": "/", "Target": "/bucket_name/home/mydirectory" } ]
```

类型：[HomeDirectoryMapEntry](#) 对象数组

数组成员：最少 1 个物品。最大数量为 50000 个。

必需：否

## HomeDirectoryType

您希望用户在登录服务器时，用户主目录的登录目录（文件夹）的类型。如果您将其设置为PATH，则用户将在其文件传输协议客户端中看到绝对的 Amazon S3 存储桶或 Amazon EFS 路径。如果将其设置为LOGICAL，则需要在中提供映射，说明如何让用户看见 Amazon S3 或 Amazon EFS 路径。HomeDirectoryMappings

### Note

如果 HomeDirectoryType 是 LOGICAL，则必须使用 HomeDirectoryMappings 参数提供映射。另一方面，如果 HomeDirectoryType 是 PATH，则使用 HomeDirectory 参数提供绝对路径。您的模板中不能同时使用 HomeDirectory 和 HomeDirectoryMappings。

类型：字符串

有效值：PATH | LOGICAL

必需：否

## Policy

适用于您的用户的会话策略，以便您可以跨多个用户使用相同的 Amazon Identity and Access Management (IAM) 角色。此策略将用户的访问权限缩小至 Amazon S3 存储桶的一部分。可在此策略中使用的变量包括 `${Transfer:UserName}`、`${Transfer:HomeDirectory}` 和 `${Transfer:HomeBucket}`。

### Note

仅当 ServerId 域为 Amazon S3 时，此政策才适用。Amazon EFS 不使用会话策略。对于会话策略，将策略 Amazon Transfer Family 存储为 JSON blob，而不是策略的 Amazon 资源名称 (ARN)。您将策略另存为 JSON blob 并将其传递到 Policy 参数中。有关会话策略的示例，请参阅[示例会话策略](#)。有关更多信息，请参阅[AssumeRole](#) 《Amazon 安全令牌服务API参考》。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 2048。

必需：否

### [PosixProfile](#)

指定控制用户访问您的 Amazon EFS 文件系统的完整 POSIX 身份，包括用户 ID IDs (UidGidSecondaryGids)、群组 ID () 和任何次要群组 ()。对亚马逊文件和目录设置的 POSIX 权限 EFS 决定了您的用户在将文件传入和传出您的亚马逊 EFS 文件系统时获得的访问权限级别。

类型：[PosixProfile](#) 对象

必需：否

### [Role](#)

() 角色的亚马逊资源名称 (ARN)，用于控制您的用户对您的 Amazon S3 存储桶或亚马逊 EFS 文件系统的访问权限。Amazon Identity and Access Management IAM 附加到此角色的策略决定了在将文件传入和传出您的 Amazon S3 存储桶或 Amazon EFS 文件系统时，您希望向用户提供的访问权限级别。该 IAM 角色还应包含信任关系，允许服务器在为用户的转移请求提供服务时访问您的资源。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 20。最大长度为 2048。

模式：`arn:.*role/\S+`

必需：是

### [ServerId](#)

服务器实例的系统分配的唯一标识符。这是将您的用户添加到的特定服务器。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：`s-([0-9a-f]{17})`

必需：是

### [SshPublicKeyBody](#)

Secure Shell (SSH) 密钥的公共部分，用于向服务器验证用户身份。

三个标准的SSH公钥格式元素是<key type><body base64>、和一个可选元素<comment>，每个元素之间都有空格。

Amazon Transfer Family 接受RSAECDSA、和ED25519密钥。

- 对于RSA密钥，密钥类型为ssh-rsa。
- 对于ED25519密钥，密钥类型为ssh-ed25519。
- 对于ECDSA密钥，密钥类型为ecdsa-sha2-nistp256ecdsa-sha2-nistp384ecdsa-sha2-nistp521、或，具体取决于您生成的密钥的大小。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 2048。

必需：否

## Tags

可用于分组和搜索用户的键/值对。标签是出于任何目的附加到用户的元数据。

类型：[Tag](#) 对象数组

数组成员：最少 1 个物品。最多 50 项。

必需：否

## UserName

一个标识用户并与 ServerId 关联的唯一字符串。此用户名长度最少必须为 3 个字符，最多为 100 个字符。以下是有效的字符：a-z、A-Z、0-9、下划线“\_”、连字符“-”、句点“.”和“@”符号。用户名不能以连字符、句点或 @ 符号开头。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 3。最大长度为 100。

模式：`[\w][\w@.-]{2,99}`

必需：是

## 响应语法

```
{
```



```
"ServerId": "string",  
"UserName": "string"  
}
```

## 响应元素

如果操作成功，服务将发回 HTTP 200 响应。

以下数据由服务以JSON格式返回。

### ServerId

用户连接到的服务器的标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：s-([0-9a-f]{17})

### UserName

标识 TranserIn Family 用户的唯一字符串。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 3。最大长度为 100。

模式：[\w][\w@.-]{2,99}

## 错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

### InternalServerError

当 Amazon Transfer Family 服务中发生错误时，会引发此异常。

HTTP状态码：500

### InvalidRequestException

当客户端提交格式错误的请求时，会引发此异常。

HTTP状态码：400

## ResourceExistsException

请求的资源不存在，或者存在于为命令指定的区域以外的区域。

HTTP状态码：400

## ResourceNotFoundException

当 Transfer Family 服务找不到资源时，就会 Amazon 引发此异常。

HTTP状态码：400

## ServiceUnavailableException

请求失败，因为 Trans Amazon fer Family 服务不可用。

HTTP状态码：500

## 示例

### 示例

例如，要创建用户，可以先将参数保存到JSON文件中createUserParameters，然后运行 create-user API 命令。

```
{
  "HomeDirectory": "/DOC-EXAMPLE-BUCKET",
  "HomeDirectoryType": "PATH",
  "Role": "arn:aws:iam::111122223333:role/bob-role",
  "ServerId": "s-1111aaaa2222bbbb3",
  "SshPublicKeyBody": "ecdsa-sha2-nistp521 AAAAE2VjZHNhLXNoYTItbmlzdHA...
bobusa@mycomputer.us-east-1.amazon.com",
  "UserName": "bobusa-API"
}
```

### 示例请求

```
aws transfer create-user --cli-input-json file://createUserParameters
```

### 示例响应

```
{
```

```
"ServerId": "s-1111aaaa2222bbbb3",  
"UserName": "bobusa-API"  
}
```

## 另请参阅

有关在特定语言API中使用它的更多信息 Amazon SDKs , 请参阅以下内容 :

- [Amazon 命令行界面](#)
- [Amazon SDK对于。NET](#)
- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 JavaScript V3](#)
- [Amazon SDK适用于 PHP V3](#)
- [Amazon SDK适用于 Python](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## CreateWorkflow

允许您使用文件传输完成后工作流调用的指定步骤和步骤详细信息创建工作流。创建工作流后，您可以通过在 `CreateServer` 和 `UpdateServer` 操作中指定 `workflow-details` 字段将创建的工作流与任何传输服务器相关联。

### 请求语法

```
{
  "Description": "string",
  "OnExceptionSteps": [
    {
      "CopyStepDetails": {
        "DestinationFileLocation": {
          "EfsFileLocation": {
            "FileSystemId": "string",
            "Path": "string"
          },
          "S3FileLocation": {
            "Bucket": "string",
            "Key": "string"
          }
        },
        "Name": "string",
        "OverwriteExisting": "string",
        "SourceFileLocation": "string"
      },
      "CustomStepDetails": {
        "Name": "string",
        "SourceFileLocation": "string",
        "Target": "string",
        "TimeoutSeconds": number
      },
      "DecryptStepDetails": {
        "DestinationFileLocation": {
          "EfsFileLocation": {
            "FileSystemId": "string",
            "Path": "string"
          },
          "S3FileLocation": {
            "Bucket": "string",
            "Key": "string"
          }
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

    },
    "Name": "string",
    "OverwriteExisting": "string",
    "SourceFileLocation": "string",
    "Type": "string"
  },
  "DeleteStepDetails": {
    "Name": "string",
    "SourceFileLocation": "string"
  },
  "TagStepDetails": {
    "Name": "string",
    "SourceFileLocation": "string",
    "Tags": [
      {
        "Key": "string",
        "Value": "string"
      }
    ]
  },
  "Type": "string"
}
],
"Steps": [
  {
    "CopyStepDetails": {
      "DestinationFileLocation": {
        "EfsFileLocation": {
          "FileSystemId": "string",
          "Path": "string"
        },
        "S3FileLocation": {
          "Bucket": "string",
          "Key": "string"
        }
      },
      "Name": "string",
      "OverwriteExisting": "string",
      "SourceFileLocation": "string"
    },
    "CustomStepDetails": {
      "Name": "string",
      "SourceFileLocation": "string",
      "Target": "string",

```

```

    "TimeoutSeconds": number
  },
  "DecryptStepDetails": {
    "DestinationFileLocation": {
      "EfsFileLocation": {
        "FileSystemId": "string",
        "Path": "string"
      },
      "S3FileLocation": {
        "Bucket": "string",
        "Key": "string"
      }
    },
    "Name": "string",
    "OverwriteExisting": "string",
    "SourceFileLocation": "string",
    "Type": "string"
  },
  "DeleteStepDetails": {
    "Name": "string",
    "SourceFileLocation": "string"
  },
  "TagStepDetails": {
    "Name": "string",
    "SourceFileLocation": "string",
    "Tags": [
      {
        "Key": "string",
        "Value": "string"
      }
    ]
  },
  "Type": "string"
}
],
"Tags": [
  {
    "Key": "string",
    "Value": "string"
  }
]
}

```

## 请求参数

有关所有操作的通用参数的信息，请参阅[通用参数](#)。

该请求接受以下JSON格式的数据。

### Description

工作流的文本描述。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 256。

模式：`[\w- ]*`

必需：否

### OnExceptionSteps

指定在工作流执行期间遇到错误时要采取的步骤（措施）。

#### Note

对于自定义步骤，Lambda 函数需要发送FAILURE回调API以启动异常步骤。此外，如果 Lambda 在超时之前没有发送 SUCCESS，则会执行异常步骤。

类型：[WorkflowStep](#) 对象数组

数组成员：最少 0 个物品。最多 8 项。

必需：否

### Steps

指定所指定工作流中步骤的详细信息。

TYPE 指定要对此步骤采取以下哪些操作。

- **COPY** – 将文件复制到另一个位置。
- **CUSTOM**-使用 Amazon Lambda 函数目标执行自定义步骤。
- **DECRYPT** – 解密上传前加密的文件。

- **DELETE** – 删除文件。
- **TAG** – 向文件添加标签。

**Note**

目前，仅 S3 支持复制和标记。

对于文件位置，您可以指定 Amazon S3 存储桶和密钥，或者指定 Amazon EFS 文件系统 ID 和路径。

类型：[WorkflowStep](#) 对象数组

数组成员：最少 0 个物品。最多 8 项。

必需：是

## Tags

可用于分组和搜索工作流的键值对。标签是出于任何目的附加到工作流的元数据。

类型：[Tag](#) 对象数组

数组成员：最少 1 个物品。最多 50 项。

必需：否

## 响应语法

```
{  
  "WorkflowId": "string"  
}
```

## 响应元素

如果操作成功，服务将发回 HTTP 200 响应。

以下数据由服务以JSON格式返回。

### [WorkflowId](#)

工作流的唯一标识符。



类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：w-([a-z0-9]{17})

## 错误

有关所有操作的常见错误信息，请参阅 [常见错误](#)。

### AccessDeniedException

您没有足够的访问权限，无法执行该操作。

HTTP状态码：400

### InternalServerError

当 Amazon Transfer Family 服务中发生错误时，会引发此异常。

HTTP状态码：500

### InvalidRequestException

当客户端提交格式错误的请求时，会引发此异常。

HTTP状态码：400

### ResourceExistsException

请求的资源不存在，或者存在于为命令指定的区域以外的区域。

HTTP状态码：400

### ServiceUnavailableException

请求失败，因为 Trans Amazon fer Family 服务不可用。

HTTP状态码：500

### ThrottlingException

由于请求限制而导致请求被拒绝。

HTTP状态码：400

## 示例

### 示例

您可以将工作流步骤信息保存到文本文件中，然后使用该文件创建工作流，如下例所示。以下示例假设您已将工作流步骤保存到 `example-file.json`（在运行该命令的同一文件夹中），并且您希望在弗吉尼亚北部（`us-east-1`）区域中创建工作流。

```
aws transfer create-workflow --description "example workflow from a file" --steps
file://example-file.json --region us-east-1
```

```
// Example file containing workflow steps
[
  {
    "Type": "TAG",
    "TagStepDetails": {
      "Name": "TagStep",
      "Tags": [
        {
          "Key": "name",
          "Value": "testTag"
        }
      ]
    }
  },
  {
    "Type": "COPY",
    "CopyStepDetails": {
      "Name": "CopyStep",
      "DestinationFileLocation": {
        "S3FileLocation": {
          "Bucket": "DOC-EXAMPLE-BUCKET",
          "Key": "DOC-EXAMPLE-KEY/"
        }
      },
      "OverwriteExisting": "TRUE",
      "SourceFileLocation": "${original.file}"
    }
  },
  {
    "Type": "DELETE",
    "DeleteStepDetails":{
```

```
    "Name": "DeleteStep",
    "SourceFileLocation": "${original.file}"
  }
}
```

## 示例

CreateWorkflow 调用返回新工作流程的 ID。

## 示例响应

```
{
  "WorkflowId": "w-1234abcd5678efghi"
}
```

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs , 请参阅以下内容 :

- [Amazon 命令行界面](#)
- [Amazon SDK对于。NET](#)
- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 JavaScript V3](#)
- [Amazon SDK适用于 PHP V3](#)
- [Amazon SDK适用于 Python](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## DeleteAccess

允许您删除 ServerID 和 ExternalID 参数中指定的访问权限。

### 请求语法

```
{
  "ExternalId": "string",
  "ServerId": "string"
}
```

### 请求参数

有关所有操作的通用参数的信息，请参阅[通用参数](#)。

该请求接受以下JSON格式的数据。

#### [ExternalId](#)

识别目录中特定组所需的唯一标识符。您关联的群组中的用户可以通过启用的协议访问您的 Amazon S3 或 Amazon EFS 资源 Amazon Transfer Family。如果您知道组名，则可以使用 Windows 运行以下命令来查看这些SID值 PowerShell。

```
Get-ADGroup -Filter {samAccountName -like "YourGroupName*"} -Properties
* | Select SamAccountName, ObjectSid
```

在该命令中，替换为您的 YourGroupNameActive Directory 组的名称。

用于验证此参数的正则表达式是由不带空格的大写和小写字母数字字符组成的字符串。此外，还可以包括下划线或以下任何字符：=、.@ : /-

类型：字符串

长度限制：最小长度为 1。最大长度为 256。

模式：S-1-[\d-]+

必需：是

#### [ServerId](#)

分配了该用户的服务器的系统分配的唯一标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：s-([0-9a-f]{17})

必需：是

## 响应元素

如果操作成功，服务将发回 HTTP 200 响应，HTTP正文为空。

## 错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

### InternalServerError

当 Amazon Transfer Family 服务中发生错误时，会引发此异常。

HTTP状态码：500

### InvalidRequestException

当客户端提交格式错误的请求时，会引发此异常。

HTTP状态码：400

### ResourceNotFoundException

当 Transfer Family 服务找不到资源时，就会 Amazon引发此异常。

HTTP状态码：400

### ServiceUnavailableException

请求失败，因为 Trans Amazon fer Family 服务不可用。

HTTP状态码：500

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon 命令行界面](#)
- [Amazon SDK对于。NET](#)
- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 JavaScript V3](#)
- [Amazon SDK适用于 PHP V3](#)
- [Amazon SDK适用于 Python](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## DeleteAgreement

删除提供的 AgreementId 中指定的协议。

### 请求语法

```
{
  "AgreementId": "string",
  "ServerId": "string"
}
```

### 请求参数

有关所有操作的通用参数的信息，请参阅[通用参数](#)。

该请求接受以下JSON格式的数据。

#### AgreementId

协议的唯一标识符。创建协议时会返回此标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：a-([0-9a-f]{17})

必需：是

#### ServerId

与要删除的协议关联的服务器标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：s-([0-9a-f]{17})

必需：是

### 响应元素

如果操作成功，服务将发回 HTTP 200 响应，HTTP正文为空。

## 错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

### InternalServerError

当 Amazon Transfer Family 服务中发生错误时，会引发此异常。

HTTP状态码：500

### InvalidRequestException

当客户端提交格式错误的请求时，会引发此异常。

HTTP状态码：400

### ResourceNotFoundException

当 Transfer Family 服务找不到资源时，就会 Amazon引发此异常。

HTTP状态码：400

### ServiceUnavailableException

请求失败，因为 Trans Amazon fer Family 服务不可用。

HTTP状态码：500

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon 命令行界面](#)
- [Amazon SDK对于。NET](#)
- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 JavaScript V3](#)
- [Amazon SDK适用于 PHP V3](#)
- [Amazon SDK适用于 Python](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)





## DeleteCertificate

删除 CertificateId 参数中指定的证书。

### 请求语法

```
{  
  "CertificateId": "string"  
}
```

### 请求参数

有关所有操作的通用参数的信息，请参阅[通用参数](#)。

该请求接受以下JSON格式的数据。

#### CertificateId

您要删除的证书对象的标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 22。

模式：cert-([0-9a-f]{17})

必需：是

### 响应元素

如果操作成功，服务将发回 HTTP 200 响应，HTTP正文为空。

### 错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

#### InternalServerError

当 Amazon Transfer Family 服务中发生错误时，会引发此异常。

HTTP状态码：500

## InvalidRequestException

当客户端提交格式错误的请求时，会引发此异常。

HTTP状态码：400

## ResourceNotFoundException

当 Transfer Family 服务找不到资源时，就会 Amazon 引发此异常。

HTTP状态码：400

## ServiceUnavailableException

请求失败，因为 Trans Amazon fer Family 服务不可用。

HTTP状态码：500

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon 命令行界面](#)
- [Amazon SDK对于。NET](#)
- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 JavaScript V3](#)
- [Amazon SDK适用于 PHP V3](#)
- [Amazon SDK适用于 Python](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

# DeleteConnector

删除提供的 ConnectorId 中指定的连接器。

## 请求语法

```
{  
  "ConnectorId": "string"  
}
```

## 请求参数

有关所有操作的通用参数的信息，请参阅[通用参数](#)。

该请求接受以下JSON格式的数据。

### ConnectorId

连接器的唯一标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：c-([0-9a-f]{17})

必需：是

## 响应元素

如果操作成功，服务将发回 HTTP 200 响应，HTTP正文为空。

## 错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

### InternalServerError

当 Amazon Transfer Family 服务中发生错误时，会引发此异常。

HTTP状态码：500

## InvalidRequestException

当客户端提交格式错误的请求时，会引发此异常。

HTTP状态码：400

## ResourceNotFoundException

当 Transfer Family 服务找不到资源时，就会 Amazon 引发此异常。

HTTP状态码：400

## ServiceUnavailableException

请求失败，因为 Trans Amazon fer Family 服务不可用。

HTTP状态码：500

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon 命令行界面](#)
- [Amazon SDK对于。NET](#)
- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 JavaScript V3](#)
- [Amazon SDK适用于 PHP V3](#)
- [Amazon SDK适用于 Python](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## DeleteHostKey

删除在HostKeyId参数中指定的主机密钥。

### 请求语法

```
{  
  "HostKeyId": "string",  
  "ServerId": "string"  
}
```

### 请求参数

有关所有操作的通用参数的信息，请参阅[通用参数](#)。

该请求接受以下JSON格式的数据。

#### [HostKeyId](#)

正在删除的主机密钥的标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 25。

模式：hostkey-[0-9a-f]{17}

必需：是

#### [ServerId](#)

包含正在删除的主机密钥的服务器的标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：s-([0-9a-f]{17})

必需：是

### 响应元素

如果操作成功，服务将发回 HTTP 200 响应，HTTP正文为空。

## 错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

### InternalServerError

当 Amazon Transfer Family 服务中发生错误时，会引发此异常。

HTTP状态码：500

### InvalidRequestException

当客户端提交格式错误的请求时，会引发此异常。

HTTP状态码：400

### ResourceNotFoundException

当 Transfer Family 服务找不到资源时，就会 Amazon 引发此异常。

HTTP状态码：400

### ServiceUnavailableException

请求失败，因为 Trans Amazon fer Family 服务不可用。

HTTP状态码：500

### ThrottlingException

由于请求限制而导致请求被拒绝。

HTTP状态码：400

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon 命令行界面](#)
- [Amazon SDK对于。NET](#)
- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)

- [Amazon SDK适用于 JavaScript V3](#)
- [Amazon SDK适用于 PHP V3](#)
- [Amazon SDK适用于 Python](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)



## DeleteProfile

删除 ProfileId 参数中指定的配置文件。

### 请求语法

```
{  
  "ProfileId": "string"  
}
```

### 请求参数

有关所有操作的通用参数的信息，请参阅[通用参数](#)。

该请求接受以下JSON格式的数据。

#### ProfileId

您要删除的配置文件的标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：p-([0-9a-f]{17})

必需：是

### 响应元素

如果操作成功，服务将发回 HTTP 200 响应，HTTP正文为空。

### 错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

#### InternalServerError

当 Amazon Transfer Family 服务中发生错误时，会引发此异常。

HTTP状态码：500

## InvalidRequestException

当客户端提交格式错误的请求时，会引发此异常。

HTTP状态码：400

## ResourceNotFoundException

当 Transfer Family 服务找不到资源时，就会 Amazon 引发此异常。

HTTP状态码：400

## ServiceUnavailableException

请求失败，因为 Trans Amazon fer Family 服务不可用。

HTTP状态码：500

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon 命令行界面](#)
- [Amazon SDK对于。NET](#)
- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 JavaScript V3](#)
- [Amazon SDK适用于 PHP V3](#)
- [Amazon SDK适用于 Python](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## DeleteServer

删除您指定的启用文件传输协议的服务器。

此操作未返回任何响应。

### 请求语法

```
{
  "ServerId": "string"
}
```

### 请求参数

有关所有操作的通用参数的信息，请参阅[通用参数](#)。

该请求接受以下JSON格式的数据。

#### ServerId

服务器实例的系统分配的唯一标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：s-([0-9a-f]{17})

必需：是

### 响应元素

如果操作成功，服务将发回 HTTP 200 响应，HTTP正文为空。

### 错误

有关所有操作的常见错误信息，请参阅[常见错误](#)。

#### AccessDeniedException

您没有足够的访问权限，无法执行该操作。

HTTP状态码：400

## InternalServerError

当 Amazon Transfer Family 服务中发生错误时，会引发此异常。

HTTP状态码：500

## InvalidRequestException

当客户端提交格式错误的请求时，会引发此异常。

HTTP状态码：400

## ResourceNotFoundException

当 Transfer Family 服务找不到资源时，就会 Amazon 引发此异常。

HTTP状态码：400

## ServiceUnavailableException

请求失败，因为 Trans Amazon fer Family 服务不可用。

HTTP状态码：500

## 示例

### 示例

以下示例将删除服务器。

### 示例请求

```
{
  "ServerId": "s-01234567890abcdef"
}
```

### 示例

如果成功，则不返回任何内容。

### 示例响应

```
{
```

```
}
```

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs , 请参阅以下内容 :

- [Amazon 命令行界面](#)
- [Amazon SDK对于。 NET](#)
- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 JavaScript V3](#)
- [Amazon SDK适用于 PHP V3](#)
- [Amazon SDK适用于 Python](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## DeleteSshPublicKey

删除用户的 Secure Shell (SSH) 公钥。

### 请求语法

```
{  
  "ServerId": "string",  
  "SshPublicKeyId": "string",  
  "UserName": "string"  
}
```

### 请求参数

有关所有操作的通用参数的信息，请参阅[通用参数](#)。

该请求接受以下JSON格式的数据。

#### ServerId

已向其分配用户的、文件传输协议服务器实例的系统分配唯一标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：s-([0-9a-f]{17})

必需：是

#### SshPublicKeyId

用于引用用户特定SSH密钥的唯一标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 21。

模式：key-[0-9a-f]{17}

必需：是

#### UserName

一个标识公有密钥被删除的用户的唯一字符串。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 3。最大长度为 100。

模式：`[\w][\w@.-]{2,99}`

必需：是

## 响应元素

如果操作成功，服务将发回 HTTP 200 响应，HTTP 正文为空。

## 错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

### InternalServerError

当 Amazon Transfer Family 服务中发生错误时，会引发此异常。

HTTP 状态码：500

### InvalidRequestException

当客户端提交格式错误的请求时，会引发此异常。

HTTP 状态码：400

### ResourceNotFoundException

当 Transfer Family 服务找不到资源时，就会 Amazon 引发此异常。

HTTP 状态码：400

### ServiceUnavailableException

请求失败，因为 Trans Amazon fer Family 服务不可用。

HTTP 状态码：500

### ThrottlingException

由于请求限制而导致请求被拒绝。

HTTP 状态码：400

## 示例

### 示例

以下示例删除用户的SSH公钥。

### 示例请求

```
{
  "ServerId": "s-01234567890abcdef",
  "SshPublicKeyId": "MyPublicKey",
  "UserName": "my_user"
}
```

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon 命令行界面](#)
- [Amazon SDK对于。NET](#)
- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 JavaScript V3](#)
- [Amazon SDK适用于 PHP V3](#)
- [Amazon SDK适用于 Python](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)



## DeleteUser

删除属于您指定的启用文件传输协议的服务器的用户。

此操作未返回任何响应。

### Note

当您从服务器上删除用户时，该用户的信息就会丢失。

## 请求语法

```
{  
  "ServerId": "string",  
  "UserName": "string"  
}
```

## 请求参数

有关所有操作的通用参数的信息，请参阅[通用参数](#)。

该请求接受以下JSON格式的数据。

### ServerId

系统为分配了用户的服务器实例分配的唯一标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：s-([0-9a-f]{17})

必需：是

### UserName

一个标识正在从服务器删除的用户的唯一字符串。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 3。最大长度为 100。

模式：`[\w][\w@.-]{2,99}`

必需：是

## 响应元素

如果操作成功，服务将发回 HTTP 200 响应，HTTP正文为空。

## 错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

### InternalServerError

当 Amazon Transfer Family 服务中发生错误时，会引发此异常。

HTTP状态码：500

### InvalidRequestException

当客户端提交格式错误的请求时，会引发此异常。

HTTP状态码：400

### ResourceNotFoundException

当 Transfer Family 服务找不到资源时，就会 Amazon引发此异常。

HTTP状态码：400

### ServiceUnavailableException

请求失败，因为 Trans Amazon fer Family 服务不可用。

HTTP状态码：500

## 示例

### 示例

以下示例将删除一个 Transfer Family 用户。

## 示例请求

```
{
  "ServerId": "s-01234567890abcdef",
  "UserNames": "my_user"
}
```

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs , 请参阅以下内容 :

- [Amazon 命令行界面](#)
- [Amazon SDK对于。NET](#)
- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 JavaScript V3](#)
- [Amazon SDK适用于 PHP V3](#)
- [Amazon SDK适用于 Python](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## DeleteWorkflow

删除指定的工作流程。

### 请求语法

```
{  
  "WorkflowId": "string"  
}
```

### 请求参数

有关所有操作的通用参数的信息，请参阅[通用参数](#)。

该请求接受以下JSON格式的数据。

#### WorkflowId

工作流的唯一标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：w-([a-z0-9]{17})

必需：是

### 响应元素

如果操作成功，服务将发回 HTTP 200 响应，HTTP正文为空。

### 错误

有关所有操作的常见错误信息，请参阅[常见错误](#)。

#### AccessDeniedException

您没有足够的访问权限，无法执行该操作。

HTTP状态码：400

## InternalServerError

当 Amazon Transfer Family 服务中发生错误时，会引发此异常。

HTTP状态码：500

## InvalidRequestException

当客户端提交格式错误的请求时，会引发此异常。

HTTP状态码：400

## ResourceNotFoundException

当 Transfer Family 服务找不到资源时，就会 Amazon引发此异常。

HTTP状态码：400

## ServiceUnavailableException

请求失败，因为 Trans Amazon fer Family 服务不可用。

HTTP状态码：500

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon 命令行界面](#)
- [Amazon SDK对于。NET](#)
- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 JavaScript V3](#)
- [Amazon SDK适用于 PHP V3](#)
- [Amazon SDK适用于 Python](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## DescribeAccess

描述分配给启用文件传输协议的特定服务器的访问权限，该访问权限由其 `ServerId` 属性和其 `ExternalId` 标识。

此调用的响应返回与指定的 `ServerId` 值关联的访问权限的属性。

### 请求语法

```
{  
  "ExternalId": "string",  
  "ServerId": "string"  
}
```

### 请求参数

有关所有操作的通用参数的信息，请参阅[通用参数](#)。

该请求接受以下JSON格式的数据。

### ExternalId

识别目录中特定组所需的唯一标识符。您关联的群组中的用户可以通过启用的协议访问您的 Amazon S3 或 Amazon EFS 资源 Amazon Transfer Family。如果您知道组名，则可以使用 Windows 运行以下命令来查看这些SID值 PowerShell。

```
Get-ADGroup -Filter {samAccountName -like "YourGroupName*"} -Properties  
* | Select SamAccountName,ObjectSid
```

在该命令中，替换为您的 `YourGroupNameActive Directory` 组的名称。

用于验证此参数的正则表达式是由不带空格的大写和小写字母数字字符组成的字符串。此外，还可以包括下划线或以下任何字符：`=`、`.`、`@`、`:/-`

类型：字符串

长度限制：最小长度为 1。最大长度为 256。

模式：`S-1-[\d-]+`

必需：是

## ServerId

分配了该访问权限的服务器的系统分配的唯一标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：s-([0-9a-f]{17})

必需：是

## 响应语法

```
{
  "Access": {
    "ExternalId": "string",
    "HomeDirectory": "string",
    "HomeDirectoryMappings": [
      {
        "Entry": "string",
        "Target": "string",
        "Type": "string"
      }
    ],
    "HomeDirectoryType": "string",
    "Policy": "string",
    "PosixProfile": {
      "Gid": number,
      "SecondaryGids": [ number ],
      "Uid": number
    },
    "Role": "string"
  },
  "ServerId": "string"
}
```

## 响应元素

如果操作成功，服务将发回 HTTP 200 响应。

以下数据由服务以JSON格式返回。

## Access

访问权限连接到的服务器的外部标识符。

类型：[DescribedAccess](#) 对象

## ServerId

分配了该访问权限的服务器的系统分配的唯一标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：`s-([0-9a-f]{17})`

## 错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

### InternalServerError

当 Amazon Transfer Family 服务中发生错误时，会引发此异常。

HTTP状态码：500

### InvalidRequestException

当客户端提交格式错误的请求时，会引发此异常。

HTTP状态码：400

### ResourceNotFoundException

当 Transfer Family 服务找不到资源时，就会 Amazon 引发此异常。

HTTP状态码：400

### ServiceUnavailableException

请求失败，因为 Trans Amazon fer Family 服务不可用。

HTTP状态码：500



## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs , 请参阅以下内容 :

- [Amazon 命令行界面](#)
- [Amazon SDK对于。NET](#)
- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 JavaScript V3](#)
- [Amazon SDK适用于 PHP V3](#)
- [Amazon SDK适用于 Python](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

# DescribeAgreement

描述由AgreementId标识的协议。

## 请求语法

```
{  
  "AgreementId": "string",  
  "ServerId": "string"  
}
```

## 请求参数

有关所有操作的通用参数的信息，请参阅[通用参数](#)。

该请求接受以下JSON格式的数据。

### AgreementId

协议的唯一标识符。创建协议时会返回此标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：a-([0-9a-f]{17})

必需：是

### ServerId

与协议关联的服务器标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：s-([0-9a-f]{17})

必需：是

## 响应语法

```
{
```

```
"Agreement": {
  "AccessRole": "string",
  "AgreementId": "string",
  "Arn": "string",
  "BaseDirectory": "string",
  "Description": "string",
  "LocalProfileId": "string",
  "PartnerProfileId": "string",
  "ServerId": "string",
  "Status": "string",
  "Tags": [
    {
      "Key": "string",
      "Value": "string"
    }
  ]
}
```

## 响应元素

如果操作成功，服务将发回 HTTP 200 响应。

以下数据由服务以JSON格式返回。

### Agreement

指定协议的详细信息，以 DescribedAgreement 对象形式返回。

类型：[DescribedAgreement](#) 对象

## 错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

### InternalServerError

当 Amazon Transfer Family 服务中发生错误时，会引发此异常。

HTTP状态码：500

### InvalidRequestException

当客户端提交格式错误的请求时，会引发此异常。

HTTP状态码：400

### ResourceNotFoundException

当 Transfer Family 服务找不到资源时，就会 Amazon 引发此异常。

HTTP状态码：400

### ServiceUnavailableException

请求失败，因为 Trans Amazon fer Family 服务不可用。

HTTP状态码：500

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon 命令行界面](#)
- [Amazon SDK对于。NET](#)
- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 JavaScript V3](#)
- [Amazon SDK适用于 PHP V3](#)
- [Amazon SDK适用于 Python](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## DescribeCertificate

描述由 CertificateId 标识的证书。

### 请求语法

```
{  
  "CertificateId": "string"  
}
```

### 请求参数

有关所有操作的通用参数的信息，请参阅[通用参数](#)。

该请求接受以下JSON格式的数据。

#### CertificateId

已导入证书的标识符数组。您可以使用此标识符来处理配置文件和合作伙伴配置文件。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 22。

模式：cert-([0-9a-f]{17})

必需：是

### 响应语法

```
{  
  "Certificate": {  
    "ActiveDate": number,  
    "Arn": "string",  
    "Certificate": "string",  
    "CertificateChain": "string",  
    "CertificateId": "string",  
    "Description": "string",  
    "InactiveDate": number,  
    "NotAfterDate": number,  
    "NotBeforeDate": number,  
  }
```

```
    "Serial": "string",
    "Status": "string",
    "Tags": [
      {
        "Key": "string",
        "Value": "string"
      }
    ],
    "Type": "string",
    "Usage": "string"
  }
}
```

## 响应元素

如果操作成功，服务将发回 HTTP 200 响应。

以下数据由服务以JSON格式返回。

### Certificate

指定证书的详细信息，以对象形式返回。

类型：[DescribedCertificate](#) 对象

## 错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

### InternalServerError

当 Amazon Transfer Family 服务中发生错误时，会引发此异常。

HTTP状态码：500

### InvalidRequestException

当客户端提交格式错误的请求时，会引发此异常。

HTTP状态码：400

### ResourceNotFoundException

当 Transfer Family 服务找不到资源时，就会 Amazon 引发此异常。

HTTP状态码：400

ServiceUnavailableException

请求失败，因为 Trans Amazon fer Family 服务不可用。

HTTP状态码：500

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon 命令行界面](#)
- [Amazon SDK对于。NET](#)
- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 JavaScript V3](#)
- [Amazon SDK适用于 PHP V3](#)
- [Amazon SDK适用于 Python](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## DescribeConnector

描述由 ConnectorId. 标识的连接器的

### 请求语法

```
{  
  "ConnectorId": "string"  
}
```

### 请求参数

有关所有操作的通用参数的信息，请参阅[通用参数](#)。

该请求接受以下JSON格式的数据。

#### ConnectorId

连接器的唯一标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：c-([0-9a-f]{17})

必需：是

### 响应语法

```
{  
  "Connector": {  
    "AccessRole": "string",  
    "Arn": "string",  
    "As2Config": {  
      "BasicAuthSecretId": "string",  
      "Compression": "string",  
      "EncryptionAlgorithm": "string",  
      "LocalProfileId": "string",  
      "MdnResponse": "string",  
      "MdnSigningAlgorithm": "string",
```



```
    "MessageSubject": "string",
    "PartnerProfileId": "string",
    "SigningAlgorithm": "string"
  },
  "ConnectorId": "string",
  "LoggingRole": "string",
  "ServiceManagedEgressIpAddresses": [ "string" ],
  "SftpConfig": {
    "TrustedHostKeys": [ "string" ],
    "UserSecretId": "string"
  },
  "Tags": [
    {
      "Key": "string",
      "Value": "string"
    }
  ],
  "Url": "string"
}
```

## 响应元素

如果操作成功，服务将发回 HTTP 200 响应。

以下数据由服务以JSON格式返回。

### Connector

包含连接器详细信息的结构。

类型：[DescribedConnector](#) 对象

## 错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

### InternalServerError

当 Amazon Transfer Family 服务中发生错误时，会引发此异常。

HTTP状态码：500

## InvalidRequestException

当客户端提交格式错误的请求时，会引发此异常。

HTTP状态码：400

## ResourceNotFoundException

当 Transfer Family 服务找不到资源时，就会 Amazon 引发此异常。

HTTP状态码：400

## ServiceUnavailableException

请求失败，因为 Trans Amazon fer Family 服务不可用。

HTTP状态码：500

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon 命令行界面](#)
- [Amazon SDK对于。NET](#)
- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 JavaScript V3](#)
- [Amazon SDK适用于 PHP V3](#)
- [Amazon SDK适用于 Python](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## DescribeExecution

您可以使用 DescribeExecution 来检查指定工作流程的执行细节。

### Note

此API调用仅返回正在进行的工作流程的详细信息。

如果您为未进行中的执行提供了 ID，或者如果执行与指定的工作流程 ID 不匹配，则会收到 ResourceNotFound 异常。

## 请求语法

```
{  
  "ExecutionId": "string",  
  "WorkflowId": "string"  
}
```

## 请求参数

有关所有操作的通用参数的信息，请参阅[通用参数](#)。

该请求接受以下JSON格式的数据。

### ExecutionId

用于执行工作流程的唯一标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 36。

模式：`[0-9a-fA-F]{8}\-[0-9a-fA-F]{4}\-[0-9a-fA-F]{4}\-[0-9a-fA-F]{4}\-[0-9a-fA-F]{12}`

必需：是

### WorkflowId

工作流的唯一标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：w-([a-z0-9]{17})

必需：是

## 响应语法

```
{
  "Execution": {
    "ExecutionId": "string",
    "ExecutionRole": "string",
    "InitialFileLocation": {
      "EfsFileLocation": {
        "FileSystemId": "string",
        "Path": "string"
      },
      "S3FileLocation": {
        "Bucket": "string",
        "Etag": "string",
        "Key": "string",
        "VersionId": "string"
      }
    },
    "LoggingConfiguration": {
      "LoggingRole": "string",
      "LogGroupName": "string"
    },
    "PosixProfile": {
      "Gid": number,
      "SecondaryGids": [ number ],
      "Uid": number
    },
    "Results": {
      "OnExceptionSteps": [
        {
          "Error": {
            "Message": "string",
            "Type": "string"
          },
          "Outputs": "string",
          "StepType": "string"
        }
      ]
    }
  }
}
```

```
    ],
    "Steps": [
      {
        "Error": {
          "Message": "string",
          "Type": "string"
        },
        "Outputs": "string",
        "StepType": "string"
      }
    ]
  },
  "ServiceMetadata": {
    "UserDetails": {
      "ServerId": "string",
      "SessionId": "string",
      "UserName": "string"
    }
  },
  "Status": "string"
},
"WorkflowId": "string"
}
```

## 响应元素

如果操作成功，服务将发回 HTTP 200 响应。

以下数据由服务以JSON格式返回。

### Execution

包含工作流程执行详细信息的结构。

类型：[DescribedExecution](#) 对象

### WorkflowId

工作流的唯一标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：`w-([a-z0-9]{17})`

## 错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

### InternalServerError

当 Amazon Transfer Family 服务中发生错误时，会引发此异常。

HTTP状态码：500

### InvalidRequestException

当客户端提交格式错误的请求时，会引发此异常。

HTTP状态码：400

### ResourceNotFoundException

当 Transfer Family 服务找不到资源时，就会 Amazon引发此异常。

HTTP状态码：400

### ServiceUnavailableException

请求失败，因为 Trans Amazon fer Family 服务不可用。

HTTP状态码：500

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon 命令行界面](#)
- [Amazon SDK对于。NET](#)
- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 JavaScript V3](#)
- [Amazon SDK适用于 PHP V3](#)
- [Amazon SDK适用于 Python](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)



## DescribeHostKey

返回 HostKeyId 和 ServerId 指定的主机密钥的详细信息。

### 请求语法

```
{  
  "HostKeyId": "string",  
  "ServerId": "string"  
}
```

### 请求参数

有关所有操作的通用参数的信息，请参阅[通用参数](#)。

该请求接受以下JSON格式的数据。

#### HostKeyId

您要描述的主机密钥的标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 25。

模式：hostkey-[0-9a-f]{17}

必需：是

#### ServerId

包含要描述的主机密钥的服务器的标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：s-([0-9a-f]{17})

必需：是

### 响应语法

```
{
```



```
"HostKey": {
  "Arn": "string",
  "DateImported": number,
  "Description": "string",
  "HostKeyFingerprint": "string",
  "HostKeyId": "string",
  "Tags": [
    {
      "Key": "string",
      "Value": "string"
    }
  ],
  "Type": "string"
}
```

## 响应元素

如果操作成功，服务将发回 HTTP 200 响应。

以下数据由服务以JSON格式返回。

### [HostKey](#)

返回指定主机密钥的详细信息。

类型：[DescribedHostKey](#) 对象

## 错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

### InternalServerError

当 Amazon Transfer Family 服务中发生错误时，会引发此异常。

HTTP状态码：500

### InvalidRequestException

当客户端提交格式错误的请求时，会引发此异常。

HTTP状态码：400

## ResourceNotFoundException

当 Transfer Family 服务找不到资源时，就会 Amazon 引发此异常。

HTTP 状态码：400

## ServiceUnavailableException

请求失败，因为 Trans Amazon fer Family 服务不可用。

HTTP 状态码：500

## 另请参阅

有关 API 在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon 命令行界面](#)
- [Amazon SDK 对于 .NET](#)
- [Amazon SDK 对于 C++](#)
- [Amazon SDK for Go](#)
- [Amazon SDK 适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK 适用于 JavaScript V3](#)
- [Amazon SDK 适用于 PHP V3](#)
- [Amazon SDK 适用于 Python](#)
- [Amazon SDK 适用于 Ruby V3](#)

## DescribeProfile

返回由 ProfileId 指定的配置文件的详细信息。

### 请求语法

```
{  
  "ProfileId": "string"  
}
```

### 请求参数

有关所有操作的通用参数的信息，请参阅[通用参数](#)。

该请求接受以下JSON格式的数据。

#### ProfileId

您要描述的配置文件的标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：p-([0-9a-f]{17})

必需：是

### 响应语法

```
{  
  "Profile": {  
    "Arn": "string",  
    "As2Id": "string",  
    "CertificateIds": [ "string" ],  
    "ProfileId": "string",  
    "ProfileType": "string",  
    "Tags": [  
      {  
        "Key": "string",  
        "Value": "string"  
      }  
    ]  
  }  
}
```

```
    }  
  ]  
}  
}
```

## 响应元素

如果操作成功，服务将发回 HTTP 200 响应。

以下数据由服务以JSON格式返回。

### Profile

指定配置文件的详细信息，以对象形式返回。

类型：[DescribedProfile](#) 对象

## 错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

### InternalServerError

当 Amazon Transfer Family 服务中发生错误时，会引发此异常。

HTTP状态码：500

### InvalidRequestException

当客户端提交格式错误的请求时，会引发此异常。

HTTP状态码：400

### ResourceNotFoundException

当 Transfer Family 服务找不到资源时，就会 Amazon 引发此异常。

HTTP状态码：400

### ServiceUnavailableException

请求失败，因为 Trans Amazon fer Family 服务不可用。

HTTP状态码：500

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs , 请参阅以下内容 :

- [Amazon 命令行界面](#)
- [Amazon SDK对于。NET](#)
- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 JavaScript V3](#)
- [Amazon SDK适用于 PHP V3](#)
- [Amazon SDK适用于 Python](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## DescribeSecurityPolicy

描述附加到启用文件传输协议的服务器的安全策略。响应包含安全策略的属性的描述。更多有关安全策略的信息，请参阅[使用安全策略](#)。

### 请求语法

```
{  
  "SecurityPolicyName": "string"  
}
```

### 请求参数

有关所有操作的通用参数的信息，请参阅[通用参数](#)。

该请求接受以下JSON格式的数据。

#### [SecurityPolicyName](#)

指定连接到服务器的安全策略的名称。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 0。最大长度为 100。

模式：TransferSecurityPolicy-.\*

必需：是

### 响应语法

```
{  
  "SecurityPolicy": {  
    "Fips": boolean,  
    "SecurityPolicyName": "string",  
    "SshCiphers": [ "string" ],  
    "SshKexs": [ "string" ],  
    "SshMacs": [ "string" ],  
    "TlsCiphers": [ "string" ]  
  }  
}
```

## 响应元素

如果操作成功，服务将发回 HTTP 200 响应。

以下数据由服务以JSON格式返回。

### SecurityPolicy

包含安全策略属性的数组。

类型：[DescribedSecurityPolicy](#) 对象

## 错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

### InternalServerError

当 Amazon Transfer Family 服务中发生错误时，会引发此异常。

HTTP状态码：500

### InvalidRequestException

当客户端提交格式错误的请求时，会引发此异常。

HTTP状态码：400

### ResourceNotFoundException

当 Transfer Family 服务找不到资源时，就会 Amazon引发此异常。

HTTP状态码：400

### ServiceUnavailableException

请求失败，因为 Trans Amazon fer Family 服务不可用。

HTTP状态码：500

## 示例

### 示例

以下示例命令将安全策略名称作为参数，并返回指定安全策略的算法。

## 示例请求

```
aws transfer describe-security-policy --security-policy-name "TransferSecurityPolicy-FIPS-2023-05"
```

## 示例响应

```
{
  "SecurityPolicy": {
    "Fips": true,
    "SecurityPolicyName": "TransferSecurityPolicy-FIPS-2023-05",
    "SshCiphers": [
      "aes256-gcm@openssh.com",
      "aes128-gcm@openssh.com",
      "aes256-ctr",
      "aes192-ctr"
    ],
    "SshKexs": [
      "diffie-hellman-group16-sha512",
      "diffie-hellman-group18-sha512",
      "diffie-hellman-group-exchange-sha256"
    ],
    "SshMacs": [
      "hmac-sha2-256-etm@openssh.com",
      "hmac-sha2-512-etm@openssh.com"
    ],
    "TlsCiphers": [
      "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256",
      "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256",
      "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256",
      "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256",
      "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384",
      "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384",
      "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384",
      "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384"
    ]
  }
}
```

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：



- [Amazon 命令行界面](#)
- [Amazon SDK对于。NET](#)
- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 JavaScript V3](#)
- [Amazon SDK适用于 PHP V3](#)
- [Amazon SDK适用于 Python](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## DescribeServer

描述通过传递 `ServerId` 参数指定的启用文件传输协议的服务器。

响应包含服务器属性的描述。设置 `EndpointType` 为 `VPC`，响应将包含 `EndpointDetails`。

### 请求语法

```
{
  "ServerId": "string"
}
```

### 请求参数

有关所有操作的通用参数的信息，请参阅 [通用参数](#)。

该请求接受以下JSON格式的数据。

#### ServerId

系统为服务器分配的唯一标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：s-([0-9a-f]{17})

必需：是

### 响应语法

```
{
  "Server": {
    "Arn": "string",
    "As2ServiceManagedEgressIpAddresses": [ "string" ],
    "Certificate": "string",
    "Domain": "string",
    "EndpointDetails": {
      "AddressAllocationIds": [ "string" ],
      "SecurityGroupIds": [ "string" ],
      "SubnetIds": [ "string" ],
      "VpcEndpointId": "string",
    }
  }
}
```

```

    "VpcId": "string"
  },
  "EndpointType": "string",
  "HostKeyFingerprint": "string",
  "IdentityProviderDetails": {
    "DirectoryId": "string",
    "Function": "string",
    "InvocationRole": "string",
    "SftpAuthenticationMethods": "string",
    "Url": "string"
  },
  "IdentityProviderType": "string",
  "LoggingRole": "string",
  "PostAuthenticationLoginBanner": "string",
  "PreAuthenticationLoginBanner": "string",
  "ProtocolDetails": {
    "As2Transports": [ "string" ],
    "PassiveIp": "string",
    "SetStatOption": "string",
    "TlsSessionResumptionMode": "string"
  },
  "Protocols": [ "string" ],
  "S3StorageOptions": {
    "DirectoryListingOptimization": "string"
  },
  "SecurityPolicyName": "string",
  "ServerId": "string",
  "State": "string",
  "StructuredLogDestinations": [ "string" ],
  "Tags": [
    {
      "Key": "string",
      "Value": "string"
    }
  ],
  "UserCount": number,
  "WorkflowDetails": {
    "OnPartialUpload": [
      {
        "ExecutionRole": "string",
        "WorkflowId": "string"
      }
    ],
    "OnUpload": [

```

```
    {
      "ExecutionRole": "string",
      "WorkflowId": "string"
    }
  ]
}
```

## 响应元素

如果操作成功，服务将发回 HTTP 200 响应。

以下数据由服务以JSON格式返回。

### Server

一个数组，包含您指定的 ServerID 服务器的属性。

类型：[DescribedServer](#) 对象

## 错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

### InternalServerError

当 Amazon Transfer Family 服务中发生错误时，会引发此异常。

HTTP状态码：500

### InvalidRequestException

当客户端提交格式错误的请求时，会引发此异常。

HTTP状态码：400

### ResourceNotFoundException

当 Transfer Family 服务找不到资源时，就会 Amazon引发此异常。

HTTP状态码：400

## ServiceUnavailableException

请求失败，因为 Trans Amazon fer Family 服务不可用。

HTTP状态码：500

### 示例

#### 示例

以下示例返回分配给服务器的属性。

#### 示例请求

```
{
  "ServerId": "s-01234567890abcdef"
}
```

#### 示例

此示例说明了的一种用法 DescribeServer。

#### 示例响应

```
{
  "Server": {
    "Arn": "arn:aws:transfer:us-east-1:176354371281:server/s-01234567890abcdef",
    "EndpointDetails": {
      "AddressAllocationIds": [
        "eipalloc-01a2eabe3c04d5678",
        "eipalloc-102345be"
      ],
      "SubnetIds": [
        "subnet-047eaa7f0187a7cde",
        "subnet-0a2d0f474daffde18"
      ],
      "VpcEndpointId": "vpce-03fe0080e7cb008b8",
      "VpcId": "vpc-09047a51f1c8e1634"
    },
    "EndpointType": "VPC",
  }
}
```

```
    "HostKeyFingerprint": "your host key",
    "IdentityProviderType": "SERVICE_MANAGED",
    "ServerId": "s-01234567890abcdef",
    "State": "ONLINE",
    "Tags": [],
    "UserCount": 0
  }
}
```

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs , 请参阅以下内容 :

- [Amazon 命令行界面](#)
- [Amazon SDK对于。NET](#)
- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 JavaScript V3](#)
- [Amazon SDK适用于 PHP V3](#)
- [Amazon SDK适用于 Python](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## DescribeUser

描述分配给启用了文件传输协议的特定服务器的用户，由其 ServerId 属性标识。

此调用的响应返回与指定 ServerId 值关联的用户的属性。

### 请求语法

```
{  
  "ServerId": "string",  
  "UserName": "string"  
}
```

### 请求参数

有关所有操作的通用参数的信息，请参阅[通用参数](#)。

该请求接受以下JSON格式的数据。

#### ServerId

分配了该用户的服务器的系统分配的唯一标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：s-([0-9a-f]{17})

必需：是

#### UserName

分配给一个或多个服务器的用户的名称。用户名是使用 Amazon Transfer Family 服务和执行文件传输任务的登录凭据的一部分。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 3。最大长度为 100。

模式：[\w][\we.-]{2,99}

必需：是

## 响应语法

```
{
  "ServerId": "string",
  "User": {
    "Arn": "string",
    "HomeDirectory": "string",
    "HomeDirectoryMappings": [
      {
        "Entry": "string",
        "Target": "string",
        "Type": "string"
      }
    ],
    "HomeDirectoryType": "string",
    "Policy": "string",
    "PosixProfile": {
      "Gid": number,
      "SecondaryGids": [ number ],
      "Uid": number
    },
    "Role": "string",
    "SshPublicKeys": [
      {
        "DateImported": number,
        "SshPublicKeyBody": "string",
        "SshPublicKeyId": "string"
      }
    ],
    "Tags": [
      {
        "Key": "string",
        "Value": "string"
      }
    ],
    "UserName": "string"
  }
}
```

## 响应元素

如果操作成功，服务将发回 HTTP 200 响应。



以下数据由服务以JSON格式返回。

### ServerId

分配了该用户的服务器的系统分配的唯一标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：s-([0-9a-f]{17})

### User

一个包含您指定 ServerID 值的 Transfer Family 用户属性的数组。

类型：[DescribedUser](#) 对象

## 错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

### InternalServerError

当 Amazon Transfer Family 服务中发生错误时，会引发此异常。

HTTP状态码：500

### InvalidRequestException

当客户端提交格式错误的请求时，会引发此异常。

HTTP状态码：400

### ResourceNotFoundException

当 Transfer Family 服务找不到资源时，就会 Amazon 引发此异常。

HTTP状态码：400

### ServiceUnavailableException

请求失败，因为 Trans Amazon fer Family 服务不可用。

HTTP状态码：500

## 示例

### 示例

以下示例显示了现有用户的详细信息。

### 示例请求

```
aws transfer describe-user --server-id s-1111aaaa2222bbbb3 --user-name bob-test
```

### 示例响应

```
{
  "ServerId": "s-1111aaaa2222bbbb3",
  "User": {
    "Arn": "arn:aws:transfer:us-east-1:111122223333:user/s-1111aaaa2222bbbb3/bob-test",
    "HomeDirectory": "/DOC-EXAMPLE-BUCKET",
    "HomeDirectoryType": "PATH",
    "Role": "arn:aws:iam::111122223333:role/bob-role",
    "SshPublicKeys": [
      {
        "DateImported": "2022-03-31T12:27:52.614000-04:00",
        "SshPublicKeyBody": "ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc..... bobusa@mycomputer.us-east-1.amaazon.com",
        "SshPublicKeyId": "key-abcde12345fghik67"
      }
    ],
    "Tags": [],
    "UserName": "bob-test"
  }
}
```

## 另请参阅

有关在特定语言API中使用它的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon 命令行界面](#)
- [Amazon SDK对于。NET](#)
- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)

- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 JavaScript V3](#)
- [Amazon SDK适用于 PHP V3](#)
- [Amazon SDK适用于 Python](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## DescribeWorkflow

描述指定的工作流程。

### 请求语法

```
{  
  "WorkflowId": "string"  
}
```

### 请求参数

有关所有操作的通用参数的信息，请参阅[通用参数](#)。

该请求接受以下JSON格式的数据。

#### WorkflowId

工作流的唯一标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：w-([a-z0-9]{17})

必需：是

### 响应语法

```
{  
  "Workflow": {  
    "Arn": "string",  
    "Description": "string",  
    "OnExceptionSteps": [  
      {  
        "CopyStepDetails": {  
          "DestinationFileLocation": {  
            "EfsFileLocation": {  
              "FileSystemId": "string",  
              "Path": "string"  
            },  
            "S3FileLocation": {
```

```
        "Bucket": "string",
        "Key": "string"
    }
},
"Name": "string",
"OverwriteExisting": "string",
"SourceFileLocation": "string"
},
"CustomStepDetails": {
    "Name": "string",
    "SourceFileLocation": "string",
    "Target": "string",
    "TimeoutSeconds": number
},
"DecryptStepDetails": {
    "DestinationFileLocation": {
        "EfsFileLocation": {
            "FileSystemId": "string",
            "Path": "string"
        },
        "S3FileLocation": {
            "Bucket": "string",
            "Key": "string"
        }
    },
    "Name": "string",
    "OverwriteExisting": "string",
    "SourceFileLocation": "string",
    "Type": "string"
},
"DeleteStepDetails": {
    "Name": "string",
    "SourceFileLocation": "string"
},
"TagStepDetails": {
    "Name": "string",
    "SourceFileLocation": "string",
    "Tags": [
        {
            "Key": "string",
            "Value": "string"
        }
    ]
},
},
```

```
    "Type": "string"
  }
],
"Steps": [
  {
    "CopyStepDetails": {
      "DestinationFileLocation": {
        "EfsFileLocation": {
          "FileSystemId": "string",
          "Path": "string"
        },
        "S3FileLocation": {
          "Bucket": "string",
          "Key": "string"
        }
      },
      "Name": "string",
      "OverwriteExisting": "string",
      "SourceFileLocation": "string"
    },
    "CustomStepDetails": {
      "Name": "string",
      "SourceFileLocation": "string",
      "Target": "string",
      "TimeoutSeconds": number
    },
    "DecryptStepDetails": {
      "DestinationFileLocation": {
        "EfsFileLocation": {
          "FileSystemId": "string",
          "Path": "string"
        },
        "S3FileLocation": {
          "Bucket": "string",
          "Key": "string"
        }
      },
      "Name": "string",
      "OverwriteExisting": "string",
      "SourceFileLocation": "string",
      "Type": "string"
    },
    "DeleteStepDetails": {
      "Name": "string",
```

```
    "SourceFileLocation": "string"
  },
  "TagStepDetails": {
    "Name": "string",
    "SourceFileLocation": "string",
    "Tags": [
      {
        "Key": "string",
        "Value": "string"
      }
    ]
  },
  "Type": "string"
},
"Tags": [
  {
    "Key": "string",
    "Value": "string"
  }
],
"WorkflowId": "string"
}
```

## 响应元素

如果操作成功，服务将发回 HTTP 200 响应。

以下数据由服务以JSON格式返回。

### Workflow

包含工作流程详细信息的结构。

类型：[DescribedWorkflow](#) 对象

## 错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

## InternalServerError

当 Amazon Transfer Family 服务中发生错误时，会引发此异常。

HTTP状态码：500

## InvalidRequestException

当客户端提交格式错误的请求时，会引发此异常。

HTTP状态码：400

## ResourceNotFoundException

当 Transfer Family 服务找不到资源时，就会 Amazon引发此异常。

HTTP状态码：400

## ServiceUnavailableException

请求失败，因为 Trans Amazon fer Family 服务不可用。

HTTP状态码：500

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon 命令行界面](#)
- [Amazon SDK对于。NET](#)
- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 JavaScript V3](#)
- [Amazon SDK适用于 PHP V3](#)
- [Amazon SDK适用于 Python](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)



# ImportCertificate

导入创建本地 (AS2) 配置文件和合作伙伴配置文件所需的签名和加密证书。

## 请求语法

```
{
  "ActiveDate": number,
  "Certificate": "string",
  "CertificateChain": "string",
  "Description": "string",
  "InactiveDate": number,
  "PrivateKey": "string",
  "Tags": [
    {
      "Key": "string",
      "Value": "string"
    }
  ],
  "Usage": "string"
}
```

## 请求参数

有关所有操作的通用参数的信息，请参阅[通用参数](#)。

该请求接受以下JSON格式的数据。

### [ActiveDate](#)

指定证书何时生效的可选日期。

类型：时间戳

必需：否

### [Certificate](#)

- 对于CLI，请提供URI格式证书的文件路径。例如，`--certificate file://encryption-cert.pem`。或者，您也可以提供原始内容。
- 对于SDK，请指定证书文件的原始内容。例如：`--certificate "`cat encryption-cert.pem`"`。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 16384。

模式：`[\u0009\u000A\u000D\u0020-\u00FF]*`

必需：是

### CertificateChain

构成正导入证书链的可选证书列表。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 2097152。

模式：`[\u0009\u000A\u000D\u0020-\u00FF]*`

必需：否

### Description

帮助识别证书的简短描述。

类型：字符串

长度限制：最小长度为 1。最大长度为 200。

模式：`[\p{Graph}]+`

必需：否

### InactiveDate

指定证书何时失效的可选日期。

类型：时间戳

必需：否

### PrivateKey

- 对于CLI，请提供URI格式为私钥的文件路径。例如，`--private-key file:// encryption-key.pem`或者，您可以提供私有密钥文件的原始内容。
- 对于SDK，请指定私钥文件的原始内容。例如，`--private-key "`cat encryption-key.pem`"`

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 16384。

模式：`[\u0009\u000A\u000D\u0020-\u00FF]*`

必需：否

## Tags

可用于分组和搜索证书的键/值对。

类型：[Tag](#) 对象数组

数组成员：最少 1 个物品。最多 50 项。

必需：否

## Usage

指定此证书是否用于签名或加密。

类型：字符串

有效值：SIGNING | ENCRYPTION

必需：是

## 响应语法

```
{  
  "CertificateId": "string"  
}
```

## 响应元素

如果操作成功，服务将发回 HTTP 200 响应。

以下数据由服务以JSON格式返回。

## CertificateId

已导入证书的标识符数组。您可以使用此标识符来处理配置文件和合作伙伴配置文件。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 22。

模式：`cert-([0-9a-f]{17})`

## 错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

### InternalServerError

当 Amazon Transfer Family 服务中发生错误时，会引发此异常。

HTTP状态码：500

### InvalidRequestException

当客户端提交格式错误的请求时，会引发此异常。

HTTP状态码：400

### ResourceNotFoundException

当 Transfer Family 服务找不到资源时，就会 Amazon 引发此异常。

HTTP状态码：400

### ServiceUnavailableException

请求失败，因为 Trans Amazon fer Family 服务不可用。

HTTP状态码：500

## 示例

### 示例

以下示例导入用于加密的证书。在第一个命令中，我们提供证书和证书链文件的内容。对 SDK 命令使用这种格式。

```
aws transfer import-certificate --usage ENCRYPTION --certificate "`cat encryption-  
cert.pem`" \
```

```
--private-key "`cat encryption-key.pem`" --certificate-chain "`cat root-ca.pem`"
```

## 示例

以下示例与前面的命令相同，只是我们提供了私有密钥、证书和证书链文件的文件位置。如果您使用的是，则此版本的命令不起作用SDK。

```
aws transfer import-certificate --usage ENCRYPTION --certificate file://encryption-  
cert.pem \  
    --private-key file://encryption-key.pem --certificate-chain file://root-ca.pem
```

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon 命令行界面](#)
- [Amazon SDK对于。NET](#)
- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 JavaScript V3](#)
- [Amazon SDK适用于 PHP V3](#)
- [Amazon SDK适用于 Python](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## ImportHostKey

添加由 ServerId 参数指定的服务器主机密钥。

### 请求语法

```
{
  "Description": "string",
  "HostKeyBody": "string",
  "ServerId": "string",
  "Tags": [
    {
      "Key": "string",
      "Value": "string"
    }
  ]
}
```

### 请求参数

有关所有操作的通用参数的信息，请参阅[通用参数](#)。

该请求接受以下JSON格式的数据。

#### Description

标识此主机密钥的文本描述。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 200。

模式：[\p{Print}]\*

必需：否

#### HostKeyBody

密钥对 ( key pair ) 的私SSH钥部分。

Amazon Transfer Family 接受RSAECDSA、和ED25519密钥。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 4096。

必需：是

### ServerId

包含要导入的主机密钥的服务器的标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：s-([0-9a-f]{17})

必需：是

### Tags

可用于分组和搜索主机密钥的键-值对。

类型：[Tag](#) 对象数组

数组成员：最少 1 个物品。最多 50 项。

必需：否

## 响应语法

```
{
  "HostKeyId": "string",
  "ServerId": "string"
}
```

## 响应元素

如果操作成功，服务将发回 HTTP 200 响应。

以下数据由服务以JSON格式返回。

### HostKeyId

返回导入密钥的主机密钥标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 25。

模式：`hostkey-[0-9a-f]{17}`

### ServerId

返回包含导入密钥的服务器标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：`s-([0-9a-f]{17})`

## 错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

### InternalServerError

当 Amazon Transfer Family 服务中发生错误时，会引发此异常。

HTTP状态码：500

### InvalidRequestException

当客户端提交格式错误的请求时，会引发此异常。

HTTP状态码：400

### ResourceExistsException

请求的资源不存在，或者存在于为命令指定的区域以外的区域。

HTTP状态码：400

### ResourceNotFoundException

当 Transfer Family 服务找不到资源时，就会 Amazon 引发此异常。

HTTP状态码：400

### ServiceUnavailableException

请求失败，因为 Trans Amazon fer Family 服务不可用。



HTTP状态码：500

ThrottlingException

由于请求限制而导致请求被拒绝。

HTTP状态码：400

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon 命令行界面](#)
- [Amazon SDK对于。NET](#)
- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 JavaScript V3](#)
- [Amazon SDK适用于 PHP V3](#)
- [Amazon SDK适用于 Python](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## ImportSshPublicKey

向 Transfer Family 用户添加安全外壳 (SSH) 公钥，该用户由分配给启用文件传输协议的特定服务器的 `UserName` 值进行标识，由标识。 `ServerId`

响应返回的 `UserName` 值、 `ServerId` 值和 `SshPublicKeyId` 名称。

### 请求语法

```
{
  "ServerId": "string",
  "SshPublicKeyBody": "string",
  "UserName": "string"
}
```

### 请求参数

有关所有操作的通用参数的信息，请参阅 [通用参数](#)。

该请求接受以下JSON格式的数据。

#### ServerId

系统为服务器分配的唯一标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：s-([0-9a-f]{17})

必需：是

#### SshPublicKeyBody

key pair 的公SSH钥部分。

Amazon Transfer Family 接受RSAECDSA、和ED25519密钥。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 2048。

必需：是

### UserName

分配给一台或多台服务器的 Transfer Family 用户的名称。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 3。最大长度为 100。

模式：`[\w][\w@.-]{2,99}`

必需：是

### 响应语法

```
{
  "ServerId": "string",
  "SshPublicKeyId": "string",
  "UserName": "string"
}
```

### 响应元素

如果操作成功，服务将发回 HTTP 200 响应。

以下数据由服务以JSON格式返回。

### ServerId

系统为服务器分配的唯一标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：`s-([0-9a-f]{17})`

### SshPublicKeyId

导入的系统为公有密钥命名的名称。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 21。

模式：`key-[0-9a-f]{17}`

## UserName

分配给指定ServerID值的用户名。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 3。最大长度为 100。

模式：`[\w][\w@.-]{2,99}`

## 错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

### InternalServerError

当 Amazon Transfer Family 服务中发生错误时，会引发此异常。

HTTP状态码：500

### InvalidRequestException

当客户端提交格式错误的请求时，会引发此异常。

HTTP状态码：400

### ResourceExistsException

请求的资源不存在，或者存在于为命令指定的区域以外的区域。

HTTP状态码：400

### ResourceNotFoundException

当 Transfer Family 服务找不到资源时，就会 Amazon引发此异常。

HTTP状态码：400

### ServiceUnavailableException

请求失败，因为 Trans Amazon fer Family 服务不可用。

HTTP状态码：500

ThrottlingException

由于请求限制而导致请求被拒绝。

HTTP状态码：400

## 示例

示例

此命令导入存储在id\_ecdsa.pub文件中的ECDSA密钥。

```
aws transfer import-ssh-public-key --server-id s-021345abcdef6789 --ssh-public-key-body
file://id_ecdsa.pub --user-name jane-doe
```

示例

如果运行上一个命令，系统将返回以下信息。

```
{
  "ServerId": "s-021345abcdef6789",
  "SshPublicKeyId": "key-1234567890abcdef0",
  "UserName": "jane-doe"
}
```

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon 命令行界面](#)
- [Amazon SDK对于。NET](#)
- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 JavaScript V3](#)
- [Amazon SDK适用于 PHP V3](#)
- [Amazon SDK适用于 Python](#)

- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## ListAccesses

列出服务器上所有访问权限的详细信息。

### 请求语法

```
{  
  "MaxResults": number,  
  "NextToken": "string",  
  "ServerId": "string"  
}
```

### 请求参数

有关所有操作的通用参数的信息，请参阅[通用参数](#)。

该请求接受以下JSON格式的数据。

#### [MaxResults](#)

指定要返回的最大SIDs访问次数。

类型：整数

有效范围：最小值为 1。最大值为 1000。

必需：否

#### [NextToken](#)

当您可以从 ListAccesses 调用中获得其他结果时，将在输出中返回一个 NextToken 参数。然后，您可以向 NextToken 参数传入后续命令以继续列出其他访问权限。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 6144。

必需：否

#### [ServerId](#)

系统为已分配用户的服务器分配的唯一标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：s-([0-9a-f]{17})

必需：是

## 响应语法

```
{
  "Accesses": [
    {
      "ExternalId": "string",
      "HomeDirectory": "string",
      "HomeDirectoryType": "string",
      "Role": "string"
    }
  ],
  "NextToken": "string",
  "ServerId": "string"
}
```

## 响应元素

如果操作成功，服务将发回 HTTP 200 响应。

以下数据由服务以JSON格式返回。

### Accesses

根据您指定的 ServerId 值返回访问权限及其属性。

类型：[ListedAccess](#) 对象数组

### NextToken

当您可以从 ListAccesses 调用中获得其他结果时，将在输出中返回一个 NextToken 参数。然后，您可以向 NextToken 参数传入后续命令以继续列出其他访问权限。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 6144。



## ServerId

系统为已分配用户的服务器分配的唯一标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：s-([0-9a-f]{17})

## 错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

### InternalServerError

当 Amazon Transfer Family 服务中发生错误时，会引发此异常。

HTTP状态码：500

### InvalidNextTokenException

传递的 NextToken 参数无效。

HTTP状态码：400

### InvalidRequestException

当客户端提交格式错误的请求时，会引发此异常。

HTTP状态码：400

### ResourceNotFoundException

当 Transfer Family 服务找不到资源时，就会 Amazon 引发此异常。

HTTP状态码：400

### ServiceUnavailableException

请求失败，因为 Trans Amazon fer Family 服务不可用。

HTTP状态码：500

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs , 请参阅以下内容 :

- [Amazon 命令行界面](#)
- [Amazon SDK对于。NET](#)
- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 JavaScript V3](#)
- [Amazon SDK适用于 PHP V3](#)
- [Amazon SDK适用于 Python](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## ListAgreements

返回由您提供的 `ServerId` 标识的服务器协议列表。如果要限制结果为某个数值，请为 `MaxResults` 参数提供一个值。如果您之前运行过该命令并收到了 `NextToken` 值，则可以提供该值，以继续从上次中断的地方列出协议。

### 请求语法

```
{
  "MaxResults": number,
  "NextToken": "string",
  "ServerId": "string"
}
```

### 请求参数

有关所有操作的通用参数的信息，请参阅[通用参数](#)。

该请求接受以下JSON格式的数据。

#### [MaxResults](#)

要返回的最大协议数量。

类型：整数

有效范围：最小值为 1。最大值为 1000。

必需：否

#### [NextToken](#)

当您可以从 `ListAgreements` 调用中获得其他结果时，将在输出中返回一个 `NextToken` 参数。然后，您可以向 `NextToken` 参数传入后续命令以继续列出其他协议。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 6144。

必需：否

#### [ServerId](#)

需要协议列表的服务器标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：s-([0-9a-f]{17})

必需：是

## 响应语法

```
{
  "Agreements": [
    {
      "AgreementId": "string",
      "Arn": "string",
      "Description": "string",
      "LocalProfileId": "string",
      "PartnerProfileId": "string",
      "ServerId": "string",
      "Status": "string"
    }
  ],
  "NextToken": "string"
}
```

## 响应元素

如果操作成功，服务将发回 HTTP 200 响应。

以下数据由服务以JSON格式返回。

### Agreements

返回数组，其中的每个项目都包含协议的详细信息。

类型：[ListedAgreement](#) 对象数组

### NextToken

返回一令牌，您可以使用此令牌再次调用 `ListAgreements`，并接收其他结果（如有）。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 6144。

## 错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

### InternalServerError

当 Amazon Transfer Family 服务中发生错误时，会引发此异常。

HTTP状态码：500

### InvalidNextTokenException

传递的 NextToken 参数无效。

HTTP状态码：400

### InvalidRequestException

当客户端提交格式错误的请求时，会引发此异常。

HTTP状态码：400

### ResourceNotFoundException

当 Transfer Family 服务找不到资源时，就会 Amazon 引发此异常。

HTTP状态码：400

### ServiceUnavailableException

请求失败，因为 Trans Amazon fer Family 服务不可用。

HTTP状态码：500

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon 命令行界面](#)
- [Amazon SDK对于。NET](#)
- [Amazon SDK对于 C++](#)

- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 JavaScript V3](#)
- [Amazon SDK适用于 PHP V3](#)
- [Amazon SDK适用于 Python](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## ListCertificates

返回已导入的当前证书的列表 Amazon Transfer Family。如果要限制结果为某个数值，请为 `MaxResults` 参数提供一个值。如果您之前运行过该命令并收到了该 `NextToken` 参数的值，则可以提供该值，以继续从上次中断的地方列出证书。

### 请求语法

```
{  
  "MaxResults": number,  
  "NextToken": "string"  
}
```

### 请求参数

有关所有操作的通用参数的信息，请参阅[通用参数](#)。

该请求接受以下JSON格式的数据。

#### [MaxResults](#)

要返回的证书的最大数量。

类型：整数

有效范围：最小值为 1。最大值为 1000。

必需：否

#### [NextToken](#)

当您可以从 `ListCertificates` 调用中获得其他结果时，将在输出中返回一个 `NextToken` 参数。然后，您可以向 `NextToken` 参数传入后续命令以继续列出其他证书。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 6144。

必需：否

### 响应语法

```
{
```

```
"Certificates": [  
  {  
    "ActiveDate": number,  
    "Arn": "string",  
    "CertificateId": "string",  
    "Description": "string",  
    "InactiveDate": number,  
    "Status": "string",  
    "Type": "string",  
    "Usage": "string"  
  }  
],  
"NextToken": "string"  
}
```

## 响应元素

如果操作成功，服务将发回 HTTP 200 响应。

以下数据由服务以JSON格式返回。

### [Certificates](#)

返回 ListCertificates 调用中指定的证书的数组。

类型：[ListedCertificate](#) 对象数组

### [NextToken](#)

返回下一个令牌，您可以使用该令牌列出下一个证书。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 6144。

## 错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

### InternalServerError

当 Amazon Transfer Family 服务中发生错误时，会引发此异常。

HTTP状态码：500



## InvalidNextTokenException

传递的 NextToken 参数无效。

HTTP状态码：400

## InvalidRequestException

当客户端提交格式错误的请求时，会引发此异常。

HTTP状态码：400

## ResourceNotFoundException

当 Transfer Family 服务找不到资源时，就会 Amazon 引发此异常。

HTTP状态码：400

## ServiceUnavailableException

请求失败，因为 Trans Amazon fer Family 服务不可用。

HTTP状态码：500

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon 命令行界面](#)
- [Amazon SDK对于。NET](#)
- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 JavaScript V3](#)
- [Amazon SDK适用于 PHP V3](#)
- [Amazon SDK适用于 Python](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)



```
{
  "Arn": "string",
  "ConnectorId": "string",
  "Url": "string"
},
"NextToken": "string"
}
```

## 响应元素

如果操作成功，服务将发回 HTTP 200 响应。

以下数据由服务以JSON格式返回。

### [Connectors](#)

返回数组，其中的每个项目都包含连接器的详细信息。

类型：[ListedConnector](#) 对象数组

### [NextToken](#)

返回一令牌，您可以使用此令牌再次调用 `ListConnectors`，并接收其他结果（如有）。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 6144。

## 错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

### InternalServerError

当 Amazon Transfer Family 服务中发生错误时，会引发此异常。

HTTP状态码：500

### InvalidNextTokenException

传递的 `NextToken` 参数无效。

HTTP状态码：400

## InvalidRequestException

当客户端提交格式错误的请求时，会引发此异常。

HTTP状态码：400

## ResourceNotFoundException

当 Transfer Family 服务找不到资源时，就会 Amazon 引发此异常。

HTTP状态码：400

## ServiceUnavailableException

请求失败，因为 Trans Amazon fer Family 服务不可用。

HTTP状态码：500

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon 命令行界面](#)
- [Amazon SDK对于。NET](#)
- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 JavaScript V3](#)
- [Amazon SDK适用于 PHP V3](#)
- [Amazon SDK适用于 Python](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## ListExecutions

列出指定工作流程的执行进度。

### Note

如果找不到指定的工作流程 ID，则 ListExecutions 返回 ResourceNotFound 异常。

## 请求语法

```
{
  "MaxResults": number,
  "NextToken": "string",
  "WorkflowId": "string"
}
```

## 请求参数

有关所有操作的通用参数的信息，请参阅[通用参数](#)。

该请求接受以下JSON格式的数据。

### [MaxResults](#)

指定要返回的最大执行数。

类型：整数

有效范围：最小值为 1。最大值为 1000。

必需：否

### [NextToken](#)

ListExecutions 在输出中返回 NextToken 参数。然后，您可以在后续命令中传递 NextToken 参数以继续列出其他执行。

例如，这对分页很有用。如果您的工作流程有 100 项执行，则可能只想列出前 10 项执行。如果是，请API通过指定以下命令来调用max-results：

```
aws transfer list-executions --max-results 10
```

这将返回前 10 次执行的详细信息，以及指向第 11 次执行的指针 (NextToken)。现在，您可以API再次调用，提供您收到的NextToken值：

```
aws transfer list-executions --max-results 10 --next-token
$somePointerReturnedFromPreviousListResult
```

此调用返回接下来的 10 次执行，即第 11 次到第 20 次执行。然后，您可重复调用，直到返回所有 100 项执行的详细信息。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 6144。

必需：否

### WorkflowId

工作流的唯一标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：w-([a-z0-9]{17})

必需：是

## 响应语法

```
{
  "Executions": [
    {
      "ExecutionId": "string",
      "InitialFileLocation": {
        "EfsFileLocation": {
          "FileSystemId": "string",
          "Path": "string"
        },
        "S3FileLocation": {
          "Bucket": "string",
          "Etag": "string",
          "Key": "string",
          "VersionId": "string"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
    }
  },
  "ServiceMetadata": {
    "UserDetails": {
      "ServerId": "string",
      "SessionId": "string",
      "UserName": "string"
    }
  },
  "Status": "string"
}
],
"NextToken": "string",
"WorkflowId": "string"
}
```

## 响应元素

如果操作成功，服务将发回 HTTP 200 响应。

以下数据由服务以JSON格式返回。

### [Executions](#)

以 `ListedExecution` 数组形式返回每次执行的详细信息。

类型：[ListedExecution](#) 对象数组

### [NextToken](#)

`ListExecutions` 在输出中返回 `NextToken` 参数。然后，您可以在后续命令中传递 `NextToken` 参数以继续列出其他执行。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 6144。

### [WorkflowId](#)

工作流的唯一标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：`w-([a-z0-9]{17})`

## 错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

### InternalServerError

当 Amazon Transfer Family 服务中发生错误时，会引发此异常。

HTTP状态码：500

### InvalidNextTokenException

传递的 NextToken 参数无效。

HTTP状态码：400

### InvalidRequestException

当客户端提交格式错误的请求时，会引发此异常。

HTTP状态码：400

### ResourceNotFoundException

当 Transfer Family 服务找不到资源时，就会 Amazon 引发此异常。

HTTP状态码：400

### ServiceUnavailableException

请求失败，因为 Trans Amazon fer Family 服务不可用。

HTTP状态码：500

## 另请参阅

有关在特定语言API中使用它的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon 命令行界面](#)
- [Amazon SDK对于。NET](#)
- [Amazon SDK对于 C++](#)



- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 JavaScript V3](#)
- [Amazon SDK适用于 PHP V3](#)
- [Amazon SDK适用于 Python](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## ListHostKeys

返回由 `ServerId` 参数指定的服务器主机密钥列表。

### 请求语法

```
{
  "MaxResults": number,
  "NextToken": "string",
  "ServerId": "string"
}
```

### 请求参数

有关所有操作的通用参数的信息，请参阅[通用参数](#)。

该请求接受以下JSON格式的数据。

#### [MaxResults](#)

要返回的最大主机密钥数。

类型：整数

有效范围：最小值为 1。最大值为 1000。

必需：否

#### [NextToken](#)

如果未返回其他结果，则返回 `NextToken` 参数。您可以将该值用于后续调用 `ListHostKeys`，以继续列出结果。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 6144。

必需：否

#### [ServerId](#)

包含要查看的主机密钥的服务器的标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：s-([0-9a-f]{17})

必需：是

## 响应语法

```
{
  "HostKeys": [
    {
      "Arn": "string",
      "DateImported": number,
      "Description": "string",
      "Fingerprint": "string",
      "HostKeyId": "string",
      "Type": "string"
    }
  ],
  "NextToken": "string",
  "ServerId": "string"
}
```

## 响应元素

如果操作成功，服务将发回 HTTP 200 响应。

以下数据由服务以JSON格式返回。

### [HostKeys](#)

返回数组，其中的每个项目都包含主机密钥的详细信息。

类型：[ListedHostKey](#) 对象数组

### [NextToken](#)

返回一令牌，您可以使用此令牌再次调用 `ListHostKeys`，并接收其他结果（如有）。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 6144。

## ServerId

返回包含所列出主机密钥的服务器标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：s-([0-9a-f]{17})

## 错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

### InternalServerError

当 Amazon Transfer Family 服务中发生错误时，会引发此异常。

HTTP状态码：500

### InvalidNextTokenException

传递的 NextToken 参数无效。

HTTP状态码：400

### InvalidRequestException

当客户端提交格式错误的请求时，会引发此异常。

HTTP状态码：400

### ResourceNotFoundException

当 Transfer Family 服务找不到资源时，就会 Amazon 引发此异常。

HTTP状态码：400

### ServiceUnavailableException

请求失败，因为 Trans Amazon fer Family 服务不可用。

HTTP状态码：500

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs , 请参阅以下内容 :

- [Amazon 命令行界面](#)
- [Amazon SDK对于。NET](#)
- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 JavaScript V3](#)
- [Amazon SDK适用于 PHP V3](#)
- [Amazon SDK适用于 Python](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## ListProfiles

返回系统配置文件列表。如果要限制结果为某个数值，请为 `MaxResults` 参数提供一个值。如果您之前运行过该命令并收到了 `NextToken` 值，则可以提供该值，以继续从上次中断的地方列出配置文件。

### 请求语法

```
{  
  "MaxResults": number,  
  "NextToken": "string",  
  "ProfileType": "string"  
}
```

### 请求参数

有关所有操作的通用参数的信息，请参阅[通用参数](#)。

该请求接受以下JSON格式的数据。

#### [MaxResults](#)

要返回的配置文件的最大数量。

类型：整数

有效范围：最小值为 1。最大值为 1000。

必需：否

#### [NextToken](#)

如果未返回其他结果，则返回 `NextToken` 参数。您可以将该值用于后续调用 `ListProfiles`，以继续列出结果。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 6144。

必需：否

#### [ProfileType](#)

指示是否仅列出 `LOCAL` 类型配置文件或仅列出 `PARTNER` 类型配置文件。如果请求中未提供，则该命令会列出所有类型的配置文件。

类型：字符串

有效值：LOCAL | PARTNER

必需：否

## 响应语法

```
{
  "NextToken": "string",
  "Profiles": [
    {
      "Arn": "string",
      "As2Id": "string",
      "ProfileId": "string",
      "ProfileType": "string"
    }
  ]
}
```

## 响应元素

如果操作成功，服务将发回 HTTP 200 响应。

以下数据由服务以JSON格式返回。

### NextToken

返回一令牌，您可以使用此令牌再次调用 `ListProfiles`，并接收其他结果（如有）。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 6144。

### Profiles

返回数组，其中的每个项目都包含配置文件的详细信息。

类型：[ListedProfile](#) 对象数组

## 错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

## InternalServerError

当 Amazon Transfer Family 服务中发生错误时，会引发此异常。

HTTP状态码：500

## InvalidNextTokenException

传递的 NextToken 参数无效。

HTTP状态码：400

## InvalidRequestException

当客户端提交格式错误的请求时，会引发此异常。

HTTP状态码：400

## ResourceNotFoundException

当 Transfer Family 服务找不到资源时，就会 Amazon 引发此异常。

HTTP状态码：400

## ServiceUnavailableException

请求失败，因为 Trans Amazon fer Family 服务不可用。

HTTP状态码：500

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon 命令行界面](#)
- [Amazon SDK对于。NET](#)
- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 JavaScript V3](#)
- [Amazon SDK适用于 PHP V3](#)
- [Amazon SDK适用于 Python](#)



- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## ListSecurityPolicies

列出附加至文件传输协议的服务器的安全策略。

### 请求语法

```
{  
  "MaxResults": number,  
  "NextToken": "string"  
}
```

### 请求参数

有关所有操作的通用参数的信息，请参阅[通用参数](#)。

该请求接受以下JSON格式的数据。

#### [MaxResults](#)

指定作为对 ListSecurityPolicies 查询的响应而返回的安全策略的数量。

类型：整数

有效范围：最小值为 1。最大值为 1000。

必需：否

#### [NextToken](#)

当您可以从 ListSecurityPolicies 命令中获得其他结果时，将在输出中返回一个 NextToken 参数。然后，您可以在后续命令中传递 NextToken 参数以继续列出其他安全策略。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 6144。

必需：否

### 响应语法

```
{  
  "NextToken": "string",  
}
```

```
"SecurityPolicyNames": [ "string" ]  
}
```

## 响应元素

如果操作成功，服务将发回 HTTP 200 响应。

以下数据由服务以JSON格式返回。

### NextToken

当您可以从 `ListSecurityPolicies` 操作中获得其他结果时，将在输出中返回一个 `NextToken` 参数。在以下命令中，您可以传入 `NextToken` 参数以继续列出其他安全策略。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 6144。

### SecurityPolicyNames

列出的一系列的安全策略。

类型：字符串数组

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 100。

模式：`TransferSecurityPolicy-.+`

## 错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

### InternalServerError

当 Amazon Transfer Family 服务中发生错误时，会引发此异常。

HTTP状态码：500

### InvalidNextTokenException

传递的 `NextToken` 参数无效。

HTTP状态码：400

## InvalidRequestException

当客户端提交格式错误的请求时，会引发此异常。

HTTP状态码：400

## ServiceUnavailableException

请求失败，因为 Trans Amazon fer Family 服务不可用。

HTTP状态码：500

## 示例

### 示例

以下示例列出了所有可用安全策略名称。

### 示例请求

```
aws transfer list-security-policies
```

### 示例响应

```
{
  "SecurityPolicyNames": [
    "TransferSecurityPolicy-2022-03",
    "TransferSecurityPolicy-FIPS-2020-06",
    "TransferSecurityPolicy-2018-11",
    "TransferSecurityPolicy-2023-05",
    "TransferSecurityPolicy-FIPS-2023-05",
    "TransferSecurityPolicy-2020-06"
  ]
}
```

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon 命令行界面](#)
- [Amazon SDK对于。NET](#)

- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 JavaScript V3](#)
- [Amazon SDK适用于 PHP V3](#)
- [Amazon SDK适用于 Python](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## ListServers

列出与您的 Amazon 账户关联的文件传输协议服务器。

### 请求语法

```
{  
  "MaxResults": number,  
  "NextToken": "string"  
}
```

### 请求参数

有关所有操作的通用参数的信息，请参阅[通用参数](#)。

该请求接受以下JSON格式的数据。

#### [MaxResults](#)

指定作为对 ListServers 请求的响应而返回的服务器数。

类型：整数

有效范围：最小值为 1。最大值为 1000。

必需：否

#### [NextToken](#)

当您可以从 ListServers 命令中获得其他结果时，将在输出中返回一个 NextToken 参数。然后，您可以在后续命令中传递 NextToken 参数以继续列出其他服务器。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 6144。

必需：否

### 响应语法

```
{
```

```
"NextToken": "string",
"Servers": [
  {
    "Arn": "string",
    "Domain": "string",
    "EndpointType": "string",
    "IdentityProviderType": "string",
    "LoggingRole": "string",
    "ServerId": "string",
    "State": "string",
    "UserCount": number
  }
]
```

## 响应元素

如果操作成功，服务将发回 HTTP 200 响应。

以下数据由服务以JSON格式返回。

### NextToken

当您可以从 ListServers 操作中获得其他结果时，将在输出中返回一个 NextToken 参数。在以下命令中，您可以传入 NextToken 参数以继续列出其他服务器。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 6144。

### Servers

已列出一系列服务器。

类型：[ListedServer](#) 对象数组

## 错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

### InternalServerError

当 Amazon Transfer Family 服务中发生错误时，会引发此异常。

HTTP状态码：500

### InvalidNextTokenException

传递的 NextToken 参数无效。

HTTP状态码：400

### InvalidRequestException

当客户端提交格式错误的请求时，会引发此异常。

HTTP状态码：400

### ServiceUnavailableException

请求失败，因为 Trans Amazon fer Family 服务不可用。

HTTP状态码：500

## 示例

### 示例

以下示例列出了您的中存在的服务器 Amazon Web Services 账户。

请注意，示例 NextToken 值不是真实的：它们旨在指示如何使用参数。

### 示例请求

```
{
  "MaxResults": 1,
  "NextToken": "token-from-previous-API-call"
}
```

### 示例响应

```
{
  "NextToken": "another-token-to-continue-listing",
  "Servers": [
    {
      "Arn": "arn:aws:transfer:us-east-1:111112222222:server/s-01234567890abcdef",
      "Domain": "S3",
      "IdentityProviderType": "SERVICE_MANAGED",

```



```
    "EndpointType": "PUBLIC",
    "LoggingRole": "arn:aws:iam::111112222222:role/my-role",
    "ServerId": "s-01234567890abcdef",
    "State": "ONLINE",
    "UserCount": 3
  }
]
```

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs , 请参阅以下内容 :

- [Amazon 命令行界面](#)
- [Amazon SDK对于。NET](#)
- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 JavaScript V3](#)
- [Amazon SDK适用于 PHP V3](#)
- [Amazon SDK适用于 Python](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## ListTagsForResource

列出与您指定的 Amazon 资源名称 (ARN) 关联的所有标签。该资源可能是用户、服务器或角色。

### 请求语法

```
{
  "Arn": "string",
  "MaxResults": number,
  "NextToken": "string"
}
```

### 请求参数

有关所有操作的通用参数的信息，请参阅[通用参数](#)。

该请求接受以下JSON格式的数据。

#### Arn

请求与特定 Amazon 资源名称 (ARN) 关联的标签。ARN是特定 Amazon 资源 (例如服务器、用户或角色) 的标识符。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 20。长度上限为 1600。

模式：arn:\S+

必需：是

#### MaxResults

指定作为对 ListTagsForResource 请求的响应而返回的标签数量。

类型：整数

有效范围：最小值为 1。最大值为 1000。

必需：否

#### NextToken

当您请求 ListTagsForResource 操作的更多结果时，将在输入中返回一个 NextToken 参数。然后，您可以向 NextToken 参数传入后续命令以继续列出其他标签。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 6144。

必需：否

## 响应语法

```
{
  "Arn": "string",
  "NextToken": "string",
  "Tags": [
    {
      "Key": "string",
      "Value": "string"
    }
  ]
}
```

## 响应元素

如果操作成功，服务将发回 HTTP 200 响应。

以下数据由服务以JSON格式返回。

### [Arn](#)

ARN您指定列出其标签的。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 20。长度上限为 1600。

模式：arn:\S+

### [NextToken](#)

当您可以从 `ListTagsForResource` 调用中获得其他结果时，将在输出中返回一个 `NextToken` 参数。然后，您可以向 `NextToken` 参数传入后续命令以继续列出其他标签。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 6144。

## Tags

分配给资源的键值对，通常用于分组和搜索项目。标签是您定义的元数据。

类型：[Tag](#) 对象数组

数组成员：最少 1 个物品。最多 50 项。

## 错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

### InternalServerError

当 Amazon Transfer Family 服务中发生错误时，会引发此异常。

HTTP状态码：500

### InvalidNextTokenException

传递的 NextToken 参数无效。

HTTP状态码：400

### InvalidRequestException

当客户端提交格式错误的请求时，会引发此异常。

HTTP状态码：400

### ServiceUnavailableException

请求失败，因为 Trans Amazon fer Family 服务不可用。

HTTP状态码：500

## 示例

### 示例

以下示例列出了ARN您指定的资源的标签。

### 示例请求

```
curl -X GET --header 'Accept: application/json' --header 'Authorization: Bearer <token>' --header 'Host: transfer.amazonaws.com' --header 'X-Amz-Target: AmazonTransferFamily.ListTagsForResource' --data-raw '<request>' --url '<url>'
```

```
{
  "Arn": "arn:aws:transfer:us-east-1:176354371281:server/s-01234567890abcdef"
}
```

## 示例

此示例说明了的一种用法 ListTagsForResource。

## 示例响应

```
{
  "Tags": [
    {
      "Key": "Name",
      "Value": "MyServer"
    }
  ]
}
```

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs , 请参阅以下内容 :

- [Amazon 命令行界面](#)
- [Amazon SDK对于。NET](#)
- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 JavaScript V3](#)
- [Amazon SDK适用于 PHP V3](#)
- [Amazon SDK适用于 Python](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## ListUsers

列出您通过传递 `ServerId` 参数指定的启用文件传输协议的服务器的用户。

### 请求语法

```
{  
  "MaxResults": number,  
  "NextToken": "string",  
  "ServerId": "string"  
}
```

### 请求参数

有关所有操作的通用参数的信息，请参阅[通用参数](#)。

该请求接受以下JSON格式的数据。

#### [MaxResults](#)

指定作为对 `ListUsers` 请求的响应而返回的用户数。

类型：整数

有效范围：最小值为 1。最大值为 1000。

必需：否

#### [NextToken](#)

如果 `ListUsers` 调用还有其他结果，则会在输出中返回一个 `NextToken` 参数。然后，您可以将 `NextToken` 传递给后续 `ListUsers` 命令，以继续列出其他用户。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 6144。

必需：否

#### [ServerId](#)

系统为已分配用户的服务器分配的唯一标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：s-([0-9a-f]{17})

必需：是

## 响应语法

```
{
  "NextToken": "string",
  "ServerId": "string",
  "Users": [
    {
      "Arn": "string",
      "HomeDirectory": "string",
      "HomeDirectoryType": "string",
      "Role": "string",
      "SshPublicKeyCount": number,
      "UserName": "string"
    }
  ]
}
```

## 响应元素

如果操作成功，服务将发回 HTTP 200 响应。

以下数据由服务以JSON格式返回。

### NextToken

当您可以从 ListUsers 调用中获得其他结果时，将在输出中返回一个 NextToken 参数。然后，您可以向 NextToken 参数传入后续命令以继续列出其他用户。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 6144。

### ServerId

分配给用户的服务器的系统分配的唯一标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：s-([0-9a-f]{17})

## Users

根据您指定的 `ServerId` 值返回 Transfer Family 用户及其属性。

类型：[ListedUser](#) 对象数组

## 错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

### InternalServerError

当 Amazon Transfer Family 服务中发生错误时，会引发此异常。

HTTP状态码：500

### InvalidNextTokenException

传递的 `NextToken` 参数无效。

HTTP状态码：400

### InvalidRequestException

当客户端提交格式错误的请求时，会引发此异常。

HTTP状态码：400

### ResourceNotFoundException

当 Transfer Family 服务找不到资源时，就会 Amazon 引发此异常。

HTTP状态码：400

### ServiceUnavailableException

请求失败，因为 Trans Amazon fer Family 服务不可用。

HTTP状态码：500



## 示例

### 示例

该ListUsersAPI调用会返回与您指定的服务器关联的用户列表。

### 示例请求

```
{
  "MaxResults": 100,
  "NextToken": "eyJNYXJrZXIiOiBudWxsLCAiYm90b1X0cnVuU2F0ZV9hbW91bnQiOiAyfQ==",
  "ServerId": "s-01234567890abcdef"
}
```

### 示例

这是此次API呼叫的示例响应。

### 示例响应

```
{
  "NextToken": "eyJNYXJrZXIiOiBudWxsLCAiYm90b1X0cnVuU2F0ZV9hbW91bnQiOiAyfQ==",
  "ServerId": "s-01234567890abcdef",
  "Users": [
    {
      "Arn": "arn:aws:transfer:us-east-1:176354371281:user/s-01234567890abcdef/charlie",
      "HomeDirectory": "/tests/home/charlie",
      "SshPublicKeyCount": 1,
      "Role": "arn:aws:iam::176354371281:role/transfer-role1",
      "Tags": [
        {
          "Key": "Name",
          "Value": "user1"
        }
      ],
      "UserName": "my_user"
    }
  ]
}
```

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs , 请参阅以下内容 :

- [Amazon 命令行界面](#)
- [Amazon SDK对于。NET](#)
- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 JavaScript V3](#)
- [Amazon SDK适用于 PHP V3](#)
- [Amazon SDK适用于 Python](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## ListWorkflows

列出您当前所在地区与您 Amazon Web Services 账户 关联的所有工作流程。

### 请求语法

```
{  
  "MaxResults": number,  
  "NextToken": "string"  
}
```

### 请求参数

有关所有操作的通用参数的信息，请参阅[通用参数](#)。

该请求接受以下JSON格式的数据。

#### [MaxResults](#)

指定要返回的最大工作流程数。

类型：整数

有效范围：最小值为 1。最大值为 1000。

必需：否

#### [NextToken](#)

ListWorkflows 在输出中返回 NextToken 参数。然后，您可以在后续命令中传递 NextToken 参数以继续列出其他工作流程。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 6144。

必需：否

### 响应语法

```
{  
  "NextToken": "string",  
}
```

```
"Workflows": [  
  {  
    "Arn": "string",  
    "Description": "string",  
    "WorkflowId": "string"  
  }  
]  
}
```

## 响应元素

如果操作成功，服务将发回 HTTP 200 响应。

以下数据由服务以JSON格式返回。

### [NextToken](#)

ListWorkflows 在输出中返回 NextToken 参数。然后，您可以在后续命令中传递 NextToken 参数以继续列出其他工作流程。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 6144。

### [Workflows](#)

返回每个工作流程的 Arn、WorkflowId 和 Description。

类型：[ListedWorkflow](#) 对象数组

## 错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

### InternalServerError

当 Amazon Transfer Family 服务中发生错误时，会引发此异常。

HTTP状态码：500

### InvalidNextTokenException

传递的 NextToken 参数无效。

HTTP状态码：400

InvalidRequestException

当客户端提交格式错误的请求时，会引发此异常。

HTTP状态码：400

ServiceUnavailableException

请求失败，因为 Trans Amazon fer Family 服务不可用。

HTTP状态码：500

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon 命令行界面](#)
- [Amazon SDK对于。NET](#)
- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 JavaScript V3](#)
- [Amazon SDK适用于 PHP V3](#)
- [Amazon SDK适用于 Python](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## SendWorkflowStepState

为异步自定义步骤发送回调。

ExecutionId、WorkflowId 和 Token 将在执行工作流程的自定义步骤期间传递到目标资源。您必须在它们的回调中包含这些信息，并提供状态。

### 请求语法

```
{
  "ExecutionId": "string",
  "Status": "string",
  "Token": "string",
  "WorkflowId": "string"
}
```

### 请求参数

有关所有操作的通用参数的信息，请参阅[通用参数](#)。

该请求接受以下JSON格式的数据。

#### ExecutionId

用于执行工作流程的唯一标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 36。

模式：`[0-9a-fA-F]{8}\-[0-9a-fA-F]{4}\-[0-9a-fA-F]{4}\-[0-9a-fA-F]{4}\-[0-9a-fA-F]{12}`

必需：是

#### Status

指示指定的步骤是成功还是失败。

类型：字符串

有效值：SUCCESS | FAILURE

必需：是

### Token

用于区分同一执行中多个 Lambda 步骤的多个回调。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 64。

模式：`\w+`

必需：是

### WorkflowId

工作流的唯一标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：`w-([a-z0-9]{17})`

必需：是

## 响应元素

如果操作成功，服务将发回 HTTP 200 响应，HTTP正文为空。

## 错误

有关所有操作的常见错误信息，请参阅 [常见错误](#)。

### AccessDeniedException

您没有足够的访问权限，无法执行该操作。

HTTP状态码：400

### InternalServerError

当 Amazon Transfer Family 服务中发生错误时，会引发此异常。

HTTP状态码：500

## InvalidRequestException

当客户端提交格式错误的请求时，会引发此异常。

HTTP状态码：400

## ResourceNotFoundException

当 Transfer Family 服务找不到资源时，就会 Amazon 引发此异常。

HTTP状态码：400

## ServiceUnavailableException

请求失败，因为 Trans Amazon fer Family 服务不可用。

HTTP状态码：500

## ThrottlingException

由于请求限制而导致请求被拒绝。

HTTP状态码：400

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon 命令行界面](#)
- [Amazon SDK对于。NET](#)
- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 JavaScript V3](#)
- [Amazon SDK适用于 PHP V3](#)
- [Amazon SDK适用于 Python](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)



# StartFileTransfer

开始在本本地 Amazon 存储与远程存储器AS2或SFTP服务器之间传输文件。

- 对于AS2连接器，您可以指定ConnectorId和一个或多个SendFilePaths来标识要传输的文件。
- 对于SFTP连接器，文件传输可以是出站的，也可以是入站的。在这两种情况下，您都要指定ConnectorId。根据传输方向，您还可以指定以下项目：
  - 如果您要将文件从合作伙伴的SFTP服务器传输到 Amazon Web Services 存储，则可以指定一个或多个RetrieveFilePaths来标识要传输的文件，并指定一个或多个LocalDirectoryPath来指定目标文件夹。
  - 如果要将文件从 Amazon 存储空间传输到合作伙伴的SFTP服务器，则可以指定一个或多个文件SendFilePaths来标识要传输的文件，并指定一个RemoteDirectoryPath来指定目标文件夹。

## 请求语法

```
{  
  "ConnectorId": "string",  
  "LocalDirectoryPath": "string",  
  "RemoteDirectoryPath": "string",  
  "RetrieveFilePaths": [ "string" ],  
  "SendFilePaths": [ "string" ]  
}
```

## 请求参数

有关所有操作的通用参数的信息，请参阅[通用参数](#)。

该请求接受以下JSON格式的数据。

### ConnectorId

连接器的唯一标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：c-([0-9a-f]{17})

必需：是

### LocalDirectoryPath

对于入站传输，LocalDirectoryPath指定从合作伙伴SFTP服务器传输的一个或多个文件的目的地。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 1024。

模式：(.)+

必需：否

### RemoteDirectoryPath

对于出站传输，RemoteDirectoryPath指定传输到合作伙伴SFTP服务器的一个或多个文件的目的地。如果未指定RemoteDirectoryPath，则传输文件的目的地是SFTP用户的主目录。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 1024。

模式：(.)+

必需：否

### RetrieveFilePaths

合作伙伴SFTP服务器的一个或多个源路径。每个字符串代表一次入站文件传输的源文件路径。

类型：字符串数组

数组成员：最少 1 个物品。最多 10 项。

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 1024。

模式：(.)+

必需：否

### SendFilePaths

Amazon S3 存储的一个或多个源路径。每个字符串代表一次出站文件传输的源文件路径。例如，`DOC-EXAMPLE-BUCKET/myfile.txt`。

**Note**

用您的实际存储桶替换 `DOC-EXAMPLE-BUCKET` 。

类型：字符串数组

数组成员：最少 1 个物品。最多 10 项。

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 1024。

模式：`(.)*`

必需：否

## 响应语法

```
{  
  "TransferId": "string"  
}
```

## 响应元素

如果操作成功，服务将发回 HTTP 200 响应。

以下数据由服务以JSON格式返回。

### TransferId

返回文件传输的唯一标识符。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 512。

模式：`[0-9a-zA-Z./-]*`

## 错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

## InternalServerError

当 Amazon Transfer Family 服务中发生错误时，会引发此异常。

HTTP状态码：500

## InvalidRequestException

当客户端提交格式错误的请求时，会引发此异常。

HTTP状态码：400

## ResourceNotFoundException

当 Transfer Family 服务找不到资源时，就会 Amazon 引发此异常。

HTTP状态码：400

## ServiceUnavailableException

请求失败，因为 Trans Amazon fer Family 服务不可用。

HTTP状态码：500

## ThrottlingException

由于请求限制而导致请求被拒绝。

HTTP状态码：400

## 示例

### 示例

以下示例启动从 Tran AS2 sfer Family 服务器向远程交易伙伴终端节点传输文件。用您的实际存储桶替换 `DOC-EXAMPLE-BUCKET`。

### 示例请求

```
{
  "ConnectorId": "c-AAAA1111BBBB2222C",
  "SendFilePaths": [
    "/DOC-EXAMPLE-BUCKET/myfile-1.txt",
    "/DOC-EXAMPLE-BUCKET/myfile-2.txt",
    "/DOC-EXAMPLE-BUCKET/myfile-3.txt"
  ]
}
```

```
]
}
```

### 示例响应

```
{
  "TransferId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
}
```

### 示例

以下示例启动从本地 Amazon 存储到远程SFTP服务器的文件传输。

### 示例请求

```
{
  "ConnectorId": "c-01234567890abcdef",
  "SendFilePaths": [
    "/DOC-EXAMPLE-BUCKET/myfile-1.txt",
    "/DOC-EXAMPLE-BUCKET/myfile-2.txt",
    "/DOC-EXAMPLE-BUCKET/myfile-3.txt"
  ],
  "RemoteDirectoryPath": "/MySFTPRootFolder/fromTransferFamilyServer"
}
```

### 示例响应

```
{
  "TransferId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222"
}
```

### 示例

以下示例开始将文件从远程SFTP服务器传输到本地 Amazon 存储。

### 示例请求

```
{
  "ConnectorId": "c-111122223333AAAAA",
  "RetrieveFilePaths": [
    "/MySFTPFolder/toTransferFamily/myfile-1.txt",

```

```
    "/MySFTPFolder/toTranferFamily/myfile-2.txt",  
    "/MySFTPFolder/toTranferFamily/myfile-3.txt"  
  ],  
  "LocalDirectoryPath": "/DOC-EXAMPLE-BUCKET/mySourceFiles"  
}
```

### 示例响应

```
{  
  "TransferId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLEaaaa"  
}
```

### 另请参阅

有关在特定语言API中使用它的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon 命令行界面](#)
- [Amazon SDK对于。NET](#)
- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 JavaScript V3](#)
- [Amazon SDK适用于 PHP V3](#)
- [Amazon SDK适用于 Python](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## StartServer

将启用文件传输协议的服务器的状态从 OFFLINE 更改为 ONLINE。它对已经是 ONLINE 的服务器没有影响。ONLINE 服务器可以接受和处理文件传输作业。

状态 STARTING 表示服务器处于中间状态，要么无法完全响应，要么未完全联机。START\_FAILED 的值可以表示错误情况。

此次调用未返回任何响应。

### 请求语法

```
{  
  "ServerId": "string"  
}
```

### 请求参数

有关所有操作的通用参数的信息，请参阅[通用参数](#)。

该请求接受以下JSON格式的数据。

#### ServerId

已启动服务器的系统分配唯一标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：s-([0-9a-f]{17})

必需：是

### 响应元素

如果操作成功，服务将发回 HTTP 200 响应，HTTP正文为空。

### 错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

## InternalServerError

当 Amazon Transfer Family 服务中发生错误时，会引发此异常。

HTTP状态码：500

## InvalidRequestException

当客户端提交格式错误的请求时，会引发此异常。

HTTP状态码：400

## ResourceNotFoundException

当 Transfer Family 服务找不到资源时，就会 Amazon引发此异常。

HTTP状态码：400

## ServiceUnavailableException

请求失败，因为 Trans Amazon fer Family 服务不可用。

HTTP状态码：500

## ThrottlingException

由于请求限制而导致请求被拒绝。

HTTP状态码：400

## 示例

### 示例

以下示例启动服务器。

### 示例请求

```
{
  "ServerId": "s-01234567890abcdef"
}
```

### 示例

这是此次API呼叫的示例响应。



## 示例响应

```
{
  "ServerId": "s-01234567890abcdef"
}
```

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs , 请参阅以下内容 :

- [Amazon 命令行界面](#)
- [Amazon SDK对于。NET](#)
- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 JavaScript V3](#)
- [Amazon SDK适用于 PHP V3](#)
- [Amazon SDK适用于 Python](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## StopServer

将启用文件传输协议的服务器的状态从 ONLINE 更改为 OFFLINE。OFFLINE 服务器无法接受和处理文件传输任务。与服务器相关的信息（例如服务器和用户属性）不会因停止服务器而受到影响。

### Note

停止服务器不会减少或影响您的文件传输协议端点账单；您必须删除服务器才能停止计费。

状态 STOPPING 表示服务器处于中间状态，要么无法完全响应，要么未完全脱机。STOP\_FAILED 的值可以表示错误情况。

此次调用未返回任何响应。

### 请求语法

```
{  
  "ServerId": "string"  
}
```

### 请求参数

有关所有操作的通用参数的信息，请参阅[通用参数](#)。

该请求接受以下JSON格式的数据。

#### ServerId

已停止服务器的系统分配唯一标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：s-([0-9a-f]{17})

必需：是

### 响应元素

如果操作成功，服务将发回 HTTP 200 响应，HTTP正文为空。

## 错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

### InternalServerError

当 Amazon Transfer Family 服务中发生错误时，会引发此异常。

HTTP状态码：500

### InvalidRequestException

当客户端提交格式错误的请求时，会引发此异常。

HTTP状态码：400

### ResourceNotFoundException

当 Transfer Family 服务找不到资源时，就会 Amazon 引发此异常。

HTTP状态码：400

### ServiceUnavailableException

请求失败，因为 Trans Amazon fer Family 服务不可用。

HTTP状态码：500

### ThrottlingException

由于请求限制而导致请求被拒绝。

HTTP状态码：400

## 示例

### 示例

以下示例停止服务器。

### 示例请求

```
{
  "ServerId": "s-01234567890abcdef"
}
```

## 示例

这是此次API呼叫的示例响应。

### 示例响应

```
{
  "ServerId": "s-01234567890abcdef"
}
```

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs , 请参阅以下内容 :

- [Amazon 命令行界面](#)
- [Amazon SDK对于。NET](#)
- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 JavaScript V3](#)
- [Amazon SDK适用于 PHP V3](#)
- [Amazon SDK适用于 Python](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## TagResource

将键值对附加到由其 Amazon 资源名称 ( ) ARN 标识的资源。资源是用户、服务器、角色和其他实体。

此次调用未返回任何回应。

### 请求语法

```
{
  "Arn": "string",
  "Tags": [
    {
      "Key": "string",
      "Value": "string"
    }
  ]
}
```

### 请求参数

有关所有操作的通用参数的信息，请参阅[通用参数](#)。

该请求接受以下JSON格式的数据。

#### Arn

特定资源（例如服务器、用户或角色ARN）的 Amazon Amazon 资源名称 ( )。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 20。长度上限为 1600。

模式：arn:\S+

必需：是

#### Tags

为其分配的键值对ARNs，可用于按类型对资源进行分组和搜索。您可以出于任何目的将此元数据附加到资源（服务器、用户、工作流程等）。

类型：[Tag](#) 对象数组

数组成员：最少 1 个物品。最多 50 项。

必需：是

## 响应元素

如果操作成功，服务将发回 HTTP 200 响应，HTTP正文为空。

## 错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

### InternalServerError

当 Amazon Transfer Family 服务中发生错误时，会引发此异常。

HTTP状态码：500

### InvalidRequestException

当客户端提交格式错误的请求时，会引发此异常。

HTTP状态码：400

### ResourceNotFoundException

当 Transfer Family 服务找不到资源时，就会 Amazon引发此异常。

HTTP状态码：400

### ServiceUnavailableException

请求失败，因为 Trans Amazon fer Family 服务不可用。

HTTP状态码：500

## 示例

### 示例

以下示例向启用文件传输协议的服务器添加标签。

### 示例请求

```
{
  "Arn": "arn:aws:transfer:us-east-1:176354371281:server/s-01234567890abcdef",
  "Tags": [
    {
      "Key": "Group",
      "Value": "Europe"
    }
  ]
}
```

## 示例

此示例说明了的一种用法 TagResource。

## 示例响应

HTTP 200 response with an empty HTTP body.

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs , 请参阅以下内容 :

- [Amazon 命令行界面](#)
- [Amazon SDK对于。NET](#)
- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 JavaScript V3](#)
- [Amazon SDK适用于 PHP V3](#)
- [Amazon SDK适用于 Python](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## TestConnection

测试您的SFTP连接器是否设置成功。我们强烈建议您调用此操作来测试您在本地 Amazon 存储和贸易伙伴SFTP服务器之间传输文件的能力。

### 请求语法

```
{  
  "ConnectorId": "string"  
}
```

### 请求参数

有关所有操作的通用参数的信息，请参阅[通用参数](#)。

该请求接受以下JSON格式的数据。

#### ConnectorId

连接器的唯一标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：c-([0-9a-f]{17})

必需：是

### 响应语法

```
{  
  "ConnectorId": "string",  
  "Status": "string",  
  "StatusMessage": "string"  
}
```

### 响应元素

如果操作成功，服务将发回 HTTP 200 响应。



以下数据由服务以JSON格式返回。

### ConnectorId

返回您正在测试的连接器对象的标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：c-([0-9a-f]{17})

### Status

如果测试成功，则会返回 OK，如果测试失败，则会返回 ERROR。

类型：字符串

### StatusMessage

如果测试成功，则返回 Connection succeeded。或者，如果测试失败，则返回描述性错误消息。以下列表根据您收到的错误消息提供了疑难解答的详细信息。

- 确认您的密钥名称与传输角色权限中的密钥名称一致。
- 在连接器配置URL中验证服务器，并验证登录凭据在连接器之外是否成功运行。
- 验证密钥是否存在且格式正确。
- 验证连接器配置中的可信主机密钥是否与 ssh-keyscan 输出相匹配。

类型：字符串

## 错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

### InternalServerError

当 Amazon Transfer Family 服务中发生错误时，会引发此异常。

HTTP状态码：500

### InvalidRequestException

当客户端提交格式错误的请求时，会引发此异常。

HTTP状态码：400

### ResourceNotFoundException

当 Transfer Family 服务找不到资源时，就会 Amazon 引发此异常。

HTTP状态码：400

### ServiceUnavailableException

请求失败，因为 Trans Amazon fer Family 服务不可用。

HTTP状态码：500

## 示例

### 示例

以下示例测试与远程服务器的连接。

```
aws transfer test-connection --connector-id c-abcd1234567890fff
```

### 示例响应

如果成功，则API调用将返回以下详细信息。

```
{
  "Status": "OK",
  "StatusMessage": "Connection succeeded"
}
```

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon 命令行界面](#)
- [Amazon SDK对于。NET](#)
- [Amazon SDK对于 C++](#)

- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 JavaScript V3](#)
- [Amazon SDK适用于 PHP V3](#)
- [Amazon SDK适用于 Python](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## TestIdentityProvider

如果启用文件传输协议的服务器的 `IdentityProviderType` 为 `AWS_DIRECTORY_SERVICE` 或 `API_Gateway`，则测试您的身份提供程序是否已成功设置。我们强烈建议您在创建服务器后立即调用此操作来测试您的身份验证方法。这样，您就可以对身份提供程序集成问题进行故障排除，以确保您的用户可以成功使用该服务。

`ServerId` 和 `UserName` 参数是必需的。`ServerProtocol`、`SourceIp` 和 `UserPassword` 是可选的。

请注意以下几点：

- 如果您的服务器的 `IdentityProviderType` 是 `SERVICE_MANAGED`，则无法使用 `TestIdentityProvider`。
- `TestIdentityProvider` 不适用于密钥：它只接受密码。
- `TestIdentityProvider` 可以测试处理密钥和密码的自定义身份提供程序的密码操作。
- 如果您为任何参数提供的值不正确，则 `Response` 字段为空。
- 如果您为使用服务托管用户的服务器提供服务器 ID，则会出现错误：

```
An error occurred (InvalidRequestException) when calling the
TestIdentityProvider operation: s-server-ID not configured for external
auth
```

- 如果您为 `--server-id` 参数输入的服务器 ID 不能识别实际的传输服务器，则会收到以下错误：

```
An error occurred (ResourceNotFoundException) when calling the
TestIdentityProvider operation: Unknown server.
```

您的服务器可能位于不同的区域。您可以通过添加以下内容来指定区域：`--region region-code`，例如使用 `--region us-east-2` 来指定在美国东部（俄亥俄州）的服务器。

### 请求语法

```
{
  "ServerId": "string",
  "ServerProtocol": "string",
  "SourceIp": "string",
  "UserName": "string",
  "UserPassword": "string"
```

```
}
```

## 请求参数

有关所有操作的通用参数的信息，请参阅[通用参数](#)。

该请求接受以下JSON格式的数据。

### ServerId

特定服务器的系统分配的标识符。服务器的用户名和密码测试服务器的用户身份验证方法。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：s-([0-9a-f]{17})

必需：是

### ServerProtocol

要测试的文件传输协议的类型。

可用的协议包括：

- 安全外壳 (SSH) 文件传输协议 (SFTP)
- 安全文件传输协议 (FTPS)
- 文件传输协议 (FTP)
- 适用性声明 2 (AS2)

类型：字符串

有效值：SFTP | FTP | FTPS | AS2

必需：否

### SourceIp

要测试账户的源 IP 地址。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 32。

模式：`\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}`

必需：否

### UserName

要测试账户名称。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 3。最大长度为 100。

模式：`[\w][\w@.-]{2,99}`

必需：是

### UserPassword

要测试的账户的密码。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 1024。

必需：否

## 响应语法

```
{  
  "Message": "string",  
  "Response": "string",  
  "StatusCode": number,  
  "Url": "string"  
}
```

## 响应元素

如果操作成功，服务将发回 HTTP 200 响应。

以下数据由服务以JSON格式返回。

## Message

一条表明测试是否成功的消息。

### Note

如果返回空字符串，则最有可能的原因是由于用户名或密码不正确导致身份验证失败。

类型：字符串

## Response

从您的API网关或 Lambda 函数返回的响应。

类型：字符串

## Status Code

HTTP状态代码，即来自您的API网关或 Lambda 函数的响应。

类型：整数

## Url

提供用于验证用户身份的服务端点。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 255。

## 错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

### InternalServerError

当 Amazon Transfer Family 服务中发生错误时，会引发此异常。

HTTP状态码：500

### InvalidRequestException

当客户端提交格式错误的请求时，会引发此异常。

HTTP状态码：400

### ResourceNotFoundException

当 Transfer Family 服务找不到资源时，就会 Amazon 引发此异常。

HTTP状态码：400

### ServiceUnavailableException

请求失败，因为 Trans Amazon fer Family 服务不可用。

HTTP状态码：500

## 示例

### 示例

以下请求返回来自身份提供商的消息，说明用户名和密码组合是可以使用的有效身份 Amazon Transfer Family。

### 示例请求

```
{
  "ServerID": "s-01234567890abcdef",
  "UserName": "my_user",
  "UserPassword": "MyPassword-1"
}
```

### 示例

以下响应显示成功测试的示例响应。

### 示例响应

```
"Response": "
  {\"homeDirectory\": \"~/mybucket001\", \"homeDirectoryDetails\": null,
  \"homeDirectoryType\": \"PATH\", \"posixProfile\": null,
  \"publicKeys\": \"[ssh-rsa-key]\", \"role\": \"arn:aws:iam::123456789012:role/
  my_role\", \"policy\": null, \"username\": \"transferuser002\",
```



```
\\"identityProviderType\\":null,\\"userConfigMessage\\":null)}  
"StatusCode": "200",  
"Message": ""
```

## 示例

以下响应表明指定的用户属于多个具有访问权限的群组。

```
"Response": "",  
"StatusCode": 200,  
"Message": "More than one associated access found for user's groups."
```

## 示例

如果您使用API网关创建并配置了自定义身份提供商，则可以输入以下命令来测试您的用户：

```
aws transfer test-identity-provider --server-id s-0123456789abcdefg --user-  
name myuser
```

其中 s-0123456789abcdefg 是您的传输服务器，myuser 是您的自定义用户的用户名。

如果命令成功，则响应的形式与下方类似，其中：

- Amazon Web Services 账户 身份证是 0 12345678901
- 用户角色是 user-role-api-gateway
- 主目录是 myuser-bucket
- 公钥是 public-key
- 调用URL就是调用-URL

```
{  
  "Response": "{\"Role\\": \"arn:aws:iam::012345678901:role/user-role-api-gateway\\",  
  \\"HomeDirectory\\": \"/myuser-bucket\\",\\"PublicKeys\\": \"[public-key]\""},  
  "StatusCode": 200,  
  "Message": "",  
  "Url": "https://invocation-URL/servers/s-0123456789abcdefg/users/myuser/config"  
}
```

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs , 请参阅以下内容 :

- [Amazon 命令行界面](#)
- [Amazon SDK对于。NET](#)
- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 JavaScript V3](#)
- [Amazon SDK适用于 PHP V3](#)
- [Amazon SDK适用于 Python](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## UntagResource

从资源中分离键值对，由其 Amazon 资源名称 ( ) 标识。ARN资源是用户、服务器、角色和其他实体。

此次调用未返回任何响应。

### 请求语法

```
{  
  "Arn": "string",  
  "TagKeys": [ "string" ]  
}
```

### 请求参数

有关所有操作的通用参数的信息，请参阅[通用参数](#)。

该请求接受以下JSON格式的数据。

#### Arn

要移除标签的资源值。Amazon 资源名称 (ARN) 是特定 Amazon 资源 (例如服务器、用户或角色) 的标识符。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 20。长度上限为 1600。

模式：arn:\S+

必需：是

#### TagKeys

TagKeys 是分配给键值对 ARNs，可用于按类型对资源进行分组和搜索。可以出于任何目的将此元数据附加到资源中。

类型：字符串数组

数组成员：最少 1 个物品。最多 50 项。

长度约束：最小长度为 0。长度上限为 128。

必需：是

## 响应元素

如果操作成功，服务将发回 HTTP 200 响应，HTTP正文为空。

## 错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

### InternalServerError

当 Amazon Transfer Family 服务中发生错误时，会引发此异常。

HTTP状态码：500

### InvalidRequestException

当客户端提交格式错误的请求时，会引发此异常。

HTTP状态码：400

### ResourceNotFoundException

当 Transfer Family 服务找不到资源时，就会 Amazon引发此异常。

HTTP状态码：400

### ServiceUnavailableException

请求失败，因为 Trans Amazon fer Family 服务不可用。

HTTP状态码：500

## 示例

### 示例

以下示例删除了启用文件传输协议的服务器的标签。

### 示例请求

```
{
  "Arn": "arn:aws:transfer:us-east-1:176354371281:server/s-01234567890abcdef",
  "TagKeys": "Europe" ]
}
```

## 示例

此示例说明了的一种用法 UntagResource。

## 示例响应

HTTP 200 response with an empty HTTP body.

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon 命令行界面](#)
- [Amazon SDK对于。NET](#)
- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 JavaScript V3](#)
- [Amazon SDK适用于 PHP V3](#)
- [Amazon SDK适用于 Python](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## UpdateAccess

允许您更新 ServerID 和 ExternalID 参数中指定的访问权限的参数。

### 请求语法

```
{
  "ExternalId": "string",
  "HomeDirectory": "string",
  "HomeDirectoryMappings": [
    {
      "Entry": "string",
      "Target": "string",
      "Type": "string"
    }
  ],
  "HomeDirectoryType": "string",
  "Policy": "string",
  "PosixProfile": {
    "Gid": number,
    "SecondaryGids": [ number ],
    "Uid": number
  },
  "Role": "string",
  "ServerId": "string"
}
```

### 请求参数

有关所有操作的通用参数的信息，请参阅[通用参数](#)。

该请求接受以下JSON格式的数据。

#### [ExternalId](#)

识别目录中特定组所需的唯一标识符。您关联的群组中的用户可以通过启用的协议访问您的 Amazon S3 或 Amazon EFS 资源 Amazon Transfer Family。如果您知道组名，则可以使用 Windows 运行以下命令来查看这些SID值 PowerShell。

```
Get-ADGroup -Filter {samAccountName -like "YourGroupName*"} -Properties
* | Select SamAccountName, ObjectSid
```

在该命令中，替换为您的 YourGroupNameActive Directory 组的名称。

用于验证此参数的正则表达式是由不带空格的大写和小写字母数字字符组成的字符串。此外，还可以包括下划线或以下任何字符：=、.@ : /-

类型：字符串

长度限制：最小长度为 1。最大长度为 256。

模式：S-1-[\d-]+

必需：是

### HomeDirectory

用户使用客户端登录服务器时的登录目录（文件夹）。

HomeDirectory 示例为 /bucket\_name/home/mydirectory。

#### Note

HomeDirectory 参数仅在 HomeDirectoryType 设置为 PATH 时使用。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 1024。

模式：(|/.\*)

必需：否

### HomeDirectoryMappings

逻辑目录映射，用于指定哪些 Amazon S3 或 Amazon EFS 路径和密钥应该对您的用户可见，以及您希望如何让它们可见。您必须指定 Entry 和 Target 对，其中 Entry 显示路径是如何显示的，并且 Target 是实际的 Amazon S3 或 Amazon EFS 路径。如果您只指定一个目标，则将按原样显示。您还必须确保您的 Amazon Identity and Access Management (IAM) 角色提供对中路径的访问权限 Target。只有当设置为时，才能设置 HomeDirectoryType 此值 LOGICAL。

以下是 Entry 和 Target 对的示例。

```
[ { "Entry": "/directory1", "Target": "/bucket_name/home/mydirectory" } ]
```

在大多数情况下，您可以使用此值而不是会话策略将您的用户锁定到指定的主目录（“chroot”）。为此，您可以将 Entry 设置为 / 并将 Target 设置为 HomeDirectory 参数值。

以下是 chroot 的 Entry 和 Target 对示例。

```
[ { "Entry": "/", "Target": "/bucket_name/home/mydirectory" } ]
```

类型：[HomeDirectoryMapEntry](#) 对象数组

数组成员：最少 1 个物品。最大数量为 50000 件物品。

必需：否

### [HomeDirectoryType](#)

您希望用户在登录服务器时，用户主目录的登录目录（文件夹）的类型。如果您将其设置为 PATH，则用户将在其文件传输协议客户端中看到绝对的 Amazon S3 存储桶或 Amazon EFS 路径。如果将其设置为 LOGICAL，则需要在中提供映射，说明如何让用户看见 Amazon S3 或 Amazon EFS 路径。HomeDirectoryMappings

#### Note

如果 HomeDirectoryType 是 LOGICAL，则必须使用 HomeDirectoryMappings 参数提供映射。另一方面，如果 HomeDirectoryType 是 PATH，则使用 HomeDirectory 参数提供绝对路径。您的模板中不能同时使用 HomeDirectory 和 HomeDirectoryMappings。

类型：字符串

有效值：PATH | LOGICAL

必需：否

### [Policy](#)

适用于您的用户的会话策略，以便您可以跨多个用户使用相同的 Amazon Identity and Access Management (IAM) 角色。此策略将用户的访问权限缩小至 Amazon S3 存储桶的一部分。可在此策略中使用的变量包括 `${Transfer:UserName}`、`${Transfer:HomeDirectory}` 和 `${Transfer:HomeBucket}`。



**Note**

仅当 ServerId 域为 Amazon S3 时，此政策才适用。Amazon EFS 不使用会话策略。对于会话策略，将策略 Amazon Transfer Family 存储为 JSON blob，而不是策略的 Amazon 资源名称 (ARN)。您将策略另存为 JSON blob 并将其传递到 Policy 参数中。有关会话策略的示例，请参阅 [示例会话策略](#)。有关更多信息，请参阅 [AssumeRole](#) 《Amazon 安全令牌服务 API 参考》。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 2048。

必需：否

### [PosixProfile](#)

控制用户访问您的 Amazon EFS 文件系统的完整 POSIX 身份，包括用户 ID IDs (UidGidSecondaryGids)、群组 ID () 和任何次要群组 ()。对文件系统中的文件和目录设置的 POSIX 权限决定了您的用户在将文件传入和传出您的 Amazon EFS 文件系统时获得的访问权限级别。

类型：[PosixProfile](#) 对象

必需：否

### [Role](#)

() 角色的亚马逊资源名称 (ARN)，用于控制您的用户对您的 Amazon S3 存储桶或亚马逊 EFS 文件系统的访问权限。Amazon Identity and Access Management IAM 附加到此角色的策略决定了在将文件传入和传出您的 Amazon S3 存储桶或 Amazon EFS 文件系统时，您希望向用户提供的访问权限级别。该 IAM 角色还应包含信任关系，允许服务器在为用户的转移请求提供服务时访问您的资源。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 20。最大长度为 2048。

模式：`arn:.*role/\S+`

必需：否

## ServerId

服务器实例的系统分配的唯一标识符。这是将您的用户添加到的特定服务器。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：s-([0-9a-f]{17})

必需：是

## 响应语法

```
{  
  "ExternalId": "string",  
  "ServerId": "string"  
}
```

## 响应元素

如果操作成功，服务将发回 HTTP 200 响应。

以下数据由服务以JSON格式返回。

## ExternalId

该群组的外部标识符，该群组的用户可以通过启用的协议使用 Amazon Transfer Family 访问您的 Amazon S3 或亚马逊EFS资源。

类型：字符串

长度限制：最小长度为 1。最大长度为 256。

模式：S-1-[\d-]+

## ServerId

用户连接到的服务器的标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：`s-([0-9a-f]{17})`

## 错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

### InternalServerError

当 Amazon Transfer Family 服务中发生错误时，会引发此异常。

HTTP状态码：500

### InvalidRequestException

当客户端提交格式错误的请求时，会引发此异常。

HTTP状态码：400

### ResourceExistsException

请求的资源不存在，或者存在于为命令指定的区域以外的区域。

HTTP状态码：400

### ResourceNotFoundException

当 Transfer Family 服务找不到资源时，就会 Amazon 引发此异常。

HTTP状态码：400

### ServiceUnavailableException

请求失败，因为 Trans Amazon fer Family 服务不可用。

HTTP状态码：500

### ThrottlingException

由于请求限制而导致请求被拒绝。

HTTP状态码：400

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon 命令行界面](#)
- [Amazon SDK对于。NET](#)
- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 JavaScript V3](#)
- [Amazon SDK适用于 PHP V3](#)
- [Amazon SDK适用于 Python](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## UpdateAgreement

更新现有协议的某些参数。为要更新的协议提供 AgreementId 和 ServerId，以及要更新的参数的新值。

### 请求语法

```
{
  "AccessRole": "string",
  "AgreementId": "string",
  "BaseDirectory": "string",
  "Description": "string",
  "LocalProfileId": "string",
  "PartnerProfileId": "string",
  "ServerId": "string",
  "Status": "string"
}
```

### 请求参数

有关所有操作的通用参数的信息，请参阅[通用参数](#)。

该请求接受以下JSON格式的数据。

### [AccessRole](#)

连接器用于使用AS2或SFTP协议发送文件。对于访问角色，请提供要使用的 Amazon Identity and Access Management 角色的 Amazon 资源名称 (ARN)。

#### 用于AS2连接器

使用AS2，您可以通过调用请求参数StartFileTransfer并在请求参数中指定文件路径来发送文件SendFilePaths。我们使用该文件的父目录（例如，for--send-file-paths / bucket/dir/file.txt，父目录是/bucket/dir/）来临时存储已处理的AS2消息文件，存储我们从合作伙伴那里收到消息的时间，并写入包含传输相关元数据的最终JSON文件。MDN因此，AccessRole 需要提供对 StartFileTransfer 请求中所使用文件位置父目录的读取和写入权限。此外，您还需要提供对您想要使用 StartFileTransfer 发送的文件父目录的读取和写入权限。

如果您对AS2连接器使用基本身份验证，则访问角色需要密钥的secretsmanager:GetSecretValue权限。如果使用客户管理的密钥而不是 Secrets Manager 中的 Amazon 托管密钥对密钥进行加密，则该角色还需要该密钥的kms:Decrypt权限。

## 用于SFTP连接器

因此, 确保提供对 StartFileTransfer 请求中所使用文件位置父目录的读取和写入权限。此外, 请确保该角色向提供secretsmanager:GetSecretValue权限 Amazon Secrets Manager。

类型: 字符串

长度约束: 最小长度为 20。最大长度为 2048。

模式: `arn:.*role/\S+`

必需: 否

## [AgreementId](#)

协议的唯一标识符。创建协议时会返回此标识符。

类型: 字符串

长度限制: 固定长度为 19。

模式: `a-([0-9a-f]{17})`

必需: 是

## [BaseDirectory](#)

要更改传输的文件的登录目录 ( 文件夹 ), 请提供您要使用的存储桶文件夹, 例如 `/DOC-EXAMPLE-BUCKET/home/mydirectory` 。

类型: 字符串

长度约束: 最小长度为 0。最大长度为 1024。

模式: `(|/.*)`

必需: 否

## [Description](#)

要替换现有描述, 请提供协议的简短描述。

类型: 字符串

长度限制: 最小长度为 1。最大长度为 200。

模式：`[\p{Graph}]+`

必需：否

### LocalProfileId

AS2本地配置文件的唯一标识符。

要更改本地配置文件标识符，请在此处提供一个新值。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：`p-([0-9a-f]{17})`

必需：否

### PartnerProfileId

合作伙伴配置文件的唯一标识符。要更改合作伙伴配置文件标识符，请在此处提供一个新值。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：`p-([0-9a-f]{17})`

必需：否

### ServerId

服务器实例的系统分配的唯一标识符。此标识符表示协议使用的特定服务器。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：`s-([0-9a-f]{17})`

必需：是

### Status

您可以更新协议的状态，可以激活无效的协议，反之亦然。

类型：字符串

有效值：ACTIVE | INACTIVE

必需：否

## 响应语法

```
{  
  "AgreementId": "string"  
}
```

## 响应元素

如果操作成功，服务将发回 HTTP 200 响应。

以下数据由服务以JSON格式返回。

### AgreementId

协议的唯一标识符。创建协议时会返回此标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：a-([0-9a-f]{17})

## 错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

### InternalServerError

当 Amazon Transfer Family 服务中发生错误时，会引发此异常。

HTTP状态码：500

### InvalidRequestException

当客户端提交格式错误的请求时，会引发此异常。

HTTP状态码：400



## ResourceExistsException

请求的资源不存在，或者存在于为命令指定的区域以外的区域。

HTTP状态码：400

## ResourceNotFoundException

当 Transfer Family 服务找不到资源时，就会 Amazon 引发此异常。

HTTP状态码：400

## ServiceUnavailableException

请求失败，因为 Trans Amazon fer Family 服务不可用。

HTTP状态码：500

## ThrottlingException

由于请求限制而导致请求被拒绝。

HTTP状态码：400

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon 命令行界面](#)
- [Amazon SDK对于。NET](#)
- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 JavaScript V3](#)
- [Amazon SDK适用于 PHP V3](#)
- [Amazon SDK适用于 Python](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

# UpdateCertificate

更新证书的活动日期和非活动日期。

## 请求语法

```
{
  "ActiveDate": number,
  "CertificateId": "string",
  "Description": "string",
  "InactiveDate": number
}
```

## 请求参数

有关所有操作的通用参数的信息，请参阅[通用参数](#)。

该请求接受以下JSON格式的数据。

### [ActiveDate](#)

指定证书何时生效的可选日期。

类型：时间戳

必需：否

### [CertificateId](#)

您要更新的证书对象的标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 22。

模式：cert-([0-9a-f]{17})

必需：是

### [Description](#)

帮助识别证书的简短描述。

类型：字符串

长度限制：最小长度为 1。最大长度为 200。

模式：`[\p{Graph}]+`

必需：否

### InactiveDate

指定证书何时失效的可选日期。

类型：时间戳

必需：否

## 响应语法

```
{  
  "CertificateId": "string"  
}
```

## 响应元素

如果操作成功，服务将发回 HTTP 200 响应。

以下数据由服务以JSON格式返回。

### CertificateId

返回您要更新的证书对象的标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 22。

模式：`cert-([0-9a-f]{17})`

## 错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

### InternalServerError

当 Amazon Transfer Family 服务中发生错误时，会引发此异常。

HTTP状态码：500

#### InvalidRequestException

当客户端提交格式错误的请求时，会引发此异常。

HTTP状态码：400

#### ResourceNotFoundException

当 Transfer Family 服务找不到资源时，就会 Amazon 引发此异常。

HTTP状态码：400

#### ServiceUnavailableException

请求失败，因为 Trans Amazon fer Family 服务不可用。

HTTP状态码：500

#### ThrottlingException

由于请求限制而导致请求被拒绝。

HTTP状态码：400

## 示例

### 示例

以下示例更新了证书的有效日期，将有效日期设置为 2022 年 1 月 16 日 16:12:07 UTC -5 小时。

### 示例请求

```
aws transfer update-certificate --certificate-id c-abcdefg123456hijk --active-date
2022-01-16T16:12:07-05:00
```

### 示例

以下是该API呼叫的响应示例。

### 示例响应

```
"CertificateId": "c-abcdefg123456hijk"
```

## 另请参阅

有关在特定语言API中使用它的更多信息 Amazon SDKs , 请参阅以下内容 :

- [Amazon 命令行界面](#)
- [Amazon SDK对于。NET](#)
- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 JavaScript V3](#)
- [Amazon SDK适用于 PHP V3](#)
- [Amazon SDK适用于 Python](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## UpdateConnector

更新现有连接器的某些参数。为要更新的协议提供 ConnectorId，以及要更新的参数的新值。

### 请求语法

```
{
  "AccessRole": "string",
  "As2Config": {
    "BasicAuthSecretId": "string",
    "Compression": "string",
    "EncryptionAlgorithm": "string",
    "LocalProfileId": "string",
    "MdnResponse": "string",
    "MdnSigningAlgorithm": "string",
    "MessageSubject": "string",
    "PartnerProfileId": "string",
    "SigningAlgorithm": "string"
  },
  "ConnectorId": "string",
  "LoggingRole": "string",
  "SftpConfig": {
    "TrustedHostKeys": [ "string" ],
    "UserSecretId": "string"
  },
  "Url": "string"
}
```

### 请求参数

有关所有操作的通用参数的信息，请参阅[通用参数](#)。

该请求接受以下JSON格式的数据。

#### [AccessRole](#)

连接器用于使用AS2或SFTP协议发送文件。对于访问角色，请提供要使用的 Amazon Identity and Access Management 角色的 Amazon 资源名称 (ARN)。

#### 用于AS2连接器

使用AS2，您可以通过调用请求参数StartFileTransfer并在请求参数中指定文件路径来发送文件SendFilePaths。我们使用该文件的父目录（例如，for--send-file-paths /

bucket/dir/file.txt，父目录是/bucket/dir/) 来临时存储已处理的AS2消息文件，存储我们从合作伙伴那里收到消息的时间，并写入包含传输相关元数据的最终JSON文件。MDN因此，AccessRole 需要提供对 StartFileTransfer 请求中所使用文件位置父目录的读取和写入权限。此外，您还需要提供对您想要使用 StartFileTransfer 发送的文件父目录的读取和写入权限。

如果您对AS2连接器使用基本身份验证，则访问角色需要密钥的secretsmanager:GetSecretValue权限。如果使用客户管理的密钥而不是 Secrets Manager 中的 Amazon 托管密钥对密钥进行加密，则该角色还需要该密钥的kms:Decrypt权限。

### 用于SFTP连接器

因此, 确保提供对 StartFileTransfer 请求中所使用文件位置父目录的读取和写入权限。此外, 请确保该角色向提供secretsmanager:GetSecretValue权限 Amazon Secrets Manager。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 20。最大长度为 2048。

模式：arn:.\*role/\S+

必需：否

### [As2Config](#)

一种包含AS2连接器对象参数的结构。

类型：[As2ConnectorConfig](#) 对象

必需：否

### [ConnectorId](#)

连接器的唯一标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：c-([0-9a-f]{17})

必需：是

## LoggingRole

() 角色的亚马逊资源名称 Amazon Identity and Access Management (ARNIAM)，允许连接器开启对 Amazon S3 事件的 CloudWatch 日志记录。设置后，您可以在 CloudWatch 日志中查看连接器活动。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 20。最大长度为 2048。

模式：arn:.\*role/\S+

必需：否

## SftpConfig

一种包含SFTP连接器对象参数的结构。

类型：[SftpConnectorConfig](#) 对象

必需：否

## Url

合作伙伴AS2或SFTP终端节点的。URL

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 255。

必需：否

## 响应语法

```
{  
  "ConnectorId": "string"  
}
```

## 响应元素

如果操作成功，服务将发回 HTTP 200 响应。

以下数据由服务以JSON格式返回。



## ConnectorId

返回您正在更新的连接器对象的标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：c-([0-9a-f]{17})

## 错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

### InternalServerError

当 Amazon Transfer Family 服务中发生错误时，会引发此异常。

HTTP状态码：500

### InvalidRequestException

当客户端提交格式错误的请求时，会引发此异常。

HTTP状态码：400

### ResourceExistsException

请求的资源不存在，或者存在于为命令指定的区域以外的区域。

HTTP状态码：400

### ResourceNotFoundException

当 Transfer Family 服务找不到资源时，就会 Amazon 引发此异常。

HTTP状态码：400

### ServiceUnavailableException

请求失败，因为 Trans Amazon fer Family 服务不可用。

HTTP状态码：500

### ThrottlingException

由于请求限制而导致请求被拒绝。

HTTP状态码：400

## 另请参阅

有关在特定语言API中使用它的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon 命令行界面](#)
- [Amazon SDK对于。NET](#)
- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 JavaScript V3](#)
- [Amazon SDK适用于 PHP V3](#)
- [Amazon SDK适用于 Python](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## UpdateHostKey

更新由 `ServerId` 和 `HostKeyId` 参数指定的主机密钥的描述。

### 请求语法

```
{
  "Description": "string",
  "HostKeyId": "string",
  "ServerId": "string"
}
```

### 请求参数

有关所有操作的通用参数的信息，请参阅[通用参数](#)。

该请求接受以下JSON格式的数据。

#### [Description](#)

更新了主机密钥的描述。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 200。

模式：`[\p{Print}]*`

必需：是

#### [HostKeyId](#)

正在更新的主机密钥的标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 25。

模式：`hostkey-[0-9a-f]{17}`

必需：是

## [ServerId](#)

包含正在更新的主机密钥的服务器的标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：s-([0-9a-f]{17})

必需：是

## 响应语法

```
{
  "HostKeyId": "string",
  "ServerId": "string"
}
```

## 响应元素

如果操作成功，服务将发回 HTTP 200 响应。

以下数据由服务以JSON格式返回。

## [HostKeyId](#)

返回更新的主机密钥的主机密钥标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 25。

模式：hostkey-[0-9a-f]{17}

## [ServerId](#)

返回包含更新的主机密钥的服务器的服务器标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：s-([0-9a-f]{17})

## 错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

### InternalServerError

当 Amazon Transfer Family 服务中发生错误时，会引发此异常。

HTTP状态码：500

### InvalidRequestException

当客户端提交格式错误的请求时，会引发此异常。

HTTP状态码：400

### ResourceNotFoundException

当 Transfer Family 服务找不到资源时，就会 Amazon 引发此异常。

HTTP状态码：400

### ServiceUnavailableException

请求失败，因为 Trans Amazon fer Family 服务不可用。

HTTP状态码：500

### ThrottlingException

由于请求限制而导致请求被拒绝。

HTTP状态码：400

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon 命令行界面](#)
- [Amazon SDK对于。NET](#)
- [Amazon SDK对于 C++](#)

- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 JavaScript V3](#)
- [Amazon SDK适用于 PHP V3](#)
- [Amazon SDK适用于 Python](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## UpdateProfile

更新现有配置文件的某些参数。为要更新的配置文件提供 ProfileId，以及要更新的参数的新值。

### 请求语法

```
{  
  "CertificateIds": [ "string" ],  
  "ProfileId": "string"  
}
```

### 请求参数

有关所有操作的通用参数的信息，请参阅[通用参数](#)。

该请求接受以下JSON格式的数据。

#### CertificateIds

已导入证书的标识符数组。您可以使用此标识符来处理配置文件和合作伙伴配置文件。

类型：字符串数组

长度限制：固定长度为 22。

模式：cert-([0-9a-f]{17})

必需：否

#### ProfileId

您要更新的配置文件对象的标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：p-([0-9a-f]{17})

必需：是

### 响应语法

```
{
```

```
"ProfileId": "string"  
}
```

## 响应元素

如果操作成功，服务将发回 HTTP 200 响应。

以下数据由服务以JSON格式返回。

### ProfileId

返回正在更新的配置文件的标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：p-([0-9a-f]{17})

## 错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

### InternalServerError

当 Amazon Transfer Family 服务中发生错误时，会引发此异常。

HTTP状态码：500

### InvalidRequestException

当客户端提交格式错误的请求时，会引发此异常。

HTTP状态码：400

### ResourceNotFoundException

当 Transfer Family 服务找不到资源时，就会 Amazon引发此异常。

HTTP状态码：400

### ServiceUnavailableException

请求失败，因为 Trans Amazon fer Family 服务不可用。



HTTP状态码：500

ThrottlingException

由于请求限制而导致请求被拒绝。

HTTP状态码：400

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon 命令行界面](#)
- [Amazon SDK对于。NET](#)
- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 JavaScript V3](#)
- [Amazon SDK适用于 PHP V3](#)
- [Amazon SDK适用于 Python](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## UpdateServer

创建启用文件传输协议的服务器后，更新该服务器的属性。

UpdateServer调用会返回您更新的服务器的ServerId。

### 请求语法

```
{
  "Certificate": "string",
  "EndpointDetails": {
    "AddressAllocationIds": [ "string" ],
    "SecurityGroupIds": [ "string" ],
    "SubnetIds": [ "string" ],
    "VpcEndpointId": "string",
    "VpcId": "string"
  },
  "EndpointType": "string",
  "HostKey": "string",
  "IdentityProviderDetails": {
    "DirectoryId": "string",
    "Function": "string",
    "InvocationRole": "string",
    "SftpAuthenticationMethods": "string",
    "Url": "string"
  },
  "LoggingRole": "string",
  "PostAuthenticationLoginBanner": "string",
  "PreAuthenticationLoginBanner": "string",
  "ProtocolDetails": {
    "As2Transports": [ "string" ],
    "PassiveIp": "string",
    "SetStatOption": "string",
    "TlsSessionResumptionMode": "string"
  },
  "Protocols": [ "string" ],
  "S3StorageOptions": {
    "DirectoryListingOptimization": "string"
  },
  "SecurityPolicyName": "string",
  "ServerId": "string",
  "StructuredLogDestinations": [ "string" ],
  "WorkflowDetails": {
```

```
"OnPartialUpload": [
  {
    "ExecutionRole": "string",
    "WorkflowId": "string"
  }
],
"OnUpload": [
  {
    "ExecutionRole": "string",
    "WorkflowId": "string"
  }
]
}
```

## 请求参数

有关所有操作的通用参数的信息，请参阅[通用参数](#)。

该请求接受以下JSON格式的数据。

## [Certificate](#)

Certificate Manager (ARN) Amazon证书的亚马逊资源名称 (ACM)。在 Protocols 设置为 FTPS 时是必需的。

要请求新的公有证书，请参阅 Amazon Certificate Manager 用户指南中的[请求公有证书](#)。

要将现有证书导入ACM，请参阅《[Certificate Manager 用户指南](#)》ACM中的[将 Amazon证书](#)导入。

要FTPS通过私有 IP 地址申请使用私有证书，请参阅 [Certificate Manager 用户指南](#)中的[申请私有 Amazon证书](#)。

支持具有以下加密算法和密钥大小的证书：

- 2048 位 (\_2048RSA) RSA
- 4096 位 (\_4096RSA) RSA
- Elliptic Prime Curve 256 位 (EC\_prime256v1)
- Elliptic Prime Curve 384 位 (EC\_secp384r1)
- Elliptic Prime Curve 521 位 (EC\_secp521r1)

**Note**

该证书必须是有效的SSL/TLSX.509 版本 3 证书，其中指定了FQDN或 IP 地址以及有关颁发者的信息。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。长度上限为 1600。

必需：否

### [EndpointDetails](#)

为您的服务器配置的虚拟私有云 (VPC) 端点设置。当您将终端节点托管在中时VPC，您可以将终端节点设置为仅供其中的资源访问VPC，也可以附加弹性 IP 地址，让客户端通过 Internet 访问您的终端节点。您的VPC默认安全组会自动分配给您的终端节点。

类型：[EndpointDetails](#) 对象

必需：否

### [EndpointType](#)

您希望服务器使用的端点类型。您可以选择将服务器的端点设置为可公开访问 (PUBLIC)，也可以将其托管在您的服务器中VPC。使用托管在中的终端节点VPC，您可以限制对服务器和资源的访问权限，VPC也可以通过直接向其附加弹性 IP 地址来选择使其面向互联网。

**Note**

2021 年 5 月 19 日之后，如果您的 Amazon账户EndpointType=VPC\_ENDPOINT在 2021 年 5 月 19 日之前尚未使用您的账户创建服务器，则您将无法创建服务器。如果您在 2021 年 5 月 19 日当天或之前已经在 Amazon账户EndpointType=VPC\_ENDPOINT中创建了服务器，则不会受到影响。在此日期之后，使用 EndpointType = VPC。

有关更多信息，请参阅 [停止使用 \\_ VPC ENDPOINT](#)。

建议您使用 VPC 作为 EndpointType。使用此端点类型，您可以选择将最多三个弹性IPv4 地址（包括 BYO IP）直接关联到服务器的终端节点，并使用VPC安全组通过客户端的公有 IP 地址限制流量。如果 EndpointType 设置为 VPC\_ENDPOINT，则无法实现此操作。

类型：字符串

有效值：PUBLIC | VPC | VPC\_ENDPOINT

必需：否

### [HostKey](#)

用于SFTP已启用服务器的RSAECDSA、或ED25519私钥。如果要轮换密钥，可以添加多个主机密钥，也可以添加一组使用不同算法的活动密钥。

使用以下命令生成不带密码的 RSA 2048 位密钥：

```
ssh-keygen -t rsa -b 2048 -N "" -m PEM -f my-new-server-key.
```

为 -b 选项使用最小值 2048。您可以使用 3072 或 4096 创建更强的密钥。

使用以下命令生成不带密码的 ECDSA 256 位密钥：

```
ssh-keygen -t ecdsa -b 256 -N "" -m PEM -f my-new-server-key.
```

的 -b 选项的有效值 ECDSA 为 256、384 和 521。

使用以下命令生成不带密码的 ED25519 密钥：

```
ssh-keygen -t ed25519 -N "" -f my-new-server-key.
```

对于所有这些命令，你可以 my-new-server-key 用你选择的字符串替换。

#### Important

如果您不打算将现有用户从 SFTP 已启用该功能的服务器迁移到新服务器，请不要更新主机密钥。意外更改服务器的主机密钥会导致中断。

有关更多信息，请参阅《Amazon Transfer Family 用户指南》中的[更新SFTP已启用服务器的主机密钥](#)。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 4096。

必需：否

### [IdentityProviderDetails](#)

包含调用客户身份验证 API 方法所需的所有信息的数组。

类型：[IdentityProviderDetails](#) 对象

必需：否

### [LoggingRole](#)

() 角色的亚马逊资源名称 Amazon Identity and Access Management (ARNIAM)，允许服务器开启亚马逊 S3 或亚马逊的亚马逊 CloudWatch 日志记录EFSevents。设置后，您可以在 CloudWatch 日志中查看用户活动。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 2048。

模式：(|arn:.\*role/\S+)

必需：否

### [PostAuthenticationLoginBanner](#)

指定用户连接到服务器时要显示的字符串。此字符串在用户进行身份验证后显示。

#### Note

该SFTP协议不支持身份验证后的显示横幅。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 4096。

模式：[\\x09-\\x0D\\x20-\\x7E]\*

必需：否

### [PreAuthenticationLoginBanner](#)

指定用户连接到服务器时要显示的字符串。此字符串在用户进行身份验证前显示。例如，以下横幅显示有关使用系统的详细信息：

```
This system is for the use of authorized users only. Individuals using
this computer system without authority, or in excess of their authority,
are subject to having all of their activities on this system monitored
and recorded by system personnel.
```

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 4096。

模式：`[\x09-\x0D\x20-\x7E]*`

必需：否

## [ProtocolDetails](#)

为服务器配置的协议设置。

- 要指示被动模式（适用于FTP和FTPS协议），请使用PassiveIp参数。输入单个点分四边形IPv4地址，例如防火墙、路由器或负载均衡器的外部IP地址。
- 要忽略当客户端尝试对您上传到S3桶的文件使用SETSTAT命令时生成的错误，请使用SetStatOption参数。要让Amazon Transfer Family服务器忽略SETSTAT命令并上传文件而不必对您的SFTP客户端进行任何更改，请将该值设置为ENABLE\_NO\_OP。如果您将SetStatOption参数设置为ENABLE\_NO\_OP，Transfer Family会生成一个到Amazon Logs的CloudWatch日志条目，以便您可以确定客户何时SETSTAT拨打电话。
- 要确定您的Amazon Transfer Family服务器是否通过唯一的会话ID恢复最近协商的会话，请使用TlsSessionResumptionMode参数。
- As2Transports表示AS2邮件的传输方法。目前仅支持HTTP。

类型：[ProtocolDetails](#) 对象

必需：否

## [Protocols](#)

指定文件传输协议客户端可以用来连接到服务器端点的一个或多个文件传输协议。可用的协议包括：

- SFTP（Secure Shell (SSH) 文件传输协议）：通过文件传输SSH
- FTPS（安全文件传输协议）：TLS加密文件传输
- FTP（文件传输协议）：未加密的文件传输
- AS2（适用性声明2）：用于传输结构化 business-to-business数据

### Note

- 如果选择FTPS，则必须选择存储在Amazon Certificate Manager (ACM) 中的证书，该证书用于在客户端连接到服务器时识别您的服务器FTPS。

- 如果 Protocol 包括 FTP 或 FTPS，则 EndpointType 必须为 VPC，且 IdentityProviderType 必须为 AWS\_DIRECTORY\_SERVICE、AWS\_LAMBDA 或 API\_GATEWAY。
- 如果 Protocol 包含 FTP，则无法关联 AddressAllocationIds。
- 如果仅将 Protocol 设置为 SFTP，则可以将 EndpointType 设置为 PUBLIC，并且可以将 IdentityProviderType 设置为任何支持的身份类型：SERVICE\_MANAGED、AWS\_DIRECTORY\_SERVICE、AWS\_LAMBDA 或 API\_GATEWAY。
- 如果 Protocol 包括 AS2，则 EndpointType 必须是 VPC，并且域必须是 Amazon S3。

类型：字符串数组

数组成员：最少 1 个物品。最多 4 项。

有效值：SFTP | FTP | FTPS | AS2

必需：否

### S3StorageOptions

指定是否对您的 Amazon S3 目录的性能进行了优化。默认情况下，将禁用该功能。

默认情况下，主目录映射TYPE的值为。DIRECTORY如果启用此选项，则需要将显式设置为，HomeDirectoryMapEntryType以FILE使映射具有文件目标。

类型：[S3StorageOptions](#) 对象

必需：否

### SecurityPolicyName

指定连接到服务器的安全策略的名称。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 0。最大长度为 100。

模式：TransferSecurityPolicy-.+

必需：否



## ServerId

分配给 Transfer Family 用户的服务器实例的系统分配的唯一标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：s-([0-9a-f]{17})

必需：是

## StructuredLogDestinations

指定将服务器日志发送到日志组。

要指定日志组，必须ARN为现有日志组提供。在这种情况下，日志组的格式如下所示：

```
arn:aws:logs:region-name:amazon-account-id:log-group:log-group-name:*
```

例如，arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-group:mytestgroup:\*

如果您之前为服务器指定了日志组，则可以通过在 `update-server` 调用中为该参数提供空值来清除该日志组，从而关闭结构化日志记录。例如：

```
update-server --server-id s-1234567890abcdef0 --structured-log-destinations
```

类型：字符串数组

数组成员：最少 0 项。最多 1 项。

长度约束：最小长度为 20。长度上限为 1600。

模式：arn:\S+

必需：否

## WorkflowDetails

指定要分配的工作流的工作流 ID 以及用于执行工作流的执行角色。

除了要在文件完全上传时执行的工作流，`WorkflowDetails` 还可能包含在部分文件上传时执行的工作流的工作流 ID（和执行角色）。在文件仍在上传时，如果断开连接，则会发生部分上传。

要从服务器中删除关联的工作流，您可以提供一个空的 OnUpload 对象，如下例所示。

```
aws transfer update-server --server-id s-01234567890abcdef --workflow-  
details '{"OnUpload":[]}'
```

类型：[WorkflowDetails](#) 对象

必需：否

## 响应语法

```
{  
  "ServerId": "string"  
}
```

## 响应元素

如果操作成功，服务将发回 HTTP 200 响应。

以下数据由服务以JSON格式返回。

### [ServerId](#)

分配给 Transfer Family 用户的服务器的系统分配的唯一标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：`s-([0-9a-f]{17})`

## 错误

有关所有操作的常见错误信息，请参阅 [常见错误](#)。

### AccessDeniedException

您没有足够的访问权限，无法执行该操作。

HTTP状态码：400

## ConflictException

当调用支持文件传输协议的服务器，UpdateServer该服务器的端点类型为端点类型且该服务器未VpcEndpointID处于可用状态时，会引发此异常。VPC

HTTP状态码：400

## InternalServerError

当 Amazon Transfer Family 服务中发生错误时，会引发此异常。

HTTP状态码：500

## InvalidRequestException

当客户端提交格式错误的请求时，会引发此异常。

HTTP状态码：400

## ResourceExistsException

请求的资源不存在，或者存在于为命令指定的区域以外的区域。

HTTP状态码：400

## ResourceNotFoundException

当 Transfer Family 服务找不到资源时，就会 Amazon引发此异常。

HTTP状态码：400

## ServiceUnavailableException

请求失败，因为 Trans Amazon fer Family 服务不可用。

HTTP状态码：500

## ThrottlingException

由于请求限制而导致请求被拒绝。

HTTP状态码：400

## 示例

### 示例

以下示例将更新服务器的角色。

## 示例请求

```
{
  "EndpointDetails": {
    "VpcEndpointId": "vpce-01234f056f3g13",
    "LoggingRole": "CloudWatchS3Events",
    "ServerId": "s-01234567890abcdef"
  }
}
```

## 示例

以下示例从服务器中移除所有关联的工作流。

## 示例请求

```
aws transfer update-server --server-id s-01234567890abcdef --workflow-details
'{"OnUpload":[]}'
```

## 示例

这是此次API呼叫的示例响应。

## 示例响应

```
{
  "ServerId": "s-01234567890abcdef"
}
```

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon 命令行界面](#)
- [Amazon SDK对于。NET](#)
- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 JavaScript V3](#)

- [Amazon SDK适用于 PHP V3](#)
- [Amazon SDK适用于 Python](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## UpdateUser

将新属性分配给用户。您传递的参数会修改以下任何或所有内容：您指定的UserName和ServerId的主目录、角色和策略。

响应为更新后的用户返回ServerId和UserName。

在控制台中，您可以在创建或更新用户时选择“受限”。这样可以确保用户无法访问其主目录之外的任何内容。配置此行为的编程方法是更新用户。将它们设置HomeDirectoryType为LOGICAL，并HomeDirectoryMappings使用Entry作为root (/) 和Target主目录来指定。

例如，如果用户的主目录是/test/admin-user，则以下命令会更新用户，以便他们在控制台中的配置显示 Restricted 标志为选中。

```
aws transfer update-user --server-id <server-id> --user-name admin-user --home-directory-type LOGICAL --home-directory-mappings "[{\"Entry\":\"/\"}, {\"Target\":\"/test/admin-user\"}]"
```

### 请求语法

```
{
  "HomeDirectory": "string",
  "HomeDirectoryMappings": [
    {
      "Entry": "string",
      "Target": "string",
      "Type": "string"
    }
  ],
  "HomeDirectoryType": "string",
  "Policy": "string",
  "PosixProfile": {
    "Gid": number,
    "SecondaryGids": [ number ],
    "Uid": number
  },
  "Role": "string",
  "ServerId": "string",
  "UserName": "string"
}
```

## 请求参数

有关所有操作的通用参数的信息，请参阅[通用参数](#)。

该请求接受以下JSON格式的数据。

### [HomeDirectory](#)

用户使用客户端登录服务器时的登录目录（文件夹）。

HomeDirectory 示例为 `/bucket_name/home/mydirectory`。

#### Note

HomeDirectory 参数仅在 HomeDirectoryType 设置为 PATH 时使用。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 1024。

模式：(|/.\*)

必需：否

### [HomeDirectoryMappings](#)

逻辑目录映射，用于指定哪些 Amazon S3 或 Amazon EFS 路径和密钥应该对您的用户可见，以及您希望如何让它们可见。您必须指定 Entry 和 Target 对，其中 Entry 显示路径是如何显示的，并且 Target 是实际的 Amazon S3 或 Amazon EFS 路径。如果您只指定一个目标，则将按原样显示。您还必须确保您的 Amazon Identity and Access Management (IAM) 角色提供对中路径的访问权限 Target。只有当设置为时，才能设置 HomeDirectoryType 此值 LOGICAL。

以下是 Entry 和 Target 对的示例。

```
[ { "Entry": "/directory1", "Target": "/bucket_name/home/mydirectory" } ]
```

在大多数情况下，您可以使用此值而不是会话策略将您的用户锁定到指定的主目录（“chroot”）。为此，您可以设置 Entry 为 `/` 并设置 Target 为 HomeDirectory 参数值。

以下是 chroot 的 Entry 和 Target 对示例。

```
[ { "Entry": "/", "Target": "/bucket_name/home/mydirectory" } ]
```

类型：[HomeDirectoryMapEntry](#) 对象数组

数组成员：最少 1 个物品。最大数量为 50000 件物品。

必需：否

## [HomeDirectoryType](#)

您希望用户在登录服务器时，用户主目录的登录目录（文件夹）的类型。如果您将其设置为 PATH，则用户将在其文件传输协议客户端中看到绝对的 Amazon S3 存储桶或 Amazon EFS 路径。如果将其设置为 LOGICAL，则需要在中提供映射，说明如何让用户看见 Amazon S3 或 Amazon EFS 路径。[HomeDirectoryMappings](#)

### Note

如果 `HomeDirectoryType` 是 LOGICAL，则必须使用 `HomeDirectoryMappings` 参数提供映射。另一方面，如果 `HomeDirectoryType` 是 PATH，则使用 `HomeDirectory` 参数提供绝对路径。您的模板中不能同时使用 `HomeDirectory` 和 `HomeDirectoryMappings`。

类型：字符串

有效值：PATH | LOGICAL

必需：否

## [Policy](#)

适用于您的用户的会话策略，以便您可以跨多个用户使用相同的 Amazon Identity and Access Management (IAM) 角色。此策略将用户的访问权限缩小至 Amazon S3 存储桶的一部分。可在此策略中使用的变量包括 `${Transfer:UserName}`、`${Transfer:HomeDirectory}` 和 `${Transfer:HomeBucket}`。

### Note

仅当 `ServerId` 域为 Amazon S3 时，此政策才适用。Amazon EFS 不使用会话策略。对于会话策略，将策略 Amazon Transfer Family 存储为 JSON blob，而不是策略的 Amazon 资源名称 (ARN)。您将策略另存为 JSON blob 并将其传递到 `Policy` 参数中。



有关会话策略的示例，请参阅[示例会话策略](#)。

有关更多信息，请参阅[AssumeRole](#) 《Amazon 安全令牌服务API参考》。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 2048。

必需：否

### [PosixProfile](#)

指定控制您的用户访问您的亚马逊弹性文件系统 (UidAmazonGid) 的完整POSIX身份，包括用户 ID IDs (SecondaryGids)、群组 ID () 和任何次要群组 (EFS)。对文件系统中的文件和目录设置的 POSIX权限决定了您的用户在将文件传入和传出您的 Amazon EFS 文件系统时获得的访问权限级别。

类型：[PosixProfile](#) 对象

必需：否

### [Role](#)

() 角色的亚马逊资源名称 (ARN)，用于控制您的用户对您的 Amazon S3 存储桶或亚马逊EFS文件系统的访问权限。Amazon Identity and Access Management IAM附加到此角色的策略决定了在将文件传入和传出您的 Amazon S3 存储桶或 Amazon EFS 文件系统时，您希望向用户提供的访问权限级别。该IAM角色还应包含信任关系，允许服务器在为用户的转移请求提供服务时访问您的资源。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 20。最大长度为 2048。

模式：`arn:.*role/\S+`

必需：否

### [ServerId](#)

系统为分配给用户的 Transfer Family 服务器实例指定的唯一标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：s-([0-9a-f]{17})

必需：是

### UserName

一个标识用户并与 ServerId 指定的服务器关联的唯一字符串。此用户名长度最少必须为 3 个字符，最多为 100 个字符。以下是有效的字符：a-z、A-Z、0-9、下划线“\_”、连字符“-”、句点“.”和“@”符号。用户名不能以连字符、句点或 @ 符号开头。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 3。最大长度为 100。

模式：[\\w][\\w@.-]{2,99}

必需：是

## 响应语法

```
{  
  "ServerId": "string",  
  "UserName": "string"  
}
```

## 响应元素

如果操作成功，服务将发回 HTTP 200 响应。

以下数据由服务以JSON格式返回。

### ServerId

系统为分配给账户的 Transfer Family 服务器实例指定的唯一标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：s-([0-9a-f]{17})

### UserName

分配给请求中指定的服务器实例的用户的唯一标识符。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 3。最大长度为 100。

模式：`[\w][\w@.-]{2,99}`

## 错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

### InternalServerError

当 Amazon Transfer Family 服务中发生错误时，会引发此异常。

HTTP 状态码：500

### InvalidRequestException

当客户端提交格式错误的请求时，会引发此异常。

HTTP 状态码：400

### ResourceNotFoundException

当 Transfer Family 服务找不到资源时，就会 Amazon 引发此异常。

HTTP 状态码：400

### ServiceUnavailableException

请求失败，因为 Trans Amazon fer Family 服务不可用。

HTTP 状态码：500

### ThrottlingException

由于请求限制而导致请求被拒绝。

HTTP 状态码：400

## 示例

### 示例

以下示例将更新一个 Transfer Family 用户。

## 示例请求

```
{
  "HomeDirectory": "/bucket2/documentation",
  "HomeDirectoryMappings": [
    {
      "Entry": "/directory1",
      "Target": "/bucket_name/home/mydirectory"
    }
  ],
  "HomeDirectoryType": "PATH",
  "Role": "AssumeRole",
  "ServerId": "s-01234567890abcdef",
  "UserName": "my_user"
}
```

## 示例

这是此次API呼叫的示例响应。

## 示例响应

```
{
  "ServerId": "s-01234567890abcdef",
  "UserName": "my_user"
}
```

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon 命令行界面](#)
- [Amazon SDK对于。NET](#)
- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 JavaScript V3](#)
- [Amazon SDK适用于 PHP V3](#)
- [Amazon SDK适用于 Python](#)

- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## 数据类型

支持以下数据类型：

- [As2ConnectorConfig](#)
- [CopyStepDetails](#)
- [CustomStepDetails](#)
- [DecryptStepDetails](#)
- [DeleteStepDetails](#)
- [DescribedAccess](#)
- [DescribedAgreement](#)
- [DescribedCertificate](#)
- [DescribedConnector](#)
- [DescribedExecution](#)
- [DescribedHostKey](#)
- [DescribedProfile](#)
- [DescribedSecurityPolicy](#)
- [DescribedServer](#)
- [DescribedUser](#)
- [DescribedWorkflow](#)
- [EfsFileLocation](#)
- [EndpointDetails](#)
- [ExecutionError](#)
- [ExecutionResults](#)
- [ExecutionStepResult](#)
- [FileLocation](#)
- [HomeDirectoryMapEntry](#)
- [IdentityProviderDetails](#)
- [InputFileLocation](#)

- [ListedAccess](#)
- [ListedAgreement](#)
- [ListedCertificate](#)
- [ListedConnector](#)
- [ListedExecution](#)
- [ListedHostKey](#)
- [ListedProfile](#)
- [ListedServer](#)
- [ListedUser](#)
- [ListedWorkflow](#)
- [LoggingConfiguration](#)
- [PosixProfile](#)
- [ProtocolDetails](#)
- [S3FileLocation](#)
- [S3InputFileLocation](#)
- [S3StorageOptions](#)
- [S3Tag](#)
- [ServiceMetadata](#)
- [SftpConnectorConfig](#)
- [SshPublicKey](#)
- [Tag](#)
- [TagStepDetails](#)
- [UserDetails](#)
- [WorkflowDetail](#)
- [WorkflowDetails](#)
- [WorkflowStep](#)

## As2ConnectorConfig

包含AS2连接器对象的详细信息。连接器对象用于AS2出站流程，用于将 Amazon Transfer Family 客户与贸易伙伴连接起来。

### 内容

#### BasicAuthSecretId

为AS2连接器提供基本身份验证支持API。要使用基本身份验证，您必须在中提供密钥的名称或 Amazon 资源名称 (ARN) Amazon Secrets Manager。

此参数的默认值为 `null`，表示未启用连接器的基本身份验证。

如果连接器应使用基本身份验证，则密钥必须采用以下格式：

```
{ "Username": "user-name", "Password": "user-password" }
```

将 `user-name` 和 `user-password` 替换为正在进行身份验证的实际用户的凭证。

请注意以下几点：

- 你将这些凭证存储在 Secrets Manager 中，而不是将它们直接传递到这个中API。
- 如果您使用APISDKs、或 CloudFormation 来配置连接器，则必须先创建密钥，然后才能启用基本身份验证。但是，如果您使用的是 Amazon 管理控制台，则可以让系统为您创建密钥。

如果您之前为连接器启用了基本身份验证，则可以使用UpdateConnectorAPI呼叫将其禁用。例如，如果您使用的是CLI，则可以运行以下命令来移除基本身份验证：

```
update-connector --connector-id my-connector-id --as2-config  
'BasicAuthSecretId=""'
```

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 2048。

必需：否

#### Compression

指定AS2文件是否已压缩。

类型：字符串

有效值：ZLIB | DISABLED

必需：否

### EncryptionAlgorithm

用于加密文件的算法。

请注意以下几点：

- 除非必须支持需要该DES\_EDE3\_CBC算法的旧版客户端，否则请勿使用该算法，因为它是一种弱加密算法。
- 您只能指定您的连接URL器NONE是否使用HTTPS。使用HTTPS可确保不会以明文形式发送任何流量。

类型：字符串

有效值：AES128\_CBC | AES192\_CBC | AES256\_CBC | DES\_EDE3\_CBC | NONE

必需：否

### LocalProfileId

AS2本地配置文件的唯一标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：p-([0-9a-f]{17})

必需：否

### MdnResponse

用于出站请求（从 Amazon Transfer Family 服务器到伙伴AS2服务器），以确定合作伙伴对传输的响应是同步的还是异步的。指定以下任一值：

- SYNC：系统需要同步MDN响应，确认文件已成功传输（或未成功）。
- NONE：指定不需要MDN响应。

类型：字符串

有效值：SYNC | NONE

必需：否



## MdnSigningAlgorithm

MDN响应的签名算法。

### Note

如果设置为DEFAULT ( 或根本未设置 ) , SigningAlgorithm则使用的值。

类型 : 字符串

有效值 : SHA256 | SHA384 | SHA512 | SHA1 | NONE | DEFAULT

必需 : 否

## MessageSubject

在使用连接器发送的AS2邮件中用作SubjectHTTP标题属性。

类型 : 字符串

长度限制 : 长度下限为 1。长度上限为 1024。

模式 : `[\p{Print}\p{Blank}]+`

必需 : 否

## PartnerProfileId

连接器的合作伙伴配置文件的唯一标识符。

类型 : 字符串

长度限制 : 固定长度为 19。

模式 : `p-([0-9a-f]{17})`

必需 : 否

## SigningAlgorithm

用于对通过连接器发送的AS2消息进行签名的算法。

类型 : 字符串

有效值：SHA256 | SHA384 | SHA512 | SHA1 | NONE

必需：否

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## CopyStepDetails

每种步骤类型都有自己的 StepDetails 结构。

### 内容

#### DestinationFileLocation

指定要复制的文件的位置。在此字段中使用 `${Transfer:UserName}` 或 `${Transfer:UploadDate}` 按用户名或上传日期参数化目标前缀。

- 将 DestinationFileLocation 的值设置为 `${Transfer:UserName}`，将上传的文件复制到以上传文件的 Transfer Family 用户名为前缀的 Amazon S3 存储桶。
- 将 DestinationFileLocation 的值设置为 `${Transfer:UploadDate}`，将上传的文件复制到以上传日期为前缀的 Amazon S3 存储桶。



#### Note

根据文件上传的日期 UploadDate，系统将解析为 YYYY-MM-DD 的日期格式。UTC

类型：[InputFileLocation](#) 对象

必需：否

#### Name

步骤的名称，用作标识符。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 30。

模式：`[\w-]*`

必需：否

#### OverwriteExisting

指示是否覆盖现有同名文件的标志。默认为 FALSE。

如果工作流程正在处理与现有文件同名的文件，则行为如下：

- 如果 OverwriteExisting 是 TRUE，则现有文件会被正在处理的文件替换。

- 如果 `OverwriteExisting` 是 `FALSE`，则什么也不会发生，工作流程处理就会停止。

类型：字符串

有效值：TRUE | FALSE

必需：否

### SourceFileLocation

指定将哪个文件用作工作流程步骤的输入：要么是上一步的输出，要么是为工作流程最初上传的文件。

- 要使用前一个文件作为输入，请输入 `${previous.file}`。在这种情况下，此工作流程步骤使用上一个工作流程步骤的输出文件作为输入。这是默认值。
- 要使用最初上传的文件位置作为此步骤的输入，请输入 `${original.file}`。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 256。

模式：`^\$\{(\w+.)+\w+\}`

必需：否

### 另请参阅

有关在特定语言API中使用它的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## CustomStepDetails

每种步骤类型都有自己的 StepDetails 结构。

### 内容

#### Name

步骤的名称，用作标识符。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 30。

模式：`[\w-]*`

必需：否

#### SourceFileLocation

指定将哪个文件用作工作流程步骤的输入：要么是上一步的输出，要么是为工作流程最初上传的文件。

- 要使用前一个文件作为输入，请输入 `${previous.file}`。在这种情况下，此工作流程步骤使用上一个工作流程步骤的输出文件作为输入。这是默认值。
- 要使用最初上传的文件位置作为此步骤的输入，请输入 `${original.file}`。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 256。

模式：`\$\{(\w+.)+\w+\}`

必需：否

#### Target

ARN用于正在调用的 Lambda 函数。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。长度上限为 170。

模式：`arn:[a-z-]+:lambda:.*`

必需：否

## TimeoutSeconds

步骤的超时值（以秒为单位）。

类型：整数

有效范围：最小值为 1。最大值为 1800。

必需：否

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## DecryptStepDetails

每种步骤类型都有自己的 StepDetails 结构。

### 内容

#### DestinationFileLocation

指定正在解密的文件的位置。在此字段中使用 `${Transfer:UserName}` 或 `${Transfer:UploadDate}` 按用户名或上传日期参数化目标前缀。

- 将 DestinationFileLocation 的值设置为 `${Transfer:UserName}`，将上传的文件解密到以上传文件的 Transfer Family 用户名为前缀的 Amazon S3 存储桶。
- 将 DestinationFileLocation 的值设置为 `${Transfer:UploadDate}`，将上传的文件解密到以上传日期为前缀的 Amazon S3 存储桶。



#### Note

根据文件上传的日期 UploadDate，系统将解析为 YYYY-MM-DD 的日期格式。UTC

类型：[InputFileLocation](#) 对象

必需：是

#### Type

使用的加密类型。目前，该值必须为 PGP。

类型：字符串

有效值：PGP

必需：是

#### Name

步骤的名称，用作标识符。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 30。

模式：`[\w-]*`

必需：否

## OverwriteExisting

指示是否覆盖现有同名文件的标志。默认为 FALSE。

如果工作流程正在处理与现有文件同名的文件，则行为如下：

- 如果 OverwriteExisting 是 TRUE，则现有文件会被正在处理的文件替换。
- 如果 OverwriteExisting 是 FALSE，则什么也不会发生，工作流程处理就会停止。

类型：字符串

有效值：TRUE | FALSE

必需：否

## SourceFileLocation

指定将哪个文件用作工作流程步骤的输入：要么是上一步的输出，要么是为工作流程最初上传的文件。

- 要使用前一个文件作为输入，请输入 `${previous.file}`。在这种情况下，此工作流程步骤使用上一个工作流程步骤的输出文件作为输入。这是默认值。
- 要使用最初上传的文件位置作为此步骤的输入，请输入 `${original.file}`。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 256。

模式：`^\${(\w+.)+\w+}`

必需：否

## 另请参阅

有关在特定语言API中使用它的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)





## DeleteStepDetails

步骤的名称，用于标识删除步骤。

### 内容

#### Name

步骤的名称，用作标识符。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 30。

模式：`[\w-]*`

必需：否

#### SourceFileLocation

指定将哪个文件用作工作流程步骤的输入：要么是上一步的输出，要么是为工作流程最初上传的文件。

- 要使用前一个文件作为输入，请输入 `${previous.file}`。在这种情况下，此工作流程步骤使用上一个工作流程步骤的输出文件作为输入。这是默认值。
- 要使用最初上传的文件位置作为此步骤的输入，请输入 `${original.file}`。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 256。

模式：`^\$\{(\w+.)+\w+\}`

必需：否

### 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)

- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## DescribedAccess

描述指定用户的属性。

### 内容

#### ExternalId

识别目录中特定群组所需的唯一标识符。您关联的群组中的用户可以通过启用的协议访问您的 Amazon S3 或 Amazon EFS 资源 Amazon Transfer Family。如果您知道组名，则可以使用 Windows 运行以下命令来查看这些SID值 PowerShell。

```
Get-ADGroup -Filter {samAccountName -like "YourGroupName*"} -Properties  
* | Select SamAccountName, ObjectSid
```

在该命令中，替换为您的 YourGroupNameActive Directory 组的名称。

用于验证此参数的正则表达式是由不带空格的大写和小写字母数字字符组成的字符串。此外，还可以包括下划线或以下任何字符：=、.@ : /-

类型：字符串

长度限制：最小长度为 1。最大长度为 256。

模式：S-1-[\d-]+

必需：否

#### HomeDirectory

用户使用客户端登录服务器时的登录目录（文件夹）。

HomeDirectory 示例为 /bucket\_name/home/mydirectory。

#### Note

HomeDirectory 参数仅在 HomeDirectoryType 设置为 PATH 时使用。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 1024。

模式：(|/.\*)

必需：否

## HomeDirectoryMappings

逻辑目录映射，用于指定哪些 Amazon S3 或 Amazon EFS 路径和密钥应该对您的用户可见，以及您希望如何让它们可见。您必须指定 Entry 和 Target 对，其中 Entry 显示路径是如何显示的，并且 Target 是实际的 Amazon S3 或 Amazon EFS 路径。如果您只指定一个目标，则将按原样显示。您还必须确保您的 Amazon Identity and Access Management (IAM) 角色提供对中路径的访问权限 Target。只有当设置为时，才能设置 HomeDirectoryType 此值 LOGICAL。

在大多数情况下，您可以使用此值而不是会话策略将您的用户锁定到指定的主目录 ("chroot")。为此，您可以将 Entry 设置为 "/" 并将 Target 设置为 HomeDirectory 参数值。

类型：[HomeDirectoryMapEntry](#) 对象数组

数组成员：最少 1 个物品。最大数量为 50000 件物品。

必需：否

## HomeDirectoryType

您希望用户在登录服务器时，用户主目录的登录目录（文件夹）的类型。如果您将其设置为 PATH，则用户将在其文件传输协议客户端中看到绝对的 Amazon S3 存储桶或 Amazon EFS 路径。如果将其设置为 LOGICAL，则需要在中提供映射，说明如何让用户看见 Amazon S3 或 Amazon EFS 路径。HomeDirectoryMappings

### Note

如果 HomeDirectoryType 是 LOGICAL，则必须使用 HomeDirectoryMappings 参数提供映射。另一方面，如果 HomeDirectoryType 是 PATH，则使用 HomeDirectory 参数提供绝对路径。您的模板中不能同时使用 HomeDirectory 和 HomeDirectoryMappings。

类型：字符串

有效值：PATH | LOGICAL

必需：否

## Policy

适用于您的用户的会话策略，以便您可以跨多个用户使用相同的 Amazon Identity and Access Management (IAM) 角色。此策略将用户的访问权限缩小至 Amazon S3 存储桶的一部分。可在此策略中使用的变量包括 `${Transfer:UserName}`、`${Transfer:HomeDirectory}` 和 `${Transfer:HomeBucket}`。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 2048。

必需：否

## PosixProfile

控制用户访问您的 Amazon EFS 文件系统的完整 POSIX 身份，包括用户 ID IDs (UidGidSecondaryGids)、群组 ID () 和任何次要群组 ()。对文件系统中的文件和目录设置的 POSIX 权限决定了您的用户在将文件传入和传出您的 Amazon EFS 文件系统时获得的访问权限级别。

类型：[PosixProfile](#) 对象

必需：否

## Role

() 角色的亚马逊资源名称 (ARN)，用于控制您的用户对您的 Amazon S3 存储桶或亚马逊 EFS 文件系统的访问权限。Amazon Identity and Access Management IAM 附加到此角色的策略决定了在将文件传入和传出您的 Amazon S3 存储桶或 Amazon EFS 文件系统时，您希望向用户提供的访问权限级别。该 IAM 角色还应包含信任关系，允许服务器在为用户的转移请求提供服务时访问您的资源。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 20。最大长度为 2048。

模式：`arn:.*role/\S+`

必需：否

## 另请参阅

有关 API 在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## DescribedAgreement

描述协议属性。

### 内容

#### Arn

协议的唯一亚马逊资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 20。长度上限为 1600。

模式：arn:\S+

必需：是

#### AccessRole

连接器用于使用AS2或SFTP协议发送文件。对于访问角色，请提供要使用的 Amazon Identity and Access Management 角色的 Amazon 资源名称 (ARN)。

##### 用于AS2连接器

使用AS2，您可以通过调用请求参数StartFileTransfer并在请求参数中指定文件路径来发送文件SendFilePaths。我们使用该文件的父目录（例如，for--send-file-paths / bucket/dir/file.txt，父目录是/bucket/dir/）来临时存储已处理的AS2消息文件，存储我们从合作伙伴那里收到消息的时间，并写入包含传输相关元数据的最终JSON文件。MDN因此，AccessRole 需要提供对 StartFileTransfer 请求中所使用文件位置父目录的读取和写入权限。此外，您还需要提供对您想要使用 StartFileTransfer 发送的文件父目录的读取和写入权限。

如果您对AS2连接器使用基本身份验证，则访问角色需要密钥的secretsmanager:GetSecretValue权限。如果使用客户管理的密钥而不是 Secrets Manager 中的 Amazon 托管密钥对密钥进行加密，则该角色还需要该密钥的kms:Decrypt权限。

##### 用于SFTP连接器

因此，确保提供对 StartFileTransfer 请求中所使用文件位置父目录的读取和写入权限。此外，请确保该角色向提供secretsmanager:GetSecretValue权限 Amazon Secrets Manager。

类型：字符串



长度约束：最小长度为 20。最大长度为 2048。

模式：`arn:.*role/\S+`

必需：否

#### AgreementId

协议的唯一标识符。创建协议时会返回此标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：`a-([0-9a-f]{17})`

必需：否

#### BaseDirectory

使用AS2协议传输的文件的登录目录（文件夹）。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 1024。

模式：`(|/.*)`

必需：否

#### Description

用于识别协议的名称或简短描述。

类型：字符串

长度限制：最小长度为 1。最大长度为 200。

模式：`[\p{Graph}]+`

必需：否

#### LocalProfileId

AS2本地配置文件的唯一标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：p-([0-9a-f]{17})

必需：否

### PartnerProfileId

协议中使用的合作伙伴配置文件的唯一标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：p-([0-9a-f]{17})

必需：否

### ServerId

服务器实例的系统分配的唯一标识符。此标识符表示协议使用的特定服务器。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：s-([0-9a-f]{17})

必需：否

### Status

协议的当前状态为 ACTIVE 或 INACTIVE。

类型：字符串

有效值：ACTIVE | INACTIVE

必需：否

### Tags

可用于分组和搜索协议的键/值对。

类型：[Tag](#) 对象数组

数组成员：最少 1 个物品。最多 50 项。

必需：否

## 另请参阅

有关在特定语言API中使用它的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## DescribedCertificate

描述证书的属性。

### 内容

#### Arn

证书的唯一亚马逊资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 20。长度上限为 1600。

模式：`arn:\S+`

必需：是

#### ActiveDate

指定证书何时生效的可选日期。

类型：时间戳

必需：否

#### Certificate

证书的文件名。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 16384。

模式：`[\u0009\u000A\u000D\u0020-\u00FF]*`

必需：否

#### CertificateChain

构成证书链的证书列表。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 2097152。

模式：`[\u0009\u000A\u000D\u0020-\u00FF]*`

必需：否

#### CertificateId

已导入证书的标识符数组。您可以使用此标识符来处理配置文件和合作伙伴配置文件。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 22。

模式：`cert-([0-9a-f]{17})`

必需：否

#### Description

用于识别证书的名称或描述。

类型：字符串

长度限制：最小长度为 1。最大长度为 200。

模式：`[\p{Graph}]+`

必需：否

#### InactiveDate

指定证书何时失效的可选日期。

类型：时间戳

必需：否

#### NotAfterDate

证书有效的最后日期。

类型：时间戳

必需：否

#### NotBeforeDate

证书有效的最早日期。

类型：时间戳

必需：否

## Serial

证书的序列号。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 48。

模式：`[\p{XDigit}{2}:?]*`

必需：否

## Status

证书可以是 ACTIVE、PENDING\_ROTATION、或 INACTIVE。PENDING\_ROTATION 意味着此证书将在当前证书到期时替换当前证书。

类型：字符串

有效值：ACTIVE | PENDING\_ROTATION | INACTIVE

必需：否

## Tags

可用于分组和搜索证书的键/值对。

类型：[Tag](#) 对象数组

数组成员：最少 1 个物品。最多 50 项。

必需：否

## Type

如果为该证书指定了私有密钥，则其类型为 CERTIFICATE\_WITH\_PRIVATE\_KEY。如果没有私有密钥，则类型为 CERTIFICATE。

类型：字符串

有效值：CERTIFICATE | CERTIFICATE\_WITH\_PRIVATE\_KEY

必需：否

## Usage

指定此证书是否用于签名或加密。

类型：字符串

有效值：SIGNING | ENCRYPTION

必需：否

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## DescribedConnector

描述连接器的参数，由 ConnectorId 标识。

### 内容

#### Arn

连接器的唯一亚马逊资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 20。长度上限为 1600。

模式：arn:\S+

必需：是

#### AccessRole

连接器用于使用AS2或SFTP协议发送文件。对于访问角色，请提供要使用的 Amazon Identity and Access Management 角色的 Amazon 资源名称 (ARN)。

#### 用于AS2连接器

使用AS2，您可以通过调用请求参数StartFileTransfer并在请求参数中指定文件路径来发送文件SendFilePaths。我们使用该文件的父目录（例如，for--send-file-paths / bucket/dir/file.txt，父目录是/bucket/dir/）来临时存储已处理的AS2消息文件，存储我们从合作伙伴那里收到消息的时间，并写入包含传输相关元数据的最终JSON文件。MDN因此，AccessRole 需要提供对 StartFileTransfer 请求中所使用文件位置父目录的读取和写入权限。此外，您还需要提供对您想要使用 StartFileTransfer 发送的文件父目录的读取和写入权限。

如果您对AS2连接器使用基本身份验证，则访问角色需要密钥的secretsmanager:GetSecretValue权限。如果使用客户管理的密钥而不是 Secrets Manager 中的 Amazon 托管密钥对密钥进行加密，则该角色还需要该密钥的kms:Decrypt权限。

#### 用于SFTP连接器

因此，确保提供对 StartFileTransfer 请求中所使用文件位置父目录的读取和写入权限。此外，请确保该角色向提供secretsmanager:GetSecretValue权限 Amazon Secrets Manager。

类型：字符串



长度约束：最小长度为 20。最大长度为 2048。

模式：`arn:.*role/\S+`

必需：否

### As2Config

一种包含AS2连接器对象参数的结构。

类型：[As2ConnectorConfig](#) 对象

必需：否

### ConnectorId

连接器的唯一标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：`c-([0-9a-f]{17})`

必需：否

### LoggingRole

() 角色的亚马逊资源名称 Amazon Identity and Access Management (ARNIAM)，允许连接器开启对 Amazon S3 事件的 CloudWatch 日志记录。设置后，您可以在 CloudWatch 日志中查看连接器活动。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 20。最大长度为 2048。

模式：`arn:.*role/\S+`

必需：否

### ServiceManagedEgressIpAddresses

此连接器的出口 IP 地址列表。这些 IP 地址是在您创建连接器时自动分配的。

类型：字符串数组

模式：`\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}`

必需：否

## SftpConfig

一种包含SFTP连接器对象参数的结构。

类型：[SftpConnectorConfig](#) 对象

必需：否

## Tags

可用于分组和搜索连接器的键/值对。

类型：[Tag](#) 对象数组

数组成员：最少 1 个物品。最多 50 项。

必需：否

## Url

合作伙伴AS2或SFTP终端节点的。URL

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 255。

必需：否

## 另请参阅

有关在特定语言API中使用它的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## DescribedExecution

执行对象的详细信息。

### 内容

#### ExecutionId

workflow 执行的唯一标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 36。

模式：`[0-9a-fA-F]{8}\-[0-9a-fA-F]{4}\-[0-9a-fA-F]{4}\-[0-9a-fA-F]{4}\-[0-9a-fA-F]{12}`

必需：否

#### ExecutionRole

与执行相关的 IAM 角色。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 20。最大长度为 2048。

模式：`arn:.*role/\S+`

必需：否

#### InitialFileLocation

一种描述 Amazon S3 或 EFS 文件位置的结构。这是执行开始时的文件位置：如果正在复制文件，则这是初始（而非目标）文件位置。

类型：[FileLocation](#) 对象

必需：否

#### LoggingConfiguration

与执行相关的 IAM 日志角色。

类型：[LoggingConfiguration](#) 对象

必需：否

## PosixProfile

控制用户访问您的 Amazon EFS 文件系统的完整POSIX身份，包括用户 ID IDs (UidGidSecondaryGids)、群组 ID () 和任何次要群组 ()。对文件系统中的文件和目录设置的 POSIX权限决定了您的用户在将文件传入和传出您的 Amazon EFS 文件系统时获得的访问权限级别。

类型：[PosixProfile](#) 对象

必需：否

## Results

说明执行结果的结构。这包括步骤列表以及每个步骤的详细信息、错误类型和消息 (如有) 以及 OnExceptionSteps 结构。

类型：[ExecutionResults](#) 对象

必需：否

## ServiceMetadata

与工作流程关联的、会话详细信息的容器对象。

类型：[ServiceMetadata](#) 对象

必需：否

## Status

执行的状态。可能正在进行中、已完成、遇到异常或者正在处理异常。

类型：字符串

有效值：IN\_PROGRESS | COMPLETED | EXCEPTION | HANDLING\_EXCEPTION

必需：否

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon SDK对于 C++](#)

- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## DescribedHostKey

服务器主机密钥详细信息。

### 内容

#### Arn

主机密钥的唯一 Amazon 资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 20。长度上限为 1600。

模式：`arn:\S+`

必需：是

#### DateImported

将主机密钥添加至服务器的日期。

类型：时间戳

必需：否

#### Description

此主机密钥的文字描述。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 200。

模式：`[\p{Print}]*`

必需：否

#### HostKeyFingerprint

公钥指纹，仅一小段字节序列，用于识别较长的公钥。

类型：字符串

必需：否

## HostKeyId

主机密钥的唯一标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 25。

模式：hostkey-[0-9a-f]{17}

必需：否

## Tags

可用于分组和搜索主机密钥的键/值对。

类型：[Tag](#) 对象数组

数组成员：最少 1 个物品。最多 50 项。

必需：否

## Type

用于主机密钥的加密算法。通过以下值指定 Type 参数：

- ssh-rsa
- ssh-ed25519
- ecdsa-sha2-nistp256
- ecdsa-sha2-nistp384
- ecdsa-sha2-nistp521

类型：字符串

必需：否

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)

- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)



## DescribedProfile

本地或合作伙伴AS2资料的详细信息。

### 内容

#### Arn

个人资料的唯一亚马逊资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 20。长度上限为 1600。

模式：arn:\S+

必需：是

#### As2Id

As2Id是 [RFC4 AS2 130](#) 中定义的名称。对于进站传输，这是合作伙伴发送的AS2消息的AS2-From标题。对于出站连接器，这是使用StartFileTransferAPI操作发送给合作伙伴的AS2消息的AS2-To标题。此 ID 不能包含空格。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 128。

模式：[\p{Print}\s]\*

必需：否

#### CertificateIds

已导入证书的标识符数组。您可以使用此标识符来处理配置文件和合作伙伴配置文件。

类型：字符串数组

长度限制：固定长度为 22。

模式：cert-([0-9a-f]{17})

必需：否

## ProfileId

本地或合作伙伴AS2资料的唯一标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：p-([0-9a-f]{17})

必需：否

## ProfileType

指示是否仅列出 LOCAL 类型配置文件或仅列出 PARTNER 类型配置文件。如果请求中未提供，则该命令会列出所有类型的配置文件。

类型：字符串

有效值：LOCAL | PARTNER

必需：否

## Tags

可用于分组和搜索配置文件的键/值对。

类型：[Tag](#) 对象数组

数组成员：最少 1 个物品。最多 50 项。

必需：否

## 另请参阅

有关在特定语言API中使用它的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## DescribedSecurityPolicy

描述指定的安全策略的属性。更多有关安全策略的信息，请参阅[使用安全策略](#)。

### 内容

#### SecurityPolicyName

指定连接到服务器的安全策略的名称。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 0。最大长度为 100。

模式：TransferSecurityPolicy-.+

必需：是

#### Fips

指定此政策是否启用联邦信息处理标准 (FIPS)。

类型：布尔值

必需：否

#### SshCiphers

在附加到服务器的安全策略中指定启用的 Secure Shell (SSH) 密码加密算法。

类型：字符串数组

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 50。

必需：否

#### SshKexs

在附加到服务器的安全策略中指定已启用的密SSH钥交换 (KEX) 加密算法。

类型：字符串数组

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 50。

必需：否

## SshMacs

在附加到服务器的安全策略中指定已启用的SSH消息身份验证码 (MAC) 加密算法。

类型：字符串数组

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 50。

必需：否

## TlsCiphers

在附加到服务器的安全策略中指定已启用的传输层安全 (TLS) 密码加密算法。

类型：字符串数组

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 50。

必需：否

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## DescribedServer

描述指定的启用文件传输协议的服务器的属性。

### 内容

#### Arn

指定服务器的唯一亚马逊资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 20。长度上限为 1600。

模式：arn:\S+

必需：是

#### As2ServiceManagedEgressIpAddresses

此服务器的出口 IP 地址列表。这些 IP 地址仅与使用该AS2协议的服务器相关。它们用于异步发送 MDNs。

这些 IP 地址是在您创建AS2服务器时自动分配的。此外，如果您更新现有服务器并添加AS2协议，则还会分配静态 IP 地址。

类型：字符串数组

模式：`\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}`

必需：否

#### Certificate

指定 Certif Amazon ice Manager (ACM) 证书的。ARN在 Protocols 设置为 FTPS 时是必需的。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。长度上限为 1600。

必需：否

#### Domain

指定用于文件传输的存储系统的域。

类型：字符串

有效值：S3 | EFS

必需：否

## EndpointDetails

为您的服务器配置的虚拟私有云 (VPC) 端点设置。当您将终端节点托管在中时VPC，您可以将终端节点设置为仅供其中的资源访问VPC，也可以附加弹性 IP 地址，让客户端通过 Internet 访问您的终端节点。您的VPC默认安全组会自动分配给您的终端节点。

类型：[EndpointDetails](#) 对象

必需：否

## EndpointType

定义服务器连接到的端点类型。如果您的服务器已连接到VPC终端节点，则无法通过公共互联网访问您的服务器。

类型：字符串

有效值：PUBLIC | VPC | VPC\_ENDPOINT

必需：否

## HostKeyFingerprint

指定服务器主机密钥的 Base64 编码SHA256指纹。该值等效于 `ssh-keygen -l -f my-new-server-key` 命令的输出。

类型：字符串

必需：否

## IdentityProviderDetails

指定用于调用客户提供的身份验证API的信息。当服务器的 `IdentityProviderType` 为 `AWS_DIRECTORY_SERVICE` 或 `SERVICE_MANAGED` 时，不会填充此字段。

类型：[IdentityProviderDetails](#) 对象

必需：否

## IdentityProviderType

服务器的身份验证模式。默认值为SERVICE\_MANAGED，允许您在 Amazon Transfer Family 服务中存储和访问用户凭证。

用于AWS\_DIRECTORY\_SERVICE访问本地环境中的活动目录组 Amazon Directory Service for Microsoft Active Directory 或 Microsoft Active Directory 或 Amazon 使用 AD Connector。此选项还要求您使用 IdentityProviderDetails 参数提供 Directory ID。

使用 API\_GATEWAY 值以与您选择的身份提供者集成。该API\_GATEWAY设置要求您使用IdentityProviderDetails参数提供 Amazon API Gateway 终端节点URL以调用身份验证。

使用该AWS\_LAMBDA值可直接使用 Amazon Lambda 函数作为您的身份提供商。如果您选择此值，则必须在IdentityProviderDetails数据类型的Function参数中ARN为 Lambda 函数指定。

类型：字符串

有效值：SERVICE\_MANAGED | API\_GATEWAY | AWS\_DIRECTORY\_SERVICE | AWS\_LAMBDA

必需：否

## LoggingRole

() 角色的亚马逊资源名称 Amazon Identity and Access Management (ARNIAM)，允许服务器开启亚马逊 S3 或亚马逊的亚马逊 CloudWatch 日志记录EFSevents。设置后，您可以在 CloudWatch 日志中查看用户活动。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 2048。

模式：(|arn:.\*role/\S+)

必需：否

## PostAuthenticationLoginBanner

指定用户连接到服务器时要显示的字符串。此字符串在用户进行身份验证后显示。

### Note

该SFTP协议不支持身份验证后的显示横幅。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 4096。

模式：`[\x09-\x0D\x20-\x7E]*`

必需：否

### PreAuthenticationLoginBanner

指定用户连接到服务器时要显示的字符串。此字符串在用户进行身份验证前显示。例如，以下横幅显示有关使用系统的详细信息：

```
This system is for the use of authorized users only. Individuals using this computer system without authority, or in excess of their authority, are subject to having all of their activities on this system monitored and recorded by system personnel.
```

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 4096。

模式：`[\x09-\x0D\x20-\x7E]*`

必需：否

### ProtocolDetails

为服务器配置的协议设置。

- 要指示被动模式（适用于FTP和FTPS协议），请使用PassiveIp参数。输入单个点分四边形IPv4地址，例如防火墙、路由器或负载均衡器的外部IP地址。
- 要忽略当客户端尝试对您上传到S3桶的文件使用SETSTAT命令时生成的错误，请使用SetStatOption参数。要让Amazon Transfer Family服务器忽略SETSTAT命令并上传文件而不必对您的SFTP客户端进行任何更改，请将该值设置为ENABLE\_NO\_OP。如果您将SetStatOption参数设置为ENABLE\_NO\_OP，Transfer Family会生成一个到Amazon Logs的CloudWatch日志条目，以便您可以确定客户何时SETSTAT拨打电话。
- 要确定您的Amazon Transfer Family服务器是否通过唯一的会话ID恢复最近协商的会话，请使用TlsSessionResumptionMode参数。
- As2Transports表示AS2邮件的传输方法。目前仅支持HTTP。

类型：[ProtocolDetails](#) 对象



必需：否

## Protocols

指定文件传输协议客户端可以用来连接到服务器端点的一个或多个文件传输协议。可用的协议包括：

- SFTP ( Secure Shell (SSH) 文件传输协议 )：通过文件传输 SSH
- FTPS ( 安全文件传输协议 )：TLS加密文件传输
- FTP ( 文件传输协议 )：未加密的文件传输
- AS2 ( 适用性声明 2 )：用于传输结构化 business-to-business数据

### Note

- 如果选择FTPS，则必须选择存储在 Amazon Certificate Manager (ACM) 中的证书，该证书用于在客户端连接到服务器时识别您的服务器FTPS。
- 如果 Protocol 包括 FTP 或 FTPS，则 EndpointType 必须为 VPC，且 IdentityProviderType 必须为 AWS\_DIRECTORY\_SERVICE、AWS\_LAMBDA 或 API\_GATEWAY。
- 如果 Protocol 包含 FTP，则无法关联 AddressAllocationIds。
- 如果仅将 Protocol 设置为 SFTP，则可以将 EndpointType 设置为 PUBLIC，并且可以将 IdentityProviderType 设置为任何支持的身份类型：SERVICE\_MANAGED、AWS\_DIRECTORY\_SERVICE、AWS\_LAMBDA 或 API\_GATEWAY。
- 如果 Protocol 包括 AS2，则 EndpointType 必须是 VPC，并且域必须是 Amazon S3。

类型：字符串数组

数组成员：最少 1 个物品。最多 4 项。

有效值：SFTP | FTP | FTPS | AS2

必需：否

## S3StorageOptions

指定是否优化您的 Amazon S3 目录的性能。默认情况下，将禁用该功能。

默认情况下，主目录映射TYPE的值为。DIRECTORY如果启用此选项，则需要将显式设置为，HomeDirectoryMapEntryType以FILE使映射具有文件目标。

类型：[S3StorageOptions](#) 对象

必需：否

### SecurityPolicyName

指定连接到服务器的安全策略的名称。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 0。最大长度为 100。

模式：TransferSecurityPolicy-.+

必需：否

### ServerId

为您实例化的服务器指定系统分配的唯一标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：s-([0-9a-f]{17})

必需：否

### State

所描述的服务器状况。值为 ONLINE 表示服务器可以接受作业和传输文件。值 State 为 OFFLINE 表示服务器无法执行文件传输操作。

状态 STARTING 和 STOPPING 表示服务器处于中间状态，要么无法完全响应，要么未完全脱机。值 START\_FAILED 或 STOP\_FAILED 可以表示错误情况。

类型：字符串

有效值：OFFLINE | ONLINE | STARTING | STOPPING | START\_FAILED | STOP\_FAILED

必需：否

## StructuredLogDestinations

指定服务器日志发送到的日志组。

要指定日志组，必须ARN为现有日志组提供。在这种情况下，日志组的格式如下所示：

```
arn:aws:logs:region-name:amazon-account-id:log-group:log-group-name:*
```

例如，`arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-group:mytestgroup:*`

如果您之前为服务器指定了日志组，则可以通过在 `update-server` 调用中为该参数提供空值来清除该日志组，从而关闭结构化日志记录。例如：

```
update-server --server-id s-1234567890abcdef0 --structured-log-destinations
```

类型：字符串数组

数组成员：最少 0 项。最多 1 项。

长度约束：最小长度为 20。长度上限为 1600。

模式：`arn:\S+`

必需：否

## Tags

指定可用于搜索和分组已分配给所描述服务器的服务器的键值对。

类型：[Tag](#) 对象数组

数组成员：最少 1 个物品。最多 50 项。

必需：否

## UserCount

指定分配给您在 `ServerId` 中指定的服务器的用户数。

类型：整数

必需：否

## WorkflowDetails

指定要分配的工作流的工作流 ID 以及用于执行工作流的执行角色。

除了要在文件完全上传时执行的工作流，`WorkflowDetails` 还可能包含在部分文件上传时执行的工作流的工作流 ID ( 和执行角色 )。在文件仍在上传时，如果断开连接，则会发生部分上传。

类型：[WorkflowDetails](#) 对象

必需：否

## 另请参阅

有关在特定语言API中使用它的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## DescribedUser

描述指定用户的属性。

### 内容

#### Arn

为请求描述的用户指定唯一的 Amazon 资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 20。长度上限为 1600。

模式：arn:\S+

必需：是

#### HomeDirectory

用户使用客户端登录服务器时的登录目录（文件夹）。

HomeDirectory 示例为 /bucket\_name/home/mydirectory。

#### Note

HomeDirectory 参数仅在 HomeDirectoryType 设置为 PATH 时使用。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 1024。

模式：(|/.\*)

必需：否

#### HomeDirectoryMappings

逻辑目录映射，用于指定哪些 Amazon S3 或 Amazon EFS 路径和密钥应该对您的用户可见，以及您希望如何让它们可见。您必须指定 Entry 和 Target 对，其中 Entry 显示路径是如何显示的，并且 Target 是实际的 Amazon S3 或 Amazon EFS 路径。如果您只指定一个目标，则将按原样显示。您还必须确保您的 Amazon Identity and Access Management (IAM) 角色提供对中路径的访问权限 Target。只有当设置为时，才能设置 HomeDirectoryType 此值 LOGICAL。

在大多数情况下，您可以使用此值而不是会话策略将您的用户锁定到指定的主目录 ("chroot")。为此，您可以设置Entry为 '/' 并设置Target为 HomeDirectory参数值。

类型：[HomeDirectoryMapEntry](#) 对象数组

数组成员：最少 1 个物品。最大数量为 50000 件物品。

必需：否

## HomeDirectoryType

您希望用户在登录服务器时，用户主目录的登录目录（文件夹）的类型。如果您将其设置为PATH，则用户将在其文件传输协议客户端中看到绝对的 Amazon S3 存储桶或 Amazon EFS 路径。如果将其设置为LOGICAL，则需要在中提供映射，说明如何让用户看见 Amazon S3 或 Amazon EFS 路径。HomeDirectoryMappings

### Note

如果 HomeDirectoryType 是 LOGICAL，则必须使用 HomeDirectoryMappings 参数提供映射。另一方面，如果 HomeDirectoryType 是 PATH，则使用 HomeDirectory 参数提供绝对路径。您的模板中不能同时使用 HomeDirectory 和 HomeDirectoryMappings。

类型：字符串

有效值：PATH | LOGICAL

必需：否

## Policy

适用于您的用户的会话策略，以便您可以跨多个用户使用相同的 Amazon Identity and Access Management (IAM) 角色。此策略将用户的访问权限缩小至 Amazon S3 存储桶的一部分。可在此策略中使用的变量包括 `${Transfer:UserName}`、`${Transfer:HomeDirectory}` 和 `${Transfer:HomeBucket}`。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 2048。

必需：否

## PosixProfile

指定控制用户访问您的亚马逊弹性文件系统 (UidAmazonGid) 文件系统的完整POSIX身份，包括用户 ID IDs (SecondaryGids)、群组 ID () 和任何次要群组 (EFS)。对文件系统中的文件和目录设置的POSIX权限决定了您的用户在将文件传入和传出您的 Amazon EFS 文件系统时获得的访问权限级别。

类型：[PosixProfile](#) 对象

必需：否

## Role

() 角色的亚马逊资源名称 (ARN)，用于控制您的用户对您的 Amazon S3 存储桶或亚马逊EFS文件系统的访问权限。Amazon Identity and Access Management IAM附加到此角色的策略决定了在将文件传入和传出您的 Amazon S3 存储桶或 Amazon EFS 文件系统时，您希望向用户提供的访问权限级别。该IAM角色还应包含信任关系，允许服务器在为用户的转移请求提供服务时访问您的资源。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 20。最大长度为 2048。

模式：`arn:.*role/\S+`

必需：否

## SshPublicKeys

指定为所述用户存储的 Secure Shell (SSH) 密钥的公钥部分。

类型：[SshPublicKey](#) 对象数组

数组成员：最少 0 个物品。最多 5 项。

必需：否

## Tags

为请求的用户指定键值对。出于各种目的，标签可用于搜索和分组用户。

类型：[Tag](#) 对象数组

数组成员：最少 1 个物品。最多 50 项。

必需：否

## UserName

指定请求描述的用户名称。用户名用于身份验证。这是您的用户登录您的服务器时将使用的字符串。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 3。最大长度为 100。

模式：`[\w][\w@.-]{2,99}`

必需：否

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)



## DescribedWorkflow

描述指定工作流程的属性

### 内容

#### Arn

为工作流程指定唯一的 Amazon 资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 20。长度上限为 1600。

模式：`arn:\S+`

必需：是

#### Description

指定工作流的文本描述。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 256。

模式：`[\w- ]*`

必需：否

#### OnExceptionSteps

指定在工作流执行期间遇到错误时要采取的步骤（措施）。

类型：[WorkflowStep](#) 对象数组

数组成员：最少 0 个物品。最多 8 项。

必需：否

#### Steps

指定所指定工作流程中步骤的详细信息。

类型：[WorkflowStep](#) 对象数组

数组成员：最少 0 个物品。最多 8 项。

必需：否

## Tags

可用于分组和搜索工作流的键值对。标签是出于任何目的附加到工作流的元数据。

类型：[Tag](#) 对象数组

数组成员：最少 1 个物品。最多 50 项。

必需：否

## WorkflowId

工作流的唯一标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：`w-([a-z0-9]{17})`

必需：否

## 另请参阅

有关在特定语言API中使用它的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## EfsFileLocation

为工作流程中使用的文件的位置详细信息。仅当您使用亚马逊弹性文件系统 (AmazonEFS) 进行存储时才适用。

### 内容

#### FileSystemId

由 Amazon 分配的文件系统的标识符EFS。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。长度上限为 128。

模式：(arn:aws[-a-z]\*:elasticfilesystem:[0-9a-z-:]+:(access-point/fsap|file-system/fs)-[0-9a-f]{8,40}|fs(ap)?-[0-9a-f]{8,40})

必需：否

#### Path

工作流程正在使用的文件夹的路径名。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 65536。

模式：[^\x00]+

必需：否

### 另请参阅

有关在特定语言API中使用它的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)



## EndpointDetails

为启用文件传输协议的服务器配置的虚拟私有云 (VPC) 端点设置。使用VPC终端节点，您只能限制对您的服务器和资源的访问VPC。要控制传入的互联网流量，请调用UpdateServerAPI并将弹性 IP 地址附加到服务器的终端节点。

### Note

2021 年 5 月 19 日之后，如果您的 Amazon 账户 EndpointType=VPC\_ENDPOINT 在 2021 年 5 月 19 日之前尚未使用您的账户创建服务器，则您将无法创建服务器。如果您在 2021 年 5 月 19 日当天或之前已经在 Amazon 账户 EndpointType=VPC\_ENDPOINT 中创建了服务器，则不会受到影响。在此日期之后，使用 EndpointType = VPC。  
有关更多信息，请参阅 [停止使用 \\_ VPC ENDPOINT](#)。

## 内容

### AddressAllocationIds

将弹性 IP 地址附加到服务器端点所需的地址分配IDs列表。

地址分配 ID 对应于弹性 IP 地址的分配 ID。此值可以从“亚马逊EC2[地址](#)”数据类型的 allocationId 字段中检索。检索此值的一种方法是调用 EC2 [DescribeAddresses](#) API。

此参数为可选的。如果您想将VPC终端节点设为公开，请设置此参数。有关详细信息，请参阅[为您的服务器创建面向 Internet 的终端节点](#)。

### Note

只能按以下方式设置此属性：

- EndpointType 必须设置为 VPC
- Transfer Family 服务器必须处于离线状态。
- 您无法为使用该FTP协议的 Transfer Family 服务器设置此参数。
- 服务器必须已SubnetIds填充 ( SubnetIds且AddressAllocationIds不能同时更新 )。
- AddressAllocationIds不能包含重复项，且长度必须等于。SubnetIds例如，如果您有三个子网IDs，则还必须指定三个地址分配IDs。

- 调用UpdateServerAPI以设置或更改此参数。

类型：字符串数组

必需：否

#### SecurityGroupIds

可附加到服务器端点的安全组IDs列表。

#### Note

此属性只能在 EndpointType 设置为 VPC 时使用。

[UpdateServer](#)API只有在将SecurityGroupIds属性更改为PUBLIC或VPC\_ENDPOINT更改为时，才能在EndpointType中编辑该属性VPC。要在服务器VPC终端节点创建后更改与其关联的安全组，请使用 Amazon EC2 [ModifyVpcEndpoint](#)API。

类型：字符串数组

长度限制：最小长度为 11。长度上限为 20。

模式：sg-[0-9a-f]{8,17}

必需：否

#### SubnetIds

在中托管服务器端点所需的子网IDs列表VPC。

#### Note

此属性只能在 EndpointType 设置为 VPC 时使用。

类型：字符串数组

必需：否

#### VpcEndpointId

VPC端点的标识符。

**Note**

此属性只能在 EndpointType 设置为 VPC\_ENDPOINT 时使用。  
有关更多信息，请参阅 [停止使用 \\_ VPC ENDPOINT](#)。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 22。

模式：vpce-[0-9a-f]{17}

必需：否

**VpcId**

将托管服务器端点的VPC标识符。VPC

**Note**

此属性只能在 EndpointType 设置为 VPC 时使用。

类型：字符串

必需：否

**另请参阅**

有关在特定语言API中使用它的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

# ExecutionError

为执行工作流程期间出现的错误指定错误消息和类型。

## 内容

### Message

指定与 `ErrorType` 对应的描述性消息。

类型：字符串

必需：是

### Type

指定错误类型。

- `ALREADY_EXISTS`：如果未选择覆盖选项且目标位置中已存在同名文件，则在复制步骤中发生。
- `BAD_REQUEST`：一般的错误请求：例如，尝试标记EFS文件的步骤会返回`BAD_REQUEST`，因为只能标记 S3 文件。
- `CUSTOM_STEP_FAILED`：会在自定义步骤提供了指示失败的回调时出现。
- `INTERNAL_SERVER_ERROR`：一种包罗万象的错误，可能由于多个原因引发。
- `NOT_FOUND`：当请求的实体（例如复制步骤的源文件）不存在时发生。
- `PERMISSION_DENIED`：如果您的策略不包含完成工作流程中一个或多个步骤的正确权限，则会出现。
- `TIMEOUT`：在执行超时的时候发生。

#### Note

您可以将 `TimeoutSeconds` 设置为自定义步骤，介于 1 秒到 1800 秒（30 分钟）之间。

- `THROTTLED`：如果您超过了每秒一个工作流程的新执行重新填充速率，则会出现。

类型：字符串

有效值：`PERMISSION_DENIED` | `CUSTOM_STEP_FAILED` | `THROTTLED`  
| `ALREADY_EXISTS` | `NOT_FOUND` | `BAD_REQUEST` | `TIMEOUT` |  
`INTERNAL_SERVER_ERROR`



必需：是

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

# ExecutionResults

指定工作流程中的步骤，以及在工作流程执行过程中出现任何错误时要执行的步骤。

## 内容

### OnExceptionSteps

指定在工作流执行期间遇到错误时要采取的步骤（措施）。

类型：[ExecutionStepResult](#) 对象数组

数组成员：最少 1 个物品。最多 50 项。

必需：否

### Steps

指定所指定工作流中步骤的详细信息。

类型：[ExecutionStepResult](#) 对象数组

数组成员：最少 1 个物品。最多 50 项。

必需：否

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## ExecutionStepResult

为步骤指定以下详细信息：错误（如果有）、输出（如果有）和步骤类型。

### 内容

#### Error

如果错误是在执行指定工作流程步骤期间发生的，则指定该错误的详细信息。

类型：[ExecutionError](#) 对象

必需：否

#### Outputs

作为标签应用于文件的键/值对的值。仅当步骤类型为 TAG 时才适用。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 65536。

必需：否

#### StepType

可用步骤类型之一。

- **COPY** – 将文件复制到另一个位置。
- **CUSTOM**-使用 Amazon Lambda 函数目标执行自定义步骤。
- **DECRYPT** – 解密上传前加密的文件。
- **DELETE** – 删除文件。
- **TAG** – 向文件添加标签。

类型：字符串

有效值：COPY | CUSTOM | TAG | DELETE | DECRYPT

必需：否

### 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## FileLocation

指定要在步骤中使用的 Amazon S3 或EFS文件详细信息。

### 内容

#### EfsFileLocation

指定 Amazon EFS 标识符和正在使用的文件的路径。

类型：[EfsFileLocation](#) 对象

必需：否

#### S3FileLocation

为正在使用的文件指定 S3 详细信息ETag，例如存储桶等。

类型：[S3FileLocation](#) 对象

必需：否

### 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## HomeDirectoryMapEntry

表示包含 HomeDirectoryMappings 的条目和目标的对象。

以下是 chroot 的 Entry 和 Target 对示例。

```
[ { "Entry": "/", "Target": "/bucket_name/home/mydirectory" } ]
```

### 内容

#### Entry

表示 HomeDirectoryMappings 的条目。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 1024。

模式：/\*

必需：是

#### Target

表示 HomeDirectoryMapEntry 中使用的映射目标。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 1024。

模式：/\*

必需：是

#### Type

指定映射的类型。FILE 如果希望映射指向文件，或者 DIRECTORY 让目录指向目录，则将类型设置为。

#### Note

默认情况下，创建 Transfer Family 服务器 DIRECTORY 时，主目录映射的映射为。Type FILE 如果您 Type 希望映射具有文件目标，则需要明确设置为。

类型：字符串

有效值：FILE | DIRECTORY

必需：否

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## IdentityProviderDetails

返回与启用文件传输协议的服务器用户使用的用户身份验证类型相关的信息。一个服务器只能有一个身份验证方法。

### 内容

#### DirectoryId

您要用作身份提供商的 Amazon Directory Service 目录的标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 12。

模式：`d-[0-9a-f]{10}`

必需：否

#### Function

ARN用于身份提供者的 Lambda 函数。

类型：字符串

长度限制：最小长度为 1。长度上限为 170。

模式：`arn:[a-z-]+:lambda:.*`

必需：否

#### InvocationRole

此参数仅在您的 IdentityProviderType 是 API\_GATEWAY 时才适用。提供了用于验证用户账户身份的 InvocationRole 的类型。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 20。最大长度为 2048。

模式：`arn:.*role/\S+`

必需：否



## SftpAuthenticationMethods

对于SFTP已启用密码的服务器以及仅限自定义身份提供商，您可以指定是使用密码、SSH key pair 还是两者进行身份验证。

- `PASSWORD` — 用户必须提供密码才能连接。
- `PUBLIC_KEY` — 用户必须提供私有密钥才能连接。
- `PUBLIC_KEY_OR_PASSWORD` — 用户可以使用自己的密码或密钥进行身份验证。这是默认值。
- `PUBLIC_KEY_AND_PASSWORD` — 用户必须同时提供私有密钥和密码才能连接。服务器首先检查密钥，如果密钥有效，系统会提示输入密码。如果提供的私有密钥与存储的公有密钥不匹配，则身份验证失败。

类型：字符串

有效值：`PASSWORD` | `PUBLIC_KEY` | `PUBLIC_KEY_OR_PASSWORD` | `PUBLIC_KEY_AND_PASSWORD`

必需：否

## Url

提供用于验证用户身份的服务端点的位置。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 255。

必需：否

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

# InputFileLocation

指定正在处理的文件的位置。

## 内容

### EfsFileLocation

指定正在解密的 Amazon Elastic File System (AmazonEFS) 文件的详细信息。

类型：[EfsFileLocation](#) 对象

必需：否

### S3FileLocation

指定正在复制或解密的 Amazon S3 文件的详细信息。

类型：[S3InputFileLocation](#) 对象

必需：否

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs , 请参阅以下内容：

- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## ListedAccess

列出一个或多个指定关联访问权限的属性。

### 内容

#### ExternalId

识别目录中特定群组所需的唯一标识符。您关联的群组中的用户可以通过启用的协议访问您的 Amazon S3 或 Amazon EFS 资源 Amazon Transfer Family。如果您知道组名，则可以使用 Windows 运行以下命令来查看这些SID值 PowerShell。

```
Get-ADGroup -Filter {samAccountName -like "YourGroupName*"} -Properties * | Select SamAccountName, ObjectSid
```

在该命令中，替换为您的 YourGroupNameActive Directory 组的名称。

用于验证此参数的正则表达式是由不带空格的大写和小写字母数字字符组成的字符串。此外，还可以包括下划线或以下任何字符：=、.@ : /-

类型：字符串

长度限制：最小长度为 1。最大长度为 256。

模式：S-1-[\d-]+

必需：否

#### HomeDirectory

用户使用客户端登录服务器时的登录目录（文件夹）。

HomeDirectory 示例为 /bucket\_name/home/mydirectory。

#### Note

HomeDirectory 参数仅在 HomeDirectoryType 设置为 PATH 时使用。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 1024。

模式：(|/.\*)

必需：否

## HomeDirectoryType

您希望用户在登录服务器时，用户主目录的登录目录（文件夹）的类型。如果您将其设置为PATH，则用户将在其文件传输协议客户端中看到绝对的 Amazon S3 存储桶或 Amazon EFS 路径。如果将其设置为LOGICAL，则需要在中提供映射，说明如何让用户看见 Amazon S3 或 Amazon EFS 路径。HomeDirectoryMappings

### Note

如果 HomeDirectoryType 是 LOGICAL，则必须使用 HomeDirectoryMappings 参数提供映射。另一方面，如果 HomeDirectoryType 是 PATH，则使用 HomeDirectory 参数提供绝对路径。您的模板中不能同时使用 HomeDirectory 和 HomeDirectoryMappings。

类型：字符串

有效值：PATH | LOGICAL

必需：否

## Role

() 角色的亚马逊资源名称 (ARN)，用于控制您的用户对您的 Amazon S3 存储桶或亚马逊EFS文件系统的访问权限。Amazon Identity and Access Management IAM附加到此角色的策略决定了在将文件传入和传出您的 Amazon S3 存储桶或 Amazon EFS 文件系统时，您希望向用户提供的访问权限级别。该IAM角色还应包含信任关系，允许服务器在为用户的转移请求提供服务时访问您的资源。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 20。最大长度为 2048。

模式：arn:.\*role/\S+

必需：否

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

# ListedAgreement

描述协议属性。

## 内容

### AgreementId

协议的唯一标识符。创建协议时会返回此标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：a-([0-9a-f]{17})

必需：否

### Arn

指定协议的亚马逊资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 20。长度上限为 1600。

模式：arn:\S+

必需：否

### Description

协议的当前描述。您可以通过调用 UpdateAgreement 操作并提供新的描述来对其进行更改。

类型：字符串

长度限制：最小长度为 1。最大长度为 200。

模式：[\p{Graph}]+

必需：否

### LocalProfileId

AS2本地配置文件的唯一标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：p-([0-9a-f]{17})

必需：否

#### PartnerProfileId

合作伙伴配置文件的唯一标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：p-([0-9a-f]{17})

必需：否

#### ServerId

斜倚的唯一标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：s-([0-9a-f]{17})

必需：否

#### Status

协议可以是 ACTIVE 或 INACTIVE。

类型：字符串

有效值：ACTIVE | INACTIVE

必需：否

### 另请参阅

有关在特定语言API中使用它的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)



# ListedCertificate

描述证书的属性。

## 内容

### ActiveDate

指定证书何时生效的可选日期。

类型：时间戳

必需：否

### Arn

指定证书的 Amazon 资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 20。长度上限为 1600。

模式：arn:\S+

必需：否

### CertificateId

已导入证书的标识符数组。您可以使用此标识符来处理配置文件和合作伙伴配置文件。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 22。

模式：cert-([0-9a-f]{17})

必需：否

### Description

用于识别证书的名称或简短描述。

类型：字符串

长度限制：最小长度为 1。最大长度为 200。

模式：[\p{Graph}]+

必需：否

## InactiveDate

指定证书何时失效的可选日期。

类型：时间戳

必需：否

## Status

证书可以是 ACTIVE、PENDING\_ROTATION、或 INACTIVE。PENDING\_ROTATION 意味着此证书将在当前证书到期时替换当前证书。

类型：字符串

有效值：ACTIVE | PENDING\_ROTATION | INACTIVE

必需：否

## Type

证书的类型。如果为该证书指定了私有密钥，则其类型为 CERTIFICATE\_WITH\_PRIVATE\_KEY。如果没有私有密钥，则类型为 CERTIFICATE。

类型：字符串

有效值：CERTIFICATE | CERTIFICATE\_WITH\_PRIVATE\_KEY

必需：否

## Usage

指定此证书是否用于签名或加密。

类型：字符串

有效值：SIGNING | ENCRYPTION

必需：否

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## ListedConnector

返回指定连接器的详细信息。

### 内容

#### Arn

指定连接器的亚马逊资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 20。长度上限为 1600。

模式：`arn:\S+`

必需：否

#### ConnectorId

连接器的唯一标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：`c-([0-9a-f]{17})`

必需：否

#### Url

合作伙伴AS2或SFTP终端节点的 URL

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 255。

必需：否

### 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## ListedExecution

返回指定执行的属性。

### 内容

#### ExecutionId

workflow 执行的唯一标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 36。

模式：`[0-9a-fA-F]{8}\-[0-9a-fA-F]{4}\-[0-9a-fA-F]{4}\-[0-9a-fA-F]{4}\-[0-9a-fA-F]{12}`

必需：否

#### InitialFileLocation

一种描述 Amazon S3 或 EFS 文件位置的结构。这是执行开始时的文件位置：如果正在复制文件，则这是初始（而非目标）文件位置。

类型：[FileLocation](#) 对象

必需：否

#### ServiceMetadata

与工作流程关联的、会话详细信息的容器对象。

类型：[ServiceMetadata](#) 对象

必需：否

#### Status

执行的状态。可能正在进行中、已完成、遇到异常或者正在处理异常。

类型：字符串

有效值：IN\_PROGRESS | COMPLETED | EXCEPTION | HANDLING\_EXCEPTION

必需：否

## 另请参阅

有关在特定语言API中使用它的更多信息 Amazon SDKs , 请参阅以下内容 :

- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## ListedHostKey

返回指定执行的主机密钥属性。

### 内容

#### Arn

主机密钥的唯一 Amazon 资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 20。长度上限为 1600。

模式：`arn:\S+`

必需：是

#### DateImported

将主机密钥添加至服务器的日期。

类型：时间戳

必需：否

#### Description

主机密钥的当前描述。您可以通过调用 `UpdateHostKey` 操作并提供新的描述来对其进行更改。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 200。

模式：`[\p{Print}]*`

必需：否

#### Fingerprint

公钥指纹，仅一小段字节序列，用于识别较长的公钥。

类型：字符串

必需：否



## HostKeyId

主机密钥的唯一标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 25。

模式：`hostkey-[0-9a-f]{17}`

必需：否

## Type

用于主机密钥的加密算法。通过以下值指定 Type 参数：

- `ssh-rsa`
- `ssh-ed25519`
- `ecdsa-sha2-nistp256`
- `ecdsa-sha2-nistp384`
- `ecdsa-sha2-nistp521`

类型：字符串

必需：否

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## ListedProfile

返回指定配置文件的属性。

### 内容

#### Arn

指定配置文件的 Amazon 资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 20。长度上限为 1600。

模式：arn:\S+

必需：否

#### As2Id

As2Id是 [RFC4 AS2 130](#) 中定义的名称。对于入站转移，这是合作伙伴发送的AS2消息的AS2-From标题。对于出站连接器，这是使用StartFileTransferAPI操作发送给合作伙伴的AS2消息的AS2-To标题。此 ID 不能包含空格。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 128。

模式：[\p{Print}\s]\*

必需：否

#### ProfileId

本地或合作伙伴AS2资料的唯一标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：p-([0-9a-f]{17})

必需：否

## ProfileType

指示是否仅列出 LOCAL 类型配置文件或仅列出 PARTNER 类型配置文件。如果请求中未提供，则该命令会列出所有类型的配置文件。

类型：字符串

有效值：LOCAL | PARTNER

必需：否

## 另请参阅

有关在特定语言API中使用它的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## ListedServer

返回指定的启用文件传输协议的服务器的属性。

### 内容

#### Arn

为要列出的服务器指定唯一的 Amazon 资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 20。长度上限为 1600。

模式：arn:\S+

必需：是

#### Domain

指定用于文件传输的存储系统的域。

类型：字符串

有效值：S3 | EFS

必需：否

#### EndpointType

指定您的服务器所连接的VPC端点的类型。如果您的服务器已连接到VPC终端节点，则无法通过公共 Internet 访问您的服务器。

类型：字符串

有效值：PUBLIC | VPC | VPC\_ENDPOINT

必需：否

#### IdentityProviderType

服务器的身份验证模式。默认值为SERVICE\_MANAGED，允许您在 Amazon Transfer Family 服务中存储和访问用户凭证。

用于提供AWS\_DIRECTORY\_SERVICE对本地环境中的活动目录组 Amazon Directory Service for Microsoft Active Directory 或 Microsoft Active Directory 组的访问权限，或者 Amazon 使用 AD Connector 提供访问权限。此选项还要求您使用 IdentityProviderDetails 参数提供 Directory ID。

使用 API\_GATEWAY 值以与您选择的身份提供者集成。该API\_GATEWAY设置要求您使用IdentityProviderDetails参数提供 Amazon API Gateway 终端节点URL以调用身份验证。

使用该AWS\_LAMBDA值可直接使用 Amazon Lambda 函数作为您的身份提供商。如果您选择此值，则必须在IdentityProviderDetails数据类型的Function参数中ARN为 Lambda 函数指定。

类型：字符串

有效值：SERVICE\_MANAGED | API\_GATEWAY | AWS\_DIRECTORY\_SERVICE | AWS\_LAMBDA

必需：否

## LoggingRole

() 角色的亚马逊资源名称 Amazon Identity and Access Management (ARNIAM)，允许服务器开启亚马逊 S3 或亚马逊的亚马逊 CloudWatch 日志记录EFSevents。设置后，您可以在 CloudWatch 日志中查看用户活动。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 20。最大长度为 2048。

模式：arn:.\*role/\S+

必需：否

## ServerId

为列出的服务器指定系统分配的唯一标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：s-([0-9a-f]{17})

必需：否

## State

所描述的服务器状况。值为 ONLINE 表示服务器可以接受作业和传输文件。值 State 为 OFFLINE 表示服务器无法执行文件传输操作。

状态 STARTING 和 STOPPING 表示服务器处于中间状态，要么无法完全响应，要么未完全脱机。值 START\_FAILED 或 STOP\_FAILED 可以表示错误情况。

类型：字符串

有效值：OFFLINE | ONLINE | STARTING | STOPPING | START\_FAILED | STOP\_FAILED

必需：否

## UserCount

指定分配给您在 ServerId 中指定的服务器的用户数。

类型：整数

必需：否

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## ListedUser

返回您指定的用户的属性。

### 内容

#### Arn

为您想要了解的用户提供唯一的 Amazon 资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 20。长度上限为 1600。

模式：arn:\S+

必需：是

#### HomeDirectory

用户使用客户端登录服务器时的登录目录（文件夹）。

HomeDirectory 示例为 /bucket\_name/home/mydirectory。

#### Note

HomeDirectory 参数仅在 HomeDirectoryType 设置为 PATH 时使用。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 1024。

模式：(|/.\*)

必需：否

#### HomeDirectoryType

您希望用户在登录服务器时，用户主目录的登录目录（文件夹）的类型。如果您将其设置为 PATH，则用户将在其文件传输协议客户端中看到绝对的 Amazon S3 存储桶或 Amazon EFS 路径。如果将其设置为 LOGICAL，则需要在中提供映射，说明如何让用户看见 Amazon S3 或 Amazon EFS 路径。HomeDirectoryMappings

**Note**

如果 `HomeDirectoryType` 是 `LOGICAL`，则必须使用 `HomeDirectoryMappings` 参数提供映射。另一方面，如果 `HomeDirectoryType` 是 `PATH`，则使用 `HomeDirectory` 参数提供绝对路径。您的模板中不能同时使用 `HomeDirectory` 和 `HomeDirectoryMappings`。

类型：字符串

有效值：PATH | LOGICAL

必需：否

**Role**

() 角色的亚马逊资源名称 (ARN)，用于控制您的用户对您的 Amazon S3 存储桶或亚马逊EFS文件系统的访问权限。Amazon Identity and Access Management IAM附加到此角色的策略决定了在将文件传入和传出您的 Amazon S3 存储桶或 Amazon EFS 文件系统时，您希望向用户提供的访问权限级别。该IAM角色还应包含信任关系，允许服务器在为用户的转移请求提供服务时访问您的资源。

**Note**

该IAM角色用于控制您的用户对您的 Amazon S3 存储桶（对于带有`Domain=S3`服务器）或您的EFS文件系统（使用服务器）的访问权限`Domain=EFS`。附加到此角色的策略决定了在将文件传入和传出您的 S3 存储桶或EFS文件系统时，您希望向用户提供的访问权限级别。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 20。最大长度为 2048。

模式：`arn:.*role/\S+`

必需：否

**SshPublicKeyCount**

指定为指定用户存储的SSH公钥数量。



类型：整数

必需：否

## UserName

指定已指定用户的姓ARN名。用户名用于身份验证。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 3。最大长度为 100。

模式：`[\w][\w@.-]{2,99}`

必需：否

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## ListedWorkflow

包含工作流的标识符、文本描述和亚马逊资源名称 (ARN)。

### 内容

#### Arn

为工作流指定唯一的 Amazon 资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 20。长度上限为 1600。

模式：`arn:\S+`

必需：否

#### Description

指定工作流的文本描述。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 256。

模式：`[\w- ]*`

必需：否

#### WorkflowId

工作流的唯一标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：`w-([a-z0-9]{17})`

必需：否

### 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## LoggingConfiguration

由日志记录角色和日志组名称组成。

### 内容

#### LoggingRole

() 角色的亚马逊资源名称 Amazon Identity and Access Management (ARNIAM)，它允许服务器开启亚马逊 S3 或亚马逊的亚马逊 CloudWatch 日志记录EFSevents。设置后，您可以在 CloudWatch 日志中查看用户活动。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 20。最大长度为 2048。

模式：arn:.\*role/\S+

必需：否

#### LogGroupName

此工作流所属 Amazon Transfer Family 服务器的 CloudWatch 日志组的名称。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 512。

模式：[\.\-\_\/#A-Za-z0-9]\*

必需：否

### 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

# PosixProfile

控制用户访问您的 Amazon EFS 文件系统的完整POSIX身份，包括用户 ID IDs (UidGidSecondaryGids)、群组 ID () 和任何次要群组 ()。对文件系统中的文件和目录设置的POSIX 权限决定了您的用户在将文件传入和传出您的 Amazon EFS 文件系统时获得的访问权限级别。

## 内容

### Gid

该用户用于所有EFS操作的POSIX群组 ID。

类型：长整型

有效范围：最小值为 0。最大值为 4294967295。

必需：是

### Uid

该POSIX用户用于所有EFS操作的用户 ID。

类型：长整型

有效范围：最小值为 0。最大值为 4294967295。

必需：是

### SecondaryGids

IDs用于该用户所有EFS操作的辅助POSIX组。

类型：长数组

数组成员：最少 0 个物品。最多 16 项。

有效范围：最小值为 0。最大值为 4294967295。

必需：否

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## ProtocolDetails

为服务器配置的协议设置。

### 内容

#### As2Transports

表示AS2邮件的传输方法。目前仅支持 HTTP。

类型：字符串数组

数组成员：固定数量为 1 项。

有效值：HTTP

必需：否

#### PassiveIp

表示被动模式，适用于FTP和FTPS协议。输入单个IPv4地址，例如防火墙、路由器或负载均衡器的公有 IP 地址。例如：

```
aws transfer update-server --protocol-details PassiveIp=0.0.0.0
```

将上面示例中的 0.0.0.0 替换为要使用的实际 IP 地址。

#### Note

如果更改 PassiveIp 值，则必须停止然后重新启动 Transfer Family 服务器，以使更改生效。有关在NAT环境中使用被动模式 (PASV) 的详细信息，请参阅在[防火墙后面或NAT使用防火墙配置FTPS服务器 Amazon Transfer Family](#)。

#### 特殊值

AUTO 和 0.0.0.0 是 PassiveIp 参数的特殊值。默认情况下 PassiveIp= AUTO，该值分配给 FTP和FTPS类型服务器。在这种情况下，服务器会自动使用响应中的一个端点IPs进行PASV响应。 PassiveIp=0.0.0.0在使用方面有更独特的应用程序。例如，如果您有一个高可用性 (HA) Network Load Balancer (NLB) 环境，其中有 3 个子网，则只能使用 PassiveIp 参数指定一个 IP 地址。这可降低高可用性的有效性。在这种情况下，可以指定 PassiveIp=0.0.0.0。这告诉客户端使用与控制连接相同的 IP 地址，并使用所有 IP 地址AZs进行连接。但请注意，并非所有FTP客

户端都支持该PassiveIp=0.0.0.0响应。FileZilla 而且 Win SCP 确实支持它。如果您使用其他客户端，请检查您的客户端是否支持 PassiveIp=0.0.0.0 响应。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 15。

必需：否

## SetStatOption

使用 SetStatOption 忽略当客户端尝试对您正在上传到 S3 桶的文件使用 SETSTAT 时生成的错误。

某些SFTP文件传输客户端可以尝试使用命令（例如在上传文件SETSTAT时）来更改远程文件的属性，包括时间戳和权限。但是，这些命令与 Amazon S3 等对象存储系统不兼容。由于这种不兼容性，即使文件以其他方式成功上传，从这些客户端上传文件也可能导致错误。

将该值设置为ENABLE\_NO\_OP，让 Transfer Family 服务器忽略该SETSTAT命令，无需对SFTP客户端进行任何更改即可上传文件。虽然该SetStatOptionENABLE\_NO\_OP设置忽略了错误，但它确实会在 Amazon Logs 中生成一个 CloudWatch 日志条目，因此您可以确定客户何时SETSTAT拨打电话。

### Note

如果您想保留文件的原始时间戳并使用修改其他文件属性，则可以使用 Transf SETSTAT er Family 将亚马逊EFS用作后端存储。

类型：字符串

有效值：DEFAULT | ENABLE\_NO\_OP

必需：否


## TlsSessionResumptionMode

用于使用该FTPS协议的 Transfer Family 服务器的属性。TLS会话恢复提供了一种机制，用于在会FTPS话的控制和数据连接之间恢复或共享经过协商的密钥。

TlsSessionResumptionMode确定服务器是否通过唯一的会话 ID 恢复最近协商的会话。此属性在 CreateServer 和 UpdateServer 调用期间可用。如果在 CreateServer 期间未指定 TlsSessionResumptionMode 值，则默认设置为 ENFORCED。



- **DISABLED**：服务器不处理TLS会话恢复客户端请求，而是为每个请求创建一个新TLS会话。
- **ENABLED**：服务器处理并接受正在执行TLS会话恢复的客户端。服务器不会拒绝不执行TLS会话恢复客户端处理的客户端数据连接。
- **ENFORCED**：服务器处理并接受正在执行TLS会话恢复的客户端。服务器拒绝不执行TLS会话恢复客户端处理的客户端数据连接。在将该值设置为 **ENFORCED** 之前，请测试您的客户端。

 Note

并非所有FTPS客户端都执行TLS会话恢复。因此，如果您选择强制恢复TLS会话，则会阻止来自不执行协议协商的FTPS客户端的任何连接。要确定是否可以使用 **ENFORCED** 值，需要测试客户端。

类型：字符串

有效值：DISABLED | ENABLED | ENFORCED

必需：否

## 另请参阅

有关在特定语言API中使用它的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## S3FileLocation

为工作流程中使用的文件的位置详细信息。仅在使用 S3 存储时适用。

### 内容

#### Bucket

指定包含所有文件的 S3 存储桶。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 3。最大长度为 63。

模式：`[a-z0-9][\.\-a-z0-9]{1,61}[a-z0-9]`

必需：否

#### Etag

实体标签是对象的哈希。仅ETag反映对象内容的更改，而不反映其元数据的更改。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 65536。

模式：`.+`

必需：否

#### Key

在 Amazon S3 中创建文件时分配给该文件的名称。您可以使用对象键检索该对象。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 1024。

模式：`[\P{M}\p{M}]*`

必需：否

#### VersionId

指定文件版本。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 1024。

模式：.+

必需：否

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs , 请参阅以下内容：

- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## S3InputFileLocation

指定客户所输入的 Amazon S3 文件位置。如果在内部使用 `copyStepDetails.DestinationFileLocation`，则它应该是 S3 复制目标。

您需要提供存储桶和密钥。密钥可以表示路径或文件。这取决于键值是否以正斜杠 (/) 的字符结尾。如果最后一个字符是 "/"，则您的文件将被复制到此文件夹，并且其名称不会更改。相反，如果最后一个字符是字母数字，则您上传的文件将被重命名为路径值。在这种情况下，如果已存在同名文件，则该文件将被覆盖。

例如，如果您的路径是 `shared-files/bob/`，则您上传的文件将被复制到 `shared-files/bob/` 文件夹。如果您的路径是 `shared-files/today`，则每个上传的文件都将复制到 `shared-files` 文件夹并命名为 `today`：每次上传都会覆盖先前版本的 `bob` 文件。

### 内容

#### Bucket

为客户输入文件指定 S3 存储桶。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 3。最大长度为 63。

模式：`[a-z0-9][\.-a-z0-9]{1,61}[a-z0-9]`

必需：否

#### Key

在 Amazon S3 中创建文件时分配给该文件的名称。您可以使用对象键检索该对象。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 1024。

模式：`[\P{M}\p{M}]*`

必需：否

### 另请参阅

有关 API 在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

# S3StorageOptions

为您的服务器配置的 Amazon S3 存储选项。

## 内容

### DirectoryListingOptimization

指定是否优化您的 Amazon S3 目录的性能。默认情况下，将禁用该功能。

默认情况下，主目录映射TYPE的值为。DIRECTORY如果启用此选项，则需要将显式设置为，HomeDirectoryMapEntryType以FILE使映射具有文件目标。

类型：字符串

有效值：ENABLED | DISABLED

必需：否

## 另请参阅

有关在特定语言API中使用它的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

# S3Tag

指定在执行标记步骤期间分配给文件的键值对。

## 内容

### Key

指定给您创建的标记的名称。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 128。

模式：(`[\\p{L}\\p{Z}\\p{N}_.:/=+\\-@]*`)

必需：是

### Value

与密钥相对应的值。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 256。

模式：(`[\\p{L}\\p{Z}\\p{N}_.:/=+\\-@]*`)

必需：是

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## ServiceMetadata

与工作流程关联的、会话详细信息的容器对象。

### 内容

#### UserDetails

服务器 ID (ServerId)、会话 ID (SessionId) 和用户 (UserName) 构成了 UserDetails。

类型：[UserDetails](#) 对象

必需：是

### 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)



# SftpConnectorConfig

包含SFTP连接器对象的详细信息。连接器对象用于在合作伙伴的SFTP服务器之间传输文件。

## Note

由于SftpConnectorConfig数据类型用于创建和更新SFTP连接器，因此其参数TrustedHostKeys和UserSecretId被标记为非必填项。这有点误导，因为在更新现有SFTP连接器时它们不是必需的，而是在创建新SFTP连接器时是必需的。

## 内容

### TrustedHostKeys

一个或多个主机密钥的公共部分，用于识别您想要连接的外部服务器。您可以对SFTP服务器使用该ssh-keyscan命令来检索必要的密钥。

三个标准的SSH公钥格式元素是<key type><body base64>、和一个可选元素<comment>，每个元素之间都有空格。仅指定 <key type> 和 <body base64>：请勿输入密钥的<comment>部分。

对于可信的主机密钥，请 Amazon Transfer Family 使用接受RSA和ECDSA密钥。

- 对于RSA密钥，<key type>字符串为ssh-rsa。
- 对于ECDSA密钥，<key type>字符串为ecdsa-sha2-nistp256ecdsa-sha2-nistp384、或ecdsa-sha2-nistp521，具体取决于您生成的密钥的大小。

运行此命令以检索您的SFTP服务器名称所在的SFTP服务器主机密钥ftp.host.com。

```
ssh-keyscan ftp.host.com
```

这会将公共主机密钥打印到标准输出。

```
ftp.host.com ssh-rsa AAAAB3Nza...<long-string-for-public-key
```

将此字符串复制并粘贴到create-connector命令的TrustedHostKeys字段或控制台的“可信主机密钥”字段中。

类型：字符串数组

数组成员：最少 1 个物品。最多 10 项。

长度限制：最小长度为 0。最大长度为 2048。

必需：否

#### UserSecretId

包含SFTP用户私钥和/或密码的密钥（在 S Amazon secrets Manager 中）的标识符。标识符必须是密钥的 Amazon 资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度限制：最小长度为 0。最大长度为 2048。

必需：否

#### 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## SshPublicKey

提供有关与支持文件传输协议的特定服务器的 Transfer Family 用户关联的公共安全外壳 (SSH) 密钥的信息 (由 `ServerId` 标识)。返回的信息包括导入密钥的日期、公有密钥内容和公有密钥 ID。用户可以在特定服务器上存储多个与其用户名关联的 SSH 公钥。

### 内容

#### `DateImported`

指定将公钥添加到 Transfer Family 用户的日期。

类型：时间戳

必需：是

#### `SshPublicKeyBody`

指定由指定的 SSH 公钥的内容 `PublicKeyId`。

Amazon Transfer Family 接受 RSAECDSA、和 ED25519 密钥。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 2048。

必需：是

#### `SshPublicKeyId`

指定 `SshPublicKeyId` 参数包含公钥的标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 21。

模式：`key-[0-9a-f]{17}`

必需：是

### 另请参阅

有关 API 在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

# Tag

为特定资源创建键值对。标签是可用于搜索资源并将其分组以实现各种目的的元数据。您可以将标签应用于服务器、用户和角色。一个标记键可以取多个值。例如，要出于记账目的对服务器进行分组，您可以创建一个名为 Group 的标签，并将值 Research 和 Accounting 分配给该组。

## 内容

### Key

指定给您创建的标记的名称。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。长度上限为 128。

必需：是

### Value

包含您为创建的密钥名称分配的一个或多个值。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 256。

必需：是

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## TagStepDetails

每种步骤类型都有自己的 StepDetails 结构。

在执行工作流程步骤期间用于标记文件的键/值对。

### 内容

#### Name

步骤的名称，用作标识符。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 30。

模式：`[\w-]*`

必需：否

#### SourceFileLocation

指定将哪个文件用作工作流程步骤的输入：要么是上一步的输出，要么是为工作流程最初上传的文件。

- 要使用前一个文件作为输入，请输入 `${previous.file}`。在这种情况下，此工作流程步骤使用上一个工作流程步骤的输出文件作为输入。这是默认值。
- 要使用最初上传的文件位置作为此步骤的输入，请输入 `${original.file}`。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 256。

模式：`\$\{(\w+.)+\w+\}`

必需：否

#### Tags

包含 1 到 10 个键/值对的数组。

类型：[S3Tag](#) 对象数组

数组成员：最少 1 个物品。最多 10 个物品。

必需：否

## 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs , 请参阅以下内容：

- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## UserDetails

指定 workflows 的用户名、服务器 ID 和会话 ID。

### 内容

#### ServerId

系统为传输服务器实例分配的唯一标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：`s-([0-9a-f]{17})`

必需：是

#### UserName

标识与服务器关联的 Transfer Family 的唯一字符串。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 3。最大长度为 100。

模式：`[\w][\w@.-]{2,99}`

必需：是

#### SessionId

对应于 workflows 的会话的系统分配的唯一标识符。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 3。最大长度为 32。

模式：`[\w-]*`

必需：否

### 另请参阅

有关 API 在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：



- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## WorkflowDetail

指定要分配的工作流的工作流 ID 以及用于执行工作流的执行角色。

除了要在文件完全上传时执行的工作流，WorkflowDetails 还可能包含在部分文件上传时执行的工作流的工作流 ID ( 和执行角色 )。在文件仍在上传时，如果断开连接，则会发生部分上传。

### 内容

#### ExecutionRole

包括 Transfer 可以承担的 S3 EFS、和 Lambda 操作的必要权限，以便所有工作流程步骤都可以在所需的资源上运行

类型：字符串

长度约束：最小长度为 20。最大长度为 2048。

模式：`arn:.*role/\S+`

必需：是

#### WorkflowId

工作流的唯一标识符。

类型：字符串

长度限制：固定长度为 19。

模式：`w-([a-z0-9]{17})`

必需：是

### 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)



## WorkflowDetails

WorkflowDetail 数据类型的容器。它由触发工作流开始执行的操作使用。

### 内容

#### OnPartialUpload

文件仅部分上传时启动工作流的触发器。您可以将工作流附加到服务器，以便在存在部分上传时执行。

当会话断开连接时，如果打开文件，则会发生部分上传。

类型：[WorkflowDetail](#) 对象数组

数组成员：最少 0 个物品。最多 1 项。

必需：否

#### OnUpload

启动工作流的触发器：上传文件后，工作流开始执行。

要从服务器中删除关联的工作流，您可以提供一个空的 OnUpload 对象，如下例所示。

```
aws transfer update-server --server-id s-01234567890abcdef --workflow-  
details '{"OnUpload":[]}'
```

类型：[WorkflowDetail](#) 对象数组

数组成员：最少 0 个物品。最多 1 项。

必需：否

### 另请参阅

有关API在一种特定语言中使用此功能的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)
- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)



## WorkflowStep

workflow的基本构建块。

### 内容

#### CopyStepDetails

执行文件复制的步骤的详细信息。

包含以下值：

- 一个描述
- 文件复制目标的 Amazon S3 位置。
- 指示是否覆盖现有同名文件的标志。默认为 FALSE。

类型：[CopyStepDetails](#) 对象

必需：否

#### CustomStepDetails

调用函数的步骤的 Amazon Lambda 详细信息。

包含 Lambda 函数名称、目标和超时（以秒为单位）。

类型：[CustomStepDetails](#) 对象

必需：否

#### DecryptStepDetails

解密加密文件的步骤的详细信息。

包含以下值：

- 描述性名称
- 用于解密源文件的 Amazon S3 或 Amazon Elastic File System (AmazonEFS) 位置。
- 文件解密目标的 S3 或 Amazon EFS 位置。
- 指示是否覆盖现有同名文件的标志。默认为 FALSE。
- 用于加密的类型。当前，仅支持PGP加密。

类型：[DecryptStepDetails](#) 对象

必需：否

## DeleteStepDetails

删除文件的步骤的详细信息。

类型：[DeleteStepDetails](#) 对象

必需：否

## TagStepDetails

创建一个或多个标签的步骤的详细信息。

可以指定一个或多个标签。每个标签由一个键值对组成。

类型：[TagStepDetails](#) 对象

必需：否

## Type

目前支持以下步骤类型。

- **COPY** – 将文件复制到另一个位置。
- **CUSTOM**-使用 Amazon Lambda 函数目标执行自定义步骤。
- **DECRYPT** – 解密上传前加密的文件。
- **DELETE** – 删除文件。
- **TAG** – 向文件添加标签。

类型：字符串

有效值：COPY | CUSTOM | TAG | DELETE | DECRYPT

必需：否

## 另请参阅

有关在特定语言API中使用它的更多信息 Amazon SDKs，请参阅以下内容：

- [Amazon SDK对于 C++](#)
- [Amazon SDKfor Go](#)

- [Amazon SDK适用于 Java V2](#)
- [Amazon SDK适用于 Ruby V3](#)

## 提出 API 请求

除使用控制台外，您还可以使用 Amazon Transfer Family API，以编程方式配置并管理服务器。本部分描述 Amazon Transfer Family 操作、为身份验证进行的请求签名和错误处理。有关 Transfer Family 可用的区域和端点的信息，请参阅 Amazon Web Services 一般参考 中的 [Amazon Transfer Family 端点和配额](#)

### Note

使用 Transfer Family 开发应用程序时，您可以使用 Amazon 开发工具包。适用于 Java、.Net 和 PHP 的 Amazon 开发工具包包含底层的 Transfer Family API，从而简化您的编程任务。有关下载开发工具包库的信息，请参阅 [示例代码库](#)。

### 主题

- [Transfer Family 必填请求标头](#)
- [Transfer Family 请求输入和签名](#)
- [错误响应](#)
- [可用的库](#)

## Transfer Family 必填请求标头

本部分描述您每次向 Amazon Transfer Family 发送 POST 请求时必须使用的标头。您将 HTTP 标头包含在内以识别有关请求的密钥信息，包括您希望调用的操作、请求的日期以及表示您拥有请求发送者授权的信息。标头区分大小写，其次序不重要。

下例展示在 [ListServers](#) 操作中使用的标头。

```
POST / HTTP/1.1
Host: transfer.ap-northeast-1.amazonaws.com.cn
x-amz-target: TransferService.ListServers
x-amz-date: 20220507T012034Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/20220507/us-east-1/transfer/
aws4_request,
```



```
SignedHeaders=content-type;host;x-amz-date;x-amz-target,
Signature=13550350a8681c84c861aac2e5b440161c2b33a3e4f302ac680ca5b686de48de
Content-Type: application/x-amz-json-1.1
Content-Length: 17

{"MaxResults":10}
```

以下是必须包含在向 Transfer Family 发送的 POST 请求中的标头。以下所示标头以“x-amz”为开头，是 Amazon 专属的标头。列出的其他所有标头均为 HTTP 事务中使用的普通标头。

标头	描述
Authorization	授权标头为必填项。格式为标准的 Sigv4 请求签名，该签名记录在 <a href="#">签署 Amazon API 请求</a> 中。
Content-Type	将 application/x-amz-json-1.1 用作向 Transfer Family 提出的所有请求的内容类型。  Content-Type: application/x-amz-json-1.1
Host	使用主机标头指定向其发送请求的 Transfer Family 端点。例如，transfer.us-east-1.amazonaws.com 指美国东部（俄亥俄州）区域端点。有关对适用 Transfer Family 端点的更多信息，请参阅 Amazon Web Services 一般参考中的 <a href="#">Amazon Transfer Family 端点和配额</a> 。  Host: transfer. <i>region</i> .amazonaws.com.cn
x-amz-date	您必须在 HTTP Date 标头或 Amazon x-amz-date 标头中提供时间戳。（部分 HTTP 客户端库文件不允许您设置 Date 标头。）当 x-amz-date 标头存在时，Transfer Family 会在请求验证期间忽略任何 Date 标头。x-amz-date 格式必须为 YYYYMMDD'T'HHMMSS'Z' 格式的 ISO8601 Basic。  x-amz-date: <i>YYYYMMDD'T'HHMMSS'Z'</i>

标头	描述
x-amz-target	<p>该标头指定 API 的版本以及您要请求的操作。目标标头值通过结合 API 版本和 API 名称而形成，其格式如下。</p> <pre>x-amz-target: TransferService. <i>operationName</i></pre> <p>操作名称值（例如 <code>ListServers</code>）可以从 API 列表 <a href="#">ListServers</a> 中找到。</p>
x-amz-security-token	<p>当用于签署请求的凭证是临时凭证或会话凭证时，必须使用此标头（有关详细信息，请参阅 IAM 用户指南中的<a href="#">将临时凭证与 Amazon 资源配合使用</a>）。有关更多信息，请参阅 Amazon Web Services 一般参考 中的<a href="#">向 HTTP 请求添加签名</a>。</p>

## Transfer Family 请求输入和签名

所有请求输入都必须作为请求正文中的 JSON 负载的一部分发送。对于所有请求字段均为可选字段的操作（例如 `ListServers`），您仍然需要在请求正文中提供一个空的 JSON 对象，例如 `{}`。Transfer Family 有效负载请求/响应的结构记录在现有的 API 参考中，例如 [DescribeServer](#)。

Transfer Family 支持使用 Amazon 签名版本 4 进行身份验证。有关详细信息，请参阅[签署 Amazon API 请求](#)。

## 错误响应

当存在错误时，响应头信息会包含：

- Content-Type:application/x-amz-json-1.1
- 适当的 4xx 或 5xx HTTP 状态码

错误响应的正文会包含有关错误出现的信息。下列错误响应示例显示的是所有错误响应中常见的响应元素的输出语法。

```
{
  "__type": "String",
```

```
"Message": "String", <!-- Message is lowercase in some instances -->
"Resource": String,
"ResourceType": String
"RetryAfterSeconds": String
}
```

下表介绍了前一语法中显示的 JSON 错误响应字段。

## \_\_type

Transfer Family API 调用的例外情况之一。

类型：字符串

### 留言或消息

一个操作错误代码消息。

#### Note

一些例外使用 message，而另一些则使用 Message。您可以检查接口的代码以确定正确的情况。或者，您可以测试每个选项，看看哪个有效。

类型：字符串

### 资源

调用错误的资源。例如，如果您尝试创建已存在的用户，则 Resource 为现有用户的用户名。

类型：字符串

### ResourceType

调用错误的资源类型。例如，如果您尝试创建已存在的用户，则 ResourceType 为 User。

类型：字符串

### RetryAfterSeconds

重试命令之前等待的秒数。

类型：字符串

## 错误响应示例

如果您调用 DescribeServer API 并指定不存在的服务器，则会返回以下 JSON 正文。

```
{
  "__type": "ResourceNotFoundException",
  "Message": "Unknown server",
  "Resource": "s-11112222333344444",
  "ResourceType": "Server"
}
```

如果执行 API 导致出现节流，则返回以下 JSON 正文。

```
{
  "__type": "ThrottlingException",
  "RetryAfterSeconds": "1"
}
```

如果您使用 CreateServer API 但没有足够的权限创建 Transfer Family 服务器，则会返回以下 JSON 正文。

```
{
  "__type": "AccessDeniedException",
  "Message": "You do not have sufficient access to perform this action."
}
```

如果您使用 CreateUser API 并指定已存在的用户，则会返回以下 JSON 正文。

```
{
  "__type": "ResourceExistsException",
  "Message": "User already exists",
  "Resource": "Alejandro-Rosalez",
  "ResourceType": "User"
}
```

## 可用的库

对于更喜欢使用语言特定的 API 操作而不是命令行工具和 Query API 构建应用程序的软件开发人员，Amazon 现在为他们提供了库、示例代码、教程和其他资源。这些库提供了一些基本功能 (未包括

API 中)，比如请求身份验证、请求重试和错误处置，以便您轻松地开始工作。请查看[在 Amazon 上构建的工具](#)

有关所有语言的库和示例代码，请参阅[示例代码和库](#)。

## 常见参数

以下列表包含所有操作用于使用查询字符串对 Signature Version 4 请求进行签名的参数。任何特定于操作的参数都列在该操作的主题中。有关 Signature Version 4 的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[签署 Amazon API 请求](#)。

### Action

要执行的操作。

类型：字符串

必需：是

### Version

编写请求所针对的 API 版本，格式为 YYYY-MM-DD。

类型：字符串

必需：是

### X-Amz-Algorithm

您用于创建请求签名的哈希算法。

条件：当您在查询字符串中而不是 HTTP 授权标头中包括身份验证信息时，请指定此参数。

类型：字符串

有效值：AWS4-HMAC-SHA256

必需：条件

### X-Amz-Credential

凭证范围值，该值是一个字符串，其中包含您的访问密钥、日期、您要定位的区域、您请求的服务以及终止字符串（“aws4\_request”）。值采用以下格式表示：`access_key/YYYYMMDD/region/service/aws4_request`。

有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[创建已签名的 Amazon API 请求](#)。

条件：当您在查询字符串中而不是 HTTP 授权标头中包括身份验证信息时，请指定此参数。

类型：字符串

必需：条件

#### X-Amz-Date

用于创建签名的日期。格式必须为 ISO 8601 基本格式 (YYYYMMDD'T'HHMMSS'Z')。例如，以下日期时间是有效的 X-Amz-Date 值：20120325T120000Z。

条件：X-Amz-Date 对于所有请求都是可选的；它可以用于覆盖对请求签名所使用的日期。如果以 ISO 8601 基本格式指定 Date 标头，则不需要 X-Amz-Date。使用 X-Amz-Date 时，它始终会覆盖 Date 标头的值。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[Amazon API 请求签名的元素](#)。

类型：字符串

必需：条件

#### X-Amz-Security-Token

通过调用 Amazon Security Token Service ( Amazon STS ) 获得的临时安全令牌。有关支持来自 Amazon STS 的临时安全凭证的服务列表，请参阅《IAM 用户指南》中的[使用 IAM 的 Amazon Web Services 服务](#)。

条件：如果您使用来自 Amazon STS 的临时安全凭证，则必须包含安全令牌。

类型：字符串

必需：条件

#### X-Amz-Signature

指定从要签名的字符串和派生的签名密钥计算的十六进制编码签名。

条件：当您在查询字符串中而不是 HTTP 授权标头中包括身份验证信息时，请指定此参数。

类型：字符串

必需：条件

#### X-Amz-SignedHeaders

指定作为规范请求的一部分包含的所有 HTTP 标头。有关指定已签名标头的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[创建已签名的 Amazon API 请求](#)。

条件：当您在查询字符串中而不是 HTTP 授权标头中包括身份验证信息时，请指定此参数。

类型：字符串

必需：条件

## 常见错误

本部分列出了所有 Amazon 服务的常见 API 操作错误。对于特定于此服务的 API 操作的错误，请参阅该 API 操作的主题。

### AccessDeniedException

您没有足够的访问权限，无法执行该操作。

HTTP 状态代码：400

### IncompleteSignature

请求签名不符合 Amazon 标准。

HTTP 状态代码：400

### InternalFailure

由于未知错误、异常或故障，请求处理失败。

HTTP 状态代码：500

### InvalidAction

所请求的操作无效。验证操作是否已正确键入。

HTTP 状态代码：400

### InvalidClientTokenId

在我们的记录中没有所提供的 X.509 证书或 Amazon 访问密钥 ID。

HTTP 状态代码：403

### NotAuthorized

您无权执行此操作。

HTTP 状态代码：400

## OptInRequired

Amazon 访问密钥 ID 需要订阅服务。

HTTP 状态代码：403

## RequestExpired

请求到达服务的时间超过请求上的日期戳或请求到期日期 (如针对预签名 URL) 15 分钟，或者请求上的日期戳离到期还有 15 分钟以上。

HTTP 状态代码：400

## ServiceUnavailable

由于服务器发生临时故障而导致请求失败。

HTTP 状态代码：503

## ThrottlingException

由于请求限制而导致请求被拒绝。

HTTP 状态代码：400

## ValidationError

输入未能满足 Amazon 服务指定的约束。

HTTP 状态代码：400



## 的文档历史记录 Amazon Transfer Family

下表描述了此版本的文档 Amazon Transfer Family。

- API版本 : t ransfer-2018-11-05
- 最新文档更新 : 2024 年 1 月 16 日

更改	描述	日期
与 Amazon 集成 EventBridge	Amazon Transfer Family 现在会自动将所有文件传输操作的事件发布到 Amazon EventBridge。有关详细信息，请参阅 <a href="#">使用管理 Transfer Family 事件 Amazon EventBridge</a> 。	2024 年 2 月 8 日
增加了新的安全策略	Amazon Transfer Family 添加了新的FIPS和非FIPS安全策略。此外，分配给服务器的默认安全策略始终是最新的安全策略。有关详细信息，请参阅 <a href="#">的安全策略 Amazon Transfer Family</a> 。	2024年2月5日
Support 支持SFTP连接器的静态 IP 地址和 AS2	Transfer Family 现在为SFTP连接器提供静态 IP 地址，以及AS2. 这允许与受 IP 许可名单控制保护的远程SFTP服务器建立连接。因为AS2，我们引入了用于AS2服务器异步MDN响应的静态 IP 地址。	2024 年 1 月 16 日
对用户指南进行了重新编排，使其与的最新版本更加一致。 Amazon Transfer Family	自该指南问世以来，Transfer Family已经增加了多项功能，因此有必要对该指南进行重组。	2024 年 1 月 3 日

更改	描述	日期
逻辑目录映射增强功能 亚马逊 S3 列表性能优化	<p>Transfer Family 现在支持最大为 2.1 MB 的逻辑目录映射。现在，您还可以声明用户映射是否指向文件。有关更多信息，请参阅 <a href="#">使用逻辑目录的规则</a>。</p> <p>在创建或更新使用 Amazon S3 进行存储的服务器时，您现在可以优化列出 S3 目录（或文件夹）的性能。有关更多信息，请参阅 <a href="#">配置SFTPFTPS、或FTP服务器端点</a>。</p>	2023 年 11 月 17 日
带有虚拟私有云 (VPC) 端点的 SFTP服务器的备用端口	<p>现在，您可以为具有端点的 Transfer Family SFTP 服务器启用备用非标准VPC端口。有关更多信息，请参阅 <a href="#">在虚拟私有云中创建服务器</a>。</p>	2023 年 11 月 17 日
Support 对SFTP连接器的支持	<p>SFTP连接器扩展了 Amazon Transfer Family 与云端和本地远程服务器通信的功能。有关更多信息，请参阅 <a href="#">使用SFTP连接器发送和检索文件</a>。</p>	2023 年 7 月 25 日
Support 对AS2基本身份验证的支持	<p>Transfer Family 现在支持对使用适用性声明 2 (AS2) 协议的服务器使用基本身份验证。有关更多信息，请参阅 <a href="#">AS2连接器的基本身份验证</a>。</p>	2023 年 6 月 30 日

更改	描述	日期
Support 支持结构化JSON日志	Transfer Family 现在支持向 Amazon CloudWatch 传输结构化JSON日志、将日志流分组到自定义日志组以及跨协议执行常见日志查询。有关更多信息，请参阅 <a href="#">Amazon CloudWatch 正在登录 Amazon Transfer Family</a> 。	2023 年 6 月 24 日
支持多种身份验证方法	Transfer Family 支持使用密码、公有密钥/私有密钥对或两者进行身份验证。这适用于使用该SFTP协议和自定义身份提供商的服务器。有关更多信息，请参阅 <a href="#">创建SFTP启用了该功能的服务器</a> 。	2023 年 5 月 17 日
支持 Transfer Family 通过工作流程处理的文件进行 Pretty Good Privacy (PGP) 解密	Transfer Family 内置支持 Pretty Good Privacy (PGP) 解密。您可以对通过 SFTP、FTPS或上传到亚马逊简单存储服务 (Amazon S3) 或 FTP亚马逊弹性文件系统 (亚马逊) 的文件使用PGP解密。EFS有关更多信息，请参阅 <a href="#">生成和管理PGP密钥</a> 和 <a href="#">在工作流中使用PGP解密</a> 。	2022 年 12 月 21 日
Transfer Family 服务器对适用性声明 2 (AS2) 文件传输协议的完全托管支持	您可以创建服务器，使用AS2协议向 Amazon 环境内部或外部的贸易伙伴发送和接收信息。有关更多信息，请参阅 <a href="#">正在配置 AS2</a> 。	2022 年 7 月 25 日

更改	描述	日期
支持在创建服务器时显示横幅	您可以在创建服务器时添加自定义消息。您可以显示身份验证前消息（所有协议）和身份验证后消息（适用于FTP和FTPS服务器）。有关更多信息，请参阅 <a href="#">创建SFTP启用了该功能的服务器</a> 、 <a href="#">创建FTPS启用了该功能的服务器</a> 或 <a href="#">创建FTP启用了该功能的服务器</a> 。	2022 年 2 月 17 日
Amazon Lambda 作为身份提供者 Support	现在，您可以使用他们的 Tr Amazon Lambda ansfer Family 服务器连接到自定义身份提供商。以前，您必须提供 Amazon API Gateway URL 才能集成自定义身份提供商。有关更多信息，请参阅 <a href="#">Amazon Lambda 用于集成您的身份提供商</a> 。	2021 年 11 月 16 日
支持托管文件传输工作流程	托管文件传输工作流程为您提供当前手动执行的常见任务的上传后处理抽象。有关更多信息，请参阅 <a href="#">Amazon Transfer Family 托管工作流程</a> 。	2021 年 9 月 2 日
<a href="#">AWSTransferLoggingAccessV3</a> : 新策略	Amazon Transfer Family 添加了新的托管策略AWSTransferLoggingAccessV3，并弃用了该策略AWSTransferLoggingAccessV2。	2021 年 6 月 15 日

更改	描述	日期
Support Amazon Directory Service for Microsoft Active Directory	除了服务托管和自定义身份提供商之外，您现在还可以使用管理用户访问权限 Amazon Directory Service for Microsoft Active Directory 以进行身份验证和授权。有关更多信息，请参阅 <a href="#">使用 Amazon Directory Service 身份提供商</a> 。	2021 年 5 月 24 日
全新 Amazon Web Services 区域	Amazon Transfer Family 现已在非洲（开普敦）地区推出。有关对 Transfer Family 端点的更多信息，请参阅 Amazon Web Services 一般参考 中的 <a href="#">Amazon Transfer Family 端点和限额</a> 。	2021 年 2 月 24 日
全新 Amazon Web Services 区域	Amazon Transfer Family 现已在亚太地区（香港）和中东（巴林）地区推出。有关对 Transfer Family 端点的更多信息，请参阅 Amazon Web Services 一般参考 中的 <a href="#">Amazon Transfer Family 端点和限额</a> 。	2021 年 2 月 17 日
支持 Amazon EFS 作为数据存储	Transfer Family 现在支持进出亚马逊 Elastic File System（亚马逊 EFS）的文件传输。Amazon EFS 是一个简单、可扩展、完全托管的弹性 NFS 文件系统。有关更多信息，请参阅 <a href="#">配置 Amazon EFS 文件系统</a> 。	2021 年 1 月 6 日

更改	描述	日期
Support Amazon WAF	Transfer Family 现在支持 Amazon WAF Web 应用程序防火墙，可帮助保护网络应用程序和API操作免受攻击。有关更多信息，请参阅 <a href="#">添加 Web 应用程序防火墙</a> 。	2020 年 11 月 24 日
支持虚拟私有云中的多个安全组 (VPC)	现在，您可以将多个安全组附加到中的服务器VPC。有关更多信息，请参阅 <a href="#">在虚拟私有云中创建服务器</a> 。	2020 年 10 月 15 日
全新 Amazon Web Services 区域	Transfer Family 现已在各 Amazon GovCloud (US) 地区推出。有关 Amazon GovCloud (US) 区域的 Transfer Family 终端节点的更多信息，请参阅中的 <a href="#">Amazon Transfer Family 终端节点和配额Amazon Web Services 一般参考</a> 。有关在 Amazon GovCloud (US) 各地区使用 Transfer Family 的信息，请参阅Amazon GovCloud (US) 用户指南 <a href="#">Amazon Transfer Family</a> 中的。	2020 年 9 月 30 日
现在可以将支持加密算法的安全策略附加到您的服务器	现在，您可以将包含一组受支持的加密算法的安全策略附加到服务器。有关更多信息，请参阅 <a href="#">的安全策略 Amazon Transfer Family</a> 。	2020 年 8 月 12 日

更改	描述	日期
对联邦信息处理标准 (FIPS) 端点的支持	FIPS已启用的端点现已在北美 Amazon Web Services 区域地区推出。有关可用区域，请参阅 Amazon Web Services 一般参考 中的 <a href="#">Amazon Transfer Family 端点和限额</a> 。要FIPS为启用了的服务器端点SFTP启用，请参阅 <a href="#">创建SFTP启用了该功能的服务器</a> 。要FIPS为启用了的服务器端点FTPS启用，请参阅 <a href="#">创建FTPS启用了该功能的服务器</a> 。要FIPS为启用了的服务器端点FTP启用，请参阅 <a href="#">创建FTP启用了该功能的服务器</a> 。	2020 年 8 月 12 日
用户名字符长度增加和允许的其他字符	用户名现在可以包含 at 符号 (@) 和句点 (.)，并且最大长度可以为 100 个字符。要添加用户，请参阅 <a href="#">管理服务器端点的用户</a> 。	2020 年 8 月 12 日
支持自动创建 Amazon CloudWatch 日志 Amazon Identity and Access Management (IAM) 角色	Transfer Family 现在支持自动创建 CloudWatch 日志IAM角色来查看最终用户活动。有关更多信息，请参阅 <a href="#">创建SFTP启用了该功能的服务器</a> 、 <a href="#">创建FTPS启用了该功能的服务器</a> 或 <a href="#">创建FTP启用了该功能的服务器</a> 。	2020 年 7 月 30 日

更改	描述	日期
<p>Amazon Transfer Family 现在支持将源 IP 作为授权因素。</p>	<p>Transfer Family 增加了对使用最终用户的源 IP 地址作为授权因素的支持，使您能够在通过安全文件传输协议 (SFTP)、文件传输协议 (FTP) 或文件传输协议 SSL (FTPSFTP) 进行访问时应用额外的安全层。有关更多信息，请参阅 <a href="#">使用自定义身份提供程序</a>。</p>	<p>2020 年 6 月 9 日</p>
<p>Amazon Transfer Family 现在支持 SFTP 和 FTP，并添加了对 FTPS 的支持。</p>	<p>现在，您可以使用另外两个协议来传输用户的文件：安全文件传输协议 (FTPS) 和文件传输协议 (FTP)。除了现有的安全文件传输协议 SSL (FTPS) 支持外，用户还可以在本地、运行 Amazon、保护和集成 FTP 基于 (SFTP) 和纯文本的工作流程。</p>	<p>2020 年 4 月 23 日</p>
<p>Support 支持虚拟私有云 (VPC) 安全组和弹性 IP 地址</p>	<p>现在，您可以使用安全组为传入 IP 地址创建许可名单，从而为服务器提供额外的安全保护。您还可以将弹性 IP 地址与服务器的端点相关联。通过这样做，您可以让防火墙后面的用户允许访问该端点。有关更多信息，请参阅 <a href="#">在虚拟私有云中创建服务器</a>。</p>	<p>2020 年 1 月 10 日</p>



更改	描述	日期
Support 对在 a 中工作的支持 VPC	现在，您可以在中创建服务器 VPC。您可以使用您的服务器通过客户端与 Amazon S3 存储桶往返传输数据而不流经公共互联网。有关更多信息，请参阅 <a href="#">在虚拟私有云中创建服务器</a> 。	2019 年 3 月 27 日
Amazon Transfer Family 已发布的第一个版本。	此初始版本包括设置指令、描述如何入门，并提供有关客户端配置、用户配置和监控活动的信息。	2018 年 11 月 25 日

# Amazon 术语表

有关最新的 Amazon 术语，请参阅《Amazon Web Services 词汇表参考》中的 [Amazon 词汇表](#)。

本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异，则一律以英文原文为准。