

Amazon Resource Access Manager



Amazon Resource Access Manager: 用户指南

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon 的商标和商业外观不得用于任何非 Amazon 的商品或服务，也不得以任何可能引起客户混淆、贬低或诋毁 Amazon 的方式使用。所有非 Amazon 拥有的其他商标均为各自所有者的财产，这些所有者可能附属于 Amazon、与 Amazon 有关联或由 Amazon 赞助，也可能不是如此。

Amazon Web Services 文档中描述的 Amazon Web Services 服务或功能可能因区域而异。要查看适用于中国区域的差异，请参阅 [中国的 Amazon Web Services 服务入门 \(PDF\)](#)。

Table of Contents

什么是 Amazon RAM ?	1
的好处 Amazon RAM	1
如何使用基于资源的策略授予跨账户访问权限 ?	1
资源共享的工作原理	2
共享您的资源	2
使用共享资源	3
正在访问 Amazon RAM	4
的定价 Amazon RAM	5
合规性和国际标准	5
PCI DSS	5
SOC 和 ISO	5
开始使用	6
术语和概念	6
资源共享	6
共享账户	7
使用主体	7
基于资源的政策	8
托管权限	12
托管权限版本	13
共享您的资源	13
在内部启用资源共享 Amazon Organizations	14
创建资源共享	16
使用共享资源	23
回复资源共享邀请	24
使用与您共享的资源	26
使用共享资源	27
区域和全球资源	27
区域资源和全球资源有什么区别 ?	28
资源共享及其区域	29
您拥有的资源	30
查看您创建的资源共享	30
创建资源共享	32
更新资源共享	40
查看您的共享资源	46

查看您共享的主体	47
删除资源共享	49
与您共享的资源	51
接受和拒绝邀请	51
查看与您共享的资源共享	55
查看与您共享的资源	56
查看与您共享的主体	58
退出资源共享	59
可用区 ID	62
可共享资源	65
Amazon App Mesh	65
Amazon AppSync GraphQL API	66
Amazon API Gateway	67
Amazon 应用程序恢复控制器 (ARC)	68
Amazon Aurora	69
Amazon Backup	69
Amazon Bedrock	70
账单和成本管理	71
Amazon Billing 查看服务	71
Amazon Cloud Map	72
Amazon 云广域网	73
Amazon CloudFront	74
Amazon CloudHSM	74
Amazon CodeBuild	75
Amazon CodeConnections	76
Amazon DataZone	77
Amazon EC2	78
EC2 Image Builder	81
Elastic Load Balancing	83
Amazon End User Messaging SMS	84
FSx 适用于 OpenZFS 的亚马逊	86
Amazon Glue	87
Amazon License Manager	89
Amazon Web Services Marketplace	90
Amazon Migration Hub Refactor Spaces	91
多方审批	91

Amazon Network Firewall	92
Oracle Database@Amazon	94
Amazon Outposts	96
Amazon S3 on Outposts	97
Amazon 私有证书颁发机构	98
Amazon 资源探索器	99
Amazon Resource Groups	99
Amazon Route 53	100
Amazon Simple Storage Service	103
亚马逊 SageMaker AI	104
Amazon Service Catalog AppRegistry	109
Amazon Systems Manager Incident Manager	110
Amazon Systems Manager	112
Amazon VPC	114
Amazon VPC Lattice	121
在中管理权限Amazon RAM	123
查看托管权限	124
创建和使用客户托管权限	128
创建客户托管权限	129
创建新版客户托管权限	130
选择其他版本作为客户托管权限的默认版本	132
删除客户托管权限版本	133
删除客户托管权限	134
更新托管权限版本	135
客户托管权限注意事项	137
托管权限的工作原理	138
托管权限的类型	139
安全性	141
数据保护	141
Identity and access management	142
如何 Amazon RAM 与 IAM 配合使用	143
Amazon 托管策略	145
使用服务关联角色	150
示例 IAM policies	152
示例 SCPs	154
禁用与 Organizations 的共享	160

日志记录和监控	160
使用监控 EventBridge	161
使用记录 Amazon RAM API 调用 Amazon CloudTrail	163
合规性验证	165
恢复能力	165
基础结构安全性	165
Amazon PrivateLink	166
注意事项	166
创建接口端点	166
创建端点策略	167
问题排查	168
错误：账户 ID 不存在	168
场景	168
原因	168
解决方案	168
错误：访问被拒绝异常	169
场景	169
原因	169
解决方案	169
错误：未知资源异常	171
场景	171
原因	171
解决方案	171
错误：不允许在组织外部共享	172
场景	172
可能的原因和解决方案	172
错误：看不到共享资源	173
场景	173
可能的原因和解决方案	173
错误：超出限制异常	175
场景	175
原因	175
解决方案	175
未收到任何邀请	175
场景	175
原因	176

无法共享 VPC	176
场景	176
原因	176
服务配额	177
使用 Amazon SDK	179
文档历史记录	180
.....	cxc

什么是 Amazon Resource Access Manager ?

Amazon Resource Access Manager (Amazon RAM) 可帮助您在组织或组织单位之间 Amazon Web Services 账户、内部安全地共享资源 (OUs)，以及与 Amazon Identity and Access Management (IAM) 角色和用户共享支持的资源类型。如果您有多个资源 Amazon Web Services 账户，则可以一次性创建一个资源 Amazon RAM，然后使用该资源供其他账户使用。如果您的账户由管理 Amazon Organizations，则可以与组织中的所有其他账户共享资源，也可以仅与一个或多个指定组织单位所包含的账户共享资源 (OUs)。无论该账户是否属于某个组织，您都可以 Amazon Web Services 账户按账户 ID 与其共享。[一些支持的资源类型](#)还允许您与指定的 IAM 角色和用户进行共享。

内容

- [的好处 Amazon RAM](#)
- [资源共享的工作原理](#)
- [正在访问 Amazon RAM](#)
- [的定价 Amazon RAM](#)
- [合规性和国际标准](#)

的好处 Amazon RAM

为什么要使用 Amazon RAM？它具备下列优点：

- 减少运营开销 — 只需创建一次资源，Amazon RAM 即可用于与其他账户共享该资源。这样您就不需要在每个账户中预置重复的资源，这可以减少运营开销。在拥有资源的账户中，无需使用基于身份的权限策略，即可 Amazon RAM 简化向该账户中的每个角色和用户授予访问权限。
- 提供安全性和一致性 - 使用一组策略和权限，简化共享资源的安全管理。如果您要在所有单独的账户中创建重复的资源，则您的任务是实施相同的策略和权限，然后必须使所有这些账户中的策略和权限保持相同。相反，Amazon RAM 资源共享的所有用户都由一组策略和权限进行管理。Amazon RAM 为共享不同类型的 Amazon 资源提供一致的体验。
- 提供可见性和可审计性 — 通过与 Amazon 的集成，查看共享资源的使用详情 Amazon RAM，CloudWatch 以及 Amazon CloudTrail。Amazon RAM 提供对共享资源和帐户的全面可见性。

如何使用基于资源的策略授予跨账户访问权限？

您可以 Amazon Web Services 账户通过附加[基于 Amazon 资源的策略](#)来识别您之外的 Amazon Identity and Access Management (IAM) 委托人 (IAM 角色和用户)，从而与其他人共享某些类型的资

源。Amazon Web Services 账户但是，通过附加政策共享资源并不能利用其 Amazon RAM 提供的额外好处。通过使用 Amazon RAM 可以获得以下功能：

- 您可以与[组织或组织单位 \(OU\)](#) 共享，而不必列举每个组织或组织单位 (OU)。Amazon Web Services 账户 IDs
- 用户可以直接在原始 Amazon Web Services 服务 控制台和 API 操作中看到与他们共享的资源，就好像这些资源直接存在于用户的账户中一样。例如，如果您使用 Amazon RAM 与其他账户共享 Amazon VPC 子网，则该账户中的用户可以在亚马逊 VPC 控制台以及在该账户中执行的 Amazon VPC API 操作的结果中看到该子网。通过附加基于资源的策略共享的资源不可见；相反，您必须通过其 Amazon 资源名称 (ARN) 来发现并明确引用该资源。
- 资源的所有者可以看到哪些主体有权访问他们共享的每项资源。
- 如果您与不属于您的组织的账户共享资源，则 Amazon RAM 会启动邀请流程。收件人必须接受邀请，然后主体才能访问共享的资源。[开启组织内共享功能后](#)，与组织中的账户共享不需要邀请。

如果您使用基于资源的权限策略共享了资源，则可以通过执行以下任一操作将这些资源提升为完全 Amazon RAM 托管的资源：

- 使用 [PromoteResourceShareCreatedFromPolicy](#) API 操作。
- 使用 API 操作的等效项，即 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) [promote-resource-share-created-from-policy](#) 命令。

资源共享的工作原理

当您与另一个拥有者账户（消费账户）共享资源时 Amazon Web Services 账户，即授予使用者账户中的委托人访问共享资源的权限。任何适用于使用账户中的角色和用户的策略和权限也适用于共享资源。共享中的资源看起来像是你与之 Amazon Web Services 账户 共享的原生资源。

您可以共享全球资源和区域资源。有关更多信息，请参阅 [共享区域资源（相较于全球资源）](#)。

共享您的资源

使用 Amazon RAM，您可以通过创建资源共享来[共享您拥有的资源](#)。要创建资源共享，请指定以下内容：

- 您要 Amazon Web Services 区域 在其中创建资源共享的。在控制台右上角，从区域下拉菜单中进行选择。在中 Amazon CLI，使用 `--region` 参数。

- 资源共享只能包含与资源共享位于相同 Amazon Web Services 区域 的区域资源。
- 只有当资源共享位于全球资源的指定主区域美国东部 (弗吉尼亚州北部) us-east-1 时，资源共享才能包含全球资源。
- 资源共享的名称。
- 您希望作为此资源共享的一部分授予访问权限的资源列表。
- 授予对资源共享访问权限的主体。委托人可以是个人 Amazon Web Services 账户、组织或组织单位 (OU) 中的账户 Amazon Organizations，也可以是个人 Amazon Identity and Access Management (IAM) 角色或用户。

Note

并非所有资源类型都可以与 IAM 角色和用户共享。有关您可以与这些主体共享的资源的信息，请参阅[可共享的资源 Amazon](#)。

- 与资源共享中包含的每种资源类型相关联的[托管权限](#)。托管权限决定了其他账户中的主体可以对资源共享中的资源执行哪些操作。

权限的行为取决于主体的类型：

- 如果主体所在的账户与拥有资源的账户不同，则附加到资源共享的权限是这些账户中的角色和用户可获得的最大权限。然后，这些账户的管理员必须使用基于 IAM 身份的策略向个人角色和用户授予对共享资源的访问权限。在这些策略中授予的权限不能超过附加到资源共享的权限中定义的权限。

资源拥有账户保留其共享资源的全部所有权。

使用共享资源

当资源的所有者将资源与您的账户共享时，您可以访问共享资源，就像该资源为您的账户所拥有一样。您可以使用相关服务的控制台、Amazon CLI 命令和 API 操作来访问资源。允许您账户中的主体执行的 API 操作因资源类型而异，并由附加到资源共享的 Amazon RAM 权限指定。此外，所有 IAM 策略以及在您的账户中配置的服务控制策略将继续适用，这使您能够利用在安全性和管理控制方面的现有投资。

当您使用该资源的服务访问共享资源时，您具有与拥有 Amazon Web Services 账户 该资源的人相同的能力和限制。

- 如果资源是区域性资源，则您只能从其所属账户中存在的 Amazon Web Services 区域 访问它。

- 如果资源是全球性资源，则可以从该资源的服务控制台和工具支持的任何 Amazon Web Services 区域访问它。您只能在指定的家乡美国东部（弗吉尼亚北部）的 Amazon RAM 控制台和工具中查看和管理资源共享及其全球资源 us-east-1。

正在访问 Amazon RAM

您可以通过以下任何一种方式使用 Amazon RAM：

Amazon RAM 控制台

Amazon RAM 提供基于 Web 的用户界面，即 Amazon RAM 控制台。如果您已经注册了 Amazon Web Services 账户，则可以通过登录 [Amazon Web Services 管理控制台](#) 并 Amazon RAM 从 Amazon RAM 主机主页上进行选择来访问控制台。

您也可以在浏览器中直接导航到 [Amazon RAM 控制台](#)。如果您尚未登录，则系统会要求您在控制台出现之前登录。

Amazon CLI 和适用于 Windows 的工具 PowerShell

Amazon CLI 和 Amazon Tools for PowerShell 提供对 Amazon RAM 公共 API 操作的直接访问权限。Amazon 支持 Windows、macOS、和 Linux 上的这些工具。有关入门的更多信息，请参阅《Amazon Command Line Interface 用户指南》<https://docs.amazonaws.cn/cli/latest/userguide/> 或《Amazon Tools for Windows PowerShell 用户指南》<https://docs.amazonaws.cn/powershell/latest/userguide/>。有关命令的更多信息 Amazon RAM，请参阅《命令参考》或《Amazon CLI Amazon Tools for Windows PowerShell Cmdlet 参考》。

Amazon SDKs

Amazon 为多种编程语言提供了 API 命令。有关入门的更多信息，请参阅 [Amazon SDKs 和工具参考指南](#)。

查询 API

如果您不使用支持的编程语言之一，那么 Amazon RAM HTTPS 查询 API 将为您提供对 Amazon RAM 的编程访问权限 Amazon。借助 Amazon RAM API，您可以直接向服务发出 HTTPS 请求。使用 Amazon RAM API 时，必须包含代码，以便使用您的凭据对请求进行数字签名。有关更多信息，请参阅 [Amazon RAM API 参考](#)。

的定价 Amazon RAM

使用 Amazon RAM 或创建资源共享以及跨账户共享资源无需支付额外费用。资源使用费因资源类型而异。有关如何为可共享资源开具 Amazon 账单的更多信息，请参阅资源所属服务的文档。

合规性和国际标准

PCI DSS

Amazon RAM 支持商家或服务提供商处理、存储和传输信用卡数据，并且已被验证符合支付卡行业 (PCI) 数据安全标准 (DSS)。

有关 PCI DSS 的更多信息，包括如何请求 Amazon PCI Compliance Package 的副本，请参阅 [PCI DSS 第 1 级](#)。

SOC 和 ISO

Amazon RAM 可用于受服务组织控制 (SOC) 合规性以及国际标准化组织 (ISO) ISO 9001、ISO 27001、ISO 27017、ISO 27018 和 ISO 27701 标准约束的工作负载。金融、医疗保健和其他监管行业的客户可以深入了解保护客户数据的安全流程和控制措施，这些信息可通过 [Amazon Artifact](#) 在 SOC 报告以及 Amazon ISO 和 CSA STAR 证书中找到。

有关 SOC 合规性的更多信息，请参阅 [SOC](#)。

有关 ISO 合规性的更多信息，请参阅 [ISO 9001](#)、[ISO 27001](#)、[ISO 27017](#)、[ISO 27018](#) 和 [ISO 27701](#)。

入门 Amazon RAM

使用 Amazon Resource Access Manager，您可以与其他人共享您拥有的资源 Amazon Web Services 账户。如果您的账户由管理 Amazon Organizations，您也可以与组织中的其他账户共享资源。您还可以使用通过其他 Amazon Web Services 账户与您共享的资源。

如果您不启用内部共享 Amazon Organizations，则无法与您的组织或组织中的组织单位 (OU) 共享资源。但是，您仍然可以与组织 Amazon Web Services 账户 中的个人共享资源。对于[支持的资源类型](#)，您还可以与组织中的各 Amazon Identity and Access Management (IAM) 角色或用户共享资源。在这种情况下，这些主体被视为外部账户，而不是您组织的一部分。他们会收到加入资源共享的邀请，且必须接受邀请后才能访问共享资源。

内容

- [的术语和概念 Amazon RAM](#)
- [共享您的 Amazon 资源](#)
- [使用共享 Amazon 资源](#)

的术语和概念 Amazon RAM

以下概念有助于解释如何使用 Amazon Resource Access Manager (Amazon RAM) 共享资源。

资源共享

您可以 Amazon RAM 通过创建资源共享来使用共享资源。资源共享包含以下三个要素：

- 要共享的一个或多个 Amazon 资源的列表。
- 要向其授予资源访问权限的一个或多个[主体](#)的列表。
- 共享中包含的每种资源的[托管权限](#)。每项托管权限适用于该资源共享中该类型的所有资源。

在您使用创建资源共享之后，可以 Amazon RAM 向在资源共享中指定的委托人授予访问该共享资源的权限。

- 如果您开启与 Amazon RAM 共享 Amazon Organizations，并且您与之共享的委托人与共享账户属于同一个组织，则只要他们的账户管理员使用 Amazon Identity and Access Management (IAM) 权限策略向他们授予使用资源的权限，这些委托人就可以获得访问权限。

- 如果您未开启与 Or Amazon RAM ganizations 共享，您仍然可以与组织中的个人 Amazon Web Services 账户 共享资源。使用账户中的管理员会收到加入资源共享的邀请，且他们必须接受邀请，然后资源共享中指定的主体才能访问共享的资源。
- 如果资源类型支持，您也可以与组织外部的账户共享。使用账户中的管理员会收到加入资源共享的邀请，且他们必须接受邀请，然后资源共享中指定的主体才能访问共享的资源。有关哪些资源类型支持此类共享的信息，请参阅[可共享的资源 Amazon](#)，并查看可以与其组织之外的账户共享列。

共享账户

共享帐户包含共享的资源，Amazon RAM 管理员使用在其中创建 Amazon 资源共享 Amazon RAM。

Amazon RAM 管理员是 IAM 委托人，有权在中创建和配置资源共享 Amazon Web Services 账户。由于通过将基于资源的策略附加到资源共享中的资源来起 Amazon RAM 作用，因此 Amazon RAM 管理员还必须有权对资源共享中包含 Amazon Web Services 服务 的每种资源类型调用PutResourcePolicy操作。

使用主体

消费账户是 Amazon Web Services 账户 共享资源的账户。资源共享可以将整个账户指定为主体，或者对于某些资源类型，可以指定账户中的单个角色或用户。有关哪些资源类型支持此类共享的信息，请参阅[可共享的资源 Amazon](#)，并查看可以与 IAM 角色和用户共享列。

Amazon RAM 还支持服务主体作为资源共享的使用者。有关哪些资源类型支持此类共享的信息，请参阅[可共享的资源 Amazon](#)，并查看可以与服务主体共享列。

使用账户中的主体只能执行以下两个 权限所允许的操作：

- 附加到资源共享的托管权限。它们指定了可以向使用账户中的主体授予的最大 权限。
- 使用账户中的 IAM 管理员附加到个人角色或用户的 IAM 基于身份的策略。这些策略必须授予对共享账户中资源的指定操作和 [Amazon 资源名称 \(ARN \)](#) 的 Allow 权限。

Amazon RAM 支持以下 IAM 委托人类型作为资源共享的使用者：

- 另一个 Amazon Web Services 账户 — 资源共享使共享账户中包含的资源可供使用者账户使用。
- 其他账户中的单个 IAM 角色或用户 - 某些资源类型支持直接与单个 IAM 角色或用户共享。按 ARN 指定此主体类型。
 - IAM 角色 - arn:aws:iam::123456789012:role/rolename
 - IAM 用户 - arn:aws:iam::123456789012:user/username

- 服务主体-与 Amazon 服务共享资源以授予该服务对资源共享的访问权限。服务主体共享允许 Amazon 服务代表您采取行动，以减轻运营负担。

要与服务主体共享，请选择允许与任何人共享，然后，在选择主体类型下，从下拉列表中选择服务主体。采用以下格式指定服务主体的名称：

- `service-id.amazonaws.com`

为了降低混淆代理人带来的风险，资源策略在 `aws:SourceAccount` 条件键中显示资源所有者的账户 ID。

- 组织中的帐户-如果共享帐户由管理 Amazon Organizations，则资源共享可以指定要与组织中的所有帐户共享的组织 ID。资源共享也可以指定组织单位 (OU) ID，以便与该 OU 中的所有账户共享。共享账户只能与自己的组织或其组织 IDs 内部的 OU 共享。按组织或 OU 的 ARN 指定组织中的账户。
 - 组织中的所有账户 - 以下是 Amazon Organizations 中组织的 ARN 示例：

```
arn:aws:organizations::123456789012:organization/o-<orgid>
```

- 组织单位中的所有账户 - 以下是 OU ID 的 ARN 示例：

```
arn:aws:organizations::123456789012:organization/o-<orgid>/ou-<rootid>-<ouid>
```

Important

当您与组织或 OU 共享，并且该范围包括拥有资源共享的账户时，共享账户中的所有主体都会自动获得对共享中资源的访问权限。授予的访问权限由与共享关联的托管权限定义。这是因为 Amazon RAM 附加到共享中每个资源的基于资源的策略使用 `"Principal": "*"` 。有关更多信息，请参阅 [在基于资源的策略中使用 "Principal": "*" 的影响](#)。

其他所使用账户中的主体无法立即访问共享的资源。其他账户的管理员必须首先将基于身份的权限策略附加到相应的主体。这些策略必须授予 ARNs 对资源共享中各个资源的 Allow 访问权限。这些策略中的权限不能超过与资源共享关联的托管权限中指定的权限。

基于资源的政策

基于资源的策略是实施 IAM 策略语言的 JSON 文本文档。与您附加到委托人的基于身份的策略（例如 IAM 角色或用户）不同，您可以将基于资源的策略附加到资源。Amazon RAM 根据您为资源共享提供的信息，代表您制定基于资源的策略。您必须指定一个 Principal 策略元素来确定谁可以访问该资源。有关更多信息，请参见《IAM 用户指南》中的[基于身份的策略和基于资源的策略](#)。

将对生成的 Amazon RAM 基于资源的策略以及所有其他 IAM 策略类型进行评估。这包括附加到尝试访问资源的委托人的任何基于 IAM 身份的策略，以及可能适用于该资源的服务控制策略 (SCPs)。Amazon Organizations Amazon Web Services 账户由生成的基于资源的策略 Amazon RAM 参与与所有其他 IAM 策略相同的策略评估逻辑。有关策略评估以及如何确定生成的权限的完整详细信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[策略评估逻辑](#)。

Amazon RAM 通过提供基于 easy-to-use 抽象资源的策略，提供简单安全的资源共享体验。

对于支持基于资源的策略的资源类型，Amazon RAM 会自动为您构建和管理基于资源的策略。对于给定资源，Amazon RAM 通过组合包含资源的所有资源共享中的信息，构建基于该资源的策略。例如，假设您通过使用 Amazon RAM 并包含在两个不同的资源共享中共享的 SageMaker Amazon AI 管道。您可以使用一个资源共享为整个组织提供只读访问权限。然后，您可以使用其他资源共享仅向单个账户授予 SageMaker AI 执行权限。Amazon RAM 自动将这两组不同的权限组合成一个包含多个语句的资源策略。然后，它将组合的基于资源的策略附加到管道资源。您可以通过调用[GetResourcePolicy](#)操作来查看此底层资源策略。Amazon Web Services 服务 然后使用该基于资源的策略来授权任何试图对共享资源执行操作的委托人。

尽管您可以手动创建基于资源的策略并通过调用 `PutResourcePolicy` 将其附加到您的资源，但我们建议您使用 Amazon RAM，因为它具有以下优点：

- 共享使用者的可发现性-如果您通过使用共享资源 Amazon RAM，则用户可以直接在拥有资源的服务的控制台和 API 操作中看到与他们共享的所有资源，就好像这些资源直接存在于用户的账户中一样。例如，如果您与其他账户共享一个 Amazon CodeBuild 项目，则使用者账户中的用户可以在 CodeBuild 控制台和所执行的 CodeBuild API 操作的结果中看到该项目。通过直接附加基于资源的策略共享的资源不可见。相反，您必须按资源的 ARN 来发现并明确引用该资源。
- 共享所有者的可管理性-如果您通过使用共享资源 Amazon RAM，则共享账户中的资源所有者可以集中查看哪些其他账户有权访问其资源。如果您使用基于资源的策略共享资源，则只能通过相关的服务控制台或 API 中查看各个资源的策略，查看使用账户。
- 效率 — 如果您通过使用共享资源 Amazon RAM，则可以共享多个资源并将其作为一个单元进行管理。仅使用基于资源的策略共享的资源需要在您共享的每个资源上附加单独的策略。
- 简单 — 有了它 Amazon RAM，您无需了解基于 JSON 的 IAM 策略语言。Amazon RAM 提供 ready-to-use Amazon 托管权限，您可以选择将其附加到资源共享。

通过使用 Amazon RAM，您甚至可以共享一些尚不支持基于资源的策略的资源类型。对于此类资源类型，会 Amazon RAM 自动生成一个基于资源的策略来表示实际权限。用户可以通过调用[GetResourcePolicy](#) 来查看此表示形式。这包含以下资源类型：

- Amazon Aurora - DB 集群

- Amazon EC2 - 容量预留和专用主机
- Amazon License Manager — 许可证配置
- Amazon Outposts — 本地网关路由表、前哨基地和站点
- Amazon Route 53 - 转发规则
- Amazon Virtual Private Cloud — 客户拥有 IPv4 的地址、前缀列表、子网、流量镜像目标、传输网关和传输网关组播域

Amazon RAM 生成的基于资源的策略示例

如果您与个人账户共享 EC2 Image Builder 图像资源，则 Amazon RAM 会生成如下例所示的策略，并将其附加到资源共享中包含的所有图像资源。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root"
      },
      "Action": [
        "imagebuilder:GetImage",
        "imagebuilder:ListImages"
      ],
      "Resource": "arn:aws:imagebuilder:us-east-1:123456789012:image/testimage/1.0.0/44"
    }
  ]
}
```

如果您与其他 IAM 角色或用户共享 EC2 Image Builder 图像资源，则 Amazon RAM 会生成如下例所示的策略，并将其附加到资源共享中包含的所有图像资源。Amazon Web Services 账户

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:role/MySampleRole"
      },
      "Action": [
        "imagebuilder:GetImage",
        "imagebuilder:ListImages"
      ],
      "Resource": "arn:aws:imagebuilder:us-east-1:123456789012:image/testimage/1.0.0/44"
    }
  ]
}
```

如果您与组织中的所有账户或组织中的账户共享 EC2 Image Builder 图像资源，则 Amazon RAM 会生成与以下示例类似的策略，并将其附加到资源共享中包含的所有图像资源。

 Note

此策略使用 "Principal": "*", 然后使用 "Condition" 元素将权限限制为与指定 PrincipalOrgID 相匹配的身份。有关更多信息，请参阅 [在基于资源的策略中使用 "Principal": "*" 的影响](#)。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Action": [
```

```
        "imagebuilder:GetImage",
        "imagebuilder:ListImages"
    ],
    "Resource": "arn:aws:imagebuilder:us-east-1:123456789012:image/
testimage/1.0.0/44",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:PrincipalOrgID": "o-123456789"
        }
    }
}
]
```

在基于资源的策略中使用 "Principal": "*" 的影响

当您在基于资源的策略中包含 "Principal": "*" 时，该策略会向账户中包含该资源的所有 IAM 主体授予访问权限，但须遵守 Condition 元素施加的任何限制（如果存在）。适用于调用主体的任何策略中的明确 Deny 语句将覆盖此策略授予的权限。但是，在任何适用的身份策略、权限边界策略或会话策略中，隐式 Deny（意味着缺少显式 Allow）不会导致对通过此类基于资源的策略获得某操作的访问权限的主体执行 Deny。

如果您的场景不希望出现这种行为，则您可以通过向影响相关角色和用户的身份策略、权限边界或会话策略添加显式 Deny 语句，限制这种行为。

托管权限

托管权限定义了主体可以在哪些条件下对资源共享中支持的资源类型执行哪些操作。创建资源共享时，您必须指定要对资源共享中包含的每种资源类型使用哪种托管权限。托管权限列出了委托人可以使用 Amazon RAM 共享的资源执行的一组 actions 和条件。

您只能为资源共享中的每种资源类型附加一个托管权限。如果某个类型的某些资源使用一种托管权限，而相同类型的其他资源使用不同的托管权限，则无法创建资源共享。为此，您需要创建两个不同的资源共享并在它们之间分配资源，以便为每个资源集提供不同的托管权限。有两种不同类型的托管权限：

Amazon 托管权限

Amazon 托管权限由常见客户场景创建、维护 Amazon 和授予权限。Amazon RAM 为每种支持的资源类型定义至少一个 Amazon 托管权限。某些资源类型支持多个 Amazon 托管权限，其中一个托管权限被指定为 Amazon 默认权限。除非您另行指定，否则将关联 [默认 Amazon 托管权限](#)。

客户托管权限

客户托管权限是您通过精确指定可以在哪些条件下使用 Amazon RAM 共享的资源执行哪些操作来创建和维护的托管权限。例如，您想限制 Amazon VPC IP 地址管理器 (IPAM) 池的读取权限，这有助于您大规模管理 IP 地址。您可以为开发人员创建客户托管权限来分配 IP 地址，但不能查看其他开发人员账户分配的 IP 地址范围。您可以遵循最低权限相关的最佳实践，仅授予在共享资源上执行任务所需的权限。

您可以为资源共享中的资源类型定义自己的权限，并可以选择添加诸如[全局上下文键](#)和[服务特定键](#)之类的条件，以指定主体访问资源的条件。这些权限可以在一个或多个 Amazon RAM 共享中使用。客户托管权限为区域特定权限。

Amazon RAM 将托管权限作为输入，为您共享的[资源制定基于资源的策略](#)。

托管权限版本

对托管权限的任何更改都表示为该托管权限的新版本。新版本是所有新资源共享的默认版本。每个托管权限始终有一个指定为默认版本的版本。当您或 Amazon 创建新的托管权限版本时，必须明确更新每个现有资源共享的托管权限。在此步骤中，您可以先评估更改，然后再将其应用于您的资源共享。所有新的资源共享将自动使用相应资源类型的新版托管权限。

Amazon 托管权限版本

Amazon 处理对 Amazon 托管权限的所有更改。此类更改可解决新功能或消除已发现的缺点。您只能将默认托管权限版本应用于您的资源共享。

客户托管权限版本

您负责处理对客户托管权限的所有更改。您可以创建新的默认版本，将旧版本设置为默认版本，或者删除不再与任何资源共享关联的版本。一个客户托管权限最多可以有五个版本。

创建或更新资源共享时，只能附加指定托管权限的默认版本。有关更多信息，请参阅[将 Amazon 托管权限更新到新版本](#)。

共享您的 Amazon 资源

要使用共享您拥有的资源 Amazon RAM，请执行以下操作：

- [在内部启用资源共享 Amazon Organizations](#) (可选)
- [创建资源共享](#)

注意

- 与拥有 Amazon Web Services 账户 该资源的以外的委托人共享资源不会更改适用于创建该资源的账户内的资源权限或配额。
- Amazon RAM 是一项区域服务。您与之共享的委托人只能访问创建资源时 Amazon Web Services 区域 所在的资源共享。
- 有些资源在共享方面有特殊的注意事项和先决条件。有关更多信息，请参阅 [可共享的资源 Amazon](#)。

在内部启用资源共享 Amazon Organizations

当您的账户由管理时 Amazon Organizations，您可以利用这一优势更轻松地共享资源。无论是否使用 Organizations，用户都可以与个人账户共享。但是，如果您的账户位于组织中，则您可以与个人账户、组织或 OU 中的所有账户共享，而不必枚举每个账户。

要在组织内共享资源，必须先使用 Amazon RAM 控制台或 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 启用与共享 Amazon Organizations。当您在组织中共享资源时，Amazon RAM 不会向委托人发送邀请。企业中的委托人获取对共享资源的访问权限，而无需交换邀请。

当您在组织内启用资源共享时，Amazon RAM 会创建一个名为 **AWSServiceRoleForResourceAccessManager** 的服务相关角色。此角色只能由 Amazon RAM 服务担任，并授予使用 Amazon 托管策略检索有关其所属组织的信息的 Amazon RAM 权限 **AWSResourceAccessManagerServiceRolePolicy**。

Note

默认情况下，当您启用与共享时 Amazon Organizations，组织内的资源共享会限制同一组织内的消费者访问权限。如果消费者账户离开组织，则该账户将失去对资源共享中资源的访问权限。无论您是与 OU、整个组织还是组织中的个人账户共享资源，此限制都适用。

要在组织内 account-to-account 共享，您可以在帐户离开时保留共享权限，方法是在创建新的资源共享 `True` 时 `RetainSharingOnAccountLeaveOrganization` 将设置为。启用此设置后，Amazon RAM 向消费者账户发送邀请（类似于与外部账户共享）。即使已离开组织，该账户仍保留对共享资源的访问权限。

该 `RetainSharingOnAccountLeaveOrganization` 设置具有以下要求和限制：

- 必须 `allowExternalPrincipals` 成为 `True`

- 只能在创建新资源共享时进行设置
- 不适用于与整个组织共享 OUs 或与整个组织共享
- 如果设置RetainSharingOnAccountLeaveOrganization为True，则不能使用资源共享来共享[只能在组织内共享](#)的资源。

如果您不再需要与整个组织共享资源 OUs，或者，您可以禁用资源共享。有关更多信息，请参阅 [禁用与的资源共享 Amazon Organizations](#)。

最小权限

要运行以下步骤，您必须以拥有以下权限的组织管理账户中的主体身份登录：

- ram:EnableSharingWithAwsOrganization
- iam:CreateServiceLinkedRole
- organizations:enableAWSServiceAccess
- organizations:DescribeOrganization

要求

- 只有在组织管理账户中以主体身份登录时，才能执行这些步骤。
- 组织必须已启用所有功能。有关更多信息，请参阅《Amazon Organizations 用户指南》中的[启用企业中的所有功能](#)。

Important

您必须使用 Amazon RAM 控制台或 [enable-sharing-with-aws-](#) organization Amazon CLI 命令启用与 Amazon Organizations 共享。这将确保创建与 AWSServiceRoleForResourceAccessManager 服务相关角色。如果您使用 Amazon Organizations 控制台或 [enable-aws-service-access](#) Amazon CLI 命令启用可信访问，则不会创建AWSServiceRoleForResourceAccessManager服务相关角色，也无法在组织内共享资源。 Amazon Organizations

Console

要在组织内启用资源共享，请执行以下操作：

1. 在 Amazon RAM 控制台中打开 [“设置”](#) 页面。
2. 选择“启用与之共享” Amazon Organizations，然后选择“保存设置”。

Amazon CLI

要在组织内启用资源共享，请执行以下操作：

使用 [enable-sharing-with-aws-组织](#) 命令。

此命令可以在任何区域中使用 Amazon Web Services 区域，并且允许 Amazon Organizations 在所有支持的区域中 Amazon RAM 与共享。

```
$ aws ram enable-sharing-with-aws-organization
{
  "returnValue": true
}
```

创建资源共享

要共享您拥有的资源，请创建资源共享。过程概览：

1. 添加您要共享的资源。
2. 对于共享中包含的每种资源类型，请指定要用于该资源类型的[托管权限](#)。
 - 您可以从可用的 Amazon 托管权限、现有客户托管权限中进行选择，也可以创建新的客户托管权限。
 - Amazon 托管权限由创建 Amazon，以涵盖标准用例。
 - 客户托管权限允许您定制自己的托管权限，以满足您的安全和业务需求。

Note

如果选定的托管权限有多个版本，则 Amazon RAM 会自动附加默认版本。您只能附加指定为默认版本的版本。

3. 指定要对资源拥有访问权限的主体。

注意事项

- 如果您以后需要删除共享中包含的 Amazon 资源，我们建议您先从包含该资源的任何资源共享中移除该资源，或者删除该资源共享。
- 您可以在资源共享中包含的资源类型列在了[可共享的资源 Amazon](#)中。
- 仅当您[拥有](#)某个资源时，您才可以共享此资源。您无法共享与您共享的资源。
- Amazon RAM 是一项区域服务。当您与其他 Amazon Web Services 账户中的主体共享资源时，这些主体必须从创建每个资源时所在的 Amazon Web Services 区域 访问这些资源。对于支持的全局资源，您可以从 Amazon Web Services 区域 该资源的服务控制台和工具支持的任何资源访问这些资源。您只能在指定的主区域美国东部（弗吉尼亚州北部）us-east-1 的 Amazon RAM 控制台和工具中，查看此类资源共享及其全球资源。有关 Amazon RAM 和全球资源的更多信息，请参阅[共享区域资源（相较于全球资源）](#)。
- 如果您共享的账户是组织中组织的一员，Amazon Organizations 并且启用了在组织内共享，那么与您共享的组织中的任何委托人将自动获得访问资源共享的权限，而无需使用邀请。您在组织环境之外与之共享的账户中的主体会收到加入资源共享的邀请，并且只有在他们接受邀请后才能获得对所共享资源的访问权限。
- 如果您与服务主体共享，则无法将任何其他主体与该资源共享关联。
- 如果共享是在属于某个组织的账户或主体之间进行的，则组织成员资格的任何更改都会动态影响对资源共享的访问权限。
 - 如果您 Amazon Web Services 账户 向组织或有权访问资源共享的 OU 中添加，则该新成员账户将自动获得对资源共享的访问权限。然后，您与之共享的账户的管理员可以授予该账户中的个人主体访问该共享中的资源的权限。
 - 如果您从组织或有权访问资源共享的 OU 中移除某个账户，则该账户中的所有主体将自动失去对通过该资源共享访问的资源的访问权限。
 - 如果您直接与成员账户或成员账户中的 IAM 角色或用户共享，然后将该账户从组织中移除，则该账户中的任何主体将无法访问通过该资源共享访问的资源。

Important

当您与组织或 OU 共享，并且该范围包括拥有资源共享的账户时，共享账户中的所有主体都会自动获得对共享中资源的访问权限。授予的访问权限由与共享关联的托管权限定义。这是因为 Amazon RAM 附加到共享中每个资源的基于资源的策略使用 "Principal": "*"。有关更多信息，请参阅 [在基于资源的策略中使用 "Principal": "*" 的影响](#)。

其他所使用账户中的主体无法立即访问共享的资源。其他账户的管理员必须首先将基于身份的权限策略附加到相应的主体。这些策略必须授予 ARNs 对资源共享中各个资源的 Allow 访问权限。这些策略中的权限不能超过与资源共享关联的托管权限中指定的权限。

- 您只能将您的账户所属的组织以及 OUs 该组织添加到您的资源共享中。您不能将组织外部的组织作为委托人添加到 OUs 资源共享中。但是，对于支持的服务，您可以将组织外部的 IAM 角色和用户添加为资源共享的委托人。Amazon Web Services 账户

Note

并非所有资源类型都可以与 IAM 角色和用户共享。有关您可以与这些主体共享的资源的信息，请参阅[可共享的资源 Amazon](#)。

- 对于以下资源类型，您有七天的时间接受邀请加入以下资源类型的共享。如果您在邀请到期之前未接受邀请，则系统会自动拒绝邀请。

Important

对于不在以下列表中的共享资源类型，您有 12 小时的时间接受加入资源共享的邀请。12 小时后，邀请过期，资源共享中的最终用户主体将解除关联。最终用户无法再接受邀请。

- Amazon Aurora - DB 集群
- Amazon EC2 - 容量预留和专用主机
- Amazon License Manager — 许可证配置
- Amazon Outposts — 本地网关路由表、前哨基地和站点
- Amazon Route 53 - 转发规则
- Amazon VPC — 客户拥有 IPv4 的地址、前缀列表、子网、流量镜像目标、中转网关、传输网关组播域

Console

要创建资源共享，请执行以下操作：

1. 打开 [Amazon RAM 控制台](#)。

2. 由于 Amazon RAM 资源共享是特定的 Amazon Web Services 区域，因此请 Amazon Web Services 区域 从控制台右上角的下拉列表中选择相应的资源共享。要查看包含全球资源的资源共享，必须将设置 Amazon Web Services 区域 为美国东部（弗吉尼亚北部）、(us-east-1)。有关共享全球资源的更多信息，请参阅[共享区域资源（相较于全球资源）](#)。如果要在资源共享中包含全球资源，则必须选择指定的主区域，即美国东部（弗吉尼亚州北部）us-east-1。
3. 如果您不熟悉 Amazon RAM，请从主页上选择“创建资源共享”。否则，请从[由我共享：资源共享](#)页面选择创建资源共享。
4. 在步骤 1：指定资源共享详细信息中，执行以下操作：
 - a. 对于名称，键入资源共享的描述性名称。名称可以包含字母字符、数字、空格、句点 (.) 和连字符 (-)。它必须少于 256 个字符。
 - b. 在资源下，选择要添加到资源共享的资源，如下所示：
 - 对于选择资源类型，选择要共享的资源的类型。这会将可共享资源的列表筛选为仅所选类型的资源。
 - 在生成的资源列表中，选中要共享的各个资源旁边的复选框。所选资源将移至选定资源下。

如果您要共享与特定可用区关联的资源，则使用可用区 ID (AZ ID) 可帮助您跨账户确定这些资源的相对位置。有关更多信息，请参阅[Amazon 资源的可用区 ID](#)。
 - c. （可选）要[将标签附加](#)到资源共享，请在标签下输入标签键 and 值。通过选择添加新标签，添加其他标签。根据需要重复上述步骤。这些标签仅适用于资源共享本身，不适用于资源共享中的资源。
5. 选择下一步。
6. 在步骤 2：将托管权限与每种资源类型关联中，您可以选择将创建的托管权限 Amazon 与资源类型相关联，选择现有的客户托管权限，也可以为支持的资源类型创建自己的客户托管权限。有关更多信息，请参阅[托管权限的类型](#)。

选择创建客户托管权限，以构建符合共享使用案例要求的客户托管权限。有关更多信息，请参阅[创建客户托管权限](#)。完成该过程后，选择



然后您可以从托管权限下拉列表中选择新的客户托管权限。

 Note

如果选定的托管权限有多个版本，则 Amazon RAM 会自动附加默认版本。您只能附加指定为默认版本的版本。

要显示托管权限允许的操作，请展开查看该托管权限的策略模板。

7. 选择下一步。
8. 在步骤 3：向主体授予访问权限中，执行以下操作：
 - a. 默认情况下，“允许与任何人共享”处于选中状态，这意味着，对于支持共享的资源类型，您可以与 Amazon Web Services 账户 组织外部的资源共享资源。这不会影响只能在组织内部共享的资源类型，例如 Amazon VPC 子网。您还可以与 IAM 角色和用户共享某些[支持的资源类型](#)。

要将资源共享限制为仅组织中的账户和主体，请选择仅允许在组织内共享。

- b. 对于主体，请执行以下操作：
 - 要添加组织、组织单位 (OU) 或组织的一部分 Amazon Web Services 账户，请打开“显示组织结构”。这将显示组织的树视图。然后，选中要添加的每个主体旁边的复选框。

 Important

当您与组织或 OU 共享，并且该范围包括拥有资源共享的账户时，共享账户中的所有主体都会自动获得对共享中资源的访问权限。授予的访问权限由与共享关联的托管权限定义。这是因为 Amazon RAM 附加到共享中每个资源的基于资源的策略使用 "Principal": "*"。有关更多信息，请参阅 [在基于资源的策略中使用 "Principal": "*" 的影响](#)。

其他所使用账户中的主体无法立即访问共享的资源。其他账户的管理员必须首先将基于身份的权限策略附加到相应的主体。这些策略必须授予 ARNs 对资源共享中各个资源的 Allow 访问权限。这些策略中的权限不能超过与资源共享关联的托管权限中指定的权限。

- 如果您选择组织（ID 以 o- 开头），则组织中所有 Amazon Web Services 账户的主体都可以访问资源共享。

- 如果您选择一个 OU (ID 以开头ou-) , 则该 OU Amazon Web Services 账户 中的所有委托人及其子级 OUs 都可以访问该资源共享。
- 如果您选择个人 Amazon Web Services 账户 , 则只有该账户中的委托人才能访问资源共享。

 Note

仅当启用与 Amazon Organizations 的共享功能并且您已登录到该组织的管理账户时, 才会显示显示组织结构切换开关。

您不能使用此方法来指定组织外部的 Amazon Web Services 账户、IAM 角色或用户。相反, 您必须关闭显示组织结构, 然后使用下拉列表和文本框输入 ID 或 ARN。

- 要按 ID 或 ARN 指定主体 (包括组织外部的主体) , 请为每个主体选择主体类型。接下来, 输入 ID (对于 Amazon Web Services 账户、组织或 OU) 或 ARN (对于 IAM 角色或用户) , 然后选择添加。可用的主体类型以及 ID 和 ARN 格式如下所示 :

- Amazon Web Services 账户— 要添加 Amazon Web Services 账户, 请输入 12 位数的账户 ID。例如 :

123456789012

- 组织-要添加组织 Amazon Web Services 账户 中的所有组织, 请输入组织的 ID。例如 :

o-abcd1234

- 组织单位 (OU) - 要添加 OU, 请输入 OU 的 ID。例如 :

ou-abcd-1234efgh

- IAM 角色 - 要添加 IAM 角色, 请输入角色的 ARN。使用以下语法 :

arn:*partition*:iam::*account*:role/*role-name*

例如 :

arn:aws:iam::123456789012:role/MyS3AccessRole

 Note

要获取 IAM 角色的唯一 ARN，请在 [IAM 控制台中查看角色列表](#)，使用 [get-role Amazon CLI 命令](#) 或 [API 操作](#)。 [GetRole](#)

- IAM 用户 - 要添加 IAM 用户，请输入用户的 ARN。使用以下语法：

arn:*partition*:iam::*account*:user/*user-name*

例如：

arn:aws:iam::123456789012:user/bob

 Note

要获取 IAM 用户的唯一 ARN，请在 [IAM 控制台中查看用户列表](#)，使用 [get-user Amazon CLI 命令](#) 或 [GetUserAPI 操作](#)。

- 服务主体 - 要添加服务主体，请从选择主体类型下拉列表中选择服务主体。输入 Amazon 服务主体的名称。使用以下语法：

- *service-id*.amazonaws.com

例如：

pca-connector-ad.amazonaws.com

- c. 对于所选的主体，请验证您指定的主体是否显示在列表中。

9. 选择下一步。

10. 在步骤 4：查看和创建中，查看资源共享的配置详细信息。要更改任何步骤的配置，请选择与您要返回的步骤对应的链接，然后进行所需的更改。

11. 查看完资源共享后，选择创建资源共享。

可能需要花几分钟时间，才能完成资源和委托人关联。在尝试使用资源共享之前，允许此过程完成。

12. 您可以随时添加和删除资源与主体，或将自定义标签应用于资源共享。您可以更改资源共享中包含的资源类型的托管权限，以及支持超过默认托管权限的资源类型的托管权限。您不再希望共享资源时，可以将其删除。有关更多信息，请参阅 [共享您拥有的 Amazon 资源](#)。

Amazon CLI

要创建资源共享，请执行以下操作：

使用 [create-resource-share](#) 命令。以下命令创建与组织 Amazon Web Services 账户 中的所有人共享的资源共享。该共享包含 Amazon License Manager 许可证配置，并授予该资源类型的默认托管权限。

Note

如果您想将客户托管权限与该资源共享中的资源类型一起使用，则可以使用现有的客户托管权限，也可以创建新的客户托管权限。记下客户托管权限的 ARN，然后创建资源共享。有关更多信息，请参阅 [创建客户托管权限](#)。

```
$ aws ram create-resource-share \
  --region cn-north-1 \
  --name MyLicenseConfigShare \
  --permission-arns arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMDefaultPermissionLicenseConfiguration \
  --resource-arns arn:aws:license-manager:cn-north-1:123456789012:license-
configuration:lic-abc123 \
  --principals arn:aws:organizations::123456789012:organization/o-1234abcd
{
  "resourceShare": {
    "resourceShareArn": "arn:aws:ram:cn-north-1:123456789012:resource-
share/12345678-abcd-09876543",
    "name": "MyLicenseConfigShare",
    "owningAccountId": "123456789012",
    "allowExternalPrincipals": true,
    "status": "ACTIVE",
    "creationTime": "2021-09-14T20:42:40.266000-07:00",
    "lastUpdatedTime": "2021-09-14T20:42:40.266000-07:00"
  }
}
```

使用共享 Amazon 资源

要开始使用使用与您的账户共享的资源 Amazon Resource Access Manager，请完成以下任务。

任务

- [回复资源共享邀请](#)
- [使用与您共享的资源](#)

回复资源共享邀请

如果您收到加入资源共享的邀请，您必须接受它才能访问共享资源。

以下情形不使用邀请：

- 如果您是组织中的一员，Amazon Organizations 并且启用了组织中的共享，则该组织中的委托人无需邀请即可自动访问共享资源。
- 如果您与拥有 Amazon Web Services 账户 该资源的用户共享，则该账户中的委托人无需邀请即可自动访问共享资源。

Console

要响应邀请，请执行以下操作：

1. 在 Amazon RAM 控制台中，打开 [与我共享：资源共享](#) 页面。

Note

资源共享仅在创建资源共享时可见。Amazon Web Services 区域 如果控制台中未显示预期的资源共享，则可能需要 Amazon Web Services 区域 使用右上角的下拉控件切换到其他资源共享。

2. 查看您已获得访问权限的资源共享列表。

状态列显示您当前对资源共享的参与状态。Pending 状态表示您已被添加到资源共享，但尚未接受或拒绝邀请。

3. 要回复资源共享邀请，请选择资源共享 ID，然后选择接受资源共享以接受邀请，或者选择拒绝资源共享以拒绝邀请。如果您拒绝邀请，则无法访问资源。如果您接受邀请，则可以访问资源。

Amazon CLI

首先，获取可供您使用的资源共享邀请的列表。以下示例命令在 `cn-northwest-1` 区域中运行，显示 `PENDING` 状态下有一个资源共享可用。

```
$ aws ram get-resource-share-invitations
{
  "resourceShareInvitations": [
    {
      "resourceShareInvitationArn": "arn:aws:ram:cn-
northwest-1:111122223333:resource-share-invitation/1234abcd-ef12-9876-5432-
aaaaaa111111",
      "resourceShareName": "MyNewResourceShare",
      "resourceShareArn": "arn:aws:ram:cn-northwest-1:111122223333:resource-
share/1234abcd-ef12-9876-5432-bbbbbb222222",
      "senderAccountId": "111122223333",
      "receiverAccountId": "444455556666",
      "invitationTimestamp": "2021-09-15T15:00:32.568000-07:00",
      "status": "PENDING"
    }
  ]
}
```

您可以使用上一个命令中邀请的 Amazon 资源名称 (ARN) 作为下一个命令中的参数来接受该邀请。

```
$ aws ram accept-resource-share-invitation \
  --resource-share-invitation-arn arn:aws:ram:cn-
northwest-1:111122223333:resource-share-invitation/1234abcd-ef12-9876-5432-
aaaaaa111111
{
  "resourceShareInvitation": {
    "resourceShareInvitationArn": "arn:aws:ram:cn-
northwest-1:111122223333:resource-share-invitation/1234abcd-ef12-9876-5432-
aaaaaa111111",
    "resourceShareName": "MyNewResourceShare",
    "resourceShareArn": "arn:aws:ram:cn-northwest-1:111122223333:resource-
share/1234abcd-ef12-9876-5432-bbbbbb222222",
    "senderAccountId": "111122223333",
    "receiverAccountId": "444455556666",
    "invitationTimestamp": "2021-09-15T15:14:12.580000-07:00",
    "status": "ACCEPTED"
  }
}
```

```
}
```

输出显示 status 已更改为 ACCEPTED。该资源共享中包含的资源现在可供接受账户中的主体使用。

使用与您共享的资源

在您接受加入资源共享的邀请后，您可以对共享资源执行特定的操作。这些操作因资源类型而异。有关更多信息，请参阅 [可共享的资源 Amazon](#)。这些资源可直接在每个资源的服务控制台和 API/CLI 操作中获得。如果资源是区域性的，则必须在服务控制台或 API/CLI 命令 Amazon Web Services 区域 中使用正确的资源。如果资源是全球性的，则必须使用指定的主区域美国东部（弗吉尼亚北部）。us-east-1 要查看中的资源 Amazon RAM，必须打开创建资源共享的 Amazon RAM 控制台。Amazon Web Services 区域

使用共享 Amazon 资源

您可以使用 Amazon Resource Access Manager (Amazon RAM) 共享您拥有的 Amazon 资源和访问与您共享的 Amazon 资源。

目录

- [共享区域资源 \(相较于全球资源 \)](#)
 - [区域资源和全球资源有什么区别？](#)
 - [资源共享及其区域](#)
- [共享您拥有的 Amazon 资源](#)
 - [查看您在 Amazon RAM 中创建的资源共享](#)
 - [在中创建资源共享 Amazon RAM](#)
 - [在 Amazon RAM 中更新资源共享](#)
 - [在中查看您的共享资源 Amazon RAM](#)
 - [在中查看您与之共享资源的委托人 Amazon RAM](#)
 - [删除中的资源共享 Amazon RAM](#)
- [访问与您共享的 Amazon 资源](#)
 - [接受和拒绝资源共享邀请](#)
 - [查看与您共享的资源共享](#)
 - [查看与您共享的资源](#)
 - [查看与您共享的主体](#)
 - [退出资源共享](#)
 - [退出资源共享的先决条件](#)
 - [如何退出资源共享](#)
- [Amazon 资源的可用区 ID](#)

共享区域资源 (相较于全球资源)

本主题讨论 Amazon Resource Access Manager (Amazon RAM) 与区域和全球资源配合方式的差异。

资源要么是区域资源，要么是全局资源。您可以使用 [Amazon 资源名称 \(ARN \)](#) 中的第四个字段来识别资源是区域资源还是全局资源。区域资源显示 Amazon Web Services 区域。如果为空，则表明资源为全局资源。

区域资源和全局资源有什么区别？

区域资源

您可以与之共享的大多数资源 Amazon RAM 都是区域性的。您在指定 Amazon Web Services 区域中创建它们，然后它们就存在于该区域中。要查看这些资源或与之交互，您必须将操作定向到该区域。例如，要使用创建亚马逊弹性计算云 (Amazon EC2) 实例，[请选择要 Amazon Web Services 区域](#)在中创建实例的。Amazon Web Services 管理控制台如果您使用 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 创建实例，则需要包含 `--region` 参数。它们 Amazon SDKs 都有自己的等效机制来指定操作使用的区域。

使用区域资源有几个原因。一个不错的原因是，要确保资源以及您用来访问资源的服务端点尽可能靠近客户。这样可通过最大限度减少延迟来提高性能。另一个原因是为了提供隔离边界。这样，您可以在多个区域中创建独立的资源副本，以分配负载并提高可扩展性。同时，它可以将资源相互隔离，以提高可用性。

如果您在控制台或 Amazon CLI 命令 Amazon Web Services 区域 中指定其他内容，则无法再查看在前一个区域中可以看到的资源或与之交互。

当您查看区域资源的 [Amazon 资源名称 \(ARN \)](#) 时，包含该资源的区域被指定为 ARN 中的第四个字段。例如，Amazon EC2 实例是一种区域性资源。此类资源与 ARNs 该 `us-east-1` 区域中存在的 VPC 的以下示例类似。

```
arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/i-0a6f30921424d3eee
```

全局资源

有些 Amazon 服务支持您可以在全球范围内访问的资源，这意味着您可以从任何地方使用该资源。您无需 Amazon Web Services 区域 在全局服务的控制台中指定。要访问全局资源，在使用服务 Amazon CLI 和 Amazon SDK 操作时无需指定 `--region` 参数。

全局资源支持这种情况：在关键时刻某一特定资源只能存在一个实例。在这种情况下，在不同区域的副本之间进行复制或同步是不够的。为了确保资源使用者能即时看到任何变化，访问单一全局端点被认为是可以接受的，虽然可能会增加延迟。例如，当您创建 Amazon Cloud WAN 核心网络作为全局资源时，它对所有用户都是一致的。它以单个连续的全局网络形式出现在所有区域。

全球资源的 [Amazon 资源名称 \(ARN \)](#) 不包括区域。此类 ARN 的第四个字段为空，例如以下示例 Cloud WAN 核心网络的 ARN。

```
arn:aws:networkmanager::123456789012:core-network/core-network-0514d38fa6f796cea
```

资源共享及其区域

Amazon RAM 是一项区域服务，资源共享是区域性服务。因此，资源共享可以包含与该资源共享相同的 Amazon Web Services 区域资源以及任何支持的全局资源。您创建资源共享的区域是资源共享的主区域。

Important

目前，您只能在指定主区域美国东部（弗吉尼亚州北部）区域 us-east-1 中创建全球资源的资源共享。尽管您只能在该单一主区域创建资源共享，但在该服务的控制台或 CLI 和 SDK 操作中查看时，任何共享的全球资源都将显示为标准全球资源。对主区域的限制仅适用于资源共享，不适用于其包含的资源。

要共享您在该区域创建的区域资源，您必须配置 Amazon RAM 控制台以使用 us-west-2 并在那里创建资源共享。us-west-2 您不能创建包含不同 Amazon Web Services 区域的区域资源的资源共享。这意味着，要共享来自 us-west-2 和 eu-north-1 的资源，必须创建两个不同的资源共享。您不能将来自两个不同区域的资源合并到一个资源共享中。

要在 Amazon RAM 控制台中共享全球资源，必须将控制 Amazon RAM 台配置为使用指定的主区域，即美国东部（弗吉尼亚州北部）us-east-1。然后，在指定的主区域创建资源共享。您只能将资源共享中的全球资源与 us-east-1 区域的资源混合使用。

尽管全球资源只能在指定主区域的 Amazon RAM 资源共享中查看，但在您共享后它仍然是全球资源。您可以 Amazon Web Services 账户 从任何可以访问原始区域的共享区域中访问它 Amazon Web Services 账户。

注意事项

- 要在 Amazon RAM 控制台中创建资源共享，必须使用包含要共享的资源的区域。如果要包含全球资源，则必须使用指定的主区域来创建共享。例如，要共享 Amazon Cloud WAN 核心网络，您必须在 us-east-1 区域中创建资源共享。

- 要在 Amazon RAM 控制台中查看或修改资源共享，必须使用包含该资源共享的区域。同样，Amazon RAM Amazon CLI 和 SDK 操作仅允许您与您在操作中指定的区域中的资源共享进行交互。要查看或修改包含全球资源的资源共享，您必须使用指定的主区域，即美国东部（弗吉尼亚州北部）us-east-1。
- 要在 Amazon RAM 控制台中查看区域资源以将其包含在资源共享中，您必须使用包含该区域资源的区域。
- 要在 Amazon RAM 控制台中查看全球资源以将其包含在资源共享中，您必须使用指定的主区域，即美国东部（弗吉尼亚州北部）us-east-1。
- 您只能在指定主区域美国东部（弗吉尼亚州北部）us-east-1 中，同时创建区域资源和全球资源的资源共享。

共享您拥有的 Amazon 资源

您可以使用 Amazon Resource Access Manager（Amazon RAM），与您指定的主体共享您指定的资源。本节介绍如何创建新的资源共享、修改现有资源共享以及删除不再需要的资源共享。

主题

- [查看您在 Amazon RAM 中创建的资源共享](#)
- [在中创建资源共享 Amazon RAM](#)
- [在 Amazon RAM 中更新资源共享](#)
- [在中查看您的共享资源 Amazon RAM](#)
- [在中查看您与之共享资源的委托人 Amazon RAM](#)
- [删除中的资源共享 Amazon RAM](#)

查看您在 Amazon RAM 中创建的资源共享

您可以查看您已创建的资源共享的列表。您可以查看您共享了哪些资源以及与哪些主体共享了这些资源。

Console

要查看资源共享，请执行以下操作：

1. 在 Amazon RAM 控制台中，打开[由我共享：资源共享](#)页面。

2. 由于 Amazon RAM 资源共享存在于特定 Amazon Web Services 区域，因此，请从控制台右上角的下拉列表中选择相应的 Amazon Web Services 区域。要查看包含全球资源的资源共享，您必须将 Amazon Web Services 区域设置为美国东部（弗吉尼亚州北部）（us-east-1）。有关共享全球资源的更多信息，请参阅[共享区域资源（相较于全球资源）](#)。
3. 如果结果中资源共享使用的任何托管权限具有指定为默认权限的新版托管权限，则页面会显示一条横幅来提醒您。您可以选择一次性更新所有托管权限版本，方法是：在页面顶部选择查看并全部更新。

或者，对于具有一个或多个新版托管权限的单个资源共享，状态列会显示更新可用。选择该链接将开始查看更新的托管权限版本的过程，并允许您将其分配为该资源共享中相关资源类型的版本。

4. （可选）应用筛选条件以查找特定资源共享。您可以应用多个筛选条件来缩小搜索范围。您可以键入关键字（例如资源共享名称的一部分），仅列出名称中包含该文本的资源共享。选择文本框可查看建议属性字段的下拉列表。选择一个字段后，您可以从该字段的可用值列表中进行选择。在找到所需资源之前，您可以添加其他属性或关键字。
5. 选择要查看的资源共享的名称。控制台显示以下有关资源共享的信息：
 - 摘要 - 列出资源共享名称、ID、所有者、Amazon 资源名称（ARN）、创建日期、是否允许与外部账户共享及其当前状态。
 - 托管权限 - 列出附加到此资源共享的托管权限。资源共享中包含的每种资源类型最多可以有一个托管权限。每个托管权限都显示与资源共享关联的托管权限的版本。如果不是默认版本，则控制台会显示更新到默认版本链接。如果您选择该链接，则可以更新资源共享以使用默认版本。
 - 共享资源 - 列出资源共享中包含的各资源。选择资源的 ID，打开新的浏览器选项卡，以便在其本机服务的控制台中查看该资源。
 - 共享主体 - 列出共享资源的主体。
 - 标签 - 列出附加到资源共享本身的标签键值对；这些不是附加到资源共享中包含的各资源的标签。

Amazon CLI

要查看资源共享，请执行以下操作：

您可以使用将参数 `--resource-owner` 设置为 SELF 的 [get-resource-shares](#) 命令，来显示在 Amazon Web Services 账户中创建的资源共享的详细信息。

以下示例显示了在当前 Amazon Web Services 区域 (cn-north-1) 中为调用 Amazon Web Services 账户共享的资源共享。要获取在其他区域创建的资源共享，请使用 `--region <region-code>` 参数。要加入包含全球资源的资源共享，您必须指定区域美国东部 (弗吉尼亚州北部) `us-east-1`。

```
$ aws ram get-resource-shares \
  --resource-owner SELF
{
  "resourceShares": [
    {
      "resourceShareArn": "arn:aws:ram:cn-north-1:123456789012:resource-
share/2ebe77d7-4156-4a93-87a4-228568d04425",
      "name": "MySubnetShare",
      "owningAccountId": "123456789012",
      "allowExternalPrincipals": true,
      "status": "ACTIVE",
      "creationTime": "2021-09-10T15:38:54.449000-07:00",
      "lastUpdatedTime": "2021-09-10T15:38:54.449000-07:00",
      "featureSet": "STANDARD"
    },
    {
      "resourceShareArn": "arn:aws:ram:cn-north-1:123456789012:resource-
share/818d71dd-7512-4f71-99c6-2ae57aa010bc",
      "name": "MyLicenseConfigShare",
      "owningAccountId": "123456789012",
      "allowExternalPrincipals": true,
      "status": "ACTIVE",
      "creationTime": "2021-09-14T20:42:40.266000-07:00",
      "lastUpdatedTime": "2021-09-14T20:42:40.266000-07:00",
      "featureSet": "STANDARD"
    }
  ]
}
```

在中创建资源共享 Amazon RAM

要共享您拥有的资源，请创建资源共享。过程概览：

1. 添加您要共享的资源。
2. 对于共享中包含的每种资源类型，请指定要用于该资源类型的[托管权限](#)。

- 您可以从可用的 Amazon 托管权限、现有客户托管权限中进行选择，也可以创建新的客户托管权限。
- Amazon 托管权限由创建 Amazon ，以涵盖标准用例。
- 客户托管权限允许您定制自己的托管权限，以满足您的安全和业务需求。

 Note

如果选定的托管权限有多个版本，则 Amazon RAM 会自动附加默认版本。您只能附加指定为默认版本的版本。

3. 指定要对资源拥有访问权限的主体。

注意事项

- 如果您以后需要删除共享中包含的 Amazon 资源，我们建议您先从包含该资源的任何资源共享中移除该资源，或者删除该资源共享。
- 您可以在资源共享中包含的资源类型列在了[可共享的资源 Amazon](#)中。
- 仅当您[拥有](#)某个资源时，您才可以共享此资源。您无法共享与您共享的资源。
- Amazon RAM 是一项区域服务。当您与其他 Amazon Web Services 账户中的主体共享资源时，这些主体必须从创建每个资源时所在的 Amazon Web Services 区域 访问这些资源。对于支持的全局资源，您可以从 Amazon Web Services 区域 该资源的服务控制台和工具支持的任何资源访问这些资源。您只能在指定的主区域美国东部（弗吉尼亚州北部）us-east-1 的 Amazon RAM 控制台和工具中，查看此类资源共享及其全球资源。有关 Amazon RAM 和全球资源的更多信息，请参阅[共享区域资源（相较于全球资源）](#)。
- 如果您共享的账户是组织中组织的一员，Amazon Organizations 并且启用了在组织内共享，那么与您共享的组织中的任何委托人将自动获得访问资源共享的权限，而无需使用邀请。您在组织环境之外与之共享的账户中的主体会收到加入资源共享的邀请，并且只有在他们接受邀请后才能获得对所共享资源的访问权限。
- 如果您与服务主体共享，则无法将任何其他主体与该资源共享关联。
- 如果共享是在属于某个组织的账户或主体之间进行的，则组织成员资格的任何更改都会动态影响对资源共享的访问权限。
- 如果您 Amazon Web Services 账户 向组织或有权访问资源共享的 OU 中添加，则该新成员账户将自动获得对资源共享的访问权限。然后，您与之共享的账户的管理员可以授予该账户中的个人主体访问该共享中的资源的权限。

- 如果您从组织或有权访问资源共享的 OU 中移除某个账户，则该账户中的所有主体将自动失去对通过该资源共享访问的资源的访问权限。
- 如果您直接与成员账户或成员账户中的 IAM 角色或用户共享，然后将该账户从组织中移除，则该账户中的任何主体将无法访问通过该资源共享访问的资源。

Important

当您与组织或 OU 共享，并且该范围包括拥有资源共享的账户时，共享账户中的所有主体都会自动获得对共享中资源的访问权限。授予的访问权限由与共享关联的托管权限定义。这是因为 Amazon RAM 附加到共享中每个资源的基于资源的策略使用 "Principal": "*"。有关更多信息，请参阅 [在基于资源的策略中使用 "Principal": "*" 的影响](#)。

其他所使用账户中的主体无法立即访问共享的资源。其他账户的管理员必须首先将基于身份的权限策略附加到相应的主体。这些策略必须授予 ARNs 对资源共享中各个资源的 Allow 访问权限。这些策略中的权限不能超过与资源共享关联的托管权限中指定的权限。

- 您只能将您的账户所属的组织以及 OUs 该组织添加到您的资源共享中。您不能将组织外部的组织作为委托人添加到 OUs 资源共享中。但是，对于支持的服务，您可以将组织外部的 IAM 角色和用户添加为资源共享的委托人。Amazon Web Services 账户

Note

并非所有资源类型都可以与 IAM 角色和用户共享。有关您可以与这些主体共享的资源的信息，请参阅 [可共享的资源 Amazon](#)。

- 对于以下资源类型，您有七天的时间接受邀请加入以下资源类型的共享。如果您在邀请到期之前未接受邀请，则系统会自动拒绝邀请。

Important

对于不在以下列表中的共享资源类型，您有 12 小时的时间接受加入资源共享的邀请。12 小时后，邀请过期，资源共享中的最终用户主体将解除关联。最终用户无法再接受邀请。

- Amazon Aurora - DB 集群
- Amazon EC2 - 容量预留和专用主机
- Amazon License Manager — 许可证配置
- Amazon Outposts — 本地网关路由表、前哨基地和站点

- Amazon Route 53 - 转发规则
- Amazon VPC — 客户拥有 IPv4 的地址、前缀列表、子网、流量镜像目标、中转网关、传输网关组播域

Console

要创建资源共享，请执行以下操作：

1. 打开 [Amazon RAM 控制台](#)。
2. 由于 Amazon RAM 资源共享是特定的 Amazon Web Services 区域，因此请 Amazon Web Services 区域 从控制台右上角的下拉列表中选择相应的资源共享。要查看包含全球资源的资源共享，必须将设置 Amazon Web Services 区域 为美国东部 (弗吉尼亚北部)、(us-east-1)。有关共享全球资源的更多信息，请参阅[共享区域资源 \(相较于全球资源 \)](#)。如果要在资源共享中包含全球资源，则必须选择指定的主区域，即美国东部 (弗吉尼亚州北部) us-east-1。
3. 如果您不熟悉 Amazon RAM，请从主页上选择“创建资源共享”。否则，请从[由我共享：资源共享](#)页面选择创建资源共享。
4. 在步骤 1：指定资源共享详细信息中，执行以下操作：
 - a. 对于名称，键入资源共享的描述性名称。名称可以包含字母字符、数字、空格、句点 (.) 和连字符 (-)。它必须少于 256 个字符。
 - b. 在资源下，选择要添加到资源共享的资源，如下所示：
 - 对于选择资源类型，选择要共享的资源的类型。这会将可共享资源的列表筛选为仅所选类型的资源。
 - 在生成的资源列表中，选中要共享的各个资源旁边的复选框。所选资源将移至选定资源下。

如果您要共享与特定可用区关联的资源，则使用可用区 ID (AZ ID) 可帮助您跨账户确定这些资源的相对位置。有关更多信息，请参阅 [Amazon 资源的可用区 ID](#)。
 - c. (可选) 要[将标签附加](#)到资源共享，请在标签下输入标签键 and 值。通过选择添加新标签，添加其他标签。根据需要重复上述步骤。这些标签仅适用于资源共享本身，不适用于资源共享中的资源。
5. 选择下一步。

6. 在步骤 2：将托管权限与每种资源类型关联中，您可以选择将创建的托管权限 Amazon 与资源类型相关联，选择现有的客户托管权限，也可以为支持的资源类型创建自己的客户托管权限。有关更多信息，请参阅 [托管权限的类型](#)。

选择创建客户托管权限，以构建符合共享使用案例要求的客户托管权限。有关更多信息，请参阅 [创建客户托管权限](#)。完成该过程后，选择



然后您可以从托管权限下拉列表中选择新的客户托管权限。

 Note

如果选定的托管权限有多个版本，则 Amazon RAM 会自动附加默认版本。您只能附加指定为默认版本的版本。

要显示托管权限允许的操作，请展开查看该托管权限的策略模板。

7. 选择下一步。
8. 在步骤 3：向主体授予访问权限中，执行以下操作：
 - a. 默认情况下，“允许与任何人共享”处于选中状态，这意味着，对于支持共享的资源类型，您可以与 Amazon Web Services 账户 组织外部的资源共享资源。这不会影响只能在组织内部共享的资源类型，例如 Amazon VPC 子网。您还可以与 IAM 角色和用户共享某些[支持的资源类型](#)。

要将资源共享限制为仅组织中的账户和主体，请选择仅允许在组织内共享。

- b. 对于主体，请执行以下操作：
 - 要添加组织、组织单位 (OU) 或组织的一部分 Amazon Web Services 账户，请打开“显示组织结构”。这将显示组织的树视图。然后，选中要添加的每个主体旁边的复选框。

 Important

当您与组织或 OU 共享，并且该范围包括拥有资源共享的账户时，共享账户中的所有主体都会自动获得对共享中资源的访问权限。授予的访问权限由与共享关联的托管权限定义。这是因为 Amazon RAM 附加到共享中每个资源的基于资源的策略使用 "Principal": "*"。有关更多信息，请参阅 [在基于资源的策略中使用 "Principal": "*" 的影响](#)。

其他所使用账户中的主体无法立即访问共享的资源。其他账户的管理员必须首先将基于身份的权限策略附加到相应的主体。这些策略必须授予 ARNs 对资源共享中各个资源的 Allow 访问权限。这些策略中的权限不能超过与资源共享关联的托管权限中指定的权限。

- 如果您选择组织 (ID 以 o- 开头) , 则组织中所有 Amazon Web Services 账户 的主体都可以访问资源共享。
- 如果您选择一个 OU (ID 以开头ou-) , 则该 OU Amazon Web Services 账户 中的所有委托人及其子级 OUs 都可以访问该资源共享。
- 如果您选择个人 Amazon Web Services 账户 , 则只有该账户中的委托人才能访问资源共享。

 Note

仅当启用与 Amazon Organizations 的共享功能并且您已登录到该组织的管理账户时, 才会显示显示组织结构切换开关。

您不能使用此方法来指定组织外部的 Amazon Web Services 账户、IAM 角色或用户。相反, 您必须关闭显示组织结构, 然后使用下拉列表和文本框输入 ID 或 ARN。

- 要按 ID 或 ARN 指定主体 (包括组织外部的主体) , 请为每个主体选择主体类型。接下来, 输入 ID (对于 Amazon Web Services 账户、组织或 OU) 或 ARN (对于 IAM 角色或用户) , 然后选择添加。可用的主体类型以及 ID 和 ARN 格式如下所示:
- Amazon Web Services 账户— 要添加 Amazon Web Services 账户, 请输入 12 位数的账户 ID。例如:

123456789012

- 组织-要添加组织 Amazon Web Services 账户 中的所有组织, 请输入组织的 ID。例如:

o-abcd1234

- 组织单位 (OU) - 要添加 OU, 请输入 OU 的 ID。例如:

ou-abcd-1234efgh

- IAM 角色 - 要添加 IAM 角色, 请输入角色的 ARN。使用以下语法:

arn:*partition*:iam::*account*:role/*role-name*

例如：

arn:aws:iam::123456789012:role/MyS3AccessRole

 Note

要获取 IAM 角色的唯一 ARN，请在 [IAM 控制台中查看角色列表](#)，使用 [get-role Amazon CLI 命令](#) 或 [API 操作](#)。 [GetRole](#)

- IAM 用户 - 要添加 IAM 用户，请输入用户的 ARN。使用以下语法：

arn:*partition*:iam::*account*:user/*user-name*

例如：

arn:aws:iam::123456789012:user/bob

 Note

要获取 IAM 用户的唯一 ARN，请在 [IAM 控制台中查看用户列表](#)，使用 [get-user Amazon CLI 命令](#) 或 [GetUserAPI 操作](#)。

- 服务主体 - 要添加服务主体，请从选择主体类型下拉列表中选择服务主体。输入 Amazon 服务主体的名称。使用以下语法：

- *service-id*.amazonaws.com

例如：

pca-connector-ad.amazonaws.com

- c. 对于所选的主体，请验证您指定的主体是否显示在列表中。

9. 选择下一步。

10. 在步骤 4：查看和创建中，查看资源共享的配置详细信息。要更改任何步骤的配置，请选择与您要返回的步骤对应的链接，然后进行所需的更改。

11. 查看完资源共享后，选择创建资源共享。

可能需要花几分钟时间，才能完成资源和委托人关联。在尝试使用资源共享之前，允许此过程完成。

12. 您可以随时添加和删除资源与主体，或将自定义标签应用于资源共享。您可以更改资源共享中包含的资源类型的托管权限，以及支持超过默认托管权限的资源类型的托管权限。您不再希望共享资源时，可以将其删除。有关更多信息，请参阅 [共享您拥有的 Amazon 资源](#)。

Amazon CLI

要创建资源共享，请执行以下操作：

使用 [create-resource-share](#) 命令。以下命令创建与组织 Amazon Web Services 账户 中的所有人共享的资源共享。该共享包含 Amazon License Manager 许可证配置，并授予该资源类型的默认托管权限。

Note

如果您想将客户托管权限与该资源共享中的资源类型一起使用，则可以使用现有的客户托管权限，也可以创建新的客户托管权限。记下客户托管权限的 ARN，然后创建资源共享。有关更多信息，请参阅 [创建客户托管权限](#)。

```
$ aws ram create-resource-share \
  --region cn-north-1 \
  --name MyLicenseConfigShare \
  --permission-arns arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMDefaultPermissionLicenseConfiguration \
  --resource-arns arn:aws:license-manager:cn-north-1:123456789012:license-
configuration:lic-abc123 \
  --principals arn:aws:organizations::123456789012:organization/o-1234abcd
{
  "resourceShare": {
    "resourceShareArn": "arn:aws:ram:cn-north-1:123456789012:resource-
share/12345678-abcd-09876543",
    "name": "MyLicenseConfigShare",
    "owningAccountId": "123456789012",
    "allowExternalPrincipals": true,
    "status": "ACTIVE",
    "creationTime": "2021-09-14T20:42:40.266000-07:00",
    "lastUpdatedTime": "2021-09-14T20:42:40.266000-07:00"
```

```
}  
}
```

在 Amazon RAM 中更新资源共享

您可以通过以下方式随时更新 Amazon RAM 中的资源共享：

- 您可以向您创建的资源共享添加主体、资源或标签。
- 对于支持超过默认 Amazon 托管权限的资源类型，您可以选择将哪种托管权限应用于每种类型的资源。
- 当附加到资源共享的托管权限具有新的默认版本时，您可以更新托管权限以使用新版本。
- 您可以通过从资源共享中删除主体或资源，撤消对共享资源的访问权限。如果您撤消访问权限，则主体不再对共享资源具有访问权限。

Note

如果资源共享为空或仅包含支持退出资源共享的资源类型，则您与之共享资源的主体可以退出该共享。如果资源共享包含不支持退出的资源类型，则会显示一条消息，告知主体他们必须联系共享所有者。在这种情况下，作为资源共享的所有者，您必须从资源共享中移除主体。有关不支持此操作的资源类型的列表，请参阅[退出资源共享的先决条件](#)。

Console

要更新资源共享，请执行以下操作：

1. 导航到 Amazon RAM 控制台中的[由我共享：资源共享](#)页面。
2. 由于 Amazon RAM 资源共享存在于特定 Amazon Web Services 区域，因此，请从控制台右上角的下拉列表中选择相应的 Amazon Web Services 区域。要查看包含全球资源的资源共享，您必须将 Amazon Web Services 区域设置为美国东部（弗吉尼亚州北部）（us-east-1）。有关共享全球资源的更多信息，请参阅[共享区域资源（相较于全球资源）](#)。
3. 选择资源共享，然后选择修改。
4. 在步骤 1：指定资源共享详细信息中，查看资源共享详细信息，并在需要时更新以下任意内容：
 - a. （可选）要更改资源共享的名称，请编辑名称。

- b. (可选) 要将资源添加到资源共享, 请在资源下, 选择资源的类型, 然后选中要将其添加到资源共享的资源旁边的复选框。仅当您在 Amazon Web Services 管理控制台 中将区域设置为美国东部 (弗吉尼亚州北部) (us-east-1) 时, 全球资源才会显示。
 - c. (可选) 要从资源共享中移除资源, 请在选定资源下找到该资源, 然后选择资源 ID 旁边的 X。
 - d. (可选) 要向资源共享添加标签, 请在标签下方的空白文本框中, 输入标签键和值。要添加多个标签键和值对, 请选择添加新标签。最多可以添加 50 个标签。
 - e. 要从资源共享中移除标签, 请在标签下, 找到该标签并选择其旁边的移除。
5. 选择下一步。
6. (可选) 在步骤 2: 将托管权限与每种资源类型关联中, 您可以选择将 Amazon 创建的托管权限与资源类型相关联, 选择现有的客户托管权限, 也可以创建自己的客户托管权限。有关更多信息, 请参阅 [托管权限的类型](#)。

您也可以选择创建客户托管权限, 以构建符合共享使用案例要求的客户托管权限。有关更多信息, 请参阅 [创建客户托管权限](#)。完成该过程后, 选择



然后您可以从托管权限下拉列表中选择新的客户托管权限。

要显示托管权限允许的操作, 请展开查看该托管权限的策略模板。

7. 如果当前分配给资源共享的托管权限版本不是当前默认版本, 则您可以通过选择更新到默认版本, 更新到默认版本。

Note

在完成最后一步之后保存对资源共享所做的更改之前, 您可以通过选择还原到以前的版本, 取消版本更新。但是, 对于 Amazon 托管权限, 保存资源共享后, 更改即为最终更改, 您无法再返回到以前的版本。

8. 选择下一步。
9. 在步骤 3: 选择允许访问的主体中, 查看选定的主体, 并在需要时更新以下任一内容:
- a. (可选) 要更改是否启用与组织内部或外部的主体共享, 请选择以下选项之一:
 - 要与组织外部的 Amazon Web Services 账户或者单个 IAM 角色或用户共享资源, 请选择允许与外部主体共享。

- 要将资源共享限制为仅 Amazon Organizations 中组织的主体，请选择仅允许与组织内的主体共享。
- b. 对于主体，请执行以下操作：
- （可选）要在组织内部添加组织、组织单位（OU）或成员 Amazon Web Services 账户，请打开显示组织结构以显示组织的树视图。然后，选中要添加的每个主体旁边的复选框。

 Important

当您与组织或 OU 共享，并且该范围包括拥有资源共享的账户时，共享账户中的所有主体都会自动获得对共享中资源的访问权限。授予的访问权限由与共享关联的托管权限定义。这是因为 Amazon RAM 附加到共享中每个资源的基于资源的策略使用 "Principal": "*"。有关更多信息，请参阅 [在基于资源的策略中使用 "Principal": "*" 的影响](#)。

其他所使用账户中的主体无法立即访问共享的资源。其他账户的管理员必须首先将基于身份的权限策略附加到相应的主体。这些策略必须授予对资源共享中各个资源 ARN 的 Allow 访问权限。这些策略中的权限不能超过与资源共享关联的托管权限中指定的权限。

 Note

仅当启用与 Amazon Organizations 的共享功能并且您以组织管理账户的主体身份登录时，才会显示显示组织结构切换开关。

您不能使用此方法来指定组织外部的 Amazon Web Services 账户、IAM 角色或用户。相反，您必须通过输入其标识符来添加这些主体，这些标识符显示在显示组织结构切换开关下方的文本框中。请参见下一个要点。

- （可选）要按标识符添加主体，请从下拉列表中选择主体类型，然后输入主体的 ID 或 ARN。最后，选择添加。

如果您选择单个 Amazon Web Services 账户，则只有该账户才能访问资源共享。您可以选择以下任一选项。

- 其他 Amazon Web Services 账户（资源所有者除外）- 使资源可供其他账户使用。该账户的管理员必须使用基于身份的权限策略向个人角色和用户授予对共享资源的访问权限，以完成该过程。这些权限不能超过附加到资源共享的托管权限中定义的权限。

- 该 Amazon Web Services 账户 (资源所有者) - 资源拥有账户中的所有角色和用户都将自动获得由附加到资源共享的托管权限所定义的访问权限。
- 添加的内容会立即显示在选定的主体列表中。

然后，您可以重复此步骤，添加其他账户、OU 或您的组织。

- (可选) 要删除主体，请在选定的主体下找到主体，选中其复选框，然后选择取消选择。

10. 选择下一步。

11. 在步骤 4：查看和更新中，查看资源共享的配置详细信息。

12. 要更改任何步骤的配置，请选择与要返回的步骤对应的链接，然后进行所需的更改。

如果任何托管权限仍在使用默认版本以外的版本，则您可以选择更新到默认版本来解决这个问题。

13. 完成更改后，选择更新资源共享。

Amazon CLI

要更新资源共享，请执行以下操作：

您可以使用以下 Amazon CLI 命令修改资源共享：

- 要重命名资源共享或更改是否允许使用外部主体，请使用命令 [update-resource-share](#)。以下示例重命名了指定的资源共享，并将其设置为仅允许来自其组织的主体。您必须使用包含资源共享的 Amazon Web Services 区域所对应的服务端点。

```
$ aws ram update-resource-share \
  --region us-east-1 \
  --resource-share-arn arn:aws:ram:us-east-1:123456789012:resource-
share/7ab63972-b505-7e2a-420d-6f5d3EXAMPLE \
  --name "my-renamed-resource-share" \
  --no-allow-external-principals
{
  "resourceShare": {
    "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-east-1:123456789012:resource-
share/7ab63972-b505-7e2a-420d-6f5d3EXAMPLE",
    "name": "my-renamed-resource-share",
    "owningAccountId": "123456789012",
    "allowExternalPrincipals": false,
    "status": "ACTIVE",
```

```

        "creationTime": 1565295733.282,
        "lastUpdatedTime": 1565303080.023
    }
}

```

- 要将资源添加到资源共享，请使用命令 [associate-resource-share](#)。以下示例将子网添加到指定的资源共享。

```

$ aws ram associate-resource-share \
  --region us-east-1 \
  --resource-arns arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:subnet/
subnet-0250c25a1f4e15235 \
  --resource-share-arn arn:aws:ram:us-east-1:123456789012:resource-
share/7ab63972-b505-7e2a-420d-6f5d3EXAMPLE
{
  "resourceShareAssociations": [
    {
      "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-east-1:123456789012:resource-
share/7ab63972-b505-7e2a-420d-6f5d3EXAMPLE",
      "associatedEntity": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:subnet/
subnet-0250c25a1f4e15235",
      "associationType": "RESOURCE",
      "status": "ASSOCIATING",
      "external": false
    }
  ]
}

```

- 要为资源共享中的资源类型添加或替换托管权限，请使用命令 [list-permissions](#) 和 [associate-resource-share-permission](#)。您只能为资源共享中的每种资源类型分配一个托管权限。如果您尝试向已具有托管权限的资源类型添加托管权限，则必须包含 `--replace` 选项，否则命令将失败并出现错误。

以下示例命令列出了可用于 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 子网的托管权限的 ARN，然后使用其中一个 ARN 替换当前为指定资源共享中该资源类型分配的 Amazon 托管权限。

```

$ aws ram list-permissions \
  --resource-type ec2:Subnet
{
  "permissions": [
    {
      "arn": "arn:aws:ram::aws:permission/AWSRAMDefaultPermissionSubnet",
      "version": "1",

```

```

        "defaultVersion": true,
        "name": "AWSRAMDefaultPermissionSubnet",
        "resourceType": "ec2:Subnet",
        "creationTime": "2020-02-27T11:38:26.727000-08:00",
        "lastUpdatedTime": "2020-02-27T11:38:26.727000-08:00"
    }
]
}
$ aws ram associate-resource-share-permission \
    --region us-east-1 \
    --resource-share-arn arn:aws:ram:us-east-1:123456789012:resource-share/
f1d72a60-da19-4765-b4f9-e27b658b15b8 \
    --permission-arn arn:aws:ram::aws:permission/AWSRAMDefaultPermissionSubnet
{
    "returnValue": true
}

```

- 要从资源共享中移除资源，请使用命令 [disassociate-resource-share](#)。以下示例从指定的资源共享中移除具有指定 ARN 的 Amazon EC2 子网。

```

$ aws ram disassociate-resource-share \
    --region us-east-1 \
    --resource-arns arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:subnet/
subnet-0250c25a1f4e15235 \
    --resource-share-arn arn:aws:ram:us-east-1:123456789012:resource-
share/7ab63972-b505-7e2a-420d-6f5d3EXAMPLE
{
    "resourceShareAssociations": [
        {
            "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-east-1:123456789012:resource-
share/7ab63972-b505-7e2a-420d-6f5d3EXAMPLE",
            "associatedEntity": "arn:aws:ec2:us-east-1:ubnet/
subnet-0250c25a1f4e15235",
            "associationType": "RESOURCE",
            "status": "DISASSOCIATING",
            "external": false
        }
    ]
}

```

- 要修改附加到资源共享的标签，请使用命令 [tag-resource](#) 和 [untag-resource](#)。以下示例将标签 `project=lima` 添加到指定的资源共享。

```

$ aws ram tag-resource \
    --region us-east-1 \

```

```
--resource-share-arn arn:aws:ram:us-east-1:123456789012:resource-share/
f1d72a60-da19-4765-b4f9-e27b658b15b8 \
--tags key=project,value=lima
```

以下示例从指定的资源共享中移除键为 project 的标签。

```
$ aws ram untag-resource \
--region us-east-1 \
--resource-share-arn arn:aws:ram:us-east-1:123456789012:resource-share/
f1d72a60-da19-4765-b4f9-e27b658b15b8 \
--tag-keys=project
```

如果成功，标记命令不会产生任何输出。

在中查看您的共享资源 Amazon RAM

您可以查看所有资源共享中您共享的单个资源列表。该列表有助于您确定您当前共享了哪些资源、包含这些资源的资源共享数量，以及有权访问这些资源的主体的数量。

Console

要查看您当前正在共享的资源，请执行以下操作：

1. 在 Amazon RAM 控制台中，打开[由我共享：共享资源](#)页面。
2. 由于 Amazon RAM 资源共享是特定的 Amazon Web Services 区域，因此请 Amazon Web Services 区域 从控制台右上角的下拉列表中选择相应的资源共享。要查看包含全球资源的资源共享，必须将设置 Amazon Web Services 区域 为美国东部（弗吉尼亚北部）、(us-east-1)。有关共享全球资源的更多信息，请参阅[共享区域资源（相较于全球资源）](#)。
3. 对于每个共享资源，可获得以下信息：
 - 资源 ID - 资源的 ID。选择资源的 ID，打开新的浏览器选项卡，以便在其本机服务控制台中查看该资源。
 - 资源类型 - 资源的类型。
 - 上次共享日期 - 上次共享资源的日期。
 - 资源共享 - 包含资源的资源共享的数量。要查看资源共享列表，请选择该数字。
 - 主体 - 可以访问资源的主体数量。选择此值以查看主体。

Amazon CLI

要查看您当前正在共享的资源，请执行以下操作：

您可以使用将参数 `--resource-owner` 设置为 SELF 的 [list-resources](#) 命令，显示您当前共享的资源的详细信息。

以下示例显示了 Amazon Web Services 区域（`us-east-1`）调用 Amazon Web Services 账户内资源共享中所包括的资源。要获取在其他区域共享的资源，请使用 `--region <region-code>` 参数。

```
$ aws ram list-resources \
  --region us-east-1 \
  --resource-owner SELF
{
  "resources": [
    {
      "arn": "arn:aws:license-manager:us-east-1:123456789012:license-configuration:lic-ecbd5574fd92cb0d312baea260e4cece",
      "type": "license-manager:LicenseConfiguration",
      "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-east-1:123456789012:resource-share/818d71dd-7512-4f71-99c6-2ae57aa010bc",
      "creationTime": "2021-09-14T20:42:40.266000-07:00",
      "lastUpdatedTime": "2021-09-14T20:42:41.081000-07:00"
    },
    {
      "arn": "arn:aws:license-manager:us-east-1:123456789012:license-configuration:lic-ecbd5574fd92cb0d312baea260e4cece",
      "type": "license-manager:LicenseConfiguration",
      "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-east-1:123456789012:resource-share/a477f3b2-4001-4dcb-bd54-7c8d23b4f07d",
      "creationTime": "2021-07-22T11:48:11.104000-07:00",
      "lastUpdatedTime": "2021-07-22T11:48:11.971000-07:00"
    }
  ]
}
```

在中查看您与之共享资源的委托人 Amazon RAM

您可以查看所有资源共享中您共享资源的主体。查看此主体列表，可帮助您确定谁有权访问您的共享资源。

Console

要查看您共享资源的主体，请执行以下操作：

1. 导航到 Amazon RAM 控制台中的[由我共享：主体](#)页面。
2. 由于 Amazon RAM 资源共享是特定的 Amazon Web Services 区域，因此请 Amazon Web Services 区域 从控制台右上角的下拉列表中选择相应的资源共享。要查看包含全球资源的资源共享，必须将设置 Amazon Web Services 区域 为美国东部（弗吉尼亚北部）、(us-east-1)。有关共享全球资源的更多信息，请参阅[共享区域资源（相较于全球资源）](#)。
3. 应用筛选条件以查找特定主体。您可以应用多个筛选条件来缩小搜索范围。选择文本框可查看建议属性字段的下拉列表。选择一个字段后，您可以从该字段的可用值列表中进行选择。在找到所需资源之前，您可以添加其他属性或关键字。
4. 对于列表中的每个主体，控制台都会显示以下信息：
 - 主体 ID - 主体的 ID。选择 ID 以打开新的浏览器选项卡，以便在其本机控制台中查看主体。
 - 资源共享 - 您与指定主体共享的资源共享数量。选择该数字以查看资源共享列表。
 - 资源 - 您与主体共享的资源数量。选择该数字以查看共享资源列表。

Amazon CLI

要查看您共享资源的主体，请执行以下操作：

您可以使用 [list-principals](#) 命令获取您在当前资源共享中 Amazon Web Services 区域 为调用账户创建的资源共享中引用的委托人列表。

以下示例列出了有权访问在默认区域中为调用账户创建的共享的主体。在此示例中，委托人是主叫账户的组织，并且是单独的 Amazon Web Services 账户，作为两个不同资源共享的一部分。您必须使用包含资源共享的 Amazon Web Services 区域 的服务终端节点。

```
$ aws ram list-principals \
  --region us-east-1 \
  --resource-owner SELF
{
  "principals": [
    {
      "id": "arn:aws:organizations::123456789012:organization/o-a1b2c3dr",
      "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-east-1:123456789012:resource-share/a477f3b2-4001-4dcb-bd54-7c8d23b4f07d",
      "creationTime": "2021-09-14T20:40:58.532000-07:00",
```

```
        "lastUpdatedTime": "2021-09-14T20:40:59.610000-07:00",
        "external": false
    },
    {
        "id": "111111111111",
        "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-east-1:123456789012:resource-
share/6405fa7c-0786-4e15-8c9f-8aec02802f18",
        "creationTime": "2021-09-15T15:00:31.601000-07:00",
        "lastUpdatedTime": "2021-09-15T15:14:13.618000-07:00",
        "external": true
    }
]
```

删除中的资源共享 Amazon RAM

您可以随时删除资源共享。当您删除资源共享时，与资源共享关联的所有主体都将失去对共享资源的访问权限。删除资源共享不会删除共享的资源。

删除 Amazon 资源

如果您需要删除包含在 Amazon 资源共享中的资源，Amazon 建议您首先确保从包含该资源的任何资源共享中移除该资源，或者删除该资源共享。

删除后的资源共享将在短时间内在 Amazon RAM 控制台中保持可见，但其状态更改为 Deleted。

Console

删除资源共享

1. 在 Amazon RAM 控制台中，打开[由我共享：资源共享](#)页面。
2. 由于 Amazon RAM 资源共享是特定的 Amazon Web Services 区域，因此请 Amazon Web Services 区域 从控制台右上角的下拉列表中选择相应的资源共享。要查看包含全球资源的资源共享，必须将设置 Amazon Web Services 区域 为美国东部（弗吉尼亚北部）、(us-east-1)。有关共享全球资源的更多信息，请参阅[共享区域资源（相较于全球资源）](#)。
3. 选择要删除的资源共享。

 Warning

务必选择正确的资源共享。您无法在删除后恢复资源共享。

4. 选择删除，然后在确认消息中，选择删除。
5. 两个小时后，已删除的资源共享将消失。在此之前，它仍在控制台中可见，且状态为已删除。

Amazon CLI

要删除资源共享，请执行以下操作：

您可以使用[delete-resource-share](#)命令删除不再需要的资源共享。

以下示例首先使用[get-resource-shares](#)命令获取要删除的资源共享的 Amazon 资源名称 (ARN)。然后它[delete-resource-share](#)用来删除指定的资源共享。

```
$ aws ram get-resource-shares \
  --region us-east-1 \
  --resource-owner SELF
{
  "resourceShares": [
    {
      "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-east-1:123456789012:resource-
share/2ebe77d7-4156-4a93-87a4-228568d04425",
      "name": "MySubnetShare",
      "owningAccountId": "123456789012",
      "allowExternalPrincipals": true,
      "status": "ACTIVE",
      "creationTime": "2021-09-10T15:38:54.449000-07:00",
      "lastUpdatedTime": "2021-09-10T15:38:54.449000-07:00",
      "featureSet": "STANDARD"
    }
  ]
}
$ aws ram delete-resource-share \
  --region us-east-1 \
  --resource-share-arn arn:aws:ram:us-east-1:123456789012:resource-
share/2ebe77d7-4156-4a93-87a4-228568d04425
{
  "returnValue": true
}
```

访问与您共享的 Amazon 资源

借助 Amazon Resource Access Manager (Amazon RAM)，您可以查看已添加的资源共享、您可以访问的共享资源，以及与您共享资源的 Amazon Web Services 账户。当您不再需要访问共享资源时，您也可以退出资源共享。

目录

- [接受和拒绝资源共享邀请](#)
- [查看与您共享的资源共享](#)
- [查看与您共享的资源](#)
- [查看与您共享的主体](#)
- [退出资源共享](#)

接受和拒绝资源共享邀请

要访问共享资源，资源共享的所有者必须将您添加为主体。所有者可以将以下任一项作为主体添加到资源共享中。

- 您的账户所属的组织
- 包含您账户的组织单位 (OU)
- 您的单个账户
- 对于支持的资源类型，您的特定 IAM 角色或用户

如果您通过属于中组织成员的 Amazon Web Services 账户 添加到资源共享 Amazon Organizations，并且启用了组织内部共享，则无需接受邀请即可自动访问共享资源。服务主体还可以在不接受邀请的情况下自动访问共享资源。如果您获得访问权限的账户后来被从组织中删除，则该账户中的所有主体将自动失去对通过该资源共享访问的资源的访问权限。

如果通过以下一种方式将您添加到资源共享中，则您将收到加入资源共享的邀请：

- 您所在组织之外的账户 Amazon Organizations
- 与之共享时组织内部的帐户 Amazon Organizations 未启用

如果您收到加入资源共享的邀请，您必须接受它才能访问共享的资源。如果您拒绝邀请，则无法访问共享的资源。

对于以下资源类型，您有七天的时间接受邀请加入以下资源类型的共享。如果您在邀请到期之前未接受邀请，则系统会自动拒绝邀请。

Important

对于不在以下列表中的共享资源类型，您有 12 小时的时间接受加入资源共享的邀请。12 小时后，邀请过期，资源共享中的最终用户主体将解除关联。最终用户无法再接受邀请。

- Amazon Aurora - DB 集群
- Amazon EC2 - 容量预留和专用主机
- Amazon License Manager — 许可证配置
- Amazon Outposts — 本地网关路由表、前哨基地和站点
- Amazon Route 53 - 转发规则
- Amazon VPC — 客户拥有 IPv4 的地址、前缀列表、子网、流量镜像目标、中转网关、传输网关组播域

Console

要回复资源共享的邀请，请执行以下操作：

1. 导航到 Amazon RAM 控制台中的“[与我共享：资源共享](#)”页面。
2. 由于 Amazon RAM 资源共享是特定的 Amazon Web Services 区域，因此请 Amazon Web Services 区域 从控制台右上角的下拉列表中选择相应的资源共享。要查看包含全球资源的资源共享，必须将设置 Amazon Web Services 区域 为美国东部（弗吉尼亚北部）、(us-east-1)。有关共享全球资源的更多信息，请参阅[共享区域资源（相较于全球资源）](#)。
3. 查看您已添加到的资源共享列表。

状态列显示您当前对资源共享的参与状态。Pending 状态表示您已被添加到资源共享，但尚未接受或拒绝邀请。

4. 要回复资源共享邀请，请选择资源共享 ID，然后选择接受资源共享以接受邀请，或者选择拒绝资源共享以拒绝邀请。如果您拒绝邀请，则无法访问资源。如果您接受邀请，则可以访问资源。

Amazon CLI

要回复资源共享的邀请，请执行以下操作：

您可以使用以下命令接受或拒绝资源共享的邀请：

- [get-resource-share-invitations](#)
- [accept-resource-share-invitation](#)
- [reject-resource-share-invitation](#)

1. 以下示例首先使用[get-resource-share-invitations](#)命令检索用户可用的所有邀请的列表 Amazon Web Services 账户。使用该 Amazon CLI query 参数，您可以将输出限制为仅显示那些 status 设置为的邀请 PENDING。此示例显示了来自账户 111111111111 的一个邀请，对于指定 Amazon Web Services 区域中的当前账户 123456789012，该邀请目前处于 PENDING。

```
$ aws ram get-resource-share-invitations \
  --region us-east-1 \
  --query 'resourceShareInvitations[?status=='PENDING']'
{
  "resourceShareInvitations": [
    {
      "resourceShareInvitationArn": "arn:aws:ram:us-
east-1:111111111111:resource-share-invitation/3b3bc051-
fbf6-4336-8377-06c559dfec49",
      "resourceShareName": "Test TrngAcct Resource Share",
      "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-east-1:111111111111:resource-
share/c4506c70-df75-4e6c-ac30-42ca03295a37",
      "senderAccountId": "111111111111",
      "receiverAccountId": "123456789012",
      "invitationTimestamp": "2021-09-21T08:56:24.977000-07:00",
      "status": "PENDING"
    }
  ]
}
```

2. 找到要接受的邀请后，记下输出中的 resourceShareInvitationArn，以便在下一个命令中使用来接受邀请。

```
$ aws ram accept-resource-share-invitation \
  --region us-east-1 \
```

```

--resource-share-invitation-arn arn:aws:ram:us-east-1:111111111111:resource-
share-invitation/3b3bc051-fbf6-4336-8377-06c559dfee49
{
  "resourceShareInvitation": {
    "resourceShareInvitationArn": "arn:aws:ram:us-
east-1:111111111111:resource-share-invitation/3b3bc051-
fbf6-4336-8377-06c559dfee49",
    "resourceShareName": "Test TrngAcct Resource Share",
    "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-east-1:111111111111:resource-share/
c4506c70-df75-4e6c-ac30-42ca03295a37",
    "senderAccountId": "111111111111",
    "receiverAccountId": "123456789012",
    "invitationTimestamp": "2021-09-21T09:18:24.545000-07:00",
    "status": "ACCEPTED"
  }
}

```

如果成功，请注意，响应显示 status 已从 PENDING 变为 ACCEPTED。

如果您想拒绝邀请，请使用相同的参数运行[reject-resource-share-invitation](#)命令。

```

$ aws ram reject-resource-share-invitation \
  --region us-east-1 \
  --resource-share-invitation-arn arn:aws:ram:us-east-1:111111111111:resource-
share-invitation/3b3bc051-fbf6-4336-8377-06c559dfee49
{
  "resourceShareInvitation": {
    "resourceShareInvitationArn": "arn:aws:ram:us-east-1:111111111111:resource-
share-invitation/3b3bc051-fbf6-4336-8377-06c559dfee49",
    "resourceShareName": "Test TrngAcct Resource Share",
    "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-east-1:111111111111:resource-share/
c4506c70-df75-4e6c-ac30-42ca03295a37",
    "senderAccountId": "111111111111",
    "receiverAccountId": "123456789012",
    "invitationTimestamp": "2021-09-21T09:18:24.545000-07:00",
    "status": "REJECTED"
  }
}

```

查看与您共享的资源共享

您可以查看您有权访问的资源共享。您可以查看哪些主体与您共享了资源和他们共享了哪些资源。

Console

要查看资源共享，请执行以下操作：

1. 导航到 Amazon RAM 控制台中的[与我共享：资源共享](#)页面。
2. 由于 Amazon RAM 资源共享是特定的 Amazon Web Services 区域，因此请 Amazon Web Services 区域 从控制台右上角的下拉列表中选择相应的资源共享。要查看包含全球资源的资源共享，必须将设置 Amazon Web Services 区域 为美国东部（弗吉尼亚北部）、(us-east-1)。有关共享全球资源的更多信息，请参阅[共享区域资源（相较于全球资源）](#)。
3. （可选）应用筛选条件以查找特定资源共享。您可以应用多个筛选条件来缩小搜索范围。您可以键入关键字（例如资源共享名称的一部分），仅列出名称中包含该文本的资源共享。选择文本框可查看建议属性字段的下拉列表。选择一个字段后，您可以从该字段的可用值列表中进行选择。在找到所需资源之前，您可以添加其他属性或关键字。
4. 控制 Amazon RAM 台显示以下信息：
 - 名称 - 资源共享的名称。
 - ID - 资源共享的 ID。选择 ID 来查看资源共享的详细信息页面。
 - 所有者 - 创建资源共享的 Amazon Web Services 账户 的 ID。
 - 状态 - 资源共享的当前状态。可能的值包括：
 - Active - 资源共享处于活动状态并且可供使用。
 - Deleted - 资源共享已删除并且不再可用。
 - Pending - 资源共享接受邀请正在等待响应。

Amazon CLI

要查看资源共享，请执行以下操作：

使用 `--resource-owner` 参数设置为的[get-resource-shares](#)命令 OTHER-ACCOUNTS。

以下示例显示了其他人 Amazon Web Services 区域 与调用账户指定的共享资源共享列表 Amazon Web Services 账户。

```
$ aws ram get-resource-shares \
```

```

--region us-east-1 \
--resource-owner OTHER-ACCOUNTS
{
  "resourceShares": [
    {
      "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-east-1:111111111111:resource-
share/8b831ba0-63df-4608-be3c-19096b1ee16e",
      "name": "Prod Env Shared Licenses",
      "owningAccountId": "111111111111",
      "allowExternalPrincipals": true,
      "status": "ACTIVE",
      "creationTime": "2021-09-21T08:50:41.308000-07:00",
      "lastUpdatedTime": "2021-09-21T08:50:41.308000-07:00",
      "featureSet": "STANDARD"
    },
    {
      "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-east-1:222222222222:resource-share/
c4506c70-df75-4e6c-ac30-42ca03295a37",
      "name": "Prod Env Shared Subnets",
      "owningAccountId": "222222222222",
      "allowExternalPrincipals": true,
      "status": "ACTIVE",
      "creationTime": "2021-09-21T08:56:24.737000-07:00",
      "lastUpdatedTime": "2021-09-21T08:56:24.737000-07:00",
      "featureSet": "STANDARD"
    }
  ]
}

```

查看与您共享的资源

您可以查看您可以访问的共享资源。您可以查看哪些主体与您共享了资源和哪些资源共享包括这些资源。

Console

要查看与您共享的资源，请执行以下操作：

1. 导航到 Amazon RAM 控制台中的[与我共享：共享资源](#)页面。
2. 由于 Amazon RAM 资源共享存在于特定 Amazon Web Services 区域，因此，请从控制台右上角的下拉列表中选择相应的 Amazon Web Services 区域。要查看包含全球资源的资源共享，

您必须将 Amazon Web Services 区域设置为美国东部 (弗吉尼亚州北部) (us-east-1)。有关共享全球资源的更多信息, 请参阅[共享区域资源 \(相较于全球资源\)](#)。

3. 应用筛选条件以查找特定的共享资源。您可以应用多个筛选条件来缩小搜索范围。
4. 界面中会提供以下信息：
 - 资源 ID - 资源的 ID。选择资源的 ID 以在其服务控制台查看此资源。
 - 资源类型 - 资源的类型。
 - 上次共享日期 - 与您共享资源的日期。
 - 资源共享 - 包含资源的资源共享的数量。选择此值以查看资源共享。
 - 所有者 ID - 拥有资源的主体的 ID。

Amazon CLI

要查看与您共享的资源, 请执行以下操作：

您可以使用 [list-resources](#) 命令查看与您共享的资源。

以下示例命令显示了有关可在指定 Amazon Web Services 区域内其他 Amazon Web Services 账户中通过资源共享访问的资源的详细信息。

```
$ aws ram list-resources \
  --region us-east-1 \
  --resource-owner OTHER-ACCOUNTS
{
  "resources": [
    {
      "arn": "arn:aws:license-manager:us-east-1:111111111111:license-configuration:lic-36be0485f5ae379cc74cf8e9242ab143",
      "type": "license-manager:LicenseConfiguration",
      "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-east-1:111111111111:resource-share/8b831ba0-63df-4608-be3c-19096b1ee16e",
      "status": "AVAILABLE",
      "creationTime": "2021-09-21T08:50:41.308000-07:00",
      "lastUpdatedTime": "2021-09-21T08:50:42.517000-07:00"
    }
  ]
}
```

查看与您共享的主体

您可以查看与您共享资源的所有主体的列表。您可以查看他们与您共享的资源 and 资源共享。

Console

要查看与您共享资源的主体，请执行以下操作：

1. 在家中打开 <https://console.aws.amazon.com/ram/> 主 Amazon RAM 机。
2. 由于 Amazon RAM 资源共享是特定的 Amazon Web Services 区域，因此请 Amazon Web Services 区域 从控制台右上角的下拉列表中选择相应的资源共享。要查看包含全球资源的资源共享，必须将设置 Amazon Web Services 区域 为美国东部 (弗吉尼亚北部)、(us-east-1)。有关共享全球资源的更多信息，请参阅 [共享区域资源 \(相较于全球资源 \)](#)。
3. 在导航窗格中，选择与我共享和委托人。
4. (可选) 您可以应用筛选器以查找特定主体。您可以应用多个筛选条件来缩小搜索范围。
5. 控制台将显示以下信息：
 - 主体 ID - 与您共享的主体的 ID。
 - 资源共享 - 主体已添加您的资源共享数量。选择该数字以查看资源共享列表。
 - 资源 - 主体与您共享的资源数量。选择此值以查看资源列表。

Amazon CLI

要查看与您共享资源的主体，请执行以下操作：

您可以使用 [list-principals](#) 命令来检索与您共享资源的委托人列表。Amazon Web Services 账户

以下示例命令显示了与用于 Amazon Web Services 账户 在指定中调用操作的帐户共享资源共享的详细信息 Amazon Web Services 区域。

```
$ aws ram list-principals \
  --region us-east-1 \
  --resource-owner OTHER-ACCOUNTS
{
  "principals": [
    {
      "id": "111111111111",
      "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-east-1:111111111111:resource-
share/8b831ba0-63df-4608-be3c-19096b1ee16e",
      "creationTime": "2021-09-21T08:50:41.308000-07:00",
```

```
        "lastUpdatedTime": "2021-09-21T09:06:25.545000-07:00",
        "external": true
    }
  ]
}
```

退出资源共享

如果您不再需要访问与您共享的资源，您可以随时退出资源共享。当您退出资源共享时，您将失去对共享资源的访问权限。

退出资源共享的先决条件

- 只有资源共享是以个人 Amazon Web Services 账户 与您共享的，而不是在组织环境中共享的，您才能退出该共享。如果您的组织 Amazon Web Services 账户 内部人员将您添加到资源共享并且启用了与 Amazon Organizations 共享，则无法离开资源共享。自动访问组织内的资源共享。
- 要退出资源共享，请验证资源共享是否为空或是否仅包含支持退出共享的资源类型。

以下是唯一支持退出资源共享的资源类型。

服务	资源类型
Amazon Aurora	rds:Cluster
Amazon EC2	ec2:CapacityReservation
	ec2:DedicatedHost
Amazon License Manager	license-manager:LicenseConfiguration
Amazon Outposts	ec2:LocalGatewayRouteTable
	outposts:Outpost
	outposts:Site
Amazon Route 53	route53resolver:ResolverRule
Amazon VPC	ec2:CoipPool

服务	资源类型
	ec2:PrefixList
	ec2:Subnet
	ec2:TrafficMirrorTarget
	ec2:TransitGateway
	ec2:TransitGatewayMulticast Domain

如何退出资源共享

Console

要退出资源共享，请执行以下操作：

1. 导航到 Amazon RAM 控制台中的[与我共享：资源共享](#)页面。
2. 由于 Amazon RAM 资源共享是特定的 Amazon Web Services 区域，因此请 Amazon Web Services 区域 从控制台右上角的下拉列表中选择相应的资源共享。要查看包含全球资源的资源共享，必须将设置 Amazon Web Services 区域 为美国东部（弗吉尼亚北部）、(us-east-1)。有关共享全球资源的更多信息，请参阅[共享区域资源（相较于全球资源）](#)。
3. 选择要退出的资源共享。
4. 选择退出资源共享，然后在确认对话框中，选择退出。

Amazon CLI

要退出资源共享，请执行以下操作：

您可以使用[disassociate-resource-share](#)命令离开资源共享。

以下示例命令会导致调用 Amazon Web Services 账户 该命令的无法访问由 ARN 指定的资源共享共享的资源。您必须将请求定向到 Amazon Web Services 区域 中包含您要退出的资源共享的服务端点。

1. 首先，检索资源共享列表以检索要退出的资源共享的 ARN。

```
$ aws ram get-resource-shares \
  --region us-east-1 \
  --resource-owner OTHER-ACCOUNTS
{
  "resourceShares": [
    {
      "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-east-1:111111111111:resource-
share/8b831ba0-63df-4608-be3c-19096b1ee16e",
      "name": "Prod Environment Shared Licenses",
      "owningAccountId": "111111111111",
      "allowExternalPrincipals": true,
      "status": "ACTIVE",
      "creationTime": "2021-09-21T08:50:41.308000-07:00",
      "lastUpdatedTime": "2021-09-21T08:50:41.308000-07:00",
      "featureSet": "STANDARD"
    }
  ]
}
```


2. 然后，您可以运行命令来退出该资源共享。请注意，您还必须将您的账户 ID 123456789012 指定为主体，以取消与指定资源共享（由账户 111111111111 共享）的关联。

```
$ aws ram disassociate-resource-share \
  --region us-east-1 \
  --resource-share-arn arn:aws:ram:us-east-1:111111111111:resource-
share/8b831ba0-63df-4608-be3c-19096b1ee16e \
  --principals 123456789012
{
  "resourceShareAssociations": [
    {
      "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-east-1:111111111111:resource-
share/8b831ba0-63df-4608-be3c-19096b1ee16e",
      "associatedEntity": "123456789012",
      "associationType": "PRINCIPAL",
      "status": "DISASSOCIATING",
      "external": false
    }
  ]
}
```

Amazon 资源的可用区 ID

Amazon 将物理可用区随机映射到每个 Amazon Web Services 账户的可用区名称。这种方法有助于在 Amazon Web Services 区域的可用区之间分配资源，而不是将资源集中在每个区域的可用区“a”中。因此，您的 Amazon 账户的可用区 us-east-1a 可能与其他 Amazon 账户的 us-east-1a 表示的物理位置不同。有关更多信息，请参阅《Amazon EC2 用户指南》中的[区域和可用区](#)。

下图显示了每个账户的 AZ ID 如何相同，尽管每个账户的可用区名称映射可能不同。



对于某些资源，您不仅必须要确定 Amazon Web Services 区域，还必须要确定可用区。例如，Amazon VPC 子网。在单个账户中，可用区与特定名称的映射并不重要。但是，当您使用 Amazon RAM 与其他 Amazon Web Services 账户共享这样的资源时，映射很重要。这种随机映射使访问共享资源的账户知道要引用哪个可用区的能力变得复杂。为了帮助解决这个问题，此类资源还允许您使用 AZ ID 来识别您的资源相对于账户的实际位置。AZ ID 是跨所有 Amazon Web Services 账户的可用区的唯一且一致的标识符。例如，use1-az1 是 us-east-1 区域的可用区 AZ ID，它在每个 Amazon 账户中的物理位置均相同。

您可以使用 AZ ID，以确定一个账户中的资源相对于另一个账户中的资源所在的位置。例如，如果您在 AZ ID 为 use1-az2 的可用区中与另一个账户共享一个子网，则在 AZ ID 也为 use1-az2 的可用区中该账户便可使用这一子网。每个子网的 AZ ID 均显示在 Amazon VPC 控制台中，且可以使用 Amazon CLI 进行查询。

Console

查看账户中的可用区的 AZ ID

1. 在 Amazon RAM 控制台中，导航到 [Amazon RAM 控制台](#) 页面。
2. 您可以在您的 AZ ID 下查看当前 Amazon Web Services 区域的 AZ ID。

Amazon CLI

查看账户中的可用区的 AZ ID

以下示例命令显示了 us-west-2 区域中可用区的 AZ ID 以及如何映射这些可用区以调用 Amazon Web Services 账户。

```
$ aws ec2 describe-availability-zones \
  --region us-west-2
{
  "AvailabilityZones": [
    {
      "State": "available",
      "OptInStatus": "opt-in-not-required",
      "Messages": [],
      "RegionName": "us-west-2",
      "ZoneName": "us-west-2a",
      "ZoneId": "usw2-az2",
      "GroupName": "us-west-2",
      "NetworkBorderGroup": "us-west-2",
      "ZoneType": "availability-zone"
    },
    {
      "State": "available",
      "OptInStatus": "opt-in-not-required",
      "Messages": [],
      "RegionName": "us-west-2",
      "ZoneName": "us-west-2b",
      "ZoneId": "usw2-az1",
      "GroupName": "us-west-2",
      "NetworkBorderGroup": "us-west-2",
      "ZoneType": "availability-zone"
    },
    {
      "State": "available",
```

```
    "OptInStatus": "opt-in-not-required",
    "Messages": [],
    "RegionName": "us-west-2",
    "ZoneName": "us-west-2c",
    "ZoneId": "usw2-az3",
    "GroupName": "us-west-2",
    "NetworkBorderGroup": "us-west-2",
    "ZoneType": "availability-zone"
  },
  {
    "State": "available",
    "OptInStatus": "opt-in-not-required",
    "Messages": [],
    "RegionName": "us-west-2",
    "ZoneName": "us-west-2d",
    "ZoneId": "usw2-az4",
    "GroupName": "us-west-2",
    "NetworkBorderGroup": "us-west-2",
    "ZoneType": "availability-zone"
  }
]
```

可共享的资源 Amazon

使用 Amazon Resource Access Manager (Amazon RAM)，您可以共享其他人创建和管理的资源 Amazon Web Services 服务。您可以与个人共享资源 Amazon Web Services 账户。您还可以与组织或组织单位中的账户共享资源 (OUs) Amazon Organizations。某些支持的资源类型还允许您与个人 Amazon Identity and Access Management (IAM) 角色和用户共享资源。

以下各节按 Amazon Web Services 服务分组列出了您可以使用共享的资源类型 Amazon RAM。表中的列指定了每种资源类型支持的功能：

可以与 IAM 用户和角色共享	✔是 — 除了账户之外，您还可以与个人 Amazon Identity and Access Management (IAM) 角色和用户共享此类资源。 ✘否 - 您只能与账户共享此类资源。
可以与组织外部的账户共享	✔是 – 您只能与企业内部或外部的任何个人账户共享此类资源。有关更多信息，请参阅注意事项。 ✘否 - 您只能与属于同一组织成员的账户共享此类资源。
可以使用客户托管权限	支持的所有资源类型都 Amazon RAM 支持 Amazon 托管权限，但此列中的“是”表示该资源类型也支持客户托管权限。 ✔是 - 此类资源支持使用客户托管权限。 ✘否 - 此类资源不支持使用客户托管权限。
可以与服务主体共享	✔是 - 您可以与 Amazon Web Services 服务共享此类资源。 ✘否 - 您不能与 Amazon Web Services 服务共享此类资源。

Amazon App Mesh

您可以使用共享以下 Amazon App Mesh 资源 Amazon RAM。

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
网格 appmesh:Mesh	集中创建和管理网格，并与其他 Amazon Web Services 账户 或您的组织共享此类网格。共享网格允许不同 Amazon Web Services 账户 网格创建的资源在同一个网格中相互通信。有关更多信息，请参阅《Amazon App Mesh 用户指南》中的 使用共享网格 。	☑是	☑是 可以与任何 Amazon Web Services 账户共享。	☒否	☒否

Amazon AppSync GraphQL API

您可以使用共享以下 Amazon AppSync GraphQL API 资源。 Amazon RAM

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
AppSync GraphQL APIs appsync:Apis	APIs 集中管理 Amazon AppSync GraphQL，并与其他 Amazon Web Services 账户 或您的组织共享。这允许多个账户在创建统一 Amazon AppSync 的 Merged API 时进行共	☑是	☑是 可以与任何 Amazon Web Services 账户共享。	☑是	☒否

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
	共享 Amazon AppSync APIs，该API可以在同一区域的不同账户中访问来自多个子架构 APIs 的数据。有关更多信息，请参阅《Amazon AppSync 开发者指南》APIs中的 合并 。				

Amazon API Gateway

您可以使用 Amazon RAM共享以下 Amazon API Gateway 资源。

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
API Gateway 私有自定义域 apigateway:Domainnames	集中创建和管理域名，并与其他人 Amazon Web Services 账户 或您的组织共享。这样，多个账户就可以调用映射到私有域名的域名 APIs。有关更多信息，请参阅 Amazon API Gateway 开发者指南 APIs 中的 API Gateway 中的私有自定义域名 。	⊗否	⊙是 可以与任何 Amazon Web Services 账户共享。	⊗否	⊗否

Amazon 应用程序恢复控制器 (ARC)

您可以使用 Amazon RAM 共享以下 Amazon 应用程序恢复控制器 (ARC) 资源。

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
Route 53 ARC 集群 route53-recovery-control:Cluster	集中创建和管理 ARC 集群，并与其他人 Amazon Web Services 账户 或您的组织共享。这允许多个账户在单个共享集群中创建控制面板和路由控制，从而降低复杂性和组织所需的集群总数。有关更多信息，请参阅《Amazon 应用程序恢复控制器 (ARC) 开发人员指南》中的 跨账户共享集群 。	☑是	☑是 可以与任何 Amazon Web Services 账户共享。	☑是	☒否
ARC 区域切换计划 arc-region-switch:Plan	集中创建和管理计划，并与其他 Amazon Web Services 账户 或您的组织共享这些计划。这样，多个账户就可以使用与托管该计划的账户不同的账户中的资源。有关更多信息，请参阅《Amazon 应用程序恢复控制器 (ARC) 开发人员指南》中的 区域切换 。	☑是	☑是 可以与任何 Amazon Web Services 账户共享。	☑是	☒否

Amazon Aurora

您可以使用 Amazon RAM 共享以下 Amazon Aurora 资源。

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
Aurora 数据库集群 <code>rds:Cluster</code>	集中创建和管理 DB 集群，并与其他 Amazon Web Services 账户或您的组织共享此类集群。这允许多个 Amazon Web Services 账户 克隆一个共享的、集中管理的 DB 集群。有关更多信息，请参阅 亚马逊 Aurora 用户指南中的使用跨账户克隆 Amazon RAM 和 Amazon Aurora 。	⊗ 否	☑ 是 可以与任何 Amazon Web Services 账户共享。	⊗ 否	⊗ 否

Amazon Backup

您可以使用共享以下 Amazon Backup 资源 Amazon RAM。

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
备份文件库 <code>backup:BackupVault</code>	集中创建和管理逻辑上存在气隙的保管库，并与其他人 Amazon Web	☑ 是	☑ 是 可以与任何	☑ 是	⊗ 否

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
	Services 账户 或您的组织共享。此选项可让多个账户访问和恢复保管库中的备份。有关更多信息，请参阅《Amazon Backup 开发人员指南》中的 逻辑上受物理隔离的保管库概述 。		Amazon Web Services 账户共享。		

Amazon Bedrock

您可以使用 Amazon RAM 共享以下 Amazon Bedrock 资源。

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
Bedrock 自定义模型 bedrock:CustomModel	集中创建和管理自定义模型，并与其他 Amazon Web Services 账户 或您的组织共享这些模型。这样，多个账户就可以对生成式人工智能应用程序使用相同的自定义模型。有关更多信息，请参阅《Amazon Bedrock 用户指南》中的 为其他账户共享模型 。	🟢是	🔴否 只能与 自己组 织内的 Amazon Web Services 账户 共 享。	🟢是	🔴否

账单和成本管理

您可以使用 Amazon RAM 共享以下账单与成本管理资源。

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
BCM 控制面板 bcm-dashboards:dashboard	创建和管理“账单与成本管理”控制面板，并与其他 Amazon Web Services 账户 或在您的组织内外共享这些控制面板。当您共享控制面板时，仅共享控制面板配置，而不共享底层数据。接收人可以访问控制面板布局和小部件配置，并根据自己的访问权限查看数据。这种共享功能使组织能够建立通用的成本报告实践，并帮助不同的团队以一致的方式查看成本数据。有关更多信息，请参阅《账单与成本管理用户指南》中的 共享控制面板 。	否	是 可以与任何 Amazon Web Services 账户共享。	是	否

Amazon Billing 查看服务

您可以使用共享 Amazon Billing 以下 View 服务资源 Amazon RAM。

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
账单视图 billing:billingview	集中创建和管理自定义账单视图，并与其他人 Amazon Web Services 账户 或您的组织共享。这样，应用程序和业务部门负责人就可以通过成员账户访问业务部门级别的 Amazon 支出。有关更多信息，请参阅《Amazon Cost Management 用户指南》中的 共享自定义账单视图 。	⊗否	⊗否 只能与 自己组 织内的 Amazon Web Services 账户 共 享。	✔是	⊗否

Amazon Cloud Map

您可以使用共享以下 Amazon Cloud Map 资源 Amazon RAM。

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
Amazon Cloud Map 命名空间 servicediscovery:Namespace	集中创建和管理命名空间，并与组织内的 Amazon Web Services 账户 共享这些命名空间。这样，多个 Amazon Web Services 账户 就可以在共享命	✔是	⊗否 只能与 自己组 织内的 Amazon Web Services	✔是	⊗否

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
	名空间中发现服务和实例，而无需临时凭证。有关更多信息，请参阅《Amazon Cloud Map 开发人员指南》中的 共享 Amazon Cloud Map 命名空间 。		账户共享。		

Amazon 云广域网

您可以使用共享以下 Amazon Cloud WAN 资源 Amazon RAM。

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
核心网络 networkmanager:CoreNetwork	集中创建和管理 Cloud WAN 核心网络，并与其他人共享 Amazon Web Services 账户。这允许在单个 Cloud WAN 核心网络上 Amazon Web Services 账户访问和配置多台主机。有关更多信息，请参阅《Amazon Cloud WAN 用户指南》中的 共享核心网络 。	🟢是	🟢是 可以与任何 Amazon Web Services 账户共享。	🔴否	🔴否

Amazon CloudFront

您可以使用共享以下 Amazon CloudFront 资源 Amazon RAM。

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
Amazon CloudFront VpcOrigin cloudfront:t:VpcOrigin	集中创建和管理 CloudFront VPC 源，并与其他人 Amazon Web Services 账户 或您的组织共享。这允许多人 Amazon Web Services 账户 使用共享 VPC 源进行 CloudFront 分配。有关更多信息，请参阅《Amazon CloudFront 开发者指南》 CloudFront 中的使用共享资源 。	❌否	✅是 可以与任何 Amazon Web Services 账户共享。	❌否	❌否

Amazon CloudHSM

您可以使用共享以下 Amazon CloudHSM 资源 Amazon RAM。

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
Amazon CloudHSM 备份	集中管理 Amazon CloudHSM 备份，并与其他人 Amazon Web Services 账户 或您的	✅是	✅是	✅是	❌否

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
cloudhsm:Backup	组织共享。这样，多个 Amazon Web Services 账户 用户就可以查看有关 Backup 的信息并使用它来恢复集 Amazon CloudHSM 群。有关更多信息，请参阅《Amazon CloudHSM 用户指南》中的 管理 Amazon CloudHSM 备份 。				

Amazon CodeBuild

您可以使用共享以下 Amazon CodeBuild 资源 Amazon RAM。

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
CodeBuild 项目 codebuild:Project	创建一个项目，然后用它来运行构建。与其他人 Amazon Web Services 账户 或您的组织共享项目。这允许多个 Amazon Web Services 账户 和用户查看有关项目的信息并分析其构建。有关更多信息，请参阅	🟢是	🟢是 可以与任何 Amazon Web Services 账户 共享。	🟢是	🔴否

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
	《 Amazon CodeBuild 用户指南》中的 使用共享的项目 。				
CodeBuild 举报组 codebuild:ReportGroup	创建一个报告组，然后在构建项目时使用它来创建报告。与其他人 Amazon Web Services 账户 或您的组织共享报告组。这样，多个 Amazon Web Services 账户 用户就可以查看报告组及其报告，以及每个报告的测试用例结果。报告可以在创建后的 30 天内进行查看，然后报告过期，无法再查看。有关更多信息，请参阅《Amazon CodeBuild 用户指南》中的 使用共享的项目 。	✔是	✔是 可以与任何 Amazon Web Services 账户共享。	✔是	✘否

Amazon CodeConnections

您可以使用共享以下 CodeConnections 资源 Amazon RAM。

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
代码连接 codeconnections:Connection	管理多个账户中代码连接的重复使用。换句话说，共享代码连接减轻了管理员的负担，也降低了每个需要代码连接的账户对管理员访问权限的需求。有关更多信息，请参阅《开发人员工具控制台用户指南》中的 与 Amazon Web Services 账户共享连接 。	⊗否	⊙是 可以与任何 Amazon Web Services 账户共享。	⊙是	⊗否

Amazon DataZone

您可以使用共享以下 DataZone 资源 Amazon RAM。

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
DataZone 域名 datazone:Domain	集中创建和管理域，并与其他 Amazon Web Services 账户 或您的组织共享此类域。这允许多个账户创建 Amazon DataZone 域名。有关更多信息，请参阅《 亚马逊 DataZone 用户指南 》。	⊗否	⊙是 可以与任何 Amazon Web Services 账户共享。	⊗否	⊗否

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
	南》DataZone中的“什么是亚马逊” 。				

Amazon EC2

您可以使用 Amazon RAM共享以下 Amazon EC2 资源。

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
容量预留 ec2:CapacityReservation	集中创建和管理容量预留，并与其他人 Amazon Web Services 账户 或您的组织共享预留容量。这样，多个用户就可以将其的 Amazon EC2 实例 Amazon Web Services 账户 启动到集中管理的预留容量中。有关更多信息，请参阅《Amazon EC2 用户指南》中的使用共享容量预留。 与其他人 Amazon Web Services 账户 或您的组织共享 ML 容量块（UltraServer CBs 尚不支持）。此功能使在不同 Amazon Web	⊗否	“是”，适用于容量预留（可以与任何人共享 Amazon Web Services 账户）。 不适用于容量块（只能 Amazon Web Services 账户 在自己的组织中与他人共享）。	⊗否	⊗否

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
	Services 账户 环境中运行的工作负载能够将 Amazon EC2 实例启动到您拥有的容量块中，从而帮助您更好地利用预留容量并节省成本。有关更多信息，请参阅 Amazon EC2 用户指南中的使用共享容量块。  Important 如果您不满足共享容量预留的所有先决条件，则共享操作可能会失败。如果发生这种情况，并且用户尝试在该容量预留中启动 Amazon EC2 实例，则该实例将作为按需实例启动，这会产生更高的成本。我们建议您尝试在Amazon EC2 控制台中查看共享容量预留，以验证自己是否可以访问该共享容量				

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
	预留。您还可以监控资源共享是否出现故障，这样您就可以在用户启动实例之前采取纠正措施，从而降低成本。有关更多信息，请参阅 示例：在资源共享失败时发出警报。				
专属主机 ec2:DedicatedHost	集中分配和管理 Amazon EC2 专用主机，并与其他人 Amazon Web Services 账户 或您的组织共享该主机的实例容量。这允许多个用户在集中管理的专用主机上 Amazon Web Services 账户 启动他们的 Amazon EC2 实例。有关更多信息，请参阅《Amazon EC2 用户指南》中的使用共享的专属主机。	⊗否	✔是 可以与任何 Amazon Web Services 账户共享。	⊗否	⊗否

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
置放群组 ec2:PlacementGroup	在组织内外共享您在组织内外拥有的置放群组。Amazon Web Services 账户您可以通过与之共享的任何账户在共享置放群组中启动 Amazon EC2 实例。有关更多信息，请参阅《Amazon EC2 用户指南》中的 共享置放群组 。	🟢是	🟢是 可以与任何 Amazon Web Services 账户共享。	🔴否	🔴否

EC2 Image Builder

您可以使用 Amazon RAM 共享以下 EC2 Image Builder 资源。

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
Image Builder 组件 imagebuilder:Component	集中创建和管理组件，并与其他 Amazon Web Services 账户或您的组织共享此类组件。管理谁可以在其镜像配方中使用预定义的构建和测试组件。有关更多信息，请参阅《EC2 Image Builder 用	🟢是	🟢是 可以与任何 Amazon Web Services 账户共享。	🟢是	🔴否

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
	户指南》中的 共享 EC2 Image Builder 资源 。				
Image Builder 容器配方 imagebuilder:ContainerRecipe	集中创建和管理您的容器配方，并与其他人 Amazon Web Services 账户 或您的组织共享。这样，您可以管理谁能使用预定义的文档来复制容器映像构建。有关更多信息，请参阅《EC2 Image Builder 用户指南》中的 共享 EC2 Image Builder 资源 。	✔是	✔是 可以与任何 Amazon Web Services 账户共享。	✔是	✘否
Image Builder 映像 imagebuilder:Image	集中创建和管理您的黄金映像，并与其他人 Amazon Web Services 账户 或您的组织共享。管理谁可以在整个组织中使用通过 EC2 Image Builder 创建的镜像。有关更多信息，请参阅《EC2 Image Builder 用户指南》中的 共享 EC2 Image Builder 资源 。	✔是	✔是 可以与任何 Amazon Web Services 账户共享。	✔是	✘否

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
Image Builder 映像配方 <code>imagebuilder:ImageRecipe</code>	集中创建和管理您的图像配方，并与其他人 Amazon Web Services 账户 或您的组织共享。这样，您可以管理谁能使用预定义的文档来复制 AMI 构建。有关更多信息，请参阅《EC2 Image Builder 用户指南》中的 共享 EC2 Image Builder 资源 。	☑是	☑是 可以与任何 Amazon Web Services 账户共享。	☑是	☒否

Elastic Load Balancing

您可以使用 Amazon RAM共享以下弹性负载均衡资源。

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
ELB 信任存储 <code>elasticloadbalancing:TrustStore</code>	集中创建和管理 Elastic Load Balancing 信任存储，并与其他人 Amazon Web Services 账户 或您的组织共享。安全管理员可以维护一个或更少数量的信任存储，并在应用程序负载均衡器之间启用双向 TLS 配置。有关更多	☑是	☑是	☒否	☒否

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
	信息，请参阅《应用程序负载均衡器用户指南》中的 共享用于应用程序负载均衡器的负载均衡信任存储 。				

Amazon End User Messaging SMS

您可以使用共享以下 Amazon End User Messaging SMS 资源 Amazon RAM。

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
Amazon SMS 语音退出列表 sms-voice:OptOutList	创建退出列表并与组织 Amazon Web Services 账户 中的其他人共享。您可以共享选择退出列表，让其他应用程序可以从其他 Amazon Web Services 账户 选择退出用户的电话号码，或者查看用户电话号码的状态。有关更多信息，请参阅《Amazon End User Messaging SMS 用户指南》中的 “使用共享资源” 。	⊗否	⊙是 可以与任何 Amazon Web Services 账户共享。	⊙是	⊗否
Amazon SMS 语音电话号码	创建和管理电话号码，以便与其他 Amazon	⊗否	⊙是	⊙是	⊙是

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
sms-voice:PhoneNumber	Web Services 账户 或您的组织共享这些电话号码。这样，多个 Amazon Web Services 账户 就可以使用共享的电话号码发送消息。有关更多信息，请参阅《Amazon End User Messaging SMS 用户指南》中的“ 使用共享资源 ”。		可以与任何 Amazon Web Services 账户共享。		
Amazon SMS 语音池 sms-voice:Pool	创建和管理池以与其他人 Amazon Web Services 账户 或您的组织共享。这允许多人使用共享池 Amazon Web Services 账户 发送消息。有关更多信息，请参阅《Amazon End User Messaging SMS 用户指南》中的“ 使用共享资源 ”。	⊗否	☑是 可以与任何 Amazon Web Services 账户共享。	☑是	☑是

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
Amazon SMS 语音发送器 IDs sms-voice:SenderId	创建和管理发件人 IDs，并与其他人 Amazon Web Services 账户 或您的组织共享。这样，多个 Amazon Web Services 账户 就可以使用共享的发件人 ID 发送消息。有关更多信息，请参阅《Amazon End User Messaging SMS 用户指南》中的“ 使用共享资源 ”。	⊗否	⊙是 可以与任何 Amazon Web Services 账户 共享。	⊙是	⊙是

FSx 适用于 OpenZFS 的亚马逊

您可以使用共享以下 Amazon for FSx 或 OpenZFS 资源。 Amazon RAM

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
FSx 卷 fsx:Volume	集中创建和管理 FSx OpenZFS 卷，并与其他人 Amazon Web Services 账户 或您的组织共享。这允许多个账户通过 FSx APIs CreateVolume 或使用共享卷下	⊙是	⊙是 可以与任何 Amazon Web Services	⊙是	⊗否

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
	的 OpenZfs 快照执行数据复制CopySnaps hotAndUpdateVolume 。有关更多信息，请参阅 Amazon for OpenZFS 用户 FSx 指南中的 按需数据复制 。		账户共享。		

Amazon Glue

您可以使用共享以下 Amazon Glue 资源 Amazon RAM。

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
Amazon Glue 目录 glue:Catalog	管理中央数据目录，并与您的组织共享有关数据库和表 Amazon Web Services 账户 的元数据。这使用户能够对多个账户的数据运行查询。有关更多信息，请参阅《Amazon Lake Formation 开发人员指南》中的 跨 Amazon 账户共享数据目录表和数据库 。	⊗否	⊙是与任何 Amazon Web Services 账户共享。	⊗否	⊗否

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
Amazon Glue 数据库 glue:Database	集中创建和管理数据目录数据库，并与 Amazon Web Services 账户 您的组织共享。数据库是数据目录表的集合。这使用户能够运行可跨多个账户联接和查询数据的查询与提取、转换和加载（ETL）作业。有关更多信息，请参阅《Amazon Lake Formation 开发人员指南》中的 跨 Amazon 账户共享数据目录表和数据库 。	⊗否	⊙是 可以与任何 Amazon Web Services 账户共享。	⊗否	⊗否

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
Amazon Glue 桌子 <code>glue:Table</code>	集中创建和管理数据目录表，并与 Amazon Web Services 账户 您的组织共享。数据目录表包含有关 Amazon S3、JDBC 数据来源、Amazon Redshift、流式传输源和其他数据存储中数据表的元数据。这使用户能够运行可跨多个账户联接和查询数据的查询与 ETL 作业。有关更多信息，请参阅《Amazon Lake Formation 开发人员指南》中的 跨 Amazon 账户共享数据目录表和数据库 。	⊗否	⊙是 可以与任何 Amazon Web Services 账户共享。	⊗否	⊗否

Amazon License Manager

您可以使用共享以下 Amazon License Manager 资源 Amazon RAM。

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
许可证配置	集中创建和管理许可证配置，并与其他人 Amazon Web Services	⊗否	⊙是	⊗否	⊗否

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
license-manager:LicenseConfiguration	账户 或您的组织共享。这使您可以在多个 Amazon Web Services 账户中执行基于企业协议条款的集中管理许可规则。有关更多信息，请参阅《License Manager 用户指南》中的 License Manager 中的许可证配置 。		可以与任何 Amazon Web Services 账户共享。		

Amazon Web Services Marketplace

您可以使用共享以下 Amazon Web Services Marketplace 资源 Amazon RAM。

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
Marketplace 目录实体 aws-marketplace:Entity	在中创建、管理和共享组织内部 Amazon Web Services 账户 或组织内的实体 Amazon Web Services Marketplace。有关更多信息，请参阅《Amazon Marketplace Catalog API 参考》中的 Amazon RAM 中的资源共享 。	🟢是	🟢是 可以与任何 Amazon Web Services 账户共享。	🔴否	🔴否

Amazon Migration Hub Refactor Spaces

您可以使用共享以下 Amazon Migration Hub Refactor Spaces 资源 Amazon RAM。

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
Refactor Spaces 环境 refactor-spaces:Environment	创建 Refactor Spaces 环境，并使用它来包含您的 Refactor Spaces 应用程序。与组织中的其他 Amazon Web Services 账户 或所有账户共享环境。这样 Amazon Web Services 账户，多个用户就可以查看有关环境及其中的应用程序的信息。有关更多信息，请参阅《Amazon Migration Hub Refactor Spaces 用户指南》中的 使用 Amazon RAM 共享 Refactor Spaces 环境 。	☑是	☑是 可以与任何 Amazon Web Services 账户共享。	☑是	☒否

多方审批

您可以使用 Amazon RAM 共享以下多方审批资源。

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
多方审批团队 <code>mpa:ApprovalTeam</code>	创建和管理审批团队，以便与其他 Amazon Web Services 账户或您的组织共享这些团队。这样，其他 Amazon Web Services 账户 就可以使用与受保护操作关联的审批团队。受保护操作是预定义的操作列表，需要团队批准才能执行。有关更多信息，请参阅《多方审批用户指南》中的 术语和概念 。	✔ 是	✔ 是 可以与任何 Amazon Web Services 账户共享。	✔ 是	✘ 否

Amazon Network Firewall

您可以使用共享以下 Amazon Network Firewall 资源 Amazon RAM。

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
Network Firewall <code>network-firewall:Firewall</code>	集中创建和管理防火墙，并与其他 Amazon Web Services 账户 共享，以便他们可以创建防火墙端点。这样，多个账户就可以使用	✔ 是	✔ 是 可以与任何 Amazon Web Services	✘ 否	✘ 否

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
	单个防火墙的保护。有关更多信息，请参阅《Amazon Network Firewall 开发者指南》中的 共享 Amazon Network Firewall 资源 。		账户共享。		
Network Firewall 策略 network-firewall:FirewallPolicy	集中创建和管理防火墙策略，并与其他人 Amazon Web Services 账户 或您的组织共享这些策略。这使组织中的多个账户可以共享一组通用的网络监控、保护和筛选行为。有关更多信息，请参阅《Amazon Network Firewall 开发者指南》中的 共享 Amazon Network Firewall 资源 。	☑是	☑是 可以与任何 Amazon Web Services 账户共享。	☒否	☒否

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
Network Firewall 规则组 network-firewall:StatefulRuleGroup network-firewall:StatelessRuleGroup	集中创建和管理无状态规则组和有状态规则组，并与其他人 Amazon Web Services 账户 或您的组织共享。这使组织中的 Amazon Organizations 多个帐户可以共享一组检查和处理网络流量的标准。有关更多信息，请参阅《Amazon Network Firewall 开发者指南》中的 共享 Amazon Network Firewall 资源 。	☑是	☑是 可以与任何 Amazon Web Services 账户共享。	☒否	☒否

Oracle Database@Amazon

您可以使用共享以下 Oracle Database@Amazon 资源 Amazon RAM。

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
Oracle Database@Amazon Exadata 基础架构 odb:CloudExadataIn	使用 Oracle Database@Amazon，您可以在同一个组织 Amazon Web Services 账户 中的多个机构之间共享您的 Exadata 基础架构和 ODB 网络。	☒否	☒否 只能与自己组织内的 Amazon Web	☒否	☒否

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
frastructure	Amazon 这样，您只需预置一次基础设施即可在多个受信任账户中重复使用，从而在分离职责的同时降低成本。有关更多信息，请参阅《Oracle Database@Amazon 用户指南》Oracle Database@Amazon 中的资源共享 。		Services 账户共享。		
Oracle Database@Amazon ODB 网络 odb:OdbNetwork	使用 Oracle Database@Amazon，您可以在同一个组织 Amazon Web Services 账户中的多个机构之间共享您的 Exadata 基础架构和 ODB 网络。Amazon 这样，您只需预置一次基础设施即可在多个受信任账户中重复使用，从而在分离职责的同时降低成本。有关更多信息，请参阅《Oracle Database@Amazon 用户指南》Oracle Database@Amazon 中的资源共享 。	⊗否	⊗否 只能与自己组织内的 Amazon Web Services 账户共享。	⊗否	⊗否

Amazon Outposts

您可以使用共享以下 Amazon Outposts 资源 Amazon RAM。

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
Outposts outposts: Outpost	集中创建和管理 Outposts，并与组织中的其他 Amazon Web Services 账户共享此类 Outposts。这允许多个账户在共享的、集中管理的 Outposts 上创建子网和 EBS 卷。有关更多信息，请参阅 Amazon Outposts 用户指南中的 使用共享的 Amazon Outposts 资源 。	⊗否	⊗否 只能与自己组织内的 Amazon Web Services 账户共享。	⊙是	⊗否
本地网关路由表 ec2:LocalGatewayRouteTable	集中创建和管理与本地网关的 VPC 关联，并与组织 Amazon Web Services 账户中的其他人共享。这允许多个账户创建与本地网关的 VPC 关联，并查看路由表和虚拟接口配置。有关更多信息，请参阅《Amazon Outposts 用户指南》中的 可共享的 Outpost 资源 。	⊗否	⊗否 只能与自己组织内的 Amazon Web Services 账户共享。	⊗否	⊗否
Outposts 站点	创建和管理 Outpost 站点，并与组织中的其他	⊗否	⊙是	⊗否	⊗否

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
outposts:Site	Amazon Web Services 账户 共享此类站点。这允许多个账户在共享站点上创建和管理 Outposts，并支持在 Outpost 资源和站点之间进行分割控制。有关更多信息，请参阅Amazon Outposts 用户指南中的 使用共享的 Amazon Outposts 资源 。		可以与任何 Amazon Web Services 账户共享。		

Amazon S3 on Outposts

您可以使用 Amazon RAM共享以下 Amazon S3 on Outposts 资源。

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
S3 on Outposts s3-outposts:Outpost	在 Outpost 上创建和管理 Amazon S3 存储桶、接入点和端点。这允许多个账户在共享站点上创建和管理 Outposts，并支持在 Outpost 资源和站点之间进行分割控制。有关更多信息，请参	⊗否	⊗否 只能与自己组织内的 Amazon Web Services 账户共享。	⊙是	⊗否

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
	阅Amazon Outposts 用户指南中的 使用共享的 Amazon Outposts 资源 。				

Amazon 私有证书颁发机构

您可以使用共享以下 Amazon 私有 CA 资源 Amazon RAM。

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
私有证书颁发机构 (CAs) acm-pca:CertificateAuthority	为组织的内部公钥基础设施 (PKICAs) 创建和管理私有证书颁发机构 ()，并 CAs 与其他人 Amazon Web Services 账户 或您的组织共享这些机构。这允许其他账户中的 Amazon Certificate Manager 用户颁发由您的共享 CA 签名的 X.509 证书。有关更多信息，请参阅《Amazon 私有证书颁发机构 用户指南》中的 控制对私有 CA 的访问权限 。	是	是与任何 Amazon Web Services 账户共享。	是	是

Amazon 资源探索器

您可以使用共享以下 Amazon 资源探索器 资源 Amazon RAM。

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
资源管理器视图 <code>resource-explorer-2:View</code>	集中创建和配置资源浏览器视图，并与组织 Amazon Web Services 账户 中的其他人共享。这样，多个角色和用户就可以 Amazon Web Services 账户 搜索和发现可通过视图访问的资源。有关更多信息，请参阅《Amazon 资源探索器 用户指南》中的 共享 Resource Explorer 视图 。	⊗否	⊗否 只能与 自己组 织内的 Amazon Web Services 账户 共 享。	⊗否	⊗否

Amazon Resource Groups

您可以使用共享以下 Amazon Resource Groups 资源 Amazon RAM。

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
资源组	集中创建和管理主机资源组，并与组织 Amazon Web Services	⊗否	⊙是 可以与任何	⊗否	⊗否

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
resource-groups:Group	账户 中的其他人共享。这允许多个 Amazon Web Services 账户 共享使用 Amazon License Manager 创建的一组 Amazon EC2 专属主机。有关更多信息，请参阅《Amazon License Manager 用户指南》中的 Amazon License Manager 中的主机资源组 。		Amazon Web Services 账户 共享。		

Amazon Route 53

您可以使用 Amazon RAM 共享以下 Amazon Route 53 资源。

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
Route 53 Resolver 防火墙规则组 route53resolver:FirewallRuleGroup	集中创建和管理 Route 53 Resolver DNS 防火墙规则组，并与其他人 Amazon Web Services 账户 或您的组织共享 这些规则组。这使多个账户可以共享一组标准，用于检查和处理通过 Route 53 Resolver 的出	🟢是	🟢是 可以与任何 Amazon Web Services 账户 共享。	🔴否	🔴否

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
	站 DNS 查询。有关更多信息，请参阅《Amazon Route 53 开发人员指南》中的 在 Amazon Web Services 账户之间共享 Route 53 Resolver DNS Firewall 规则组 。				
Route 53 Profiles route53profiles:Profile	Profiles集中创建和管理 Route 53，并与其他人 Amazon Web Services 账户 或您的组织共享。这允许多个账户将 Route 53 中指定的 DNS 配置应用Profiles于多个账户 VPCs。有关更多信息，请参阅《Amazon Route 53 开发人员指南》中的 Amazon Route 53 Profiles 。	✔是	✔是 可以与任何 Amazon Web Services 账户共享。	✔是	✘否

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
Resolver 规则 route53resolver:ResolverRule	集中创建和管理 Resolver 规则，并与其他人 Amazon Web Services 账户 或您的组织共享这些规则。这样，多个账户就可以将 DNS 查询从其虚拟私有云 (VPCs) 转发到共享的集中管理的 Resolver 规则中定义的目标 IP 地址。有关更多信息，请参阅 Amazon Route 53 开发者指南中的 与他人共享解析器规则 Amazon Web Services 账户 和使用共享规则 。	否	是 可以与任何 Amazon Web Services 账户共享。	否	否

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
Resolver 查询日志记录配置 route53resolver:ResolverQueryLogConfig	集中创建和管理查询日志，并与其他 Amazon Web Services 账户 或您的组织共享这些日志。这使多 Amazon Web Services 账户 人能够将源自他们的 DNS 查询记录 VPCs 到集中管理的查询日志中。有关更多信息，请参阅《Amazon Route 53 开发人员指南》中的 与其他 Amazon Web Services 账户共享 Resolver 查询日志记录配置 。	☑是	☑是 可以与任何 Amazon Web Services 账户共享。	☑是	☒否

Amazon Simple Storage Service

您可以使用共享以下 Amazon Simple Storage Service 资源 Amazon RAM。

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
S3 访问权限管控 s3:AccessGrants	集中创建和管理 S3 访问权限授予实例，并与其他人 Amazon Web Services 账户 或您的组织共享。这使得多个账	☑是	☑是 可以与任何 Amazon	☑是	☑是

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
	用户可以查看和删除共享资源。有关更多信息，请参阅 Amazon Simple Storage Service 用户指南中的 S3 访问权限授予跨账户访问权限 。		Web Services 账户共享。		

亚马逊 SageMaker AI

您可以使用共享以下 Amazon SageMaker AI 资源 Amazon RAM。

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
SageMaker AI 资源目录 sagemaker:SagemakerCatalog	为了便于发现 — 允许账户所有者向其他账户授予 SageMaker AI 目录中所有功能组资源的可发现性权限。一旦获得访问权限，这些账户的用户就可以从目录中查看与他们共享的功能组。有关更多信息，请参阅 Amazon SageMaker AI 开发者指南中的 跨账户功能组可发现性和访问权限 。	⊗否	⊙是与任何 Amazon Web Services 账户共享。	⊙是	⊗否

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
	 Note 在 SageMaker AI 中，可发现性和访问权限是单独的权限。				
SageMaker AI 功能组 sagemaker:FeatureGroup	对于访问权限 - 允许账户所有者向其他账户授予特定功能组资源的访问权限。一旦获得访问权限，这些账户的用户就可以使用与他们共享的功能组。有关更多信息，请参阅 Amazon SageMaker I 开发者指南中的 跨账户功能组可发现性和访问权限 。  Note 在 SageMaker AI 中，可发现性和访问权限是单独的权限。	✔是	✔是 可以与任何 Amazon Web Services 账户共享。	✔是	✘否

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
SageMaker 人工智能中心 sagemaker:Hub	借助 SageMaker Amazon AI JumpStart，您可以 sagemaker:Hub 集中创建和管理，并与同一组织 Amazon Web Services 账户中的其他人共享。有关更多信息，请参阅 Amazon AI 开发者指南中的在 Amazon A SageMaker I JumpStart 中使用私有策划中心控制基础模型访问权限。 SageMaker	☑是	☑是 可以与任何 Amazon Web Services 账户共享。	☑是	☒否
SageMaker AI 血统群组 sagemaker:LineageGroup	Amazon SageMaker AI 允许您创建管道元数据的血统组，以便更深入地了解其历史和关系。与组织中的其他账户 Amazon Web Services 账户或账户共享血统组。这样，多个 Amazon Web Services 账户用户就可以查看有关世系组的信息并查询其中的跟踪实体。有关更多信息，请参阅 Amazon A SageMaker I 开发者指南中的跨账户血统跟踪。	☑是	☑是 可以与任何 Amazon Web Services 账户共享。	☒否	☒否

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
SageMaker AI 模型卡片 sagemaker:ModelCard	Amazon SageMaker AI 创建模型卡，将机器学习 (ML) 模型的关键细节集中在一个地方记录下来，从而简化管理和报告。与组织中的其他 Amazon Web Services 账户 或账户共享您的模型卡，以实现机器学习操作的多账户策略。这 Amazon Web Services 账户 允许与其他账户共享模型卡片对其机器学习活动的访问权限。有关更多信息，请参阅 亚马逊 A SageMaker I 开发者指南中的亚马逊 SageMaker AI 模型卡 。	✔ 是	✔ 是 可以与任何 Amazon Web Services 账户共享。	✘ 否	✘ 否

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
SageMaker AI 模型套餐组 sagemaker:model-package-group	借助 SageMaker Amazon AI 模型注册表，您可以sagemaker:model-package-group 集中创建和管理，并与其他人共享 Amazon Web Services 账户 以注册模型版本。有关更多信息，请参阅 《亚马逊 A SageMaker I 开发者指南》中的 Amazon SageMaker AI 模型注册表 。	✔是	✔是	✔是	✘否
SageMaker AI 合作伙伴应用程序 sagemaker:PartnerApp	借助 SageMaker AI Partner AI 应用程序，您可以集中创建和管理 A SageMaker I 合作伙伴 AI 应用程序，并与其他人共享对它们的访问权限 Amazon Web Services 账户。有关更多信息，请参阅《亚马逊 AI 开发者指南》中的 为亚马逊 SageMaker AI 合作伙伴 AI 应用程序设置跨账户共享 。SageMaker	✔是	✔是 可以与任何 Amazon Web Services 账户共享。	✘否	✘否

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
SageMaker AI 管道 sagemaker:Pipeline	借助 SageMaker Amazon AI 模型构建管道，您可以大规模创建、自动化和管理 end-to-end 机器学习工作流程。与组织中的其他客户 Amazon Web Services 账户 或账户共享您的渠道，为您的机器学习操作实现多账户策略。这允许多个 Amazon Web Services 账户 用户查看有关管道及其执行的信息，并可选择访问其他账户的启动、停止和重试管道。有关更多信息，请参阅 Amazon SageMaker AI 开发者指南中的 SageMaker AI Pipelines 跨账户支持 。	☑是	☑是 可以与任何 Amazon Web Services 账户共享。	☑是	☒否

Amazon Service Catalog AppRegistry

您可以使用共享以下 Amazon Service Catalog AppRegistry 资源 Amazon RAM。

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
AppRegistry 应用程序 servicecatalog:Applications	创建应用程序，并使用它来跟踪整个 Amazon 环境中属于该应用程序的资源。与其他人 Amazon Web Services 账户 或您的组织共享该应用程序。这允许多个 Amazon Web Services 账户 用户在本地上查看有关应用程序及其关联资源的信息。有关更多信息，请参阅《服务目录用户指南》中的 创建应用程序 。	⊗否	⊗否 只能与 自己组 织内的 Amazon Web Services 账户 共 享。	✔是	⊗否
AppRegistry 属性组 servicecatalog:AttributeGroups	创建属性组，并使用它来存储与您的应用程序相关的元数据。与其他 Amazon Web Services 账户 或您的组织共享该属性组。这样，多个 Amazon Web Services 账户 和用户就可以查看有关属性组的信息。有关更多信息，请参阅《服务目录用户指南》中的 创建属性组 。	⊗否	⊗否 只能与 自己组 织内的 Amazon Web Services 账户 共 享。	✔是	⊗否

Amazon Systems Manager Incident Manager

您可以使用共享以下 Amazon Systems Manager Incident Manager 资源 Amazon RAM。

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
Incident Manager Contacts ssm-contacts:Contact	集中创建和管理联系人和升级计划，并与其他人 Amazon Web Services 账户 或您的组织共享联系人详细信息。这使许多人可以 Amazon Web Services 账户 查看事件期间发生的互动。  Note 目前，不支持将从其他账户共享的联系人添加到事件响应计划的功能。 有关更多信息，请参阅《Amazon Systems Manager Incident Manager 用户指南》中的使用共享的联系人和响应计划。	🟢是	🟢是 可以与任何 Amazon Web Services 账户共享。	🟢是	🔴否
Incident Manager 响应计划	集中创建和管理响应计划，并与其他人 Amazon Web Services 账户 或您的组织共享。这使这些人能够 Amazon Web	🟢是	🟢是 可以与任何 Amazon Web	🟢是	🔴否

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
ssm-incidents:ResponsePlan	Services 账户 将亚马逊 CloudWatch 警报和亚马逊 EventBridge 事件规则与响应计划联系起来，在检测到事件时自动创建事件。事件还可以访问这些其他 Amazon Web Services 账户的指标。有关更多信息，请参阅《Amazon Systems Manager Incident Manager 用户指南》中的 使用共享的联系人和响应计划 。		Services 账户共享。		

Amazon Systems Manager

您可以使用共享以下 Amazon Systems Manager 资源 Amazon RAM。

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
SSM JITNA 自动拒绝策略 ssm:Document	使用 Systems Manager 创建 just-in-time 节点访问批准策略。拒绝访问策略明确禁止对您指定节点的访问请求的自动审批。与其他人 Amazon Web Services	🟢是	🟢是 可以与任何 Amazon Web Services	🟢是	🔴否

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
	账户 或您的组织共享拒绝访问政策。这样可以确保您的 just-in-time 节点访问拒绝访问策略适用于您组织中的所有账户。有关更多信息，请参阅《Amazon Systems Manager 用户指南》中的“ 使用 Systems Manager 访问 Just-in-time 节点 ”。		账户共享。		
参数存储高级参数 ssm:Parameter	创建一个参数，并使用它来存储可在脚本、命令、SSM 文档以及配置和自动化工作流中引用的配置数据。与其他人 Amazon Web Services 账户 或您的组织共享该参数。这样，多个 Amazon Web Services 账户 和用户就可以查看有关字符串的信息，并通过将您的数据与代码分离来提高安全性。有关更多信息，请参阅《Amazon Systems Manager 用户指南》中的 使用共享参数 。	☑是	☑是 可以与任何 Amazon Web Services 账户共享。	☑是	☒否

Amazon VPC

您可以使用 Amazon RAM 共享以下 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 资源。

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
客户自有 IPv4pool ec2:CoipPool	在 Amazon Outposts 安装过程中，根据您提供的有关本地网络的信息，Amazon 创建一个地址池，称为客户拥有的 IP 地址池。 客户拥有的 IP 地址通过您的本地网络提供连接到 Outposts 子网中资源的本地或外部连接。您可以使用弹性 IP 地址或使用自动分配客户拥有的 IP 地址的子网设置，将这些地址分配给 Outpost 上的资源，例如 EC2 实例。有关更多信息，请参阅《Amazon Outposts 用户指南》中的客户拥有的 IP 地址。	⊗否	⊗否 只能与自己组织内的 Amazon Web Services 账户共享。	⊗否	⊗否
IPAM 池 ec2:IpamPool	与其他 Amazon Web Services 账户、IAM 角色或用户或中的整个组织或组织单位 (OU) 集中共享 Amazon VPC IPAM 池。Amazon Organizations 这使这些	⊙是	⊙是 可以与任何 Amazon Web Services	⊙是	⊗否

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
	委托人可以 CIDRs 从资金池中分配给 Amazon 资源 VPCs，例如各自账户中的资源。有关更多信息，请参阅《Amazon VPC IP 地址管理器用户指南》中的 使用 Amazon RAM 共享 IPAM 池 。		账户共享。		
IPAM 资源发现 ec2:IpamResourceDiscovery	与其他人共享资源发现 Amazon Web Services 账户。资源发现是一个 Amazon VPC IPAM 组件，IPAM 可以通过它来管理和监控属于拥有账户的资源。有关更多信息，请参阅《Amazon VPC IPAM 用户指南》中的 使用资源发现 。	否	是 可以与任何 Amazon Web Services 账户共享。	否	否

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
前缀列表 ec2:PrefixList	集中创建和管理前缀列表，并与其他人 Amazon Web Services 账户 或您的组织共享。这允许多个 Amazon Web Services 账户 引用其资源中的前缀列表，例如 VPC 安全组和子网路由表。有关更多信息，请参阅《Amazon VPC 用户指南》中的 使用共享前缀列表 。	⊗否	⊙是 可以与任何 Amazon Web Services 账户共享。	⊗否	⊗否

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
子网 ec2:Subnet	集中创建和管理子网，并与组织内的 Amazon Web Services 账户共享这些子网。这允许多个 Amazon Web Services 账户在集中管理的 VPC 中启动其应用程序资源。这些资源包括亚马逊 EC2 实例、亚马逊关系数据库服务 (RDS) 数据库、亚马逊 Redshift 集群和函数。Amazon Lambda 有关更多信息，请参阅《Amazon VPC 用户指南》中的 使用 VPC 共享 。	⊗否	⊗否 只能与 自己组 织内的 Amazon Web Services 账户共 享。	⊗否	⊗否

 **Note**
 要在创建资源共
 享时包含子网，
 除 ram:Creat
 eResource
 Share 之外，
 您还必须拥有
 ec2:Descr
 ibeSubnets
 和 ec2:Descr
 ibeVpcs 权
 限。

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
	默认子网不可共享。您只能共享自己创建的子网。				
安全组 ec2:SecurityGroup	集中创建和管理安全组，并与其他人 Amazon Web Services 账户 或您的组织共享。这样，多个 Amazon Web Services 账户 就可以将安全组与其弹性网络接口关联。有关更多信息，请参阅《Amazon VPC 用户指南》中的 共享安全组 。	✔是	✘否 只能与 自己组 织内的 Amazon Web Services 账户 共 享。	✔是	✘否
流量镜像目标 ec2:TrafficMirrorTarget	集中创建和管理流量镜像目标，并与其他人 Amazon Web Services 账户 或您的组织共享。这允许多个 Amazon Web Services 账户 将镜像网络流量从其账户中的流量镜像源发送到共享的、集中管理的流量镜像目标。有关更多信息，请参阅《流量镜像指南》中的 跨账户流量镜像目标 。	✘否	✔是 可以 与任何 Amazon Web Services 账户 共 享。	✘否	✘否

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
中转网关 ec2:TransitGateway	集中创建和管理公交网关，并与其他人 Amazon Web Services 账户 或您的组织共享。这允许多人通过共享的集中管理的传输网关在他们的网络 VPCs 和本地网络之间 Amazon Web Services 账户 路由流量。有关更多信息，请参阅《Amazon VPC 中转网关》中的共享中转网关。  Note 要在创建资源共享时包含中转网关，除 ram:CreateResourceShare 之外，您还必须拥有 ec2:DescribeTransitGateway 权限。	否	是 可以与任何 Amazon Web Services 账户 共享。	否	否

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
中转网关组播域 ec2:TransitGatewayMulticastDomain	集中创建和管理传输网关组播域，并与其他人 Amazon Web Services 账户 或您的组织共享 这些域。这允许多个成员在组播域中 Amazon Web Services 账户 注册和取消注册群组成员或群组源。有关更多信息，请参阅《中转网关指南》中的 使用共享组播域 。	否	是 可以与任何 Amazon Web Services 账户 共享。	否	否
Amazon Verified Access 群组 ec2:VerifiedAccessGroup	集中创建和管理 Amazon Verified Access 群组，然后与其他人 Amazon Web Services 账户 或您的组织共享。这允许多个账户中的应用程序使用一组共享的 Amazon Verified Access 端点。有关更多信息，请参阅《Amazon Verified Access 用户指南》Amazon Resource Access Manager 中的 通过共享您的 Amazon Verified Access 群组 。	是	是 可以与任何 Amazon Web Services 账户 共享。	否	否

Amazon VPC Lattice

您可以使用 Amazon RAM 共享以下 Amazon VPC Lattice 资源。

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
Amazon VPC Lattice 资源配置 vpc-lattice:ResourceConfiguration	在 Amazon VPC Lattice 中创建资源配置，以便在账户和 VPCs 账户之间共享 VPC 资源。在资源配置中，您可以确定谁可以访问该资源，并指定要通过哪个资源网关来共享该资源。使用者可以通过他们在 Amazon PrivateLink 中创建的资源 VPC 端点访问 VPC 资源。有关更多信息，请参阅《Amazon PrivateLink 用户指南》中的 通过 Amazon PrivateLink 访问 VPC 资源 和《VPC Lattice 用户指南》中的 VPC 资源的资源配置 。	⊗否	⊙是 可以与任何 Amazon Web Services 账户共享。	⊙是	⊗否
Amazon VPC Lattice 服务 vpc-lattice:Service	集中创建和管理 Amazon VPC 莱迪思服务，并与个人 Amazon Web Services 账户或您的组织共享。这允许服务所有者在多账户环境中连接、保护和观察 service-to-service 通	⊗否	⊙是 可以与任何 Amazon Web Services	⊙是	⊗否

资源类型和代码	使用案例	可以与 IAM 用户和角色共享	可以与组织外部的账户共享	可以使用客户托管权限	可以与服务主体共享
	信。有关更多信息，请参阅《VPC Lattice 用户指南》中的 使用共享的资源 。		账户共享。		
Amazon VPC Lattice 服务网络 vpc-lattice:ServiceNetwork	集中创建和管理 Amazon VPC 莱迪思服务网络，并与个人 Amazon Web Services 账户 或您的组织共享这些网络。这允许服务网络所有者在多账户环境中连接、保护和观察 service-to-service 通信。有关更多信息，请参阅《Amazon VPC Lattice 用户指南》中的 使用共享的资源 。	⊗否	☑是 可以与任何 Amazon Web Services 账户共享。	☑是	⊗否

在中管理权限Amazon RAM

在中Amazon RAM，有[两种类型的托管权限](#)，即Amazon托管权限和客户管理权限。

托管权限定义了使用者如何对资源共享中的资源进行操作。创建资源共享时，您必须指定要对资源共享中包含的每种资源类型使用哪种托管权限。托管权限中的策略模板包含基于资源的策略所需的所有内容，但主体和资源除外。资源的 Amazon 资源名称 (ARN) 和与资源共享关联的委托人的 ARN 构成了基于资源的策略的要素。Amazon RAM然后编写基于资源的策略，并将其附加到该资源共享中的所有资源。

每个托管权限可以有一个或多个版本。该托管权限的一个版本被指定为默认版本。有时，会通过创建新版本并将该新版本指定为默认版本来更新资源类型的Amazon托管权限。您还可以通过创建新版本，更新您的客户托管权限。已附加到资源共享的托管权限不会自动更新。Amazon RAM控制台会显示新的默认版本何时可用，您可以查看新默认版本与前一个版本相比后的变化。

Note

我们建议您尽快更新到新版本的Amazon托管权限。这些更新通常会增加对新的或更新的支持 Amazon Web Services 服务，这些更新可以使用共享其他资源类型Amazon RAM。新的默认版本还可以解决和更正安全漏洞。

Important

您只能将默认版托管权限附加到新资源共享。

您可以随时检索可用托管权限的列表。有关更多信息，请参阅 [查看托管权限](#)。

主题

- [查看托管权限](#)
- [在中创建和使用客户托管权限 Amazon RAM](#)
- [将 Amazon 托管权限更新到新版本](#)
- [在中使用客户托管权限的注意事项 Amazon RAM](#)
- [托管权限的工作原理](#)
- [托管权限的类型](#)

查看托管权限

您可以查看有关可分配给资源共享中资源类型的托管权限的详细信息。您可以识别分配给资源共享的托管权限。要查看这些详细信息，请使用 Amazon RAM 控制台中的托管权限库。

Console

要查看有关 Amazon RAM 中可用的托管权限的详细信息，请执行以下操作：

1. 在 Amazon RAM 控制台中导航到[托管权限库](#)页面。
2. 由于 Amazon RAM 资源共享存在于特定 Amazon Web Services 区域，因此，请从控制台右上角的下拉列表中选择相应的 Amazon Web Services 区域。要查看包含全球资源的资源共享，您必须将 Amazon Web Services 区域设置为美国东部（弗吉尼亚州北部）（us-east-1）。有关共享全球资源的更多信息，请参阅[共享区域资源（相较于全球资源）](#)。尽管所有区域共享相同的可用 Amazon 托管权限，但这会影响[Step 5](#) 中为每个托管权限显示的关联资源共享数量。客户托管权限仅在创建这些权限的区域中可用。
3. 在托管权限列表中，选择要查看其详细信息的托管权限。您可以使用搜索框筛选托管权限列表，方法是：输入部分名称或资源类型，或从下拉列表中选择托管权限类型。
4. （可选）要更改显示首选项，请选择托管权限面板右上角的齿轮图标。您可以更改以下首选项：
 - 页面大小 - 每页上显示的资源数量。
 - 换行 - 是否在表格行中换行。
 - 列 - 是显示还是隐藏有关资源类型和关联共享的信息。

设置完显示首选项后，选择确认。

5. 对于每个托管权限，列表将显示以下信息：
 - 托管权限名称 - 托管权限的名称。
 - 资源类型 - 与托管权限关联的资源类型。
 - 托管权限类型 - 托管权限是 Amazon 托管权限还是客户托管权限。
 - 关联共享 - 与托管权限关联的资源共享数量。如果显示数字，则您可以选择该数字以显示包含以下信息的资源共享表：
 - 资源共享名称 - 与托管权限关联的资源共享名称。
 - 托管权限版本 - 附加到此资源共享的托管权限的版本。

- 所有者 - 资源共享所有者的 Amazon Web Services 账户号。
- 允许外部主体 - 该资源共享是否允许与 Amazon Organizations 中组织外部的主体共享。
- 状态 - 资源共享和托管权限之间关联的当前状态。
- 状态 - 描述托管权限是否为：
 - 可附加 - 您可以将托管权限附加到您的资源共享。
 - 不可附加 - 您无法将托管权限附加到您的资源共享。
 - 正在删除 - 托管权限已失效，很快就会被删除。
 - 已删除 - 托管权限已被删除。它会在两个小时内保持可见状态，然后才会从托管权限库中消失。

您可以选择托管权限的名称以显示有关该托管权限的更多信息。托管权限的详细信息页面将显示以下信息：

- 资源类型 - 此托管权限适用的 Amazon 资源类型。
- 版本数量 - 一个客户托管权限最多可以有五个版本。
- 默认版本 - 指定哪个版本是默认版本，因此会将其自动分配给使用此托管权限的所有新资源共享。任何使用不同版本的现有资源共享都会显示一条提示，要求您将资源共享更新为默认版本。
- ARN - 托管权限的 [Amazon 资源名称 \(ARN \)](#)。Amazon 托管权限的 ARN 使用以下格式：

```
arn:aws:ram::aws:permission/  
AWSRAM[DefaultPermission]ShareableResourceType
```

子字符串 *[DefaultPermission]* (实际的 ARN 中不带方括号) 只存在于指定为默认值的资源类型的一个托管权限的名称中。

- 托管权限版本 - 您可以选择要在此下拉列表下方的选项卡中显示哪个版本的信息。
 - 详细信息选项卡：
 - 创建时间 - 创建此版托管权限的日期和时间。
 - 上次更新时间 - 上次更新此版托管权限的日期和时间。
 - 策略模板选项卡 - 此版托管权限允许主体对关联的资源类型执行的服务操作和条件列表 (如果适用)。
 - 关联的资源共享 - 使用此版托管权限的资源共享列表。

Amazon CLI

要查看有关 Amazon RAM 中可用的托管权限的详细信息，请执行以下操作：

您可以使用 [list-permissions](#) 命令，获取可用于当前 Amazon Web Services 区域中调用账户的资源共享的托管权限列表。

```
$ aws ram list-permissions
{
  "permissions": [
    {
      "arn": "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMBlankEndEntityCertificateAPICSRPassthroughIssuanceCertificateAuthority",
      "version": "1",
      "defaultVersion": true,
      "name":
"AWSRAMBlankEndEntityCertificateAPICSRPassthroughIssuanceCertificateAuthority",
      "resourceType": "acm-pca:CertificateAuthority",
      "status": "ATTACHABLE",
      "creationTime": "2022-06-30T13:03:31.732000-07:00",
      "lastUpdatedTime": "2022-06-30T13:03:31.732000-07:00",
      "isResourceTypeDefault": false,
      "permissionType": "AWS_MANAGED"
    },
    {
      "arn": "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMBlankEndEntityCertificateAPIPassthroughIssuanceCertificateAuthority",
      "version": "1",
      "defaultVersion": true,
      "name":
"AWSRAMBlankEndEntityCertificateAPIPassthroughIssuanceCertificateAuthority",
      "resourceType": "acm-pca:CertificateAuthority",
      "status": "ATTACHABLE",
      "creationTime": "2022-11-18T07:05:46.976000-08:00",
      "lastUpdatedTime": "2022-11-18T07:05:46.976000-08:00",
      "isResourceTypeDefault": false,
      "permissionType": "AWS_MANAGED"
    },
    ... TRUNCATED FOR BREVITY ... RUN COMMAND TO SEE COMPLETE LIST OF
    PERMISSIONS ...
  ]
}
```

```

        "arn": "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMVPCPermissionsNetworkManagerCoreNetwork",
        "version": "1",
        "defaultVersion": true,
        "name": "AWSRAMVPCPermissionsNetworkManagerCoreNetwork",
        "resourceType": "networkmanager:CoreNetwork",
        "status": "ATTACHABLE",
        "creationTime": "2022-06-30T13:03:46.557000-07:00",
        "lastUpdatedTime": "2022-06-30T13:03:46.557000-07:00",
        "isResourceTypeDefault": false,
        "permissionType": "AWS_MANAGED"
    }, {
        "arn": "arn:aws:ram:cn-north-1:123456789012:permission/My-Test-CMP",
        "version": "1",
        "defaultVersion": true,
        "name": "My-Test-CMP",
        "resourceType": "ec2:IpamPool",
        "status": "ATTACHABLE",
        "creationTime": "2023-03-08T06:54:10.038000-08:00",
        "lastUpdatedTime": "2023-03-08T06:54:10.038000-08:00",
        "isResourceTypeDefault": false,
        "permissionType": "CUSTOMER_MANAGED"
    }
]
}

```

您还可以在 `list-permissions` Amazon CLI 命令的 `--query` 参数中按名称查找特定托管权限的 ARN。以下示例筛选输出，以便仅包含与指定名称匹配的 `permissions` 数组结果中的元素。我们还指定只希望在结果中看到 ARN 字段，并且以纯文本格式而不是默认 JSON 格式显示。

```

$ aws ram list-permissions \
  --query "permissions[?name == 'My-Test-CMP'].arn \
  --output text
arn:aws:ram:cn-north-1:123456789012:permission/My-Test-CMP

```

找到您感兴趣的特定托管权限的 ARN 后，您可以运行命令 [get-permission](#)，检索其详细信息，包括其 JSON 策略文本。

```

$ aws ram get-permission \
  --permission-arn arn:aws:ram:cn-north-1:123456789012:permission/My-Test-CMP
{
  "permission": {

```

```

    "arn": "arn:aws:ram:cn-north-1:123456789012:permission/My-Test-CMP",
    "version": "1",
    "defaultVersion": true,
    "name": "My-Test-CMP",
    "resourceType": "ec2:IpamPool",
    "permission": "{\n\t\"Effect\": \"Allow\", \n\t\"Action\": [\n\t\t\"ec2:GetIpamPoolAllocations\", \n\t\t\"ec2:GetIpamPoolCidrs\", \n\t\t\"ec2:AllocateIpamPoolCidr\", \n\t\t\"ec2:AssociateVpcCidrBlock\", \n\t\t\"ec2:CreateVpc\", \n\t\t\"ec2:ProvisionPublicIpv4PoolCidr\", \n\t\t\"ec2:ReleaseIpamPoolAllocation\"\n\t]}",
    "creationTime": "2023-03-08T06:54:10.038000-08:00",
    "lastUpdatedTime": "2023-03-08T06:54:10.038000-08:00",
    "isResourceTypeDefault": false,
    "permissionType": "CUSTOMER_MANAGED",
    "featureSet": "STANDARD",
    "status": "ATTACHABLE"
  }
}

```

在中创建和使用客户托管权限 Amazon RAM

Amazon Resource Access Manager (Amazon RAM) 为您可以共享的每种资源类型提供至少一个 Amazon 托管权限。但是，这些托管权限可能不会为您的共享使用案例提供[最低权限访问](#)。当提供的 Amazon 托管权限之一不起作用时，您可以创建自己的客户托管权限。

客户托管权限是您通过精确指定可以在哪些条件下使用 Amazon RAM 共享的资源执行哪些操作来创建和维护的托管权限。例如，您想限制 Amazon VPC IP 地址管理器 (IPAM) 池的读取权限，这有助于您大规模管理 IP 地址。您可以为开发人员创建客户托管权限来分配 IP 地址，但不能查看其他开发人员账户分配的 IP 地址范围。您可以遵循最低权限相关的最佳实践，仅授予在共享资源上执行任务所需的权限。

此外，您可以根据需要更新或删除客户托管权限。

主题

- [创建客户托管权限](#)
- [创建新版客户托管权限](#)
- [选择其他版本作为客户托管权限的默认版本](#)
- [删除客户托管权限版本](#)
- [删除客户托管权限](#)

创建客户托管权限

客户管理的权限特定于 Amazon Web Services 区域。确保在相应的区域创建此客户托管权限。

Console

要创建客户托管权限，请执行以下操作：

1. 请执行以下操作之一：
 - 导航到[托管权限库](#)，然后选择创建客户托管权限。
 - 直接导航到控制台中的[创建客户托管权限](#)页面。
2. 对于客户托管权限详细信息，请输入客户托管权限名称。
3. 选择此托管权限适用的资源类型。
4. 对于策略模板，定义允许对此资源类型执行哪些操作。
 - 您可以选择导入托管权限，以使用现有托管权限中的操作。
 - 在可视化编辑器中，选择或取消选择访问级别信息以满足您的要求。
 - 使用 JSON 编辑器添加或修改条件。
5. （可选）要将标签附加到托管权限，请为标签输入标签键和值。要添加其他标签，请选择添加新标签。根据需要重复上述步骤。
6. 完成后，选择创建客户托管权限。

Amazon CLI

要创建客户托管权限，请执行以下操作：

- 运行 [create-permission](#) 命令，并指定名称、客户托管权限适用的资源类型以及策略模板正文文本。

以下示例命令为 imagebuilder:Component 资源类型创建托管权限。

```
$ aws ram create-permission \
  --name TestCMP \
  --resource-type imagebuilder:Component \
  --policy-template "{\"Effect\":\"Allow\",\"Action\":[\"imagebuilder:ListComponent\"]}"
{
```

```
"permission": {
  "arn": "arn:aws:ram:cn-north-1:123456789012:permission/TestCMP",
  "version": "1",
  "defaultVersion": true,
  "isResourceTypeDefault": false,
  "name": "TestCMP",
  "resourceType": "imagebuilder:Component",
  "status": "ATTACHABLE",
  "creationTime": 1680033769.401,
  "lastUpdatedTime": 1680033769.401
}
```

创建新版客户托管权限

如果客户托管权限的使用案例发生变化，则您可以创建新版托管权限。这不会影响您现有的资源共享，只会影响未来使用此客户托管权限的新资源共享。

每个托管权限最多可以有五个版本，但您只能关联默认版本。

Console

要创建客户托管权限的新版本，请执行以下操作：

1. 导航到[托管权限库](#)。
2. 按客户托管筛选托管权限列表，或搜索要更改的客户托管权限的名称。
3. 在托管权限详细信息页面的托管权限版本部分下，选择创建版本。
4. 对于策略模板，您可以使用可视化编辑器或 JSON 编辑器，添加或删除操作和条件。

您还可以选择导入托管权限以使用现有的策略模板。

5. 完成后，在页面底部选择创建版本。

Amazon CLI

要创建客户托管权限的新版本，请执行以下操作：

1. 找到要创建新版本的托管权限的 Amazon 资源名称 (ARN)。为此，使用 `--permission-type CUSTOMER_MANAGED` 参数调用 [list-permissions](#)，以便仅包含客户托管权限。

```
$ aws ram-cmp list-permissions --permission-type CUSTOMER_MANAGED
{
  "permissions": [
    {
      "arn": "arn:aws:ram:cn-north-1:123456789012:permission/TestCMP",
      "version": "2",
      "defaultVersion": true,
      "isResourceTypeDefault": false,
      "name": "TestCMP",
      "permissionType": "CUSTOMER_MANAGED",
      "resourceType": "imagebuilder:Component",
      "status": "ATTACHABLE",
      "creationTime": 1680035597.346,
      "lastUpdatedTime": 1680035597.346
    }
  ]
}
```

2. 获得 ARN 后，您可以调用[create-permission-version](#)操作并提供更新的策略模板。

```
$ aws ram create-permission-version \
  --permission-arn arn:aws:ram:cn-north-1:123456789012:permission/TestCMP \
  --policy-template {"Effect":"Allow","Action":
["imagebuilder:ListComponents"]}
{
  "permission": {
    "arn": "arn:aws:ram:cn-north-1:123456789012:permission/TestCMP",
    "version": "2",
    "defaultVersion": true,
    "isResourceTypeDefault": false,
    "name": "TestCMP",
    "status": "ATTACHABLE",
    "resourceType": "imagebuilder:Component",
    "permission": "{\"Effect\":\"Allow\",\"Action\":
[\"imagebuilder:ListComponents\"]}",
    "creationTime": 1680038973.79,
    "lastUpdatedTime": 1680038973.79
  }
}
```

输出包括新版本的版本号。

选择其他版本作为客户托管权限的默认版本

您可以将其他客户托管权限版本设置为新的默认版本。

Console

要为客户托管权限设置新的默认版本，请执行以下操作：

1. 导航到[托管权限库](#)。
2. 按客户托管筛选托管权限列表，或搜索要更改的客户托管权限的名称。
3. 在客户托管权限详细信息页面的托管权限版本部分下，使用下拉列表选择要设置为新默认版本的版本。
4. 选择设置为默认版本。
5. 显示对话框时，确认您希望此版本成为所有使用此客户托管权限的新资源共享的默认版本。如果您同意，请选择设置为默认版本。

Amazon CLI

要为客户托管权限设置新的默认版本，请执行以下操作：

1. 通过调用查找要设置为默认版本的版本号[list-permission-versions](#)。

以下示例命令将检索指定的托管权限的当前版本。

```
$ aws ram list-permission-versions \
  --permission-arn arn:aws:ram:cn-north-1:123456789012:permission/TestCMP
{
  "permissions": [
    {
      "arn": "arn:aws:ram:cn-north-1:123456789012:permission/TestCMP",
      "version": "1",
      "defaultVersion": false,
      "isResourceTypeDefault": false,
      "name": "TestCMP",
      "permissionType": "CUSTOMER_MANAGED",
      "featureSet": "STANDARD",
      "resourceType": "imagebuilder:Component",
      "status": "UNATTACHABLE",
      "creationTime": 1680033769.401,
```

```
        "lastUpdatedTime": 1680035597.345
      },
      {
        "arn": "arn:aws:ram:cn-north-1:123456789012:permission/TestCMP",
        "version": "2",
        "defaultVersion": true,
        "isResourceTypeDefault": false,
        "name": "TestCMP",
        "permissionType": "CUSTOMER_MANAGED",
        "featureSet": "STANDARD",
        "resourceType": "imagebuilder:Component",
        "status": "ATTACHABLE",
        "creationTime": 1680035597.346,
        "lastUpdatedTime": 1680035597.346
      }
    ]
  }
}
```

2. 将版本号设置为默认值后，可以调用该[set-default-permission-version](#)操作。

```
$ aws ram-cmp set-default-permission-version \
  --permission-arn arn:aws:ram:cn-north-1:123456789012:permission/TestCMP \
  --version 2
```

如果成功，该命令不返回任何输出。您可以[list-permission-versions](#)再次运行并验证所选版本的defaultVersion字段现在是否设置为true。

删除客户托管权限版本

一个客户托管权限最多可以有五个版本。当您不再需要或不使用版本时，可以将其删除。您无法删除客户托管权限的默认版本。已删除的版本在控制台中最多可显示两个小时，并且处于已删除状态，然后系统才会将其完全删除。

Console

要删除客户托管权限版本，请执行以下操作：

1. 导航到[托管权限库](#)。
2. 按客户托管筛选托管权限列表，或者搜索包含您要删除的版本的客户托管权限的名称。
3. 确保要删除的版本不是当前默认版本。

4. 对于页面的版本部分，选择关联的资源共享选项卡，查看是否有共享使用此版本。

如果有任何关联共享，则您必须先更改客户托管权限版本，然后才能删除此版本。

5. 选择版本部分右侧的删除版本。
6. 在确认对话框中，选择删除，确认您要删除此版本的客户托管权限。

如果您不想删除此版本的客户托管权限，请选择取消。

Amazon CLI

要删除客户托管权限的一个版本，请执行以下操作：

1. 调用[list-permission-versions](#)操作以检索可用的版本号。
2. 获得版本号后，将其作为参数提供给[delete-permission-version](#)。

```
$ aws ram-cmp delete-permission-version \
    --permission-arn arn:aws:ram:cn-north-1:123456789012:permission/TestCMP \
    --version 1
```

如果成功，该命令不返回任何输出。您可以[list-permission-versions](#)再次运行并验证输出中是否不再包含该版本。

删除客户托管权限

如果不再需要或不使用客户托管权限，可以将其删除。您无法删除与资源共享关联的客户托管权限。已删除的客户托管权限将在两小时后消失。在此之前，它仍在托管权限库中可见，且状态为已删除。

Console

要删除客户托管权限，请执行以下操作：

1. 导航到[托管权限库](#)。
2. 按客户托管筛选托管权限列表，或搜索要删除的客户托管权限的名称。
3. 在选择客户托管权限之前，确认托管权限列表中有 0 个关联共享。

如果仍有与托管权限关联的资源共享，则您必须先为所有资源共享分配另一个托管权限，然后才能继续。

4. 在客户托管权限详细信息页面右上角，选择删除托管权限。

5. 显示确认对话框时，选择删除以删除托管权限。

Amazon CLI

要删除客户托管权限，请执行以下操作：

1. 通过 `--permission-type CUSTOMER_MANAGED` 参数调用 [list-permissions](#)，以便仅包含客户托管权限，从而查找要删除的托管权限的 ARN。

```
$ aws ram-cmp list-permissions --permission-type CUSTOMER_MANAGED
{
  "permissions": [
    {
      "arn": "arn:aws:ram:cn-north-1:123456789012:permission/TestCMP",
      "version": "2",
      "defaultVersion": true,
      "isResourceTypeDefault": false,
      "name": "TestCMP",
      "permissionType": "CUSTOMER_MANAGED",
      "resourceType": "imagebuilder:Component",
      "status": "ATTACHABLE",
      "creationTime": 1680035597.346,
      "lastUpdatedTime": 1680035597.346
    }
  ]
}
```

2. 获得要删除的托管权限的 ARN 后，将其作为参数提供给 [delete-permission](#)。

```
$ aws ram delete-permission \
  --permission-arn arn:aws:ram:cn-north-1:123456789012:permission/TestCMP
{
  "returnValue": true,
  "permissionStatus": "DELETING"
}
```

将 Amazon 托管权限更新到新版本

有时，会 Amazon 更新可用于附加到特定资源类型的资源共享的 Amazon 托管权限。Amazon 何时执行此操作，它会创建 Amazon 托管权限的新版本。包含指定资源类型的资源共享不会自动更新为使用

最新版托管权限。您必须明确更新每个资源共享的托管权限。必须执行这一额外步骤，以便您先评估更改，然后再将其应用于您的资源共享。

Console

每当控制台显示列出与资源共享关联的权限的页面，并且其中一个或多个权限使用的版本不是默认权限版本时，控制台都会在控制台页面的顶部显示横幅。横幅表示您的资源共享使用的版本不是默认版本。

此外，当当前版本不是默认版本时，各权限可以在该当前版本号旁边显示更新到默认版本按钮。

选择该按钮将启动[更新资源共享](#)向导。在该向导的步骤 2 中，您可以更新任何非默认权限的版本以使用其默认版本。

在向导的最后一页上选择提交，完成向导后，更改才会保存。

Note

您只能附加默认版本，并且无法恢复到其他版本。

对于客户托管权限，在将权限更新为默认版本后，除非先将其他版本设置为默认版本，否则无法将其他版本应用于资源共享。例如，如果您将权限更新为默认版本，然后发现要回滚的错误，则可以将以前的版本指定为默认版本。或者，您可以创建一个不同的新版本，然后将其指定为默认版本。执行其中一个选项后，您将更新资源共享以使用现在的默认版本。

Amazon CLI

更新 Amazon 托管权限的版本

1. 运行带 `--permission-arn` 参数的 [get-resource-shares](#) 命令，以指定要更新的托管权限的 [Amazon 资源名称 \(ARN \)](#)。这会导致该命令仅返回使用该托管权限的资源共享。

例如，以下示例命令返回使用 Amazon EC2 容量预留的默认 Amazon 托管权限的每个资源共享的详细信息。

```
$ aws ram get-resource-shares \
  --resource-owner SELF \
  --permission-arn arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMDefaultPermissionCapacityReservation
```

输出包括每个资源共享的 ARN，其中至少有一个资源的访问权限由该托管权限控制。

- 对于上一个命令中指定的每个资源共享，运行命令 [associate-resource-share-permission](#)。包括用于指定要更新的资源共享的 `--resource-share-arn`、用于指定要更新的 Amazon 托管权限的 `--permission-arn`，以及用于指定要更新共享以使用该托管权限最新版本的 `--replace` 参数。您无需指定版本号；系统会自动使用默认版本。

```
$ aws ram associate-resource-share-permission \
    --resource-share-arn < ARN of one of the shares from the output of the
    previous command > \
    --permission-arn arn:aws:ram::aws:permission/
    AWSRAMDefaultPermissionCapacityReservation \
    --replace
```

- 对步骤 1 中命令的结果中收到的每个 ResourceShareArn，重复上一步中的命令。

在中使用客户托管权限的注意事项 Amazon RAM

客户管理的权限仅在您创建 Amazon Web Services 区域 的权限中可用。并非所有资源类型都支持客户托管权限。有关支持的资源类型的列表 Amazon Resource Access Manager，请参阅 [可共享的资源 Amazon](#)。

不支持包含多个语句的客户托管权限。在客户托管权限中，您只能使用单个非否定运算符。

客户托管权限不支持以下条件：

- 用于匹配主体属性的条件键：
 - `aws:PrincipalOrgId`
 - `aws:PrincipalOrgPaths`
 - `aws:PrincipalAccount`
- 用于限制服务主体访问权限的条件键：
 - `aws:SourceArn`
 - `aws:SourceAccount`
 - `aws:SourceOrgPaths`
 - `aws:SourceOrgID`
- 系统标签：
 - `aws:PrincipalTag/aws:`

- `aws:ResourceTag/aws:`
- `aws:RequestTag/aws:`

Note

共享给服务主体时，`aws:SourceAccount` 值会自动填充。

托管权限的工作原理

创建资源共享时，您可以将Amazon托管权限与要共享的每种资源类型相关联。如果托管权限有多个版本，则新的资源共享将始终使用指定为默认版本的版本。

创建资源共享后，Amazon RAM使用托管权限生成附加到每个共享资源的基于资源的策略。

托管权限中的策略模板指定了以下内容：

效果

表示是 Allow 还是 Deny 主体对共享资源执行操作的权限。对于托管权限，效果始终是 Allow。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[效果](#)。

Action

主体有权执行的操作列表。这可以是中的操作，Amazon Web Services 管理控制台也可以是 Amazon Command Line Interface(Amazon CLI) 或Amazon API 中的操作。操作由Amazon权限定义。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[操作](#)。

条件

主体何时以及如何与资源共享中的资源进行交互。条件为您的共享资源增加了一层额外安全保障。使用它们来限制对共享资源的敏感操作的访问权限。例如，您可以包括一些条件，要求操作必须来自特定的公司 IP 地址范围，或者这些操作必须由经过多因素身份验证的用户执行。有关条件的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[Amazon全局条件上下文键](#)。有关服务特定条件的更多信息，请参阅《服务授权参考》中的[Amazon服务操作、资源和条件密钥](#)。

Note

客户托管权限和Amazon托管权限支持的资源类型都有条件。

有关不适用于客户托管权限的条件的信息，请参阅[在中使用客户托管权限的注意事项 Amazon RAM](#)。

托管权限的类型

创建资源共享时，您可以选择一个托管权限来与您在资源共享中包含的每种资源类型相关联。Amazon 托管权限由Amazon拥有资源的服务定义并由管理。Amazon RAM您可以创建和维护自己的客户托管权限。

- Amazon托管权限-每种Amazon RAM支持的资源类型都有一个默认的托管权限可用。除非您明确选择其他托管权限之一，否则默认托管权限是用于资源类型的权限。默认托管权限旨在支持共享指定类型资源的最常见客户场景。默认托管权限允许主体执行由服务为资源类型定义的特定操作。例如，对于 Amazon VPC `ec2:Subnet` 资源类型，默认托管权限允许主体执行以下操作：

- `ec2:RunInstances`
- `ec2:CreateNetworkInterface`
- `ec2:DescribeSubnets`

默认Amazon托管权限的名称使用以下格式：

`AWSRAMDefaultPermission`*ShareableResourceType*。例如，对于`ec2:Subnet`资源类型，默认Amazon托管权限的名称为`AWSRAMDefaultPermissionSubnet`。

Note

默认托管权限与托管权限的默认[版本](#)是分开的。所有托管权限，无论是默认权限还是某些资源类型支持的其他托管权限之一，都是独立的、完整的权限，具有不同的效果和操作，支持不同的共享场景，例如读写权限和只读权限。任何托管权限，无论是Amazon托管权限还是客户托管权限，都可以有多个版本，其中一个版本是该权限的默认版本。

例如，当您共享同时支持完全访问（Read 和 Write）托管权限和只读托管权限的资源类型时，您可以为具有完全访问托管权限的管理员创建一个资源共享。然后，您可以使用只读托管权限为其他开发人员创建单独的资源共享，以遵循[授予最低权限的实践](#)。

 Note

所有与之配合使用的Amazon服务都至少Amazon RAM支持一种默认托管权限。您可以在[托管权限库](#)页面上，查看每个Amazon Web Services 服务可用的权限。此页面提供有关每个可用托管权限的详细信息，包括当前与该权限关联的所有资源共享，以及是否允许与外部主体共享（如果适用）。有关更多信息，请参阅 [查看托管权限](#)。

对于不支持其他托管权限的服务，在创建资源共享时，Amazon RAM会自动应用为所选资源类型定义的默认权限。如果支持，您还可以选择在关联托管权限页面上，选择创建客户托管权限。

- **客户托管权限** - 客户托管权限是您通过精确指定可以在哪些条件下对使用Amazon RAM共享的资源执行哪些操作来创建和维护的托管权限。例如，您想限制 Amazon VPC IP 地址管理器（IPAM）池的读取权限，这有助于您大规模管理 IP 地址。您可以为开发人员创建客户托管权限来分配 IP 地址，但不能查看其他开发人员账户分配的 IP 地址范围。您可以遵循最低权限相关的最佳实践，仅授予在共享资源上执行任务所需的权限。

安全性 Amazon Resource Access Manager

云安全 Amazon 是重中之重。作为 Amazon 客户，您可以受益于专为满足大多数安全敏感型组织的要求而构建的数据中心和网络架构。

安全是双方共同承担 Amazon 的责任。[责任共担模式](#)将其描述为云的 安全性和云中 的安全性：

- 云安全 — Amazon 负责保护在云中运行 Amazon 服务的基础架构 Amazon Web Services 云。Amazon 还为您提供可以安全使用的服务。作为 [Amazon 合规性计划](#) 的一部分，第三方审核人员将定期测试和验证安全性的有效性。要了解适用于 Amazon Resource Access Manager (Amazon RAM) 的合规性计划，请参阅[合规性计划范围内的 Amazon 服务](#)。
- 云端安全-您的责任由您使用的 Amazon 服务决定。您还需要对其他因素负责，包括您的数据的敏感性、您的要求以及适用的法律法规。

本文档可帮助您了解在使用时如何应用分担责任模型 Amazon RAM。以下主题向您介绍如何进行配置 Amazon RAM 以满足您的安全和合规性目标。您还将学习如何使用其他 Amazon 服务来帮助您监控和保护您的 Amazon RAM 资源。

主题

- [中的数据保护 Amazon Resource Access Manager](#)
- [的身份和访问管理 Amazon Resource Access Manager](#)
- [Amazon RAM 中的日志记录和监控](#)
- [的合规性验证 Amazon Resource Access Manager](#)
- [韧性在 Amazon Resource Access Manager](#)
- [中的基础设施安全 Amazon Resource Access Manager](#)
- [Amazon Resource Access Manager 使用接口端点进行访问 \(Amazon PrivateLink\)](#)

中的数据保护 Amazon Resource Access Manager

Amazon [责任共担模式](#)适用于保护 Amazon Resource Access Manager 中的数据。如本模型所述 Amazon，负责保护运行所有内容的全球基础架构 Amazon Web Services 云。您负责维护对托管在此基础结构上的内容的控制。您还负责您所使用的 Amazon Web Services 服务 的安全配置和管理任务。有关数据隐私的更多信息，请参阅[中国地区法律](#)条款。

出于数据保护目的，我们建议您保护 Amazon Web Services 账户凭证并使用 Amazon IAM Identity Center 或 Amazon Identity and Access Management (IAM) 设置个人用户。这样，每个用户只获得履行其工作职责所需的权限。还建议您通过以下方式保护数据：

- 对每个账户使用多重身份验证 (MFA)。
- 用于 SSL/TLS 与 Amazon 资源通信。我们要求使用 TLS 1.2，建议使用 TLS 1.3。
- 使用设置 API 和用户活动日志 Amazon CloudTrail。有关使用 CloudTrail 跟踪捕获 Amazon 活动的信息，请参阅《Amazon CloudTrail 用户指南》中的[使用跟 CloudTrail 踪](#)。
- 使用 Amazon 加密解决方案以及其中的所有默认安全控件 Amazon Web Services 服务。
- 使用高级托管安全服务（例如 Amazon Macie），它有助于发现和保护存储在 Amazon S3 中的敏感数据。
- 如果您在 Amazon 通过命令行界面或 API 进行访问时需要经过 FIPS 140-3 验证的加密模块，请使用 FIPS 端点。有关可用的 FIPS 端点的更多信息，请参阅《美国联邦信息处理标准 (FIPS) 第 140-3 版》<https://www.amazonaws.cn/compliance/fips/>。

强烈建议您切勿将机密信息或敏感信息（如您客户的电子邮件地址）放入标签或自由格式文本字段（如名称字段）。这包括您使用控制台、API Amazon RAM 或 SDK 或以其他 Amazon Web Services 服务方式使用控制台 Amazon CLI、API 或 Amazon SDK 的情况。在用于名称的标签或自由格式文本字段中输入的任何数据都可能会用于计费或诊断日志。如果您向外部服务器提供 URL，强烈建议您不要在网址中包含凭证信息来验证对该服务器的请求。

的身份和访问管理 Amazon Resource Access Manager

Amazon Identity and Access Management (IAM) 是一项可帮助管理员安全地控制 Amazon 资源访问权限的 Amazon 服务。IAM 中的管理员控制谁可以通过身份验证（登录）和授权（拥有权限）使用 Amazon 资源。通过使用 IAM，您可以在中创建委托人，例如角色、用户和群组。Amazon Web Services 账户您可以控制这些委托人使用 Amazon 资源执行任务所拥有的权限。使用 IAM 不会产生额外的费用。有关管理和创建自定义 IAM 策略的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[管理 IAM 策略](#)。

主题

- [如何 Amazon RAM 与 IAM 配合使用](#)
- [Amazon 的托管策略 Amazon Resource Access Manager](#)
- [将服务相关角色用于 Amazon RAM](#)
- [的 IAM 策略示例 Amazon RAM](#)

- [Amazon Organizations 和服务控制策略示例 Amazon RAM](#)
- [禁用与的资源共享 Amazon Organizations](#)

如何 Amazon RAM 与 IAM 配合使用

默认情况下，IAM 委托人无权创建或修改 Amazon RAM 资源。要允许 IAM 主体创建或修改资源和执行任务，需执行以下一个步骤。这些操作授予使用特定资源和 API 操作的权限。

要提供访问权限，请为您的用户、组或角色添加权限：

- 通过身份提供商在 IAM 中托管的用户：

创建适用于身份联合验证的角色。按照《IAM 用户指南》中[针对第三方身份提供商创建角色 \(联合身份验证 \)](#)的说明进行操作。

- IAM 用户：

- 创建您的用户可以担任的角色。按照《IAM 用户指南》中[为 IAM 用户创建角色](#)的说明进行操作。
- (不推荐使用) 将策略直接附加到用户或将用户添加到用户组。按照《IAM 用户指南》中[向用户添加权限 \(控制台 \)](#)中的说明进行操作。

Amazon RAM 提供了多种 Amazon 托管策略，您可以使用这些策略来满足许多用户的需求。有关这些规则组的更多信息，请参阅 [Amazon 的托管策略 Amazon Resource Access Manager](#)。

如果您需要对授予用户的权限进行更精细的控制，可以在 IAM 控制台中创建自己的策略。有关创建策略并将其附加到 IAM 角色和用户的信息，请参阅《Amazon Identity and Access Management 用户指南》中的 [IAM 中的策略和权限](#)。

以下各节提供了构建 IAM 权限策略的 Amazon RAM 具体细节。

目录

- [策略结构](#)
 - [效果](#)
 - [Action](#)
 - [资源](#)
 - [条件](#)

策略结构

IAM 权限策略是一个 JSON 文档，其中包含以下语句：Effect、Action、Resource 和 Condition。IAM 策略通常采用以下形式。

```
{
  "Statement": [{
    "Effect": "<effect>",
    "Action": "<action>",
    "Resource": "<arn>",
    "Condition": {
      "<comparison-operator>": {
        "<key>": "<value>"
      }
    }
  }]
}
```

效果

Effect 语句指定策略是允许还是拒绝主体执行操作的权限。可能的值包括：Allow 和 Deny。

Action

Action 语句指定了策略允许或拒绝权限的 Amazon RAM API 操作。有关所允许操作的完整列表，请参阅《IAM 用户指南》中的 [Amazon Resource Access Manager 定义的操作](#)。

资源

Resource 语句指定了受策略影响的 Amazon RAM 资源。要在语句中指定资源，您需要使用其唯一的 Amazon 资源名称（ARN）。有关所允许操作的完整列表，请参阅《IAM 用户指南》中的 [Amazon Resource Access Manager 定义的资源](#)。

条件

Condition 语句是可选语句。它们可以用来进一步完善政策的适用条件。Amazon RAM 支持以下条件键：

- aws:RequestTag/\${TagKey} - 测试服务请求是否包含具有指定标签键的标签并具有指定值。
- aws:ResourceTag/\${TagKey} - 测试服务请求处理的资源是否附加了标签（其中包含您在策略中指定的标签键）。

以下示例条件检查服务请求中引用的资源是否附加键名称为“Owner”、值为“Dev Team”的标签。

```
"Condition" : {
  "StringEquals" : {
    "aws:ResourceTag/Owner" : "Dev Team"
  }
}
```

- `aws:TagKeys` - 指定在创建或标记资源共享时必须使用的标签键。
- `ram:AllowsExternalPrincipals` - 测试服务请求中的资源共享是否允许与外部主体共享。外部委托人是指您的组织 Amazon Web Services 账户 外部 Amazon Organizations。如果其评估结果为 `False`，则您只能与同一组织中的账户共享此资源共享。
- `ram:PermissionArn` - 测试在服务请求中指定的权限 ARN 是否与您在策略中指定的 ARN 字符串相匹配。
- `ram:PermissionResourceType` - 测试在服务请求中指定的权限是否对您在策略中指定的资源类型有效。使用 [可共享资源类型](#) 列表中显示的格式指定资源类型。
- `ram:Principal` - 测试在服务请求中指定的主体 ARN 是否与您在策略中指定的 ARN 字符串相匹配。
- `ram:RequestedAllowsExternalPrincipals` - 测试服务请求是否包含 `allowExternalPrincipals` 参数以及其参数是否与您在策略中指定的值相匹配。
- `ram:RequestedResourceType` - 测试正在处理的资源的资源类型是否与您在策略中指定的资源类型字符串相匹配。使用 [可共享资源类型](#) 列表中显示的格式指定资源类型。
- `ram:ResourceArn` - 测试服务请求正在处理的资源的 ARN 是否与您在策略中指定的 ARN 相匹配。
- `ram:ResourceShareName` - 测试服务请求正在处理的资源共享的名称是否与您在策略中指定的字符串相匹配。
- `ram:ShareOwnerAccountId` - 测试服务请求正在处理的资源共享的账户 ID 编号是否与您在策略中指定的字符串相匹配。

Amazon 的托管策略 Amazon Resource Access Manager

Amazon Resource Access Manager 目前提供了几个 Amazon RAM 托管策略，本主题将对此进行介绍。

Amazon 托管策略

- [Amazon 托管策略：AWSResourceAccessManagerReadOnlyAccess](#)
- [Amazon 托管策略：AWSResourceAccessManagerFullAccess](#)
- [Amazon 托管策略：AWSResourceAccessManagerResourceShareParticipantAccess](#)
- [Amazon 托管策略：AWSResourceAccessManagerServiceRolePolicy](#)
- [Amazon RAM Amazon 托管策略的更新](#)

在上面的列表中，您可以将前三个策略附加到您的 IAM 角色、组 and 用户以授予权限。列表中的最后一个策略是为 Amazon RAM 服务的服务相关角色保留的。

Amazon 托管策略是由创建和管理的独立策略 Amazon。Amazon 托管策略旨在为许多常见用例提供权限，以便您可以开始为用户、组和角色分配权限。

请记住，Amazon 托管策略可能不会为您的特定用例授予最低权限权限，因为它们可供所有 Amazon 客户使用。我们建议通过定义特定于使用案例的[客户管理型策略](#)来进一步减少权限。

您无法更改 Amazon 托管策略中定义的权限。如果 Amazon 更新 Amazon 托管策略中定义的权限，则更新会影响该策略所关联的所有委托人身份（用户、组和角色）。Amazon 最有可能在启动新的 API 或现有服务可以使用新 Amazon Web Services 服务的 API 操作时更新 Amazon 托管策略。

有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[Amazon 托管式策略](#)。

Amazon 托管策略：AWSResourceAccessManagerReadOnlyAccess

您可以将 AWSResourceAccessManagerReadOnlyAccess 策略附加到 IAM 身份。

此策略为您的 Amazon Web Services 账户所拥有的资源共享提供只读权限。

方法为：授予运行任何 Get* 或 List* 操作的权限。它不提供修改任何资源共享的任何功能。

权限详细信息

该策略包含以下权限。

- ram - 允许主体查看有关账户拥有的资源共享的详细信息。

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",
```

```
    "Statement": [  
      {  
        "Action": [  
          "ram:Get*",  
          "ram:List*"  
        ],  
        "Effect": "Allow",  
        "Resource": "*"  
      }  
    ]  
  }  
}
```

Amazon 托管策略：AWSResourceAccessManagerFullAccess

您可以将 AWSResourceAccessManagerFullAccess 策略附加到 IAM 身份。

此策略提供查看或修改您拥有的资源共享的完全管理权限 Amazon Web Services 账户。

方法为：授予运行任何 ram 操作的权限。

权限详细信息

该策略包含以下权限。

- ram - 允许主体查看或修改有关 Amazon Web Services 账户所拥有的资源共享的任何信息。

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Action": [  
        "ram:*"  
      ],  
      "Effect": "Allow",  
      "Resource": "*"  
    }  
  ]  
}
```

Amazon 托管策略：AWSResourceAccessManagerResourceShareParticipantAccess

您可以将 AWSResourceAccessManagerResourceShareParticipantAccess 策略附加到 IAM 身份。

该策略使委托人能够接受或拒绝与此共享的资源共享 Amazon Web Services 账户，以及查看有关这些资源共享的详细信息。它不提供修改这些资源共享的任何功能。

方法为：授予运行一些 ram 操作的权限。

权限详细信息

该策略包含以下权限。

- ram - 允许主体接受或拒绝资源共享邀请，以及查看有关与账户共享的资源共享的详细信息。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "ram:AcceptResourceShareInvitation",
        "ram:GetResourcePolicies",
        "ram:GetResourceShareInvitations",
        "ram:GetResourceShares",
        "ram:ListPendingInvitationResources",
        "ram:ListPrincipals",
        "ram:ListResources",
        "ram:RejectResourceShareInvitation"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Amazon 托管策略：AWSResourceAccessManagerServiceRolePolicy

Amazon 托管策略AWSResourceAccessManagerServiceRolePolicy只能与的服务相关角色一起使用。Amazon RAM您不能附加、分离、修改或删除此策略。

此政策 Amazon RAM 提供对组织结构的只读访问权限。启用 Amazon RAM 和之间的集成后 Amazon Organizations，Amazon RAM 会自动创建一个名为的服务相关角色 [AWSServiceRoleForResourceAccessManager](#)，当服务需要查找有关您的组织及其帐户的信息时（例如，当您在 Amazon RAM 控制台中查看组织结构时），该角色将代入该角色。

方法为：授予只读权限来运行 organizations:Describe 和 organizations:List 操作，以提供组织结构和账户的详细信息。

权限详细信息

该策略包含以下权限。

- organizations - 允许主体查看有关组织结构的的信息，包括组织单位及其包含的 Amazon Web Services 账户。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListRoots"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ],
}
```

```

    {
      "Sid": "AllowDeletionOfServiceLinkedRoleForResourceAccessManager",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:DeleteRole"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ram.amazonaws.com/*"
      ]
    }
  ]
}

```

Amazon RAM Amazon 托管策略的更新

查看 Amazon RAM 自该服务开始跟踪这些更改以来 Amazon 托管策略更新的详细信息。要获得有关此页面变更的自动提醒，请订阅“Amazon RAM 文档历史记录”页面上的 RSS feed。

更改	描述	日期
Amazon Resource Access Manager 开始跟踪更改	Amazon RAM 记录了其现有的托管策略并开始跟踪更改。	2021 年 9 月 16 日

将服务相关角色用于 Amazon RAM

Amazon Resource Access Manager 使用 Amazon Identity and Access Management (IAM) [服务相关角色](#)。服务相关角色是一种独特的 IAM 角色，直接链接到 Amazon RAM 服务。服务相关角色由您预定义 Amazon ，包括代表您调用其他 Amazon 服务 Amazon RAM 所需的所有权限。

服务相关角色使配置变得 Amazon RAM 更加容易，因为您不必手动添加必要的权限。Amazon RAM 定义其服务相关角色的权限，除非另有定义，否则 Amazon RAM 只能担任其服务相关角色。定义的权限包括信任策略和权限策略，以及不能附加到任何其他 IAM 实体的权限策略。

有关支持服务相关角色的其他服务的信息，请参阅[使用 IAM 的 Amazon 服务](#)并查找服务相关角色列中显示为是的服务。选择是和链接，查看该服务的服务关联角色文档。

的服务相关角色权限 Amazon RAM

Amazon RAM 使用启用与 Amazon Organizations 共享

AWSResourceAccessManagerServiceRolePolicy 时命名的服务相关角色。此角色向 Amazon RAM 服务授予查看组织详细信息的权限，例如成员账户列表以及每个账户所在的组织单位。

此服务相关角色仅信任以下服务来担任该角色：

- ram.amazonaws.com

名为 AWSResourceAccessManagerServiceRolePolicy 的角色权限策略已附加到该服务相关角色，Amazon RAM 允许对指定资源完成以下操作：

- 操作：只读操作，用于检索有关组织结构的详细信息。有关操作的完整列表，您可以在 IAM 控制台中查看策略：[AWSResourceAccessManagerServiceRolePolicy](#)。

要使委托人开启组织内部 Amazon RAM 共享，则该委托人（IAM 实体，例如用户、群组或角色）必须具有创建服务相关角色的权限。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[服务关联角色权限](#)。

为创建服务相关角色 Amazon RAM

您无需手动创建服务关联角色。当您在开启组织内部 Amazon RAM 共享 Amazon Web Services 管理控制台，或者使用 Amazon CLI 或 Amazon API [EnableSharingWithAwsOrganization](#) 在你的账户中运行时，Amazon RAM 会为您创建服务相关角色。

调用 enable-sharing-with-aws-organizations 以在您的账户中创建服务相关角色。

如果您删除此服务相关角色，则 Amazon RAM 不再有权查看组织结构的详细信息。

编辑的服务相关角色 Amazon RAM

Amazon RAM 不允许您编辑 AWSResourceAccessManagerServiceRolePolicy 服务相关角色。创建服务关联角色后，您将无法更改角色的名称，因为可能有多种实体引用该角色。但是可以使用 IAM 编辑角色描述。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[编辑服务关联角色](#)。

删除的服务相关角色 Amazon RAM

您可以使用 IAM 控制台、Amazon CLI 或 Amazon API 手动删除服务相关角色。

使用 IAM 手动删除服务关联角色

使用 IAM 控制台、Amazon CLI、或 Amazon API 删除

AWSResourceAccessManagerServiceRolePolicy 服务相关角色。有关更多信息，请参见《IAM 用户指南》中的[删除服务相关角色](#)。

Amazon RAM 服务相关角色支持的区域

Amazon RAM 支持在提供服务的所有区域中使用服务相关角色。有关更多信息，请参阅 [Amazon](#) 中的 Amazon Web Services 一般参考区域和终端节点。

的 IAM 策略示例 Amazon RAM

本主题包括用于 Amazon RAM 演示共享特定资源和资源类型以及限制共享的 IAM 策略示例。

IAM 策略的示例

- [示例 1：允许共享特定资源](#)
- [示例 2：允许共享特定资源类型](#)
- [示例 3：限制与外部共享 Amazon Web Services 账户](#)

示例 1：允许共享特定资源

您可以使用 IAM 权限策略，将主体限制为只将特定资源与资源共享关联。

例如，以下策略将主体限制为只与指定的 Amazon 资源名称（ARN）共享解析程序规则。如果请求不包含 ResourceArn 参数，或者请求中包含该参数，且其值与指定的 ARN 完全匹配，则运算符 StringEqualsIfExists 允许该请求。

有关何时以及为何使用...IfExists 运算符的更多信息，请参阅[... IfExists IAM 用户指南中的条件运算符](#)。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": ["ram:CreateResourceShare", "ram:AssociateResourceShare"],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEqualsIfExists": {
```

```

        "ram:ResourceArn": "arn:aws:route53resolver:us-
west-2:123456789012:resolver-rule/rslvr-rr-5328a0899aexample"
    }
}
}]
}

```

示例 2：允许共享特定资源类型

您可以使用 IAM 策略，将主体限制为只将特定资源类型与资源共享关联。

操作、AssociateResourceShare 和 CreateResourceShare 可以接受主体和 resourceArns 作为独立输入参数。因此，独立 Amazon RAM 授权每个委托人和资源，因此可能会有多个[请求上下文](#)。这意味着，当主体与 Amazon RAM 资源共享关联时，请求上下文中不存在 ram:RequestedResourceType 条件键。同样，当资源与 Amazon RAM 资源共享关联时，请求上下文中不存在 ram:Principal 条件键。因此，要允许 AssociateResourceShare 和 CreateResourceShare 在将委托人与 Amazon RAM 资源共享关联时，可以使用[Null 条件](#)运算符。

例如，以下策略将主体限制为只共享 Amazon Route 53 Resolver 规则，并允许主体将任何主体与该共享关联。

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "AllowOnlySpecificResourceType",
    "Effect": "Allow",
    "Action": ["ram:CreateResourceShare", "ram:AssociateResourceShare"],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "ram:RequestedResourceType": "route53resolver:ResolverRule"
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "AllowAssociatingPrincipals",
    "Effect": "Allow",

```

```

        "Action": ["ram:CreateResourceShare", "ram:AssociateResourceShare"],
        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "Null": {
                "ram:Principal": "false"
            }
        }
    }
]
}

```

示例 3：限制与外部共享 Amazon Web Services 账户

您可以使用 IAM 策略来防止委托人与 Amazon Web Services 账户 其 Amazon 组织之外的人员共享资源。

例如，以下 IAM 策略禁止委托人 Amazon Web Services 账户 向资源共享添加外部资源。

JSON

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
        "Effect": "Allow",
        "Action": "ram:CreateResourceShare",
        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "Bool": {
                "ram:RequestedAllowsExternalPrincipals": "false"
            }
        }
    }]
}

```

Amazon Organizations 和的服务控制策略示例 Amazon RAM

Amazon RAM 支持服务控制策略 (SCPs)。SCPs 是您附加到组织中元素的策略，用于管理该组织内的权限。SCP 适用于 [您附加 SCP 的元素 Amazon Web Services 账户](#) 下的所有内容。SCPs 提供对组

织中所有账户的最大可用权限的集中控制。它们可以帮助您确保 Amazon Web Services 账户 遵守组织的访问控制准则。有关更多信息，请参阅 Amazon Organizations 用户指南中的[服务控制策略](#)。

先决条件

要使用 SCPs，必须先执行以下操作：

- 启用组织中的所有功能。有关更多信息，请参阅《Amazon Organizations 用户指南》中的[启用组织中的所有功能](#)。
- 启用 SCPs 以便在您的组织内使用。有关更多信息，请参阅《Amazon Organizations 用户指南》中的[启用和禁用策略类型](#)。
- 创建你 SCPs 需要的。有关创建的更多信息 SCPs，请参阅《Amazon Organizations 用户指南》SCPs中的[创建和更新](#)。

示例服务控制策略

目录

- [示例 1：阻止外部共享](#)
- [示例 2：阻止用户接受来自组织外部账户的资源共享邀请](#)
- [示例 3：允许特定账户共享特定资源类型](#)
- [示例 4：阻止与整个组织或组织单位共享](#)
- [示例 5：仅允许与特定主体共享](#)
- [示例 6：RetainSharingOnAccountLeaveOrganization 启用后禁止资源共享](#)

以下示例展示如何能控制组织中资源共享的各个方面。

示例 1：阻止外部共享

以下 SCP 阻止用户创建允许与不属于共享用户所在组织的主体共享的资源共享。

Amazon RAM APIs 分别对通话中列出的每位委托人和资源进行授权。

JSON

```
{
```

```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Effect": "Deny",
    "Action": [
      "ram:CreateResourceShare",
      "ram:UpdateResourceShare"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "Bool": {
        "ram:RequestedAllowsExternalPrincipals": "true"
      }
    }
  }
]
```

示例 2：阻止用户接受来自组织外部账户的资源共享邀请

以下 SCP 阻止受影响账户中的任何主体接受使用资源共享的邀请。共享给与共享账户所在组织中的其他账户的资源共享不会生成邀请，因此不受此 SCP 的影响。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "ram:AcceptResourceShareInvitation",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

示例 3：允许特定账户共享特定资源类型

以下 SCP 仅允许账户 111111111111 和 222222222222 创建共享 Amazon EC2 前缀列表的新资源共享，或将前缀列表与现有资源共享相关联。

Amazon RAM APIs 分别对通话中列出的每位委托人和资源进行授权。

如果一个请求不包含资源类型参数或包含该参数，且其值与指定的资源类型完全匹配，则运算符 `StringEqualsIfExists` 允许该请求。如果要包含主体，您必须有 `...IfExists`。

有关何时以及为何使用 `...IfExists` 运算符的更多信息，请参阅 [... IfExists IAM 用户指南中的条件运算符](#)。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringNotEquals": {
          "aws:PrincipalAccount": [
            "111111111111",
            "222222222222"
          ]
        },
        "StringEqualsIfExists": {
          "ram:RequestedResourceType": "ec2:PrefixList"
        }
      }
    }
  ]
}
```

示例 4：阻止与整个组织或组织单位共享

以下 SCP 阻止用户创建与整个组织或任何组织单位共享资源的资源共享。用户可以与组织 Amazon Web Services 账户 中的个人共享，也可以与 IAM 角色或用户共享。

Amazon RAM APIs 分别对通话中列出的每位委托人和资源进行授权。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "ram:CreateResourceShare",
        "ram:AssociateResourceShare"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "ram:Principal": [
            "arn:aws:organizations::*:organization/*",
            "arn:aws:organizations::*:ou/*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

示例 5：仅允许与特定主体共享

以下示例 SCP 允许用户仅与组织 o-12345abcdef、组织单位 ou-98765fedcba 和 Amazon Web Services 账户 111111111111 共享资源。

如果您使用带有否定条件运算符（如 `StringNotEqualsIfExists`）的 `"Effect": "Deny"` 元素，则即使条件键不存在，请求仍会被拒绝。使用 `Null` 条件运算符检查授权时是否缺少条件键。

Amazon RAM APIs 分别对通话中列出的每位委托人和资源进行授权。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```

    "Effect": "Deny",
    "Action": [
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:CreateResourceShare"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringNotEquals": {
            "ram:Principal": [
                "arn:aws:organizations::123456789012:organization/o-12345abcdef",
                "arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-12345abcdef/ou-98765fedcba",
                "111111111111"
            ]
        },
        "Null": {
            "ram:Principal": "false"
        }
    }
}

```

示例 6：RetainSharingOnAccountLeaveOrganization 启用后禁止资源共享

当ram:RetainSharingOnAccountLeaveOrganization条件键设置为时，以下 SCP 禁止用户创建或修改资源共享。true

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "ram:CreateResourceShare",
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:DisassociateResourceShare"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "Bool": {
          "ram:RetainSharingOnAccountLeaveOrganization": "true"
        }
      }
    }
  ]
}

```

```
}  
  }  
}  
]  
}
```

禁用与的资源共享 Amazon Organizations

如果您之前启用了与共享功能，Amazon Organizations 并且不再需要与整个组织或组织单位共享资源（OUs），则可以禁用共享。当您禁用与共享时 Amazon Organizations，所有组织或 OUs 都将从您创建的资源共享中移除，并且他们将无法访问共享资源。外部账户（通过邀请添加到资源共享的账户）不会受到影响，并会继续与资源共享关联。

禁用与共享 Amazon Organizations

1. Amazon Organizations 使用 Amazon Organizations [disable-aws-service-access](#) Amazon CLI 命令禁用可信访问权限。

```
$ aws organizations disable-aws-service-access --service-principal  
ram.amazonaws.com
```

Important

禁用对的可信访问权限后 Amazon Organizations，组织内的委托人将从所有资源共享中移除，并失去对这些共享资源的访问权限。

2. 使用 IAM 控制台 Amazon CLI、或 IAM API 操作删除AWSServiceRoleForResourceAccessManager服务相关角色。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[删除服务关联角色](#)。

Amazon RAM 中的日志记录和监控

监控是保持 Amazon RAM 和您的 Amazon 解决方案的可靠性、可用性和性能的重要方面。您应该从 Amazon 解决方案的各个部分收集监控数据，以便您可以更轻松地调试多点故障（如果发生）。Amazon 提供了多种工具来监控您的 Amazon RAM 资源并对潜在事件做出响应：

Amazon EventBridge

提供近乎实时的系统事件流，这些系统事件描述 Amazon 资源的变化。EventBridge 支持自动事件驱动型计算，因为您可以编写规则，以监控某些事件，并在这些事件发生时在其他 Amazon 服务中触发自动操作。有关更多信息，请参阅 [Amazon RAM 使用监控 EventBridge](#)。

Amazon CloudTrail

捕获由您的 Amazon Web Services 账户或代表该账户发出的 API 调用和相关事件，并将日志文件传输到您指定的 Amazon S3 存储桶。您可以标识哪些用户和账户调用了 Amazon、发出调用的源 IP 地址以及调用的发生时间。有关更多信息，请参阅 [使用记录 Amazon RAM API 调用 Amazon CloudTrail](#)。

Amazon RAM 使用监控 EventBridge

使用 Amazon EventBridge，您可以在中为特定事件设置自动通知 Amazon RAM。来自 Amazon RAM 的事件以近乎实时 EventBridge 的方式传送到。您可以配置 EventBridge 为监控事件并调用目标以响应表明您的资源共享发生变化的事件。对资源共享进行更改会针对资源共享的所有者以及获授权访问资源共享的主体触发事件。

当您创建事件模式时，源为 `aws.ram`。

Note

在编写依赖于这些事件的代码时要小心。这些事件不能得到保证，但会尽最大努力发出。如果 Amazon RAM 尝试发出事件时出现错误，则服务会再尝试几次。但是，它可能会超时并导致该特定事件丢失。

有关更多信息，请参阅 Amazon EventBridge 用户指南。

示例：在资源共享失败时发出警报

想想这样一个场景：您希望与组织中的其他账户共享 Amazon EC2 容量预留。这样做是降低成本的好方法。

但是，如果您不满足[共享容量预留的所有先决条件](#)，则共享资源所涉及的异步任务执行可能会静默失败。如果共享操作失败，并且其他账户中的用户试图启动具有其中一个容量预留的实例，则 Amazon EC2 就会像容量预留已满一样执行操作，并将该实例作为按需实例启动。这可能导致成本高于预期。

要监控资源共享故障，请设置 Amazon EventBridge 规则，在 Amazon RAM 资源共享失败时提醒您。以下教程过程使用亚马逊简单通知服务 (SNS) Simple Notification Service 主题在 EventBridge 发现资源共享失败时通知所有主题订阅者。有关 Amazon SNS 的更多信息，请参阅 [Amazon Simple Notification Service 开发人员指南](#)。

要创建在资源共享失败时通知您的规则，请执行以下操作：

1. 打开 [Amazon EventBridge 控制台](#)。
2. 在导航窗格中，选择规则，然后在规则列表中，选择创建规则。
3. 输入规则的名称和描述（可选），然后选择下一步。
4. 向下滚动到事件模式框，然后选择自定义模式（JSON 编辑器）。
5. 复制并粘贴以下事件模式：

```
{
  "source": ["aws.ram"],
  "detail-type": ["Resource Sharing State Change"],
  "detail": {
    "event": ["Resource Share Association"],
    "status": ["failed"]
  }
}
```

6. 选择下一步。
7. 对于目标 1，在目标类型下选择 Amazon Web Services 服务。
8. 对于选择一个目标，选择 SNS 主题。
9. 对于主题，选择要发布通知的 SNS 主题。此主题必须已经存在。
10. 选择下一步，然后再次选择下一步，以查看您的配置。
11. 如果您对选项感到满意，请选择创建规则。
12. 返回到规则页面，确保将您的新规则标记为已启用。如有必要，选择规则名称旁边的单选按钮，然后选择启用。

只要启用该规则，任何失败的 Amazon RAM 资源共享都会向您发布的主题的发件人发出 SNS 警报。

您还可以尝试在 [Amazon EC2 控制台中通过共享容量预留的账户查看共享容量预留](#)，从而确认共享容量预留是否可供这些账户访问。

使用记录 Amazon RAM API 调用 Amazon CloudTrail

Amazon RAM 与 Amazon CloudTrail 一项服务集成，该服务提供用户、角色或 Amazon 服务在中执行的操作的记录 Amazon RAM。CloudTrail 将所有 API 调用捕获 Amazon RAM 为事件。捕获的调用包括来自 Amazon RAM 控制台的调用和对 Amazon RAM API 操作的代码调用。如果您创建跟踪，则可以允许将 CloudTrail 事件持续传输到您指定的 Amazon S3 存储桶，包括的事件 Amazon RAM。如果您未配置跟踪，您仍然可以在 CloudTrail 控制台的“事件历史记录”中查看最新的事件。使用收集的信息来确定 CloudTrail 向何人发出了请求 Amazon RAM、请求的 IP 地址、请求者、何时发出以及其他详细信息。

有关的更多信息 CloudTrail，请参阅《[Amazon CloudTrail 用户指南](#)》。

Amazon RAM 信息在 CloudTrail

CloudTrail 在您创建账户 Amazon Web Services 账户 时已在您的账户上启用。当活动发生在中时 Amazon RAM，该活动会与其他 Amazon 服务 CloudTrail 事件一起记录在事件历史记录中。您可以在中查看、搜索和下载最近发生的事件 Amazon Web Services 账户。有关更多信息，请参阅[使用事件历史记录查看 CloudTrail 事件](#)。

对于 Amazon Web Services 账户中的事件的持续记录（包括 Amazon RAM 的事件），请创建跟踪记录。跟踪允许 CloudTrail 将日志文件传输到 Amazon S3 存储桶。默认情况下，当您在控制台中创建跟踪时，该跟踪将应用于所有 Amazon 区域。此跟踪记录在 Amazon 分区中记录所有区域中的事件，并将日志文件传送到您指定的 Amazon S3 存储桶。此外，您可以配置其他 Amazon 服务，以进一步分析和处理 CloudTrail 日志中收集的事件数据。有关更多信息，请参阅下列内容：

- [为您创建路线 Amazon Web Services 账户](#)
- [Amazon Web Services 服务 与 CloudTrail 日志集成](#)
- [配置 Amazon SNS 通知 CloudTrail](#)
- [接收来自多个区域的 CloudTrail 日志文件](#)和[接收来自多个账户的 CloudTrail 日志文件](#)

所有 Amazon RAM 操作均由《API 参考》记录 CloudTrail 并记录在《[Amazon RAM API 参考](#)》中。例如，对 CreateResourceShare、AssociateResourceShare 和 EnableSharingWithAwsOrganization 操作的调用会在 CloudTrail 日志文件中生成条目。

每个事件或日志条目都包含相应信息，可帮助您确定提出请求的人员。

- Amazon Web Services 账户 根证书
- 来自 Amazon Identity and Access Management (IAM) 角色或联合用户的临时安全证书。

- 来自 IAM 用户的长期安全凭证。
- 另一项 Amazon 服务。

有关更多信息，请参阅 [CloudTrail userIdentity 元素](#)。

了解 Amazon RAM 日志文件条目

跟踪是一种配置，允许将事件作为日志文件传输到您指定的 Amazon S3 存储桶。CloudTrail 日志文件包含一个或多个日志条目。事件代表来自任何来源的单个请求，包括有关请求的操作、操作的日期和时间、请求参数等的信息。CloudTrail 日志文件不是公共 API 调用的有序堆栈跟踪，因此它们不会按任何特定顺序出现。

以下示例显示了该CreateResourceShare操作的 CloudTrail 日志条目。

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "NOPIOSFODNN7EXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/admin",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "BCDIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "admin"
  },
  "eventTime": "2018-11-03T04:23:19Z",
  "eventSource": "ram.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateResourceShare",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.1.0",
  "userAgent": "aws-cli/1.16.2 Python/2.7.10 Darwin/16.7.0 botocore/1.11.2",
  "requestParameters": {
    "name": "foo"
  },
  "responseElements": {
    "resourceShare": {
      "allowExternalPrincipals": true,
      "name": "foo",
      "owningAccountId": "111122223333",
      "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-east-1:111122223333:resource-share/EXAMPLE0-1234-abcd-1212-987656789098",
      "status": "ACTIVE"
    }
  }
}
```

```
},  
  "requestID": "EXAMPLE0-abcd-1234-mnop-987654567876",  
  "eventID": "EXAMPLE0-1234-abcd-hijk-543234565434",  
  "readOnly": false,  
  "eventType": "AwsApiCall",  
  "recipientAccountId": "111122223333"  
}
```

的合规性验证 Amazon Resource Access Manager

要了解是否属于特定合规计划的范围，请参阅Amazon Web Services 服务 “” [Amazon Web Services 服务](#) 中的“[按合规计划划分的范围](#)”，然后选择您感兴趣的合规计划。Amazon Web Services 服务 有关一般信息，请参阅[合规计划](#)。

您可以使用下载第三方审计报告 Amazon Artifact。有关更多信息，请参阅中的“[下载报告](#)” [Amazon Artifact](#)。

您在使用 Amazon Web Services 服务 时的合规责任取决于您的数据的敏感性、贵公司的合规目标以及适用的法律和法规。有关您在使用时的合规责任的更多信息 Amazon Web Services 服务，请参阅[Amazon 安全文档](#)。

韧性在 Amazon Resource Access Manager

Amazon 全球基础设施是围绕 Amazon Web Services 区域 可用区构建的。Amazon Web Services 区域 提供多个物理隔离和隔离的可用区，这些可用区通过低延迟、高吞吐量和高度冗余的网络连接。利用可用区，您可以设计和操作在可用区之间无中断地自动实现失效转移的应用程序和数据库。与传统的单个或多个数据中心基础架构相比，可用区具有更高的可用性、容错性和可扩展性。

有关 Amazon Web Services 区域 和可用区的更多信息，请参阅[Amazon 全球基础设施](#)。

中的基础设施安全 Amazon Resource Access Manager

作为一项托管服务 Amazon Resource Access Manager，受 Amazon 全球网络安全的保护。有关 Amazon 安全服务以及如何 Amazon 保护基础设施的信息，请参阅[Amazon 云安全](#)。要使用基础设施安全的最佳实践来设计您的 Amazon 环境，请参阅 S Amazon ecurity Pillar Well-Architected Framework 中的[基础设施保护](#)。

您可以使用 Amazon 已发布的 API 调用 Amazon RAM 通过网络进行访问。客户端必须支持以下内容：

- 传输层安全性协议 (TLS)。我们要求使用 TLS 1.2，建议使用 TLS 1.3。
- 具有完全向前保密 (PFS) 的密码套件，例如 DHE (临时 Diffie-Hellman) 或 ECDHE (临时椭圆曲线 Diffie-Hellman)。大多数现代系统 (如 Java 7 及更高版本) 都支持这些模式。

Amazon Resource Access Manager 使用接口端点进行访问 (Amazon PrivateLink)

您可以使用 Amazon PrivateLink 在您的 VPC 和之间创建私有连接 Amazon Resource Access Manager。您可以像在 VPC 中 Amazon RAM 一样进行访问，无需使用互联网网关、NAT 设备、VPN 连接或 Amazon Direct Connect 连接。VPC 中的实例不需要公有 IP 地址即可访问 Amazon RAM。

您可以通过创建由 Amazon PrivateLink 提供支持的接口端点来建立此私有连接。我们将在您为接口端点启用的每个子网中创建一个端点网络接口。这些是请求者托管的网络接口，用作发往 Amazon RAM 的流量的入口点。

有关更多信息，请参阅《Amazon PrivateLink 指南》中的[通过 Amazon PrivateLink 访问 Amazon Web Services 服务](#)。

的注意事项 Amazon RAM

在为设置接口终端节点之前 Amazon RAM，请查看 Amazon PrivateLink 指南中的[注意事项](#)。

Amazon RAM 支持通过接口端点调用其所有 API 操作。

支持 VPC 终端节点策略 Amazon RAM。默认情况下，允许通过接口端点对 Amazon RAM 进行完全访问。

为创建接口终端节点 Amazon RAM

您可以创建用于 Amazon RAM 使用 Amazon VPC 控制台或 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 的接口终端节点。有关更多信息，请参阅《Amazon PrivateLink 指南》中的[创建接口端点](#)。

Amazon RAM 使用以下服务名称创建接口终端节点：

```
com.amazonaws.region.ram
```

如果为接口端点启用私有 DNS，则可使用其默认区域 DNS 名称向 Amazon RAM 发出 API 请求。例如 `ram.us-east-1.amazonaws.com`。

为 VPC 端点创建端点策略

端点策略是一种 IAM 资源，您可以将其附加到接口端点。默认终端节点策略允许 Amazon RAM 通过接口终端节点进行完全访问。要控制允许 Amazon RAM 从您的 VPC 访问权限，请将自定义终端节点策略附加到接口终端节点。

端点策略指定以下信息：

- 可执行操作的主体（Amazon Web Services 账户、IAM 用户和 IAM 角色）。
- 可执行的操作。
- 可对其执行操作的资源。

有关更多信息，请参阅《Amazon PrivateLink 指南》中的[使用端点策略控制对服务的访问权限](#)。

示例：用于 Amazon RAM 操作的 VPC 终端节点策略

以下是自定义端点策略的示例。当您将此策略附加到接口终端节点时，它会授予所有委托人对所有资源 Amazon RAM 执行所列操作的访问权限。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Action": [
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

对问题进行故障排除 Amazon RAM

使用本指南本节中的信息来帮助您在使用 Amazon Resource Access Manager (Amazon RAM) 时诊断和修复常见问题。

主题

- [错误：“您的账户 ID 在 Amazon 组织中不存在”](#)
- [错误：“AccessDeniedException”](#)
- [错误：“UnknownResourceException”](#)
- [尝试与组织之外的账户共享时出错](#)
- [看不到目标账户中的共享资源](#)
- [错误：超出限制](#)
- [我组织中的其他账户从未收到邀请](#)
- [您无法共享 VPC 子网](#)

错误：“您的账户 ID 在 Amazon 组织中不存在”

场景

尝试与组织中的账户或 Amazon 组织单位 (OUs) 共享资源时，会出现“您的账户 ID 在组织中不存在”错误。

原因

如果您在开启和之间的 Amazon Resource Access Manager 集成时 [AWSServiceRoleForResourceAccessManager](#) 未成功创建服务相关角色，则可能会发生此错误。
Amazon Organizations

解决方案

要重新创建所需的服务相关角色，请按以下步骤操作，关闭集成，然后再次将其打开。

Important

禁用对的可信访问权限后 Amazon Organizations，组织内的委托人将从所有资源共享中删除，并失去对这些共享资源的访问权限。

1. 使用具有管理权限的 IAM 角色或用户登录您组织的管理账户。
2. 在[Amazon Organizations 控制台](#)中导航到[服务页面](#)。
3. 选择 RAM。
4. 选择 Disable trusted access (禁用信任访问权限)。
5. 导航到[Amazon RAM 控制台](#)中的“设置”页面。
6. 选中“启用与之共享”复选框 Amazon Organizations，然后选择“保存设置”。

现在，您应该 Amazon RAM 能够使用与账户和 OUs组织内部共享您的资源。

错误：“AccessDeniedException”

场景

尝试共享资源或查看资源共享时，您会收到 Access Denied 异常。

原因

如果您在没有所需权限的情况下尝试创建资源共享，则可能会收到此错误。这可能是由于挂载到您的 Amazon Identity and Access Management (IAM) 委托人的策略中权限不足造成的。这也可能是因为 Amazon Organizations 服务控制策略 (SCP) 的限制会影响您 Amazon Web Services 账户。

解决方案

要提供访问权限，请为您的用户、组或角色添加权限：

- 通过身份提供者在 IAM 中托管的用户：

创建适用于身份联合验证的角色。按照《IAM 用户指南》中[针对第三方身份提供者创建角色 \(联合身份验证\)](#)的说明进行操作。

- IAM 用户：

- 创建您的用户可以担任的角色。按照《IAM 用户指南》中[为 IAM 用户创建角色](#)的说明进行操作。

- (不推荐使用) 将策略直接附加到用户或将用户添加到用户组。按照《IAM 用户指南》中[向用户添加权限 \(控制台\)](#)中的说明进行操作。

要解决此错误，您需要确保由发出请求的主体所使用的权限策略中的 Allow 语句授予权限。此外，您的组织不得阻止这些权限 SCPs。

要创建资源共享，您需要以下两种权限：

- `ram:CreateResourceShare`
- `ram:AssociateResourceShare`

要查看资源共享，您需要以下权限：

- `ram:GetResourceShares`

要向资源共享附加权限，您需要以下权限：

- *`resourceOwningService:PutPolicyAction`*

这是一个占位符。必须将其替换为拥有您要共享的资源的服务的 PutPolicy “” 权限（或等效权限）。例如，如果您要共享 Route 53 Resolver 规则，则所需的权限将是：`route53resolver:PutResolverRulePolicy`。如果要允许创建包含多种资源类型的资源共享，则必须包括要允许的每种资源类型的相关权限。

下文是此类 IAM 权限策略的示例。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ram:CreateResourceShare",
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:GetResourceShares",
```

```
        "resourceOwningService:PutPolicyAction"  
    ],  
    "Resource": "*"br/>  }  
]  
}
```

错误：“UnknownResourceException”

场景

您会收到以下错误之一：

- “CannotCreateResourceShare: UnknownResourceException: OrganizationalUnit 你-xxxx 找不到”
- “CannotUpdateResourceShare: UnknownResourceException: OrganizationalUnit 你-xxxx 找不到”。

原因

如果您使用 Organizations [控制台或 Organizations Enable A AWS Service ccess API 而不是使用控制台来启用 Amazon RAM](#)和 Amazon Organizations 之间的集成，则可能会发生这些错误。Amazon RAM 当您使用 Organizations 控制台或 API 启用集成时，该服务不会在您的账户中创建 AWSServiceRoleForResourceAccessManager 角色。需要该角色才能访问有关您组织的信息。由于该角色尚未创建，因此 Amazon RAM 无法访问有关组织中账户或组织单位 (OUs) 的详细信息。

解决方案

要解决此问题，请关闭 Amazon RAM 和之间的集成 Amazon Organizations。然后通过调用 Amazon RAM [EnableSharingWithAwsOrganization](#) API 操作或使用执行以下步骤再次将其打开。Amazon Web Services 管理控制台

Important

禁用对的可信访问权限后 Amazon Organizations，组织内的委托人将从所有资源共享中删除，并失去对这些共享资源的访问权限。

1. 使用具有管理权限的 IAM 角色或用户登录您组织的管理账户。

2. 在[Amazon Organizations 控制台](#)中导航到服务页面。
3. 选择 RAM。
4. 选择 Disable trusted access (禁用信任访问权限)。
5. 导航到[Amazon RAM 控制台](#)中的“设置”页面。
6. 选中“启用与之共享”复选框 Amazon Organizations，然后选择“保存设置”。

现在，您应该 Amazon RAM 能够使用与账户和 OUs组织内部共享您的资源。

尝试与组织之外的账户共享时出错

场景

尝试与组织之外的账户共享资源时，您会收到以下错误之一：

- “You cannot share the resource outside your organization.”
- “您尝试共享的资源只能在您的 Amazon 组织内共享。”
- “InvalidParameterException: 委托人账户 ID 不在您的 Amazon 组织中。You do not have permission to add external Amazon Web Services 账户 to a resource share.”
- “OperationNotPermittedException: 您尝试共享的资源只能在您的 Amazon 组织内共享。”

可能的原因和解决方案

某些资源类型只能与同一组织中的账户共享

某些资源类型不能与任何不是该组织成员的账户共享。具有此限制的资源类型的一个示例是属于 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 的虚拟私有连接 (VPC)。

要验证您是否可以与组织外部的账户和主体共享特定资源类型，请参阅[可共享的 Amazon 资源](#)。

服务相关角色创建不成功

如果您在和之间 Amazon RAM 启用集成时AWSServiceRoleForResourceAccessManager未成功创建服务相关角色，则可能会出现此问题。 Amazon Organizations

如果您在尝试与属于 您组织的账户共享资源时收到其中一个错误，请按以下步骤操作，删除并重新创建服务相关角色。

 Important

禁用对的可信访问权限后 Amazon Organizations，组织内的委托人将从所有资源共享中删除，并失去对这些共享资源的访问权限。

1. 使用具有管理权限的 IAM 角色或用户登录您的组织的管理账户。
2. 在[Amazon Organizations 控制台中导航到服务页面](#)。
3. 选择 RAM。
4. 选择 Disable trusted access (禁用信任访问权限)。
5. 导航到[Amazon RAM 控制台](#)中的“设置”页面。
6. 选中“启用与之共享”复选框 Amazon Organizations，然后选择“保存设置”。

看不到目标账户中的共享资源

场景

用户看不到他们认为通过其他 Amazon Web Services 账户与自己共享的资源。

可能的原因和解决方案

与共享 Amazon Organizations 是通过使用 Organizations 开启的 Amazon RAM

如果 Amazon Organizations 是通过使用 Organizations 代替 Organ Amazon RAM zations 开启的，则组织内部共享将失败 要检查这是否是导致问题的原因，请导航到 [Amazon RAM 控制台](#)的“设置”页面，并验证是否选中了启用与 Amazon Organizations 的共享复选框。

- 如果选中了该复选框，则表明这不是原因。
- 如果未选中该复选框，则表明这可能是原因。暂时不要选中该复选框。按以下步骤操作，纠正这种情况。

 Important

禁用对的可信访问权限后 Amazon Organizations，组织内的委托人将从所有资源共享中删除，并失去对这些共享资源的访问权限。

1. 使用具有管理权限的 IAM 角色或用户登录您组织的管理账户。
2. 在[Amazon Organizations 控制台中导航到服务页面](#)。
3. 选择 RAM。
4. 选择 Disable trusted access (禁用信任访问权限)。
5. 导航到[Amazon RAM 控制台中的“设置”页面](#)。
6. 选中“启用与之共享”复选框 Amazon Organizations，然后选择“保存设置”。

您可能需要[更新共享并指定组织内要与之共享的账户或组织单位](#)。

资源共享未将此账户指定为主体

在 Amazon Web Services 账户 创建资源共享的中，在[Amazon RAM 控制台中查看资源共享](#)。检查无法访问资源的账户是否被列为主体。如果不是，请[更新共享，将账户添加为主体](#)。

账户中的角色或用户没有所需的最低权限

当您向账户 A 中的资源共享给另一个账户 B 时，账户 B 中的角色和用户不会自动获得对共享中资源的访问权限。账户 B 的管理员必须首先向账户 B 中需要访问资源的 IAM 角色和用户授予权限。例如，以下策略显示了如何向账户 B 中的角色和用户授予账户 A 中某个资源的只读访问权限。该策略按其[Amazon 资源名称 \(ARN \)](#) 指定资源。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "ram:Get*",
        "ram:List*"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:<service>:us-east-1:<Account-A-ID>:<resource-id>"
    }
  ]
}
```

该资源的设置与当前控制台的设置 Amazon Web Services 区域 不同

Amazon RAM 是一项区域服务。资源存在于特定区域中 Amazon Web Services 区域，要查看它们，Amazon Web Services 管理控制台 必须将其配置为查看该区域中的资源。

控制台当前 Amazon Web Services 区域 正在访问的显示在控制台的右上角。要对其进行更改，请选择当前的区域名称，然后从下拉菜单中选择要查看其资源的区域。

错误：超出限制

场景

尝试共享资源时，您会收到“您已达到可以共享的资源数量限制 ResourceShareLimitExceededException”或“”。

原因

当您使用 Amazon RAM 服务或创建您尝试共享的资源的服务达到可以共享的最大资源数量时 Amazon Web Services 服务，就会发生这些错误。此配额（以前称为限制）可能会影响共享账户或您与之共享资源的账户。

解决方案

1. 要查看您的配额，请在您看到错误 Amazon Web Services 账户 的地方导航到以下页面之一，具体取决于您达到的配额类型：
 - [服务限额控制台的 Amazon RAM 页面](#)
 - 其资源受到配额影响的 [Amazon Web Services 服务的页面](#)
2. 向下滚动并选择相关配额。
3. 如果该配额可用，请选择请求增加配额。
4. 输入新的配额值，然后选择请求。
5. 该请求将显示在[配额请求历史记录](#)页面上，您可以在其中查看请求的状态，直到请求最终完成。

我组织中的其他账户从未收到邀请

场景

您与 Amazon Organizations管理的同一组织中的其他账户共享资源时，这些账户不会收到邀请。

原因

如果您的账户开启了 [Amazon 组织内部的共享](#)，则这是预期行为。

如果此选项处于启用状态，并且您与组织中的其他账户共享，则不会发送邀请，用户也无需接受。您在资源共享中作为主体引用的所有组织账户都可以立即开始访问共享中的资源。

如果您的账户尚未在 Amazon 组织内开启共享，那么当您与其他账户共享时，即使这些账户位于同一个 Amazon 组织中，它们也会被视为独立账户。会发送邀请，用户必须先接受邀请，然后才能访问共享中的资源。

您无法共享 VPC 子网

场景

当您 Amazon RAM 尝试使用与其他账户共享 VPC 子网时，共享操作会成功。但是，Amazon RAM 控制台中会显示LIMIT EXCEEDED该资源的使用者账户。

原因

某些资源类型具有与强制执行的限制不同的特定于服务的限制。Amazon RAM即使您尚未达到 Amazon RAM中的限制之一，其中一些限制也可以有效地阻止共享。限额就是这些限制的一个示例。Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 限制您可以与其他个人账户共享的子网数量。如果您尝试与已包含最大子网数量的使用账户共享子网，则该使用账户会在控制台中显示该资源的LIMIT EXCEEDED。有关此限制的更多信息，请参阅《Amazon Virtual Private Cloud 用户指南》中的[Amazon VPC 配额 - VPC 共享](#)。

要解决这个问题，请先检查可能与受影响的账户共享指定资源的其他资源共享，然后移除那些您可能不再需要的共享。您也可以请求提高支持调整的限额。使用[服务限额控制台](#)请求增加限额。

Note

Amazon RAM 不会自动检测限制增加的变化。您必须将资源或主体重新关联到资源共享，这样 RAM 才能检测到更改。

Amazon RAM 的服务限额

您的 Amazon Web Services 账户具有以下与 Amazon Resource Access Manager (Amazon RAM) 相关的限制。您可以请求增加部分限制的值。要请求提高限制，请联系 [Amazon Web Services 支持](#)。

Note

以下定义适用于以下配额中的描述：

- 资源 - 您要共享的单个 Amazon Web Services 服务创建的元素，例如 Amazon S3 存储桶或 Amazon EC2 实例。资源共享中引用的每个资源都会计入此配额。如果您在三个不同的资源共享中共享同一个资源，则该配额的数量增加三个。
- 资源共享 - Amazon RAM 创建的容器，可用于共享资源。每个资源共享（无论其包含多少资源）都计入您的配额。
- 共享的主体 - 您与资源共享关联的标识符。这可以是 Amazon Identity and Access Management (IAM) 角色或用户、Amazon Web Services 账户标识符、组织单位或整个组织。您在资源共享中引用的每个共享主体都会为您的配额使用量增加一个。如果您通过引用其 ID 与整个组织共享，则其在此配额中仅计为一个。
- 客户托管权限 - 您创建的托管权限，用于解决通过最低权限访问来管理共享资源使用方式的特定使用案例。

资源	默认限制
每个 Amazon Web Services 区域资源共享的最大数量	25000
每个资源共享的最大资源关联数	5000
每个资源共享的最大主体关联数	5000
客户托管权限的最大数量	1500
每种资源类型的最大客户托管权限数	10
每个客户托管权限的最大版本数量	5

资源	默认限制
一个 Amazon Web Services 区域中所有资源共享的最大资源关联数	25000
 Note 资源共享中包含的每个资源都计入此限制。如果某项资源包含在 10 个不同的资源共享中，则将 10 计入该限制中。	
一个 Amazon Web Services 区域中所有资源共享的最大主体关联数	25000
 Note 资源共享中包含的每个主体都计入此限制。如果某个主体包含在 10 个不同的资源共享中，则将 10 计入该限制中。	
每个共享账户的最大待接受邀请数	250
- 此配额仅适用于与不属于同一 Amazon Organizations 的账户共享的发送 账户。 - 对于接收账户可以有多少个待接受邀请，没有配额。 - 在属于同一 Amazon Organizations 的账户之间共享并且 Amazon Organizations 内的资源共享处于启用状态时，不 使用邀请。	

将 Amazon RAM 与 Amazon 开发工具包配合使用

Amazon 软件开发工具包 (SDK) 适用于许多常用编程语言。每个软件开发工具包都提供 API、代码示例和文档，使开发人员能够以其首选语言构建应用程序。

SDK 文档

[适用于 Java 的 Amazon SDK](#)

[适用于 JavaScript 的 Amazon SDK](#)

[适用于 .NET 的 Amazon SDK](#)

[适用于 PHP 的 Amazon SDK](#)

[适用于 Python \(Boto3\) 的 Amazon SDK](#)

[适用于 Ruby 的 Amazon SDK](#)

《Amazon RAM 用户指南》的文档历史记录

下表描述了 Amazon Resource Access Manager 文档的重要补充。我们还更新文档来处理发送给我们的反馈意见。

要获得有关这些更新的通知，您可以订阅 Amazon RAM RSS feed。

变更	说明	日期
增加了对共享 Amazon CloudFront 资源的支持	现在，您可以与组织 Amazon Web Services 账户 内的其他人共享 Amazon CloudFront VPC Origins。	2025 年 10 月 6 日
增加了对共享账单与成本管理资源的支持	现在，您可以与其他人 Amazon Web Services 账户 或您的组织共享 Billing and Billing and Cost Management 控制面板 Amazon RAM。	2025 年 8 月 19 日
增加了对共享 Amazon Cloud Map 资源的支持	现在，您可以与组织 Amazon Web Services 账户 内的其他人共享 Amazon Cloud Map 命名空间。	2025 年 8 月 14 日
增加了对共享 Amazon 应用程序恢复控制器 (ARC) 资源的支持	现在，您可以与其他人 Amazon Web Services 账户 或您的组织共享 Amazon 应用程序恢复控制器 (ARC) 计划 Amazon RAM。	2025 年 7 月 31 日
增加了对共享 Oracle Database@Amazon 资源的支持	现在，您可以与组织 Amazon Web Services 账户 内的其他人共享 Oracle Database@Amazon Exadata 基础架构和 ODB 网络。	2025 年 6 月 30 日

增加了对共享多方审批资源的支持	现在，您可以与其他人共享多方审批团队 Amazon Web Services 账户 或在您的组织内部共享多方审批团队。	2025 年 6 月 17 日
增加了对共享 Amazon A SageMaker I 资源的支持	现在，您可以使用与其他 Amazon RAM 人 Amazon Web Services 账户 以及与您的组织共享 SageMaker Amazon AI 合作伙伴应用程序。	2025 年 6 月 6 日
增加了对共享 Amazon Network Firewall 资源的支持	现在，您可以使用与他 Amazon RAM 人共享 Amazon Network Firewall 防火墙 Amazon Web Services 账户 以及与您的组织共享防火墙。	2025 年 5 月 28 日
增加了对共享 Amazon Systems Manager 资源的支持	您可以与其他人 Amazon Web Services 账户 或您的组织共享 Amazon Systems Manager 拒绝访问策略。 Amazon RAM	2025 年 4 月 30 日
增加了对共享 Amazon CodeConnections 资源的支持	现在，您可以与其他人共享 Amazon CodeConnections 代码连接， Amazon Web Services 账户 也可以在组织内部共享代码连接。	2025 年 3 月 5 日
增加了对共享 Amazon Billing 资源的支持	现在，您可以与组织 Amazon Web Services 账户 中的其他人共享 Amazon Billing 视图。	2024 年 12 月 20 日
增加了对共享 Amazon VPC Lattice 资源配置的支持	您现在可以与其他 Amazon Web Services 账户 共享 Amazon VPC Lattice 资源配置。	2024 年 12 月 1 日

增加了对 Amazon API Gateway 资源的支持	现在，您可以与其他人 Amazon Web Services 账户 或在您的组织内共享 API Gateway 域名。	2024 年 11 月 21 日
增加了对共享 Amazon VPC 资源的支持	现在，您可以与其他人 Amazon Web Services 账户 或在您的组织内共享 Amazon VPC 安全组。	2024 年 10 月 30 日
增加了对共享 Amazon End User Messaging SMS 资源的支持	您可以与其他人 Amazon Web Services 账户 或您的组织共享 Amazon End User Messaging SMS 资源 Amazon RAM。	2024 年 9 月 24 日
Amazon PrivateLink	使用 f Amazon PrivateLink or Amazon RAM，您可以使用虚拟私有云 (VPC) 中的接口终端节点直接连接到 RAM。	2024 年 9 月 9 日
增加了对共享的支持 Amazon Backup	您可以在组织内部 Amazon Web Services 账户 或组织内部共享逻辑上存在气隙的保管库。	2024 年 8 月 7 日
增加了对共享弹性负载均衡资源的支持	您可以在组织内部 Amazon Web Services 账户 或内部共享 Elastic Load Balancing 信任存储。	2024 年 8 月 5 日
增加了对共享 Amazon Bedrock 自定义模型的支持	现在，您可以使用与其他 Amazon RAM 人 Amazon Web Services 账户 以及您的组织共享 Amazon Bedrock 自定义模型。	2024 年 8 月 1 日

增加了对共享 Amazon CloudHSM 备份的支持	您可以与其他人 Amazon Web Services 账户 或您的组织共享 Amazon CloudHSM 备份 Amazon RAM。	2024 年 6 月 28 日
增加了对共享 Amazon SageMaker AI Model Registry 资源的支持。	您现在可以跨 Amazon Web Services 账户 或在组织内安全高效地共享高级参数。	2024 年 6 月 27 日
增加了对共享 Amazon A SageMaker I 的支持 JumpStart	现在，您可以与您的组织共享 Amazon Web Services 账户 或在组织内部共享 SageMaker Amazon AI JumpStart Hubs。	2024 年 6 月 27 日
增加了对共享的支持 Amazon Route 53 ResolverProfiles	现在，您可以使用 Amazon RAM Amazon Route 53 Resolver Profiles与组织 Amazon Web Services 账户 内的其他人共享。	2024 年 4 月 22 日
增加了对共享 Amazon Systems Manager 参数存储资源的支持	您现在可以跨 Amazon Web Services 账户 或在组织内安全高效地共享高级参数。	2024 年 2 月 21 日
增加了对共享 Amazon for OpenZFS 快照 FSx 的支持	现在，您可以与组织 Amazon Web Services 账户 内的其他人共享 Ama FSx zon for OpenZFS 快照。	2023 年 12 月 19 日
增加了对共享 Amazon Simple Storage Service 资源的支持	现在，您可以与其他人 Amazon Web Services 账户 或您的组织共享 Amazon Simple Storage Service 访问权限授予实例 Amazon RAM。	2023 年 11 月 27 日

增加了对共享 Amazon 资源探索器 视图的支持	现在，您可以与组织 Amazon Web Services 账户 内的其他人共享 Amazon 资源探索器 视图。	2023 年 11 月 14 日
增加了对共享 Amazon 应用程序恢复控制器 (ARC) 资源的支持	现在，您可以与其他人 Amazon Web Services 账户 或您的组织共享 Amazon 应用程序恢复控制器 (ARC) 集群 Amazon RAM。	2023 年 10 月 18 日
增加了对共享 Amazon DataZone 资源的支持	现在，您可以与其他人 Amazon Web Services 账户 或您的组织共享 Amazon DataZone 资源。	2023 年 10 月 4 日
增加了对服务主体共享的支持	现在，您可以将服务主体与资源共享相关联。这允许指定服务代表您管理客户资源的必要操作。	2023 年 8 月 29 日
增加了对共享 SageMaker 模型卡片资源的支持	现在，您可以与其他人 Amazon Web Services 账户 或您的组织共享 SageMaker 模型卡资源。	2023 年 8 月 18 日
增加了对 Amazon SageMaker AI 功能商店功能组和 SageMaker AI 目录作为可共享资源的支持	现在，您可以与其他人 Amazon Web Services 账户 或您的组织共享 SageMaker Amazon SageMaker AI 功能商店功能组和 AI 目录资源。	2023 年 7 月 20 日
提高待处理邀请的服务配额限制	每个共享账户的待处理邀请的最大数量已从 20 增加到 250。	2023 年 6 月 8 日

增加了对 Amazon AppSync GraphQL APIs 作为可共享资源的支持	现在，您可以 APIs 与其他 Amazon Web Services 账户人共享 Amazon AppSync GraphQL。Amazon RAM	2023 年 5 月 24 日
增加了对 Amazon Verified Access 群组作为可共享资源的支持	现在，您可以集中创建和管理 Amazon Verified Access 群组，然后与其他人 Amazon Web Services 账户 或您的组织共享群组。	2023 年 4 月 27 日
在 Amazon RAM 控制台中增加了对客户托管权限的支持	现在，您可以安全地为支持的资源类型创建和维护精细的资源访问控制。	2023 年 4 月 19 日
增加了对 Amazon VPC 莱迪思服务和服务网络可共享资源的支持	现在，您可以与其他 Amazon Web Services 账户人共享 Amazon VPC 莱迪思服务和服务网络资源。	2023 年 3 月 31 日
增加了对 Amazon Web Services Marketplace 目录实体作为可共享资源的支持	现在，您可以在 Marketplace Amazon Web Services 账户 中与其他人共享您的实体。	2023 年 3 月 27 日
增加了对在 Amazon RAM 控制台中管理权限版本的支持	现在，您可以使用 Amazon RAM 控制台查看版本详细信息并将权限更新到指定为默认版本的任何版本。	2023 年 1 月 16 日
IAM 最佳实践更新	更新了指南，使其符合 IAM 最佳实践。有关更多信息，请参阅 IAM 安全最佳实践 。	2023 年 1 月 3 日
增加了对 Amazon EC2 置放群组作为可共享资源的支持	现在，您可以与其他人共享 Amazon EC2 置放群组 Amazon Web Services 账户，以便在其中启动他们的实例。	2022 年 11 月 8 日

增加了对 Amazon A SageMaker I 管道的支持	现在，您可以与其他人共享 SageMaker AI 管道 Amazon Web Services 账户。	2022 年 8 月 2 日
增加了对 Amazon Service Catalog AppRegistry 应用程序和属性组作为可共享资源类型的支持	现在，您可以与其他人共享 AppRegistry 应用程序和属性组 Amazon Web Services 账户。	2022 年 6 月 17 日
Amazon Resource Access Manager 获得 SOC 和 ISO 认证	Amazon RAM 已被证实符合服务组织控制 (SOC) 和国际标准化组织 (ISO) ISO 9001、ISO 27001、ISO 27017、ISO 27018 和 ISO 27701 标准。	2022 年 5 月 31 日
Amazon Resource Access Manager 获得 FedRAMP 认证	Amazon RAM 已被证实符合联邦风险和授权管理计划 (FedRAMP)。	2022 年 4 月 8 日
Amazon Resource Access Manager 获得 PCI DSS 认证	Amazon RAM 已被验证符合支付卡行业 (PCI) 数据安全标准 (DSS)。	2022 年 2 月 27 日
增加了对 Amazon VPC IPAM 资源发现作为可共享资源的支持。此外，您现在可以与组织外部的帐户共享 IPAM 池	现在，您可以与其他 Amazon Web Services 账户共享 IPAM 资源发现。	2022 年 1 月 25 日
增加了对共享全球资源的支持	现在，您可以与其他人共享全球资源 Amazon Web Services 账户。	2021 年 12 月 2 日
增加了对 Amazon Cloud WAN 核心网络作为可共享的全球资源的支持	现在，您可以与其他人共享 Cloud WAN 核心网络 Amazon Web Services 账户。	2021 年 12 月 2 日

[对共享 Amazon VPC IP 地址管理器 \(IPAM \) 池的支持](#)

您可以使用 Amazon RAM 共享 Amazon VPC IPAM 池。有关更多信息，请参阅《Amazon RAM 用户指南》中的[可共享 Amazon 资源](#)。

2021 年 12 月 1 日

[支持共享 Amazon SageMaker AI 资源](#)

您可以使用共享 Amazon RAM A SageMaker I 血统组。有关更多信息，请参阅《Amazon RAM 用户指南》中的[可共享 Amazon 资源](#)。

2021 年 11 月 30 日

[Support 支持共享 “Amazon Migration Hub 重构空间” 资源](#)

您可以使用共享 Mig Amazon RAM ration Hub 环境。有关更多信息，请参阅《Amazon RAM 用户指南》中的[可共享 Amazon 资源](#)。

2021 年 11 月 29 日

[添加了有关 Amazon RAM Amazon 托管 IAM 权限策略的信息](#)

已发布有关可用的 Amazon 托管权限策略的详细信息，您可以在 IAM 控制台中访问这些策略并附加到您的 IAM 委托人。Amazon Web Services 账户

2021 年 9 月 16 日

[增加了对在 Outposts 资源上共享 S3 的支持](#)

现在，您可以使用与其他 Amazon RAM 人共享 Outposts 上的 S3。Amazon Web Services 账户

2021 年 8 月 5 日

[增加了对其他托管权限和与 IAM 主体共享资源的支持](#)

对于支持的资源类型，您可以从其他 Amazon RAM 托管权限中进行选择，并与单个 IAM 角色和用户共享资源。

2021 年 6 月 10 日

增加了对共享 S Amazon Systems Manager 事件管理器资源的支持	现在，您可以使用 Amazon RAM 与其他人共享 Amazon Systems Manager 事件管理器的联系人和响应计划 Amazon Web Services 账户。	2021 年 5 月 10 日
增加了对共享 Amazon Route 53 资源的支持	现在，您可以使用与其他 Amazon Web Services 账户人共享 Amazon Route 53 Resolver DNS 防火墙规则组。Amazon RAM	2021 年 3 月 31 日
增加了对共享 Amazon Transit Gateway 资源的支持	现在，您可以使用与其他 Amazon RAM Amazon Web Services 账户人共享传输网关组播域。	2020 年 12 月 10 日
增加了对共享 Amazon Network Firewall 资源的支持	现在，您可以使用与其他 Amazon RAM 人共享 Amazon Network Firewall 防火墙策略和规则组 Amazon Web Services 账户。	2020 年 11 月 17 日
增加了对共享 Outposts 和本地网关路由表的支持	现在，您可以使用与其他 Amazon RAM 人共享 Outposts 和本地网关路由表。Amazon Web Services 账户	2020 年 10 月 15 日
增加了对共享 Route 53 查询日志的支持	现在，您可以使用与其他 Amazon RAM 人共享 Route 53 查询日志 Amazon Web Services 账户。	2020 年 9 月 7 日
增加了对共享 Amazon 私有证书颁发机构资源的支持	现在，您可以使用与其他 Amazon RAM 人共享 Amazon 私有 CA 私有证书颁发机构 (CAs) Amazon Web Services 账户。	2020 年 8 月 17 日

增加了对共享 G Amazon lue 数据目录、数据库和表格的支持	现在，您可以使用与其他 Amazon RAM 人共 Amazon 享 Glue 数据目录、数据库和表。Amazon Web Services 账户	2020 年 7 月 7 日
增加了对共享 Amazon VPC 前缀列表的支持	现在，您可以使用 Amazon RAM 共享前缀列表。	2020 年 6 月 29 日
增加了对共享 Amazon Outposts 客户拥有 IPv4 的地址的支持	现在，您可以使用与其他 Amazon RAM Amazon Web Services 账户人共享 Amazon Outposts 客户拥有 IPv4 的地址。	2020 年 4 月 22 日
增加了对共享 Amazon App Mesh 网格的支持	现在，您可以使用与其他 Amazon RAM Amazon Web Services 账户人共享网格。	2020 年 1 月 17 日
增加了对共享 Amazon CodeBuild 项目和报告组的支持	现在 Amazon RAM ，您可以使用与其他人共享 Amazon CodeBuild 项目和报告组 Amazon Web Services 账户。	2019 年 12 月 13 日
增加了对共享额外资源的支持	现在，您可以使用 Amazon RAM 与其他人共享 Amazon EC2 专用主机、Amazon Resource Groups 资源组以及 Amazon EC2 Image Builder 组件、映像和图像配方 Amazon Web Services 账户。	2019 年 12 月 2 日
增加了对共享按需容量预留的支持	现在，您可以使用与其他 Amazon RAM 人共享按需容量预留 Amazon Web Services 账户。	2019 年 7 月 29 日

增加了对共享 Aurora DB 集群的支持	现在，您可以使用与其他 Amazon RAM 人共享 Aurora 数据库集群 Amazon Web Services 账户。	2019 年 7 月 2 日
增加了对共享流量镜像目标的支持	现在，您可以使用与其他 Amazon RAM Amazon Web Services 账户人共享流量镜像目标。	2019 年 6 月 25 日
增加了对共享许可证配置的支持	现在，您可以使用与其他 Amazon RAM 人共享 License Manager Amazon 许可证配置 Amazon Web Services 账户。	2018 年 12 月 5 日
增加了对共享子网的支持	现在，您可以使用与其他 Amazon RAM Amazon Web Services 账户人共享 Amazon VPC 子网。	2018 年 11 月 27 日
增加了对共享中转网关的支持	现在，您可以使用与其他 Amazon RAM 人共享 Amazon VPC 中转网关 Amazon Web Services 账户。	2018 年 11 月 26 日
增加了对共享 Resolver 规则的支持	现在，您可以使用与其他 Amazon Web Services 账户人共享 Route 53 Resolver 规则。 Amazon RAM	2018 年 11 月 20 日

本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异，则一律以英文原文为准。