



管理指南

Amazon EMR



Amazon EMR: 管理指南

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon 的商标和商业外观不得用于任何非 Amazon 的商品或服务，也不得以任何可能引起客户混淆、贬低或诋毁 Amazon 的方式使用。所有非 Amazon 拥有的其他商标均为各自所有者的财产，这些所有者可能附属于 Amazon、与 Amazon 有关联或由 Amazon 赞助，也可能不是如此。

Amazon Web Services 文档中描述的 Amazon Web Services 服务或功能可能因区域而异。要查看适用于中国区域的差异，请参阅 [中国的 Amazon Web Services 服务入门 \(PDF\)](#)。

Table of Contents

什么是 Amazon EMR ?	1
了解如何创建和使用 Amazon EMR 集群	1
熟悉集群和节点	1
向集群提交工作	2
处理数据	2
了解集群的生命周期	4
使用 Amazon EMR 的优势	5
节省成本	6
Amazon集成	6
部署	7
可扩展性和灵活度	7
可靠性	7
安全性	8
监控	9
管理界面	9
架构和服务层	10
存储	10
集群资源管理	11
数据处理框架	11
应用程序和项目	12
设置 Amazon EMR 之前	13
注册获取 Amazon Web Services 账户	13
保护 IAM 用户	13
为 SSH 创建一个 Amazon EC2 密钥对	14
后续步骤	14
入门教程	15
设置 Amazon EMR 集群	15
步骤 1：配置数据资源并启动 Amazon EMR 集群	16
为 Amazon EMR 准备存储	16
为 Amazon EMR 准备含有输入数据的应用程序	16
启动 Amazon EMR 集群	18
步骤 2：将工作提交到 Amazon EMR 集群	21
提交工作并查看结果	21
查看结果	25

第 3 步：清除	28
终止集群	28
删除 S3 资源	29
后续步骤	30
了解 Amazon EMR 的大数据应用程序	30
规划集群硬件、联网和安全	30
管理集群	30
使用不同的界面	30
浏览 EMR 技术博客	31
使用控制台管理 Amazon EMR 集群	32
控制台功能	32
差异摘要	33
控制台中的集群兼容性	33
创建集群	33
查看和搜索集群	35
查看或编辑集群详细信息	35
使用安全配置时的差异	36
Amazon EMR Studio	38
主要 功能	38
亚马逊 SageMaker 统一工作室 IDE	39
功能历史记录	39
工作方式	40
身份验证和用户登录	40
访问控制	43
Workspaces	44
Notebook 存储	45
EMR Studio 功能、要求和限制	45
注意事项	45
已知问题	47
功能限制	49
Service Limits	49
EMR Studio 的 VPC 和子网最佳实践	50
集群要求	50
配置 EMR Studio	52
创建 EMR Studio 所需的管理员权限	53
设置 EMR Studio	59

监控、更新和删除 Amazon EMR Studio 资源	124
加密 Workspace Notebook	130
控制 EMR Studio 网络流量	132
创建集群模板	134
基于 Git 的存储库的访问和权限	140
优化 Spark 任务	143
使用 EMR Studio	144
了解 EMR Studio Workspaces	145
Workspace 协作	151
使用运行时系统角色运行 Workspace	154
以编程方式运行 Amazon EMR Studio Workspace Notebooks	159
使用 SQL Explorer for EMR Studio 浏览数据	159
将计算资源附加到 Workspace	161
链接 Git 存储库	167
Athena 集成	170
CodeWhisperer 整合	171
调试应用程序和任务	172
安装内核和库	176
Magic 命令	177
将多语言 Notebooks 与 Spark 内核配合使用	186
EMR Notebooks	188
控制台中的 Notebooks	189
关于过渡	189
您需要做什么？	189
Workspace 优势	190
所需的权限	190
注意事项	191
集群要求	192
集群发行版的功能差异	192
并发附加的 EMR Notebooks 的限制	193
Jupyter Notebook 和 Python 版本	194
安全注意事项	194
创建 Notebook	195
使用 EMR Notebooks	197
了解 Notebook 状态	198
使用 Notebook 编辑器	199

更改集群	200
删除 Notebooks 和 Notebook 文件	200
共享 Notebook 文件	201
EMR Notebooks 的示例编程命令	202
概述	202
Permissions	202
限制	204
示例	204
Notebook CLI 命令示例	205
Boto3 SDK 示例脚本	210
Ruby 示例脚本	213
适用于 Spark 的用户模拟	215
设置 Spark 用户模拟	216
使用 Spark 任务监控小组件	216
安全性	217
在 EMR Studio 中安装和使用内核和库	218
.....	218
在集群主节点上安装内核和 Python 库	218
Notebook 范围的库注意事项和限制	221
使用 Notebook 范围的库	221
将基于 Git 的存储库与 EMR Notebooks 关联	222
先决条件和注意事项	223
将基于 Git 的存储库添加到 Amazon EMR	226
从 EMR Studio Workspace 更新或删除基于 Git 的存储库	227
在 EMR Studio 中链接或取消链接基于 Git 的存储库	227
在 EMR Studio 中创建具有关联 Git 存储库的新 Notebook	229
在 EMR Studio Notebook 中使用 Git 存储库	230
规划、配置和启动 Amazon EMR 集群	231
快速启动 Amazon EMR 集群	231
配置 Amazon EMR 集群位置和数据存储	232
为您的 Amazon EMR 集群选择一个 Amazon 区域	232
处理存储和文件系统	233
准备输入数据以供 Amazon EMR 处理	237
为 Amazon EMR 集群输出配置位置	253
规划和配置 Amazon EMR 集群中的主节点	259
Amazon EMR 集群中支持高可用性的功能，及其如何与开源应用程序配合使用	260

启动具有多个主节点的 Amazon EMR 集群	267
亚马逊 EMR 与置放群组集成 EC2	272
具有多个主节点的集群的注意事项和最佳实践	279
EMR 集群已开启 Amazon Outposts	281
先决条件	281
限制	282
网络连接注意事项	283
在上创建 Amazon EMR 集群 Amazon Outposts	283
Local Zones 上 Amazon 的 EMR 集群	284
支持的实例类型	284
在 Local Zones 上创建 Amazon EMR 集群	285
配置 Docker 以用于 Amazon EMR 集群	286
Docker 注册表	287
配置 Docker 注册表	287
将 YARN 配置为访问 Amazon ECR on EMR 6.0.0 及更早版本	288
控制 Amazon EMR 集群终止	290
将 Amazon EMR 集群配置为步骤执行后继续或终止	291
使用自动终止策略	293
使用终止保护功能防止 Amazon EMR 集群意外关闭	299
使用 Amazon EMR 替换运行状况不佳的节点	304
默认节点替换和终止保护设置	305
启动集群时配置运行状况不佳的节点替换	305
在正在运行的集群中配置运行状况不佳的节点替换	307
与 AMIs	308
概述	308
使用默认 AMI	308
使用自定义 AMI 为 Amazon EMR 集群配置提供更大的灵活性	486
更改 AL 发行版	498
自定义 Amazon EBS 根卷	498
在启动 Amazon EMR 集群时配置应用程序	502
创建引导操作	502
配置 Amazon EMR 集群硬件和联网	506
了解节点类型	507
配置用于亚马逊 EMR 的亚马逊 EC2 实例类型	510
配置 Amazon EMR 集群日志记录和调试	1539
默认日志文件	1539

将日志文件归档到 Amazon S3	1540
日志位置	1546
对 Amazon EMR 集群资源进行标记和分类	1547
适用于在 Amazon EMR 中标记资源的限制	1548
标记 Amazon EMR 资源以进行计费	1549
向 Amazon EMR 集群添加标签	1549
查看 Amazon EMR 集群上的标签	1551
从 Amazon EMR 集群中删除标签	1552
Amazon EMR 上的驱动程序和第三方应用程序集成	1553
将商业智能工具与 Amazon EMR 结合使用	1553
安全性	1554
网络和基础设施安全性	1554
默认 Amazon Linux AMI 的更新	1555
Amazon Identity and Access Management 使用亚马逊 EMR	1555
单租户和多租户集群	1556
数据保护	1557
数据访问控制	1557
安全配置	1557
使用 Amazon EMR 控制台或使用 Amazon CLI	1558
指定安全配置	1583
数据保护	1583
使用 Amazon EMR 加密静态数据和传输中数据	1584
IAM 与 Amazon EMR 结合使用	1615
受众	1616
使用身份进行身份验证	1616
使用策略管理访问	1617
Amazon EMR 如何与 IAM 配合使用	1618
Amazon EMR 步骤的运行时角色	1624
配置 Amazon EMR 的服务角色	1632
基于身份的策略示例	1689
S3 Access Grants 与 Amazon EMR 结合使用	1727
概述	1727
工作原理	1728
注意事项	1728
启动集群	1729
Lake Formation	1730

fallbackToIAM	1731
对集群节点进行身份验证	1732
使用 EC2 密钥对获取 Amazon EMR 的 SSH 凭证	1732
使用 Kerberos 身份验证	1732
使用 LDAP 身份验证	1765
将 Amazon EMR 与 Identity Center 集成	1774
概述	1775
功能	1775
开始使用	1775
用户后台会话	1783
注意事项	1788
将 Amazon EMR 与 Lake Formation 集成	1789
Amazon EMR 如何与 Lake Formation 结合使用	1790
先决条件	1790
使用 Lake Formation 进行精细访问控制	1791
Lake Formation 的完整表格访问权限 EC2	1820
将 Amazon EMR 与 Apache Ranger 集成	1832
Ranger 概览	1832
将 Amazon EMR 与 Apache Ranger 结合使用的注意事项	1835
为 Apache Ranger 设置 Amazon EMR	1837
适用于 Amazon EMR 集成场景的 Apache Ranger 插件	1854
Apache Ranger 疑难解答	1879
使用 Amazon EMR 集群的安全组控制网络流量	1882
使用 Amazon EMR 管理的安全组	1884
为 Amazon EMR 集群使用其他安全组	1892
指定安全组	1892
EMR Notebooks 的安全组	1895
封锁公共访问	1896
合规性验证	1900
恢复能力	1901
基础结构安全性	1901
使用接口 VPC 终端节点连接到 Amazon EMR	1902
管理 Amazon EMR 集群	1906
连接到 Amazon EMR 集群	1906
连接之前	1907
使用 SSH 连接到 Amazon EMR 集群主节点	1908

将工作提交到 Amazon EMR 集群	1930
使用控制台添加步骤	1931
使用 CLI 添加步骤	1933
运行多个步骤	1935
查看将工作提交到 Amazon EMR 集群后的步骤	1936
将工作提交到 Amazon EMR 集群时取消步骤	1936
在 Amazon EMR 集群执行工作时查看和监控	1938
查看 Amazon EMR 集群状态和详细信息	1938
使用 Amazon EMR 增强步骤调试	1943
查看 Amazon EMR 应用程序历史记录	1945
查看 Amazon EMR 日志文件	1956
在 Amazon 中查看集群实例 EC2	1960
CloudWatch 来自 Amazon EMR 的事件和指标	1961
将 Ganglia 与 Amazon EMR 结合使用查看集群应用程序指标	2026
CloudTrail 日志	2026
EMR Observability 最佳实践	2030
使用 Amazon EMR 集群扩展来适应不断变化的工作负载	2031
注意事项	2032
托管扩展	2032
使用自定义策略自动扩缩	2067
调整正在运行的集群的大小	2078
预调配超时	2084
Amazon EMR 集群的集群缩减选项	2088
终止处于启动、运行或等待状态的 Amazon EMR 集群	2092
通过控制台终止	2092
通过 CLI 终止	2093
通过 API 终止	2094
克隆集群	2094
使用 Amazon Data Pipeline 自动执行重复出现的 Amazon EMR 集群	2095
Amazon EMR 教程	2097
Amazon EMR 开启 EC2 — CloudWatch 使用自定义指标和日志进行增强监控	2097
概述	2097
先决条件和背景	2097
CloudWatch 日志的代理配置	2098
用于 CloudWatch 代理配置的引导脚本	2098
Hadoop、YARN 和 HBase	2100

部署具有集成功能的 EMR 集群 CloudWatch	2102
验证您的集成 CloudWatch	2106
访问日志组中的 CloudWatch EMR 日志	2107
在 EMR 监控控制面板中查看自定义指标	2108
使用亚马逊监控亚马逊 EMR 上的 Apache Spark 应用程序 CloudWatch	2110
通过集成监控 Amazon EMR 申请状态 CloudWatch	2110
使用 YARN 应用程序调试 EMR 步骤 IDs	2110
YARN 应用程序 ID	2110
可观察性和其他日志功能	2111
自定义步骤日志文件的日志位置	2111
将 Amazon EMR 日志发布到日志 CloudWatch	2113
Amazon EMR 集群问题排查	2123
故障排除工具	2123
查看集群详细信息	2124
查看错误详细信息	2124
运行脚本和配置流程	2125
查看日志文件	2125
监控集群的性能	2125
查看和重新启动进程	2126
查看正在运行的进程	2126
停止并重新启动进程	2128
常见错误	2130
错误代码	2131
Amazon EMR 集群操作期间的资源错误	2146
Amazon EMR 操作期间的集群输入和输出错误	2157
Amazon EMR 集群操作期间的权限错误	2160
Hive 集群错误	2161
Amazon EMR 集群操作期间的 VPC 错误	2162
流处理 Amazon EMR 集群错误	2166
Amazon EMR : 自定义 JAR 集群错误	2167
亚马逊 EMR Amazon GovCloud (美国西部) 错误	2168
查找缺少的集群	2168
排查失败集群的问题	2169
步骤 1 : 收集有关 Amazon EMR 集群问题的数据	2169
步骤 2 : 检查环境	2170
步骤 3 : 查看最后一次状态更改	2171

步骤 4：检查 Amazon EMR 日志文件	2171
步骤 5：分步测试 Amazon EMR 集群	2173
速度很慢的集群的故障排查	2173
步骤 1：收集有关 Amazon EMR 集群问题的数据	2174
步骤 2：检查 EMR 集群环境	2174
步骤 3：检查 Amazon EMR 集群的日志文件	2176
步骤 4：检查 Amazon EMR 集群和实例运行状况	2177
步骤 5：检查已暂停的组	2178
步骤 6：查看 Amazon EMR 集群的配置设置	2179
步骤 7：检查 Amazon EMR 集群的输入数据	2181
解决将 Amazon EMR 与 Lake Formation 配合 Amazon 使用时的常见问题	2181
不允许访问数据湖	2181
会话过期	2182
用户在所请求表上没有权限	2182
查询与 Lake Formation 共享的跨账户数据	2182
插入、创建和变更表	2183
编写启动和管理 Amazon EMR 集群的应用程序	2185
端到端 Amazon EMR Java 源代码示例	2185
Amazon EMR API 调用的常见概念	2189
Amazon EMR 的端点	2189
在 Amazon EMR 中指定集群参数	2190
Amazon EMR 中的可用区	2190
如何在 Amazon EMR 集群中使用其它文件和库	2190
使用 SDK 调用 Amazon EMR API	2191
使用 适用于 Java 的 Amazon SDK 创建 Amazon EMR 集群	2191
管理 Amazon EMR Service Quotas	2193
什么是 Amazon EMR Service Quotas	2194
如何管理 Amazon EMR Service Quotas	2194
何时在 CloudWatch 中设置 EMR 事件	2195
Amazon 术语表	2199
文档历史记录	2200
.....	mmcci

什么是 Amazon EMR ?

Amazon EMR (以前称为 Amazon Elastic MapReduce) 是一个托管集群平台，可简化在 Amazon 上运行大数据框架 (如 [Apache Hadoop](#) 和 [Apache Spark](#)) 的过程，以处理和分析海量数据。使用这些框架和相关的开源项目，您可以处理用于分析目的的数据和业务情报工作负载。Amazon EMR 还允许您转换大量数据并移出/移入到其它Amazon数据存储和数据库中，例如 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 和 Amazon DynamoDB。

如果您是首次接触 Amazon EMR 的用户，我们建议您除了本部分外还应先阅读以下各部分：

- [Amazon EMR](#) – 此服务页面提供 Amazon EMR 亮点、产品详细信息和定价信息。
- [教程：Amazon EMR 入门](#) – 本教程将帮助您快速开始使用 Amazon EMR。

在本章节中

- [了解如何创建和使用 Amazon EMR 集群](#)
- [使用 Amazon EMR 的优势](#)
- [Amazon EMR 架构和服务层](#)

了解如何创建和使用 Amazon EMR 集群

本主题概览 Amazon EMR 集群，包括：如何向集群提供工作、数据的处理方式、集群在处理期间经历的各种状态。

本主题内容

- [熟悉集群和节点](#)
- [向集群提交工作](#)
- [处理数据](#)
- [了解集群的生命周期](#)

熟悉集群和节点

集群是 Amazon EMR 的核心组件。集群是 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 实例的集合。集群中的每个实例称作节点。集群中的每个节点都有一个角色，称作节点类型。Amazon EMR 还

在每个节点类型上安装不同的软件组件，在分布式应用程序（如 Apache Hadoop）中为每个节点赋予一个角色。

Amazon EMR 中的节点类型有：

- **主节点**：该节点管理集群，它通过运行软件组件来协调在其他节点之间分配数据和任务的过程以便进行处理。主节点跟踪任务的状态并监控集群的运行状况。每个集群有一个主节点，并且可以创建仅包含主节点的单节点集群。
- **核心节点**：该节点具有运行任务并在集群上的 Hadoop Distributed File System (HDFS) 中存储数据的软件组件。多节点集群至少具有一个核心节点。
- **任务节点**：该节点具有仅运行任务但不在 HDFS 中存储数据的软件组件。任务节点是可选的。

向集群提交工作

在 Amazon EMR 上运行集群时，可以通过几个选项指定需要完成的工作。

- 在函数中提供要完成的工作的完整定义，您可以在创建集群时将其指定为步骤。对于那些处理固定的数据量并在处理完成时终止的集群，通常会采取这种做法。
- 创建一个长时间运行的集群并使用 Amazon EMR 控制台、Amazon EMR API 或 Amazon CLI 提交包含一个或多个任务的步骤。有关更多信息，请参阅 [将工作提交到 Amazon EMR 集群](#)。
- 创建一个集群，根据需要使用 SSH 连接到主节点和其他节点，并使用安装的应用程序提供的界面以脚本或交互方式执行任务和提交查询。有关更多信息，请参阅 [《Amazon EMR 版本指南》](#)。

处理数据

启动集群时，您需要选择要安装的框架和应用程序，以满足您的数据处理需求。要处理 Amazon EMR 集群中的数据，您可以直接向已安装的应用程序提交任务或查询，或在集群中运行步骤。

直接向应用程序提交任务

您可以直接向安装在 Amazon EMR 集群中的应用程序提交任务和与之交互。为此，您通常需要通过安全连接与主节点连接，并访问可用于直接运行在集群上的软件的接口和工具。有关更多信息，请参阅 [连接到 Amazon EMR 集群](#)。

运行步骤以处理数据

您可以向 Amazon EMR 集群提交一个或多个有序的步骤。每个步骤都是一个工作单位，其中包含可由集群上安装的软件处理的数据操作指令。

下面是一个使用四个步骤的示例处理操作：


1. 提交要处理的输入数据集。
2. 使用 Pig 程序处理第一个步骤的输出。
3. 使用 Hive 程序处理第二个输入数据集。
4. 写入一个输出数据集。

通常，在 Amazon EMR 中处理数据时，输入为以文件形式存储在您选择的底层文件系统（如 Amazon S3 或 HDFS）中的数据。数据从处理序列中的一个步骤传递到下一个。最后一步将输出数据写入指定位置，如 Amazon S3 存储桶。

步骤按下面的序列运行：


1. 提交请求以开始处理步骤。
2. 所有步骤的状态均设为 PENDING (待处理)。
3. 序列中的第一个步骤启动时，其状态更改为 RUNNING (正在运行)。其它步骤仍处于 PENDING (待处理) 状态。
4. 第一个步骤完成后，其状态更改为 COMPLETED (已完成)。
5. 序列中的下一个步骤启动，其状态更改为 RUNNING (正在运行)。完成时，其状态更改为 COMPLETED (已完成)。
6. 对每个步骤重复这一模式，直到所有步骤均完成，处理结束。

下图显示了此步骤序列及随着处理的进行各步骤的状态更改。



如果处理期间步骤失败，其状态会更改为 FAILED (失败)。您可以确定接下来如何处理每个步骤。默认情况下，序列中的任何其余步骤设置为 CANCELLED (已取消)，并且如果前面的步骤失败则不会运行。您也可以选择忽略失败并允许继续执行其余步骤，或者立即终止集群。

下图显示了此步骤序列和处理期间某个步骤失败时默认的状态变更。




了解集群的生命周期

成功的 Amazon EMR 集群会遵循以下流程：

1. Amazon EMR 首先会根据您的规格，在集群中为每个实例预置 EC2 实例。有关更多信息，请参阅 [配置 Amazon EMR 集群硬件和联网](#)。对于所有实例，Amazon EMR 使用 Amazon EMR 的默认 AMI 或您指定的自定义 Amazon Linux AMI。有关更多信息，请参阅 [使用自定义 AMI 为 Amazon EMR 集群配置提供更大的灵活性](#)。在此期间，集群的状态是 STARTING。
2. Amazon EMR 在每个实例上运行您指定的引导操作。您可以使用引导操作安装自定义应用程序并执行所需的自定义。有关更多信息，请参阅 [创建引导操作以使用 Amazon EMR 集群安装其他软件](#)。在此期间，集群的状态是 BOOTSTRAPPING。
3. Amazon EMR 安装在您创建集群时指定的本机应用程序，例如，Hive、Hadoop 和 Spark 等。
4. 在成功完成引导操作并安装本机应用程序后，集群状态为 RUNNING。此时，您可以连接到集群实例，集群将按顺序运行在创建集群时指定的任何步骤。您可以提交额外的步骤，这些步骤在任何以前的步骤完成后运行。有关更多信息，请参阅 [将工作提交到 Amazon EMR 集群](#)。
5. 在成功运行步骤后，集群将进入 WAITING 状态。如果集群配置为在完成最后一个步骤后自动终止，则会进入 TERMINATING 状态然后进入 TERMINATED 状态。如果集群配置为等待，您必须在不再需要它时手动将其关闭。手动关闭集群后，它先进入 TERMINATING 状态，再进入 TERMINATED 状态。

集群生命周期中的故障将导致 Amazon EMR 终止集群及其所有实例，除非您启用了终止保护。如果集群由于故障而终止，则会删除集群上存储的任何数据并将集群状态设置为 TERMINATED_WITH_ERRORS。如果启用了终止保护，您可以从集群中检索数据，然后删除终止保护并终止集群。有关更多信息，请参阅 [使用终止保护功能防止 Amazon EMR 集群意外关闭](#)。

下图显示的是集群的生命周期以及生命周期的每个阶段是如何映射到具体的集群状态的。



使用 Amazon EMR 的优势

使用 Amazon EMR 有诸多优势。其中包括通过 Amazon 提供的灵活性，以及与构建自己的本地资源相比可以节省的成本。本节概览这些优势并提供指向其它信息的链接以帮助您加深了解。

主题

- [节省成本](#)
- [Amazon集成](#)
- [部署](#)
- [可扩展性和灵活度](#)
- [可靠性](#)
- [安全性](#)

- [监控](#)
- [管理界面](#)

节省成本

Amazon EMR 的定价取决于您部署的 Amazon EC2 实例的实例类型和数量及您启动集群的区域。按需定价提供很低的费率，但您可以通过购买预留实例或竞价型实例来进一步降低成本。Spot 实例可以显著节省成本，在某些情况下，低至按需定价的十分之一。

Note

如果您为 EMR 集群使用 Amazon S3、Amazon Kinesis 或 DynamoDB，这些服务会产生额外费用 - 与您的 Amazon EMR 使用费分开计费。

Note

当您在私有子网中设置 Amazon EMR 集群时，我们建议您也[为 Amazon S3 设置 VPC 端点](#)。如果您的 EMR 集群处于没有适用于 Amazon S3 的 VPC 端点的私有子网中，则您需要为与 S3 流量关联的其他 NAT 网关付费，因为您的 EMR 集群与 S3 之间的流量不是位于您的 VPC 内。

有关定价选项和定价详情的更多信息，请参阅 [Amazon EMR 定价](#)。

Amazon集成

Amazon EMR 可与其它 Amazon 服务集成，为您的集群提供联网、存储、安全等功能。下面的列表提供了几个这种集成的示例：

- Amazon EC2 适用于包含集群中的节点的实例
- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 用于配置在其中启动实例的虚拟网络
- Amazon S3 可存储输入和输出数据
- Amazon CloudWatch 可监控集群性能和配置警报
- Amazon Identity and Access Management (IAM) 可配置权限
- Amazon CloudTrail 可审计服务请求
- Amazon Data Pipeline 可调度和启动您的集群

- Amazon Lake Formation 可在 Amazon S3 数据湖中发现、编目和保护数据

部署

您的 EMR 集群由 EC2 实例组成，这些实例执行您提交给集群的工作。当您启动集群时，Amazon EMR 使用您选择的程序（如 Apache Hadoop 或 Spark）配置实例。为集群选择最适合处理需求的实例大小和类型：批处理、低延迟查询、流数据或大数据存储。有关 Amazon EMR 实例类型的更多信息，请参阅[配置 Amazon EMR 集群硬件和联网](#)。

Amazon EMR 提供了多种在集群上配置软件的方式。例如，您可以安装包含选定应用程序集（可以包含 Hadoop 等通用框架及 Hive、Pig、Spark 等应用程序）的 Amazon EMR 版本。您也可以安装多个 MapR 分发版之一。Amazon EMR 使用 Amazon Linux，因此，您还可以在集群上借助 yum 包管理器或从源代码手动安装软件。有关更多信息，请参阅[在启动 Amazon EMR 集群时配置应用程序](#)。

可扩展性和灵活度

Amazon EMR 可根据您的计算需求变化灵活扩缩集群。您可以调整集群，在工作负载高峰时增加实例，在工作负载高峰过后移除实例，从而控制成本。有关更多信息，请参阅[手动调整正在运行的 Amazon EMR 集群的大小](#)。

Amazon EMR 还提供了运行多个实例组的选项，因此，您可以在一个组中使用按需实例来保障处理能力，同时在另一个组中使用竞价型实例来加快任务完成速度并降低成本。您还可以混合多种实例类型以充分利用某种竞价型实例类型的定价优势。有关更多信息，请参阅[什么时候应该使用竞价型实例？](#)。

此外，Amazon EMR 还可以为您的输入、输出和中间数据灵活使用多种文件系统。例如，对于不需要在集群生命周期之外存储的处理数据，您可以选择在集群的主节点和核心节点上运行的 Hadoop Distributed File System（HDFS）。您可以选择 EMR 文件系统（EMRFS），将 Amazon S3 用作在集群上运行的应用程序的数据层，以便分离计算和存储，并在集群生命周期之外保留数据。EMRFS 具备更多优势，可供您独立扩展或收缩计算和存储需求。您可以通过调整集群来扩展计算需求，也可以通过使用 Amazon S3 来扩展存储需求。有关更多信息，请参阅[使用 Amazon EMR 处理存储和文件系统](#)。

可靠性

Amazon EMR 能够监控集群中的节点并自动终止和替换出现故障的实例。

Amazon EMR 提供了控制集群终止方式（自动或手动）的配置选项。如果您将集群配置为自动终止，则集群会在所有步骤完成后终止。这称作暂时性集群。不过，您可以将集群配置为在处理完成后继续运行，这样，当您不再需要它时，可以选择手动终止集群。或者，您可以创建一个集群，与所安装的应用程序直接交互，然后在不再需要时手动将其终止。这些示例中的集群称作长时间运行的集群。

此外，您还可以配置终止保护，以防止集群中的实例由于处理期间出现的错误或问题而终止。如果启用终止保护，您可以在终止前从实例恢复数据。这些选项的默认设置根据您启动集群时是采用控制台、CLI 还是 API 方式而有所不同。有关更多信息，请参阅 [使用终止保护功能防止 Amazon EMR 集群意外关闭](#)。

安全性

Amazon EMR 利用其它 Amazon 服务（如 IAM 和 Amazon VPC）和功能（如 Amazon EC2 密钥对）来帮助您保护集群和数据。

IAM

Amazon EMR 与 IAM 集成以管理权限。您可以使用 IAM policy 定义权限，并将其附加到 IAM 用户或 IAM 组。您在策略中定义的权限确定了这些用户或组成员能够执行的操作及其能够访问的资源。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR 如何与 IAM 配合使用](#)。

此外，Amazon EMR 为 Amazon EMR 服务本身使用 IAM 角色，为实例使用 EC2 实例配置文件。这些角色授予服务和实例代表您访问其它 Amazon 服务的权限。Amazon EMR 服务及 EC2 实例配置文件都有默认角色。默认角色使用 Amazon 托管式策略，它在您首次从控制台启动 EMR 集群并选择默认权限时自动创建。您还可以从 Amazon CLI 创建默认的 IAM 角色。如果您想要代替 Amazon 管理权限，则可以为此服务及实例配置文件选择自定义角色。有关更多信息，请参阅 [为 Amazon EMR 配置 IAM 服务角色对 Amazon 服务和资源的权限](#)。

安全组

Amazon EMR 使用安全组控制 EC2 实例的入站和出站流量。当您启动集群时，Amazon EMR 为您的主实例使用一个安全组，为核心/任务实例使用一个共享安全组。Amazon EMR 配置安全组规则以确保集群中实例间通信的安全。对于更高级的规则，您可以选择配置额外的安全组并将它们分配给主实例及核心/任务实例。有关更多信息，请参阅 [使用 Amazon EMR 集群的安全组控制网络流量](#)。

加密

Amazon EMR 通过 EMRFS 支持可选的 Amazon S3 服务器端和客户端加密，以帮助保护您在 Amazon S3 中存储的数据的安全。采用服务器端加密时，Amazon S3 会在您上传数据后对数据进行加密。

对于客户端加密，加密和解密过程在您的 EMR 集群上的 EMRFS 客户端中进行。您使用 Amazon Key Management Service（Amazon KMS）或您自己的密钥管理系统来管理用于客户端加密的根密钥。

有关更多信息，请参阅 [使用 EMRFS 属性指定 Amazon S3 加密](#)。

Amazon VPC

Amazon EMR 支持在 Amazon VPC 中的 Virtual Private Cloud (VPC) 中启动集群。VPC 是 Amazon 中一种隔离的虚拟网络，可提供控制高级网络配置和访问方面的功能。有关更多信息，请参阅 [在 VPC 中为 Amazon EMR 配置联网](#)。

Amazon CloudTrail

Amazon EMR 与 CloudTrail 集成可记录有关您的 Amazon 账户或代表您的账户发起的请求的信息。借助这些信息，您可以跟踪谁在何时访问了您的集群，以及他们发起请求的 IP 地址。有关更多信息，请参阅 [使用记录 Amazon EMR API 调用 Amazon CloudTrail](#)。

Amazon EC2 密钥对

您可以通过在远程电脑与主节点之间构建安全连接来监控集群并与之交互。您可以使用 Secure Shell (SSH) 网络协议进行此连接或使用 Kerberos 进行身份验证。如果您使用 SSH，则 Amazon EC2 密钥对是必需的。有关更多信息，请参阅 [使用 EC2 密钥对获取 Amazon EMR 的 SSH 凭证](#)。

监控

您可以使用 Amazon EMR 管理界面和日志文件来对集群问题进行故障排查，如故障或错误。Amazon EMR 可以在 Amazon S3 中归档日志文件，因此，您可以存储日志并对问题进行问题排查（甚至在集群终止后）。Amazon EMR 还在 Amazon EMR 控制台中提供了可选的调试工具，让您能够基于步骤、任务和任务浏览日志文件。有关更多信息，请参阅 [配置 Amazon EMR 集群日志记录和调试](#)。

Amazon EMR 与 CloudWatch 集成以跟踪集群及集群中任务的性能指标。您可以基于多种指标（如集群是否处于空闲状态、已使用的存储的百分比）配置警报。有关更多信息，请参阅 [使用监控 Amazon EMR 指标 CloudWatch](#)。

管理界面

有多种可以和 Amazon EMR 交互的方式：

- 控制台 – 图形用户界面，可用于启动和管理集群。借助这个界面，您可以填写各种 Web 窗体，指定待启动集群的详细信息、查看现有集群的详细信息、调试和终止集群。使用控制台是开始使用 Amazon EMR 的最简单的方式，您无需具备编程知识。您可以在线使用该控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/elasticmapreduce/home>。
- Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) — 可在本地计算机上运行的客户端应用程序，用于连接 Amazon EMR 以及创建和管理集群。Amazon CLI 包含特定于 Amazon EMR 的功能丰富的

命令集。您可以使用它来编写脚本，以实现启动和管理集群的自动化。如果您更喜欢在命令行中工作，则最好的选择是使用 Amazon CLI。有关更多信息，请参阅 Amazon CLI 命令参考中的 [Amazon EMR](#)。

- 软件开发工具包 (SDK) – SDK 提供了调用 Amazon EMR 以创建和管理集群的函数。借助它们，您可以编写应用程序，用于自动处理集群的创建和管理流程。使用 SDK 是扩展或者自定义 Amazon EMR 的功能的理想选择。Amazon EMR 目前在可用于以下 SDK：Go、Java、.NET (C# 和 VB.NET)、Node.js、PHP、Python 和 Ruby。有关这些 SDK 的更多信息，请参阅[适用于 Amazon 的工具](#)和 [Amazon EMR 示例代码和库](#)。
- Web 服务 API – 一种低层接口，可以用来直接使用 JSON 调用 Web 服务。使用 API 是创建调用 Amazon EMR 的自定义 SDK 的最佳选择。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR API 参考](#)。

Amazon EMR 架构和服务层

Amazon EMR 服务架构包括多个层，每个层为集群提供特定的功能。本节概览这些层及每个层的组件。

本主题内容

- [存储](#)
- [集群资源管理](#)
- [数据处理框架](#)
- [应用程序和项目](#)

存储

存储层包含可用于集群的不同的文件系统。有多种不同类型的存储选项，如下所述。

Hadoop Distributed File System (HDFS)

Hadoop Distributed File System (HDFS) 是一种分布式、可扩展的文件系统，供 Hadoop 使用。HDFS 将它所存储的数据在集群中的实例之间进行分配，从而在不同的实例上存储多份数据副本，确保在单个实例发生故障的情况下不会出现数据的丢失。HDFS 属于一种暂时性存储，会在集群终止时收回。HDFS 在缓存 MapReduce 处理期间的中间结果或具有大量随机 I/O 的工作负载时非常有用。

有关更多信息，请参阅本指南中的 [Amazon EMR 中的实例存储选项和行为](#) 或访问 Apache Hadoop 网站上的 [HDFS 用户指南](#)。

EMR 文件系统 (EMRFS)

借助 EMR 文件系统 (EMRFS)，Amazon EMR 可使 Hadoop 具备直接访问存储在 Amazon S3 中的数据（就像使用 HDFS 文件系统时一样）的功能。在集群中，您可以将 HDFS 或 Amazon S3 用作文件系统。Amazon S3 最常用于存储 HDFS 中存储的输入和输出数据以及中间结果。

本地文件系统

本地文件系统指的是本地连接的磁盘。创建 Hadoop 集群时，会从 Amazon EC2 实例上创建各个节点，这些节点附带了预先配置的数据块，这些数据块属于称为实例存储的预先附加的磁盘存储。实例存储卷上的数据仅在 Amazon EC2 实例的生命周期内保留。

集群资源管理

资源管理层负责管理集群资源和调度作业，以进行数据处理。

默认情况下，Amazon EMR 使用 YARN (Yet Another Resource Negotiator，Apache Hadoop 2.0 中引入的一个组件) 集中管理多个数据处理框架的集群资源。但是，Amazon EMR 中提供有不使用 YARN 作为资源管理器的其它框架和应用程序。Amazon EMR 还在每个节点上配备一个代理，用于管理 YARN 组件、确保集群正常运行以及与 Amazon EMR 服务进行通信。

由于竞价型实例通常用于运行任务节点，而 Amazon EMR 具有调度 YARN 任务的默认功能，因此在竞价型实例上运行的任务节点终止时，正在运行的任务不会失败。Amazon EMR 通过允许应用程序主进程仅在核心节点上运行来实现这一目标。应用程序主进程控制正在运行的任务，并且需要在任务的整个生命周期内保持活动状态。

Amazon EMR 发行版 5.19.0 及更高版本使用内置 [YARN 节点标签](#) 功能来实现这一目标。（早期版本使用代码补丁）。yarn-site 中的属性和 capacity-scheduler 配置分类是默认配置，以便 YARN capacity-scheduler 和 fair-scheduler 利用节点标注。Amazon EMR 自动为核心节点添加 CORE 标注，并设置属性，以便只在具有 CORE 标签的节点上安排应用程序主节点。手动修改 yarn-site 和 capacity-scheduler 配置分类中的相关属性，或直接在关联的 XML 文件中修改相关属性，可能会破坏此功能或调整此功能。

数据处理框架

数据处理框架层是用于分析和处理数据的引擎。可在 YARN 上运行并具有自己的资源管理功能的框架有很多。不同的框架适用于不同类型的处理需求，如批处理、交互式处理、内存中处理、流式处理等。框架的选择因使用案例而定。这影响到应用程序层（用于与要处理的数据交互的层）可用的语言和接口。Hadoop MapReduce 和 Spark 是可用于 Amazon EMR 的主处理框架。

Hadoop MapReduce

Hadoop MapReduce 是一种用于分布式计算的开源编程模型。它通过处理 (除 Map-Reduce 功能外的) 所有逻辑简化了编写平行分布式应用程序的过程。Map 函数将数据映射到一系列称为中间结果的键值对上。Reduce 函数则汇总这些中间结果、应用其它算法并生成最终输出。有多个可用于 MapReduce 的框架，如可自动生成 Map 和 Reduce 程序的 Hive。

有关更多信息，请参阅 Apache Hadoop Wiki 网站上的 [Map 和 Reduce 操作的执行原理](#)。

Apache Spark

Spark 是一种用于处理大数据工作负载的集群框架和编程模型。与 Hadoop MapReduce 一样，Spark 是开源、分布式的处理系统，但它为执行计划使用有向无环图并为数据集使用内存缓存。在 Amazon EMR 上运行 Spark 时，您可以使用 EMRFS 直接访问 Amazon S3 中的数据。Spark 支持多种交互式查询模块，如 SparkSQL。

有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 版本指南》中的 [Amazon EMR 集群上的 Apache Spark](#)。

应用程序和项目

Amazon EMR 支持许多应用程序，如 Hive、Pig 和 Spark Streaming 库，以提供使用更高级的语言创建处理工作负载、运用机器学习算法、制作流处理应用程序、构建数据仓库等功能。此外，Amazon EMR 还支持拥有自己的集群管理功能而不使用 YARN 的开源项目。

您可以使用多种库和语言与在 Amazon EMR 中运行的应用程序交互。例如，您可以使用 Java、Hive、Pig with MapReduce 或 Spark Streaming、Spark SQL、MLlib 和 GraphX with Spark。

有关更多信息，请参阅 [《Amazon EMR 版本指南》](#)。

设置 Amazon EMR 之前

在首次启动 Amazon EMR 集群之前，请完成本节中详述的初步任务。其中包括在需要时设置您的 Amazon 帐户，以及采取措施设置安全通信。

注册获取 Amazon Web Services 账户

如果您没有 Amazon Web Services 账户，请完成以下步骤来创建一个。

报名参加 Amazon Web Services 账户

1. 打开<https://portal.aws.amazon.com/billing/注册>。
2. 按照屏幕上的说明操作。

在注册时，将接到电话或收到短信，要求使用电话键盘输入一个验证码。

当您注册时 Amazon Web Services 账户，就会创建 Amazon Web Services 账户根用户一个。根用户有权访问该账户中的所有 Amazon Web Services 服务和资源。作为最佳安全实践，请为用户分配管理访问权限，并且只使用根用户来执行[需要根用户访问权限的任务](#)。

Amazon 注册过程完成后会向您发送一封确认电子邮件。您可以随时前往<https://aws.amazon.com/>并选择“我的账户”，查看您当前的账户活动并管理您的账户。

保护 IAM 用户

注册后 Amazon Web Services 账户，开启多重身份验证 (MFA)，保护您的管理用户。有关说明，请参阅《IAM 用户指南》中的[为 IAM 用户启用虚拟 MFA 设备（控制台）](#)。

要允许其他用户访问您的 Amazon Web Services 账户资源，请创建 IAM 用户。为了保护您的 IAM 用户，请启用 MFA 并仅向 IAM 用户授予执行任务所需的权限。

有关创建和保护 IAM 用户的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的以下主题：

- [在你的 IAM 用户中创建 Amazon Web Services 账户](#)
- [适用于 Amazon 资源的访问权限管理](#)
- [基于 IAM 身份的策略示例](#)

为 SSH 创建一个 Amazon EC2 密钥对

 Note

使用 Amazon EMR 发行版本 5.10.0 或更高版本，可以配置 Kerberos 来对用户和到集群的 SSH 连接进行身份验证。有关更多信息，请参阅 [使用 Kerberos 通过 Amazon EMR 进行身份验证](#)。

要使用安全外壳 (SSH) 协议通过安全通道对集群中的节点进行身份验证和连接，请在启动集群之前创建亚马逊弹性计算云 (Amazon EC2) 密钥对。您也可以在没有任何密钥对的情况下创建集群。这通常适用于瞬态集群：这种集群启动、运行步骤、然后自动终止。

如果...	则...
您已经有要使用的 Amazon EC2 key pair，或者您无需对集群进行身份验证。	跳过此步骤。
您需要创建密钥对。	请参阅 使用 Amazon 创建您的密钥对 EC2 。

后续步骤

- 有关创建示例集群的指南，请参阅[教程：Amazon EMR 入门](#)。
- 有关如何配置自定义集群并控制其访问权限的更多信息，请参阅[规划、配置和启动 Amazon EMR 集群](#)和[Amazon EMR 中的安全性](#)。


教程：Amazon EMR 入门

演示快速设置 Amazon EMR 集群并运行 Spark 应用程序的工作流。

设置 Amazon EMR 集群

借助 Amazon EMR，您可以设置集群以便在几分钟内使用大数据框架处理和分析数据。本教程向您展示如何使用 Spark 启动示例集群，以及如何运行存储在 Amazon S3 存储桶中的简单 PySpark 脚本。它涵盖了三个主要工作流类别中的基本 Amazon EMR 任务：计划和配置、管理以及清除。

在学习本教程时，您可以找到指向更详细主题的连接，以及 [后续步骤](#) 部分中其他步骤的想法。如果您有任何疑问或遇到困难，请在我们的[论坛](#)上联系 Amazon EMR 团队。



先决条件

- 在启动 Amazon EMR 集群之前，请确保您已完成 [设置 Amazon EMR 之前](#) 中的任务。

成本

- 您创建的示例集群将在实际环境中运行。该集群产生最低费用。为避免额外费用，请确保您完成本教程最后一步中的清理任务。根据 Amazon EMR 定价，费用按秒计算。费用也因区域而有所不同。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR 定价](#)。
- 对于您在 Amazon S3 中存储的小文件，也可能产生最低费用。如果您在 Amazon 免费套餐的使用限制范围内，则可以免除 Amazon S3 的部分或全部费用。有关更多信息，请参阅 [Amazon S3 定价](#) 和 [Amazon 免费套餐](#)。

步骤 1：配置数据资源并启动 Amazon EMR 集群

为 Amazon EMR 准备存储

当您使用 Amazon EMR 时，您可以从各种文件系统中进行选择，以存储输入数据、输出数据和日志文件。在本教程，您可以使用 EMRFS 将数据存储在 S3 存储桶中。EMRFS 是 Hadoop 文件系统的一种实现方式，允许您读取常规文件并将其写入到 Amazon S3。有关更多信息，请参阅 [使用 Amazon EMR 处理存储和文件系统](#)。

要为本教程创建存储桶，请参照《Amazon Simple Storage Service 控制台用户指南》中的 [如何创建 S3 存储桶？](#)。在您计划启动 Amazon EMR 集群的同一 Amazon 地区创建存储桶。例如，美国西部（俄勒冈）us-west-2。

您用于 Amazon EMR 的存储桶和文件夹具有以下限制：

- 名称由小写字母、数字、句点 (.) 和连字符 (-) 组成。
- 名称不能以数字结尾。
- 对于所有 Amazon 账户，存储桶名称必须是唯一的。
- 输出文件夹必须为空。

为 Amazon EMR 准备含有输入数据的应用程序

为 Amazon EMR 准备应用程序的最常见方法是将应用程序及其输入数据上传至 Amazon S3。然后，您在向集群提交工作时，指定脚本和数据的 Amazon S3 位置。

在此步骤中，您将示例 PySpark 脚本上传到您的 Amazon S3 存储桶。我们提供了一个 PySpark 脚本供您使用。该脚本处理食品企业检查数据并在 S3 存储桶中返回结果文件。结果文件列出了红色类违规最多的十大企业。

您还可以将示例输入数据上传到 Amazon S3 以供 PySpark 脚本处理。输入数据是修正版，其中包含 2006 年至 2020 年华盛顿州金县卫生部门的检查结果。有关更多信息，请参阅 [King County Open Data: Food Establishment Inspection Data](#)。请勿直接从金县网站下载本教程的餐厅数据，因为文件非常大。为了帮助完成本教程，我们在下面提供了一个包含较少记录的可下载文件。以下是数据集中的示例行。

```
name,inspection_result,inspection_closed_business,violation_type,violation_points
100 LB CLAM,Unsatisfactory,FALSE,BLUE,5
100 PERCENT NUTRICION,Unsatisfactory,FALSE,BLUE,5
7-ELEVEN #2361-39423A,Complete,FALSE,,0
```

为 EMR 准备示例 PySpark 脚本

1. 将下面的示例代码复制到您选择的编辑器中的新文件中。

```
import argparse

from pyspark.sql import SparkSession

def calculate_red_violations(data_source, output_uri):
    """
    Processes sample food establishment inspection data and queries the data to
    find the top 10 establishments
    with the most Red violations from 2006 to 2020.

    :param data_source: The URI of your food establishment data CSV, such as 's3://
    amzn-s3-demo-bucket/food-establishment-data.csv'.
    :param output_uri: The URI where output is written, such as 's3://amzn-s3-demo-
    bucket/restaurant_violation_results'.
    """
    with SparkSession.builder.appName("Calculate Red Health
    Violations").getOrCreate() as spark:
        # Load the restaurant violation CSV data
        if data_source is not None:
            restaurants_df = spark.read.option("header", "true").csv(data_source)

            # Create an in-memory DataFrame to query
            restaurants_df.createOrReplaceTempView("restaurant_violations")

            # Create a DataFrame of the top 10 restaurants with the most Red violations
            top_red_violation_restaurants = spark.sql("""SELECT name, count(*) AS
            total_red_violations
```

```
FROM restaurant_violations
WHERE violation_type = 'RED'
GROUP BY name
ORDER BY total_red_violations DESC LIMIT 10""")

# Write the results to the specified output URI
top_red_violation_restaurants.write.option("header",
"true").mode("overwrite").csv(output_uri)

if __name__ == "__main__":
    parser = argparse.ArgumentParser()
    parser.add_argument(
        '--data_source', help="The URI for you CSV restaurant data, like an S3
bucket location.")
    parser.add_argument(
        '--output_uri', help="The URI where output is saved, like an S3 bucket
location.")
    args = parser.parse_args()

    calculate_red_violations(args.data_source, args.output_uri)
```

2. 将该文件保存为 `health_violations.py`。
3. 将 `health_violations.py` 上传到您为本教程创建的 Amazon S3 存储桶中。有关说明，请参阅 [Amazon Simple Storage Service 入门指南中的将对象上传到存储桶](#)。

为 EMR 准备示例输入数据

1. 下载 zip 文件 [food_establishment_data.zip](#)。
2. 解压并保存 `food_establishment_data.zip` 至 计算机的 `food_establishment_data.csv`。
3. 将 CSV 文件上载到您为本教程创建的 S3 存储桶。有关说明，请参阅 [Amazon Simple Storage Service 入门指南中的将对象上传到存储桶](#)。

有关为 EMR 设置数据的更多信息，请参阅 [准备输入数据以供 Amazon EMR 处理](#)。

启动 Amazon EMR 集群

您在准备存储位置 and 应用程序之后，则可以启动示例 Amazon EMR 集群。在此步骤，您使用最新的 [Amazon EMR 版本](#) 启动 Apache Spark 集群。

Console

使用新控制台启动已安装 Spark 的集群

1. [登录 Amazon Web Services 管理控制台](https://console.aws.amazon.com)，然后在 /emr 上打开亚马逊 EMR 控制台。<https://console.aws.amazon.com>
2. EC2在左侧导航窗格的 EMR on 下，选择集群，然后选择创建集群。
3. 在 Create Cluster (创建集群) 页面上，记下 Release (发行版)、Instance type (实例类型)、Number of instances (示例数量) 和 Permissions (权限) 的默认值。这些字段使用适用于通用型集群的值自动填充。
4. 在集群名称字段中，输入唯一的集群名称以帮助您识别您的集群，例如 *My first cluster*。集群名称不能包含字符 <、>、\$、| 或 ` (反引号)。
5. 在 Applications (应用程序) 下，选择 Spark 选项以在集群上安装 Spark。

Note

在启动集群之前，选择要在 Amazon EMR 集群上运行的应用程序。在启动集群之后，您无法在集群中添加或删除应用程序。

6. 在 Cluster logs (集群日志) 下，选中 Publish cluster-specific logs to Amazon S3 (将集群特定日志发布到 Amazon S3) 复选框。将 Amazon S3 location (Amazon S3 位置) 值替换为您创建的 Amazon S3 存储桶，后跟 **/logs**。例如 **s3://amzn-s3-demo-bucket/logs**。添加 **/logs** 会在存储桶中创建一个名为“logs”的新文件夹，Amazon EMR 可以从中复制集群的日志文件。
7. 在“安全配置和权限”下，选择您的EC2 密钥 pair。在同一部分中，选择 Amazon EMR 的服务角色下拉菜单，然后选择 EMR _DefaultRole然后，选择实例配置文件的 IAM 角色下拉菜单并选择 EMR _EC2.DefaultRole
8. 选择 Create cluster (创建集群) 以启动集群并打开集群详细信息页面。
9. 找到集群名称旁边的集群 Status (状态)。Amazon EMR 预制集群过程中，状态会从 Starting (正在启动) 变为 Running (正在运行) 再变为 Waiting (正在等待)。您可能需要选择右侧的刷新图标或刷新您的浏览器才能查看状态更新情况。

集群已启动且正在运行，并准备好接受工作时，集群状态会变更为 Waiting (正在等待)。有关读取集群摘要的更多信息，请参阅[查看 Amazon EMR 集群状态和详细信息](#)。有关集群状态的信息，请参阅[了解集群的生命周期](#)。

CLI

要启动安装了 Spark 的集群 Amazon CLI

1. 创建 IAM 原定设置角色，然后您可以使用该角色通过以下命令创建集群。

```
aws emr create-default-roles
```

有关 create-default-roles 的更多信息，请参阅 [Amazon CLI 命令参考](#)。

2. 使用以下命令创建 Spark 集群。使用选项输入集群的名称，然后使用 --name 选项指定 EC2 密钥对的 --ec2-attributes 名称。

```
aws emr create-cluster \  
--name "<My First EMR Cluster>" \  
--release-label <emr-5.36.2> \  
--applications Name=Spark \  
--ec2-attributes KeyName=<myEMRKeyName> \  
--instance-type m5.xlarge \  
--instance-count 3 \  
--use-default-roles
```

请注意 --instance-type、--instance-count 和 --use-default-roles 的其它必需值。这些值是为通用型集群选择的。有关 create-cluster 的更多信息，请参阅 [Amazon CLI 命令参考](#)。

Note

为了便于读取，包含 Linux 行继续符 (\)。它们可以通过 Linux 命令删除或使用。对于 Windows，请将它们删除或替换为脱字符 (^)。

将会看到类似下面的输出。输出将显示新集群的 ClusterId 和 ClusterArn。记下您的 ClusterId。您可以使用 ClusterId 检查集群状态并提交工作。

```
{  
  "ClusterId": "myClusterId",  
  "ClusterArn": "myClusterArn"  
}
```

3. 使用以下命令检查集群状态。

```
aws emr describe-cluster --cluster-id <myClusterId>
```

您应看到类似下面的输出，可以使用Status对象适用于新集群。

```
{
  "Cluster": {
    "Id": "myClusterId",
    "Name": "My First EMR Cluster",
    "Status": {
      "State": "STARTING",
      "StateChangeReason": {
        "Message": "Configuring cluster software"
      }
    }
  }
}
```

在 Amazon EMR 预置集群时，State值从STARTING变为RUNNING，再变为WAITING。

集群已启动且正在运行，并准备好接受工作时，集群状态会变更为 **WAITING**。有关集群状态的信息，请参阅 [了解集群的生命周期](#)。

步骤 2：将工作提交到 Amazon EMR 集群

提交工作并查看结果

启动集群后，可以向正在运行的集群提交工作，从而处理分析数据。提交工作至 Amazon EMR 集群，作为 step (步骤)。步骤是由一个或多个任务组成的工作单位。例如，您可以提交一个步骤来计算值，或传输和处理数据。可以在创建集群时提交步骤，也可以将步骤提交到正在运行的集群。教程这部分内容中，您向正在运行的集群提交health_violations.py步骤。要了解有关步骤的更多信息，请参阅[将工作提交到 Amazon EMR 集群](#)。

Console

使用控制台以步骤的形式提交 Spark 应用程序

1. [登录 Amazon Web Services 管理控制台](https://console.aws.amazon.com/emr)，然后在 /emr 上打开亚马逊 EMR 控制台。<https://console.aws.amazon.com>
2. EC2在左侧导航窗格的 EMR on 下，选择集群，然后选择要提交工作的集群。集群状态必须为 Waiting (正在等待)。
3. 选择 Steps (步骤) 选项卡，然后选择 Add step (添加步骤)。
4. 根据以下准则配置步骤：
 - 对于 Type (类型)，选择 Spark application (Spark 应用程序)。您应该会看到 Deploy Mode (部署模式)、Application location (应用程序位置) 和 Spark-submit options (Spark-submit 选项) 的其他字段。
 - 对于 Name (名称)，输入新名称。如果您在集群中有很多步骤，命名每个步骤有助于您跟踪它们。
 - 对于 Deploy mode (部署模式)，保留默认值 Cluster mode (集群模式)。有关 Spark 部署模式的更多信息，请参阅 Apache Spark 文档中的 [Cluster mode overview](#) (集群模式概览)。
 - 在“应用程序位置”中，输入health_violations.py脚本在 Amazon S3 中的位置，例如 `s3://amzn-s3-demo-bucket/health_violations.py`。
 - Spark-submit options (Spark-submit 选项) 字段留空。有关 spark-submit 选项的更多信息，请参阅 [Launching applications with spark-submit](#) (使用 spark-submit 启动应用程序)。
 - 在 Arguments (参数) 字段中，输入以下参数和值：

```
--data_source s3://amzn-s3-demo-bucket/food_establishment_data.csv  
--output_uri s3://amzn-s3-demo-bucket/myOutputFolder
```

`s3://amzn-s3-demo-bucket/food_establishment_data.csv`替换为您在中准备的输入数据的 S3 存储桶 URI [为 Amazon EMR 准备含有输入数据的应用程序](#)。

`amzn-s3-demo-bucket`替换为您在本教程中创建的存储桶的名称，并 `myOutputFolder` 替换为集群输出文件夹的名称。

- 对于 Action if step fails (步骤失败时的操作)，接受默认选项 Continue (继续)。这样，如果步骤失败，集群将继续运行。

5. 选择 Add (添加) 以提交步骤。该步骤应出现在控制台中，状态为 Pending (待处理)。
6. 监控步骤状态。状态将从 Pending (待处理) 变为 Running (正在运行) 再变为 Completed (已完成)。要更新控制台中的状态，请选择 Filter (筛选条件) 右侧的刷新图标。运行该脚本大约需要一分钟时间。步骤成功完成后，该状态将变为 Completed (已完成)。

CLI

要将 Spark 申请作为步骤提交 Amazon CLI

1. 确保您拥有在 [启动 Amazon EMR 集群](#) 中启动的集群的 ClusterId。您还可以使用以下命令检索集群 ID。

```
aws emr list-clusters --cluster-states WAITING
```

2. 通过 add-steps 命令和 ClusterId，将 health_violations.py 以步骤的形式提交。
 - 您可以通过替换为步骤指定名称 *"My Spark Application"*。在 Args 数组中，*s3://amzn-s3-demo-bucket/health_violations.py* 替换为 health_violations.py 应用程序的位置。
 - *s3://amzn-s3-demo-bucket/food_establishment_data.csv* 替换为 food_establishment_data.csv 数据集的 S3 位置。
 - *s3://amzn-s3-demo-bucket/MyOutputFolder* 替换为指定存储桶的 S3 路径和集群输出文件夹的名称。
 - ActionOnFailure=CONTINUE 表示如果步骤失败，集群将继续运行。

```
aws emr add-steps \  
--cluster-id <myClusterId> \  
--steps Type=Spark,Name="<My Spark Application>",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[<s3://amzn-s3-demo-bucket/health_violations.py>,  
--data_source,<s3://amzn-s3-demo-bucket/food_establishment_data.csv>,  
--output_uri,<s3://amzn-s3-demo-bucket/MyOutputFolder>]
```

有关使用 CLI 提交步骤的更多信息，请参阅 [Amazon CLI 命令参考](#)。

提交步骤后，您应该会看到包含 StepIds 的列表的输出，类似于下列内容。由于您提交了一个步骤，因此列表中只有一个 ID。复制步骤 ID。使用步骤 ID，检查步骤状态。

```
{
  "StepIds": [
    "s-1XXXXXXXXXA"
  ]
}
```

3. 使用带有 `describe-step` 命令的步骤，查询步骤的状态。

```
aws emr describe-step --cluster-id <myClusterId> --step-id <s-1XXXXXXXXXA>
```

您应该会看到包含步骤相关内容的输出，类似于以下内容。

```
{
  "Step": {
    "Id": "s-1XXXXXXXXXA",
    "Name": "My Spark Application",
    "Config": {
      "Jar": "command-runner.jar",
      "Properties": {},
      "Args": [
        "spark-submit",
        "s3://amzn-s3-demo-bucket/health_violations.py",
        "--data_source",
        "s3://amzn-s3-demo-bucket/food_establishment_data.csv",
        "--output_uri",
        "s3://amzn-s3-demo-bucket/myOutputFolder"
      ]
    },
    "ActionOnFailure": "CONTINUE",
    "Status": {
      "State": "COMPLETED"
    }
  }
}
```

随着步骤的运行，步骤的 State 从 PENDING 变为 RUNNING，再变为 COMPLETED。运行该步骤大约需要一分钟，因此您可能需要多次检查状态。

当 State 更改为 **COMPLETED** 时，您将知道该步骤已成功。

有关步骤生命周期的更多信息，请参阅[运行步骤以处理数据](#)。

查看结果

步骤成功运行后，您可以在 Amazon S3 输出文件夹中查看其输出结果。

查看 `health_violations.py` 的结果

1. 打开 Amazon S3 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/s3/>。
2. 选择 Bucket name (存储桶名称)，然后选择您在提交步骤时指定的输出文件夹。例如，*amzn-s3-demo-bucket* 然后 *myOutputFolder*。
3. 验证以下项目是否位于输出文件夹中：
 - 称为 `_SUCCESS` 的小格式对象。
 - 以前缀 `part-` 开头的 CSV 文件，包含结果。
4. 选择包含结果的对象，然后选择 Download (下载) 以将结果保存到本地文件系统。
5. 在选定编辑器中打开结果。输出文件列出了红色违规最多的十大食品企业。输出文件还显示每个机构的红色违规总数。

以下是 `health_violations.py` 结果的示例。

```
name, total_red_violations
SUBWAY, 322
T-MOBILE PARK, 315
WHOLE FOODS MARKET, 299
PCC COMMUNITY MARKETS, 251
TACO TIME, 240
MCDONALD'S, 177
THAI GINGER, 153
SAFEWAY INC #1508, 143
TAQUERIA EL RINCONSITO, 134
HIMITSU TERIYAKI, 128
```

有关 Amazon EMR 集群输出的更多信息，请参阅[为 Amazon EMR 集群输出配置位置](#)。

(可选) 连接到正在运行的 Amazon EMR 集群

当您使用 Amazon EMR 时，您可能希望连接到正在运行的集群，以读取日志文件、调试集群或使用类似于 Spark shell 的 CLI 工具。通过 Amazon EMR，您可以使用 Secure Shell (SSH) 协议连接到集

群。本部分介绍如何配置 SSH、集群连接以及查看 Spark 的日志文件。有关连接到集群的更多信息，请参阅 [对 Amazon EMR 集群节点进行身份验证](#)。

授权与集群的 SSH 连接

在连接到集群之前，您需要修改集群安全组以授权入站 SSH 连接。Amazon EC2 安全组充当虚拟防火墙，用于控制集群的入站和出站流量。为本教程创建集群时，Amazon EMR 代表您创建了以下安全组：

ElasticMapReduce-主人

与主节点关联的默认 Amazon EMR 托管安全组。在 Amazon EMR 集群中，主节点是管理该集群的 Amazon EC2 实例。

ElasticMapReduce-奴隶

与核心和任务节点关联的默认安全组。

Console

允许使用控制台对主要安全组的受信任来源进行 SSH 访问

要编辑安全组，您必须具有权限来管理集群所在 VPC 的安全组。有关更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的更改用户[权限](#)和允许管理 EC2安全组的[策略示例](#)。

1. [登录 Amazon Web Services 管理控制台](https://console.aws.amazon.com/emr)，然后在 /emr 上打开亚马逊 EMR 控制台。<https://console.aws.amazon.com>
2. EC2在左侧导航窗格的 EMR on 下，选择集群，然后选择要更新的集群。集群详细信息页面随即打开。应预先选择此页面上的 Properties (属性) 选项卡。
3. 在“属性”选项卡的“网络”下，选择EC2 安全组 (防火墙) 旁边的箭头以展开此部分。在 Primary node (主节点) 下，选择安全组链接。完成以下步骤后，可以选择返回此步骤，选择 Core and task nodes (核心节点和任务节点)，然后重复以下步骤以允许 SSH 客户端访问核心节点和任务节点。
4. 这将打开 EC2 控制台。选择 Inbound rules (入站规则) 选项卡，然后选择 Edit inbound rules (编辑入站规则)。
5. 通过以下设置检查允许公有访问的入站规则。如果存在，请选择 Delete (删除) 以将其删除。

- Type

SSH

- 端口

22

- 源

自定义 0.0.0.0/0

 Warning

2020 年 12 月之前，ElasticMapReduce-master 安全组已预先配置规则，允许所有来源的端口 22 上的入站流量。此规则的创建可以简化与主节点 (master node) 的初始 SSH 客户端连接。我们强烈建议您移除此入站规则，限制流量进入可信来源。

6. 滚动到规则列表的底部并选择 Add Rule (添加规则)。
7. 对于 Type (类型)，选择 SSH。选择 SSH，自动为 Protocol (协议) 输入 TCP，为 Port Range (端口范围) 输入 22。
8. 针对源，选择 My IP (我的 IP)，自动添加您的 IP 地址作为源地址。您也可以添加一系列 Custom (自定义) 可信客户端 IP 地址，或创建针对其他客户端的其他规则。许多网络环境动态分配 IP 地址，因此您以后可能需要更新受信任客户端的 IP 地址。
9. 选择保存。
10. 或者，从列表中选择 Core and task nodes (核心节点和任务节点) 并重复上述步骤，以允许 SSH 客户端访问核心节点和任务节点。

使用 Connect 连接到您的集群 Amazon CLI

无论您的操作系统如何，都可以使用 Amazon CLI 创建 SSH 连接到集群。

要连接到您的集群并使用查看日志文件 Amazon CLI

1. 使用以下命令开启与集群的 SSH 连接。`<mykeypair.key>` 替换为 key pair 文件的完整路径和文件名。例如 `C:\Users\<username>\.ssh\mykeypair.pem`。

```
aws emr ssh --cluster-id <j-2AL4XXXXXX5T9> --key-pair-file <~/mykeypair.key>
```

2. 导航到 `/mnt/var/log/spark` 访问集群主节点 (master node) 上的 Spark 日志。然后查看该位置的文件。有关主节点 (master node) 上其他日志文件的列表，请参阅 [查看主节点上的日志文件](#)。

```
cd /mnt/var/log/spark
ls
```

使用 Amazon SageMaker AI Unified Studio 管理您的亚马逊 EMR 集群

Amazon EMR on EC2 是 Amazon SageMaker AI Unified Studio 支持的计算类型。有关如何在 [Unified Studio 中使用和管理 EC2 资源上的 EMR](#)，请参阅 [开启的管理 Amazon EMR](#)。Amazon SageMaker AI

第 3 步：清除 Amazon EMR 资源

终止集群

既然您已向集群提交工作并查看了 PySpark 应用程序的结果，就可以终止集群了。终止集群会停止集群的所有相关的 Amazon EMR 费用和 Amazon EC2 实例。

在终止集群后，Amazon EMR 将有关集群的元数据免费保留两个月。归档元数据有助于为新任务 [克隆集群 \(clone the cluster\)](#) 或为了参考的目的重新访问集群配置。元数据不包括集群写入 S3 的数据，或存储在集群上的 HDFS 中的数据。

Note

Amazon EMR 控制台不允许您在关闭集群后从列表视图中终止集群。当 Amazon EMR 清除其元数据时，终止的集群将从控制台消失。

Console

使用控制台终止集群

1. [登录 Amazon Web Services 管理控制台](https://console.aws.amazon.com/emr)，然后在 /emr 上打开亚马逊 EMR 控制台。<https://console.aws.amazon.com>
2. 选择 Clusters (集群)，然后选择要终止的集群。
3. 在 Actions (操作) 下拉菜单下，选择 Terminate cluster (终止集群)。
4. 在对话框中选择 Terminate (终止)。根据集群配置，终止可能需要 5 至 10 分钟。有关如何终止 Amazon EMR 集群的更多信息，请参阅 [终止处于启动、运行或等待状态的 Amazon EMR 集群](#)。

CLI

使用终止集群 Amazon CLI

1. 使用以下命令启动集群终止过程。`<myClusterId>`替换为示例集群的 ID。命令不会返回输出。

```
aws emr terminate-clusters --cluster-ids <myClusterId>
```

2. 要检查集群终止过程是否正在进行，请使用以下命令检查集群状态。

```
aws emr describe-cluster --cluster-id <myClusterId>
```

以下是 JSON 格式的示例输出。集群 Status 应从 **TERMINATING** 更改为 **TERMINATED**。终止可能需要 5 到 10 分钟，具体取决于集群配置。有关终止 Amazon EMR 集群的更多信息，请参阅[终止处于启动、运行或等待状态的 Amazon EMR 集群](#)。

```
{
  "Cluster": {
    "Id": "j-xxxxxxxxxxxxx",
    "Name": "My Cluster Name",
    "Status": {
      "State": "TERMINATED",
      "StateChangeReason": {
        "Code": "USER_REQUEST",
        "Message": "Terminated by user request"
      }
    }
  }
}
```

删除 S3 资源

为避免产生额外费用，您应删除 Amazon S3 存储桶。删除存储桶意味着将删除本教程中的所有 Amazon S3 资源。您的存储桶应包含：

- 剧 PySpark 本
- 输入数据集
- 您的输出结果文件夹

- 您的日志文件夹

如果您将PySpark 脚本或输出保存在其他位置，则可能需要采取额外的步骤来删除存储的文件。

Note

在删除存储桶之前，必须终止集群。否则，可能不允许您清空存储桶。

要删除存储桶，请参照《Amazon Simple Storage Service 用户指南》中[如何删除 S3 存储桶？](#)的说明。

后续步骤

您现在已经从头到尾启动了第一个 Amazon EMR 集群。您还完成了基本的 EMR 任务，例如：准备和提交大数据应用程序、查看结果以及终止集群。

可以使用以下主题了解如何自定义 Amazon EMR 工作流程的更多信息。

了解 Amazon EMR 的大数据应用程序

在 [《Amazon EMR 版本指南》](#) 中发现并比较您可以在集群上安装的大数据应用程序。《发布指南 (Release Guide)》详细介绍了每个 EMR 发布版本，并包括使用 Amazon EMR 上的 Spark 和 Hadoop 等框架的提示。

规划集群硬件、联网和安全

本教程中，您将创建一个简单的 EMR 集群，而无需配置高级选项。高级选项允许您指定 Amazon EC2 实例类型、集群联网和集群安全。有关规划和启动满足您要求的集群的更多信息，请参阅[规划、配置和启动 Amazon EMR 集群](#)和[Amazon EMR 中的安全性](#)。

管理集群

深入了解如何在[管理 Amazon EMR 集群](#)中运行的集群。要管理集群，您可以连接到集群、调试步骤以及跟踪集群活动和健康状况。您还可以通过 [EMR 托管扩展](#)，调整集群资源以响应工作负载需求。

使用不同的界面

除了亚马逊 EMR 控制台之外，您还可以使用、网络服务 API 或众多支持的应用程序之一来管理 Amazon EMR。Amazon Command Line Interface Amazon SDKs有关更多信息，请参阅 [管理界面](#)。

您可以通过多种方式与安装在 Amazon EMR 集群上的应用程序进行交互。某些应用程序（如 Apache Hadoop）会发布您可以查看的 Web 界面。有关更多信息，请参阅[查看 Amazon EMR 集群上托管的 Web 界面](#)。

浏览 EMR 技术博客

有关新的 Amazon EMR 功能的示例演练和深入的技术讨论，请参阅[Amazon 大数据博客](#)。

使用控制台管理 Amazon EMR 集群

控制台更新了界面，您不仅能够以直观方式管理 Amazon EMR 环境，而且能轻松访问文档、产品信息和其他资源。

控制台功能

Amazon EMR 控制台可通过以下 URL 访问：

- 控制台 URL：<https://console.aws.amazon.com/emr>

下表列出了主要 Amazon EMR 控制台组件状态。

Amazon EMR 控制台组件	控制台	
EMR Studio	✓	
创建和管理集群	✓	
阻止公有访问	✓	
监控 Amazon CloudWatch Events	✓	
安全配置	✓	
虚拟集群 (Amazon EMR on EKS)	✓	
查看和管理 Amazon Virtual Private Cloud 子网 ¹	✓	
Notebooks ²	✓	

¹ 在控制台中，您可以在创建集群时在联网部分查看和管理 Amazon VPC 子网。

² EMR Notebooks 在控制台中作为 Amazon EMR Studio Workspaces 提供。通过控制台中的创建 Workspace 按钮，可以创建新的 Notebooks。要访问或创建 Workspaces，EMR Notebooks 用户需要

额外的 IAM 角色权限。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR Notebooks 是控制台中的 Amazon EMR Studio Workspaces](#) 和 [Amazon EMR 控制台](#)。

差异摘要

本节概述了 Amazon EMR 控制台体验的功能。这些功能分为以下几类：

- [控制台中的集群兼容性](#)
- [创建集群](#)
- [查看或编辑集群详细信息](#)
- [查看和搜索集群](#)
- [使用安全配置时的差异](#)

控制台中的集群兼容性

在某些情况下，您创建的集群可能与控制台不兼容。以下列表说明了 Amazon EMR 控制台的兼容性要求。

- 控制台支持在 Amazon EMR 5.20.1 及更高版本中创建的集群。
- 您可以在控制台中克隆使用横向缩减的集群，但如果您想对其进行手动扩展或使用托管扩展，则只能创建新集群。

要创建和使用 5.20.1 及更早版本的集群，可以使用 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 或 Amazon SDK。

创建集群

能力	控制台	
术语：Amazon EMR 集群节点类型	主节点、核心节点、任务节点	
Amazon EMR 支持的发行版¹	Amazon EMR 发行版 5.20.1 及更高版本	

能力	控制台	
快速启动集群	使用摘要面板下的创建集群按钮。集群名称不能包含字符 <、>、\$、 或 `（反引号）。	
配置 Spot 预调配超时	定义为集群中的每个实例集预调配实例的超时期限。	
服务角色和 Amazon EC2 实例配置文件角色	控制台不会创建默认角色；您必须使用 IAM 控制台 创建角色，或选择已创建的 IAM 角色	
集群可见性	在 Amazon EMR 控制台中，您无法让集群对所有用户可见；IAM policy 决定了集群访问权限	
联网 – 配置私有子网	您必须在各自的 Amazon S3 和 Amazon VPC 控制台中配置 Amazon S3 端点和 NAT 网关	
EMR 文件系统一致视图 (EMRFS CV)	Amazon S3 已于 2020 年 12 月 1 日发布强大的先写后读一致性，您无需对 EMR 集群使用 EMRFS CV	
调试	您可以使用集群详细信息页面上的应用程序 UI 界面调试任务	

¹ 您无法在控制台中使用早于 Amazon EMR 5.20.1 的发行版创建或编辑集群，但使用早于 5.20.1 的发行版创建的任何现有集群将继续运行。要使用早于 5.20.1 的 Amazon EMR 发行版创建和编辑集群，请使用 API 或 CLI。您可以使用控制台查看所有集群，但早于 5.20.1 创建的控制台可能不兼容新功能。

查看和搜索集群

下表重点介绍了如何使用 Amazon EMR 控制台查看和搜索集群。

 Note

对集群列表应用数据筛选条件会查询整个数据库。但是，当您在搜索框中输入文本字符串时，搜索仅适用于列表已加载客户端的结果。

能力	控制台	
查看集群详细信息	您可以选择 Cluster ID (集群 ID) 来查看详尽的集群详细信息，例如配置选项、持久性应用程序 UI 和日志。	
搜索集群	使用单个搜索字段输入文本搜索查询，创建并应用数据筛选条件，如“Status = Any active status” (状态=任何活动状态)。	
查找失败的集群	要搜索失败的集群，请应用筛选条件 Status (状态) = Terminated with errors (已终止但有错误)。	

查看或编辑集群详细信息

能力	控制台	

能力	控制台	
查看实例组和实例集中的实例，以及扩展、预配置、调整大小和终止选项	在实例选项卡中查看实例的选项和详细信息。在属性选项卡中查看终止选项。	
查看应用程序 UI、日志和配置 (Apache Spark UI、Spark 历史记录服务、Apache Tez UI、YARN 时间线服务器)	在配置选项卡中查看集群配置。您可以启动实时、持久性应用程序 UI，从应用程序选项卡查看应用程序的日志。	
将集群导出到 CL	集群详细信息和列表视图“操作”菜单中可用的选项为“查看适用于克隆集群的命令”	

使用安全配置时的差异

能力	控制台	
克隆安全配置	✓	
使用 Trino 和 Apache Ranger 进行联合治理	✓	
使用运行时角色将工作提交到集群¹	✓	
授予对 EMR 文件系统 (EMRF S) 数据的访问权限	Amazon S3 接入点	
Amazon Lake Formation 访问控制	运行时角色	

¹ 要在步骤提交期间传递角色，集群所使用的安全配置必须附加 IAM 权限策略，以便用户只传递批准的角色，并且您的任务可以访问 Amazon EMR 资源。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR 步骤的运行时角色](#)。

Amazon EMR Studio

Amazon EMR Studio 是一个基于 Web 的集成式开发环境 (IDE)，适用于依托 Amazon EMR 集群运行的完全托管式 Jupyter Notebooks。您可以设置 EMR Studio 让您的团队开发、可视化和调试用 R、Python、Scala 和编写的应用程序。PySparkEMR Studio 已与 Amazon Identity and Access Management (IAM) 和 IAM 身份中心集成，因此用户可以使用其公司证书登录。

您可以免费创建 EMR Studio。当您使用 EMR Studio 时，需为 Amazon S3 存储和 Amazon EMR 集群支付相应的费用。有关产品详细信息和亮点，请参阅 [Amazon EMR Studio](#) 服务页面。

EMR Studio 主要功能

Amazon EMR Studio 提供以下功能：

- 使用 Amazon Identity and Access Management (IAM)、使用或不 Amazon IAM Identity Center 使用 [可信身份传播以及您的企业身份](#) 提供商对用户进行身份验证。
- 按需访问并启动 Amazon EMR 集群以运行 Jupyter Notebook 任务。
- 连接到 Amazon EMR on EKS 集群以在任务运行时提交工作。
- 浏览并保存示例 Notebooks。有关示例笔记本的更多信息，请参阅 [EMR Studio 笔记本示例 GitHub](#) 存储库。
- 使用 Python、PySpark、Spark Scala、Spark R 或 SparkSQL 分析数据，然后安装自定义内核和库。
- 与同一 Workspace 中的其他用户实时协作。有关更多信息，请参阅 [在 EMR Studio 中配置 Workspace 协作](#)。
- 在处理 Notebook 中的数据之前，使用 EMR Studio SQL Explorer 浏览数据目录、运行 SQL 查询和下载结果。
- 使用编排工具（例如 Apache Airflow 或 Amazon Managed Workflows for Apache Airflow）将参数化 Notebooks 作为计划工作流的一部分运行。有关更多信息，请参阅大数据博客中的 [使用 MWAA 在 EMR Notebook 上编排分析作业](#)。Amazon
- 链接代码存储库，例如 GitHub 和 BitBucket。
- 使用 Spark 历史记录服务器、Tez UI 或 YARN 时间线服务器跟踪和调试任务。

EMR Studio 符合 HIPAA 标准，并通过了 HITRUST CSF 和 SOC 2 认证。有关 Amazon 服务的 HIPAA 合规性的更多信息，请参阅 <https://www.amazonaws.cn/compliance/hipaa-compliance/> 要

了解有关 Amazon 服务的 HITRUST CSF 合规性的更多信息，请参阅。<https://www.amazonaws.cn/compliance/hitrust/>

EMR Studio 也 FedRamp 符合标准。有关 Amazon EMR 遵守的合规性计划的更多信息，请参阅[Amazon EMR 的合规性验证](#)。有关其他 Amazon 服务合规计划的更多信息，请参阅[按合规计划划分的范围内的Amazon 服务](#)。

亚马逊 SageMaker 统一工作室集成开发环境

[Amazon SageMaker Unified Studio 为您的 Jupyter 笔记本电脑提供了一个集成开发环境 \(IDE\)，该环境可在集群上的 Amazon EMR 上运行 EC2 或使用 EMR 无服务器计算连接运行。](#)通过将 Amazon EMR 的强大功能与 Amazon SageMaker Unified Studio end-to-end 的工作流程功能相结合，团队可以在单一环境中简化数据准备、管道开发和机器学习实验。亚马逊 EMR 通过支持 Apache Spark、Trino 和 Apache Flink 等开源框架，SageMaker 彻底改变了大数据处理。消除基础设施管理的复杂性，同时轻松扩展分析工作负载。要了解更多信息，请参阅 [Amazon EMR](#)。

Amazon EMR Studio 功能历史记录

此表列出了对 Amazon EMR 托管扩展功能的更新。

发行日期	能力
2024 年 1 月 5 日	在 Amazon GovCloud（美国东部）和 Amazon GovCloud（美国西部）增加了对 EMR Studio 的支持。
2023 年 11 月 26 日	增加了对使用 IAM Identity Center 身份验证的 EMR Studio 的可信身份验证的支持。
2023 年 10 月 26 日	增加了创建具有交互功能的 EMR Serverless 应用程序的功能。
2023 年 2 月 28 日	为 EMR Serverless 应用程序添加了对应用程序日志存储的 Amazon KMS 客户管理密钥支持。
2023 年 2 月 23 日	为 EMR 无服务器任务提交添加了一键创建 IAM 角色功能。为 EMR Serverless 应用程序选择自定义映像添加了 ECR 查询功能。
2023 年 1 月 27 日	无头执行 Notebooks 可以用 %execute_notebook magic 跟踪每个单元格的执行进度。

发行日期	能力
2023 年 1 月 23 日	持久性应用程序已经过优化，可以缩短启动时间。

Amazon EMR Studio 工作原理

Amazon EMR Studio 是您为用户团队创建的 Amazon EMR 资源。EMR Studio 是一种基于 Web 的独立集成开发环境，适用于依托 Amazon EMR 集群运行的 Jupyter Notebook。用户使用其公司凭证登录 Studio。

您创建的每个 EMR Studio 都使用以下 Amazon 资源：

- 含有子网的 Amazon Virtual Private Cloud (VPC) - 用户可在指定 VPC 中的 Amazon EMR 和 Amazon EMR on EKS 集群上运行 Studio 内核和应用程序。EMR Studio 可以连接到您在创建 Studio 时指定的子网中的任何集群。
- IAM 角色和权限策略 – 要管理用户权限，您可以创建附加到用户的 IAM 身份或用户角色的 IAM 权限策略。EMR Studio 还使用 IAM 服务角色和安全组与其他 Amazon 服务进行互操作。有关更多信息，请参阅 [访问控制](#) 和 [定义安全组以控制 EMR Studio 网络流量](#)。
- 安全组 - EMR Studio 使用安全组在 Studio 和 EMR 集群之间建立安全的网络通道。
- Amazon S3 备份位置 - EMR Studio 将 Notebook 作业保存在 Amazon S3 所在位置。

以下步骤概括了如何创建和管理 EMR Studio：

1. 在您的 Amazon Web Services 账户 中，使用 IAM 或 IAM Identity Center 身份验证创建 Studio。有关说明，请参阅[设置 EMR Studio](#)。
2. 将用户和组分配给 Studio。使用权限策略为每个用户设置细化权限。有关更多信息，请参阅主题 [分配和管理 EMR Studio 用户](#)。
3. 借助 Amazon CloudTrail 事件开启监控 EMR Studio 操作。有关更多信息，请参阅 [监控 Amazon EMR Studio 操作](#)。
4. 通过集群模板和 Amazon EMR on EKS 托管式终端节点向 Studio 用户提供更多集群选项。

身份验证和用户登录

Amazon EMR Studio 支持两种身份验证模式：IAM 身份验证模式和 IAM Identity Center 身份验证模式。IAM 模式使用 Amazon Identity and Access Management (IAM)，而 IAM Identity Center 模式使

用 Amazon IAM Identity Center。创建 EMR Studio 时，您可以为 EMR Studio 的所有用户选择身份验证模式。

IAM 身份验证模式

通过 IAM 身份验证模式，您可以使用 IAM 身份验证或 IAM 联合身份验证。

IAM 身份验证允许您在 IAM 中管理其用户、组和角色等身份。您凭借 IAM 权限策略以及[基于属性的访问控制 \(ABAC\)](#)，授予用户访问 Studio 的权限。

IAM 联合身份验证允许您在第三方身份提供商 (IdP) 和 Amazon 之间建立信任，以便您可以通过自己的 IdP 管理用户身份。

IAM Identity Center 身份验证模式

IAM Identity Center 身份验证模式允许您给予用户联合访问 EMR Studio 的权限。您可以使用 IAM Identity Center 通过您的 IAM Identity Center 目录、现有公司目录或诸如 Azure Active Directory (AD) 的外部 IdP 进行用户和组的身份验证。之后，您可以用身份提供商 (IdP) 管理用户。

EMR Studio 支持使用 IAM Identity Center 的以下身份提供商：

- Amazon Managed Microsoft AD 和自行管理的 Active Directory – 有关更多信息，请参阅[连接到 Microsoft AD 目录](#)。
- 基于 SAML 提供商 – 有关完整列表，请参阅[支持的身份提供商](#)。
- IAM Identity Center 目录 – 有关更多信息，请参阅《Amazon IAM Identity Center 用户指南》中的[在 IAM Identity Center 中管理身份](#)和[跨应用程序的可信身份传播](#)。

身份验证如何影响登录和用户分配

您为 EMR Studio 选择的身份验证模式会影响用户登录 Studio 的方式、将用户分配给 Studio 的方式以及您授权（授予权限）用户执行诸如创建新的 Amazon EMR 集群之类操作的方式。

下表根据身份验证模式概述了 EMR Studio 的登录方法。

身份验证模式提供的 EMR Studio 登录选项

身份验证模式	登录方法	描述
• IAM (身份验证和联合身份验证)	EMR Studio URL	用户使用 Studio 访问 URL 登录 Studio。例如 <code>https://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</code>

身份验证模式	登录方法	描述
• IAM Identity Center		xxxx.emrstudio-prod.us-east-1.amazonaws.com 。 使用 IAM 身份验证时，用户输入 IAM 凭证。当您使用 IAM 联合身份验证时或 IAM Identity Center 时，EMR Studio 将用户重定向到身份提供商的登录 URL 以输入凭证。 在联合身份验证的条件下，此登录选项称为服务提供商 (SP) 启动的登录。
• IAM (联合身份验证) • IAM Identity Center	Identity provider (IdP) (身份提供商 (IdP)) 门户	用户登录身份提供商的门户网站，例如 Azure 门户，然后启动 Amazon EMR 控制台。启动 Amazon EMR 控制台之后，用户根据 Studios 列表选择并打开 Studio。 您还可以将 EMR Studio 配置为 SAML 应用程序，以使用户可以从身份提供商的门户网站登录到指定的 Studio。有关说明，请参阅在身份提供商 (IdP) 门户网站将 EMR Studio 配置为 SAML 应用程序。 在联合身份验证条件下，此登录选项称为身份提供商 (IdP) 启动的登录。
• IAM (身份验证)	Amazon Web Services 管理控制台	用户使用 IAM 凭证登录 Amazon Web Services 管理控制台 并通过 Studios 列表 在 Amazon EMR 控制台打开 Studio。

下表概述了在身份验证模式下针对 EMR Studio 进行的用户分配和授权。

在身份验证模式下进行 EMR Studio 用户分配和授权

身份验证模式	用户分配	用户授权
IAM (身份验证和联合身份验证)	在附加到 IAM 身份 (用户、组或角色) 的 IAM 权限策略中，允许I	定义允许某些 EMR Studio 操作的 IAM 权限策略。

身份验证模式	用户分配	用户授权
	AM 的 CreateStudioPresignedUrl 操作。 对于联合身份用户，在您为用于联合身份验证的 IAM 角色配置的权限策略中，允许 IAM 的 CreateStudioPresignedUrl 操作。 使用基于属性的访问控制 (ABAC) 来指定用户可以访问的 Studio 或 Studios。 有关说明，请参阅将用户或组分配到 EMR Studio。	对于本地用户，请将 IAM 权限策略附加到 IAM 身份（用户、组或角色）。对于联合身份用户，在您为用于联合身份验证的 IAM 角色配置的权限策略中，允许执行 Studio 操作。 有关更多信息，请参阅为亚马逊或 EC2 亚马逊 EKS 配置 EMR Studio 用户权限。
IAM Identity Center 验证	对于在创建时将 IdCUserAssignment 设置为 REQUIRED 的 Studio，将用户映射到具有指定会话策略的 Studio。有关更多信息，请参阅将用户或组分配到 EMR Studio。 对于在创建时将 IdCUserAssignment 设置为 OPTIONAL 的 Studio，任何 Identity Center 用户或组都可以访问 Studio。	可选：定义允许某些 EMR Studio 操作的 IAM 会话策略。当您将用户分配给 Studio 时，请将会话策略映射到用户。 有关更多信息，请参阅IAM Identity Center 身份验证模式的用户权限。

访问控制

在 Amazon EMR Studio，您可以配置用户授权（权限）Amazon Identity and Access Management(IAM) 基于身份的策略。通过这些策略，您可以指定允许的操作和资源以及允许操作的条件。

IAM 身份验证模式的用户权限

在使用 EMR Studio 的 IAM 身份验证时，要设置用户权限，您必须允许 IAM 权限策略的 `elasticmapreduce:RunJobFlow` 等操作。您可以创建一个或多个应用的权限策略。例如，您可以创建禁止用户创建新的 Amazon EMR 集群的基本策略，也可以创建允许创建集群的策略。有关 Studio 的所有操作列表，请参阅 [Amazon Identity and Access Management EMR Studio 用户的权限](#)。

IAM Identity Center 身份验证模式的用户权限

当您使用 IAM Identity Center 身份验证时，您可以创建单个 EMR Studio 用户角色。用户角色是指 Studio 在用户登录时担任的专用 IAM 角色。

您可以将 IAM 会话策略附加到 EMR Studio 用户角色。会话策略是一种特殊的 IAM 权限策略，它限制了联合身份用户在 Studio 登录会话期间可以执行的操作。会话策略让您可以为用户或组设置特定的 EMR Studio 权限，而无需创建多个 IAM 角色。

当您[将用户和组分配](#)到 Studio 时，您可以将会话策略映射到该用户或组以应用精细的权限。您还可以随时更新用户或组的会话策略。Amazon EMR 存储您创建的每个会话策略映射。

有关会话策略的更多信息，请参阅《Amazon Identity and Access Management 用户指南》中的[策略与权限](#)。

Workspaces

Workspaces 是 Amazon EMR Studio 的主要构建块。要组织 Notebook，用户必须在 Studio 创建一个或多个 Workspaces。有关更多信息，请参阅 [了解 EMR Studio Workspaces](#)。

Workspace 类似于 [JupyterLab 中的 Workspaces](#)，因为它会保留 Notebook 作业的状态。然而，Workspace 用户界面通过其他工具扩展了开源 [JupyterLab](#) 界面，以帮助您创建和附加 EMR 集群、运行任务、探索示例 Notebook 和链接 Git 存储库。

下面的列表包括 EMR Studio Workspace 的主要功能：

- Workspace 可见性是基于 Studio 的。您在 Studio 中创建的 Workspaces 在其他 Studio 中不可见。
- 预设情况下，Workspace 是共享的，所有 Studio 用户都可以看到。但一次只能有一个用户打开一个 Workspace 并在其中工作。要与其他用户同时工作，您可以[在 EMR Studio 中配置 Workspace 协作](#)
- 启用 Workspace 协作后，您可以同时与 Workspace 中的其他用户协作。有关更多信息，请参阅[在 EMR Studio 中配置 Workspace 协作](#)。
- Workspace 中的 Notebook 共享同一 EMR 集群以运行命令。您可以将 Workspace 附加到 Amazon EC2 上运行的 Amazon EMR 集群或附加到 Amazon EMR on EKS 虚拟集群和托管式终端节点上。

- Workspace 可以切换到与 Studio 子网关联的另一个可用区。您可以停止并重启 Workspace 以提示故障转移过程。当您重启 Workspace 时，如果 Studio 被配置为拥有对多个可用区的访问权限，则 EMR Studio 将在 Studio VPC 的其他可用区中启动该 Workspace。如果 Studio 只有一个可用区，则 EMR Studio 将尝试在其他子网中启动该 Workspace。有关更多信息，请参阅 [解决 Workspace 连接问题](#)。
- Workspace 可以连接到与 Studio 关联的任何子网中的集群。

有关创建和配置 EMR Studio Workspaces 的更多信息，请参阅 [了解 EMR Studio Workspaces](#)。

Amazon EMR Studio 中的 Notebook 存储

当您使用 Workspace 时，EMR Studio 会定期将您的 Notebook 文件中的单元格自动保存到与您的 Studio 关联的 Amazon S3 位置。此备份过程可以保留会话之间的工作，以便您以后可以在不向 Git 存储库提交更改的情况下再返回。有关更多信息，请参阅 [在 EMR Studio 中保存 Workspace 内容](#)。

当您从 Workspace 中删除 Notebook 文件时，EMR Studio 会为您从 Amazon S3 中删除备份版本。但是，如果您删除 Workspace 而没有先删除其 Notebook 文件，则 Notebook 文件会保留在 Amazon S3 中并继续产生存储费用。要了解更多信息，请参阅 [在 EMR Studio 中删除 Workspace 和 Notebook 文件](#)。

EMR Studio 功能、要求和限制

本主题包括使用 Amazon EMR Studio 时要考虑的事项，包括有关区域和工具、集群要求和技术限制的注意事项。

注意事项

使用 EMR Studio 时请考虑以下事项：

- EMR Studio 在以下 Amazon Web Services 区域 提供：
 - 美国东部 (俄亥俄州) (us-east-2)
 - 美国东部 (弗吉尼亚州北部) (us-east-1)
 - 美国西部 (北加利福尼亚) (us-west-1)
 - 美国西部 (俄勒冈州) (us-west-2)
 - 非洲 (开普敦) (af-south-1)
 - 亚太地区 (香港) (ap-east-1)

- 亚太地区 (雅加达) (ap-southeast-3) *
- 亚太地区 (墨尔本) (ap-southeast-4) *
- 亚太地区 (孟买) (ap-south-1)
- 亚太地区 (大阪) (ap-northeast-3) *
- 亚太地区 (首尔) (ap-northeast-2)
- 亚太地区 (新加坡) (ap-southeast-1)
- 亚太地区 (悉尼) (ap-southeast-2)
- 亚太地区 (东京) (ap-northeast-1)
- 加拿大 (中部) (ca-central-1)
- 欧洲地区 (法兰克福) (eu-central-1)
- 欧洲地区 (爱尔兰) (eu-west-1)
- 欧洲地区 (伦敦) (eu-west-2)
- 欧洲地区 (米兰) (eu-south-1)
- 欧洲 (巴黎) (eu-west-3)
- 欧洲 (西班牙) (eu-south-2)
- 欧洲地区 (斯德哥尔摩) (eu-north-1)
- 欧洲 (苏黎世) (eu-central-2) *
- 以色列 (特拉维夫) (il-central-1) *
- 中东 (阿联酋) (me-central-1) *
- 南美洲 (圣保罗) (sa-east-1)
- Amazon GovCloud (美国东部) (gov-us-east-1)
- Amazon GovCloud (美国西部) (gov-us-west-1)

* 这些区域不支持实时 Spark UI。

- 要让用户为 Workspace 预置在 Amazon EC2 上运行的新 EMR 集群，请将 EMR Studio 与一组集群模板关联起来。管理员可以使用 Service Catalog 定义集群模板，并且可以选择用户或组是可以访问 Studio 中的集群模板，还是不能访问集群模板。
- 当您定义对存储在 Amazon S3 中的 Notebook 文件的访问权限或从 Amazon Secrets Manager 读取密钥时，请使用 Amazon EMR 服务角色。这些权限不支持会话策略。
- 您可以创建多个 EMR Studio 来控制对不同 VPC 中的 EMR 集群的访问。
- 请使用 Amazon CLI 设置 Amazon EMR on EKS 集群。然后，您可以使用 Studio 界面通过托管式终端节点将集群附加到 Workspaces，以运行 Notebook 任务。

- 在 Amazon EMR 中使用可信身份传播时，还需要注意一些其他事项，这些事项也同样适用于 EMR Studio。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR 与 Identity Center 集成的注意事项和限制](#)。
- EMR Studio 不支持以下 Python 魔术命令：
 - %alias
 - %alias_magic
 - %automagic
 - %macro
 - %%js
 - %%javascript
 - 使用 %configure 修改 proxy_user
 - 使用 %env 或 %set_env 修改 KERNEL_USERNAME
- Amazon EMR on EKS 集群不支持 EMR Studio 的 SparkMagic 命令。
- 要在 Notebook 单元格中编写多行 Scala 语句，请确保除最后一行以外的所有其他行均以句点结束。下面的示例对多行 Scala 语句使用了正确的句法。

```
val df = spark.sql("SELECT * from table_name).\n    filter("col1=='value').\n    limit(50)
```

- 为了提高可能会在 Amazon EMR 中使用的非控制台应用程序的安全性，应用程序托管域会注册到公共后缀列表 (PSL) 中。这些托管域的示例包括以下各项：emrstudio-prod.us-east-1.amazonaws.com、emrnotebooks-prod.us-east-1.amazonaws.com、emrappui-prod.us-east-1.amazonaws.com。为进一步增强安全性，如果您需要在默认域名中设置敏感 Cookie，我们建议您使用带 __Host- 前缀的 Cookie。这将有助于保护您的域，防范跨站点请求伪造 (CSRF) 攻击。有关更多信息，请参阅 Mozilla 开发者网络中的 [Set-Cookie](#) 页面。
- Amazon EMR Studio Workspaces 和 Persistent UI 端点使用经过 FIPS 140 验证的加密模块进行传输中加密，这使得受监管的工作负载更容易采用该服务。有关 Persistent UI 端点的更多背景信息，请参阅在 [Amazon EMR 中查看持久性应用程序用户界面](#)。有关笔记本的更多背景信息，请参阅 [Amazon EMR Notebooks 概述](#)。

已知问题

- 使用启用了可信身份传播的 IAM Identity Center 的 EMR Studio 只能与同样使用可信身份传播的 EMR 集群关联。

- 在创建 Studio 之前，请确保在浏览器中禁用了 FoxyProxy 或 SwitchyOmega 等代理管理工具。当您选择 Create Studio (创建 Studio) 时，活动代理可能会导致错误，并导致出现 Network Failure (网络故障) 错误消息。
- 由于超时问题，在 Amazon EMR on EKS 集群上运行的内核会无法启动。如果您在启动内核时遇到错误或问题，请关闭 Notebook 文件、关闭内核，然后重新打开 Notebook 文件。
- 当您使用 Amazon EMR on EKS 集群时，Restart kernel (重新启动内核) 操作将无法按预期工作。在您选择 Restart kernel (重新启动内核) 后，请刷新 Workspace 以使重启生效。
- 如果 Workspace 未附加到集群，则当 Studio 用户打开 Notebook 文件并尝试选择内核时会显示一条错误消息。您可以通过选择 Ok (确定) 忽略此错误消息，但您必须先将 Workspace 附加到集群并选择内核，然后才能运行 Notebook 代码。
- 当您使用具有[安全配置](#)的 Amazon EMR 6.2.0 来设置集群安全时，Workspace 界面显示为空白并且无法按预期工作。如果您要为集群的 EMRFS 配置数据加密或 Amazon S3 授权，我们建议您使用其他受支持的 Amazon EMR 版本。EMR Studio 适用于 Amazon EMR 版本 5.32.0 (Amazon EMR 5.x 系列) 和 6.2.0 (Amazon EMR 6.x 系列) 及更高版本。
- 当您[调试在亚马逊作业上运行的 Amazon EMR EC2](#)时，指向集群上 Spark UI 的链接可能无法正常工作或无法显示。要重新生成链接，请创建一个新的 Notebook 单元格并运行%%info命令。
- Jupyter Enterprise Gateway 不会在以下 Amazon EMR 发行版本中清理集群主节点上的空闲内核：5.32.0、5.33.0、6.2.0 和 6.3.0。空闲内核消耗计算资源，这可能会导致长时间运行的集群出现故障。您可以使用以下示例脚本为 Jupyter Enterprise Gateway 配置空闲内核清理。您可以[使用 SSH 连接到 Amazon EMR 集群主节点](#)，或以步骤的形式提交脚本。有关更多信息，请参阅[在 Amazon EMR 集群上运行命令和脚本](#)。

```
#!/bin/bash
sudo tee -a /emr/notebook-env/conf/jupyter_enterprise_gateway_config.py << EOF
c.MappingKernelManager.cull_connected = True
c.MappingKernelManager.cull_idle_timeout = 10800
c.MappingKernelManager.cull_interval = 300
EOF
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart jupyter_enterprise_gateway
```

- 当您自动终止策略与 Amazon EMR 版本 5.32.0、5.33.0、6.2.0 或 6.3.0 配合使用时，Amazon EMR 会将集群标记为空闲，即使您有活动的 Python3 内核，也有可能自动终止该集群。这是因为执行 Python3 内核不会在该集群上提交 Spark 作业。要将自动终止与 Python3 内核配合使用，我们建议您使用 Amazon EMR 版本 6.4.0 或更高版本。有关自动终止的更多信息，请参阅[使用自动终止策略进行 Amazon EMR 集群清理](#)。

- 当您使用 `%%display` 要在表格中显示 Spark DataFrame 时，非常宽的表格可能会被截断。您可以右键单击输出，然后选择 **Create New View for Output**（为输出创建新视图），以获取输出的可滚动视图。
- 启动基于 Spark 的内核（如 PySpark、Spark 或 SparkR）将启动 Spark 会话，在 Notebook 中运行单元格会将该会话中的 Spark 作业排队。当您中断正在运行的单元格时，Spark 作业将继续运行。要停止 Spark 作业，您应该使用集群上的 Spark UI。有关如何连接到 Spark UI 的说明，请参阅 [使用 EMR Studio 调试应用程序和任务](#)。
- 在 Amazon Web Services 账户中以根用户身份使用 Amazon EMR Studio Workspaces 会产生 403: Forbidden 错误。这是因为 Amazon EMR 中的 Jupyter Enterprise Gateway 配置不允许访问根用户。建议您不要使用根用户执行日常任务。有关其他身份验证选项，请参阅 [Amazon Identity and Access Management for Amazon EMR](#)。

功能限制

Amazon EMR Studio 不支持以下 Amazon EMR 功能：

- 在使用指定 Kerberos 身份验证的安全配置创建的 EMR 集群上附加和运行任务
- 具有多个主节点的集群
- 对于低于 6.9.0 的 Amazon EMR 6.x 版本和低于 5.36.1 的 5.x 版本，使用基于 Amazon Graviton2 的 Amazon EC2 实例的集群

使用可信身份传播的 Studio 不支持以下功能：

- 在不使用模板的情况下创建 EMR 集群。
- 使用 EMR Serverless 应用程序。
- 启动 EKS 上的 Amazon EMR 集群。
- 使用运行时系统角色。
- 启用 SQL Explorer 或 Workspace 协作。

EMR Studio 的 Service Limits

下表呈现了 EMR Studio 的服务限制。

项目	限制
EMR Studio	每个 Amazon 账户最多 100 个
子网	每个 EMR Studio 最多关联 5 个
IAM Identity Center 组	每个 EMR Studio 最多分配 5 个
IAM Identity Center 用户	每个 EMR Studio 最多分配 100 个

EMR Studio 的 VPC 和子网最佳实践

使用以下最佳实践为 EMR Studio 设置带有子网的 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)：

- 您最多可以在 VPC 中指定五个子网与 Studio 关联。我们建议您在不同的可用区中提供多个子网，以便支持 Workspace 可用性，并为 Studio 用户提供跨不同可用区访问集群的权限。要了解有关使用 VPC、子网和可用区的更多信息，请参阅《Amazon Virtual Private Cloud 用户指南》中的 [VPC 和子网](#)。
- 您指定的子网应能相互通信。
- 要让用户将 Workspace 链接到公共托管的 Git 存储库，您应仅指定有权通过网络地址转换 (NAT) 访问互联网的私有子网。有关为 Amazon EMR 设置私有子网的更多信息，请参阅 [私有子网](#)。
- 当您使用 Amazon EMR on EKS 与 EMR Studio 配合使用时，您的 Studio 与用于注册虚拟集群的 Amazon EKS 集群之间必须有至少一个公有子网。否则，您的托管式终端节点将不会作为选项显示在 Studio Workspace 中。您可以创建 Amazon EKS 集群并将其与属于 Studio 的子网关联，或创建 Studio 并指定您的 EKS 集群子网。
- 如果计划通过 EMR Studio 使用 Amazon EMR on EKS，请选择同一 VPC 作为您的 Amazon EKS 集群 Worker 节点。

Amazon EMR 集群要求

在 Amazon EC2 上运行的 Amazon EMR 集群

您为 EMR Studio Workspace 创建的在 Amazon EC2 上运行的所有 Amazon EMR 集群都必须满足以下要求。您使用 EMR Studio 界面创建的集群会自动满足这些要求。

- 集群必须使用 Amazon EMR 5.32.0 (Amazon EMR 5.x 系列) 或 6.2.0 (Amazon EMR 6.x 系列) 及更高版本。您可以使用 Amazon EMR 控制台、Amazon Command Line Interface 或 SDK

创建集群，然后将其附加到 EMR Studio Workspace。Studio 用户也可以在创建 Amazon EMR Workspace 或在其中工作时预置和附加集群。有关更多信息，请参阅 [将计算资源附加到 EMR Studio Workspace](#)。

- 集群必须在 Amazon Virtual Private Cloud 中启动。不支持 EC2-Classic 平台。
- 集群必须安装有 Spark、Livy 和 Jupyter Enterprise Gateway。如果您计划将集群用于 SQL Explorer，则应同时安装 Presto 和 Spark。
- 要使用 SQL Explorer，集群必须使用 Amazon EMR 版本 5.34.0 或更高版本或者 6.4.0 或更高版本并安装了 Presto。如果要为 Amazon Glue 数据目录指定 Presto 的 Hive 元数据仓库，则必须在集群上进行配置。有关更多信息，请参阅[将 Presto 与 Amazon Glue 数据目录结合使用](#)。
- 集群必须在网络地址转换 (NAT) 的私有子网中启动，公共托管的 Git 存储库与 EMR Studio 才能配合使用。

当您使用 EMR Studio 时，我们建议使用以下集群配置。

- 将 Spark 会话的部署模式设置为集群模式。集群模式将应用程序主进程放置在核心节点上，而不是集群的主节点上。这样做可以减轻主节点的潜在内存压力。有关更多信息，请参阅 Apache Spark 文档中的[集群模式概述](#)。
- 如下面的示例配置所示，将 Livy 超时从默认的 1 小时更改为 6 小时。

```
{
  "classification": "livy-conf",
  "Properties": {
    "livy.server.session.timeout": "6h",
    "livy.spark.deploy-mode": "cluster"
  }
}
```

- 创建包含多达 30 个实例的多样化实例队列，并在竞价型实例队列中选择多种实例类型。例如，您可以为 Spark 工作负载指定以下内存优化的实例类型：r5.2x、r5.4x、r5.8x、r5.12x、r5.16x、r4.2x、r4.4x、r4.8x、r4.12 等。有关更多信息，请参阅[规划和配置 Amazon EMR 集群的实例集](#)。
- 将容量优化的分配策略用于竞价型实例，以帮助 Amazon EMR 根据来自 Amazon EC2 的实时容量洞察进行有效的实例选择。有关更多信息，请参阅[实例集的分配策略](#)。
- 在集群上启用托管式扩缩。将最大核心节点参数设置为您计划使用的最小持久性容量，并在竞价型实例上运行的充分多样化的任务队列上配置扩缩以节省成本。有关更多信息，请参阅[在 Amazon EMR 中使用托管扩展](#)。

我们还会敦促您始终启用 Amazon EMR Block Public Access (阻止公开访问)，同时限制入站 SSH 流量进入可信来源。对集群的入站访问允许用户在集群上运行 Notebook。有关更多信息，请参阅[使用 Amazon EMR 阻止公有访问](#)和[使用 Amazon EMR 集群的安全组控制网络流量](#)。

Amazon EMR on EKS 集群

除了在 Amazon EC2 上运行的 EMR 集群之外，您还可以使用 Amazon CLI 为 EMR Studio 设置和管理 Amazon EMR on EKS 集群。使用以下准则设置 Amazon EMR on EKS 集群：

- 针对 Amazon EMR on EKS 集群创建托管式 HTTPS 终端节点。用户将 Workspace 附加到托管式终端节点。您用于注册虚拟集群的 Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) 集群必须具有私有子网才能启用托管式终端节点。
- 如果您想使用公共托管的 Git 存储库，请使用具有至少一个私有子网和网络地址转换 (NAT) 的 Amazon EKS 集群。
- 避免使用 [Amazon EKS 优化的 Arm Amazon Linux AMI](#)，因为 Amazon EMR on EKS 托管式终端节点不支持。
- 避免使用仅限 Amazon Fargate 的 Amazon EKS 集群，因为不受支持。

配置 Amazon EMR Studio

本部分适用于 EMR Studio 管理员。它介绍了为您的团队设置 EMR Studio 的方法，并提供了为 EMR Studio 分配用户和组、设置集群模板以及优化 Apache Spark 等任务的说明。

主题

- [创建和管理 EMR Studio 所需的管理员权限](#)
- [设置 EMR Studio](#)
- [监控、更新和删除 Amazon EMR Studio 资源](#)
- [加密 EMR Studio Workspace Notebook 和文件](#)
- [定义安全组以控制 EMR Studio 网络流量](#)
- [为 Amazon EMR Studio 创建 Amazon CloudFormation 模板](#)
- [为基于 Git 的存储库建立访问和权限](#)
- [在 EMR Studio 优化 Spark 任务](#)

创建和管理 EMR Studio 所需的管理员权限

本页所描述的 IAM 权限允许您创建和管理 EMR Studio。有关每个所需权限的详细信息，请参阅[管理 EMR Studio 所需的权限](#)。

管理 EMR Studio 所需的权限

下表列出了与创建和管理 EMR Studio 相关的运营。该表还显示了每个运营所需的权限。

 Note

您在使用 IAM Identity Center 身份验证模式时只需要 IAM Identity Center 和 Studio SessionMapping 操作。

创建和管理 EMR Studio 所需的管理员权限

操作	Permissions
创建 Studio	"elasticmapreduce:CreateStudio", "sso:CreateApplication", "sso:PutApplicationAuthentic ationMethod", "sso:PutApplicationGrant", "sso:PutApplicationAccessScope", "sso:PutApplicationAssignmentConfi guration", "iam:PassRole"
描述 Studio	"elasticmapreduce:DescribeStudio", "sso:GetManagedApplicationInstance"
列出 Studios	"elasticmapreduce:ListStudios"
删除 Studio	"elasticmapreduce>DeleteStudio", "sso>DeleteApplication", "sso>DeleteApplicationAuthentica tionMethod", "sso>DeleteApplicationAccessScope",

操作	Permissions
	"sso:DeleteApplicationGrant"

Additional permissions required when you use IAM Identity Center mode

将用户或组分配给 Studio	<pre>"elasticmapreduce:CreateStudioSessionMapping", "sso:GetProfile", "sso:ListDirectoryAssociations", "sso:ListProfiles", "sso:AssociateProfile", "sso-directory:SearchUsers", "sso-directory:SearchGroups", "sso-directory:DescribeUser", "sso-directory:DescribeGroup", "sso:ListInstances", "sso:CreateApplicationAssignment", "sso:DescribeInstance", "organizations:DescribeOrganization", "organizations:ListDelegatedAdministrators", "sso:CreateInstance", "sso:DescribeRegisteredRegions", "sso:GetSharedSsoConfiguration", "iam:ListPolicies"</pre>
请检索特定用户或组的 Studio 分配详细信息	<pre>"sso-directory:SearchUsers", "sso-directory:SearchGroups", "sso-directory:DescribeUser", "sso-directory:DescribeGroup", "sso:DescribeApplication", "elasticmapreduce:GetStudioSessionMapping"</pre>
列出分配给 Studio 的所有用户和组	<pre>"elasticmapreduce:ListStudioSessionMappings"</pre>

操作	Permissions
更新附加到分配给 Studio 的用户或组的会话策略	<pre>"sso-directory:SearchUsers", "sso-directory:SearchGroups", "sso-directory:DescribeUser", "sso-directory:DescribeGroup", "sso:DescribeApplication", "sso:DescribeInstance", "elasticmapreduce:UpdateStudioSessionMapping"</pre>
从 Studio 中删除用户或组	<pre>"elasticmapreduce>DeleteStudioSessionMapping", "sso-directory:SearchUsers", "sso-directory:SearchGroups", "sso-directory:DescribeUser", "sso-directory:DescribeGroup", "sso:ListDirectoryAssociations", "sso:GetProfile", "sso:DescribeApplication", "sso:DescribeInstance", "sso:ListProfiles", "sso:DisassociateProfile", "sso>DeleteApplicationAssignment", "sso:ListApplicationAssignments"</pre>

创建具有 EMR Studio 管理员权限的策略

1. 按照[创建 IAM policy](#)中的说明使用以下任一示例创建策略。您需要的权限取决于您的 [EMR Studio 身份验证模式](#)。

为这些项插入您自己的值：

- 替换 **<your-resource-ARN>** 以指定声明针对您的用例所涵盖的一个或多个对象的 Amazon 资源名称 (ARN)。
- **<region>** 替换为您计划在 Amazon Web Services 区域 哪里创建 Studio 的代码。
- **<aws-account_id>** 替换为工作室 Amazon 账户的 ID。

- 将<EMRStudio-Service-Role>和<EMRStudio-User-Role>替换为您的 EM R Studio 服务角色和 EMR Studio 用户角色的名称。

Example 示例策略：您使用 IAM 身份验证模式时的管理员权限

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "arn:aws:elasticmapreduce:*:123456789012:studio/*"
      ],
      "Action": [
        "elasticmapreduce:CreateStudio",
        "elasticmapreduce:DescribeStudio",
        "elasticmapreduce>DeleteStudio"
      ],
      "Sid": "AllowELASTICMAPREDUCECreatestudio"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Action": [
        "elasticmapreduce:ListStudios"
      ],
      "Sid": "AllowELASTICMAPREDUCEListstudios"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::123456789012:role/EMRStudioServiceRole"
      ],
      "Action": [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Sid": "AllowIAMPassrole"
    }
  ]
}
```



```
    }
  ]
}
```

Example 示例策略：您使用 IAM Identity Center 身份验证模式时的管理员权限

Note

身份中心和身份中心目录 APIs 不支持在 IAM 策略声明的资源元素中指定 ARN。要允许访问 IAM Identity Center 和 IAM Identity Center 目录，以下权限为 IAM Identity Center 操作指定所有资源 "Resource": "*"。有关更多信息，请参阅 [IAM Identity Center 目录的操作、资源和条件键](#)。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "arn:aws:elasticmapreduce*:123456789012:studio/*"
      ],
      "Action": [
        "elasticmapreduce:CreateStudio",
        "elasticmapreduce:DescribeStudio",
        "elasticmapreduce>DeleteStudio",
        "elasticmapreduce:CreateStudioSessionMapping",
        "elasticmapreduce:GetStudioSessionMapping",
        "elasticmapreduce:UpdateStudioSessionMapping",
        "elasticmapreduce>DeleteStudioSessionMapping"
      ],
      "Sid": "AllowELASTICMAPREDUCECreatestudio"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "*"
      ],
    },
  ]
}
```

```

    "Action": [
        "elasticmapreduce:ListStudios",
        "elasticmapreduce:ListStudioSessionMappings"
    ],
    "Sid": "AllowELASTICMAPREDUCEListstudios"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Resource": [
        "arn:aws:iam::123456789012:role/EMRStudio-SvcRole",
        "arn:aws:iam::123456789012:role/EMRStudio-User-Role"
    ],
    "Action": [
        "iam:PassRole"
    ],
    "Sid": "AllowIAMPassrole"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Resource": [
        "*"
    ],
    "Action": [
        "sso:CreateApplication",
        "sso:PutApplicationAuthenticationMethod",
        "sso:PutApplicationGrant",
        "sso:PutApplicationAccessScope",
        "sso:PutApplicationAssignmentConfiguration",
        "sso:DescribeApplication",
        "sso:DeleteApplication",
        "sso:DeleteApplicationAuthenticationMethod",
        "sso:DeleteApplicationAccessScope",
        "sso:DeleteApplicationGrant",
        "sso:ListInstances",
        "sso:CreateApplicationAssignment",
        "sso:DeleteApplicationAssignment",
        "sso:ListApplicationAssignments",
        "sso:DescribeInstance",
        "sso:AssociateProfile",
        "sso:DisassociateProfile",
        "sso:GetProfile",
        "sso:ListDirectoryAssociations",
        "sso:ListProfiles",
        "sso-directory:SearchUsers",

```

```
        "sso-directory:SearchGroups",
        "sso-directory:DescribeUser",
        "sso-directory:DescribeGroup",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "sso:CreateInstance",
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "sso:GetSharedSsoConfiguration",
        "iam:ListPolicies"
    ],
    "Sid": "AllowSSOCreateapplication"
}
]
```

2. 将该策略附加到您的 IAM 身份（用户、角色或组）。有关说明，请参阅[添加和删除 IAM 身份权限](#)。

设置 EMR Studio

完成以下步骤来设置 EMR Studio。

开始之前

Note

如果您计划将 EMR Studio 与 Amazon EMR on EKS 结合使用，我们建议您在设置 Studio 之前，先设置适用于 EMR Studio 的 Amazon EMR on EKS。

在您设置 EMR Studio 之前，请确保您具有以下项目：

- 一个 Amazon Web Services 账户。有关说明，请参阅[设置 Amazon EMR 之前](#)。
- 创建和管理 EMR Studio 所需的权限。有关更多信息，请参阅 [the section called “创建 EMR Studio 所需的管理员权限”](#)。
- 一个 Amazon S3 存储桶，EMR Studio 可以在其中备份 Studio 中的 Workspaces 和 Notebook 文件。有关说明，请参阅《Amazon Simple Storage Service (S3) 用户指南》中的[创建存储桶](#)。
- 如果您想连接到 EKS 集群上的 EC2 亚马逊 EMR 或 EKS 集群上的 Amazon EMR，或者使用 Git 存储库，则需要用于 Studio 的亚马逊虚拟私有云 (VPC)，最多需要五个子网。将 EMR Studio 与 EMR

Serverless 结合使用时不需要 VPC。有关如何配置联网的提示，请参阅 [EMR Studio 的 VPC 和子网最佳实践](#)。

设置 EMR Studio

1. [为 Amazon EMR Studio 选择身份验证模式](#)
2. 创建以下 Studio 资源。
 - [创建 EMR Studio 服务角色](#)
 - [为亚马逊或 EC2 亚马逊 EKS 配置 EMR Studio 用户权限](#)
 - (可选) [定义安全组以控制 EMR Studio 网络流量](#)。
3. [创建 EMR Studio](#)
4. [将用户或组分配到 EMR Studio](#)

完成设置步骤后，您可以[使用 Amazon EMR Studio](#)。

为 Amazon EMR Studio 选择身份验证模式

EMR Studio 支持两种身份验证模式：IAM 身份验证模式和 IAM Identity Center 身份验证模式。IAM 模式使用 Amazon Identity and Access Management (IAM)，而 IAM 身份中心模式使用 Amazon IAM Identity Center。创建 EMR Studio 时，您可以为 EMR Studio 的所有用户选择身份验证模式。有关不同身份验证模式的更多信息，请参阅 [身份验证和用户登录](#)。

使用下表为 EMR Studio 选择身份验证模式。

如果您是...	我们建议...
已经熟悉或之前已经设置过 IAM 身份验证或联合	IAM 身份验证模式 ，具备下列优点： • 如果您已经管理 IAM 中的用户和组等身份，则能够快速设置 EMR Studio。 • 与 OpenID Connect (OIDC) 或安全断言标记语言 2.0 (SAML 2.0) 兼容的身份提供商一起工作。 • 支持使用具有同一 Amazon Web Services 账户的多重身份提供商。

如果您是...	我们建议...
	- 有多种可供选择 Amazon Web Services 区域。 - 符合 SOC 2。
Amazon EM Amazon R 的新手	IAM Identity Center 身份验证模式，提供以下功能： - 支持用户和群组轻松分配 Amazon 资源。 - 与 Microsoft Active Directory 和 SAML 2.0 身份提供商一起使用。 - 简化了多账户联合设置，这样您就不必为组织 Amazon Web Services 账户 中的每个账户单独配置联合身份验证了。

为 Amazon EMR Studio 设置 IAM 身份验证模式

通过 IAM 身份验证模式，您可以使用 IAM 身份验证或 IAM 联合身份验证。IAM 身份验证允许您在 IAM 中管理其用户、组和角色等身份。您凭借 IAM 权限策略以及[基于属性的访问权限控制 \(ABAC\)](#)，授予用户访问 Studio 的权限。IAM 联合允许您在第三方身份提供商 (IdP) 之间建立信任，Amazon 以便您可以通过 IdP 管理用户身份。

Note

如果您已经使用 IAM 来控制对 Amazon 资源的访问，或者您已经为 IAM 配置了身份提供商 (IdP)，则在使用 EMR Studio 的 IAM 身份验证模式时，请参阅[IAM 身份验证模式的用户权限设置](#)用户权限。

使用 Amazon EMR Studio 的 IAM 联合身份验证

要使用适用于 EMR Studio 的 IAM 联合，您需要在您 Amazon Web Services 账户 和您的身份提供商 (IdP) 之间创建信任关系，并允许联合用户访问。Amazon Web Services 管理控制台创建此信任关系所采取的步骤取决于您身份提供商 (IdP) 的联合身份验证标准。

通常，您可以完成以下任务以使用外部身份供应商 (IdP) 配置联合身份验证。有关完整说明，请参阅《Amazon Identity and Access Management 用户指南》中的[使 SAML 2.0 联合身份用户能够访问](#)

[Amazon Web Services 管理控制台](#)和[使自定义身份代理能够访问 Amazon Web Services 管理控制台](#)。

1. 通过您的身份提供商 (IdP) 收集信息。通常，这表示生成元数据文档以验证来自 IdP 的 SAML 身份验证请求。
2. 创建身份提供商 IAM 实体以存储有关 IdP 的信息。有关说明，请参阅[创建 IAM 身份提供商](#)。
3. 为您的 IdP 创建一个或多个 IAM 角色。在用户登录时，EMR Studio 将为联合身份用户分配角色。该角色允许您的 IdP 请求临时安全凭证以便访问 Amazon。有关说明，请参阅[针对第三方身份提供商（联合）创建角色](#)。您分配给该角色的权限策略决定了联合用户在 EMR Studio 中 Amazon 以及在 EMR Studio 中可以执行的操作。有关更多信息，请参阅[IAM 身份验证模式的用户权限](#)。
4. （适用于 SAML 提供商）通过为你的 IdP 配置你的 IdP Amazon 以及你希望联合用户扮演的角色来完成 SAML 信任。此配置过程在您的 IdP 和之间创建依赖方信任。Amazon 有关详细信息，请参阅[《用户指南》中的使用信赖方信任配置您的 SAML 2.0 IdP](#) 并添加声明。

在身份提供商 (IdP) 门户中将 EMR Studio 配置为 SAML 应用程序

您可以使用 EMR Studio 的深层链接将特定 EMR Studio 配置为 SAML 应用程序。这样，用户可以登录 IdP 门户并启动特定的 Studio，而不是通过 Amazon EMR 控制台进行导航。

- 使用以下格式将指向 EMR Studio 的深层链接配置为 SAML 断言验证后的着陆 URL。

```
https://console.aws.amazon.com/emr/home?region=<aws-region>#studio/<your-studio-id>/start
```

为 Amazon EMR Studio 设置 IAM Identity Center 身份验证模式

要 Amazon IAM Identity Center 为 EMR Studio 做好准备，您必须配置身份源并配置用户和群组。预调配是使用户和组信息可供 IAM Identity Center 和使用 IAM Identity Center 的应用程序使用的过程。有关更多信息，请参阅[用户和组预置](#)。

EMR Studio 支持使用 IAM Identity Center 的以下身份提供商：

- Amazon Managed Microsoft AD 和自我管理的 Active Directory — 有关更多信息，请参阅[Connect 连接到你的 Microsoft AD 目录](#)。
- 基于 SAML 提供商：有关完整列表，请参阅[支持的身份提供商](#)。
- IAM Identity Center 目录：有关更多信息，请参阅[管理 IAM Identity Center 中的身份](#)。

为 EMR Studio 设置 IAM Identity Center

1. 要为 EMR Studio 设置 IAM Identity Center，您需要具备以下各项：

- 如果您在 Amazon 组织中使用多个帐户，则为组织中的管理帐户。

 Note

您只能使用管理账户启用 IAM Identity Center 并预调配用户和组。在设置 IAM Identity Center 之后，您可以使用成员账户创建 EMR Studio 并分配用户和组。要了解有关 Amazon 术语的更多信息，请参阅[Amazon Organizations 术语和概念](#)。

- 如果您在 2019 年 11 月 25 日之前启用了 IAM Identity Center，则可能需要为 Amazon 组织中的账户启用使用 IAM 身份中心的应用程序。有关更多信息，请参阅在账户中[启用与 IAM 身份中心集成的应用程序](#)。[Amazon](#)
 - 确保您拥有 [IAM Identity Center 先决条件](#)页面上列出的先决条件。
2. 按照[启用 IAM 身份中心](#)中的说明在要创建 EMR Studi Amazon Web Services 区域 o 的位置启用 IAM 身份中心。
3. 将 IAM Identity Center 连接到您的身份提供商并预调配您要分配给 Studio 的用户和组。

如果您使用...	请执行此操作...
Microsoft AD 目录	1. 按照 Connect 到 Microsoft AD 目录中的说明使用 Amazon Directory Service连接自我管理的 Active Direct Amazon Managed Microsoft AD ory 或目录。 2. 要为 IAM Identity Center 预置用户和组，您可以将身份数据从源 AD 同步到 IAM Identity Center。您可以通过多种方式同步源 AD 中的身份。一种方法是将 AD 用户或组分配给企业中的 Amazon 账户。有关说明，请参阅单点登录。 同步最多可能需要两个小时。完成此步骤后，同步的用户和组都显示在您的 Identity Store 中。

如果您使用...	请执行此操作...
	 Note 在您同步用户和群组信息或使用 just-in-time (JIT) 用户配置之前，用户和群组不会出现在您的身份存储中。有关更多信息，请参阅当用户来自 Active Directory 时进行预置。 3. (可选) 同步 AD 用户和群组后，您可以删除他们对您在上一步中配置的 Amazon 账户的访问权限。有关说明，请参阅删除用户访问权限。
外部身份提供商	按照 连接到您的外部身份提供商 中的说明进行操作。
IAM Identity Center 目录	当您在 IAM Identity Center 中创建用户和组时，则会进行自动预调配。有关更多信息，请参阅 管理 IAM Identity Center 中的身份 。

您现在可以将 Identity Store 中的用户和组分配到 EMR Studio。有关说明，请参阅[将用户或组分配到 EMR Studio](#)。

创建 EMR Studio 服务角色

关于 EMR Studio 服务角色

每个 EMR Studio 都使用一个 IAM 角色，该角色具有允许工作室与其他 Amazon 服务进行交互的权限。此服务角色必须包括允许 EMR Studio 在工作空间和集群之间建立安全的网络通道 Amazon S3 Control、在其中存储笔记本文件以及在将工作区链接到 Git 存储库 Amazon Secrets Manager 时进行访问的权限。

使用 Studio 服务角色（而不是会话策略）定义所有 Amazon S3 访问权限以存储 Notebook 文件，并定义 Amazon Secrets Manager 访问权限。

如何在亚马逊或 EC2 亚马逊 EKS 上为 EMR Studio 创建服务角色

1. 按照[创建角色中的说明向 Amazon 服务委派权限](#)，使用以下信任策略创建服务角色。

Important

下面的信任策略包括 [aws:SourceArn](#) 和 [aws:SourceAccount](#) 全局条件密钥，用于限制您为 EMR Studio 授予的、针对您账户中特定资源的权限。这样做可以防止[混淆代理人问题](#)。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/EMRStudioServiceRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "123456789012"
        },
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:elasticmapreduce:*:123456789012:*"
        }
      },
      "Sid": "AllowSTSAssumerole"
    }
  ]
}
```

2. 删除默认角色权限。然后，包括下面的示例 IAM 权限策略中的权限。或者，您也可以创建使用[EMR Studio 服务角色权限](#)的自定义策略。

Important

- 要使 EC2 基于亚马逊标签的访问控制与 EMR Studio 配合使用，您必须按照以下策略设置对 API `ModifyNetworkInterfaceAttribute` 的访问权限。
- 为了让 EMR Studio 与服务角色配合使用，不得更改以下语句：`AllowAddingEMRTagsDuringDefaultSecurityGroupCreation` 和 `AllowAddingTagsDuringEC2ENICreation`。
- 要您使用示例策略，必须使用密钥 **"for-use-with-amazon-emr-managed-policies"** 和值 **"true"** 标记以下资源。
 - 用于 EMR Studio 的 Amazon Virtual Private Cloud (VPC)。
 - 您要与 Studio 配合使用的每个子网。
 - 任何自定义 EMR Studio 安全组。如果您想继续使用在 EMR Studio 预览期间创建的安全组，则必须标记它们。
 - Studio 用户用来将 Git 存储库链接到工作空间的秘密。Amazon Secrets Manager

您可以在 Amazon Web Services 管理控制台中，使用相关资源屏幕上的 Tags (标签) 选项卡将标签应用于资源。

如果适用，请更改以下策略中的 `"Resource": "*"` 中的 *****，以便为您的使用案例指定该语句涵盖的资源的 Amazon 资源名称 (ARN)。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowEMRReadOnlyActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:ListSteps"
      ],
      "Resource": [
```

```

        "*"
    ],
    },
    {
        "Sid": "AllowEC2ENIActionsWithEMRTags",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
            "ec2:DeleteNetworkInterface"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
        ],
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies": "true"
            }
        }
    },
    {
        "Sid": "AllowEC2ENIAttributeAction",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
            "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
            "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
        ]
    },
    {
        "Sid": "AllowEC2SecurityGroupActionsWithEMRTags",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
            "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
            "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
            "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
            "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission"
        ],
        "Resource": [
            "*"
        ]
    },
    ],

```

```

    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies": "true"
      }
    },
    {
      "Sid": "AllowDefaultEC2SecurityGroupsCreationWithEMRTags",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies": "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AllowDefaultEC2SecurityGroupsCreationInVPCWithEMRTags",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies": "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AllowAddingEMRTagsDuringDefaultSecurityGroupCreation",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    }
  ]
}

```

```

    ],
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies": "true",
        "ec2:CreateAction": "CreateSecurityGroup"
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "AllowEC2ENICreationWithEMRTags",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:CreateNetworkInterface"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    ],
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies": "true"
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "AllowEC2ENICreationInSubnetAndSecurityGroupWithEMRTags",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:CreateNetworkInterface"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
      "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
    ],
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies": "true"
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "AllowAddingTagsDuringEC2ENICreation",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:CreateTags"
    ]
  }
}

```

```

    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "ec2:CreateAction": "CreateNetworkInterface"
        }
    }
},
{
    "Sid": "AllowEC2ReadOnlyActions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
},
{
    "Sid": "AllowSecretsManagerReadOnlyActionsWithEMRTags",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies": "true"
        }
    }
},
{
    "Sid": "AllowWorkspaceCollaboration",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [

```

```

        "iam:GetUser",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListRoles",
        "sso:GetManagedApplicationInstance",
        "sso-directory:SearchUsers"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
}
]
}

```

3. 为您的服务角色授予对用于 EMR Studio 的 Amazon S3 位置的读写权限。使用以下最小权限集。有关更多信息，请参阅 [Amazon S3：允许以编程方式和在控制台中对 S3 Bucket 中的对象进行读写访问](#) 示例。

```

"s3:PutObject",
"s3:GetObject",
"s3:GetEncryptionConfiguration",
"s3:ListBucket",
"s3:DeleteObject"

```

如果您加密了 Amazon S3 存储桶，您必须为 Amazon Key Management Service 包含以下权限。

```

"kms:Decrypt",
"kms:GenerateDataKey",
"kms:ReEncryptFrom",
"kms:ReEncryptTo",
"kms:DescribeKey"

```

4. 如果要在用户级别控制对 Git 密钥的访问权限，请在 EMR Studio 用户角色策略中将基于标签的权限添加至 `secretsmanager:GetSecretValue`，并从 EMR Studio 服务角色策略中移除对 `secretsmanager:GetSecretValue` 策略的权限。有关设置精细用户权限的更多信息，请参阅 [为 EMR Studio 用户创建权限策略](#)。

EMR Serverless 最低需要的服务角色

如果要通过 EMR Studio Notebook 实例将交互式工作负载与 EMR Serverless 结合使用，请使用与上一节[“如何在亚马逊或 EC2 亚马逊 EKS 上为 EMR Studio 创建服务角色”](#)中设置 EMR Studio 相同的信任策略。

对于 IAM policy，最低可行策略应具有以下权限。使用您在配置 EMR Studio 和 Workspace 时计划使用的存储桶名称更新 *bucket-name*。EMR Studio 使用存储桶来备份 Studio 中的 Workspaces 和 Notebook 实例文件。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ObjectActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::bucket-name/*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "BucketActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetEncryptionConfiguration"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::bucket-name"
      ]
    }
  ]
}
```


如果您计划使用加密的 Amazon S3 存储桶，则请在策略中添加以下权限：

```
"kms:Decrypt",
"kms:GenerateDataKey",
"kms:ReEncryptFrom",
"kms:ReEncryptTo",
"kms:DescribeKey"
```

EMR Studio 服务角色权限

下表列出了 EMR Studio 使用服务角色运行的运算，以及每项运算所需的 IAM 操作。

操作	操作
在 Workspace 和 EMR 集群之间建立安全的网络通道，并执行必要的清理操作。	<pre>"ec2:CreateNetworkInterface", "ec2:CreateNetworkInterfacePermission", "ec2>DeleteNetworkInterface", "ec2>DeleteNetworkInterfacePermission", "ec2:DescribeNetworkInterfaces", "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute", "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress", "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress", "ec2:CreateSecurityGroup", "ec2:DescribeSecurityGroups", "ec2:RevokeSecurityGroupEgress", "ec2:DescribeTags", "ec2:DescribeInstances", "ec2:DescribeSubnets", "ec2:DescribeVpcs", "elasticmapreduce:ListInstances", "elasticmapreduce:DescribeCluster", "elasticmapreduce:ListSteps"</pre>
使用存储在中的 Git 凭据 Amazon Secrets Manager 将 Git 存储库链接到工作区。	<pre>"secretsmanager:GetSecretValue"</pre>
将 Amazon 标签应用于 EMR Studio 在设置安全网络通道时创建的网络接	<pre>"ec2:CreateTags"</pre>

操作	操作
口和默认安全组。有关更多信息，请参阅标记 Amazon 资源。	
访问 Notebook 文件和元数据或将它们上传到 Amazon S3。	<pre data-bbox="683 338 1507 575">"s3:PutObject", "s3:GetObject", "s3:GetEncryptionConfiguration", "s3:ListBucket", "s3:DeleteObject"</pre> 如果您使用 加密的 Amazon S3 存储桶，则必须包含以下权限。 <pre data-bbox="683 716 1507 968">"kms:Decrypt", "kms:GenerateDataKey", "kms:ReEncryptFrom", "kms:ReEncryptTo", "kms:DescribeKey"</pre>
启用和配置 Workspace 协作。	<pre data-bbox="683 1010 1507 1360">"iam:GetUser", "iam:GetRole", "iam:ListUsers", "iam:ListRoles", "sso:GetManagedApplicationInstance", "sso-directory:SearchUsers", "sso:DescribeApplication", "sso:DescribeInstance"</pre>
使用客户托管密钥 (CMK) 加密 EMR Studio 工作空间笔记本和文件 Amazon Key Management Service	<pre data-bbox="683 1402 1507 1633">"kms:Decrypt", "kms:GenerateDataKey", "kms:ReEncryptFrom", "kms:ReEncryptTo", "kms:DescribeKey"</pre>

为亚马逊或 EC2 亚马逊 EKS 配置 EMR Studio 用户权限

您必须为 Amazon EMR Studio 配置用户权限策略，以便您能设置精细的用户和组权限。有关用户权限在 EMR Studio 中如何工作的信息，请参阅 [Amazon EMR Studio 工作原理](#) 中的 [访问控制](#)。

Note

本部分中介绍的权限不会强制执行数据访问控制。要管理对输入数据集的访问，您应该为 Studio 使用的集群配置权限。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR 中的安全性](#)。

创建 IAM Identity Center 身份验证模式的 EMR Studio 用户角色

当您使用 IAM Identity Center 身份验证模式时，必须创建 EMR Studio 用户角色。

创建 EMR Studio 用户角色

1. 按照《Amazon Identity and Access Management 用户指南》中[创建角色向 Amazon 服务委派权限](#)中的说明创建用户角色。

在创建角色时，使用以下信任关系策略。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sts:AssumeRole",
        "sts:SetContext"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/EMRStudioServiceRole",
      "Sid": "AllowSTSAssumerole"
    }
  ]
}
```

2. 删除默认角色权限和策略。

3. 在将用户和组分配给 Studio 之前，将您的 EMR Studio 会话策略附加到用户角色。有关如何创建会话策略的说明，请参阅 [为 EMR Studio 用户创建权限策略](#)。

为 EMR Studio 用户创建权限策略

要为 EMR Studio 创建权限策略，请参阅下面各部分。

主题

- [创建权限策略](#)
- [设置 Workspace 协作的所有权](#)
- [创建用户级的 Git 密钥策略](#)
- [将权限策略附加到您的 IAM 身份](#)

Note

要设置用于存储 Notebook 文件的 Amazon S3 访问权限，以及在将 Workspaces 链接到 Git 存储库时设置读取密钥的 Amazon Secrets Manager 访问权限，请使用 EMR Studio 服务角色。

创建权限策略

创建一个或多个指定用户可在您的 Studio 中执行哪些操作的 IAM 权限策略。例如，您可以使用此页面上的示例策略为 [基本](#)、[中间](#) 和 [高级](#) Studio 用户类型创建三个独立策略。

关于用户可能执行的每个 Studio 操作的细分情况，以及执行每个操作所需的最低 IAM 操作，请参阅 [Amazon Identity and Access Management EMR Studio 用户的权限](#)。有关创建策略的步骤，请参阅《IAM 用户指南》中的 [创建 IAM policy](#)。

您的权限策略必须包含以下语句。

```
{
    "Sid": "AllowAddingTagsOnSecretsWithEMRStudioPrefix",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "secretsmanager:TagResource",
    "Resource": "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:emr-studio-*"
},
{
    "Sid": "AllowPassingServiceRoleForWorkspaceCreation",
```

```

    "Action": "iam:PassRole",
    "Resource": [
        "arn:aws:iam::*:role/your-emr-studio-service-role"
    ],
    "Effect": "Allow"
}

```

设置 Workspace 协作的所有权

借助 Workspace 协作功能，多个用户可以在同一 Workspace 中同时工作，并且可以使用 Workspace UI 中的 Collaboration (协作) 面板进行配置。要查看和使用 Collaboration (协作) 面板，用户必须具有以下权限。任何拥有这些权限的用户都可以查看和使用 Collaboration (协作) 面板。

```

"elasticmapreduce:UpdateEditor",
"elasticmapreduce:PutWorkspaceAccess",
"elasticmapreduce>DeleteWorkspaceAccess",
"elasticmapreduce:ListWorkspaceAccessIdentities"

```

要限制对 Collaboration (协作) 面板的访问权限，您可以使用基于标签的访问控制。当用户创建某个 Workspace 时，EMR Studio 会应用一个原定设置标签，标签键为 `creatorUserId`，标签值为创建该 Workspace 的用户的 ID。

Note

EMR Studio 将 `creatorUserId` 标签添加到 2021 年 11 月 16 日后创建的 Workspaces。要限制谁可以为此日期前创建的 Workspace 配置协作，我们建议为您的 Workspace 手动添加 `creatorUserId` 标签，然后在用户权限策略中使用基于标签的访问控制。

以下示例语句允许用户为任何具有标签键 `creatorUserId` 并且标签值与该用户的 ID (由策略变量 `aws:userId` 指示) 一致的 Workspace 配置协作。换言之，该语句允许用户为他们创建的 Workspace 配置协作。要详细了解策略变量，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM policy 元素：变量和标签](#)。

```

{
    "Sid": "UserRolePermissionsForCollaboration",
    "Action": [
        "elasticmapreduce:UpdateEditor",
        "elasticmapreduce:PutWorkspaceAccess",
        "elasticmapreduce>DeleteWorkspaceAccess",

```

```

        "elasticmapreduce:ListWorkspaceAccessIdentities"
    ],
    "Resource": "*",
    "Effect": "Allow",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "elasticmapreduce:ResourceTag/creatorUserId": "${aws:userid}"
        }
    }
}

```

创建用户级的 Git 密钥策略

主题

- [使用用户级权限](#)
- [从服务级别权限转换为用户级别权限](#)
- [要使用服务级别权限](#)

使用用户级权限

EMR Studio 在创建 Git 密钥时会自动添加 `for-use-with-amazon-emr-managed-user-policies` 标签。如果要在用户级别控制对 Git 密钥的访问，请使用 `secretsmanager:GetSecretValue` 将基于标签的权限添加到 EMR Studio 用户角色策略中，如下 [从服务级别权限转换为用户级别权限](#) 部分所示。

如果您在 EMR Studio 服务角色策略中已有对 `secretsmanager:GetSecretValue` 的权限，则应移除这些权限。

从服务级别权限转换为用户级别权限

Note

`for-use-with-amazon-emr-managed-user-policies` 标签可确保以下步骤 1 中的权限为 Workspace 的创建者授予对 Git 密钥的访问权。但是，如果您在 2023 年 9 月 1 日之前链接 Git 存储库，则相应的 Git 密钥将被拒绝访问，因为它们没有应用 `for-use-with-amazon-emr-managed-user-policies` 标签。要应用用户级权限，必须从中重新创建旧密钥 JupyterLab 并重新链接相应的 Git 存储库。

有关策略变量的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM policy 元素：变量和标签](#)。

1. 将以下权限添加到 [EMR Studio 用户角色策略](#) 中。它会使用 `for-use-with-amazon-emr-managed-user-policies` 密钥和值 `"${aws:userid}"`。

```
{
  "Sid": "AllowSecretsManagerReadOnlyActionsWithEMRTags",
  "Effect": "Allow",
  "Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
  "Resource": "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "secretsmanager:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-user-policies": "${aws:userid}"
    }
  }
}
```

2. 如果以下权限存在，请从 [EMR Studio 服务角色策略](#) 中移除这些权限。由于服务角色策略适用于各个用户定义的所有密钥，您只需执行一次即可。

```
{
  "Sid": "AllowSecretsManagerReadOnlyActionsWithEMRTags",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "secretsmanager:GetSecretValue"
  ],
  "Resource": "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies": "true"
    }
  }
}
```

要使用服务级别权限

自 2023 年 9 月 1 日起，EMR Studio 会自动添加用于用户级访问控制的 `for-use-with-amazon-emr-managed-user-policies` 标签。由于这是一项新增功能，您可以继续使用通过 [EMR Studio 服务角色](#) 中的 `GetSecretValue` 权限提供的服务级别访问权限。

对于 2023 年 9 月 1 日之前创建的密钥，EMR Studio 没有添加 `for-use-with-amazon-emr-managed-user-policies` 标签。要继续使用服务级别权限，只需保留现有的 [EMR Studio 服务角](#)

[色](#)和用户角色权限即可。但是，要限制可访问某个单独密钥的人员，建议按照 [使用用户级权限](#) 中的步骤手动将 `for-use-with-amazon-emr-managed-user-policies` 标签到密钥中，然后在用户权限策略中使用基于标签的访问控制。

有关策略变量的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM policy 元素：变量和标签](#)。

将权限策略附加到您的 IAM 身份

下表总结了您将权限策略附加到的具体 IAM 身份，其取决于您的 EMR Studio 身份验证模式。有关如何附加策略的说明，请参阅[添加和删除 IAM 身份权限](#)。

如果您使用...	将策略附加到...
IAM 身份验证	您的 IAM 身份（用户、用户组或角色）。例如，您可以将权限策略附加到 Amazon Web Services 账户中的用户。
与外部身份提供商 (IdP) 进行 IAM 联合身份验证	您为外部 IdP 创建的一个或多个 IAM 角色。例如，用于 SAML 2.0 联合身份验证的 IAM。 对于具有 Studio 联合访问权限的用户，EMR Studio 使用您附加到 IAM 单个或多个角色的权限。
IAM Identity Center	您的 Amazon EMR Studio 用户角色。

示例用户策略

以下基本用户策略允许大多数 EMR Studio 操作，但不允许用户创建新的 Amazon EMR 集群。

基本策略

 Important

该示例策略不包括 `CreateStudioPresignedUrl` 权限，当您使用 IAM 身份验证模式时，必须允许用户使用该权限。有关更多信息，请参阅 [将用户或组分配到 EMR Studio](#)。

该示例策略包括要强制执行基于标签的访问控制 (TBAC) 的 `Condition` 元素，以便您可以将该策略与 EMR Studio 的示例服务角色配合使用。有关更多信息，请参阅 [创建 EMR Studio 服务角色](#)。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowDefaultEC2SecurityGroupsCreationInVPCWithEMRTags",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies": "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AllowAddingEMRTagsDuringDefaultSecurityGroupCreation",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies": "true",
          "ec2:CreateAction": "CreateSecurityGroup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AllowSecretManagerListSecrets",
      "Action": [
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ],
    "Effect": "Allow"
  },
  {
    "Sid": "AllowSecretCreationWithEMRTagsAndEMRStudioPrefix",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "secretsmanager:CreateSecret"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:emr-studio-*"
    ],
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies": "true"
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "AllowAddingTagsOnSecretsWithEMRStudioPrefix",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "secretsmanager:TagResource"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:emr-studio-*"
    ]
  },
  {
    "Sid": "AllowPassingServiceRoleForWorkspaceCreation",
    "Action": [
      "iam:PassRole"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:iam:*:*:role/your-emr-studio-service-role>"
    ],
    "Effect": "Allow"
  },
  {
    "Sid": "AllowS3ListAndLocationPermissions",
    "Action": [
      "s3:ListAllMyBuckets",
      "s3:ListBucket",
      "s3:GetBucketLocation"
    ]
  }

```

```

    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::*"
    ],
    "Effect": "Allow"
},
{
    "Sid": "AllowS3ReadOnlyAccessToLogs",
    "Action": [
        "s3:GetObject"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::aws-logs-aws-111122223333>-region/elasticmapreduce/*"
    ],
    "Effect": "Allow"
},
{
    "Sid": "AllowConfigurationForWorkspaceCollaboration",
    "Action": [
        "elasticmapreduce:UpdateEditor",
        "elasticmapreduce:PutWorkspaceAccess",
        "elasticmapreduce>DeleteWorkspaceAccess",
        "elasticmapreduce:ListWorkspaceAccessIdentities"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "elasticmapreduce:ResourceTag/creatorUserId": "${aws:userId}"
        }
    }
},
{
    "Sid": "DescribeNetwork",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
}

```

```

    ]
  },
  {
    "Sid": "ListIAMRoles",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:ListRoles"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ]
  }
]
}

```

以下中间用户策略允许大多数 EMR Studio 操作，并允许用户使用集群模板创建新的 Amazon EMR 集群。

中间策略

Important

该示例策略不包括 `CreateStudioPresignedUrl` 权限，当您使用 IAM 身份验证模式时，必须允许用户使用该权限。有关更多信息，请参阅 [将用户或组分配到 EMR Studio](#)。

该示例策略包括要强制执行基于标签的访问控制 (TBAC) 的 `Condition` 元素，以便您可以将该策略与 EMR Studio 的示例服务角色配合使用。有关更多信息，请参阅 [创建 EMR Studio 服务角色](#)。

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowEMRBasicActions",
      "Action": [
        "elasticmapreduce:CreateEditor",
        "elasticmapreduce:DescribeEditor",
        "elasticmapreduce:ListEditors",

```

```

    "elasticmapreduce:StartEditor",
    "elasticmapreduce:StopEditor",
    "elasticmapreduce>DeleteEditor",
    "elasticmapreduce:OpenEditorInConsole",
    "elasticmapreduce:AttachEditor",
    "elasticmapreduce:DetachEditor",
    "elasticmapreduce>CreateRepository",
    "elasticmapreduce:DescribeRepository",
    "elasticmapreduce>DeleteRepository",
    "elasticmapreduce:ListRepositories",
    "elasticmapreduce:LinkRepository",
    "elasticmapreduce:UnlinkRepository",
    "elasticmapreduce:DescribeCluster",
    "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
    "elasticmapreduce:ListBootstrapActions",
    "elasticmapreduce:ListClusters",
    "elasticmapreduce:ListSteps",
    "elasticmapreduce>CreatePersistentAppUI",
    "elasticmapreduce:DescribePersistentAppUI",
    "elasticmapreduce:GetPersistentAppUIPresignedURL",
    "elasticmapreduce:GetOnClusterAppUIPresignedURL"
  ],
  "Resource": [
    "*"
  ],
  "Effect": "Allow"
},
{
  "Sid": "AllowEMRContainersBasicActions",
  "Action": [
    "emr-containers:DescribeVirtualCluster",
    "emr-containers:ListVirtualClusters",
    "emr-containers:DescribeManagedEndpoint",
    "emr-containers:ListManagedEndpoints",
    "emr-containers:DescribeJobRun",
    "emr-containers:ListJobRuns"
  ],
  "Resource": [
    "*"
  ],
  "Effect": "Allow"
},
{
  "Sid": "AllowRetrievingManagedEndpointCredentials",

```

```

    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "emr-containers:GetManagedEndpointSessionCredentials"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:emr-containers:us-west-1:123456789012:/virtualclusters/virtual-
cluster-id/endpoints/managed-endpoint-id"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "emr-containers:ExecutionRoleArn": [
                "arn:aws:iam::123456789012:role/emr-on-eks-execution-role"
            ]
        }
    }
},
{
    "Sid": "AllowSecretManagerListSecrets",
    "Action": [
        "secretsmanager:ListSecrets"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ],
    "Effect": "Allow"
},
{
    "Sid": "AllowSecretCreationWithEMRTagsAndEMRStudioPrefix",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "secretsmanager:CreateSecret"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:emr-studio-*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies": "true"
        }
    }
},
{
    "Sid": "AllowAddingTagsOnSecretsWithEMRStudioPrefix",
    "Effect": "Allow",

```

```

    "Action": [
      "secretsmanager:TagResource"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:emr-studio-*"
    ]
  },
  {
    "Sid": "AllowClusterTemplateRelatedIntermediateActions",
    "Action": [
      "servicecatalog:DescribeProduct",
      "servicecatalog:DescribeProductView",
      "servicecatalog:DescribeProvisioningParameters",
      "servicecatalog:ProvisionProduct",
      "servicecatalog:SearchProducts",
      "servicecatalog:UpdateProvisionedProduct",
      "servicecatalog:ListProvisioningArtifacts",
      "servicecatalog:ListLaunchPaths",
      "servicecatalog:DescribeRecord",
      "cloudformation:DescribeStackResources"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ],
    "Effect": "Allow"
  },
  {
    "Sid": "AllowPassingServiceRoleForWorkspaceCreation",
    "Action": [
      "iam:PassRole"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:iam:*:*:role/your-emr-studio-service-role"
    ],
    "Effect": "Allow"
  },
  {
    "Sid": "AllowS3ListAndLocationPermissions",
    "Action": [
      "s3:ListAllMyBuckets",
      "s3:ListBucket",
      "s3:GetBucketLocation"
    ],
    "Resource": [

```

```

        "arn:aws:s3:::*"
    ],
    "Effect": "Allow"
},
{
    "Sid": "AllowS3ReadOnlyAccessToLogs",
    "Action": [
        "s3:GetObject"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::aws-logs-123456789012-us-east-1/elasticmapreduce/*"
    ],
    "Effect": "Allow"
},
{
    "Sid": "AllowConfigurationForWorkspaceCollaboration",
    "Action": [
        "elasticmapreduce:UpdateEditor",
        "elasticmapreduce:PutWorkspaceAccess",
        "elasticmapreduce>DeleteWorkspaceAccess",
        "elasticmapreduce:ListWorkspaceAccessIdentities"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "elasticmapreduce:ResourceTag/creatorUserId": "${aws:userId}"
        }
    }
},
{
    "Sid": "DescribeNetwork",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
},

```



```

    {
      "Sid": "ListIAMRoles",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "AllowServerlessActions",
      "Action": [
        "emr-serverless:CreateApplication",
        "emr-serverless:UpdateApplication",
        "emr-serverless>DeleteApplication",
        "emr-serverless:ListApplications",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:StartApplication",
        "emr-serverless:StopApplication",
        "emr-serverless:StartJobRun",
        "emr-serverless:CancelJobRun",
        "emr-serverless:ListJobRuns",
        "emr-serverless:GetJobRun",
        "emr-serverless:GetDashboardForJobRun",
        "emr-serverless:AccessInteractiveEndpoints"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Sid": "AllowPassingRuntimeRoleForRunningServerlessJob",
      "Action": [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::*:role/serverless-runtime-role"
      ],
      "Effect": "Allow"
    }
  ]

```

```
}
```

以下高级用户策略允许所有 EMR Studio 操作，并允许用户使用集群模板或通过提供集群配置创建新的 Amazon EMR 集群。

高级策略

Important

该示例策略不包括 `CreateStudioPresignedUrl` 权限，当您使用 IAM 身份验证模式时，必须允许用户使用该权限。有关更多信息，请参阅 [将用户或组分配到 EMR Studio](#)。

该示例策略包括要强制执行基于标签的访问控制 (TBAC) 的 `Condition` 元素，以便您可以将该策略与 EMR Studio 的示例服务角色配合使用。有关更多信息，请参阅 [创建 EMR Studio 服务角色](#)。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowEMRBasicActions",
      "Action": [
        "elasticmapreduce:CreateEditor",
        "elasticmapreduce:DescribeEditor",
        "elasticmapreduce:ListEditors",
        "elasticmapreduce:StartEditor",
        "elasticmapreduce:StopEditor",
        "elasticmapreduce>DeleteEditor",
        "elasticmapreduce:OpenEditorInConsole",
        "elasticmapreduce:AttachEditor",
        "elasticmapreduce:DetachEditor",
        "elasticmapreduce:CreateRepository",
        "elasticmapreduce:DescribeRepository",
        "elasticmapreduce>DeleteRepository",
        "elasticmapreduce:ListRepositories",
        "elasticmapreduce:LinkRepository",
        "elasticmapreduce:UnlinkRepository",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
```

```

        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListBootstrapActions",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:ListSteps",
        "elasticmapreduce:CreatePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:DescribePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:GetPersistentAppUIPresignedURL",
        "elasticmapreduce:GetOnClusterAppUIPresignedURL"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ],
    "Effect": "Allow"
},
{
    "Sid": "AllowEMRContainersBasicActions",
    "Action": [
        "emr-containers:DescribeVirtualCluster",
        "emr-containers:ListVirtualClusters",
        "emr-containers:DescribeManagedEndpoint",
        "emr-containers:ListManagedEndpoints",
        "emr-containers:DescribeJobRun",
        "emr-containers:ListJobRuns"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ],
    "Effect": "Allow"
},
{
    "Sid": "AllowRetrievingManagedEndpointCredentials",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "emr-containers:GetManagedEndpointSessionCredentials"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:emr-containers:*:123456789012:/virtualclusters/virtual-cluster-id/endpoints/managed-endpoint-id"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "emr-containers:ExecutionRoleArn": [
                "arn:aws:iam::123456789012:role/emr-on-eks-execution-role"
            ]
        }
    }
}

```

```

    }
  }
},
{
  "Sid": "AllowSecretManagerListSecrets",
  "Action": [
    "secretsmanager:ListSecrets"
  ],
  "Resource": [
    "*"
  ],
  "Effect": "Allow"
},
{
  "Sid": "AllowSecretCreationWithEMRTagsAndEMRStudioPrefix",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "secretsmanager:CreateSecret"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:emr-studio-*"
  ],
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies": "true"
    }
  }
},
{
  "Sid": "AllowAddingTagsOnSecretsWithEMRStudioPrefix",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "secretsmanager:TagResource"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:emr-studio-*"
  ]
},
{
  "Sid": "AllowClusterTemplateRelatedIntermediateActions",
  "Action": [
    "servicecatalog:DescribeProduct",
    "servicecatalog:DescribeProductView",
    "servicecatalog:DescribeProvisioningParameters",

```

```

        "servicecatalog:ProvisionProduct",
        "servicecatalog:SearchProducts",
        "servicecatalog:UpdateProvisionedProduct",
        "servicecatalog:ListProvisioningArtifacts",
        "servicecatalog:ListLaunchPaths",
        "servicecatalog:DescribeRecord",
        "cloudformation:DescribeStackResources"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ],
    "Effect": "Allow"
},
{
    "Sid": "AllowEMRCreateClusterAdvancedActions",
    "Action": [
        "elasticmapreduce:RunJobFlow"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ],
    "Effect": "Allow"
},
{
    "Sid": "AllowPassingServiceRoleForWorkspaceCreation",
    "Action": [
        "iam:PassRole"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:iam::*:role/your-emr-studio-service-role",
        "arn:aws:iam::*:role/EMR_DefaultRole_V2",
        "arn:aws:iam::*:role/EMR_EC2_DefaultRole"
    ],
    "Effect": "Allow"
},
{
    "Sid": "AllowS3ListAndLocationPermissions",
    "Action": [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::*"
    ]
}

```

```

    ],
    "Effect": "Allow"
  },
  {
    "Sid": "AllowS3ReadOnlyAccessToLogs",
    "Action": [
      "s3:GetObject"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:s3:::aws-logs-123456789012-us-east-1/elasticmapreduce/*"
    ],
    "Effect": "Allow"
  },
  {
    "Sid": "AllowConfigurationForWorkspaceCollaboration",
    "Action": [
      "elasticmapreduce:UpdateEditor",
      "elasticmapreduce:PutWorkspaceAccess",
      "elasticmapreduce>DeleteWorkspaceAccess",
      "elasticmapreduce:ListWorkspaceAccessIdentities"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "elasticmapreduce:ResourceTag/creatorUserId": "${aws:userId}"
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "SageMakerDataWranglerForEMRStudio",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
      "sagemaker:DescribeDomain",
      "sagemaker:ListDomains",
      "sagemaker:ListUserProfiles"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ]
  },
},

```

```

{
  "Sid": "DescribeNetwork",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ec2:DescribeVpcs",
    "ec2:DescribeSubnets",
    "ec2:DescribeSecurityGroups"
  ],
  "Resource": [
    "*"
  ]
},
{
  "Sid": "ListIAMRoles",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iam:ListRoles"
  ],
  "Resource": [
    "*"
  ]
},
{
  "Sid": "AllowServerlessActions",
  "Action": [
    "emr-serverless:CreateApplication",
    "emr-serverless:UpdateApplication",
    "emr-serverless>DeleteApplication",
    "emr-serverless:ListApplications",
    "emr-serverless:GetApplication",
    "emr-serverless:StartApplication",
    "emr-serverless:StopApplication",
    "emr-serverless:StartJobRun",
    "emr-serverless:CancelJobRun",
    "emr-serverless:ListJobRuns",
    "emr-serverless:GetJobRun",
    "emr-serverless:GetDashboardForJobRun",
    "emr-serverless:AccessInteractiveEndpoints"
  ],
  "Resource": [
    "*"
  ],
  "Effect": "Allow"
},

```

```

{
  "Sid": "AllowPassingRuntimeRoleForRunningServerlessJob",
  "Action": [
    "iam:PassRole"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:iam::*:role/serverless-runtime-role"
  ],
  "Effect": "Allow"
},
{
  "Sid": "AllowCodeWhisperer",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "codewhisperer:GenerateRecommendations"
  ],
  "Resource": [
    "*"
  ]
},
{
  "Sid": "AllowAthenaSQL",
  "Action": [
    "athena:StartQueryExecution",
    "athena:StopQueryExecution",
    "athena:GetQueryExecution",
    "athena:GetQueryRuntimeStatistics",
    "athena:GetQueryResults",
    "athena:ListQueryExecutions",
    "athena:BatchGetQueryExecution",
    "athena:GetNamedQuery",
    "athena:ListNamedQueries",
    "athena:BatchGetNamedQuery",
    "athena:UpdateNamedQuery",
    "athena>DeleteNamedQuery",
    "athena:ListDataCatalogs",
    "athena:GetDataCatalog",
    "athena:ListDatabases",
    "athena:GetDatabase",
    "athena:ListTableMetadata",
    "athena:GetTableMetadata",
    "athena:ListWorkGroups",
    "athena:GetWorkGroup",
    "athena:CreateNamedQuery",

```



```

    "athena:GetPreparedStatement",
    "glue:CreateDatabase",
    "glue>DeleteDatabase",
    "glue:GetDatabase",
    "glue:GetDatabases",
    "glue:UpdateDatabase",
    "glue:CreateTable",
    "glue>DeleteTable",
    "glue:BatchDeleteTable",
    "glue:UpdateTable",
    "glue:GetTable",
    "glue:GetTables",
    "glue:BatchCreatePartition",
    "glue:CreatePartition",
    "glue>DeletePartition",
    "glue:BatchDeletePartition",
    "glue:UpdatePartition",
    "glue:GetPartition",
    "glue:GetPartitions",
    "glue:BatchGetPartition",
    "kms:ListAliases",
    "kms:ListKeys",
    "kms:DescribeKey",
    "lakeformation:GetDataAccess",
    "s3:GetObject",
    "s3:ListBucket",
    "s3:ListBucketMultipartUploads",
    "s3:ListMultipartUploadParts",
    "s3:AbortMultipartUpload",
    "s3:PutObject",
    "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
    "s3:ListAllMyBuckets"
  ],
  "Resource": [
    "*"
  ],
  "Effect": "Allow"
}
]
}
```

以下用户策略包含将 EMR Serverless 交互式应用程序与 EMR Studio Workspace 结合使用所需的最低用户权限。

EMR Serverless 交互式策略

在此示例策略中，使用 EMR Studio 拥有 EMR 无服务器交互式应用程序的用户权限，*emr-studio-service-role* 请将和的占位符替换为正确的 EMR Studio 服务角色和 *serverless-runtime-role* EMR 无服务器运行时角色。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowServerlessActions",
      "Action": [
        "emr-serverless:CreateApplication",
        "emr-serverless:UpdateApplication",
        "emr-serverless>DeleteApplication",
        "emr-serverless:ListApplications",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:StartApplication",
        "emr-serverless:StopApplication",
        "emr-serverless:StartJobRun",
        "emr-serverless:CancelJobRun",
        "emr-serverless:ListJobRuns",
        "emr-serverless:GetJobRun",
        "emr-serverless:GetDashboardForJobRun",
        "emr-serverless:AccessInteractiveEndpoints"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Sid": "AllowEMRBasicActions",
      "Action": [
        "elasticmapreduce:CreateEditor",
        "elasticmapreduce:DescribeEditor",
        "elasticmapreduce:ListEditors",

```

```

        "elasticmapreduce:UpdateStudio",
        "elasticmapreduce:StartEditor",
        "elasticmapreduce:StopEditor",
        "elasticmapreduce>DeleteEditor",
        "elasticmapreduce:OpenEditorInConsole",
        "elasticmapreduce:AttachEditor",
        "elasticmapreduce:DetachEditor",
        "elasticmapreduce>CreateStudio",
        "elasticmapreduce:DescribeStudio",
        "elasticmapreduce>DeleteStudio",
        "elasticmapreduce:ListStudios",
        "elasticmapreduce>CreateStudioPresignedUrl"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ],
    "Effect": "Allow"
},
{
    "Sid": "AllowPassingRuntimeRoleForRunningEMRServerlessJob",
    "Action": [
        "iam:PassRole"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:iam::*:role/serverless-runtime-role"
    ],
    "Effect": "Allow"
},
{
    "Sid": "AllowPassingServiceRoleForWorkspaceCreation",
    "Action": [
        "iam:PassRole"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:iam::*:role/emr-studio-service-role"
    ],
    "Effect": "Allow"
},
{
    "Sid": "AllowS3ListAndGetPermissions",
    "Action": [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",

```

```

        "s3:GetObject"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::*"
    ],
    "Effect": "Allow"
},
{
    "Sid": "DescribeNetwork",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
},
{
    "Sid": "ListIAMRoles",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:ListRoles"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
}
]
}

```

Amazon Identity and Access Management EMR Studio 用户的权限

下表包括用户可能执行的每个 Amazon EMR Studio 运营，并列出了执行该运营所需的最低 IAM 操作。您允许在 IAM 权限策略（当您使用 IAM 身份验证时）或用户角色会话策略（当您使用 IAM Identity Center 身份验证时）中执行这些针对 EMR Studio 的操作。

该表还显示了 EMR Studio 的每个示例权限策略中允许的运营。有关示例权限策略的更多信息，请参阅 [为 EMR Studio 用户创建权限策略](#)。

Action	Basic	中间	高级	关联操作
创建和删除 Workspaces	支持	是	是	<pre>"elasticmapreduce: CreateEditor", "elasticmapreduce:Describe Editor", "elasticmapreduce: ListEditors", "elasticmapreduce:DeleteEd itor"</pre>
查看协作面板、启用 Workspace 协作并添加协作者。有关更多信息，请参阅 设置 Workspace 协作的所有权 。	支持	是	是	<pre>"elasticmapreduce: UpdateEditor", "elasticmapreduce:Put WorkspaceAccess", "elasticmapreduce: DeleteWorkspaceAccess", "elasticmapreduce:Lis tWorkspaceAccessId entities"</pre>
创建新的 EMR 集群时，请查看与 Studio 同一个账户中的 Amazon S3 Control 存储桶列表，在使用 Web UI 调试应用程序时访问容器日志	支持	是	是	<pre>"s3:ListAllMyBuckets", "s3:ListBucket", "s3:GetBucketLocation", "s3:GetObject"</pre>
访问 Workspaces	支持	是	是	<pre>"elasticmapreduce: DescribeEditor", "elasticmapreduce:ListEdit ors", "elasticmapreduce:Sta rtEditor", "elasticmapreduce:StopEdit or", "elasticmapreduce:Open EditorInConsole"</pre>

Action	Basic	中间	高级	关联操作
附加或分离与 Workspace 关联的现有 Amazon EMR 集群	支持	是	是	"elasticmapreduce:AttachEditor", "elasticmapreduce:DetachEditor", "elasticmapreduce:ListClusters", "elasticmapreduce:DescribeCluster", "elasticmapreduce:ListInstanceGroups", "elasticmapreduce:ListBootstrapActions"
附加或分离 Amazon EMR on EKS 集群	支持	是	是	"elasticmapreduce:AttachEditor", "elasticmapreduce:DetachEditor", "emr-containers:ListVirtualClusters", "emr-containers:DescribeVirtualCluster", "emr-containers:ListManagedEndpoints", "emr-containers:DescribeManagedEndpoint", "emr-containers:GetManagedEndpointSessionCredentials"

Action	Basic	中间	高级	关联操作
附加或分离与 Workspace 关联的 EMR Serverless 应用程序	否	是	是	<pre>"elasticmapreduce:AttachEditor", "elasticmapreduce:DetachEditor", "emr-serverless:GetApplication", "emr-serverless:StartApplication", "emr-serverless:ListApplications", "emr-serverless:GetDashboardForJobRun", "emr-serverless:AccessInteractiveEndpoints", "iam:PassRole"</pre> 需要具有 PassRole 权限才能传递 EMR Serverless 作业运行时系统角色。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR Serverless 用户指南》中的 Job runtime roles。
在具有永久应用程序用户界面的 EC2 作业上调试 Amazon EMR	支持	是	是	<pre>"elasticmapreduce:CreatePersistentAppUI", "elasticmapreduce:DescribePersistentAppUI", "elasticmapreduce:GetPersistentAppUIPresignedURL", "elasticmapreduce:ListClusters", "elasticmapreduce:ListSteps", "elasticmapreduce:DescribeCluster", "s3:ListBucket", "s3:GetObject"</pre>

Action	Basic	中间	高级	关联操作
使用集群应用程序用户界面在 EC2 作业上调试 Amazon EMR	支持	是	是	<code>"elasticmapreduce: GetOnClusterAppUIP resignedURL"</code>
使用 Spark 历史记录服务器调试 Amazon EMR on EKS 任务运行	支持	是	是	<code>"elasticmapreduce: CreatePersistentAppUI", "elasticmapreduce: DescribePersistentAppUI", "elasticmapreduce: GetPersistentAppUIPres ignedURL", "emr-containers: ListVirtu alClusters", "emr-containers: Describ eVirtualCluster", "emr-containers: Li stJobRuns", "emr-containers: Describe JobRun", "s3: ListBucket", "s3: GetObject"</code>
创建和删除 Git 存储库	支持	是	是	<code>"elasticmapreduce: CreateRepository", "elasticmapreduce: DeleteRe pository", "elasticmapreduce: ListRep ositories", "elasticmapreduce: Descri beRepository", "secretsmanager: Creat eSecret", "secretsmanager: ListSecret s", "secretsmanager: TagReso urce"</code>

Action	Basic	中间	高级	关联操作
链接和取消链接 Git 存储库	支持	是	是	"elasticmapreduce:LinkRepository", "elasticmapreduce:UnlinkRepository", "elasticmapreduce:ListRepositories", "elasticmapreduce:DescribeRepository"
根据预定义的集群模板创建新集群	否	是	是	"servicecatalog:SearchProducts", "servicecatalog:DescribeProduct", "servicecatalog:DescribeProductView", "servicecatalog:DescribeProvisioningParameters", "servicecatalog:ProvisionProduct", "servicecatalog:UpdateProvisionedProduct", "servicecatalog:ListProvisioningArtifacts", "servicecatalog:DescribeRecord", "servicecatalog:ListLaunchPaths", "cloudformation:DescribeStackResources", "elasticmapreduce:ListClusters", "elasticmapreduce:DescribeCluster"

Action	Basic	中间	高级	关联操作
请提供集群配置以创建新集群。	否	否	是	"elasticmapreduce:RunJobFlow", "iam:PassRole", "elasticmapreduce:ListClusters", "elasticmapreduce:DescribeCluster"
当您使用 IAM 身份验证模式时，将用户分配给 Studio。	否	否	否	"elasticmapreduce:CreateStudioPresignedUrl"
描述网络对象。	支持	是	是	JSON <pre>{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [{ "Sid": "DescribeNetwork", "Effect": "Allow", "Action": ["ec2:DescribeVpcs", "ec2:DescribeSubnets", "ec2:DescribeSecurityGroups"], "Resource": ["*"] }] }</pre>

Action	Basic	中间	高级	关联操作
列出 IAM 角色。	支持	是	是	JSON <pre>{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [{ "Sid": "ListIAMRoles", "Effect": "Allow", "Action": ["iam:ListRoles"], "Resource": ["*"] }] }</pre>
从 Amazon A SageMaker I Studio 连接到 EMR Studio，然后使用 Data Wrangler 可视化界面。	否	否	是	<pre>"sagemaker:CreatePresignedDomainUrl", "sagemaker:DescribeDomain", "sagemaker:ListDomains", "sagemaker:ListUserProfile"</pre>
CodeWhisperer 在您的 EMR Studio 中使用亚马逊。	否	否	是	<pre>"codewhisperer:GenerateRecommendations"</pre>

Action	Basic	中间	高级	关联操作
从 EMR Studio 访问 Amazon Athena SQL 编辑器 。此列表可能不包括使用所有 Athena 功能所需的所有权限。要了解更多 up-to-date 列表，请参阅 Athena 完全访问政策 。	否	否	是	"athena:StartQueryExecution", "athena:StopQueryExecution", "athena:GetQueryExecution", "athena:GetQueryRuntimeStatistics", "athena:GetQueryResults", "athena:ListQueryExecutions", "athena:BatchGetQueryExecution", "athena:GetNamedQuery", "athena:ListNamedQueries" , "athena:BatchGetNamedQuery", "athena:UpdateNamedQuery", "athena>DeleteNamedQuery", "athena:ListDataCatalogs", "athena:GetDataCatalog", "athena:ListDatabases", "athena:GetDatabase", "athena:ListTableMetadata", "athena:GetTableMetadata", "athena:ListWorkGroups", "athena:GetWorkGroup", "athena:CreateNamedQuery", "athena:GetPreparedStatement", "glue:CreateDatabase", "glue>DeleteDatabase", "glue:GetDatabase", "glue:GetDatabases",

Action	Basic	中间	高级	关联操作
				"glue:UpdateDatabase", "glue:CreateTable", "glue>DeleteTable", "glue:BatchDeleteTable", "glue:UpdateTable", "glue:GetTable", "glue:GetTables", "glue:BatchCreatePar tition", "glue:CreatePartition", "glue>DeletePartition", "glue:BatchDeletePartiti on", "glue:UpdatePartition", "glue:GetPartition", "glue:GetPartitions", "glue:BatchGetPartition", "kms:ListAliases", "kms:ListKeys", "kms:DescribeKey", "lakeformation:GetD ataAccess", "s3:GetBucketLocation", "s3:GetBucketLocation", "s3:GetObject", "s3:ListBucket", "s3:ListBucketMultipartU ploads", "s3:ListMultipartU ploadParts", "s3:AbortMultipartUploa d", "s3:PutObject", "s3:PutBucketPublicAccess Block", "s3:ListAllMyBuckets"

创建 EMR Studio

您可以使用 Amazon EMR 控制台或 Amazon CLI 为您的团队创建 EMR Studio。创建 Studio 实例是设置 Amazon EMR Studio 的一部分。

先决条件

在创建 Studio 之前，请确保您已在 [设置 EMR Studio](#) 中完成了之前的任务。

要使用创建 Studio Amazon CLI，应安装最新版本。有关更多信息，请参阅[安装或更新 Amazon CLI 的最新版本](#)。

Important

在创建 Studio 之前，请先 SwitchyOmega 在浏览器中停用代理管理工具，例如 FoxyProxy 或。当您选择 Create Studio (创建 Studio) 时，活动代理可能会导致出现 Network Failure (网络故障) 错误消息。

Amazon EMR 为您提供了创建 Studio 的简单控制台体验，让您可以快速开始使用默认设置来运行交互式工作负载，或使用默认设置来运行批处理作业。创建 EMR Studio 还会创建一个 EMR Serverless 应用程序，为您的交互式作业做好准备。

如果您想完全控制 Studio 的设置，可选择自定义，这样就可以配置所有其他设置。

Interactive workloads

创建 EMR Studio 运行交互式工作负载

1. 在 [/emr](https://console.aws.amazon.com/emr) 上打开亚马逊 EMR 控制台。 <https://console.aws.amazon.com>
2. 在左侧导航栏的 EMR Studio 下，选择 Getting started (入门)。您还可以从 Studios 页面创建新 Studios。
3. 如果要创建 EMR Studio 运行交互式工作负载，Amazon EMR 会为您提供默认设置，但您可以编辑这些设置。可配置的设置包括 EMR Studio 的名称、Workspace 的 S3 位置、要使用的服务角色、要使用的 Workspace、EMR Serverless 应用程序名称以及相关的运行时角色。
4. 选择创建 Studio 并启动 Workspace，完成并导航到 Studios 页面。您的新 Studio 在列表中，其中包含 Studio name (Studio 名称)、Creation date (日期创建) 和 Studio access URL (Studio 访问 URL) 等详细信息。Workspace 将在浏览器的新选项卡中打开。

Batch jobs

创建 EMR Studio 运行交互式工作负载

1. 在 [/emr](https://console.aws.amazon.com/emr) 上打开亚马逊 EMR 控制台。https://console.aws.amazon.com
2. 在左侧导航栏的 EMR Studio 下，选择 Getting started (入门)。您还可以从 Studios 页面创建新 Studios。
3. 如果要为批处理作业创建 EMR Studio，Amazon EMR 会为您提供默认设置，但您可以编辑这些设置。可配置的设置包括 EMR Studio 的名称、EMR Serverless 应用程序名称和相关的运行时角色。
4. 选择创建 Studio 并启动 Workspace，完成并导航到 Studios 页面。您的新 Studio 在列表中，其中包含 Studio name (Studio 名称)、Creation date (日期创建) 和 Studio access URL (Studio 访问 URL) 等详细信息。EMR Studio 将在浏览器的新选项卡中打开。

Custom settings

使用自定义设置创建 EMR Studio

1. 在 [/emr](https://console.aws.amazon.com/emr) 上打开亚马逊 EMR 控制台。https://console.aws.amazon.com
2. 在左侧导航栏的 EMR Studio 下，选择 Getting started (入门)。您还可以从 Studios 页面创建新 Studios。
3. 选择创建 Studio，打开创建 Studio 页面。
4. 输入 Studio 名称。
5. 选择创建新的 S3 存储桶或使用现有位置。
6. 选择要添加到 Studio 的 Workspace。您最多可以添加 3 个 Workspace。
7. 在身份验证中，为 Studio 选择身份验证模式并根据下表提供信息。要了解有关 EMR Studio 身份验证的更多信息，请参阅 [为 Amazon EMR Studio 选择身份验证模式](#)。

如果您使用...	请执行此操作...
IAM 身份验证或联合身份验证	默认身份验证方法为 Amazon Identity and Access Management (IAM)。在屏幕底部，您还可以添加标签，以授予特定用户访问 Studio 的权限，如 将用户或组分配到 EMR Studio 中所述。

如果您使用...	请执行此操作...
	如果您希望联合用户使用身份提供商 (IdP) 的 Studio URL 和凭据登录，请从下拉列表中选择您的 IdP，然后输入您的身份提供商 (IdP) 登录 URL 和参数名称。RelayState 有关 IdP 身份验证 URLs 和 RelayState 名称的列表，请参阅。身份提供商 RelayState 参数和身份验证 URLs
IAM Identity Center 身份验证	选择您的 EMR Studio 服务角色和用户角色。有关更多信息，请参阅创建 EMR Studio 服务角色和创建 IAM Identity Center 身份验证模式的 EMR Studio 用户角色。 在 Studio 中使用 IAM Identity Center (以前为 Amazon 单点登录) 身份验证时，您可以选择使用“启用可信身份传播”选项来简化用户的登录体验。通过可信身份传播，用户可以使用其 Identity Center 凭据登录，并在使用 Studio 时将其身份传播到下游 Amazon 服务。 在“应用程序访问权限”部分中，您还可以指定 Identity Center 中的所有用户和组是否都应有访问 Studio，或者是否只有您选择的分配用户和组才能访问 Studio。 有关更多信息，请参阅 将 Amazon EMR 与 Amazon IAM Identity Center，以及《Amazon IAM Identity Center 用户指南》中的跨应用程序的可信身份传播。

8. 对于 VPC，从下拉列表中为 Studio 选择 Amazon Virtual Private Cloud (VPC)。
9. 在 Subnets (子网) 下，在您的 VPC 中选择最多五个子网以与 Studio 关联。创建 Studio 后，您可以选择添加更多子网。

10. 对于 Security groups (安全组)，选择默认安全组或自定义安全组。有关更多信息，请参阅 [定义安全组以控制 EMR Studio 网络流量](#)。

如果选择...	请执行此操作...
默认 EMR Studio 安全组	要为 Studio 启用基于 Git 的仓库链接，请选择“启用”和“clusters/endpoints Git 存储库”。否则，请选择 Enable clusters/endpoints (启用集群/端点)。
您 Studio 的自定义安全组	- 在 Cluster/endpoint security group (集群/端点安全组) 下，从下拉列表中选择您配置的引擎安全组。您的 Studio 使用此安全组来允许来自附加 Workspaces 的入站访问。 - 在 Workspace security group (Workspace 安全组) 下，从下拉列表中选择您配置的 Workspace 安全组。您的 Studio 使用此安全组和 Workspaces 来提供对附加 Amazon EMR 集群和公共托管 Git 存储库的出站访问。

11. 向 Studio 和其他资源添加标签。有关标签的更多信息，请参阅[标签集群](#)。
12. 选择创建 Studio 并启动 Workspace，完成并导航到 Studios 页面。您的新 Studio 在列表中，其中包含 Studio name (Studio 名称)、Creation date (日期创建) 和 Studio access URL (Studio 访问 URL) 等详细信息。

创建 Studio 后，请按照[将用户或组分配到 EMR Studio](#)中的说明进行操作。

CLI

Note

为了便于读取，包含 Linux 行继续符 (\)。它们可以通过 Linux 命令删除或使用。对于 Windows，请将它们删除或替换为脱字号 (^)。

Example : 创建使用 IAM 进行身份验证的 EMR Studio

以下示例 Amazon CLI 命令创建了一个采用 IAM 身份验证模式的 EMR Studio。当您为 Studio 使用 IAM 身份验证或联合身份验证时，您不需要指定 `--user-role`。

要允许联合身份用户使用 Studio URL 和身份提供商 (IdP) 的凭据登录，请指定您的 `--idp-auth-url` 和 `--idp-relay-state-parameter-name`。有关 IdP 身份验证 URLs 和 RelayState 名称的列表，请参阅 [身份提供商 RelayState 参数和身份验证 URLs](#)

```
aws emr create-studio \
--name <example-studio-name> \
--auth-mode IAM \
--vpc-id <example-vpc-id> \
--subnet-ids <subnet-id-1> <subnet-id-2>... <subnet-id-5> \
--service-role <example-studio-service-role-name> \
--user-role studio-user-role-name \
--workspace-security-group-id <example-workspace-sg-id> \
--engine-security-group-id <example-engine-sg-id> \
--default-s3-location <example-s3-location> \
--idp-auth-url <https://EXAMPLE/login/> \
--idp-relay-state-parameter-name <example-RelayState>
```

Example : 创建使用 Identity Center 进行身份验证的 EMR Studio

以下 Amazon CLI 示例命令创建使用 IAM 身份中心身份验证模式的 EMR Studio。当您使用 IAM Identity Center 身份验证时，则必须指定 `--user-role`。

有关 IAM Identity Center 身份验证的更多信息，请参阅 [为 Amazon EMR Studio 设置 IAM Identity Center 身份验证模式](#)。

```
aws emr create-studio \
--name <example-studio-name> \
--auth-mode SSO \
--vpc-id <example-vpc-id> \
--subnet-ids <subnet-id-1> <subnet-id-2>... <subnet-id-5> \
--service-role <example-studio-service-role-name> \
--user-role <example-studio-user-role-name> \
--workspace-security-group-id <example-workspace-sg-id> \
--engine-security-group-id <example-engine-sg-id> \
--default-s3-location <example-s3-location> \
--trusted-identity-propagation-enabled \
--idc-user-assignment OPTIONAL \
```

```
--idc-instance-arn <iam-identity-center-instance-arn>
```

Example : `aws emr create-studio` 的 CLI 输出

以下是您创建 Studio 之后出现的输出示例。

```
{
  StudioId: "es-123XXXXXXXXX",
  Url: "https://es-123XXXXXXXXX.emrstudio-prod.us-east-1.amazonaws.com"
}
```

有关 create-studio 命令的更多信息，请参阅 [Amazon CLI 命令参考](#)。

身份提供商 RelayState 参数和身份验证 URLs

当您使用 IAM 联合身份验证时，您希望用户使用您的 Studio URL 和身份提供商 (IdP) 的凭证登录，则可以在此时指定您的身份提供商 (IdP) 登录 URL 和RelayState参数名称。 [创建 EMR Studio](#)

下表显示了一些常用身份提供商的标准身份验证 URL 和 RelayState 参数名称。

身份提供者	参数	身份验证 URL
Auth0	RelayState	https://<sub_domain> .auth0.com/samlp/<app_id>
Google 账户	RelayState	https://accounts.google.com/o/saml2/initssso?idpid= <idp_id>&spid=<sp_id>&forceauthn=false
Microsoft Azure	RelayState	https://myapps.microsoft.com/signin/ <app_name> /<app_id>?tenantId= <tenant_id>
Okta	RelayState	https://<sub_domain> .okta.com/app/<app_name> /<app_id>/sso/saml

身份提供者	参数	身份验证 URL
PingFederate	TargetResource	https://<host>/idp/<idp_id>/startSSO.ping?PartnerSpId=<sp_id>
PingOne	TargetResource	https://sso.connect.pingidentity.com/sso/sp/initssso?saasid= <app_id>&idpid=<idp_id>

分配和管理 EMR Studio 用户

创建 EMR Studio 后，您可以分配用户和组到 EMR Studio。分配、更新和删除用户的方法取决于 Studio 身份验证模式。

- 当您使用 IAM 身份验证模式时，可以在 IAM 中或使用 IAM 和身份提供商配置 EMR Studio 用户任务和权限。
- 在 IAM 身份中心身份验证模式下，您可以使用 Amazon EMR 管理控制台或 Amazon CLI 来管理用户。

要了解有关 Amazon EMR Studio 身份验证的更多信息，请参阅 [为 Amazon EMR Studio 选择身份验证模式](#)。

将用户或组分配到 EMR Studio

IAM

当您使用 [为 Amazon EMR Studio 设置 IAM 身份验证模式](#) 时，必须允许 CreateStudioPresignedUrl 在用户的 IAM 权限策略中执行操作，并将用户限制到某一特定 Studio。您可以将 CreateStudioPresignedUrl 包括在您的 [IAM 身份验证模式的用户权限](#) 中，或者使用单独的策略。

要将用户限制到某一 Studio（或某一组 Studio），您可以使用基于属性的访问权限控制（ABAC），或在权限策略的 Resource 元素中指定 Studio 的 Amazon 资源名称（ARN）。

Example 使用 Studio ARN 将用户分配到 Studio

以下示例策略允许用户访问特定 EMR Studio，方法是允许 CreateStudioPresignedUrl 操作并在 Resource 元素指定 Studio 的 Amazon 资源名称（ARN）。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowCreateStudioPresignedUrl",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "elasticmapreduce:CreateStudioPresignedUrl"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:elasticmapreduce:us-east-1:123456789012:studio/studio-id"
      ]
    }
  ]
}
```

Example 使用 ABAC 将用户分配至 Studio 以进行 IAM 身份验证

为 Studio 配置基于属性的访问权限控制 (ABAC) 的方法有多种。例如，您可以将一个或多个标签附加到 EMR Studio，然后创建 IAM policy，该策略限制附有此类标签的特定或一组 Studio 进行 CreateStudioPresignedUrl 操作。

您可以在 Studio 创建期间或之后添加标签。要将标签添加到现有 Studio，您可以使用 [Amazon CLI](#) `emr add-tags` 命令。以下示例将带有键值对的标签 Team = Data Analytics 添加到 EMR Studio。

```
aws emr add-tags --resource-id <example-studio-id> --tags Team="Data Analytics"
```

以下示例权限策略允许 CreateStudioPresignedUrl 使用标签键值对 Team = DataAnalytics 为 EMR Studios 执行的操作。有关使用标签进行访问控制的更多信息，请参阅[使用标签控制对 IAM 用户和角色的访问以及他们进行的访问](#)或[使用标签控制对 Amazon 资源的访问](#)。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
```

```

"Statement": [
  {
    "Sid": "AllowCreateStudioPresignedUrl",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "elasticmapreduce:CreateStudioPresignedUrl"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:elasticmapreduce:*:123456789012:studio/*"
    ],
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "elasticmapreduce:ResourceTag/Team": "Data Analytics"
      }
    }
  }
]
}

```

Example 使用 aws: SourceIdentity 全局条件键将用户分配到 Studio

在使用 IAM 联合身份验证时，您可以使用权限策略的全局条件密钥 (global condition key)aws:SourceIdentity，以便在用户担任 IAM 角色进行联合身份验证时向他们授予 Studio 访问权限。

您必须先配置身份提供商 (IdP)，以便在用户对联合身份进行身份验证并担任 IAM 角色时返回标识字符串，例如：电子邮件地址或用户名。IAM 将全局条件密钥 (global condition key)aws:SourceIdentity 设置为身份提供商 (IdP) 返回的标识字符串。

有关更多信息，请参阅 Amazon 安全博客中的[如何将 IAM 角色活动与企业身份关联](#)博客文章和全局条件密钥参考中的 aws: [SourceIdentity](#) 条目。

以下示例策略允许执行该CreateStudioPresignedUrl操作，并向用户提供与指定aws:SourceIdentity的 EMR Studio *<example-source-identity>* 访问权限相匹配的用户。*<example-studio-arn>*

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [

```

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "elasticmapreduce:CreateStudioPresignedUrl"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:elasticmapreduce:us-east-1:123456789012:studio/studio-name"
  ],
  "Condition": {
    "StringLike": {
      "aws:SourceIdentity": "example-source-identity"
    }
  },
  "Sid": "AllowELASTICMAPREDUCECreatestudiopresignedurl"
}
```

IAM Identity Center

将用户或组分配给 EMR Studio 时，请指定会话策略来定义精细权限，例如为该用户或组创建新 EMR 集群的能力。Amazon EMR 存储这些会话策略映射。您可以在分配后更新用户或组的会话策略。

Note

用户或组的最终权限是 EMR Studio 用户角色中定义的权限与用户或组会话策略中定义的权限的交集。如果用户属于分配给 Studio 的多个组，EMR Studio 则将为该用户使用权限联合。

使用 Amazon EMR 控制台将用户或组分配到 EMR Studio

1. 导航到 Amazon EMR 新控制台，然后从侧面导航栏中选择切换到旧控制台。有关切换到旧控制台后预期情况的更多信息，请参阅 [Using the old console](#)。
2. 从左侧导航中选择 EMR Studio。
3. 从 Studios 列表选择您的 Studio 名称，或选择 Studio 后选择 View details (查看详细信息)，以打开 Studio 详细信息页面。
4. 选择 Add Users (添加用户) 以查看 Users (用户) 和 Groups (组) 搜索表。

5. 选择 Users (用户) 选项卡或 Groups (组) 选项卡，然后在搜索栏中输入搜索词以查找用户或组。
6. 从搜索结果列表中选择一个或多个用户或组。您可以在 Users (用户) 选项卡和 Groups (组) 选项卡之间来回切换。
7. 选择要添加到 Studio 的用户和组后，选择 Add (添加)。您应该会看到 Studio users (Studio 用户) 列表中显示用户和组。列表可能需要几秒钟才能刷新。
8. 按照[更新分配给 Studio 的用户或组的权限](#)中的说明优化用户或组的 Studio 权限。

使用 Amazon CLI，将用户或组分配到 EMR Studio

为以下 create-studio-session-mapping 参数插入您自己的值。有关 create-studio-session-mapping 命令的更多信息，请参阅 [Amazon CLI 命令参考](#)。

- **--studio-id**：要将用户或组分配到 Studio 的 ID。有关如何检索 Studio ID 的说明，请参阅 [查看 Studio 详细信息](#)。
- **--identity-name**：Identity Store 中的用户或组的名称。有关更多信息，[UserName](#) 请参阅 Identity Store API 参考中的 [DisplayName](#) 针对用户和群组的信息。
- **--identity-type**：使用 USER 或 GROUP 指定身份类型。
- **--session-policy-arn**：您要与用户或组关联的会话策略的 Amazon 资源名称 (ARN)。例如 **arn:aws:iam::*<aws-account-id>*:policy/*EMRStudio_Advanced_User_Policy***。有关更多信息，请参阅 [为 EMR Studio 用户创建权限策略](#)。

```
aws emr create-studio-session-mapping \  
  --studio-id <example-studio-id> \  
  --identity-name <example-identity-name> \  
  --identity-type <USER-or-GROUP> \  
  --session-policy-arn <example-session-policy-arn>
```

Note

为了便于读取，包含 Linux 行继续符 (\)。它们可以通过 Linux 命令删除或使用。对于 Windows，请将它们删除或替换为脱字号 (^)。

使用 get-studio-session-mapping 命令验证新分配。*<example-identity-name>* 替换为您更新的用户或群组的 IAM 身份中心名称。


```
aws emr get-studio-session-mapping \  
  --studio-id <example-studio-id> \  
  --identity-type <USER-or-GROUP> \  
  --identity-name <user-or-group-name> \
```

更新分配给 Studio 的用户或组的权限

IAM

要在使用 IAM 身份验证模式时更新用户或组权限，请使用 IAM 更改附加到 IAM 身份（用户、组或角色）的 IAM 权限策略。

有关更多信息，请参阅 [IAM 身份验证模式的用户权限](#)。

IAM Identity Center

使用控制台更新用户或组的 EMR Studio 权限

1. 导航到 Amazon EMR 新控制台，然后从侧面导航栏中选择切换到旧控制台。有关切换到旧控制台后预期情况的更多信息，请参阅 [Using the old console](#)。
2. 从左侧导航中选择 EMR Studio。
3. 从 Studios 列表选择您的 Studio 名称，或选择 Studio 后选择 View details (查看详细信息)，以打开 Studio 详细信息页面。
4. 在 Studio 详细信息页面上的 Studio users (Studio 用户) 列表中，搜索要更新的用户或组。您可以按名称或身份类型进行搜索。
5. 选择要更新的用户或组，然后选择 Assign policy (分配策略) 以打开 Session policy (会话策略) 对话框。
6. 选择要应用于您在步骤 5 中选择的用户或组的策略，然后选择 Apply policy (应用策略)。Studio users (Studio 用户) 列表应在 Session policy (会话策略) 列中显示您更新的用户或组的策略名称。

要更新用户或群组的 EMR Studio 权限，请使用 Amazon CLI

为以下 update-studio-session-mappings 参数插入您自己的值。有关 update-studio-session-mappings 命令的更多信息，请参阅 [Amazon CLI 命令参考](#)。

```
aws emr update-studio-session-mapping \  
  --studio-id <example-studio-id> \
```

```
--identity-name <name-of-user-or-group-to-update> \  
--session-policy-arn <new-session-policy-arn-to-apply> \  
--identity-type <USER-or-GROUP> \
```

使用 `get-studio-session-mapping` 命令验证新的会话策略分配。`<example-identity-name>` 替换为您更新的用户或群组的 IAM 身份中心名称。

```
aws emr get-studio-session-mapping \  
--studio-id <example-studio-id> \  
--identity-type <USER-or-GROUP> \  
--identity-name <user-or-group-name> \
```

从 Studio 中删除用户或组

IAM

要在使用 IAM 身份验证模式时从 EMR Studio 中删除用户或组，必须通过重新配置用户的 IAM 权限策略来撤销该用户对 Studio 的访问权限。

在以下示例策略中，假设您有附加标签键值对 `Team = Quality Assurance` 的 EMR Studio。根据该策略，用户可以访问标有 `Team` 键的 Studios，该键的值等于 `Data Analytics` 或者 `Quality Assurance`。要从标记为 `Team = Quality Assurance` 的 Studio 中删除用户，必须从标签值列表中删除 `Quality Assurance`。

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Sid": "AllowCreateStudioPresignedUrl",  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": [  
        "elasticmapreduce:CreateStudioPresignedUrl"  
      ],  
      "Resource": [  
        "arn:aws:elasticmapreduce:us-east-1:123456789012:studio/*"  
      ],  
      "Condition": {  
        "StringEquals": {
```

```
        "elasticmapreduce:ResourceTag/Team": [
            "Data Analytics",
            "Quality Assurance"
        ]
    }
}
```

IAM Identity Center

使用控制台从 EMR Studio 中删除用户或组

1. 导航到 Amazon EMR 新控制台，然后从侧面导航栏中选择切换到旧控制台。有关切换到旧控制台后预期情况的更多信息，请参阅 [Using the old console](#)。
2. 从左侧导航中选择 EMR Studio。
3. 从 Studios 列表选择您的 Studio 名称，或选择 Studio 后选择 View details (查看详细信息)，以打开 Studio 详细信息页面。
4. 在 Studio 详细信息页面上的 Studio users (Studio 用户) 列表中，查找要从 Studio 中删除的用户或组。您可以按名称或身份类型进行搜索。
5. 选择要删除的用户或组，选择 Delete (删除) 并确认。您删除的用户或组将从 Studio users (Studio 用户) 列表中消失。

使用 Amazon CLI 从 EMR Studio 中删除用户或组

为以下 delete-studio-session-mapping 参数插入您自己的值。有关 delete-studio-session-mapping 命令的更多信息，请参阅 [Amazon CLI 命令参考](#)。

```
aws emr delete-studio-session-mapping \
  --studio-id <example-studio-id> \
  --identity-type <USER-or-GROUP> \
  --identity-name <name-of-user-or-group-to-delete> \
```

监控、更新和删除 Amazon EMR Studio 资源

本部分描述了监控、更新或删除 EMR Studio 资源的说明。有关分配用户或更新用户权限的信息，请参阅 [分配和管理 EMR Studio 用户](#)。

查看 Studio 详细信息

Console

使用新控制台查看有关 EMR Studio 的详细信息

1. 在 [/emr](https://console.aws.amazon.com/emr) 上打开亚马逊 EMR 控制台。<https://console.aws.amazon.com>
2. 在左侧导航栏的 EMR Studio 下，选择 Studios。
3. 从 Studios 列表中选择 Studio 以打开 Studio 详细信息页面。Studio 详细信息页面包括 Studio setting (Studio 设置) 信息，例如 Studio Description (描述)、VPC 和 Subnets (子网)。

CLI

要按工作室 ID 检索 EMR Studio 的详细信息，请使用 Amazon CLI

使用以下 `describe-studio` Amazon CLI 命令获取有关特定 EMR Studio 的详细信息。有关更多信息，请参阅 [Amazon CLI 命令参考](#)。

```
aws emr describe-studio \
  --studio-id <id-of-studio-to-describe> \
```

使用 Amazon CLI 检索 EMR Studio 列表

使用以下 `list-studios` Amazon CLI 命令。有关更多信息，请参阅 [Amazon CLI 命令参考](#)。

```
aws emr list-studios
```

以下是 `list-studios` 命令的示例返回值 (JSON 格式)。

```
{
  "Studios": [
    {
      "AuthMode": "IAM",
      "VpcId": "vpc-b21XXXXX",
      "Name": "example-studio-name",
```

```

        "Url": "https://es-7HWP74SNGDXXXXXXXXXXXXXXXXX.emrstudio-prod.us-
east-1.amazonaws.com",
        "CreationTime": 1605672582.781,
        "StudioId": "es-7HWP74SNGDXXXXXXXXXXXXXXXXX",
        "Description": "example studio description"
    }
]
}

```

监控 Amazon EMR Studio 操作

查看 EMR Studio 和 API 活动

EMR Studio 与 Amazon CloudTrail 一项服务集成，该服务提供用户、IAM 角色或其他 Amazon 服务在 EMR Studio 中执行的操作的记录。CloudTrail 将 EMR Studio 的 API 调用捕获为事件。您可以使用 CloudTrail 控制台查看事件，网址为 <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>。

EMR Studio 事件提供诸如哪个 Studio 或 IAM 用户发出请求以及请求的类型等信息。

Note

集群上的操作，例如：运行 Notebook 任务，不会发出 Amazon CloudTrail。

您还可以创建跟踪，以便将 EMR Studio CloudTrail 事件持续传送到 Amazon S3 存储桶。有关更多信息，请参阅 [Amazon CloudTrail 《用户指南》](#)。

CloudTrail 事件示例：用户调用 DescribeStudio API

以下是用户调用 [DescribeStudio](#) API 时创建 Amazon CloudTrail 的事件示例。admin CloudTrail 将用户名记录为 admin。

Note

为了保护 Studio 的详细信息，的 EMR Studio API 事件 DescribeStudio 不包括的值。responseElements

```

{
  "eventVersion": "1.08",

```

```

"userIdentity":{
  "type":"IAMUser",
  "principalId":"AIDXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
  "arn":"arn:aws:iam::653XXXXXXXXX:user/admin",
  "accountId":"653XXXXXXXXX",
  "accessKeyId":"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
  "userName": "admin"
},
"eventTime":"2021-01-07T19:13:58Z",
"eventSource":"elasticmapreduce.amazonaws.com",
"eventName":"DescribeStudio",
"awsRegion":"us-east-1",
"sourceIPAddress":"72.XX.XXX.XX",
"userAgent":"aws-cli/1.18.188 Python/3.8.5 Darwin/18.7.0 boto3/1.19.28",
"requestParameters":{
  "studioId":"es-905XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
},
"responseElements":null,
"requestID":"0fxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx",
"eventID":"b0xxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx",
"readOnly":true,
"eventType":"AwsApiCall",
"managementEvent":true,
"eventCategory":"Management",
"recipientAccountId":"653XXXXXXXXX"
}

```

查看 Spark 用户和任务活动

要查看 Amazon EMR Studio 用户的 Spark 任务活动，您可以在集群上配置用户模拟。借助用户模拟，从 Workspace 提交的每个 Spark 任务都与运行代码的 Studio 用户相关联。

启用用户模拟后，Amazon EMR 会在集群的主节点上为在 Workspace 中运行代码的每个用户创建一个 HDFS 用户目录。例如，如果用户 `studio-user-1@example.com` 运行代码，您可以连接主节点并可以看到 `hadoop fs -ls /user` 显示 `studio-user-1@example.com` 的目录。

要设置 Spark 用户模拟，请在以下配置分类中设置以下属性：

- `core-site`
- `livy-conf`

[

```
{
  "Classification": "core-site",
  "Properties": {
    "hadoop.proxyuser.livy.groups": "*",
    "hadoop.proxyuser.livy.hosts": "*"
  }
},
{
  "Classification": "livy-conf",
  "Properties": {
    "livy.impersonation.enabled": "true"
  }
}
]
```

要查看历史服务器页面，请参阅[使用 EMR Studio 调试应用程序和任务](#)。您还可以使用 SSH 连接到集群的主节点来查看应用程序的 Web 界面。有关更多信息，请参阅[查看 Amazon EMR 集群上托管的 Web 界面](#)。

更新 Amazon EMR Studio

创建 EMR Studio 后，您可以使用 Amazon CLI 更新以下属性：

- Name
- 说明
- 默认 S3 位置
- 子网

要更新 EMR Studio，请使用 Amazon CLI

使用 `update-studio` Amazon CLI 命令更新 EMR Studio。有关更多信息，请参阅[Amazon CLI 命令参考](#)。

Note

您可以将 Studio 与最多 5 个子网关联。这些子网必须与 Studio 属于同一 VPC。您提交给 `update-studio` 命令 IDs 的子网列表可以包括新的子网 IDs，但也必须包括您已经与 Studio 关联的所有子网 IDs。您无法从 Studio 中删除子网。

```
aws emr update-studio \  
--studio-id <example-studio-id-to-update> \  
--name <example-new-studio-name> \  
--subnet-ids <old-subnet-id-1 old-subnet-id-2 old-subnet-id-3 new-subnet-id> \
```

要验证更改，请使用 `describe-studio` Amazon CLI 命令并指定您的 Studio ID。有关更多信息，请参阅 [Amazon CLI 命令参考](#)。

```
aws emr describe-studio \  
--studio-id <id-of-updated-studio> \
```

删除 Amazon EMR Studio 和 Workspaces

当您删除 Studio 时，EMR Studio 会删除与 Studio 关联的所有 IAM Identity Center 用户和组分配。

Note

当您删除 Studio 时，Amazon EMR 不会删除与其关联的 Workspaces。您必须单独删除 Studio 中的 Workspaces。

删除 Workspaces

Console

由于每个 EMR Studio Workspace 都是 EMR Notebooks 实例，因此您可以使用 Amazon EMR 管理控制台删除 Workspaces。您可以在删除 Studio 前后使用 Amazon EMR 控制台删除 Workspaces。

使用 Amazon EMR 控制台删除 Workspaces

1. 导航到 Amazon EMR 新控制台，然后从侧面导航栏中选择切换到旧控制台。有关切换到旧控制台后预期情况的更多信息，请参阅 [Using the old console](#)。
2. 选择 Notebooks。
3. 选择要删除的一个或多个 Workspace。
4. 选择 Delete (删除)，然后再一次选择 Delete (删除) 已确认删除。
5. 按照《Amazon Simple Storage Service 控制台用户指南》中的 [删除对象](#) 说明，从 Amazon S3 中删除与已删除 Workspace 关联的 Notebook 文件。

EMR Studio UI

From the Workspace UI

从 EMR Studio 中删除 Workspace 及其关联的备份文件

1. 使用您的 Studio 访问 URL 登录 EMR Studio，然后从左侧导航中选择 Workspaces。
2. 在列表中找到您的 Workspace，然后选中其名称旁边的复选框。您可以选择同时删除多个 Workspaces。
3. 选择 Workspaces 列表右上角的 Delete (删除) 并确认您要删除选定的 Workspaces。选择 Delete (删除) 以确认。
4. 按照《Amazon Simple Storage Service 控制台用户指南》中的[删除对象](#)说明，从 Amazon S3 中删除与已删除 Workspace 关联的 Notebook 文件。如果您没有创建 Studio，请咨询您的 Studio 管理员以确定已删除 Workspace 的 Amazon S3 备份位置。

From the Workspaces list

从 Workspace 列表中删除 Workspace 及其关联的备份文件

1. 在控制台中导航到 Workspace 列表。
2. 选择要从列表中删除的 Workspace，然后选择操作。
3. 选择删除。
4. 按照《Amazon Simple Storage Service 控制台用户指南》中的[删除对象](#)说明，从 Amazon S3 中删除与已删除 Workspace 关联的 Notebook 文件。如果您没有创建 Studio，请咨询您的 Studio 管理员以确定已删除 Workspace 的 Amazon S3 备份位置。

删除 EMR Studio

Console

使用新控制台删除 EMR Studio

1. 在 [/emr](https://console.aws.amazon.com/emr) 上打开亚马逊 EMR 控制台。https://console.aws.amazon.com
2. 在左侧导航栏的 EMR Studio 下，选择 Studios。
3. 切换到 Studio 名称左侧，从 Studios 列表中选择 Studio。选择删除。

Old console

使用旧控制台删除 EMR Studio

1. [在家中打开 Amazon EMR 控制台](https://console.aws.amazon.com/elasticmapreduce/)。https://console.aws.amazon.com/elasticmapreduce/
2. 从左侧导航中选择 EMR Studio。
3. 从 Studios 列表中选择 Studio，然后选择 Delete (删除)。

CLI

要使用 EMR Studio 删除 Amazon CLI

使用 delete-studio Amazon CLI 命令删除 EMR Studio。有关更多信息，请参阅 [Amazon CLI 命令参考](#)。

```
aws emr delete-studio --studio-id <id-of-studio-to-delete>
```

加密 EMR Studio Workspace Notebook 和文件

在 EMR Studio 中，您可以创建和配置不同的 Workspace 来组织和运行 Notebook。这些 Workspace 将 Notebook 和相关文件存储在指定的 Amazon S3 存储桶中。默认情况下，这些文件使用 Amazon S3 托管密钥 (SSE-S3) 进行加密，并将服务器端加密作为基础加密级别。您还可以选择使用客户托管 KMS 密钥 (SSE-KMS) 来加密文件。在创建 EMR Studio 时，您可以使用 Amazon EMR 管理控制台或通过 Amazon CLI 和 Amazon 软件开发工具包来实现。

EMR Studio Workspace 存储加密适用于 EMR Studio 所在的所有 [区域](#)。

先决条件

在加密 EMR Studio 工作空间笔记本和文件之前，必须使用 Amazon Key Management Service [创建与您的 EMR Studio 相同 Amazon Web Services 账户 和区域的对称客户经理密钥 \(CMK\)](#)。

您的资源策略 Amazon KMS 必须具有您的 EMR Studio 服务角色所需的访问权限。以下是授予 EMR Studio Workspace 存储加密最低访问权限的 IAM 策略示例：

```
{
  "Sid": "AllowEMRStudioServiceRoleAccess",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::<ACCOUNT_ID>:role/<ROLE_NAME>"
  }
}
```

```

    },
    "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:ReEncryptFrom",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:DescribeKey"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "kms:CallerAccount": "<ACCOUNT_ID>",
            "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn": "arn:aws:s3:::<S3_BUCKET_NAME>",
            "kms:ViaService": "s3.<AWS_REGION>.amazonaws.com"
        }
    }
}

```

您的 EMR Studio 服务角色还必须具有访问权限才能使用您的 Amazon KMS 密钥。以下是授予 EMR Studio Workspace 存储加密最低访问权限的 IAM 策略示例：

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowEMRStudioWorkspaceStorageEncryptionAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:ReEncryptFrom",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kms:*:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012"
      ]
    }
  ]
}

```

创建新的 EMR Studio

按照以下步骤创建使用 Workspace 存储加密的新 EMR Studio。

1. 打开 Amazon EMR 控制台 (<https://console.aws.amazon.com/elasticmapreduce/>)。
2. 选择 Studios，然后选择创建 Studio。
3. 对于 S3 存储位置，输入或选择 Amazon S3 路径。这是 Amazon EMR 存储 Workspace Notebook 和文件的 Amazon S3 位置。
4. 对于服务角色，输入或选择 IAM 角色。这是 Amazon EMR 代入的 IAM 角色。
5. 选择使用您自己的密 Amazon KMS 钥加密工作区文件。
6. 输入或选择用于加密 Amazon S3 中的工作空间笔记本和文件的密 Amazon KMS 钥。
7. 选择创建 Studio 或创建 Studio 并启动 Workspace。
8. 选择使用您自己的密 Amazon KMS 钥加密工作区文件。
9. 输入或选择 Amazon KMS 用于加密 Amazon S3 中的工作空间笔记本和文件。
10. 选择保存更改。

以下步骤演示了如何更新 EMR Studio 和设置 Workspace 存储加密。

1. 打开 Amazon EMR 控制台 (<https://console.aws.amazon.com/elasticmapreduce/>)。
2. 选择列表中的现有 EMR Studio，然后选择编辑。
3. 选择使用您自己的密 Amazon KMS 钥加密工作区文件。
4. 输入或选择 Amazon KMS 用于加密 Amazon S3 中的工作空间笔记本和文件。
5. 选择保存更改。

定义安全组以控制 EMR Studio 网络流量

关于 EMR Studio 安全组

Amazon EMR Studio 使用两个安全组来控制 Studio 中的工作空间与在亚马逊上运行的连接的 Amazon EMR 集群之间的网络流量：

- EC2

- 一个引擎安全组，它使用端口 18888 与在亚马逊上运行的连接的 Amazon EMR 集群进行通信。

- 与 Studio 中的 Workspaces 关联的 Workspace 安全组。此安全组包含出站 HTTPS 规则，以允许 Workspace 将流量路由到互联网，并且必须允许端口 443 上到互联网的出站流量才能将 Git 存储库链接到 Workspace。

除了与附加到 Workspace 的 EMR 集群关联的任何安全组之外，EMR Studio 还使用这些安全组。

使用创建 Studio 时，Amazon CLI 必须创建这些安全组。

Note

您可以使用为您的环境专门定制的规则为 EMR Studio 自定义安全组，但必须包含此页面上注明的规则。您的 Workspace 安全组不能允许任何入站流量，引擎安全组必须允许来自 Workspace 安全组的入站流量。

使用原定设置的 EMR Studio 安全组

您在使用 Amazon EMR 控制台时，可以选择以下默认安全组。默认安全组由 EMR Studio 代表您所创建，其中包括 EMR Studio Workspaces 所需的最低入站和出站规则。

- DefaultEngineSecurityGroup
- DefaultWorkspaceSecurityGroupGit 或
DefaultWorkspaceSecurityGroupWithoutGit

先决条件

要为 EMR Studio 创建安全组，您需要用于该 Studio 的 Amazon Virtual Private Cloud (VPC)。您可以在创建安全组时选择此 VPC。此 VPC 应与您在创建 Studio 时指定的 VPC 相同。如果计划通过 EMR Studio 使用 Amazon EMR on EKS，请为您的 Amazon EKS 集群 Worker 节点选择 VPC。

说明

按照适用于 Linux 实例的 Amazon EC2 用户指南中的创建[安全组](#)中的说明在您的 VPC 中创建引擎安全组和工作区安全组。安全组必须包括下表总结的规则。

在为 EMR Studio 创建安全组时，请注意两 IDs 者的安全组。创建 Studio 时，您可以按 ID 指定每个安全组。

引擎安全组

EMR Studio 使用端口 18888 与已附加的集群进行通信。

入站规则

类型	协议	端口：	目标位置	说明
TCP	TCP	18888	您的 EMR Studio Workspace 安全组。	允许来自 EMR Studio 的 Workspace 安全组中的任何资源的流量。

Workspace 安全组

此安全组与 EMR Studio 中的 Workspaces 相关联。

出站规则

类型	协议	端口：	目标位置	说明
TCP	TCP	18888	您的 EMR Studio 引擎安全组。	允许进入 EMR Studio 引擎安全组中的任何资源的流量。
HTTPS	TCP	443	0.0.0.0/0	允许进入互联网的流量以便将公共托管的 Git 存储库链接到 Workspaces。

为 Amazon EMR Studio 创建 Amazon CloudFormation 模板

关于 EMR Studio 集群模板

您可以创建 Amazon CloudFormation 模板来帮助 EMR Studio 用户在工作区中启动新的 Amazon EMR 集群。CloudFormation 模板是 JSON 或 YAML 格式的格式化文本文件。在模板中，您可以描述 Amazon 资源堆栈并告诉您 CloudFormation 如何为您配置这些资源。针对 EMR Studio，您可以创建一个或多个描述 Amazon EMR 集群的模板。

您可以在中整理模板 Amazon Service Catalog。Amazon Service Catalog 允许您在上创建和管理通常部署的 IT 服务，称为产品 Amazon。您将模板作为产品收集到与 EMR Studio 用户共享的文件夹。创建集群模板后，Studio 用户可以使用其中一个模板为 Workspace 启动新集群。用户必须具有从模板创建新集群的权限。您可以在 [EMR Studio 权限策略](#) 设置用户权限。

要了解有关 CloudFormation 模板的更多信息，请参阅 Amazon CloudFormation 用户指南中的 [模板](#)。有关的更多信息 Amazon Service Catalog，请参阅 [什么是 Amazon Service Catalog](#)。

以下视频演示了如何为 EMR Studio 设置 Amazon Service Catalog 的集群模板。如果您了解详情，还可参阅博文 [Build a self-service environment for each line of business using Amazon EMR and Service Catalog](#) (使用 Amazon EMR 和 Service Catalog 为每条业务线构建自助服务环境)。

可选模板参数

您可以在模板的 [Parameters](#) 部分添加额外选项。参数允许 Studio 用户为集群输入或选择自定义值。例如，您可以添加允许用户选择特定 Amazon EMR 版本的参数。有关更多信息，请参阅《Amazon CloudFormation 用户指南》中的 [参数](#)。

以下示例 Parameters 部分定义了其他输入参数，例如 ClusterName、EmrRelease 版本和 ClusterInstanceType。

```
Parameters:
  ClusterName:
    Type: "String"
    Default: "Cluster_Name_Placeholder"
  EmrRelease:
    Type: "String"
    Default: "emr-6.2.0"
    AllowedValues:
      - "emr-6.2.0"
      - "emr-5.32.0"
  ClusterInstanceType:
    Type: "String"
    Default: "m5.xlarge"
    AllowedValues:
      - "m5.xlarge"
      - "m5.2xlarge"
```

添加参数时，Studio 用户在选择集群模板后会看到其他表单选项。下图显示了 EmrRelease 版本 ClusterName、和的其他表单选项 InstanceType。

▼ Advanced configuration

To run your fully-managed Jupyter Notebook, you need to attach the Workspace to an EMR cluster. You can create a new cluster or

☐ Attach Workspace to an EMR cluster

Run your Workspace by choosing a cluster from a list of preset, running clusters.

☒ Use a cluster template

Provision a new EMR cluster from a pre-defined template.

Use a cluster template

Select from pre-defined cluster templates. When you choose "Create Workspace", a cluster will be created using the selected template

Cluster template

one-node-cluster ▼

Description:

one node cluster for bugbash

EmrRelease

emr-6.2.0 ▼

ClusterName

Cluster_Name_Placeholder

SubnetId

subnet-1643da37

InstanceType

m5.xlarge ▼

先决条件

在创建集群模板之前，请确保您具有访问 Service Catalog 管理员控制台视图的 IAM 权限。您还需要 IAM 权限才能执行 Service Catalog 管理任务。有关更多信息，请参阅[向 Service Catalog 管理员授予权限](#)。

创建 EMR 集群模板

使用 Service Catalog 创建 EMR 集群模板

1. 创建一个或多个 CloudFormation 模板。您可以随意选择存储模板的位置。由于模板是格式化的文本文件，因此您可以将它们上传到 Amazon S3 或保存在本地文件系统。要了解有关 CloudFormation 模板的更多信息，请参阅 Amazon CloudFormation 用户指南中的[模板](#)。

使用以下规则来命名您的模板，或根据模式 `[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9._-]*` 检查您的名称。

- 模板名称必须以字母或数字开头。
- 模板名称只能包含字母、数字、句点 (.)、下划线 (_) 和连字符 (-)。

每个您创建的集群模板都必须包括以下选项：

输入参数

- `ClusterName` — 集群的名称，用于帮助用户在配置群集后对其进行识别。

输出

- `ClusterId`：新预置的 EMR 集群的 ID。

以下是具有两个节点的集群的 YAML 格式的示例 Amazon CloudFormation 模板。示例模板包括所需的模板选项，并定义了 `EmrRelease` 和 `ClusterInstanceType` 的其他输入参数。

```
awsTemplateFormatVersion: 2010-09-09

Parameters:
  ClusterName:
    Type: "String"
    Default: "Example_Two_Node_Cluster"
  EmrRelease:
    Type: "String"
    Default: "emr-6.2.0"
    AllowedValues:
      - "emr-6.2.0"
      - "emr-5.32.0"
  ClusterInstanceType:
    Type: "String"
```

```
Default: "m5.xlarge"
AllowedValues:
- "m5.xlarge"
- "m5.2xlarge"

Resources:
  EmrCluster:
    Type: AWS::EMR::Cluster
    Properties:
      Applications:
        - Name: Spark
        - Name: Livy
        - Name: JupyterEnterpriseGateway
        - Name: Hive
      EbsRootVolumeSize: '10'
      Name: !Ref ClusterName
      JobFlowRole: EMR_EC2_DefaultRole
      ServiceRole: EMR_DefaultRole_V2
      ReleaseLabel: !Ref EmrRelease
      VisibleToAllUsers: true
      LogUri:
        Fn::Sub: 's3://aws-logs-${AWS::AccountId}-${AWS::Region}/elasticmapreduce/'
      Instances:
        TerminationProtected: false
        Ec2SubnetId: 'subnet-ab12345c'
        MasterInstanceGroup:
          InstanceCount: 1
          InstanceType: !Ref ClusterInstanceType
        CoreInstanceGroup:
          InstanceCount: 1
          InstanceType: !Ref ClusterInstanceType
          Market: ON_DEMAND
          Name: Core

Outputs:
  ClusterId:
    Value:
      Ref: EmrCluster
    Description: The ID of the EMR cluster
```

2. 使用与 Studio 相同的 Amazon 账户为集群模板创建产品组合。

- a. 打开 Amazon Service Catalog 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/>。

- b. 从左侧导航菜单中，选择 Portfolios (产品组合)。
 - c. 在 Create portfolio (创建产品组合) 页面输入所需信息。
 - d. 选择“创建”。Amazon Service Catalog 创建投资组合并显示投资组合的详细信息。
3. 使用以下步骤将集群模板添加为 Amazon Service Catalog 产品。
 - a. 在 Amazon Service Catalog 管理控制台，导航到 Administration (管理) 下面的 Products (产品) 页面。
 - b. 选择 Upload new product (上传新产品)。
 - c. 输入 Product name (产品名称) 和 Owner (拥有者)。
 - d. 在 Version details (详细版本) 指定模板文件。
 - e. 选择 Review (审核)，查看您的产品设置，然后选择 Create product (创建产品)。
4. 完成以下步骤，将产品添加到产品组合。
 - a. 导航到 Amazon Service Catalog 管理控制台的 Products (产品) 页面。
 - b. 选择您的产品，选择 Actions (操作)，然后选择 Add product to portfolio (添加产品至产品组合)。
 - c. 选择您的产品组合，然后选择 Add product to portfolio (添加产品至产品组合)。
5. 为您的产品创建启动约束。启动约束是指定用户启动产品权限的 IAM 角色。您可以定制启动限制，但必须允许使用 CloudFormation Amazon EMR 和。Amazon Service Catalog 有关更多信息和说明，请参阅 [Service Catalog 启动约束](#)。
6. 将启动约束应用于产品组合中的每个产品。您必须将启动约束分别应用于每个产品。
 - a. 从 Amazon Service Catalog 管理控制台的 Portfolios (产品组合) 页面选择产品组合。
 - b. 选择约束选项卡并选择创建约束。
 - c. 在 Constraint type (约束类型) 下，选择产品，然后选择 Launch (启动)。选择继续。
 - d. 选择 Launch constraint (启动约束) 部分中的启动约束角色，然后选择 Create (创建)。
7. 授予对产品组合的访问权限。
 - a. 从 Amazon Service Catalog 管理控制台的 Portfolios (产品组合) 页面选择产品组合。
 - b. 展开 Groups, roles, and users (组、角色和用户) 选项卡然后选择 Add groups, roles, users (添加组、角色和用户)。
 - c. 在 Roles (角色) 选项卡搜索 EMR Studio IAM 角色，选择角色，然后选择 Add access (添加访问)。

如果您使用...	授予对...的访问权限
IAM 身份验证	您的本地用户
IAM 联合身份验证	联合身份验证的 IAM 角色
IAM Identity Center 联合身份验证	您的 EMR Studio 用户角色

为基于 Git 的存储库建立访问和权限

EMR Studio 支持以下基于 Git 的服务：

- [Amazon CodeCommit](#)
- [GitHub](#)
- [Bitbucket](#)
- [GitLab](#)

要让 EMR Studio 用户将 Git 存储库与 Workspace 相关联，请设置以下访问和权限要求。您还可以按照[为 EMR Studio 配置私有托管的 Git 存储库](#)中的说明配置在专用网络中托管的基于 Git 的存储库。

集群互联网访问

在亚马逊上运行的 Amazon EMR 集群和连接到 Studio Workspaces 的 EKS 集群上的 Amazon EC2 实例都必须位于使用网络地址转换 (NAT) 网关的私有子网中，或者它们必须能够通过虚拟专用网关访问互联网。有关更多信息，请参阅[启动集群时的 Amazon VPC 选项](#)。

您与 EMR Studio 一起使用的安全组还必须包含一个出站规则，该规则允许 Workspaces 将流量从附加的 EMR 集群路由到互联网。有关更多信息，请参阅[定义安全组以控制 EMR Studio 网络流量](#)。

Important

如果网络接口在公有子网，它将无法通过互联网网关 (IGW) 与互联网通信。

的权限 Amazon Secrets Manager

要让 EMR Studio 用户使用存储在 Amazon Secrets Manager 中的密钥访问 Git 存储库，请向 [EMR Studio 的服务角色](#) 添加允许 `secretsmanager:GetSecretValue` 运营的权限策略。

有关如何将基于 Git 的存储库链接到 Workspaces 的信息，请参阅 [将基于 Git 的存储库链接到 EMR Studio Workspace](#)。

为 EMR Studio 配置私有托管的 Git 存储库

按照以下说明为 Amazon EMR Studio 配置私有托管的存储库。请提供一个配置文件，其中包含有关您的 DNS 和 Git 服务器的信息。EMR Studio 使用此信息配置可将流量路由到您自行管理的存储库的 Workspaces。

Note

如果配置了 `DnsServerIPv4`，EMR Studio 将使用您的 DNS 服务器来解析 `GitServerDnsName` 和 Amazon Endpoints，但强烈建议避免使用 `DnsServerIPv4` 解析 Amazon Endpoints，因为这可能会中断基本服务功能。

先决条件

在为 EMR Studio 配置私有托管的 Git 存储库之前，您需要一个 Amazon S3 存储位置，EMR Studio 可以在其中备份 Studio 中的 Workspace 和 Notebook 文件。使用您在创建 Studio 时指定的相同 S3 存储桶。

为 EMR Studio 配置一个或多个私有托管的 Git 存储库

1. 使用以下模板创建配置文件。为要在配置中指定的每个 Git 服务器包括以下值：

- **DnsServerIPv4**-您的 DNS 服务器 IPv4 的地址。如果您同时提供 `DnsServerIPv4` 和 `GitServerIPv4List` 的值，则 `DnsServerIPv4` 的值优先，而且 EMR Studio 使用 `DnsServerIPv4` 解析您的 `GitServerDnsName`。

Note

要使用私有托管的 Git 存储库，您的 DNS 服务器必须允许来自 EMR Studio 的入站访问。我们敦促您保护您的 DNS 服务器，防止其他未经授权的访问。

- **GitServerDnsName** : 您的 Git 服务器的 DNS 名称。例如 "git.example.com"。
- **GitServerIPv4List**-属于您的 Git 服务器 IPv4 的地址列表。

```
[
  {
    "Type": "PrivatelyHostedGitConfig",
    "Value": [
      {
        "DnsServerIPv4": "<10.24.34.xxx>",
        "GitServerDnsName": "<enterprise.git.com>",
        "GitServerIPv4List": [
          "<xxx.xxx.xxx.xxx>",
          "<xxx.xxx.xxx.xxx>"
        ]
      },
      {
        "DnsServerIPv4": "<10.24.34.xxx>",
        "GitServerDnsName": "<git.example.com>",
        "GitServerIPv4List": [
          "<xxx.xxx.xxx.xxx>",
          "<xxx.xxx.xxx.xxx>"
        ]
      }
    ]
  }
]
```

2. 将配置文件另存为 configuration.json。
3. 将配置文件上传到名为 life-cycle-configuration 的文件夹中的默认 Amazon S3 存储位置。例如，如果您的默认 S3 位置是 s3://amzn-s3-demo-bucket/workspace，则您的配置文件将位于 s3://amzn-s3-demo-bucket/workspace/life-cycle-configuration/configuration.json。

Important

我们敦促您将 life-cycle-configuration 文件夹的访问权限限制为仅限 Studio 管理员和您的 EMR Studio 服务角色，并保护 configuration.json 免受未经授权的访问。有关说明，请参阅[使用用户策略控制对存储桶的访问](#)或[Amazon S3 的安全最佳实践](#)。

有关上载说明，请参阅《Amazon Simple Storage Service 用户指南》中的[创建文件夹](#)和[上载对象](#)。要将您的配置应用到现有 Workspace，您应该在将配置文件上传到 Amazon S3 后关闭并重新启动 Workspace。

在 EMR Studio 优化 Spark 任务

使用 EMR Studio 运行 Spark 任务时，您可以采取几个步骤以确保优化 Amazon EMR 集群资源。

延长您的 Livy 会话

如果您在 Amazon EMR 集群将 Apache Livy 和 Spark 一起使用，我们建议您选择以下一种操作来延长 Livy 会话时间：

- 当您创建 Amazon EMR 集群时，请在 Enter Configuration (输入配置) 字段设置配置类型。

```
[
  {
    "Classification": "livy-conf",
    "Properties": {
      "livy.server.session.timeout": "8h"
    }
  }
]
```

- 针对已经运行的 EMR 集群，请使用 ssh 连接集群，然后在 `/etc/livy/conf/livy.conf` 设置 `livy-conf` 配置分类。

```
[
  {
    "Classification": "livy-conf",
    "Properties": {
      "livy.server.session.timeout": "8h"
    }
  }
]
```

更改配置后，您可能需要重新启动 Livy。

- 如果您不想 Livy 会话超时，请在 `/etc/livy/conf/livy.conf` 将属性 `livy.server.session.timeout-check` 设置为 `false`。

在集群模式下运行 Spark

在集群模式下，Spark 驱动程序在核心节点上运行，而不是在主节点上运行，从而提高了主节点上的资源利用率。

要以集群模式而不是默认客户端模式运行 Spark 应用程序，在设置部署模式时请选择 Cluster (集群) 模式，同时在新的 Amazon EMR 集群中配置 Spark 步骤。有关更多信息，请参阅 Apache Spark 文档中的[集群模式概览](#)。

增加 Spark 驱动程序内存

要增加 Spark 驱动程序内存，请使用 EMR Notebooks 的 %%configure 魔术命令配置 Spark 会话，如以下示例所示。

```
%%configure -f  
{ "driverMemory": "6000M" }
```

使用 Amazon EMR Studio

本节中的主题有助于您配置 Amazon EMR Studio 并与之交互。

以下视频介绍了实用信息，例如如何创建新的 Workspace 以及如何使用集群模板启动新的 Amazon EMR 集群。该视频还演示了如何运行示例 Notebook。

本节包含以下主题，可帮助您使用 EMR Studio：

- [了解 EMR Studio Workspaces](#)
- [在 EMR Studio 中配置 Workspace 协作](#)
- [使用运行时系统角色运行 EMR Studio Workspace](#)
- [以编程方式运行 Amazon EMR Studio Workspace Notebooks](#)
- [使用 SQL Explorer for EMR Studio 浏览数据](#)
- [将计算资源附加到 EMR Studio Workspace](#)
- [将基于 Git 的存储库链接到 EMR Studio Workspace](#)
- [在 EMR Studio 中使用 Amazon Athena SQL 编辑器](#)
- [Amazon 与 EMR Studio 工作区 CodeWhisperer 集成](#)
- [使用 EMR Studio 调试应用程序和任务](#)

- [在 EMR Studio Workspace 中安装内核和库](#)
- [在 EMR Studio 中使用 magic 命令增强内核](#)
- [将多语言 Notebooks 与 Spark 内核配合使用](#)

了解 EMR Studio Workspaces

使用 EMR Studio 后，您可以创建和配置不同的 Workspaces 来组织和运行 Notebook。本部分介绍了创建与使用 Workspaces。有关概念性概述，请参阅第 [Amazon EMR Studio 工作原理](#) 页上的 [Workspaces](#)。

本节涵盖以下主题，可帮助您使用 EMR Studio Workspaces：

- [创建 EMR Studio Workspace](#)
- [在 EMR Studio 中启动 Workspace](#)
- [了解 EMR Studio Workspace 用户界面](#)
- [在 EMR Studio Workspace 中浏览 Notebook 示例](#)
- [在 EMR Studio 中保存 Workspace 内容](#)
- [在 EMR Studio 中删除 Workspace 和 Notebook 文件](#)
- [了解 Workspace 状态](#)
- [解决 Workspace 连接问题](#)

创建 EMR Studio Workspace

您可以创建 EMR Studio Workspaces 以使用 EMR Studio 界面运行 Notebook 代码。

在 EMR Studio 中创建 Workspace

1. 登录 EMR Studio。
2. 选择创建 Workspace。
3. 输入 Workspace name (Workspace 名称) 和 Description (描述)。命名 Workspace 有助于您在 Workspaces 页面上识别它。
4. 要与此 Workspace 中的其他 Studio 用户实时协作，可启用 Workspace 协作功能。启动 Workspace 后，您可以配置协作者。
5. 如果要集群连接到 Workspace，请展开高级配置部分。如果愿意，可在稍后连接集群。有关更多信息，请参阅 [将计算资源附加到 EMR Studio Workspace](#)。

 Note

要预置新集群，您需要从管理员处获取访问权限。

为 Workspace 选择其中一个集群选项并附加集群。有关在创建 Workspace 时预置集群的更多信息，请参阅 [创建新的 EMR 集群并将其附加到 EMR Studio Workspace](#)。

6. 选择页面右下角的创建 Workspace。

创建 Workspace 后，EMR Studio 将打开 Workspaces 页面。您将在页面顶部看到一个绿色的成功横幅，并且可以在列表中找到新创建的 Workspace。

预设情况下，Workspace 是共享的，所有 Studio 用户都可以看到。但一次只能有一个用户打开一个 Workspace 并在其中工作。要与其他用户同时工作，您可以在 [在 EMR Studio 中配置 Workspace 协作](#)

在 EMR Studio 中启动 Workspace

要开始使用 Notebook 文件，请启动 Workspace 以访问 Notebook 编辑器。Studio 中的 Workspaces 页面列出了您有权访问的所有 Workspace，以及 Name（名称）、Status（状态）、Creation time（创建时间）和 Last modified（上次修改时间）等详细信息。

 Note

如果在 Amazon EMR 旧控制台上存在 EMR Notebooks，您可以在控制台中以 EMR Studio Workspaces 的形式找到它们。要访问或创建 Workspaces，EMR Notebooks 用户需要额外的 IAM 角色权限。如果您最近在旧控制台中创建了 Notebook，则可能需要刷新 Workspace 列表才能在控制台中看到它们。有关过渡的更多信息，请参阅 [Amazon EMR Notebooks 在控制台中作为 Amazon EMR Studio Workspaces 提供](#) 和 [使用控制台管理 Amazon EMR 集群](#)。

启动 Workspace 以编辑和运行 Notebook

1. 在 Studio 的 Workspaces 页面上，查找 Workspace。您可以按关键字或列值来筛选列表。
2. 选择 Workspace 名称，以在新的浏览器选项卡中启动 Workspace。如果 Workspace 处于 Idle（空闲）状态，系统可能需要几分钟才能打开它。另外，可以选择 Workspace 的行，然后选择启动 Workspace。可从以下选项中进行选择：

- 快速启动：使用默认选项快速启动 Workspace。如果要集群连接到中的工作区，请选择快速启动 JupyterLab。
- 使用选项启动：使用自定义选项启动 Workspace。您可以选择在 Jupyter 中启动 JupyterLab，也可以将工作空间连接到 EMR 集群，然后选择您的安全组。

Note

一次只能有一个用户打开 Workspace 并在其中工作。如果您选择一个已在使用的 Workspace，当您尝试打开它时，EMR Studio 会显示一条通知。Workspaces 页面上的 User (用户) 列显示当前正在使用 Workspace 的用户。

了解 EMR Studio Workspace 用户界面

EMR Studio Workspace 用户界面基于 [JupyterLab 界面](#)，[左侧边](#)栏上有图标表示的选项卡。当您在图标上暂停时，您会看到一个工具提示，其中显示了选项卡的名称。从左侧边栏中选择选项卡以访问以下面板。

- File Browser (文件浏览器)：显示 Workspace 中的文件和目录，以及链接的 Git 存储库的文件和目录。
- Running Kernels and Terminals (正在运行的内核和终端)：列出在 Workspace 中运行的所有内核和终端。有关更多信息，请参阅官方 JupyterLab 文档中的[管理内核和终端](#)。
- Git：提供图形用户界面，用于在附加到 Workspace 的 Git 存储库中执行命令。这个面板是一个 JupyterLab 名为 jupyterlab-git 的扩展。有关更多信息，请参阅 [jupyterlab-git](#)。
- EMR 集群：允许将集群附加到 Workspace 或从 Workspace 分离集群，以便运行 Notebook 代码。EMR 集群配置面板还提供高级配置选项，以帮助您创建新集群并将其附加到 Workspace。有关更多信息，请参阅 [创建新的 EMR 集群并将其附加到 EMR Studio Workspace](#)。
- Amazon EMR Git 存储库：帮助您将 Workspace 与最多三个 Git 存储库链接起来。有关详细信息和说明，请参阅[将基于 Git 的存储库链接到 EMR Studio Workspace](#)。
- Notebook Examples (Notebook 示例)：提供可以保存到 Workspace 的 Notebook 示例列表。您还可以通过在 Workspace 的 Launcher (启动器) 页面上选择 Notebook Examples (Notebook 示例) 来访问示例。
- 命令-提供一种键盘驱动的和运行命令的方式。JupyterLab 有关更多信息，请参阅 JupyterLab 文档中的[命令面板](#)页面。

- Notebook Tools (Notebook 工具)：允许您选择和设置单元格滑动类型和元数据等选项。Notebook Tools (Notebook 工具) 选项在您打开 Notebook 文件后显示在左侧边栏中。
- Open Tabs (打开的选项卡)：列出主 Workspace 中打开的文档和活动，以便您可以跳转到打开的选项卡。有关更多信息，请参阅文档中的[选项卡和单文档模式](#)页面。JupyterLab
- Collaboration (协作)：允许您启用或禁用 Workspace 协作以及管理协作者。要查看 Collaboration (协作) 面板，您必须具有必要的权限。有关更多信息，请参阅[设置 Workspace 协作的所有权](#)。

在 EMR Studio Workspace 中浏览 Notebook 示例

每个 EMR Studio Workspace 都包含一组 Notebook 示例，可用于探索 EMR Studio 功能。要编辑或运行 Notebook 示例，您可以将其保存到 Workspace。

将 Notebook 示例保存到 Workspace

1. 从左侧边栏中，选择 Notebook Examples (Notebook 示例) 选项卡以打开 Notebook Examples (Notebook 示例) 面板。您还可以通过在 Workspace 的 Launcher (启动器) 页面上选择 Notebook Examples (Notebook 示例) 来访问示例。
2. 选择一个 Notebook 示例以在主 Workspace 中进行预览。示例是只读的。
3. 要将 Notebook 示例保存到 Workspace，请选择 Save to Workspace (保存到 Workspace)。EMR Studio 将示例保存在您的主目录中。将 Notebook 示例保存到 Workspace 后，您可以重命名、编辑和运行它。

有关笔记本示例的更多信息，请参阅 [EMR Studio 笔记本示例 GitHub](#) 存储库。

在 EMR Studio 中保存 Workspace 内容

当您在 Workspace 的 Notebook 编辑器中工作时，EMR Studio 会为您将 Notebook 单元格和输出的内容保存在与 Studio 关联的 Amazon S3 位置。此备份过程可在会话之间保留工作。

您还可以通过在打开的 Notebook 选项卡中按 CTRL+S 或使用 File (文件) 下的其中一个保存选项保存 Notebook。

备份 Workspace 中 Notebook 文件的另一种方法是将 Workspace 与基于 Git 的存储库相关联，并将更改与远程存储库同步。这样做还可以让您与使用不同 Workspace 或 Studio 的团队成員保存和共享 Notebook。有关说明，请参阅[将基于 Git 的存储库链接到 EMR Studio Workspace](#)。

在 EMR Studio 中删除 Workspace 和 Notebook 文件

当您从 EMR Studio Workspace 中删除 Notebook 文件时，您会从 File browser (文件浏览器) 中删除该文件，并且 EMR Studio 会删除其在 Amazon S3 中的备份副本。当您从 Workspace 删除文件时，无需采取任何进一步措施来避免存储费用。

删除整个 Workspace 时，其 Notebook 文件和文件夹将保留在 Amazon S3 存储位置中。文件会继续产生存储费用。为避免产生存储费用，请从 Amazon S3 中删除与已删除 Workspace 关联的所有备份文件和文件夹。

从 EMR Studio Workspace 中删除 Notebook 文件

1. 从 Workspace 的左侧边栏中选择 File browser (文件浏览器) 面板。
2. 选择要删除的文件或文件夹。右键单击选定内容，然后选择 Delete (删除)。文件将从列表中消失。EMR Studio 会为您从 Amazon S3 中删除文件或文件夹。

From the Workspace UI

从 EMR Studio 中删除 Workspace 及其关联的备份文件

1. 使用您的 Studio 访问 URL 登录 EMR Studio，然后从左侧导航中选择 Workspaces。
2. 在列表中找到您的 Workspace，然后选中其名称旁边的复选框。您可以选择同时删除多个 Workspaces。
3. 选择 Workspaces 列表右上角的 Delete (删除) 并确认您要删除选定的 Workspaces。选择 Delete (删除) 以确认。
4. 按照《Amazon Simple Storage Service 控制台用户指南》中的[删除对象](#)说明，从 Amazon S3 中删除与已删除 Workspace 关联的 Notebook 文件。如果您没有创建 Studio，请咨询您的 Studio 管理员以确定已删除 Workspace 的 Amazon S3 备份位置。

From the Workspaces list

从 Workspace 列表中删除 Workspace 及其关联的备份文件

1. 在控制台中导航到 Workspace 列表。
2. 选择要从列表中删除的 Workspace，然后选择操作。
3. 选择删除。

- 按照《Amazon Simple Storage Service 控制台用户指南》中的[删除对象](#)说明，从 Amazon S3 中删除与已删除 Workspace 关联的 Notebook 文件。如果您没有创建 Studio，请咨询您的 Studio 管理员以确定已删除 Workspace 的 Amazon S3 备份位置。

了解 Workspace 状态

创建 EMR Studio Workspace 后，它在 Workspaces 列表中显示为一行，其中包含其名称、状态、创建时间和上次修改时间戳。下表描述了 Workspace 的状态。

Status	说明
Starting (正在启动)	Workspace 正在准备中，但尚未准备好使用。当 Workspace 状态为“Starting (正在启动)”时，您无法打开它。
Ready (就绪)	您可以打开 Workspace 以使用 Notebook 编辑器，但必须先将 Workspace 附加到 EMR 集群，然后才能运行 Notebook 代码。
Attaching (正在附加)	正将 Workspace 附加到集群。
Attached (已附加)	Workspace 已附加到 EMR 集群，可供您编写和运行 Notebook 代码。如果 Workspace 的状态不是 Attached (已附加)，则必须先将其附加到集群，然后才能运行 Notebook 代码。
Idle (空闲)	Workspace 已停止。要重新激活空闲 Workspace，请从 Workspaces 列表中选择它。当您选择 Workspace 时，状态从 Idle (空闲) 变为 Starting (正在启动) 再变为 Ready (就绪)。
Stopping (正在停止)	Workspace 正在关闭，并将设置为空闲。停止 Workspace 时，会终止所有相应的 Notebook 内核。EMR Studio 会停止长时间处于非活动状态的 Notebook。
Deleting (正在删除)	删除 Workspace 时，EMR Studio 会将其标记为删除并启动删除过程。删除过程完成后，

Status	说明
	Workspace 将从列表中消失。删除 Workspace 时，其 Notebook 文件将保留在 Amazon S3 存储位置中。

解决 Workspace 连接问题

要解决 Workspace 连接问题，您可以停止并重启 Workspace。当您重启 Workspace 时，EMR Studio 会在与您的 Studio 关联的其他可用区或其他子网中启动该 Workspace。

停止并重启 EMR Studio Workspace

1. 在浏览器中关闭该 Workspace。
2. 在控制台中导航到 Workspace 列表。
3. 从该列表中选择您的 Workspace，然后选择 Actions（操作）。
4. 选择 Stop（停止），然后等待 Workspace 状态从 Stopping（正在停止）变为 Idle（空闲）。
5. 再次选择 Actions（操作），然后选择 Start（启动）以重启该 Workspace。
6. 等待 Workspace 状态从 Starting（正在启动）变为 Ready（就绪），然后选择 Workspace 名称，以便在新的浏览器选项卡中重新打开它。

在 EMR Studio 中配置 Workspace 协作

借助 Workspace 协作功能，您可以与团队的其他成员同时编写和运行 Notebook 代码。当您在同一 Notebook 文件中工作时，您会看到协作者做出的更改。您可以在创建 Workspace 时启用协作，也可以在现有 Workspace 中打开和关闭协作。

Note

[EMR Serverless 交互式应用程序](#)不支持 EMR Studio Workspace 协作，同样，如果启用了可信身份传播，也不支持此协作。

先决条件

您需要首先完成以下任务，然后才能为 Workspace 配置协作：

- 确保您的 EMR Studio 管理员已经为您提供了必要的权限。例如，以下示例语句允许用户为任何具有标签键 `creatorUserId` 并且标签值与该用户的 ID（由策略变量 `aws:userId` 指示）一致的 Workspace 配置协作。

```
{
  "Sid": "UserRolePermissionsForCollaboration",
  "Action": [
    "elasticmapreduce:UpdateEditor",
    "elasticmapreduce:PutWorkspaceAccess",
    "elasticmapreduce>DeleteWorkspaceAccess",
    "elasticmapreduce:ListWorkspaceAccessIdentities"
  ],
  "Resource": "*",
  "Effect": "Allow",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "elasticmapreduce:ResourceTag/creatorUserId": "${aws:userId}"
    }
  }
}
```

- 确保与 EMR Studio 关联的服务角色具有启用和配置 Workspace 协作所需的权限，如下面的示例语句所示。

```
{
  "Sid": "AllowWorkspaceCollaboration",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iam:GetUser",
    "iam:GetRole",
    "iam:ListUsers",
    "iam:ListRoles",
    "sso:GetManagedApplicationInstance",
    "sso-directory:SearchUsers"
  ],
  "Resource": "*"
}
```

有关更多信息，请参阅 [创建 EMR Studio 服务角色](#)。

启用 Workspace 协作并添加协作者

1. 在您的 Workspace 中，选择 Launcher (启动程序) 屏幕或左侧面板底部的 Collaboration (协作) 图标。

 **Note**

除非您的 Studio 管理员已经向您授予了配置 Workspace 协作的权限，否则您不会看到 Collaboration (协作) 面板。有关更多信息，请参阅[设置 Workspace 协作的所有权](#)。
2. 确保 Allow Workspace collaboration (允许 Workspace 协作) 切换按钮位于打开位置。启用协作后，只有您和您添加的协作者才会在 Studio Workspaces 页面上的列表中看到该 Workspace。
3. 输入一个 Collaborator name (协作者姓名)。您的 Workspace 最多可有五个协作者，包括您自己。协作者可以是有权访问 EMR Studio 的任何用户。如果您没有输入协作者，则该 Workspace 是一个只有您可以访问的私有 Workspace。

下表根据拥有者的身份类型指定了要输入的适用的协作者值。

 **Note**

拥有者只能邀请具有相同身份类型的协作者。例如，用户只能添加其他用户，IAM Identity Center 用户只能添加其他 IAM Identity Center 用户。

身份验证模式	要为 Collaborator name (协作者姓名) 输入的值
IAM 身份验证	用户名。这是用户在登录到 Amazon Web Services 管理控制台后会看到的名称。
IAM 联合身份验证	IAM 角色的名称以及一个可选的会话名称。 要添加将代入同一 IAM 角色的所有联合身份用户，请指定用于联合身份的 IAM 角色的名称。

身份验证模式	要为 Collaborator name (协作者姓名) 输入的值
	要将单个用户添加为协作者，请指定一个角色和一个会话名称。例如 MyRoleName:MySessionName 。
SSO	IAM Identity Center 用户名，例如 user@example.com.

4. 选择添加。协作者现在可以在他们的 EMR Studio Workspaces 页面看到该 Workspace，并且可以启动该 Workspace 以实时与您协作使用。

Note

如果您禁用了 Workspace 协作，Workspace 将返回其共享状态，所有 Studio 用户都可以看到。在共享状态下，一次只有一个 Studio 用户能够打开该 Workspace 并在其中工作。

使用运行时系统角色运行 EMR Studio Workspace

Note

本页描述的运行时角色功能仅适用于在亚马逊上运行的 Amazon EMR EC2，并不指 EMR Serverless 交互式应用程序中的运行时角色功能。要详细了解如何在 EMR Serverless 中使用运行时系统角色，请参阅《Amazon EMR Serverless 用户指南》中的 [Job runtime roles](#)。

运行时角色是一个 Amazon Identity and Access Management (IAM) 角色，您可以在向 Amazon EMR 集群提交任务或查询时指定该角色。您提交到 EMR 集群的任务或查询使用运行时角色访问 Amazon 资源，例如 Amazon S3 中的对象。

当您将 EMR Studio Workspace 附加到使用 Amazon EMR 6.11 或更高版本的 EMR 集群时，您可以为提交的任务或查询选择运行时角色，供其在访问资源时使用。Amazon 但是，如果 EMR 集群不支持运行时角色，则 EMR 集群在访问资源时不会担任该角色。Amazon

在将运行时系统角色用于 Amazon EMR Studio Workspace 之前，管理员必须配置用户权限，以便 Studio 用户对运行时系统角色调用 `elasticmapreduce:GetClusterSessionCredentials`

API。然后，启动一个具有运行时系统角色的新集群，您可以将其与 Amazon EMR Studio Workspace 配合使用。

本页内容

- [为运行时系统角色配置用户权限](#)
- [使用运行时系统角色启动新集群](#)
- [在 Workspace 中使用具有运行时系统角色的 EMR 集群](#)
- [注意事项](#)

为运行时系统角色配置用户权限

配置用户权限，以便 Studio 用户可以针对自己要使用的运行时系统角色调用 `elasticmapreduce:GetClusterSessionCredentials` API。您还必须先配置 [the section called “Studio 用户权限 \(EC2 , EKS \)”](#)，用户才能开始使用 Studio。

Warning

要授予此权限，请在向呼叫者授予调用权限时根据 `elasticmapreduce:ExecutionRoleArn` 上下文密钥创建条件 `GetClusterSessionCredentials` APIs。以下示例演示了如何执行此操作。

```
{
  "Sid": "AllowSpecificExecRoleArn",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "elasticmapreduce:GetClusterSessionCredentials"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "elasticmapreduce:ExecutionRoleArn": [
        "arn:aws:iam::111122223333:role/test-emr-demo1",
        "arn:aws:iam::111122223333:role/test-emr-demo2"
      ]
    }
  }
}
```

以下示例演示如何允许 IAM 主体使用名为 `test-emr-demo3` 的 IAM 角色作为运行时系统角色。此外，策略持有人只能使用集群 ID `j-123456789` 访问 Amazon EMR 集群。

```
{
  "Sid": "AllowSpecificExecRoleArn",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "elasticmapreduce:GetClusterSessionCredentials"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:elasticmapreduce:<region>:111122223333:cluster/j-123456789"
  ],
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "elasticmapreduce:ExecutionRoleArn": [
        "arn:aws:iam::111122223333:role/test-emr-demo3"
      ]
    }
  }
}
```

以下示例允许 IAM 主体使用名称以字符串 `test-emr-demo4` 开头的任何 IAM 角色作为运行时系统角色。此外，策略持有人只能使用键值对 `tagKey: tagValue` 访问 Amazon EMR 集群。

```
{
  "Sid": "AllowSpecificExecRoleArn",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "elasticmapreduce:GetClusterSessionCredentials"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "elasticmapreduce:ResourceTag/tagKey": "tagValue"
    },
    "StringLike": {
      "elasticmapreduce:ExecutionRoleArn": [
        "arn:aws:iam::111122223333:role/test-emr-demo4*"
      ]
    }
  }
}
```

使用运行时系统角色启动新集群

现在有了所需权限，启动一个具有运行时系统角色的新集群，您可以将其与 Amazon EMR Studio Workspace 配合使用。

如果已经启动具有运行时系统角色的新集群，则可跳至 [the section called “将集群与 Workspace 配合使用”](#) 小节。

1. 首先，完成 [Amazon EMR 步骤的运行时角色](#) 小节中的先决条件。
2. 然后，启动具有以下设置的集群，以便在 Amazon EMR Studio Workspaces 中使用运行时系统角色。有关如何启动集群的说明，请参阅 [指定 Amazon EMR 集群的安全配置](#)。
 - 对于发行版标签，选择 emr-6.11.0 或更高版本。
 - 选择 Spark、Livy 和 Jupyter Enterprise Gateway 作为集群应用程序。
 - 使用在上一步中创建的安全配置。
 - 您可以选择为 EMR 集群启用 Lake Formation。有关更多信息，请参阅 [使用 Amazon EMR 启用 Lake Formation](#)。

启动集群后，即可在 [EMR Studio Workspace 中使用启用了运行时系统角色的集群](#)。


Note

当该 `ExecutionRoleArn` 值为时，[StartNotebookExecution](#) API 操作目前不支持该 `ExecutionEngineConfig.Type` 值 EMR。

在 Workspace 中使用具有运行时系统角色的 EMR 集群

设置并启动集群后，即可将启用了运行时系统角色的集群与 EMR Studio Workspace 配合使用。

1. 创建新 Workspace 或启动现有 Workspace。有关更多信息，请参阅 [创建 EMR Studio Workspace](#)。
2. 在打开的工作空间的左侧边栏中选择 EMR 集群选项卡，展开计算类型部分，然后从 EMR 集群菜单中选择您的集群，从运行时角色 EC2 菜单中选择运行时角色。



3. 选择附加将具有运行时系统角色的集群附加到 Workspace。

Note

选择运行时角色时，请注意，它可能具有关联的底层托管策略。在大多数情况下，我们建议选择有限的资源，例如特定笔记本。例如，如果您选择的运行时角色包括对所有笔记本的访问权限，则与该角色关联的托管策略将提供完全访问权限。

注意事项

在 Amazon EMR Studio Workspace 中使用支持运行时系统角色的集群时，请记住以下注意事项：

- 只有将 EMR Studio Workspace 附加到使用 Amazon EMR 6.11 或更高版本的 EMR 集群时，您才能选择运行时系统角色。
- 只有在亚马逊上运行的 Amazon EMR 才支持此页面上描述的运行时角色功能 EC2，EMR Serverless 交互式应用程序不支持该功能。要详细了解 EMR Serverless 的运行时系统角色，请参阅《Amazon EMR Serverless 用户指南》中的 [Job runtime roles](#)。

- 虽然在向集群提交任务时需要先配置其他权限，才能指定运行时系统角色，但无需其他权限即可访问 EMR Studio Workspace 生成的文件。此类文件的权限与没有运行时系统角色的集群生成的文件相同。
- 您不能在具有运行时系统角色的集群的 EMR Studio Workspace 中使用 SQL Explorer。当 Workspace 连接到启用了运行时系统角色的 EMR 集群时，Amazon EMR 会在用户界面中禁用 SQL Explorer。
- 您不能在 EMR Studio Workspace 中将协作模式与具有运行时系统角色的集群配合使用。当 Workspace 连接到启用了运行时系统角色的 EMR 集群时，Amazon EMR 会禁用 Workspace 协作功能。只有连接了 Workspace 的用户才能访问 Workspace。
- 您不能在启用了 IAM Identity Center 可信身份传播的 Studio 中使用运行时系统角色。
- 您可能会遇到 Spark UI 发出的 Page may not be safe! 警告，来自 Spark UI，用于使用 Amazon EMR 7.4.0 及更低版本且已启用运行时角色的集群。如果发生这种情况，请绕过警报继续查看 Spark UI。

以编程方式运行 Amazon EMR Studio Workspace Notebooks

Note

Amazon EMR Serverless 交互式应用程序不支持以编程方式执行 Notebooks 实例。

您可以使用脚本或在 Amazon CLI 上以编程方式运行 Amazon EMR Studio Workspace Notebooks。要了解如何以编程方式运行 Notebook，请参阅 [EMR Notebooks 的示例编程命令](#)。

使用 SQL Explorer for EMR Studio 浏览数据

Note

Amazon EMR Serverless 交互式应用程序或启用了 IAM Identity Center 可信身份传播的 Studio 不支持适用于 EMR Studio 的 SQL Explorer。

本主题提供的信息有助于您开始在 Amazon EMR Studio 中使用 SQL Explorer。SQL Explorer 是 Workspace 中的一个单页工具，可帮助您了解 EMR 集群数据目录中的数据来源。您可以使用 SQL Explorer 浏览数据、运行 SQL 查询以检索数据以及下载查询结果。

SQL Explorer 支持 Presto。要使用 SQL Explorer，您必须确保您的集群使用的是 Amazon EMR 版本 5.34.0 或更高版本或者版本 6.4.0 或更高版本，并且安装了 Presto。Amazon EMR Studio SQL Explorer 不支持配置了传输中加密的 Presto 集群。这是因为 Presto 在这些集群上将以 TLS 模式运行。

浏览集群的数据目录

SQL Explorer 提供了一个目录浏览器界面，您可以使用该界面来探索 and 了解数据的组织方式。例如，在编写 SQL 查询之前，您可以使用数据目录浏览器验证表和列名称。

浏览数据目录

1. 在 Workspace 中打开 SQL Explorer。
2. 确保您的工作区已连接到在上面运行的 EMR 集群，该集群使用安装了 Presto 的 Amazon EMR 版本 6.4.0 或更高版本。您可以选择一个现有的集群或创建一个新的集群。有关更多信息，请参阅 [将计算资源附加到 EMR Studio Workspace](#)。
3. 请从下拉列表中选择一个要浏览的 Database（数据库）。
4. 展开数据库中的表以查看表的列名称。您还可在搜索栏中输入一个关键词以筛选表结果。

运行 SQL 查询以检索数据

使用 SQL 查询检索数据并下载结果

1. 在 Workspace 中打开 SQL Explorer。
2. 确保你的 Workspace 已连接到安装了 Presto 和 Spark EC2 的 EMR 集群。您可以选择一个现有的集群或创建一个新的集群。有关更多信息，请参阅 [将计算资源附加到 EMR Studio Workspace](#)。
3. 选择 Open editor（打开编辑器）以在您的 Workspace 中打开一个新的编辑器选项卡。
4. 在编辑器选项卡中编写 SQL 查询。
5. 选择运行。
6. 在 Result preview（结果预览）下查看查询结果。预设情况下，SQL Explorer 会显示前 100 个结果。您可以使用 Preview first 100 query results（预览前 100 个查询结果）下拉列表以选择要求显示的不同数量的结果（最高 1000）。
7. 选择 Download results（下载结果）以 CSV 格式下载结果。您最多可以下载 1000 行结果。

将计算资源附加到 EMR Studio Workspace

Amazon EMR Studio 使用 EMR 集群上的内核运行 Notebook 命令。在选择内核之前，您应将工作区连接到使用 Amazon EC2 实例的集群、EKS 集群上的 Amazon EMR 或 EMR 无服务器应用程序。EMR Studio 允许您将 Workspaces 附加到新的或现有的集群，并让您无需关闭 Workspace 即可灵活地更改集群。

本节涵盖以下主题，可帮助您使用和预置 EMR Studio 集群：

- [将 Amazon EC2 集群连接到 EMR Studio 工作区](#)
- [将 Amazon EMR on EKS 集群附加到 EMR Studio Workspace](#)
- [将 Amazon EMR Serverless 应用程序附加到 EMR Studio Workspace](#)
- [创建新的 EMR 集群并将其附加到 EMR Studio Workspace](#)
- [从 EMR Studio Workspace 分离计算资源](#)

将 Amazon EC2 集群连接到 EMR Studio 工作区

您可以在创建工作区时将在 Amazon 上运行的 EMR 集群 EC2 连接到工作区，也可以将集群连接到现有工作区。如果您要创建和附加新集群，请参阅[创建新的 EMR 集群并将其附加到 EMR Studio Workspace](#)。

Note

Studio 中启用了 IAM Identity Center 可信身份传播的 Workspace 只能附加到在安全配置中启用了 Identity Center 的 EMR 集群。

On create

在创建 Workspace 时附加 Amazon EMR 计算集群

1. 在 Create a Workspace (创建 Workspace) 对话框中，确保您已经为新 Workspace 选择了子网。展开 Advanced configuration (高级配置) 部分。
2. 选择 Attach Workspace to an EMR cluster (将 Workspace 附加到 EMR 集群)。
3. 在 EMR 集群下拉列表中，选择现有 EMR 集群以将其附加到 Workspace。

附加集群后，您可以完成 Workspace 创建过程。首次打开新 Workspace 并选择 EMR 集群面板时，您应该会看到自己选择的集群已附加。

On launch

在启动 Workspace 时附加 Amazon EMR 计算集群

1. 导航到 Workspace 列表，然后选择要启动的 Workspace 所在行。然后，选择启动 Workspace > 使用选项启动。
2. 选择要附加到 Workspace 的 EMR 集群。

附加集群后，您可以完成 Workspace 创建过程。首次打开新 Workspace 并选择 EMR 集群面板时，您应该会看到自己选择的集群已附加。

In JupyterLab

将工作空间连接到中的 Amazon EMR 计算集群 JupyterLab

1. 选择自己的 Workspace，然后选择启动 Workspace > 快速启动。
2. 在里面 JupyterLab，打开左侧边栏中的“集群”选项卡。
3. 选择“EC2 集群上的 EMR”下拉列表，或者选择 EKS 集群上的 Amazon EMR。
4. 选择附加将集群附加到 Workspace。

附加集群后，您可以完成 Workspace 创建过程。首次打开新 Workspace 并选择 EMR 集群面板时，您应该会看到自己选择的集群已附加。

In the Workspace UI

从 Workspace 用户界面将 Workspace 附加 Amazon EMR 计算集群

1. 在要附加到集群的 Workspace 中，从左侧边栏中选择 EMR 集群图标打开集群面板。
2. 在“集群类型”下，展开下拉列表并选择“开启 EMR 集群”。EC2
3. 从下拉列表选择一个集群。您可能需要先分离现有集群才能启用集群选择下拉列表。
4. 选择 Attach (附加)。附加集群后，您应该会看到一条成功消息。

将 Amazon EMR on EKS 集群附加到 EMR Studio Workspace

除了使用在亚马逊上运行的 Amazon EMR 集群外 EC2，您还可以将工作区连接到 EKS 上的 Amazon EMR 集群以运行笔记本代码。有关 Amazon EMR on EKS 的更多信息，请参阅 [What is Amazon EMR on EKS](#)。

在您将 Workspace 连接到 Amazon EMR on EKS 集群之前，您的 Studio 管理员必须授予您访问权限。

Note

在使用 IAM Identity Center 可信身份传播的 EMR Studio 中，您无法启动 EKS 上的 Amazon EMR 集群。

On create

在创建 Workspace 时附加 Amazon EMR on EKS 集群

1. 在 Create a Workspace (创建 Workspace) 对话框中，展开 Advanced configuration (高级配置) 部分。
2. 选择将 Workspace 附加到 Amazon EMR on EKS 集群。
3. 在 Amazon EMR on EKS 集群下，从下拉列表中选择集群。
4. 在 Select an endpoint (选择终端节点) 下，选择要附加到 Workspace 的托管式终端节点。托管式终端节点是允许 EMR Studio 与您选择的集群进行通信的网关。
5. 选择创建 Workspace 完成 Workspace 创建过程并附加选定的集群。

附加集群后，您可以完成 Workspace 创建过程。首次打开新 Workspace 并选择 EMR 集群面板时，您应该会看到自己选择的集群已附加。

In the Workspace UI

从 Workspace 用户界面附加 Amazon EMR on EKS 集群

1. 在要附加到集群的 Workspace 中，从左侧边栏中选择 EMR 集群图标打开集群面板。
2. 展开集群类型下拉列表并选择 Amazon EMR on EKS 集群。
3. 在 EMR on EKS 集群下，从下拉列表中选择集群。

4. 在 Endpoint (终端节点) 下，选择要附加到 Workspace 的托管式终端节点。托管式终端节点是允许 EMR Studio 与您选择的集群进行通信的网关。
5. 选择 Attach (附加)。附加集群后，您应该会看到一条成功消息。

将 Amazon EMR Serverless 应用程序附加到 EMR Studio Workspace

您可以将 Workspace 附加到 EMR Serverless 应用程序来运行交互式工作负载。有关更多信息，请参阅通过 [Using notebooks to run interactive workloads with EMR Serverless through EMR Studio](#)。

Note

您无法将 EMR Serverless 应用程序附加到使用 IAM Identity Center 可信身份传播的 EMR Studio 中。

Example 将工作区附加到 EMR 无服务器应用程序 JupyterLab

您的账户管理员必须首先按 [Required permissions for interactive workloads](#) 中所述向您授予访问权限，然后才能将 Workspace 附加到 EMR Serverless 应用程序。

1. 导航至 EMR Studio，选择您的 Workspace，然后选择启动 Workspace > 快速启动。
2. 在里面 JupyterLab，打开左侧边栏中的“集群”选项卡。
3. 选择将 EMR Serverless 作为计算选项，然后选择一个 EMR Serverless 应用程序和一个运行时系统角色。
4. 要将集群附加到您的 Workspace，请选择附加。

现在打开此 Workspace 时，您应该会看到已经附加了所选的应用程序。

创建新的 EMR 集群并将其附加到 EMR Studio Workspace

高级 EMR Studio 用户可以配置在亚马逊上运行的新 EMR 集群，EC2 以便与工作区配合使用。预设情况下，新集群将安装 EMR Studio 所需的所有大数据应用程序。

要创建集群，您的 Studio 管理员必须首先使用会话策略授予您权限。有关更多信息，请参阅 [为 EMR Studio 用户创建权限策略](#)。

您可以在 Create a Workspace (创建 Workspace) 对话框中或从 Workspace UI 的 Cluster (集群) 面板中创建新集群。无论哪种方式，您都有两个集群创建选项：

1. 创建 EMR 集群 — 通过选择 Amazon EC2 实例类型和数量来创建 EMR 集群。
2. Use a cluster template (使用集群模板)：通过选择预定义的集群模板预置集群。当您拥有使用集群模板的权限时，才会显示此选项。

 Note

如果您为 Studio 启用了 IAM Identity Center 可信身份传播，则必须使用模板来创建集群。

通过提供集群配置创建 EMR 集群

1. 选择一个起点。

要...	请执行此操作...
使用 Create a Workspace (创建 Workspace) 对话框在创建 Workspace 时创建集群。	展开 Create a Workspace (创建 Workspace) 对话框中的 Advanced configuration (高级配置) 部分，然后选择 Create an EMR cluster (创建 EMR 集群)。
创建 Workspace 后，从 Workspace UI 中的 EMR 集群面板创建集群。	从打开的 Workspace 的左侧边栏中选择 EMR 集群选项卡，展开高级配置部分，然后选择创建集群。

2. 输入 Cluster name (集群名称)。命名集群有助于您稍后在 EMR Studio 集群列表中找到它。
3. 对于 Amazon EMR 版本，请为集群选择一个 Amazon EMR 发行版本。
4. 例如，为集群选择 Amazon EC2 实例的类型和数量。有关选择实例类型的更多信息，请参阅[配置用于亚马逊 EMR 的亚马逊 EC2 实例类型](#)。一个实例将用作主节点。
5. 选择 EMR Studio 可以在其中启动新集群的子网。每个子网选项都经过您的 Studio 管理员的预先批准，您的 Workspace 应该能够连接到列出的任何子网中的集群。
6. 选择用于日志存储的 S3 URI。
7. 选择 Create EMR cluster (创建 EMR 集群) 来预置集群。如果您使用创建 Workspace 对话框，请选择创建 Workspace 来创建 Workspace 并预置集群。EMR Studio 预置新集群后，它会将集群附加到 Workspace。

使用集群模板创建集群

1. 选择一个起点。

要...	请执行此操作...
使用 Create a Workspace (创建 Workspace) 对话框在创建 Workspace 时创建集群。	展开 Create a Workspace (创建 Workspace) 对话框中的 Advanced configuration (高级配置) 部分，然后选择 Use a cluster template (使用集群模板)。
从 Workspace UI 中的 EMR 集群面板创建集群。	从打开的 Workspace 的左侧边栏中选择 EMR 集群选项卡，展开高级配置部分，然后选择集群模板。

2. 从下拉列表中选择集群模板。每个可用的集群模板都包含一个简要说明，以帮助您进行选择。
3. 您选择的集群模板可能有其它参数，例如 Amazon EMR 发行版或集群名称。您可以选择或插入值，或使用管理员选择的默认值。
4. 选择 EMR Studio 可以在其中启动新集群的子网。每个子网选项都经过您的 Studio 管理员的预先批准，您的 Workspace 应该能够连接到任何子网中的集群。
5. 选择 Use cluster template (使用集群模板) 来预置集群并将其附加到 Workspace。EMR Studio 将需要几分钟时间来创建集群。如果您使用创建 Workspace 对话框，请选择创建 Workspace 来创建 Workspace 并预置集群。EMR Studio 预置您的新集群后，它会将集群附加到 Workspace。

从 EMR Studio Workspace 分离计算资源

要交换附加到 Workspace 的集群，您可以从 Workspace UI 分离集群。

从 Workspace 分离集群

1. 在要分离集群的 Workspace 中，从左侧边栏中选择 EMR 集群图标打开集群面板。
2. 在 Select cluster (选择集群) 下，选择 Detach (分离) 并等待 EMR Studio 分离集群。集群分离后，您将看到一条成功消息。

从 EMR Studio Workspace 分离 EMR Serverless 应用程序

要交换附加到 Workspace 的计算资源，您可以通过 Workspace UI 分离应用程序。

1. 在要从集群分离的 Workspace 中，从左侧边栏中选择 Amazon EMR 计算图标，从而打开计算面板。
2. 在选择计算资源下，选择分离，然后等待 EMR Studio 完成应用程序的分离。应用程序分离完成后，您将看到一条成功消息。

将基于 Git 的存储库链接到 EMR Studio Workspace

最多可将三个基于 Git 的存储库与 Amazon EMR Studio Workspace 关联起来，以保存和共享 Notebook 文件。

关于 EMR Studio 的 Git 存储库

您最多可以将三个 Git 存储库与一个 EMR Studio Workspace 相关联。默认情况下，每个工作区都允许您从与 Studio 同一个 Amazon 帐户关联的 Git 存储库列表中进行选择。您还可以创建新的 Git 存储库作为 Workspace 资源。

在连接到集群的主节点时，您可以使用终端命令运行如下所示的 Git 命令。

```
!git pull origin <branch-name>
```

此外，您也可以使用 jupyterlab-git 扩展程序。从左侧边栏中选择 Git 图标打开它。[有关 jupyterlab-git 扩展的信息，请参阅 jupyterlab-git。JupyterLab](#)

先决条件

- 要将 Git 存储库与 Workspace 关联，Studio 必须配置为允许 Git 存储库链接。您的 Studio 管理员应该执行[为基于 Git 的存储库建立访问和权限](#)中所述的步骤。
- 如果您使用 CodeCommit 存储库，则必须使用 Git 凭据和 HTTPS。不支持 SSH 密钥和带有 Amazon Command Line Interface 凭证助手的 HTTPS。CodeCommit 也不支持个人访问令牌 (PATs)。有关更多信息，请参阅 [IAM 用户指南 CodeCommit 中的“将 IAM 与一起使用”](#)和“用户指南”中的[“使用 Git 凭证的 HTTPS Amazon CodeCommit 用户设置”](#)。

说明

将关联的 Git 存储库链接到 Workspace

1. 从 Studio 的 Workspaces 列表中打开要链接到存储库的 Workspace。
2. 从左侧边栏中选择 Amazon EMR Git 存储库图标打开 Git 存储库工具面板。

3. 在 Git repositories (Git 存储库) 下，展开下拉列表并最多选择三种存储库以链接到 Workspace。EMR Studio 注册您的选择并开始链接每个存储库。

链接过程可能需要一些时间才能完成。您可以在 Git repository (Git 存储库) 工具面板中查看您选择的每个存储库的状态。EMR Studio 将存储库链接到 Workspace 后，您应该会在 File browser (文件浏览器) 面板中看到属于该存储库的文件。

将新的 Git 存储库作为资源添加到 Workspace

1. 从 Studio 的 Workspaces 列表中打开要链接到存储库的 Workspace。
2. 从左侧边栏中选择 Amazon EMR Git 存储库图标打开 Git 存储库工具面板。
3. 选择 Add new Git repository (添加新的 Git 存储库)。
4. 对于 Repository name (存储库名称)，输入 EMR Studio 中存储库的描述性名称。名称只能包含字母数字字符、连字符和下划线。
5. 对于 Git repository URL (Git 存储库 URL)，输入存储库的 URL。当您使用 CodeCommit 存储库时，这是当您选择“克隆 URL”然后选择“克隆 HTTPS”时复制的 URL。例如 `https://git-codecommit.us-west-2.amazonaws.com/v1/repos/[MyCodeCommitRepoName]`。
6. 对于 Branch (分支)，输入要签出的现有分支的名称。
7. 对于 Git credentials (Git 凭证)，请根据以下准则选择选项。EMR Studio 使用存储在 Secrets Manager 中的密钥访问您的 Git 凭证。

Note

如果您使用 GitHub 存储库，我们建议您使用个人访问令牌 (PAT) 进行身份验证。从 2021 年 8 月 13 日起，GitHub 将要求基于令牌的身份验证，并且在 Git 操作进行身份验证时将不再接受密码。有关更多信息，请参阅博客上的 [Git 操作令牌身份验证要求 GitHub](#) 文章。

选项	描述
创建新密钥	选择此选项可将现有 Git 凭据与将在 Amazon Secrets Manager 为您创建的新密钥相关联。根据您用于存储库的 Git 凭证，执行以下操作之一。

选项	描述
	如果您使用 Git 用户名和密码访问存储库，请选择用户名和密码，输入要在 Secrets Manager 中使用的密钥名称，然后输入要与密钥关联的用户名和密码。 或者 如果您使用个人访问令牌访问存储库，请选择 Personal access token (PAT) (个人访问令牌 (PAT))，输入要在 Secrets Manager 中使用的 Secret name (密钥名称)，然后输入您的个人访问令牌。有关更多信息，请参阅为命令行创建个人访问令牌 GitHub和为 Bitbucket 创建个人访问令牌。CodeCommit 存储库不支持此选项。
在没有凭证的情况下使用公有存储库	选择此选项可访问公有存储库。
使用现有 Amazon 密钥	如果您已将凭证保存为 Secrets Manager 中的密钥，请选择此选项，然后从列表中选择密钥名称。 如果您选择与 Git 用户名和密码关联的密钥，则密钥必须采用 <code>{"gitUsername": "MyUserName ", "gitPassword": "MyPassword "}</code> 格式。

- 选择 Add repository (添加存储库) 创建新存储库。EMR Studio 创建新存储库后，您将看到一条成功消息。新存储库显示在 Git repositories (Git 存储库) 下的下拉列表中。
- 要将新存储库链接到您的 Workspace，请从 Git repositories (Git 存储库) 下的下拉列表中选择它。

链接过程可能需要一些时间才能完成。在 EMR Studio 将新存储库链接到 Workspace 后，您应该会在 File Browser (文件浏览器) 面板中看到一个与您的存储库同名的新文件夹。

要打开不同的链接存储库，请在 File browser (文件浏览器) 中导航到其文件夹。

在 EMR Studio 中使用 Amazon Athena SQL 编辑器

概述

您可以使用 Amazon EMR Studio 在 Amazon Athena 上开发和运行交互式查询。这意味着，您可以使用与运行 Spark、Scala 和其他工作负载相同的 EMR Studio 接口对 Athena 执行 SQL 分析。通过此集成，您可以使用自动完成功能来快速开发查询、浏览 Amazon Glue 数据目录中的数据、创建保存的查询、查看查询历史记录等。

有关使用 Amazon Athena 的更多信息，请参阅《Amazon Athena 用户指南》中的[使用 Athena SQL](#)。

在 EMR Studio 中使用 Athena SQL 编辑器

按照以下步骤通过您的 EMR Studio 在 Amazon Athena 上开发并运行交互式查询：

1. 为访问此 Studio 中的 Workspaces 的用户的用户角色添加所需的权限。这些权限列在 [Amazon Identity and Access Management EMR Studio 用户的权限](#) 表的从 EMR Studio 中访问 Amazon Athena SQL 编辑器列中。或者，您可以选择从 [示例用户策略](#) 中复制高级策略内容，以授予用户使用 EMR Studio 功能（包括此功能）的完全权限。
2. [设置并创建 EMR Studio](#)。
3. 导航到您的 Studio，然后从边栏中选择查询编辑器。

现在，您应看到熟悉的 Athena 编辑器 UI。有关入门和使用 Athena SQL 运行交互式查询的信息，请参阅《Amazon Athena 用户指南》中的[入门](#)和[使用 Athena SQL](#)。

Note

如果您已通过 IAM Identity Center 为 EMR Studio 启用可信身份传播，则必须使用 Athena 工作组来控制查询访问权限，并且您使用的工作组还必须使用可信身份传播。有关为工作组设置 Identity Center 和启用可信身份传播的步骤，请参阅《Amazon Athena 用户指南》中的[使用启用了 IAM Identity Center 的 Athena 工作组](#)。

在 EMR Studio 中使用 Athena SQL 编辑器的注意事项

- 在所有可以使用 EMR Studio 和 Athena 的商业区域中，都提供与 Athena 的集成。
- EMR Studio 不提供以下 Athena 功能：
 - 管理功能，例如创建或更新 Athena 工作组、数据来源或容量预留

- Athena for Spark 或 Spark Notebooks
- 亚马逊 DataZone 集成
- 成本型优化器 (CBO)
- Step functions

Amazon 与 EMR Studio 工作区 CodeWhisperer 集成

概述

您可以将[亚马逊 CodeWhisperer](#)与 [Amazon EMR Studio](#) 配合使用，在编写代码时获得实时推荐。JupyterLab CodeWhisperer可以完成您的注释、完成单行代码、提出 line-by-line建议并生成完整格式的函数。

Note

当您使用 Amazon EMR Studio 时，Amazon 可能会存储有关您的使用情况和内容的数据，以改进服务。有关选择退出数据共享的更多信息和说明，请参阅《Amazon CodeWhisperer 用户指南》Amazon中的[与之共享您的数据](#)。

CodeWhisperer与工作区一起使用的注意事项

- CodeWhisperer 如EMR Studio注意事项中所述，集成也可以在可用 [EMR Studio Amazon Web Services](#) 区域 的地方使用。
- 无论您的工作室位于哪个区域，Amazon EMR Studio 都会自动使用美国东部（弗吉尼亚北部）（us-east-1）的 CodeWhisperer 终端节点进行推荐。
- CodeWhisperer 仅支持 Python 语言在 EMR Studio 中为 Spark 作业编码 ETL 脚本。
- 客户端遥测选项可量化您的使用情况。CodeWhispererEMR Studio 不支持此功能。

所需的权限 CodeWhisperer

要使用 CodeWhisperer，您必须将以下策略附加到您的 Amazon EMR Studio 的 IAM 用户角色：

JSON

```
{
```

```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Sid": "CodeWhispererPermissions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "codewhisperer:GenerateRecommendations"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ]
  }
]
```

CodeWhisperer 与工作区配合使用

要显示 CodeWhisperer 参考日志 JupyterLab，请打开 JupyterLab 窗口底部的 CodeWhisperer 面板并选择“打开代码参考日志”。

以下列表包含可用于与 CodeWhisperer 建议进行交互的快捷方式：

- 暂停推荐-使用 CodeWhisperer 设置中的“暂停自动建议”。
- 接受建议：按键盘上的 Tab 键。
- 拒绝建议：按键盘上的 Escape 键。
- 浏览建议：使用键盘上的 Up 和 Down 箭头。
- 手动调用：按键盘上的 Alt 和 C。如果您使用的是 Mac，请按 Cmd 和 C。

您还可以使用 CodeWhisperer 更改诸如日志级别之类的设置，并获取有关代码参考的建议。有关更多信息，请参阅 Amazon CodeWhisperer 用户指南中的[设置 CodeWhisperer JupyterLab](#)和[功能](#)。

使用 EMR Studio 调试应用程序和任务

借助 Amazon EMR Studio，您可以启动数据应用程序界面，以便在浏览器中分析应用程序和任务运行情况。

您还可以从 Amazon EMR 控制台为在集群 EC2 上运行的 Amazon EMR 启动集群外的永久用户界面。有关更多信息，请参阅[在 Amazon EMR 中查看持久性应用程序用户界面](#)。

 Note

根据您的浏览器设置，您可能需要启用弹出窗口才能打开应用程序 UI。

有关配置和使用应用程序界面的信息，请参阅 [YARN 时间线服务器](#)、[监控和检测](#) 或 [Tez UI 概览](#)。

调试在亚马逊作业上运行的 Amazon EMR EC2

Workspace UI

从 Notebook 文件启动集群上 UI

当您使用 Amazon EMR 发行版本 5.33.0 及更高版本时，您可以从 Workspace 中的 Notebook 启动 Spark Web 用户界面（Spark UI 或 Spark 历史记录服务器）。

在集群上 UIs 使用 PySpark、Spark 或 SparkR 内核。Spark 事件日志或容器日志的最大可查看文件大小为 10MB。如果您的日志文件超过 10MB，我们建议您使用持久性 Spark 历史记录服务器而不是集群上 Spark UI 来调试任务。

 Important

为了让 EMR Studio 从 Workspace 启动集群上应用程序用户界面，集群必须能够与 Amazon API Gateway 进行通信。您必须配置 EMR 集群以允许网络流量传出到 Amazon API Gateway，并确保可从集群访问 Amazon API Gateway。

Spark UI 通过解析主机名来访问容器日志。如果您使用自定义域名，您必须确保您的集群节点的主机名可以由 Amazon DNS 或您指定的 DNS 服务器进行解析。为此，请为与您的集群关联的 Amazon Virtual Private Cloud（VPC）设置动态主机配置协议（DHCP）选项。有关 DHCP 选项的更多信息，请参阅《Amazon Virtual Private Cloud 用户指南》中的 [DHCP 选项集](#)。

1. 在您的 EMR Studio 中，打开您要使用的工作区，并确保它已连接到正在运行的 Amazon EMR 集群。EC2 有关说明，请参阅 [将计算资源附加到 EMR Studio Workspace](#)。
2. 打开笔记本文件并使用 PySpark、Spark 或 SparkR 内核。要选择内核，请从 Notebook 工具栏的右上角选择内核名称以打开 Select Kernel (选择内核) 对话框。如果没有选择任何内核，名称显示为 No Kernel! (无内核！)。

3. 运行 Notebook 代码。启动 Spark 上下文时，以下内容将作为输出显示在 Notebook 中。它可能需要几秒钟时间才能显示。如果您已启动 Spark 上下文，则可以随时运行 `%%info` 命令以访问指向 Spark UI 的链接。



Note

如果 Spark UI 链接不起作用或几秒钟后未显示，请创建一个新的 Notebook 单元并运行 `%%info` 命令以重新生成链接。

```
[1]: sc

Starting Spark application
ID          YARN Application ID  Kind  State  Spark UI  Driver log  Current session?
2  application_1613085840432_0003  spark  idle   Link      Link        ✓

SparkSession available as 'spark'.

res1: org.apache.spark.SparkContext = org.apache.spark.SparkContext@58262802
```

4. 要启动 Spark UI，请选择 Spark UI 下的 Link (链接)。如果您的 Spark 应用程序正在运行，Spark UI 将在新选项卡中打开。如果应用程序已完成，则会打开 Spark 历史记录服务器。

启动 Spark 用户界面后，可以在浏览器中修改网址以打开 YARN ResourceManager 或 Yarn Timeline 服务器。将下列路径之一添加到 `amazonaws.com` 之后。

Web UI	路径	修改后的 URL 示例
纱线 ResourceManager	/rm	https://j-examplebby5ij .emrappui-prod. eu-west-1 .amazonaws.co /rm
Yarn 时间线服务器	/yts	https://j-examplebby5ij .emrappui-prod. eu-west-1 .amazonaws.co /yts
Spark 历史记录服务器	/shs	https://j-examplebby5ij .emrappui-prod. eu-west-1 .amazonaws.co /shs

Studio UI

从 EMR Studio UI 中启动持久性 YARN 时间线服务器、Spark 历史记录服务器或 Tez UI

1. 在您的 EMR Studio 中，选择页面左侧的亚马逊 EMR 以打开“集群中的亚马逊 EMR”列表。
EC2 EC2
2. 通过在搜索框中输入值，按 name (名称)、state (状态) 或 ID 筛选集群列表。您还可以按创建时间范围进行搜索。
3. 选择一个集群，然后选择 Launch 应用程序 UIs 以选择应用程序用户界面。应用程序 UI 将在新的浏览器选项卡中打开，加载可能需要一些时间。

调试在 EMR Serverless 上运行的 EMR Studio

与在亚马逊上运行的 Amazon EMR 类似 EC2，您可以使用 Workspace 用户界面来分析您的 EMR 无服务器应用程序。在 Workspace UI 中，当您使用 Amazon EMR 发行版 6.14.0 及更高版本时，您可以从 Workspace 中的 Notebook 实例启动 Spark Web 用户界面（Spark UI 或 Spark 历史记录服务器）。为方便起见，我们还提供了指向驱动程序日志的链接，便于您快速访问 Spark 驱动程序日志。

使用 Spark 历史记录服务器调试 Amazon EMR on EKS 任务运行

当您向 Amazon EMR on EKS 集群提交任务运行时，可以使用 Spark 历史记录服务器访问该任务运行的日志。Spark 历史记录服务器提供了监控 Spark 应用程序的工具，例如：调度流程阶段和任务列表、RDD 大小和内存使用情况概述以及环境信息。您可以通过以下方式启动 Amazon EMR on EKS 任务运行的 Spark 历史记录服务器：

- 当您使用具有 EMR on EKS 托管式端点的 Amazon EMR Studio 提交任务运行时，可以通过 Workspace 的 Notebook 文件启动 Spark 历史记录服务器。
- 当您在 EKS 上使用适用于 Amazon EMR 的 Amazon CLI 或 Amazon 软件开发工具包提交任务运行时，您可以从 EMR Studio 用户界面启动 Spark 历史服务器。

有关如何使用 Spark 历史记录服务器的信息，请参阅 Apache Spark 文档的[监控和仪表](#)。有关任务运行的更多信息，请参阅《Amazon EMR on EKS 开发指南》中的[概念和组件](#)。

从 EMR Studio Workspace 中的 Notebook 文件启动 Spark 历史记录服务器

1. 打开连接到 Amazon EMR on EKS 集群的 Workspace。
2. 在 Workspace 中选择并打开 Notebook 文件。

3. 选择 Notebook 文件顶部的 Spark UI，以在新选项卡打开持久性 Spark 历史记录服务器。

通过 EMR Studio UI 启动 Spark 历史记录服务器

Note

EMR Studio 用户界面中的任务列表仅显示您在 EKS 上使用 Amazon 适用于 Amazon EMR 的 Amazon CLI 或 SDK 提交的任务运行。

1. 在您的 EMR Studio 中，从页面左侧选择 Amazon EMR on EKS。
2. 搜索您常用于提交任务运行的 Amazon EMR on EKS 虚拟集群。您可在搜索框中输入值，按 status (状态) 或 ID 筛选集群列表。
3. 选择集群以打开其详细信息页面。详细信息页面显示有关集群的信息，例如 ID、命名空间和状态。该页面还显示了提交至该集群的所有运行任务的列表。
4. 在集群详细信息页面中选择要调试的任务运行。
5. 在 Jobs (任务) 列表的右上角，选择 Launch Spark History Server (启动 Spark 历史记录服务器)，以在新的浏览器选项卡中打开应用程序界面。

在 EMR Studio Workspace 中安装内核和库

每个 Amazon EMR Studio Workspace 均附带一组预安装的库和内核。

在 Amazon 上运行的集群上的内核和库 EC2

当您使用在亚马逊上运行的 EMR 集群时，您还可以通过以下方式自定义 EMR Studio 的环境：EC2

- 在集群主节点上安装 Jupyter Notebook 内核和 Python 库：使用此选项安装库时，库由附加到同一集群的所有 Workspace 共享。您可以从 Notebook 单元格中安装内核或库，也可以在使用 SSH 连接到集群的主节点时安装内核或库。
- 使用 Notebook 范围内的库 — 当 Workspace 用户从 Notebook 单元中安装和使用库时，这些库仅适用于该 Notebook。此选项允许同一集群的不同 Notebook 工作，而不必担心库版本冲突。

EMR Studio Workspaces 与 EMR Notebooks 具有相同的底层架构。您可以使用 EMR Studio 安装和使用 Jupyter Notebook 内核和 Python 库，就像使用 EMR Notebooks 一样。有关说明，请参阅 [在 EMR Studio 中安装和使用内核和库](#)。

Amazon EMR on EKS 集群上的内核和库

EKS 集群上的 Amaz PySpark on EMR 包括和带有一组预安装库的 Python 3.7 内核。Amazon EMR on EKS 不支持安装其他的库或集群。

EKS 集群上的每个 Amazon EMR 都安装了以下 Python 和 PySpark 库：

- Python – boto3, cffi, future, ggplot, jupyter, kubernetes, matplotlib, numpy, pandas, plotly, pycryptodomex, py4j, requests, scikit-learn, scipy, seaborn
- PySpark – ggplot, jupyter, matplotlib, numpy, pandas, plotly, pycryptodomex, py4j, requests, scikit-learn, scipy, seaborn

EMR Serverless 应用程序的内核和库

每个 EMR 无服务器应用程序都安装了以下 Python 和 PySpark 库：

- Python – ggplot, matplotlib, numpy, pandas, plotly, bokeh, scikit-learn, scipy, seaborn
- PySpark – ggplot, matplotlib, numpy, pandas, plotly, bokeh, scikit-learn, scipy, seaborn

在 EMR Studio 中使用 magic 命令增强内核

概述

EMR Studio 和 EMR Notebooks 支持命令。magic Magic 命令或 magics 是 IPython 内核提供的增强功能，可帮助您运行和分析数据。IPython 是一个使用 Python 构建的交互式外壳环境。

Amazon EMR 还支持一个程序包 Sparkmagic，该程序包为与 Spark 相关的内核（PySpark、SparkR 和 Scala 内核）提供 magic 特定命令，并在集群上使用 Livy 提交 Spark 任务。

只要您的 EMR Notebooks 中有 Python 内核，就可以使用 magic 命令。同样，任何与 Spark 相关的内核都支持 Sparkmagic 命令。

Magic 命令也称作 magics，共有两类：

- 行 magics%：此类命令用单个 magic 前缀表示，并在单行代码上运行
- 单元格 magics：此类 magic 命令用双 %% 前缀表示，并在多行代码上运行

有关所有可用的 magics，请参阅 [列出 magic 和 Sparkmagic 命令](#)。

注意事项和限制

- EMR Serverless 不支持使用 `%%sh` 来运行 `spark-submit`，也不支持 EMR Notebooks magics。
- Amazon EMR on EKS 集群不支持将 Sparkmagic 命令用于 EMR Studio。这是因为拥有托管式端点的 Spark 内核属于 Kubernetes 内置的内核，不支持 Sparkmagic 和 Livy。您可以将 Spark 配置直接设置到 SparkContext 对象中作为解决方法，如以下示例所示。

```
spark.conf.set("spark.driver.maxResultSize", '6g')
```

- 禁止以下 magic 命令和操作 Amazon：
 - `%alias`
 - `%alias_magic`
 - `%automagic`
 - `%macro`
 - 使用 `%configure` 修改 `proxy_user`
 - 使用 `%env` 或 `%set_env` 修改 `KERNEL_USERNAME`

列出 magic 和 Sparkmagic 命令

使用以下命令列出可用的 magic 命令：

- `%lsmagic` 会列出当前可用的所有 magic 函数。
- `%%help` 会列出 Sparkmagic 软件包提供的当前可用 Spark 相关 magic 函数。

使用 `%%configure` 来配置 Spark

Sparkmagic 最有用的命令之一是 `%%configure` 命令，该命令可配置会话创建参数。借助 `conf` 设置，您可以配置 [Apache Spark 配置文档](#) 中提及的任何 Spark 配置。

Example 将外部 JAR 文件从 Maven 存储库或 Amazon S3 添加到 EMR Notebooks

您可以使用以下方法将外部 JAR 文件依赖项添加到 Sparkmagic 支持的任何 Spark 相关内核中。

```
%%configure -f
{"conf": {
    "spark.jars.packages": "com.jsuereth:scala-arm_2.11:2.0,ml.combust.bundle:bundle-ml_2.11:0.13.0,com.databricks:dbutils-api_2.11:0.0.3",
    "spark.jars": "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-jar.jar"
```

```
}
}
```

Example : 配置 Hudi

您可以使用 Notebook 编辑器来配置 EMR Notebook 以使用 Hudi。

```
%%configure
{ "conf": {
    "spark.jars": "hdfs://apps/hudi/lib/hudi-spark-bundle.jar,hdfs:///apps/hudi/lib/
spark-spark-avro.jar",
    "spark.serializer": "org.apache.spark.serializer.KryoSerializer",
    "spark.sql.hive.convertMetastoreParquet": "false"
  }
}
```

使用 %%sh 运行 **spark-submit**

在附加的集群实例上，%%sh magic 会通过子进程来运行 Shell 命令。通常，您需要使用其中一个 Spark 相关的内核在附加的集群上运行 Spark 应用程序。但如果要使用 Python 内核提交 Spark 应用程序，可以使用以下 magic，并将存储桶名称替换为小写的存储桶名称。

```
%%sh
spark-submit --master yarn --deploy-mode cluster s3://amzn-s3-demo-bucket/test.py
```

在此示例中，集群需要访问 `s3://amzn-s3-demo-bucket/test.py` 的位置，否则该命令将失败。

您可以将 %%sh magic 与任何 Linux 命令结合使用。如果您要运行任何 Spark 或 YARN 命令，请使用以下选项之一创建 emr-notebook Hadoop 用户，并授予用户运行这些命令的权限。

- 您可以通过运行以下命令显式创建新用户。

```
hadoop fs -mkdir /user/emr-notebook
hadoop fs -chown emr-notebook /user/emr-notebook
```

- 您可以在 Livy 中启用用户模拟功能，从而自动创建用户。请参阅[启用用户模拟以监控 Spark 用户和任务活动](#)了解更多信息。

使用 %%display 可视化显示 Spark 数据框

您可以使用 %%display magic 来可视化显示 Spark 数据框。要使用此 magic，请运行以下命令。

```
%%display df
```

选择以表格格式查看结果，如下图所示。

Type:

Table

Pie

Scatter

Line

Area

Bar

year	month	total_passengers	total_trips
2012-01-01	3	26866837	16146923
2011-01-01	3	26091246	16066350
2013-01-01	3	26965079	15749228
2011-01-01	10	26287953	15707756
2009-01-01	10	26202049	15604551
2012-01-01	5	26278817	15567525
2011-01-01	5	25508952	15554868
2010-01-01	9	25533166	15540209
2010-01-01	5	26002858	15481351
2012-01-01	4	25900645	15477914

您也可以选择使用五种类型的图表来可视化数据。您的选项包括饼图、散点图、折线图、面积图和条形图。

Type:

Encoding:

X Y Func. ☐ Log scale X☐ Log scale Y

使用 EMR Notebooks magics

Amazon EMR 提供了以下 EMR Notebooks magics，您可以将这些命令用于 Python3 和基于 Spark 的内核：

- `%mount_workspace_dir`：将 Workspace 目录挂载到集群，以便您可以从 Workspace 中的其他文件导入和运行代码

Note

使用 `%mount_workspace_dir` 时，只有 Python 3 内核可以访问本地文件系统。Spark 执行器将无法使用此内核访问挂载的目录。

- `%umount_workspace_dir` - 从集群中卸载 Workspace 目录
- `%generate_s3_download_url` - 在 Notebook 输出中为 Amazon S3 对象生成临时下载链接

先决条件

您需要完成以下任务后才能安装 EMR Notebooks magics：

- 确保您的 [集群 EC2 实例的服务角色（EC2实例配置文件）](#) 拥有 Amazon S3 的读取访问权限。使用 AmazonElasticMapReduceforEC2Role 托管策略的 EMR_EC2_DefaultRole 满足此要求。如果您使用自定义角色或策略，请确保它拥有必要的 S3 权限。

 Note

EMR Notebook 以笔记本用户的身份在集群上运行，并使用 EC2 实例配置文件与 Amazon S3 进行交互。在 EMR 集群上挂载 Workspace 目录时，拥有附加到该集群权限的所有 Workspace 和 EMR Notebooks 都可以访问已挂载的目录。

预设情况下，目录将以只读方式挂载。虽然 `s3fs-fuse` 和 `goofys` 允许读-写挂载，但我们强烈建议您不要将挂载参数修改为以读-写模式挂载目录。如果您允许写入权限，则对目录所做的任何更改都将写入 S3 存储桶。为避免意外删除或覆盖，您可以为 S3 存储桶启用版本控制。要了解更多信息，请参阅[在 S3 存储桶中使用版本控制](#)。

- 在集群上运行以下脚本中的一种，从而安装 EMR Notebooks magics 的依赖项。要运行脚本，您可以[使用自定义引导操作](#)，或当您已经有正在运行的集群时，按照[在 Amazon EMR 集群上运行命令和脚本](#)中的说明进行操作。

您可以选择要安装哪个依赖项。[s3fs-fuse](#) 和 [goofys](#) 都是 FUSE（用户空间中的文件系统）工具，这些工具允许您将 Amazon S3 存储桶作为本地文件系统挂载到集群上。`s3fs` 工具可提供类似于 POSIX 的体验。当您更喜欢性能而不是符合 POSIX 标准的文件系统时，`goofys` 工具是不错的选择。

Amazon EMR 7.x 系列使用 Amazon Linux 2023，该版本不支持 EPEL 存储库。如果你运行的是亚马逊 EMR 7.x，请按照[s3fs-fuse GitHub](#) 的说明进行安装。`s3fs-fuse` 如果使用 5.x 或 6.x 系列，请使用以下命令安装 `s3fs-fuse`。

```
#!/bin/sh

# Install the s3fs dependency for EMR Notebooks magics
sudo amazon-linux-extras install epel -y
sudo yum install s3fs-fuse -y
```

或者

```
#!/bin/sh

# Install the goofys dependency for EMR Notebooks magics
sudo wget https://github.com/kahing/goofys/releases/latest/download/goofys -P /usr/bin/
sudo chmod ugo+x /usr/bin/goofys
```

安装 EMR Notebooks magics

Note

在 Amazon EMR 发行版 6.0 到 6.9.0 和 5.0 到 5.36.0 中，只有 `emr-notebooks-magics` 程序包版本 0.2.0 及更高版本支持 `%mount_workspace_dir` magic。

完成以下步骤以安装 EMR Notebooks magics。

1. 在您的 Notebook 中，运行下面的命令以安装 [emr-notebooks-magics](#) 程序包。

```
%pip install boto3 --upgrade
%pip install botocore --upgrade
%pip install emr-notebooks-magics --upgrade
```

2. 重启内核以加载 EMR Notebooks magics。
3. 使用下面的命令验证安装，该命令应该显示用于 `%mount_workspace_dir` 的输出帮助文本。

```
%mount_workspace_dir?
```

使用 `%mount_workspace_dir` 挂载 Workspace 目录

您可以借助 `%mount_workspace_dir` magic 将 Workspace 目录挂载到 EMR 集群上，以便您能导入和运行存储在目录中的其他文件、模块或程序包。

下面的示例将整个 Workspace 目录挂载到集群上，并指定可选的 `<--fuse-type>` 参数，以使用 `goofys` 挂载目录。

```
%mount_workspace_dir . <--fuse-type goofys>
```

要验证您的 Workspace 目录是否已挂载，请使用下面的示例，借助 `ls` 命令来显示当前的工作目录。输出结果应该显示 Workspace 中的所有文件。

```
%%sh
ls
```

在 Workspace 中完成更改后，可以使用下面的命令卸载 Workspace 目录：

 Note

即使 Workspace 已停止或已分离，您的 Workspace 目录仍会保持挂载到集群上。您必须显式卸载 Workspace 目录。

```
%umount_workspace_dir
```

使用 `%generate_s3_download_url` 下载 Amazon S3 对象

`generate_s3_download_url` 命令可为存储在 Amazon S3 中的对象创建预签名 URL。您可以使用该预签名 URL 将对象下载到本地计算机。例如，您可以运行 `generate_s3_download_url` 下载代码写入 Amazon S3 的 SQL 查询的结果。

预设情况下，预签名 URL 的有效期为 60 分钟。您可以通过指定 `--expires-in` 标志的秒数来更改过期时间。例如，`--expires-in 1800` 创建一个有效期为 30 分钟的 URL。

下面的示例通过指定完整的 Amazon S3 路径来为对象生成下载链接：*`s3://EXAMPLE-DOC-BUCKET/path/to/my/object`*。

```
%generate_s3_download_url s3://EXAMPLE-DOC-BUCKET/path/to/my/object
```

要了解有关使用 `generate_s3_download_url` 的更多信息，请运行下面的命令以显示帮助文本。

```
%generate_s3_download_url?
```

使用 `%execute_notebook` 在无头模式下运行 Notebook

您可以使用 `%execute_notebook` magic 在无头模式下运行另一个 Notebook 实例，并查看运行的每个单元格的输出。这 magic 需要对 Amazon EMR 和 Amazon 共享的实例角色拥有额外的权限。EC2 有关如何授予额外权限的更多信息，请运行命令 `%execute_notebook?`。

如果有长时间运行的任务，系统可能会因为不活动而进入睡眠状态，也可能暂时失去互联网连接。这可能会中断浏览器与 Jupyter 服务器之间的连接。如果出现这种情况，您可能会丢失自己运行的单元格和 Jupyter 服务器发送的单元格的输出内容。

如果使用 `%execute_notebook` magic 在无头模式下运行 Notebook 实例，即使本地网络出现中断，EMR Notebooks 也会捕获已运行单元格的输出。EMR Notebooks 将输出以增量方式保存在与您

运行的 Notebook 同名的新 Notebook 中。然后，EMR Notebooks 将 Notebook 放入 Workspace 内的新文件夹。无头运行发生在同一个集群上并使用 EMR_Notebook_DefaultRole 服务角色，但其他参数可能会更改默认值。

要在无头模式下运行 Notebook，请使用以下命令：

```
%execute_notebook <relative-file-path>
```

要为无头运行指定集群 ID 和服务角色，请使用以下命令：

```
%execute_notebook <notebook_name>.ipynb --cluster-id <emr-cluster-id> --service-role  
<emr-notebook-service-role>
```

当 Amazon EMR 和 Amazon EC2 共享实例角色时，该角色需要以下额外权限：

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": [  
        "elasticmapreduce:StartNotebookExecution",  
        "elasticmapreduce:DescribeNotebookExecution",  
        "ec2:DescribeInstances"  
      ],  
      "Resource": [  
        "*"   
      ],  
      "Sid": "AllowELASTICMAPREDUCEstartnotebookexecution"  
    },  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": [  
        "iam:PassRole"  
      ],  
      "Resource": [  
        "arn:aws:iam::123456789012:role/EMR_Notebooks_DefaultRole"  
      ],  
      "Sid": "AllowIAMPassrole"  
    }  
  ]  
}
```

```
}  
]  
}
```

 **Note**

要使用 `%execute_notebook` magic，请安装 `emr-notebooks-magics` 程序包版本 0.2.3 或更高版本。

将多语言 Notebooks 与 Spark 内核配合使用

每个 Jupyter Notebook 内核都有默认语言。例如，Spark 内核的默认语言是 Scala，而内 PySpark 核的默认语言是 Python。借助 Amazon EMR 6.4.0 及更高版本，EMR Studio 支持多语言 Notebooks。这意味着除了默认语言 Python、Spark、R 和 Spark SQL 之外，EMR Studio 中的每个内核都可以支持以下语言。

要激活此功能，请在任何单元格的开头指定以下一种 magic 命令。

语言	命令
Python	<code>%%pyspark</code>
Scala	<code>%%scalaspark</code>
R	<code>%%rspark</code> 不支持将交互式工作负载与 EMR Serverless 结合使用。
Spark SQL	<code>%%sql</code>

调用后，这些命令会使用相应语言的解释器在同一 Spark 会话中执行整个单元格。

该 `%%pyspark` 单元 magic 允许用户在所有 Spark 内核中编写 PySpark 代码。

```
%%pyspark  
a = 1
```

用户可以使用 `%%sql` 单元格 magic 在所有 Spark 内核中执行 Spark-SQL 代码。

```
%%sql
SHOW TABLES
```

用户可以使用 `%%rspark` 单元格 magic 在所有 Spark 内核中执行 SparkR 代码。

```
%%rspark
a <- 1
```

用户可以使用 `%%scalaspark` 单元格 magic 在所有 Spark 内核中执行 Spark Scala 代码。

```
%%scalaspark
val a = 1
```

使用临时表格在多个语言解释器之间共享数据

您还可以使用临时表格在语言解释器之间共享数据。以下示例通过单元格的 `%%pyspark` 用 Python 创建临时表格，并通过下列单元格的 `%%scalaspark` 从 Scala 该表中读取数据。

```
%%pyspark
df=spark.sql("SELECT * from nyc_top_trips_report LIMIT 20")
# create a temporary table called nyc_top_trips_report_view in python
df.createOrReplaceTempView("nyc_top_trips_report_view")
```

```
%%scalaspark
// read the temp table in scala
val df=spark.sql("SELECT * from nyc_top_trips_report_view")
df.show(5)
```

Amazon EMR Notebooks 概述

Note

EMR Notebooks 在控制台中作为 Amazon EMR Studio Workspaces 提供。通过控制台中的创建 Workspace 按钮，可以创建新的 Notebooks。要访问或创建 Workspaces，EMR Notebooks 用户需要额外的 IAM 角色权限。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR Notebooks 是控制台中的 Amazon EMR Studio Workspaces](#) 和 [Amazon EMR 控制台](#)。

您可以使用亚马逊 EMR 笔记本和[运行 Apache](#) Spark 的亚马逊 EMR 集群在亚马逊 EMR 控制台 JupyterLab 中创建和[打开](#) Jupyter 笔记本和界面。EMR Notebook 是一款“无服务器”Notebook，可用于运行查询和代码。与传统 Notebook 不同，EMR Notebook 的内容（Notebook 单元格中的方程、查询、模型、代码和叙述性文本）在客户端中运行。命令是使用 EMR 集群上的内核执行的。Notebook 内容也将独立于集群数据保存到 Amazon S3 中以实现持久性和灵活重用。

您可以启动集群，附加 EMR Notebook 以进行分析，然后终止集群。您还可以关闭已附加到一个正在运行的集群的 Notebook 并切换到另一个 Notebook。多个用户可以同时将 Notebooks 附加到同一个集群，并在 Amazon S3 中相互共享 Notebook 文件。利用这些功能，您可以按需运行集群以节省成本，并减少为不同的集群和数据集重新配置 Notebooks 所花费的时间。

您还可以使用 Amazon EMR API 以编程方式执行 EMR Notebook，而无需与 Amazon EMR 控制台交互（“无头执行”）。您需要在具有参数标签的 EMR Notebook 中包含一个单元格。该单元格允许脚本将新输入值传递给 Notebook。参数化 Notebooks 可以通过不同的输入值集重复使用。无需复制同一 Notebook 以使用新输入值进行编辑和执行。针对参数化 Notebook 的每次运行，Amazon EMR 都在 S3 上创建并保存输出 Notebook。有关 EMR Notebook API 代码示例，请参阅[EMR Notebooks 的示例编程命令](#)。

Important

EMR Notebooks 的功能支持使用 Amazon EMR 5.18.0 及更高版本的集群。建议您将 EMR Notebooks 与使用最新版 Amazon EMR（或最低 5.30.0、5.32.0 或 6.2.0 版本）的集群配合使用。在这些版本中，Jupyter 内核在附加的集群而不是 Jupyter 实例上运行。这有助于提高性能并增强您自定义内核和库的能力。有关更多信息，请参阅 [集群发行版的功能差异](#)。

对于 Amazon S3 存储和 Amazon EMR 集群收取适用的费用。

Amazon EMR Notebooks 在控制台中作为 Amazon EMR Studio Workspaces 提供

从 EMR Notebooks 过渡到 Workspaces

在 [Amazon EMR 新控制台](#) 中，我们已将 EMR Notebooks 与 Amazon EMR Studio Workspaces 合并为一种体验。使用 EMR Studio 后，您可以创建和配置不同的 Workspaces 来组织和运行 Notebooks。如果旧控制台中有 Amazon EMR Notebooks，则会在控制台中作为 EMR Studio Workspaces 提供。

Amazon EMR 为您创建了这些新的 EMR Studio Workspaces。我们创建的 Studios 数量与您在 EMR Notebooks 中 VPCs 使用的不同工作室数量相对应。例如，如果您连接到 EMR Notebooks 两个不同 VPCs 的 EMR 集群，那么我们就创建了两个新的 EMR Studios。您的 Notebooks 将在新的 Studios 中分发。

Important

我们关闭了在 Amazon EMR 旧控制台中创建新 Notebooks 的选项。改用 Amazon EMR 新控制台中的 Create Workspace (创建 Workspace) 。

有关 Amazon EMR Studio Workspaces 的更多信息，请参阅 [了解 EMR Studio Workspaces](#)。有关 EMR Studio 的概念性概述，请参阅 [Amazon EMR Studio 工作原理](#) 页面上的 [Workspaces](#)。

您需要做什么？

虽然您仍然可以在旧控制台中使用现有的 Notebooks，但还是建议您在控制台中改用 Amazon EMR Studio Workspaces。您必须配置其他角色权限才能开启 [在 EMR Notebooks 中不可用的 EMR Studio 中的功能](#)。

Note

至少，要将现有 EMR Notebooks 视为 EMR Studio Workspaces 并创建新的 Workspaces，用户必须对其角色具有 `elasticmapreduce:ListStudios` 和 `elasticmapreduce:CreateStudioPresignedUrl` 权限。要访问所有 EMR Studio 功能，请参阅 [为 EMR Notebooks 用户启用 EMR Studio 功能](#) 以获得 EMR Notebooks 用户所需的增加权限的完整列表。

EMR Studio 中超越 EMR Notebooks 的增强功能

借助 Amazon EMR Studio，您可以设置和使用 EMR Notebooks 不具备的以下功能：

- [从 Jupyterlab 中浏览并附加到 EMR 集群](#)
- [从 Jupyterlab 中浏览并附加到 EMR Notebooks 虚拟集群](#)
- [从 Jupyterlab 中连接到 Git 存储库](#)
- [与团队的其他成员合作编写和运行 Notebook 代码](#)
- [用 SQL Explorer 浏览数据](#)
- [使用 Service Catalog 预置 EMR 集群](#)

有关 Amazon EMR Studio 功能的完整列表，请参阅 [EMR Studio 主要功能](#)。

为 EMR Notebooks 用户启用 EMR Studio 功能

作为此合并的一部分，我们将创建的新 EMR Studios，使用现有的 EMR_Notebooks_DefaultRole IAM 角色作为 EMR Studio 服务角色。

从 EMR Notebooks 过渡到 EMR Studio 并希望使用 EMR Studio 其他功能的用户需要几个新的角色权限。为计划使用 EMR Studio 的 EMR Notebooks 用户的角色添加以下权限。

Note

至少，要将现有 EMR Notebooks 视为 EMR Studio Workspaces 并创建新的 Workspaces，用户必须对其角色具有 `elasticmapreduce:ListStudios` 和 `elasticmapreduce:CreateStudioPresignedUrl` 权限。要使用所有 EMR Studio 功能，请添加下面列出的所有权限。管理员用户还需要创建和管理 EMR Studio 的权限。有关更多信息，请参阅 [创建和管理 EMR Studio 所需的管理员权限](#)。

```
"elasticmapreduce:DescribeStudio",  
"elasticmapreduce:ListStudios",  
"elasticmapreduce:CreateStudioPresignedUrl",  
"elasticmapreduce:UpdateEditor",  
"elasticmapreduce:PutWorkspaceAccess",  
"elasticmapreduce>DeleteWorkspaceAccess",  
"elasticmapreduce:ListWorkspaceAccessIdentities",
```

```
"emr-containers:ListVirtualClusters",
"emr-containers:DescribeVirtualCluster",
"emr-containers:ListManagedEndpoints",
"emr-containers:DescribeManagedEndpoint",
"emr-containers:CreateAccessTokenForManagedEndpoint",
"emr-containers:ListJobRuns",
"emr-containers:DescribeJobRun",
"servicecatalog:SearchProducts",
"servicecatalog:DescribeProduct",
"servicecatalog:DescribeProductView",
"servicecatalog:DescribeProvisioningParameters",
"servicecatalog:ProvisionProduct",
"servicecatalog:UpdateProvisionedProduct",
"servicecatalog:ListProvisioningArtifacts",
"servicecatalog:DescribeRecord",
"servicecatalog:ListLaunchPaths",
"cloudformation:DescribeStackResources"
```

使用 EMR Studio 中的协作功能还需要以下权限，但 EMR Notebooks 不需要这些权限。

```
"sso-directory:SearchUsers",
"iam:GetUser",
"iam:GetRole",
"iam:ListUsers",
"iam:ListRoles",
"sso:GetManagedApplicationInstance"
```

EMR Notebooks 的要求、发行版本差异和安全性

Note

EMR Notebooks 在控制台中作为 Amazon EMR Studio Workspaces 提供。通过控制台中的创建 Workspace 按钮，可以创建新的 Notebooks。要访问或创建 Workspaces，EMR Notebooks 用户需要额外的 IAM 角色权限。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR Notebooks 是控制台中的 Amazon EMR Studio Workspaces](#) 和 [Amazon EMR 控制台](#)。

使用 EMR Notebook 创建集群和开发解决方案时，请考虑以下要求、发行版本差异、安全信息和其他注意事项。

集群要求

- 启用 Amazon EMR 阻止公有访问：通过对集群进行入站访问，集群用户能够执行 Notebook 内核。确保只有授权用户才能访问集群。我们强烈建议您将阻止公有访问保持启用状态，并将入站 SSH 流量仅限于可靠来源。有关更多信息，请参阅[使用 Amazon EMR 阻止公有访问](#)和[使用 Amazon EMR 集群的安全组控制网络流量](#)。
- 使用兼容的集群：附加到 Notebook 的集群必须满足以下要求：
 - 仅支持使用 Amazon EMR 创建的集群。您可以在 Amazon EMR 中单独创建集群，然后附加 EMR Notebook，也可以在创建 EMR Notebook 时创建可兼容的集群。
 - 仅支持使用 Amazon EMR 发行版 5.18.0 及更高版本创建的集群。请参阅[the section called “集群发行版的功能差异”](#)。
 - 不支持使用带有 AMD EPYC 处理器的亚马逊 EC2 实例创建的集群，例如 m5a.* 和 r5a.* 实例类型。
 - EMR Notebooks 仅适用于在 VisibleToAllUsers 设置为 true 的情况下创建的集群。默认情况下 VisibleToAllUsers 为 true。
 - 群集必须在 EC2-VPC 内启动。支持公有和私有子网。不支持 EC2-Classic 平台。
 - 启动的集群必须安装有 Hadoop、Spark 和 Livy。可以安装其它应用程序，但 EMR Notebooks 目前仅支持 Spark 集群。

Important

对于 Amazon EMR 发行版本 5.32.0 及更高版本或 6.2.0 及更高版本，您的集群还必须运行 Jupyter Enterprise Gateway 应用程序才能使用 EMR Notebooks。

- 不支持使用 Kerberos 身份验证的集群。
- 与集成的集群仅 Amazon Lake Formation 支持安装笔记本电脑范围的库。不支持在集群上安装内核和库。
- 不支持具有多个主节点的集群。
- 不支持使用基于 Amazon Graviton2 的亚马逊 EC2 实例的集群。

集群发行版的功能差异

我们强烈建议您将 EMR Notebooks 与使用 Amazon EMR 发行版本 5.30.0、5.32.0 或更高版本或 6.2.0 或更高版本创建的集群一起使用。借助这些版本，EMR Notebooks 在附加的 Amazon EMR 集群

上运行内核。内核和库可直接安装到集群主节点上。将 EMR Notebooks 与这些集群版本结合使用具有以下好处：

- 提高了性能-笔记本内核在具有您选择的 EC2 实例类型的集群上运行。早期版本在无法调整大小、访问或自定义的专用实例上运行内核。
- 能够添加和自定义内核：您可以使用 conda 和 pip 连接到集群来安装内核包。此外，支持在 Notebook 单元中使用终端命令来安装 pip。在早期版本中，只有预装的内核可用（Python、PySpark、Spark 和 SparkR）。有关更多信息，请参阅 [在集群主节点上安装内核和 Python 库](#)。
- 能够安装 Python 库 - 您可以使用 conda 和 pip [在集群主节点上安装 Python 库](#)。我们建议使用 conda。在早期版本中，仅[支持笔记本电脑范围的库](#)。PySpark

集群版本支持的 EMR Notebooks 功能

集群发布版本	笔记本级库适用于 PySpark	集群上的内核安装	主节点上的 Python 库安装
版本 5.18.0 之前的版本		不支持 EMR Notebooks	
5.18.0–5.25.0	否	否	否
5.26.0–5.29.0	是	否	否
5.30.0	是	是	是
6.0.0	否	否	否
5.32.0 及更高版本，以及 6.2.0 及更高版本	是	是	是

并发附加的 EMR Notebooks 的限制

创建支持 notebook 的集群时，请考虑群集主节点的 EC2 实例类型。此 EC2 实例的内存限制决定了可以同时准备好在集群上运行代码和查询的 notebook 的数量。

主节点 EC2 实例类型	EMR Notebooks 数量
*.medium	2

主节点 EC2 实例类型	EMR Notebooks 数量
*.large	4
*.xlarge	8
*.2xlarge	16
*.4xlarge	24
*.8xlarge	24
*.16xlarge	24

Jupyter Notebook 和 Python 版本

EMR Notebooks 运行 [Jupyter Notebook 版本 6.0.2](#) 和 Python 3.6.5，而不管附加的集群的 Amazon EMR 发行版本如何。

安全注意事项

使用加密的 S3 位置

如果在 Amazon S3 中指定一个加密位置来存储 Notebook 文件，则必须将 [EMR Notebooks 的服务角色](#) 设置为密钥用户。默认服务角色为 EMR_Notebooks_DefaultRole。如果您使用 Amazon KMS 密钥进行加密，请参阅 Amazon Key Management Service 开发人员指南中的 [在 Amazon KMS 中使用密钥策略](#) 和 [添加密钥用户的支持文章](#)。

在托管域中使用 Cookie

为了增强可能与 Amazon EMR 结合使用的非控制台应用程序的安全性，应用程序托管域已在公共后缀列表 (PSL) 中注册。这些托管域的示例包括以下各项：emrstudio-prod.us-east-1.amazonaws.com、emrnotebooks-prod.us-east-1.amazonaws.com、emrappui-prod.us-east-1.amazonaws.com。为进一步增强安全性，如果您需要在默认域名中设置敏感 Cookie，我们建议您使用带 __Host- 前缀的 Cookie。这有助于保护您的域，防范跨站点请求伪造 (CSRF) 攻击。有关更多信息，请参阅 Mozilla 开发者网络中的 [Set-Cookie](#) 页面。

在 EMR Studio 中创建 Notebook

 Note

EMR Notebooks 在控制台中作为 Amazon EMR Studio Workspaces 提供。通过控制台中的创建 Workspace 按钮，可以创建新的 Notebooks。要访问或创建 Workspaces，EMR Notebooks 用户需要额外的 IAM 角色权限。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR Notebooks 是控制台中的 Amazon EMR Studio Workspaces](#) 和 [Amazon EMR 控制台](#)。

您可以使用旧 Amazon EMR 控制台创建 EMR Notebook。不支持使用 Amazon CLI 或 Amazon EMR API 创建笔记本。

创建 EMR Notebooks

1. 打开 Amazon EMR 控制台 (<https://console.aws.amazon.com/elasticmapreduce/>) 。
2. 依次选择 Notebooks、Create notebook (创建 Notebook)。
3. 在 Notebook name (Notebook 名称) 中输入一个名称，在 Notebook description (Notebook 描述) (可选) 中输入相关描述。
4. 如果您有一个要向其附加 Notebook 的活动集群，请将默认值 Choose an existing cluster (选择现有集群) 保持选中状态，单击 Choose (选择)，从列表中选择集群，然后单击 Choose cluster (选择集群)。有关 EMR Notebooks 的集群要求的信息，请参阅[EMR Notebooks 的要求、发行版本差异和安全性](#)。

—或者—

选择 Create a cluster (创建集群)，输入 Cluster name (集群名称)，然后根据以下准则选择选项。使用按需型实例在账户的默认 VPC 中创建集群。

设置	说明
集群名称	用于标识集群的友好名称。
发布版本	无法修改。默认为最新的 Amazon EMR 发行版本 (5.36.2) 。
应用程序	无法修改。列出集群上安装的应用程序。

设置	说明
实例	输入实例数量并选择 EC2 实例类型。一个实例用于主节点。其余实例用于核心节点。实例类型决定了可同时附加到集群的 Notebooks 的数量。有关更多信息，请参阅 并发附加的 EMR Notebooks 的限制 。
EMR 角色	保留默认值或选择用于为 Amazon EMR 指定自定义服务角色的链接。有关更多信息，请参阅 Amazon EMR 的服务角色 (EMR 角色) 。
EC2 实例配置文件	保留默认值或选择链接为 EC2 实例指定自定义服务角色。有关更多信息，请参阅 集群 EC2 实例的服务角色 (EC2实例配置文件) 。
EC2 密钥对	选择一个能够连接到集群实例的 ke EC2 y pair。有关更多信息，请参阅 使用 SSH 连接到 Amazon EMR 集群主节点 。

- 对于 Security groups (安全组)，选择 Use default security groups (使用默认安全组)。或者，选择 Choose security groups (选择安全组)，然后选择集群的 VPC 中可用的自定义安全组。您应为主实例选择一个安全组，为 Notebook 客户端实例选择另一个安全组。有关更多信息，请参阅[the section called “EMR Notebooks 的安全组”](#)。
- 对于 Amazon Service Role (亚马逊云科技服务角色)，保留默认设置或从列表中选择一个自定义角色。Notebook 的客户端实例将使用此角色。有关更多信息，请参阅[EMR Notebooks 的服务角色](#)。
- 对于 Notebook location (Notebook 位置)，选择 Notebook 文件在 Amazon S3 中的保存位置，或指定自己的位置。如果存储桶和文件夹不存在，Amazon EMR 会进行创建。

Amazon EMR 会创建一个文件夹名称为 Notebook ID 的文件夹，并将此 Notebook 保存到名为 *NotebookName*.ipynb 的文件中。例如，如果为名为 MyFirstEMRManagedNotebook 的 Notebook 指定 Amazon S3 位置 s3://amzn-s3-demo-bucket/MyNotebooks，则该 Notebook 文件将保存到 s3://amzn-s3-demo-bucket/MyNotebooks/*NotebookID*/MyFirstEMRManagedNotebook.ipynb 下。

如果在 Amazon S3 中指定一个加密位置，则必须将 [EMR Notebooks 的服务角色](#) 设置为密钥用户。默认服务角色为 `EMR_Notebooks_DefaultRole`。如果您使用 Amazon KMS 密钥进行加密，请参阅 Amazon Key Management Service 开发人员指南中的 [在 Amazon KMS 中使用密钥策略](#) 和 [添加密钥用户的支持文章](#)。

8. (可选) 如果您已将基于 Git 的存储库添加到要与此 Notebook 关联的 Amazon EMR，请选择 Git repository (Git 存储库)，单击 Choose repository (选择存储库)，然后从列表中选择一个存储库。有关更多信息，请参阅 [将基于 Git 的存储库与 EMR Notebooks 关联](#)。
9. (可选) 选择 Tags (标签)，然后为该 Notebook 添加其它键-值标签。

Important

其中 Key (键) 字符串设置为 `creatorUserID`，值设置为您的 IAM 用户 ID 的默认标签用于访问目的。我们建议您不要更改或删除此标签，因为它可用于控制访问权限。有关更多信息，请参阅 [将集群和 Notebook 标签与访问控制 IAM policy 结合使用](#)。

10. 选择 Create Notebook (创建 Notebook)。

使用 EMR Notebooks

Note

EMR Notebooks 在控制台中作为 Amazon EMR Studio Workspaces 提供。通过控制台中的创建 Workspace 按钮，可以创建新的 Notebooks。要访问或创建 Workspaces，EMR Notebooks 用户需要额外的 IAM 角色权限。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR Notebooks 是控制台中的 Amazon EMR Studio Workspaces](#) 和 [Amazon EMR 控制台](#)。

创建 EMR Notebook 后，在很短的时间内便可启动该 Notebook。Notebooks 列表中的 Status (状态) 显示为 Starting (正在启动)。Notebook 的状态为 Ready (就绪) 时，便可将其打开。如果您随 Notebook 一同创建了集群，则 Notebook 变为 Ready (就绪) 状态可能需要较长的时间。

Tip

刷新浏览器或选择 Notebooks 列表上方的刷新图标来刷新 Notebook 状态。

了解 Notebook 状态

EMR Notebook 可以在 Notebooks 列表中具有以下 Status (状态)。

Status	含义
Ready (就绪)	您可以使用 Notebook 编辑器打开 Notebook。Notebook 的状态为 Ready (就绪) 时，您可以将其停止或删除。要更改集群，您必须先停止 Notebook。如果处于 Ready (就绪) 状态的 Notebook 长时间空闲，它将自动停止。
Starting (正在启动)	正在创建 Notebook 并将其附加到集群。Notebook 处于“Starting (正在启动)”状态时，您无法打开 Notebook 编辑器，也无法停止、删除它或更改集群。
Pending (待处理)	已创建 Notebook，正在等待与待完成的集群集成。集群可能仍在预配置资源，也可能在响应其它请求。您可以在本地模式中使用 Notebook 打开 Notebook 编辑器。依赖于集群过程的任何代码均不会执行和失败。
Stopping (正在停止)	正在关闭 Notebook 或正在终止该 Notebook 附加到的集群。Notebook 处于“Stopping (正在停止)”状态时，您无法打开 Notebook 编辑器，也无法停止、删除它或更改集群。
Stopped (已停止)	Notebook 已关闭。只要集群仍在运行，您就可以在同一个集群上启动 Notebook。您可以更改集群，也可以删除该集群。
Deleting (正在删除)	正在从可用集群列表中删除该集群。Notebook 文件 <i>NotebookName</i> .ipynb 会保留在 Amazon S3 中，并继续产生适用的存储费用。

使用 Notebook 编辑器

使用 EMR 笔记本的一个好处是，您可以在 Jupyter 中启动笔记本或者 JupyterLab 直接从主机启动。

有了 EMR Notebooks，你从 Amazon EMR 控制台访问的笔记本编辑器就是熟悉的开源 Jupyter Notebook 编辑器。JupyterLab 由于 Notebook 编辑器是在 Amazon EMR 控制台内启动的，与使用 Amazon EMR 集群上托管的 Notebook 相比，配置访问权限更高效。您无需将用户客户端配置为通过 SSH、安全组规则以及代理配置进行 Web 访问。如果用户具有足够的权限，他们只需在 Amazon EMR 控制台内打开 Notebook 编辑器即可。

一次只能有一个用户从 Amazon EMR 中打开 EMR Notebook。如果其它用户尝试打开已打开的 EMR Notebook，则会发生错误。

Important

Amazon EMR 为每个 Notebook 编辑器会话创建一个唯一的预签名 URL，该 URL 仅在短时间内有效。我们建议您不要共享 Notebook 编辑器 URL。这样做会产生安全风险，因为 URL 的收件人会采用您的权限来编辑 Notebook 并在 URL 的生命周期内运行 Notebook 代码。如果其他人需要访问 Notebook，请通过权限策略向其用户提供权限，并确保 EMR Notebooks 的服务角色有权访问 Amazon S3 位置。有关更多信息，请参阅[the section called “安全性”](#)和[EMR Notebooks 的服务角色](#)。

为 EMR Notebook 打开 Notebook 编辑器

1. 从笔记本列表中选择状态为就绪或待处理的笔记本。
2. 选择“打开方式”JupyterLab 或“在 Jupyter 中打开”。

JupyterLab 或 Jupyter Notebook 编辑器会打开一个新的浏览器选项卡。

3. 从 Kernel (内核) 菜单中，选择 Change kernel (选择内核)，然后选择与您的编程语言相对应的内核。

现在，您已准备就绪，可以从 Notebook 编辑器编写和运行代码了。

保存 Notebook 内容

在 Notebook 编辑器中执行操作时，Notebook 单元内容和输出在 Amazon S3 中会自动定期保存到 Notebook 文件中。自上次编辑单元以来未进行任何更改的 Notebook 在编辑器的 Notebook 名称旁会显示 (autosaved) ([自动保存])。如果更改尚未保存，系统将显示 unsaved changes (未保存的更改)。

您可以手动保存 Notebook。从文件菜单中，选择保存和检查点或按 CTRL+S。这会在 Amazon S3 的笔记本文件夹中的 checkpoints 文件夹下创建一个名为 *NotebookName.ipynb* 的文件。例如 `s3://amzn-s3-demo-bucket/MyNotebookFolder/NotebookID/checkpoints/NotebookName.ipynb`。该位置只保存最新的检查点文件。

更改集群

您可以更改已附加 EMR Notebook 的集群，无需更改 Notebook 本身的内容。您可以只针对状态为 Stopped (已停止) 的 Notebooks 更改集群。

更改 EMR Notebook 的集群

1. 如果要更改的 Notebook 正在运行中，请从 Notebooks 列表中选择该 Notebook，然后选择 Stop (停止)。
2. 如果 Notebook 状态为 Stopped (已停止)，请从 Notebooks 列表中选择该 Notebook，然后选择 View details (查看详细信息)。
3. 选择 Change cluster (更改集群)。
4. 如果您有一个正在运行 Hadoop、Spark 和 Livy 且要向其附加 Notebook 的活动集群，保留其默认设置，然后从列表选择一个集群。列表中只列出符合要求的集群。

—或者—

选择 Create a cluster (创建集群)，然后选择集群选项。有关更多信息，请参阅[集群要求](#)。

5. 为 Security groups (安全组) 选择一个选项，然后选择 Change cluster and start notebook (更改集群并启动 Notebook)。

删除 Notebooks 和 Notebook 文件

使用 Amazon EMR 控制台删除 EMR Notebook 时，您将从可用 Notebooks 列表中删除该 Notebook。但是，Notebook 文件会保留在 Amazon S3 中，并继续产生存储费用。

删除 Notebook 并删除关联文件

1. 打开 Amazon EMR 控制台 (<https://console.aws.amazon.com/elasticmapreduce/>) 。
2. 选择 Notebooks，从列表中选择您的 Notebook，然后选择 View details (查看详细信息)。
3. 选择 Notebook location (Notebook 位置) 旁边的文件夹图标并复制采用格式 `s3://MyNotebookLocationPath/NotebookID/` 的 URL。

4. 选择 Delete (删除)。

系统将从列表中删除该 Notebook，您无法再查看 Notebook 详细信息。

5. 有关说明，请参阅《Amazon Simple Storage Service 用户指南》中的[如何从 S3 存储桶中删除文件夹？](#)。从步骤 3 导航到存储桶和文件夹。

—或者—

如果您已 Amazon CLI 安装，请打开命令提示符并在本段末尾键入命令。将 Amazon S3 位置替换为您在上面复制的位置。确保使用有权删除 Amazon S3 营业地点的用户的访问密钥进行配置。Amazon CLI 有关更多信息，请参阅《Amazon Command Line Interface 用户指南》中的[配置 Amazon CLI](#)。

```
aws s3 rm s3://MyNotebookLocationPath/NotebookID
```

共享 Notebook 文件

每个 EMR Notebook 都作为名为 *NotebookName*.ipynb 的文件保存到 Amazon S3。只要 Notebook 文件与 EMR Notebooks 所基于的同一 Jupyter Notebook 版本兼容，您就可以将该 Notebook 作为 EMR Notebooks 进行打开。

从其他用户打开笔记本文件的最简单方法是将其其他用户的*.ipynb 文件保存到本地文件系统，然后使用 Jupyter 和编辑器中的上传功能。JupyterLab

您可以通过此过程使用其它人共享的 EMR Notebooks、Jupyter 社区中共享的 Notebooks，或还原从控制台删除的 Notebook（如果您仍具有该 Notebook 文件）。

将不同的 Notebook 文件用作 EMR Notebook 的基础

1. 继续操作之前，针对要使用的所有 Notebooks 关闭 Notebook 编辑器，然后停止 Notebook（如果是 EMR Notebook）。
2. 创建一个 EMR Notebook 并为其输入一个名称。您为该 Notebook 输入的名称将是您需要替换的文件的名称。新文件名称必须与此文件名称完全匹配。
3. 记下您为该 Notebook 选择的 Amazon S3 位置。您替换的文件位于路径和文件名采用以下格式的文件夹中：s3://MyNotebookLocation/NotebookID/MyNotebookName.ipynb。
4. 停止运行 Notebook。
5. 使用完全相同的名称将 Amazon S3 位置中的旧 Notebook 文件替换为新的 Notebook 文件。

Amazon S3 的以下 Amazon CLI 命令将保存到名为 EMR 笔记本 `SharedNotebook.ipynb` 的本地计算机上的文件替换为 Amazon S3 中 `amzn-s3-demo-bucket/MyNotebooksFolder` 指定的名称 `MyNotebook-12A3BCDEFJHIJKLMN045PQRST`、ID 和创建方式。有关使用 Amazon S3 控制台复制和替换文件的信息，请参阅《Amazon Simple Storage Service 用户指南》中的 [上传、下载和管理对象](#)。

```
aws s3 cp SharedNotebook.ipynb s3://amzn-s3-demo-bucket/
MyNotebooksFolder/-12A3BCDEFJHIJKLMN045PQRST/MyNotebook.ipynb
```

EMR Notebooks 的示例编程命令

概述

您可以通过脚本或命令行执行 APIs 来执行 EMR 笔记本。当您在 Amazon 控制台之外启动、停止、列出和描述 EMR 笔记本执行时，您可以通过编程方式控制 EMR 笔记本。您可以将不同的参数值传递给带参数化 Notebook 单元格的 Notebook。这样就不必为每组新参数值创建 Notebook 副本。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR API actions](#)。

您可以通过 Amazon CloudWatch 事件安排或批量执行 EMR 笔记本和 Amazon Lambda 有关更多信息，请参阅 [Amazon Lambda 与 Amazon CloudWatch 活动配合使用](#)。

Note

EMR Notebooks 在控制台中作为 Amazon EMR Studio Workspaces 提供。通过控制台中的创建 Workspace 按钮，可以创建新的 Notebooks。要访问或创建 Workspaces，EMR Notebooks 用户需要额外的 IAM 角色权限。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR Notebooks 是控制台中的 Amazon EMR Studio Workspaces](#) 和 [Amazon EMR 控制台](#)。

编程执行的角色权限

要在 EMR Notebooks 中使用编程执行，您必须使用以下策略配置用户权限：

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
```

```

"Statement": [
  {
    "Sid": "AllowExecutionActions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "elasticmapreduce:StartNotebookExecution",
      "elasticmapreduce:DescribeNotebookExecution",
      "elasticmapreduce:ListNotebookExecutions"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ]
  },
  {
    "Sid": "AllowPassingServiceRole",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:PassRole"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:iam::123456789012:role/EMR_Notebooks_DefaultRole"
    ]
  }
]
}

```

在 EMR Notebooks 集群上以编程方式执行 EMR Notebooks 时，您必须添加以下额外权限：

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowRetrievingManagedEndpointCredentials",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "emr-containers:GetManagedEndpointSessionCredentials"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:emr-containers*:123456789012:/virtualclusters/virtual-cluster-id/endpoints/managed-endpoint-id"
      ]
    }
  ]
}

```

```
    ],
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "emr-containers:ExecutionRoleArn": [
          "arn:aws:iam::123456789012:role/emr-on-eks-execution-role"
        ]
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "AllowDescribingManagedEndpoint",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "emr-containers:DescribeManagedEndpoint"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:emr-containers*:123456789012:/virtualclusters/virtual-cluster-id/endpoints/managed-endpoint-id"
    ]
  }
]
```

编程执行的限制

- 每个 Amazon Web Services 区域 账户最多支持 100 个并发执行。
- 如果运行超过 30 天，则会终止执行。
- Amazon EMR Serverless 交互式应用程序不支持以编程方式执行 Notebooks 电脑实例。

编程 EMR Notebook 执行示例

以下各节提供了使用 Amazon CLI、Boto3 SDK (Python) 和 Ruby 以编程方式执行 EMR 笔记本的几个示例：

- [EMR Studio 中的 Notebook CLI 命令示例](#)
- [EMR Notebook 的 Python 示例](#)
- [EMR Notebook 的 Ruby 示例](#)

您还可以使用编排工具 [例如 Apache Airflow 或 Amazon Managed Workflows for Apache Airflow (MWAA)]，将参数化 Notebooks 作为计划工作流的一部分运行。有关更多信息，请参阅 Amazon 大数据博客中的 [Orchestrating analytics jobs on EMR Notebooks using MWAA](#)。


EMR Studio 中的 Notebook CLI 命令示例

本主题显示了 EMR Notebook 的 CLI 命令示例。该示例使用 EMR Notebooks 控制台中的演示 Notebook。要查找 Notebook，请使用相对于主目录的文件路径。在此示例中，您可以运行两个 Notebook 文件：demo_pyspark.ipynb 和 my_folder/python3.ipynb。


Note

EMR Notebooks 在控制台中作为 Amazon EMR Studio Workspaces 提供。通过控制台中的创建 Workspace 按钮，可以创建新的 Notebooks。要访问或创建 Workspaces，EMR Notebooks 用户需要额外的 IAM 角色权限。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR Notebooks 是控制台中的 Amazon EMR Studio Workspaces](#) 和 [Amazon EMR 控制台](#)。

文件 demo_pyspark.ipynb 的相对路径是 demo_pyspark.ipynb，如下所示。



python3.ipynb 的相对路径是 my_folder/python3.ipynb，如下所示。



有关 Amazon EMR API NotebookExecution 操作的更多信息，请参阅 [Amazon EMR API actions](#)。

运行 Notebook

您可以使用 Amazon CLI 来运行带有 start-notebook-execution 操作的笔记本，如以下示例所示。

Example — 使用亚马逊 EMR (在亚马逊上运行) 集群在 EMR Studio 工作区中执行 EMR 笔记本 EC2

```
aws emr --region us-east-1 \
start-notebook-execution \
--editor-id e-ABCDEFGH123456 \
--notebook-params '{"input_param":"my-value", "good_superhero":["superman", "batman"]}' \
\
--relative-path test.ipynb \
--notebook-execution-name my-execution \
--execution-engine '{"Id" : "j-1234ABCD123"}' \
--service-role EMR_Notebooks_DefaultRole

{
  "NotebookExecutionId": "ex-ABCDEFGH1234ABCD"
}
```

Example : 使用 EMR Notebooks 集群在 EMR Studio Workspace 中执行 EMR Notebook。

```
aws emr start-notebook-execution \
  --region us-east-1 \
  --service-role EMR_Notebooks_DefaultRole \
  --environment-variables '{"KERNEL_EXTRA_SPARK_OPTS": "--conf\n\nspark.executor.instances=1", "KERNEL_LAUNCH_TIMEOUT": "350"}' \
  --output-notebook-format HTML \
  --execution-engine Id=arn:aws:emr-containers:us-west-2:account-id:/\
virtualclusters/ABCDEFGH/\
endpoints/ABCDEF,Type=EMR_ON_EKS,ExecutionRoleArn=arn:aws:iam::account-\
id:role/execution-role \
  --editor-id e-ABCDEFGH \
  --relative-path EMRonEKS-spark_python.ipynb
```


Example : 执行 EMR Notebook 来指定其 Amazon S3 位置

```
aws emr start-notebook-execution \
  --region us-east-1 \
  --notebook-execution-name my-execution-on-emr-on-eks-cluster \
  --service-role EMR_Notebooks_DefaultRole \
  --environment-variables '{"KERNEL_EXTRA_SPARK_OPTS": "--conf\n\nspark.executor.instances=1", "KERNEL_LAUNCH_TIMEOUT": "350"}' \
  --output-notebook-format HTML \
  --execution-engine Id=arn:aws:emr-containers:us-west-2:account-id:/\
virtualclusters/ABCDEF/
```

```
endpoints/ABCDEF,Type=EMR_ON_EKS,ExecutionRoleArn=arn:aws:iam::account-id:role/execution-role \
  --notebook-s3-location '{"Bucket": "amzn-s3-demo-bucket", "Key": "s3-prefix-to-notebook-location/EMRonEKS-spark_python.ipynb"}' \
  --output-notebook-s3-location '{"Bucket": "amzn-s3-demo-bucket", "Key": "s3-prefix-for-storing-output-notebook"}'
```

Notebook 输出

下面是示例 Notebook 的输出内容。单元格 3 显示新注入的参数值。



```
In [1]: print("Hello world")
Hello world

In [2]: parameters x
input_param = "default"
good_superhero = ["batman", "superman"]

In [3]: injected-parameters x
# Parameters
good_superhero = ["superman", "batman"]
input_param = "my-value"
new_param = {"nest-key1": "nest-val1", "nest-key2": "nest-val2"}

In [4]: print(input_param)
my-value

In [5]: for hero in good_superhero:
        print(hero)
superman
batman
```

描述 Notebook

您可以使用 `describe-notebook-execution` 操作以访问关于特定 Notebook 执行的信息。

```
aws emr --region us-east-1 \
describe-notebook-execution --notebook-execution-id ex-IZWZZVR9DKQ9WQ7VZWXJZR29UGHTE

{
  "NotebookExecution": {
    "NotebookExecutionId": "ex-IZWZZVR9DKQ9WQ7VZWXJZR29UGHTE",
    "EditorId": "e-BKTM2DIHXBEDRU44ANWRKIU8N",
    "ExecutionEngine": {
      "Id": "j-2QM0V6JAX1TS2",
      "Type": "EMR",
```

```

        "MasterInstanceSecurityGroupId": "sg-05ce12e58cd4f715e"
    },
    "NotebookExecutionName": "my-execution",
    "NotebookParams": "{\"input_param\": \"my-value\", \"good_superhero\": \"superman\", \"batman\": \"\"}",
    "Status": "FINISHED",
    "StartTime": 1593490857.009,
    "Arn": "arn:aws:elasticmapreduce:us-east-1:123456789012:notebook-execution/ex-IZWZZVR9DKQ9WQ7VZWXJZR29UGHTE",
    "LastStateChangeReason": "Execution is finished for cluster j-2QM0V6JAX1TS2.",
    "NotebookInstanceSecurityGroupId": "sg-0683b0a39966d4a6a",
    "Tags": []
}
}

```

停止运行 Notebook

如果您想要停止 Notebook 正在运行的执行，您可以借助 `stop-notebook-execution` 命令。

```

# stop a running execution
aws emr --region us-east-1 \
stop-notebook-execution --notebook-execution-id ex-IZWZX78UVPAATC8LHJR129B1RBN4T

# describe it
aws emr --region us-east-1 \
describe-notebook-execution --notebook-execution-id ex-IZWZX78UVPAATC8LHJR129B1RBN4T

{
  "NotebookExecution": {
    "NotebookExecutionId": "ex-IZWZX78UVPAATC8LHJR129B1RBN4T",
    "EditorId": "e-BKTM2DIHXBEDRU44ANWRKIU8N",
    "ExecutionEngine": {
      "Id": "j-2QM0V6JAX1TS2",
      "Type": "EMR"
    },
    "NotebookExecutionName": "my-execution",
    "NotebookParams": "{\"input_param\": \"my-value\", \"good_superhero\": \"superman\", \"batman\": \"\"}",
    "Status": "STOPPED",
    "StartTime": 1593490876.241,
    "Arn": "arn:aws:elasticmapreduce:us-east-1:123456789012:editor-execution/ex-IZWZX78UVPAATC8LHJR129B1RBN4T",

```



```

    "LastStateChangeReason": "Execution is stopped for cluster j-2QM0V6JAX1TS2.
    Internal error",
    "Tags": []
  }
}

```

按开启时间列出 Notebook 的执行情况

您可以将 `--from` 参数输入至 `list-notebook-executions`，按开启时间列出 Notebook 的执行情况。

```

# filter by start time
aws emr --region us-east-1 \
list-notebook-executions --from 1593400000.000

{
  "NotebookExecutions": [
    {
      "NotebookExecutionId": "ex-IZWZX78UVPAATC8LHJR129B1RBN4T",
      "EditorId": "e-BKTM2DIHXBEDRU44ANWRKIU8N",
      "NotebookExecutionName": "my-execution",
      "Status": "STOPPED",
      "StartTime": 1593490876.241
    },
    {
      "NotebookExecutionId": "ex-IZWZZVR9DKQ9WQ7VZWXJZR29UGHTE",
      "EditorId": "e-BKTM2DIHXBEDRU44ANWRKIU8N",
      "NotebookExecutionName": "my-execution",
      "Status": "RUNNING",
      "StartTime": 1593490857.009
    },
    {
      "NotebookExecutionId": "ex-IZWZYRS0M14L5V95WZ90Q399SKMNW",
      "EditorId": "e-BKTM2DIHXBEDRU44ANWRKIU8N",
      "NotebookExecutionName": "my-execution",
      "Status": "STOPPED",
      "StartTime": 1593490292.995
    },
    {
      "NotebookExecutionId": "ex-IZX009ZK83IVY5E33VH8MDMELVK8K",
      "EditorId": "e-BKTM2DIHXBEDRU44ANWRKIU8N",
      "NotebookExecutionName": "my-execution",
      "Status": "FINISHED",

```

```

        "StartTime": 1593489834.765
    },
    {
        "NotebookExecutionId": "ex-IZWZX0ZF88JWDF9J09GJ91R57VI0N",
        "EditorId": "e-BKTM2DIHXBEDRU44ANWRKIU8N",
        "NotebookExecutionName": "my-execution",
        "Status": "FAILED",
        "StartTime": 1593488934.688
    }
]
}

```

按开启时间和状态列出 Notebook 的执行情况

`list-notebook-executions` 命令也可以采用 `--status` 参数来筛选结果。

```

# filter by start time and status
aws emr --region us-east-1 \
list-notebook-executions --from 1593400000.000 --status FINISHED
{
    "NotebookExecutions": [
        {
            "NotebookExecutionId": "ex-IZWZZVR9DKQ9WQ7VZWXJZR29UGHTE",
            "EditorId": "e-BKTM2DIHXBEDRU44ANWRKIU8N",
            "NotebookExecutionName": "my-execution",
            "Status": "FINISHED",
            "StartTime": 1593490857.009
        },
        {
            "NotebookExecutionId": "ex-IZX009ZK83IVY5E33VH8MDMELVK8K",
            "EditorId": "e-BKTM2DIHXBEDRU44ANWRKIU8N",
            "NotebookExecutionName": "my-execution",
            "Status": "FINISHED",
            "StartTime": 1593489834.765
        }
    ]
}

```

EMR Notebook 的 Python 示例

本主题包含一个示例命令文件。代码示例是一个名为 `demo.py` 的 SDK for Python (Boto3) 文件。它显示了笔记本的执行情况 APIs。

 Note

EMR Notebooks 在控制台中作为 Amazon EMR Studio Workspaces 提供。通过控制台中的创建 Workspace 按钮，可以创建新的 Notebooks。要访问或创建 Workspaces，EMR Notebooks 用户需要额外的 IAM 角色权限。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR Notebooks 是控制台中的 Amazon EMR Studio Workspaces](#) 和 [Amazon EMR 控制台](#)。

有关 Amazon EMR API NotebookExecution 操作的更多信息，请参阅 [Amazon EMR API actions](#)。

```
import boto3,time

emr = boto3.client(
    'emr',
    region_name='us-west-1'
)

start_resp = emr.start_notebook_execution(
    EditorId='e-40AC8Z06EGGCPJ4DL048KGGGI',
    RelativePath='boto3_demo.ipynb',
    ExecutionEngine={'Id':'j-1HYZS6JQKV11Q'},
    ServiceRole='EMR_Notebooks_DefaultRole'
)

execution_id = start_resp["NotebookExecutionId"]
print(execution_id)
print("\n")

describe_response = emr.describe_notebook_execution(NotebookExecutionId=execution_id)

print(describe_response)
print("\n")

list_response = emr.list_notebook_executions()
print("Existing notebook executions:\n")
for execution in list_response['NotebookExecutions']:
    print(execution)
    print("\n")

print("Sleeping for 5 sec...")
time.sleep(5)
```

```
print("Stop execution " + execution_id)
emr.stop_notebook_execution(NotebookExecutionId=execution_id)
describe_response = emr.describe_notebook_execution(NotebookExecutionId=execution_id)
print(describe_response)
print("\n")
```

下面是运行 demo.py 的输出。

```
ex-IZX56YJDW1D29Q1PHR32WABU2SAPK
```

```
{'NotebookExecution': {'NotebookExecutionId': 'ex-IZX56YJDW1D29Q1PHR32WABU2SAPK',
  'EditorId': 'e-40AC8Z06EGGCPJ4DL048KGGGI', 'ExecutionEngine': {'Id':
  'j-1HYZS6JQKV11Q', 'Type': 'EMR'}, 'NotebookExecutionName': '', 'Status': 'STARTING',
  'StartTime': datetime.datetime(2020, 8, 19, 0, 49, 19, 418000, tzinfo=tzlocal()),
  'Arn': 'arn:aws:elasticmapreduce:us-west-1:123456789012:notebook-execution/ex-
  IZX56YJDW1D29Q1PHR32WABU2SAPK', 'LastStateChangeReason': 'Execution is starting
  for cluster j-1HYZS6JQKV11Q.', 'Tags': []}, 'ResponseMetadata': {'RequestId':
  '70f12c5f-1dda-45b7-adf6-964987d373b7', 'HTTPStatusCode': 200, 'HTTPHeaders': {'x-
  amzn-requestid': '70f12c5f-1dda-45b7-adf6-964987d373b7', 'content-type': 'application/
  x-amz-json-1.1', 'content-length': '448', 'date': 'Wed, 19 Aug 2020 00:49:22 GMT'},
  'RetryAttempts': 0}}
```

Existing notebook executions:

```
{'NotebookExecutionId': 'ex-IZX56YJDW1D29Q1PHR32WABU2SAPK', 'EditorId':
  'e-40AC8Z06EGGCPJ4DL048KGGGI', 'NotebookExecutionName': '', 'Status': 'STARTING',
  'StartTime': datetime.datetime(2020, 8, 19, 0, 49, 19, 418000, tzinfo=tzlocal())}
```

```
{'NotebookExecutionId': 'ex-IZX5ABS5PR1E5AHMFYEMX3JJIORRB', 'EditorId':
  'e-40AC8Z06EGGCPJ4DL048KGGGI', 'NotebookExecutionName': '', 'Status': 'RUNNING',
  'StartTime': datetime.datetime(2020, 8, 19, 0, 48, 36, 373000, tzinfo=tzlocal())}
```

```
{'NotebookExecutionId': 'ex-IZX5GLVXIU1HNI8BWVW057F6MF4VE', 'EditorId':
  'e-40AC8Z06EGGCPJ4DL048KGGGI', 'NotebookExecutionName': '', 'Status': 'FINISHED',
  'StartTime': datetime.datetime(2020, 8, 19, 0, 45, 14, 646000, tzinfo=tzlocal()),
  'EndTime': datetime.datetime(2020, 8, 19, 0, 46, 26, 543000, tzinfo=tzlocal())}
```

```
{'NotebookExecutionId': 'ex-IZX5CV8YDU08JAIWMXN2VH32RUIT1', 'EditorId':
  'e-40AC8Z06EGGCPJ4DL048KGGGI', 'NotebookExecutionName': '', 'Status': 'FINISHED',
```

```
'StartTime': datetime.datetime(2020, 8, 19, 0, 43, 5, 807000, tzinfo=tzlocal()),
'EndTime': datetime.datetime(2020, 8, 19, 0, 44, 31, 632000, tzinfo=tzlocal())}

{'NotebookExecutionId': 'ex-IZX5AS0PPW55CEDEURZ9NSOWSUJZ6', 'EditorId':
'e-40AC8Z06EGGCPJ4DL048KGGGI', 'NotebookExecutionName': '', 'Status': 'FINISHED',
'StartTime': datetime.datetime(2020, 8, 19, 0, 42, 29, 265000, tzinfo=tzlocal()),
'EndTime': datetime.datetime(2020, 8, 19, 0, 43, 48, 320000, tzinfo=tzlocal())}

{'NotebookExecutionId': 'ex-IZX57YF5Q53BKWLR4I5QZ14HJ7DRS', 'EditorId':
'e-40AC8Z06EGGCPJ4DL048KGGGI', 'NotebookExecutionName': '', 'Status': 'FINISHED',
'StartTime': datetime.datetime(2020, 8, 19, 0, 38, 37, 81000, tzinfo=tzlocal()),
'EndTime': datetime.datetime(2020, 8, 19, 0, 40, 39, 646000, tzinfo=tzlocal())}

Sleeping for 5 sec...
Stop execution ex-IZX56YJDW1D29Q1PHR32WABU2SAPK
{'NotebookExecution': {'NotebookExecutionId': 'ex-IZX56YJDW1D29Q1PHR32WABU2SAPK',
'EditorId': 'e-40AC8Z06EGGCPJ4DL048KGGGI', 'ExecutionEngine': {'Id':
'j-1HYZS6JQKV11Q', 'Type': 'EMR'}, 'NotebookExecutionName': '', 'Status': 'STOPPING',
'StartTime': datetime.datetime(2020, 8, 19, 0, 49, 19, 418000, tzinfo=tzlocal()),
'Arn': 'arn:aws:elasticmapreduce:us-west-1:123456789012:notebook-execution/ex-
IZX56YJDW1D29Q1PHR32WABU2SAPK', 'LastStateChangeReason': 'Execution is being stopped
for cluster j-1HYZS6JQKV11Q.', 'Tags': []}, 'ResponseMetadata': {'RequestId':
'2a77ef73-c1c6-467c-a1d1-7204ab2f6a53', 'HTTPStatusCode': 200, 'HTTPHeaders': {'x-
amzn-requestid': '2a77ef73-c1c6-467c-a1d1-7204ab2f6a53', 'content-type': 'application/
x-amz-json-1.1', 'content-length': '453', 'date': 'Wed, 19 Aug 2020 00:49:30 GMT'},
'RetryAttempts': 0}}}
```

EMR Notebook 的 Ruby 示例

本主题包含一个演示 Notebook 功能的 Ruby 示例。

Note

EMR Notebooks 在控制台中作为 Amazon EMR Studio Workspaces 提供。通过控制台中的创建 Workspace 按钮，可以创建新的 Notebooks。要访问或创建 Workspaces，EMR Notebooks 用户需要额外的 IAM 角色权限。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR Notebooks 是控制台中的 Amazon EMR Studio Workspaces](#) 和 [Amazon EMR 控制台](#)。

以下 Ruby 代码示例演示了如何使用 Notebook 执行 API。

```
# prepare an Amazon EMR client

emr = Aws::EMR::Client.new(
  region: 'us-east-1',
  access_key_id: 'AKIA...JKPKA',
  secret_access_key: 'rLMeu...vU00LrAC1',
)
```

启动 Notebook 执行并获取执行 ID

在此示例中，Amazon S3 编辑器和 EMR Notebook 是 `s3://amzn-s3-demo-bucket/notebooks/e-EA8VGAA429FEQTC8HC9ZHWISK/test.ipynb`。

有关 Amazon EMR API NotebookExecution 操作的更多信息，请参阅 [Amazon EMR API actions](#)。

```
start_response = emr.start_notebook_execution({
  editor_id: "e-EA8VGAA429FEQTC8HC9ZHWISK",
  relative_path: "test.ipynb",

  execution_engine: {id: "j-3U82I95AMALGE"},

  service_role: "EMR_Notebooks_DefaultRole",
})

notebook_execution_id = start_resp.notebook_execution_id
```

描述 Notebook 执行并打印详细信息

```
describe_resp = emr.describe_notebook_execution({
  notebook_execution_id: notebook_execution_id
})
puts describe_resp.notebook_execution
```

上述命令的输出如下。

```
{
:notebook_execution_id=>"ex-IZX3VTVZWVWPP27KUB90BZ7V9IEDG",
:editor_id=>"e-EA8VGAA429FEQTC8HC9ZHWISK",
:execution_engine=>{:id=>"j-3U82I95AMALGE", :type=>"EMR", :master_instance_security_group_id=>n
:notebook_execution_name=>"",
```

```
:notebook_params=>nil,  
:status=>"STARTING",  
:start_time=>2020-07-23 15:07:07 -0700,  
:end_time=>nil,  
:arn=>"arn:aws:elasticmapreduce:us-east-1:123456789012:notebook-execution/ex-  
IZX3VTVZWVWP27KUB90BZ7V9IEDG",  
:output_notebook_uri=>nil,  
:last_state_change_reason=>"Execution is starting for cluster  
j-3U82I95AMALGE.", :notebook_instance_security_group_id=>nil,  
:tags=>[]  
}
```

Notebook 筛选条件

```
"EditorId": "e-XXXX",           [Optional]  
"From" : "1593400000.000",      [Optional]  
"To" :
```

停止 Notebook 执行

```
stop_resp = emr.stop_notebook_execution({  
    notebook_execution_id: notebook_execution_id  
})
```

启用用户模拟以监控 Spark 用户和任务活动

借助 EMR Notebooks，您可以在 Spark 集群上配置用户模拟。此功能可帮助您跟踪从 Notebook 编辑器内启动的作业活动。此外，EMR Notebooks 有一个内置的 Jupyter Notebook 小部件，可用于在 Notebook 编辑器的查询输出旁边显示 Spark 任务详细信息。默认情况下，此小部件处于可用状态，无需特殊配置。但是，要查看历史记录服务器，您的客户端必须配置为查看主节点上托管的 Amazon EMR Web 界面。

Note

EMR Notebooks 在控制台中作为 Amazon EMR Studio Workspaces 提供。通过控制台中的创建 Workspace 按钮，可以创建新的 Notebooks。要访问或创建 Workspaces，EMR Notebooks 用户需要额外的 IAM 角色权限。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR Notebooks 是控制台中的 Amazon EMR Studio Workspaces](#) 和 [Amazon EMR 控制台](#)。

设置 Spark 用户模拟

默认情况下，用户使用 Notebook 编辑器提交的 Spark 作业似乎源自一个模糊的 livy 用户身份。您可以为集群配置用户模拟，以便这些任务与运行代码的用户身份相关联。系统会为在 Notebook 中运行代码的每个用户身份在主节点上创建 HDFS 用户目录。例如，如果用户 NbUser1 从 Notebook 编辑器运行代码，您可以连接主节点并可以看到 `hadoop fs -ls /user` 显示目录 `/user/user_NbUser1`。

您可以在 `core-site` 和 `livy-conf` 配置分类中设置属性以启用该功能。如果您让 Amazon EMR 同时创建集群和 Notebook，那么默认情况下，此功能将不可用。有关使用配置分类自定义应用程序的更多信息，请参阅《Amazon EMR 版本指南》中的[配置应用程序](#)。

使用以下配置分类和值为 EMR Notebooks 启用用户模拟：

```
[
  {
    "Classification": "core-site",
    "Properties": {
      "hadoop.proxyuser.livy.groups": "*",
      "hadoop.proxyuser.livy.hosts": "*"
    }
  },
  {
    "Classification": "livy-conf",
    "Properties": {
      "livy.impersonation.enabled": "true"
    }
  }
]
```

使用 Spark 任务监控小组件

如果运行代码的 Notebook 编辑器在 EMR 集群上执行 Spark 任务，那么输出中会包含一个用于监控 Spark 任务的 Jupyter Notebook 小组件。此小组件会提供任务详细信息、指向 Spark 历史记录服务器页面和 Hadoop 任务历史记录页面的有用链接，以及指向 Amazon S3 中有关任何失败任务的任务日志的便捷链接。

要查看集群主节点上的历史记录服务器页面，您必须根据需要设置 SSH 客户端和代理。有关更多信息，请参阅[查看 Amazon EMR 集群上托管的 Web 界面](#)。要查看 Amazon S3 中的日志，必须启用集群日志记录，这是新集群的默认设置。有关更多信息，请参阅[查看归档到 Amazon S3 的日志文件](#)。

以下是一个 Spark 任务监控示例。

Spark Job Progress

Click to expand and view Spark job details

Job [0]: reduce at <stdin>:16

Stage [ID]: name at [source] [line]	Status	Task Progress	Elapsed Time (seconds)	Failed Task Logs
Stage [0]: coalesce at Nati...java:0	COMPLETE	4/4	11.71	
Stage [1]: reduce at <stdin>:16	COMPLETE	12/12		

Job [1]: foreach at <stdin>:24

Stage [ID]: name at [source] [line]	Status	Task Progress	Elapsed Time (seconds)	Failed Task Logs
Stage [2]: coalesce at Nati...java:0	SKIPPED	0/4	n/a	
Stage [3]: foreach at <stdin>:24	FAILED	4/12	1.212	stderr stdout

For failed jobs, click these links to view logs in Amazon S3 when logging is enabled on the cluster.

Starting Spark application

ID	YARN Application ID	Kind	State	Spark UI	Driver log	Current session?
0	application_1542497924776_0001	pyspark	idle	Link	Link	✓

SparkSession available as 'spark'.

An error occurred while calling z... apache.spark.api.python.Python... collectAndServe.
 : org.apache.spark.SparkException: Job aborted due to stage failure: Task failed stage 3.0 failed 4 times, most recent failure: lost task 172-31-20-106.ec2.internal, execution org.apache.spark.api.python.PythonException

Click this link to view Spark History Server.

Click this link to view Hadoop Job History.

EMR Notebooks 安全性和访问控制

有许多功能可帮助您定制 EMR Notebooks 的安全状况。这有助于确保只有获得授权的用户才有权访问和使用 EMR Notebook，并使用 Notebook 编辑器在集群上执行代码。这些功能与适用于 Amazon EMR 和 Amazon EMR 集群的安全功能一起使用。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR 中的安全性](#)。

- 您可以使用 Amazon Identity and Access Management 政策声明和笔记本标签来限制访问权限。有关更多信息，请参阅[Amazon EMR 如何与 IAM 配合使用](#)和[适用于 EMR Notebooks 的基于身份的策略略语句示例](#)。
- Amazon EC2 安全组充当虚拟防火墙，用于控制集群的主实例和笔记本编辑器之间的网络流量。您可以使用默认设置，也可以自定义这些安全组。有关更多信息，请参阅[为 EMR Notebooks 指定 EC2 安全组](#)。

- 您可以指定一个 Amazon 服务角色来确定 EMR 笔记本在与其他 Amazon 服务交互时拥有的权限。有关更多信息，请参阅 [EMR Notebooks 的服务角色](#)。

Note

EMR Notebooks 在控制台中作为 Amazon EMR Studio Workspaces 提供。通过控制台中的创建 Workspace 按钮，可以创建新的 Notebooks。要访问或创建 Workspaces，EMR Notebooks 用户需要额外的 IAM 角色权限。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR Notebooks 是控制台中的 Amazon EMR Studio Workspaces](#) 和 [Amazon EMR 控制台](#)。

在 EMR Studio 中安装和使用内核和库

每个 EMR Notebook 均附带了一组预安装的库和内核。如果 Amazon EMR 集群有权访问内核和库所在的存储库，则您可以在 EMR 集群中安装其他库和内核。例如，对于私有子网中的集群，您可能需要配置网络地址转换 (NAT)，并为集群提供路径来访问公有 PyPI 存储库以安装库。有关为不同网络配置配置外部访问的更多信息，请参阅《Amazon VPC 用户指南》中的[场景和示例](#)。

Note

EMR Notebooks 在控制台中作为 Amazon EMR Studio Workspaces 提供。通过控制台中的创建 Workspace 按钮，可以创建新的 Notebooks。要访问或创建 Workspaces，EMR Notebooks 用户需要额外的 IAM 角色权限。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR Notebooks 是控制台中的 Amazon EMR Studio Workspaces](#) 和 [Amazon EMR 控制台](#)。

EMR 无服务器应用程序预装了以下适用于 Python 的库，并且：PySpark

- Python 库：ggplot、matplotlib、numpy、pandas、plotly、bokeh、scikit-learn、scipy、scipy
- PySpark 图书馆 — ggplot matplotlib、numpy、pandas、plotly、bokeh、scikit-learn、scipy、scipy

在集群主节点上安装内核和 Python 库

对于 Amazon EMR 发行版 5.30.0 及更高版本（不包括 6.0.0），您可以在集群的主节点上安装其他 Python 库和内核。安装后，这些内核和库可供运行已附加到集群的 EMR Notebook 的任何用户使用。

通过此方式安装的 Python 库仅适用于主节点上运行的进程。这些库不会安装到核心节点或任务节点上，也不适用于这些节点上运行的执行程序。

Note

对于 Amazon EMR 版本 5.30.1、5.31.0 和 6.1.0，您必须采取额外的步骤才能在集群的主节点上安装内核和库。

要启动此功能，请执行以下操作：

1. 确保附加到 EMR Notebooks 服务角色的权限策略允许执行以下操作：

```
elasticmapreduce:ListSteps
```

有关更多信息，请参阅 [EMR Notebooks 的服务角色](#)。

2. 使用在 Amazon CLI 设置 EMR Notebooks 的集群上运行一个步骤，如以下示例所示。您必须使用步骤名称 EMRNotebooksSetup。*us-east-1* 替换为集群所在的区域。有关更多信息，请参阅 [使用 Amazon CLI 向集群中添加步骤](#)。

```
aws emr add-steps --cluster-id MyClusterID --steps
  Type=CUSTOM_JAR,Name=EMRNotebooksSetup,ActionOnFailure=CONTINUE,Jar=s3://us-east-1.elasticmapreduce/libs/script-runner/script-runner.jar,Args=["s3://
  awssupportdatasvcs.com/bootstrap-actions/EMRNotebooksSetup/emr-notebooks-
  setup.sh"]
```

您可以通过使用 pip 或 conda 在主节点上的 `/emr/notebook-env/bin` 目录中安装内核和库。

Example：安装 Python 库

在 Python3 内核中运行 `%pip magic`，以作为在 Notebook 单元中安装 Python 库的命令。

```
%pip install pmdarima
```

您可能需要重启内核才能使用更新后的软件包。您也可以使用 `%%sh` Spark magic 命令来调用 pip。

```
%%sh
/emr/notebook-env/bin/pip install -U matplotlib
/emr/notebook-env/bin/pip install -U pmdarima
```

使用 PySpark 内核时，您可以使用 `pip` 命令在集群上安装库，也可以从笔记本中使用笔记本范围的库。PySpark

要从终端在集群上运行 `pip` 命令，请首先通过 SSH 连接到主节点，如以下命令所示。

```
sudo pip3 install -U matplotlib
sudo pip3 install -U pmdarima
```

此外，您还可以使用 Notebook 范围的库。借助 Notebook 范围的库，库安装将仅限于会话范围，并在所有 Spark 执行器上进行。有关更多信息，请参阅 [使用 Notebook 范围的库](#)。

如果要在一个内 PySpark 核中打包多个 Python 库，也可以创建一个隔离的 Python 虚拟环境。有关使用示例，请参阅 [使用 Virtualenv](#)。

要在会话中创建 Python 虚拟环境，请 Notebook 中第一个单元中使用 `%%configure magic` 命令的 Spark 属性 `spark.yarn.dist.archives`，如以下示例所示。

```
%%configure -f
{
  "conf": {
    "spark.yarn.appMasterEnv.PYSPARK_PYTHON": "./environment/bin/python",
    "spark.yarn.appMasterEnv.PYSPARK_DRIVER_PYTHON": "./environment/bin/python",
    "spark.yarn.dist.archives": "s3://amzn-s3-demo-bucket/prefix/
my_pyspark_venv.tar.gz#environment",
    "spark.submit.deployMode": "cluster"
  }
}
```

同样，您也可以创建一个 Spark 执行器环境。

```
%%configure -f
{
  "conf": {
    "spark.yarn.appMasterEnv.PYSPARK_PYTHON": "./environment/bin/python",
    "spark.yarn.appMasterEnv.PYSPARK_DRIVER_PYTHON": "./environment/bin/python",
    "spark.executorEnv.PYSPARK_PYTHON": "./environment/bin/python",
    "spark.yarn.dist.archives": "s3://amzn-s3-demo-bucket/prefix/
my_pyspark_venv.tar.gz#environment",
    "spark.submit.deployMode": "cluster"
  }
}
```

您还可以使用 conda 来安装 Python 库。您不需要 sudo 访问权限即可使用 conda。您必须使用 SSH 连接到主节点，然后从终端运行 conda。有关更多信息，请参阅 [使用 SSH 连接到 Amazon EMR 集群主节点](#)。

Example：安装内核

以下示例演示在连接到集群的主节点时如何使用终端命令安装 Kotlin 内核：

```
sudo /emr/notebook-env/bin/conda install kotlin-jupyter-kernel -c jetbrains
```

Note

这些说明不安装内核依赖项。如果您的内核具有第三方依赖项，您可能需要执行额外的设置步骤，然后才能在 Notebook 上使用内核。

Notebook 范围的库注意事项和限制

使用 Notebook 范围的库时，请注意以下几点：

- 使用 Amazon EMR 发行版 5.26.0 及更高版本创建的集群现已提供 Notebook 电脑实例范围的库。
- Notebook 范围的库只能与内核一起使用。PySpark
- 任何用户均可从 Notebook 单元中安装其它 Notebook 范围的库。这些库仅在单个 Notebook 会话期间对 Notebook 用户可用。如果其它用户需要相同的库，或者同一用户在不同的会话中需要相同的库，则必须重新安装该库。
- 您只能卸载使用 `install_pypi_package` API 安装的库，而不能卸载集群上预装的任何库。
- 如果不同版本的相同库分别安装在了集群上和用作 Notebook 范围的库，则 Notebook 范围的库版本将覆盖集群库版本。

使用 Notebook 范围的库

要安装库，您的 Amazon EMR 集群必须能够访问库所在的 PyPI 存储库。

以下示例演示了使用内 PySpark 核和从笔记本单元中列出、安装和卸载库的简单命令 APIs。有关其他示例，请参阅大数据博客 [上的“使用 EMR Notebooks 在正在运行的集群上安装 Python 库 Amazon”一文](#)。

Example : 列出当前库

以下命令列出了可用于当前 Spark Notebook 会话的 Python 包。这将列出集群上安装的库以及 Notebook 范围的库。

```
sc.list_packages()
```

Example : 安装 Celery 库

以下命令安装 [Celery](#) 库作为 Notebook 范围的库。

```
sc.install_pypi_package("celery")
```

安装库后，以下命令将确认该库在 Spark 驱动程序和执行程序上是否可用。

```
import celery
sc.range(1,10000,1,100).map(lambda x: celery.__version__).collect()
```

Example : 安装 Arrow 库，指定版本和存储库

以下命令安装 [Arrow](#) 库作为 Notebook 范围的库，并指定库版本和存储库 URL。

```
sc.install_pypi_package("arrow==0.14.0", "https://pypi.org/simple")
```

Example : 卸载库

以下命令卸载 Arrow 库，将其作为 Notebook 范围的库从当前会话中删除。

```
sc.uninstall_package("arrow")
```

将基于 Git 的存储库与 EMR Notebooks 关联

可以将基于 Git 的存储库与 Amazon EMR Notebooks 关联，以将 Notebooks 保存在版本控制的环境中。一个 Notebook 最多可与三个存储库关联。支持以下基于 Git 的服务：

- [Amazon CodeCommit](#)
- [GitHub](#)
- [Bitbucket](#)
- [GitLab](#)

 Note

EMR Notebooks 在控制台中作为 Amazon EMR Studio Workspaces 提供。通过控制台中的创建 Workspace 按钮，可以创建新的 Notebooks。要访问或创建 Workspaces，EMR Notebooks 用户需要额外的 IAM 角色权限。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR Notebooks 是控制台中的 Amazon EMR Studio Workspaces](#) 和 [Amazon EMR 控制台](#)。

将基于 Git 的存储库与您的 Notebook 相关联后，将会获得以下优势。

- 版本控制：您可以在版本控制系统中记录代码更改，以便查看更改历史记录并有选择地撤消一些更改。
- 协作：在不同 Notebook 中工作的同事可以通过基于 Git 的远程存储库共享代码。Notebooks 可以从远程存储库克隆或合并代码，然后将更改推送回这些远程存储库。
- 代码重用 — 许多演示数据分析或机器学习技术的 Jupyter 笔记本都可以在公共托管的存储库中找到，例如。GitHub 可以将您的 Notebooks 与存储库关联，以便重用包含在该存储库中的 Jupyter Notebooks。

要将基于 Git 的存储库与 EMR Notebooks 结合使用，请在 Amazon EMR 控制台中添加存储库作为资源，关联需要身份验证的存储库的凭证，然后将这些存储库与 Notebooks 链接起来。您可在 Amazon EMR 控制台中查看存储在账户中的存储库列表以及各个存储库的详细信息。在创建基于 Git 的现有存储库时，可以将这些存储库与 Notebook 关联。

主题

- [将 EMR Notebook 与存储库集成的先决条件和注意事项](#)
- [将基于 Git 的存储库添加到 Amazon EMR](#)
- [从 EMR Studio Workspace 更新或删除基于 Git 的存储库](#)
- [在 EMR Studio 中链接或取消链接基于 Git 的存储库](#)
- [在 EMR Studio 中创建具有关联 Git 存储库的新 Notebook](#)
- [在 EMR Studio Notebook 中使用 Git 存储库](#)

将 EMR Notebook 与存储库集成的先决条件和注意事项

在计划将基于 Git 的存储库与 EMR Notebooks 集成时，请考虑以下有关提交、权限和托管的最佳实践。

 Note

EMR Notebooks 在控制台中作为 Amazon EMR Studio Workspaces 提供。通过控制台中的创建 Workspace 按钮，可以创建新的 Notebooks。要访问或创建 Workspaces，EMR Notebooks 用户需要额外的 IAM 角色权限。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR Notebooks 是控制台中的 Amazon EMR Studio Workspaces](#) 和 [Amazon EMR 控制台](#)。

Amazon CodeCommit

如果您使用 CodeCommit 存储库，则必须使用 Git 凭据和 HTTPS CodeCommit。不支持 SSH 密钥和带有 Amazon CLI 凭据助手的 HTTPS。CodeCommit 不支持个人访问令牌 (PATs)。有关更多信息，请参阅 [IAM 用户指南中的 IAM 与 CodeCommit Git 证书、SSH 密钥和 Amazon 访问密钥一起使用](#)，以及用户指南中的[使用 Git 凭证的 HTTPS Amazon CodeCommit 用户设置](#)。

访问和权限注意事项

在将存储库与 Notebook 关联之前，请确保集群、EMR Notebooks 的 IAM 角色和安全组具有正确的设置和权限。您还可以按照[为 EMR Notebooks 配置私有托管的 Git 存储库](#)中的说明配置在专用网络中托管的基于 Git 的存储库。

- 集群互联网访问：启动的网络接口只有一个私有 IP 地址。这意味着 Notebook 连接到的集群必须位于具有网络地址转换 (NAT) 网关的私有子网中，或者必须能够通过虚拟私有网关访问 Internet。有关更多信息，请参阅 [Amazon VPC 选项](#)。

Notebook 的安全组必须包含出站规则，以便允许 Notebook 将流量从集群路由到 Internet。建议您创建自己的安全组。有关更多信息，请参阅[为 EMR Notebooks 指定 EC2 安全组](#)。

 Important

如果网络接口启动到公有子网中，它将无法通过互联网网关 (IGW) 与互联网通信。

- 的权限 Amazon Secrets Manager — 如果您使用 Secrets Manager 存储用于访问仓库的机密，则[the section called “EMR Notebooks 角色”](#)必须附加允许 `secretsmanager:GetSecretValue` 执行该操作的权限策略。

为 EMR Notebooks 配置私有托管的 Git 存储库

使用以下说明为 EMR Notebooks 配置私有托管的存储库。您必须提供一个配置文件，其中包含有关您的 DNS 和 Git 服务器的信息。Amazon EMR 使用此信息配置将流量路由到您的私有托管存储库的 EMR Notebooks。

先决条件

在为 EMR Notebooks 配置私有托管的 Git 存储库之前，您必须具备以下条件：

- 保存 EMR 笔记本文件 Amazon S3 Control 的位置。

为 EMR Notebooks 配置一个或多个私有托管的 Git 存储库

1. 使用提供的模板创建配置文件。为要在配置中指定的每个 Git 服务器包括以下值：

- **DnsServerIPv4**-您的 DNS 服务器 IPv4 的地址。如果您同时提供 DnsServerIPv4 和 GitServerIPv4List 的值，则 DnsServerIPv4 的值优先，并将用于解析您的 GitServerDnsName。

Note

要使用私有托管的 Git 存储库，您的 DNS 服务器必须允许来自 EMR Notebooks 的入站访问。我们强烈建议您保护您的 DNS 服务器，防止其它未经授权的访问。

- **GitServerDnsName**：您的 Git 服务器的 DNS 名称。例如 "git.example.com"。
- **GitServerIPv4List**-属于您的 Git 服务器 IPv4 的地址列表。

```
[
  {
    "Type": "PrivatelyHostedGitConfig",
    "Value": [
      {
        "DnsServerIPv4": "<10.24.34.xxx>",
        "GitServerDnsName": "<enterprise.git.com>",
        "GitServerIPv4List": [
          "<xxx.xxx.xxx.xxx>",
          "<xxx.xxx.xxx.xxx>"
        ]
      }
    ]
  },
]
```

```
{
  "DnsServerIPv4": "<10.24.34.xxx>",
  "GitServerDnsName": "<git.example.com>",
  "GitServerIPv4List": [
    "<xxx.xxx.xxx.xxx>",
    "<xxx.xxx.xxx.xxx>"
  ]
}
```

2. 将配置文件另存为 `configuration.json`。
3. 将配置文件上载到名为 `life-cycle-configuration` 的文件夹中的指定 Amazon S3 存储位置。例如，如果您的默认 S3 位置是 `s3://amzn-s3-demo-bucket/notebooks`，则您的配置文件应位于 `s3://amzn-s3-demo-bucket/notebooks/life-cycle-configuration/configuration.json`。

Important

我们强烈建议您将 `life-cycle-configuration` 文件夹的访问权限限制为仅您的 EMR Notebooks 管理员以及 EMR Notebooks 的服务角色。您还应该确保 `configuration.json` 免受未经授权的访问。有关说明，请参阅[使用用户策略控制对存储桶的访问](#)或[Amazon S3 的安全最佳实践](#)。

有关上载说明，请参阅《Amazon Simple Storage Service 用户指南》中的[创建文件夹](#)和[上载对象](#)。

将基于 Git 的存储库添加到 Amazon EMR

有关如何将基于 Git 的存储库添加到旧控制台中的 EMR Notebook 或控制台中的 EMR Studio Workspace，请参阅以下各节的内容。

Note

EMR Notebooks 在控制台中作为 Amazon EMR Studio Workspaces 提供。通过控制台中的创建 Workspace 按钮，可以创建新的 Notebooks。要访问或创建 Workspaces，EMR

Notebooks 用户需要额外的 IAM 角色权限。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR Notebooks 是控制台中的 Amazon EMR Studio Workspaces](#) 和 [Amazon EMR 控制台](#)。

Console

EMR Notebooks 便是新控制台中的 EMR Studio Workspaces，因此您可以按照 [将基于 Git 的存储库链接到 EMR Studio Workspace](#) 中的说明将最多三个 Git 存储库关联到 Workspace。

此外，您也可以使用 JupyterLab Git 扩展程序。从 Jupyterlab Notebook 的左侧边栏中选择 Git 图标来访问扩展程序。有关扩展的信息，请参阅 [jupyterl](#) GitHub ab-git 存储库。

要将 Git 存储库关联到 Workspace，Studio 管理员必须配置 Studio 以允许 Git 存储库链接。有关更多信息，请参阅 [为基于 Git 的存储库建立访问和权限](#)。

从 EMR Studio Workspace 更新或删除基于 Git 的存储库

要了解如何从旧控制台中的 EMR Notebook 或控制台中的 EMR Studio Workspace 删除基于 Git 的存储库，请参阅以下各节的内容。

Note

EMR Notebooks 在控制台中作为 Amazon EMR Studio Workspaces 提供。通过控制台中的创建 Workspace 按钮，可以创建新的 Notebooks。要访问或创建 Workspaces，EMR Notebooks 用户需要额外的 IAM 角色权限。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR Notebooks 是控制台中的 Amazon EMR Studio Workspaces](#) 和 [Amazon EMR 控制台](#)。

Console

EMR Notebooks 便是新控制台中的 EMR Studio Workspaces，因此您可以参考 [将基于 Git 的存储库链接到 EMR Studio Workspace](#) 来获取有关在 Workspace 中使用 Git 存储库的更多信息。但是目前，您无法从 Workspace 中删除 Git 存储库。

在 EMR Studio 中链接或取消链接基于 Git 的存储库

按照以下步骤将基于 Git 的存储库链接到或取消链接到旧控制台中的 EMR Notebook，或控制台中的 EMR Studio Workspaces。

 Note

EMR Notebooks 在控制台中作为 Amazon EMR Studio Workspaces 提供。通过控制台中的创建 Workspace 按钮，可以创建新的 Notebooks。要访问或创建 Workspaces，EMR Notebooks 用户需要额外的 IAM 角色权限。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR Notebooks 是控制台中的 Amazon EMR Studio Workspaces](#) 和 [Amazon EMR 控制台](#)。

Console

EMR Notebooks 便是新控制台中的 EMR Studio Workspaces，因此您可以参考 [将基于 Git 的存储库链接到 EMR Studio Workspace](#) 来获取有关在 Workspace 中使用 Git 存储库的更多信息。但是目前，您无法从 Workspace 中删除 Git 存储库。

了解存储库状态

Git 存储库在存储库列表中可能具有以下任何状态。有关将 EMR Notebooks 与 Git 存储库关联的更多信息，请参阅[在 EMR Studio 中链接或取消链接基于 Git 的存储库](#)。

Status	含义
链接	Git 存储库正在链接到 Notebook。当存储库处于 Linking (正在链接) 状态时，您无法停止 Notebook。
已链接	Git 存储库将链接到 Notebook。如果存储库具有 Linked (已链接) 状态时，则它已连接到远程存储库。
链接失败	Git 存储库未能链接到 Notebook。您可以重新尝试链接它。
正在取消链接	正在从 Notebook 取消 Git 存储库的链接。当存储库处于 Unlinking (正在取消链接) 状态时，您无法停止 Notebook。从 Notebook 取消 Git 存储库的链接只会断开它与远程存储库的连接，而不会从 Notebook 中删除任何代码。

Status	含义
取消链接失败	未能从 Notebook 取消 Git 存储库的连接。您可以重新尝试取消该存储库的连接。

在 EMR Studio 中创建具有关联 Git 存储库的新 Notebook

Note

EMR Notebooks 在控制台中作为 Amazon EMR Studio Workspaces 提供。通过控制台中的创建 Workspace 按钮，可以创建新的 Notebooks。要访问或创建 Workspaces，EMR Notebooks 用户需要额外的 IAM 角色权限。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR Notebooks 是控制台中的 Amazon EMR Studio Workspaces](#) 和 [Amazon EMR 控制台](#)。

在 Amazon EMR 旧控制台中创建一个 Notebook 并将之关联到 Git 存储库

1. 按照 [在 EMR Studio 中创建 Notebook](#) 中的说明进行操作。
2. 对于 Security group (安全组)，选择 Use your own security group (使用您自己的安全组)。

Note

Notebook 的安全组必须包含出站规则，以允许 Notebook 通过集群将流量路由到 Internet。建议您创建自己的安全组。有关更多信息，请参阅 [为 EMR Notebooks 指定 EC2 安全组](#)。

3. 对于 Git repositories (Git 存储库)，选择要与 Notebook 关联的存储库。
 1. 选择作为资源存储在您账户中的存储库，然后选择 Save (保存)。
 2. 要在账户中添加新存储库作为资源，请选择 add a new repository (添加新存储库)。在新窗口中完成 Add repository (添加存储库) 工作流。

在 EMR Studio Notebook 中使用 Git 存储库

Note

EMR Notebooks 在控制台中作为 Amazon EMR Studio Workspaces 提供。通过控制台中的创建 Workspace 按钮，可以创建新的 Notebooks。要访问或创建 Workspaces，EMR Notebooks 用户需要额外的 IAM 角色权限。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR Notebooks 是控制台中的 Amazon EMR Studio Workspaces](#) 和 [Amazon EMR 控制台](#)。

打开笔记本时，可以选择“在 Jupyter 中打开” JupyterLab 或“在 Jupyter 中打开”。

如果您选择在 Jupyter 中打开 Notebook，则会显示 Notebook 中的可扩展文件和文件夹的列表。您可以在 Notebook 单元格中手动运行 Git 命令，如下所示。

```
!git pull origin primary
```

要打开任何额外的存储库，请导航到其它文件夹。

如果您选择使用 JupyterLab 界面打开笔记本，则可以使用预安装的 JupyterLab Git 扩展。有关扩展程序的更多信息，请参阅 [jupyterlab-git](#)。

规划、配置和启动 Amazon EMR 集群

此部分说明了有关使用 Amazon EMR 计划、配置和启动集群的配置选项和说明。在启动集群之前，您根据所处理的数据以及成本、速度、容量、可用性、安全性和可管理性的要求做出有关系统的选择。您的选择包括：

- 集群运行所在的区域、在何处以及如何存储数据，以及如何输出结果。请参阅[配置 Amazon EMR 集群位置和数据存储](#)。
- 无论您是在 Outposts 还是在 Local Zones 运行 Amazon EMR 集群。请参阅[EMR 集群已开启 Amazon Outposts](#)或[Local Zones 上 Amazon 的 EMR 集群](#)。
- 集群是长时间运行的还是临时的，以及它运行哪个软件。请参阅[将 Amazon EMR 集群配置为步骤执行后继续或终止](#)和[在启动 Amazon EMR 集群时配置应用程序](#)。
- 集群是单个主节点模式还是三个主节点模式。请参阅[规划和配置 Amazon EMR 集群中的主节点](#)。
- 用于优化应用程序的成本、性能和可用性的硬件和联网选项。请参阅[配置 Amazon EMR 集群硬件和联网](#)。
- 如何设置集群以便您能更轻松地管理集群，以及监控活动、性能和运行状况。请参阅[配置 Amazon EMR 集群日志记录和调试](#)和[对 Amazon EMR 集群资源进行标记和分类](#)。
- 如何对集群资源进行身份验证和授予对该资源的访问权，以及如何加密数据。请参阅[Amazon EMR 中的安全性](#)。
- 如何与其它软件和服务集成。请参阅[Amazon EMR 上的驱动程序和第三方应用程序集成](#)。

快速启动 Amazon EMR 集群

按照以下步骤，在几分钟内启动 Amazon EMR 集群。

使用控制台快速启动集群

1. [登录并在集群 Amazon Web Services 管理控制台中打开 Amazon EMR 控制台](https://console.aws.amazon.com/emr/)。https://console.aws.amazon.com/emr/
2. EC2在左侧导航窗格的 EMR on 下，选择集群，然后选择创建集群。
3. 在 Create Cluster (创建集群) 页面上，输入或选择所提供字段的值。持久性摘要面板显示您当前选择的集群选项的实时视图。在摘要面板中选择一个标题，以导航到相应部分并进行调整。集群名称不能包含字符 <、>、\$、| 或 ` (反引号)。您必须先完成所有必需的配置，然后才能选择 Create Cluster (创建集群)。

4. 选择 Create Cluster (创建集群) 以接受配置，如图所示。
5. 集群详细信息页面随即打开。找到集群名称旁边的集群 Status (状态)。在集群创建过程中，状态应从 Starting (正在启动) 变为 Running (正在运行) 再变为 Waiting (正在等待)。您可能需要选择右上角的刷新图标或刷新您的浏览器才能接收更新。

当状态变更为 Waiting (正在等待) 后，表明您的集群已启动、正在运行，并准备接受步骤和 SSH 连接。

配置 Amazon EMR 集群位置和数据存储

此部分会介绍如何为集群配置区域、使用 Amazon EMR 时可用的其它文件系统以及如何使用这些文件系统。它还会介绍如何准备数据或将数据上传到 Amazon EMR (如果需要)，以及如何为日志文件和您配置的所有输出数据文件准备输出位置。

主题

- [为您的 Amazon EMR 集群选择一个 Amazon 区域](#)
- [使用 Amazon EMR 处理存储和文件系统](#)
- [准备输入数据以供 Amazon EMR 处理](#)
- [为 Amazon EMR 集群输出配置位置](#)

为您的 Amazon EMR 集群选择一个 Amazon 区域

Amazon Web Services 在全球范围内的数据中心的服务器上运行。数据中心按地理区域进行管理。启动 Amazon EMR 集群时，必须指定区域。您可以选择一个区域，以便减少延迟、尽可能降低成本或满足法规要求。有关 Amazon EMR 支持的所有区域和端点的列表，请参阅《Amazon Web Services 一般参考》中的 [Regions and endpoints](#)。

为了获得最佳性能，您应在与您的数据相同的区域启动集群。例如，如果存储您的输入数据的 Amazon S3 存储桶位于美国西部 (俄勒冈州) 区域，那么您应在美国西部 (俄勒冈州) 区域启动集群，以避免缴纳跨区域数据传输费。如果您使用 Amazon S3 存储桶接收集群输出，那么也应该在美国西部 (俄勒冈州) 区域创建该集群输出。

如果您计划将 Amazon EC2 密钥对与集群关联 (使用 SSH 登录主节点所必需的)，则必须在与集群相同的区域中创建密钥对。与之类似，Amazon EMR 创建的用以管理集群的安全组也应在集群所在区域内创建。

如果您 Amazon Web Services 账户在 2017 年 5 月 17 日当天或之后注册的，则访问资源时的默认区域为美国东部（俄亥俄州）(us-east-2)；对于较旧的账户，默认区域 Amazon Web Services 管理控制台是美国西部（俄勒冈）(us-west-2) 或美国东部（弗吉尼亚北部）(us-east-1)。有关更多信息，请参阅[区域和端点](#)。

某些 Amazon 功能仅在有限的地区可用。例如，集群计算实例仅在美国东部（弗吉尼亚州北部）区域可用，而亚太地区（悉尼）区域仅支持 Hadoop 1.0.3 及更高版本。当您选择一个区域时，请核实该区域是否支持您想要使用的功能。

为了获得最佳性能，请将要用于集群的所有 Amazon 资源使用相同的区域。下表列出了区域名称和服务的映射关系。有关 Amazon EMR 区域的列表，请参阅《Amazon Web Services 一般参考》中的[Amazon Web Services 区域 and endpoints](#)。

使用控制台选择区域

默认区域显示在导航栏上账户信息的左侧。要在新旧控制台中切换区域，请选择“区域”下拉菜单并选择一个新选项。

使用指定区域 Amazon CLI

Amazon CLI 使用 `aws configure` 命令或 `AWS_DEFAULT_REGION` 环境变量在中指定默认区域。有关更多信息，请参阅[《Amazon Command Line Interface 用户指南》中的配置 Amazon 区域](#)。

选择一个使用 SDK 或 API 的区域

要使用软件开发工具包选择区域，请将应用程序配置为使用该区域的端点。如果您正在使用 Amazon SDK 创建客户端应用程序，那么您可以通过调用 `setEndpoint` 来变更客户终端节点，如下例所示：

```
client.setEndpoint("elasticmapreduce.us-west-2.amazonaws.com");
```

在您的应用程序通过设置终端节点指定区域后，您可以为集群的 EC2 实例设置可用区。可用区是专用于隔离其他可用区内故障的区分位置，可向相同区域中的其他可用区提供低延迟的便宜网络连接。一个区域包含一个或多个可用区。为了优化性能和降低延迟，所有资源应与使用它们的集群位于同一可用区。

使用 Amazon EMR 处理存储和文件系统

Amazon EMR 和 Hadoop 提供了各种文件系统，供您在处理集群步骤时使用。通过用于访问数据的 URI 前缀，您可以指定要使用的文件系统类型。例如，`s3://amzn-s3-demo-bucket1/path` 指向

一个使用 S3A 的 Amazon S3 存储桶 (自 EMR-7.10.0 版本起) 。下表列出了可用的文件系统以及关于最适合用途的建议。

Amazon EMR 和 Hadoop 处理集群时通常会使用两个或多个以下文件系统。HDFS 和 S3A 是与 Amazon EMR 配合使用的两种主要文件系统。

 Important

从亚马逊 EMR 版本 5.22.0 开始，亚马逊 EMR 仅 Amazon 使用签名版本 4 来验证向亚马逊 S3 发出的请求。早期的 Amazon EMR 版本在某些情况下使用 Amazon 签名版本 2，除非发行说明中注明仅使用签名版本 4。有关更多信息，请参阅《亚马逊简单存储服务开发者Amazon 指南》中的[对请求进行身份验证 \(Amazon 签名版本 4 \)](#)和[对请求进行身份验证 \(签名版本 2 \)](#)。

文件系统	Prefix	说明
HDFS	hdfs:// (或无前缀)	HDFS 是适用于 Hadoop 的一种可扩展的分布式便携文件系统。HDFS 的一项优势是管理集群的 Hadoop 集群节点与管理单一步骤的 Hadoop 集群节点之间的数据感知。有关更多信息，请参阅 Hadoop 文档。 通过主节点和核心节点使用 HDFS。优势是快；劣势是它是短暂存储，会在集群终止时回收。它最适合用于缓存由中间任务流程步骤产生的结果。
S3A	s3://, s3a://, s3n://	Hadoop S3A 文件系统是一个开源 S3 连接器，它使 Apache Hadoop 及其生态系统能够直接与 Amazon S3 存储进行交互。它允许用户使用与 Hadoop 兼容的文件操作在 S3 存储桶中读取和写入数据，从而在 Hadoop 应用程序和云存储之间实现无缝集成。  Note 在 EMR-7.10.0 之前，Amazon EMR 将 EMRFS 用于 s3:// 和 s3n:// 方案。

文件系统	Prefix	说明
本地文件系统		本地文件系统指的是本地连接的磁盘。创建 Hadoop 集群时，每个节点都是从一个 EC2 实例创建的，该实例带有预先配置的预连接磁盘存储块，称为实例存储。实例存储卷上的数据仅在其 EC2 实例生命周期内保留。实例存储卷适合于存储不断变化的临时数据（如缓冲区、缓存、Scratch 数据和其他临时内容）。有关更多信息，请参阅 Amazon EC2 实例存储。 HDFS 使用本地文件系统，但 Python 也从本地文件系统运行，您可以选择在实例存储卷上存储其他应用程序文件。
(早期) Amazon S3 数据块文件系统	s3bfs://	Amazon S3 数据块文件系统是一种早期文件存储系统。我们强烈反对使用此系统。  Important 我们不推荐使用此文件系统，因为它可能触发竞争条件，此条件可能会导致集群故障。但是，早期应用程序可能会需要它。

访问文件系统

通过用于访问数据的统一资源标识符 (URI) 前缀，您可以指定要使用的文件系统。以下步骤介绍了如何引用几种不同类型的文件系统。

访问本地 HDFS

- 在 URI 中指定 `hdfs:///` 前缀。Amazon EMR 会将未在 URI 中指定前缀的路径解析为本地 HDFS。例如，以下两项都 URIs 将解析到 HDFS 中的相同位置。

```
hdfs:///path-to-data  
  
/path-to-data
```

访问远程 HDFS

- 将主节点 IP 地址包含在 URI 内，如以下示例所示。

```
hdfs://master-ip-address/path-to-data  
master-ip-address/path-to-data
```

访问 Amazon S3

- 使用 `s3://` 前缀。

```
s3://bucket-name/path-to-file-in-bucket
```

访问 Amazon S3 数据块文件系统

- 仅用于需要 Amazon S3 数据块文件系统的旧版应用程序。要使用此文件系统访问或存储数据，请在 URI 中使用 `s3bfs://` 前缀。

Amazon S3 数据块文件系统是一种旧版文件系统，用于支持向 Amazon S3 上传大于 5 GB 的文件。借助 Amazon EMR 通过 Amazon Java SDK 提供的分段上传功能，您可以将大型文件上传到 Amazon S3 原生文件系统，Amazon S3 块文件系统已被弃用。有关 EMR 分段上传的更多信息，请参阅[为 Amazon S3 配置分段上传](#)。有关 S3 对象大小和部分大小限制的更多信息，请参阅《Amazon Simple Storage Service 用户指南》中的[Amazon S3 分段上传限制](#)。

Warning

因为此早期文件系统可能创建会导致文件系统损坏的竞争条件，所以您应当避免使用此形式，而改用 EMRFS。

```
s3bfs://bucket-name/path-to-file-in-bucket
```

准备输入数据以供 Amazon EMR 处理

多数集群会先加载输入数据，然后再处理这些数据。为加载数据，必须定位在集群可以访问的位置，并且格式必须为集群可以处理的类型。最常见的情形是将输入数据上载至 Amazon S3。Amazon EMR 为您的集群提供了从 Amazon S3 导入或读取数据的工具。

Hadoop 中的默认输入格式是文本文件，然而您也可以自定义 Hadoop 从而使用工具导入以其它格式存储的数据。

主题

- [Amazon EMR 可以接受的输入类型](#)
- [将数据导入 Amazon EMR 的不同方法](#)

Amazon EMR 可以接受的输入类型

集群的默认输入格式是文本文件，每行都使用换行符 (\n) 分隔，这是最常用的输入格式。

如果您输入的数据格式不是默认的文本文件，可以使用 Hadoop 接口 InputFormat 指定其它输入类型。您甚至可以创建 FileInputFormat 类型的子类，用于处理自定义数据类型。欲了解更多信息，请参阅 <http://hadoop.apache.org/docs/current/api/org/apache/hadoop/mapred/InputFormat.html>。

如果您使用的是 Hive，则可以使用 serializer/deserializer (SerDe) 将数据从给定格式读入 HDFS。欲了解更多信息，请参阅 <https://cwiki.apache.org/confluence/display/Hive/SerDe>。

将数据导入 Amazon EMR 的不同方法

Amazon EMR 提供了几种方法将数据导入到集群上。最常见的方法是将数据上载到 Amazon S3，然后使用 Amazon EMR 的内置功能将数据加载到集群上。您还可以使用 Hadoop 的 DistributedCache 功能将文件从分布式文件系统传输到本地文件系统。Amazon EMR (Hive 版本 0.7.1.1 及更高版本) 提供的 Hive 实施包括一项功能，您可以使用此功能在 DynamoDB 和 Amazon EMR 集群之间导入和导出数据。如果有大量的本地数据要处理，您会发现 Amazon Direct Connect 服务非常有用。

主题

- [将数据上传到 Amazon S3](#)
- [使用 Amazon DataSync 上传数据](#)
- [使用 Amazon EMR 分布式缓存导入文件](#)
- [使用 Amazon EMR 检测和处理压缩文件](#)
- [使用 Amazon EMR 将 DynamoDB 数据导入 Hive](#)
- [使用 Amazon Direct Connect 从 Amazon EMR 连接到数据](#)
- [使用 Amazon Snowball Edge 为 Amazon EMR 上传大量数据](#)

将数据上传到 Amazon S3

有关如何将文件上传到 Amazon S3 的说明，请参阅《Amazon Simple Storage Service 用户指南》中的[向存储桶添加对象](#)。[有关将亚马逊 S3 与 Hadoop 配合使用的更多信息](#)，请参阅 <http://wiki.apache.org/hadoop/AmazonS3>。

主题

- [创建和配置 Amazon S3 存储桶](#)
- [为 Amazon S3 配置分段上传](#)
- [最佳实践](#)
- [将数据上传到 Amazon S3 Express One Zone](#)

创建和配置 Amazon S3 存储桶

Amazon EMR 适用于 Java 的 Amazon SDK 与 Amazon S3 一起使用来存储输入数据、日志文件和输出数据。Amazon S3 将这些存储位置称为存储桶。存储桶具有某些限制以符合 Amazon S3 和 DNS 要求。有关更多信息，请参阅《Amazon Simple Storage Service 用户指南》中的[存储桶限制](#)。

本节向您展示如何使用 Amazon S3 Amazon Web Services 管理控制台 创建和设置亚马逊 S3 存储桶的权限。您还可以使用 Amazon S3 API 或 Amazon CLI 为 Amazon S3 存储桶创建和设置权限。您还可以将 curl 与修改一起使用来传递 Amazon S3 的相应身份验证参数。

请参阅以下资源：

- 要使用控制台创建存储桶，请参阅《Amazon S3 用户指南》<https://docs.amazonaws.cn/AmazonS3/latest/userguide/create-bucket.html> 中的创建存储桶。

- 要使用创建和使用存储桶 Amazon CLI，请参阅 [Amazon S3 用户指南 Amazon Command Line Interface 中的使用高级别 S3 命令](#)。
- 要使用 SDK 创建存储桶，请参阅《Amazon Simple Storage Service 用户指南》中的 [创建存储桶的示例](#)。
- 要通过 curl 使用存储桶，请参阅 [curl 的 Amazon S3 身份验证工具](#)。
- 有关指定特定于区域的存储桶的更多信息，请参阅《Amazon Simple Storage Service 用户指南》中的 [访问存储桶](#)。
- 要使用 Amazon S3 访问点处理存储桶，请参阅《Amazon S3 用户指南》中的 [为接入点使用存储桶式别名](#)。您可以轻松地将 Amazon S3 接入点与 Amazon S3 访问点别名一起使用，而不使用 Amazon S3 存储桶名称。您可以将 Amazon S3 接入点别名用于现有应用程序和新的应用程序，包括 Spark、Hive、Presto 等其他应用程序。

Note

如果您为存储桶启用日志记录，则只启用存储桶访问日志，而不会启用 Amazon EMR 集群日志。

在存储桶创建期间或创建后，您可以根据应用程序设置适当权限来访问存储桶。一般情况下，您可以给自己（所有者）授予读取和写入权限，并给已验证用户授予读取访问权限。

在创建集群之前，所需的 Amazon S3 存储桶必须存在。您必须将集群中引用的所有必要的脚本或数据上载至 Amazon S3。

为 Amazon S3 配置分段上载

亚马逊 EMR 支持通过适用于 Java 的 S Amazon DK 进行亚马逊 S3 分段上传。分段上载可让您将单独对象作为一组片段上载。您可以独立上载以及按任意顺序上载这些对象分段。如果任意分段传输失败，可以重新传输该分段且不会影响其它分段。上载完所有的对象分段后，Amazon S3 将汇集这些分段并创建对象。

有关更多信息，请参阅《Amazon Simple Storage Service 用户指南》中的 [分段上传概述](#)。

此外，Amazon EMR 提供的属性可让您更精确地对分段上载失败的分段进行清理。

下表描述了分段上载的 Amazon EMR 配置属性。您可以使用 core-site 配置分类配置这些属性。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 版本指南》中的 [配置应用程序](#)。

配置参数名称	默认 值	说明
<code>fs.s3n.multipart.uploads.enabled</code>	<code>true</code>	布尔值类型，指示是否要启用分段上载。当 EMRFS 一致视图处于启用状态时，系统会默认启用分段上传，而将此值设置为 <code>false</code> 会被忽略。
<code>fs.s3n.multipart.uploads.split.size</code>	134217728	在 EMRFS 启动新的分段上载之前且分段上载处于启用状态时，指定分段的大小上限（以字节为单位）。最小值为 5242880 (5 MB)。如果指定了较小值，则使用 5242880。最大值为 5368709120 (5 GB)。如果指定了较大值，则使用 5368709120 。 如果 EMRFS 客户端加密功能已禁用且 Amazon S3 优化的提交程序也处于禁用状态，则此值还可以控制数据文件的大小上限，相应数据文件可能会增大，直到 EMRFS 使用分段上载（而非 <code>PutObject</code> 请求）来上载文件。有关更多信息，请参阅
<code>fs.s3n.ssl.enabled</code>	<code>true</code>	布尔值类型，指示使用 <code>http</code> 还是 <code>https</code> 。
<code>fs.s3.buckets.create.enabled</code>	<code>false</code>	布尔值类型，指示是否应在存储桶不存在时创建存储桶。设置为 <code>false</code> 会导致 <code>CreateBucket</code> 操作出现异常。
<code>fs.s3.multipart.clean.enabled</code>	<code>false</code>	布尔值类型，指示是否要启用后台定期清理未完成的分段上载。
<code>fs.s3.multipart.clean.age.threshold</code>	604800	<code>long</code> 类型，用于指定分段上载的最小有效期（以秒为单位），然后考虑对其进行清理。默认有效期为一周。
<code>fs.s3.multipart.clean.jitter.max</code>	10000	整数类型，指定在安排下一轮清理之前最大随机抖动的延迟（以秒为单位）增至 15 分钟的固定延迟。

禁用分段上传

Console

使用控制台禁用分段上传

1. [登录并通过/ Amazon Web Services 管理控制台 emr 打开亚马逊 EMR 控制台。https://console.aws.amazon.com](https://console.aws.amazon.com/emr)
2. EC2在左侧导航窗格的 EMR on 下，选择集群，然后选择创建集群。
3. 在 Software Settings (软件设置) 下，输入下面的配置：`classification=core-site,properties=[fs.s3n.multipart.uploads.enabled=false]`。
4. 选择适用于集群的任何其他选项。
5. 要启动集群，选择 Create cluster (创建集群)。

CLI

要禁用分段上传，请使用 Amazon CLI

此过程介绍如何使用 Amazon CLI禁用分段上载。要禁用分段上载，请键入带 `create-cluster` 参数的 `--bootstrap-actions` 命令。

1. 使用以下内容创建一个文件 (`myConfig.json`)，并将其保存到您在其中运行该命令的同一目录中：

```
[
  {
    "Classification": "core-site",
    "Properties": {
      "fs.s3n.multipart.uploads.enabled": "false"
    }
  }
]
```

2. 键入以下命令并`myKey`替换为您的 EC2 key pair 的名称。

Note

为了便于读取，包含 Linux 行继续符 (\)。它们可以通过 Linux 命令删除或使用。对于 Windows，请将它们删除或替换为脱字号 (^)。

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" \  
--release-label emr-7.12.0 --applications Name=Hive Name=Pig \  
--use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey --instance-type m5.xlarge \  
--instance-count 3 --configurations file://myConfig.json
```

API

使用 API 禁用分段上传

- 有关以编程方式使用 Amazon S3 分段上传的信息，请参阅《Amazon Simple Storage Service 用户指南》中的[使用 Amazon SDK for Java 进行分段上传](#)。

有关适用于 Java 的 Amazon 软件开发工具包的更多信息，请参阅[Amazon 适用于 Java 的 SDK](#)。

最佳实践

以下是将 Amazon S3 存储桶与 EMR 集群结合使用的建议。

启用版本控制

版本控制是针对 Amazon S3 存储桶的建议的配置。一旦启用版本控制，则可确保即使数据被意外删除或覆盖，也可恢复数据。有关更多信息，请参阅《Amazon Simple Storage Service 用户指南》中的[使用版本控制](#)。

清理失败的分段上载

默认情况下，EMR 集群组件使用通过 Java Amazon 开发工具包和 Amazon S3 进行分段上传 APIs，将日志文件和输出数据写入亚马逊 S3。有关使用 Amazon EMR 更改与此配置相关的属性的信息，请参阅[为 Amazon S3 配置分段上载](#)。有时，上载大型文件会生成未完成的 Amazon S3 分段上载。在分段上载无法成功完成时，进行中的分段上载将继续占用存储桶并会产生存储费用。我们建议采用下列选项，以避免文件存储过多：

- 对于与 Amazon EMR 结合使用的存储桶，启用 Amazon S3 中的生命周期配置，以在上载启动日期三天后删除仍未完成的分段上载。利用生命周期配置规则，您可以创建控制对象的存储类和生命周期。有关更多信息，请参阅[对象生命周期管理](#)和[使用存储桶生命周期策略中止未完成的分段上载](#)。
- 通过将 `fs.s3.multipart.clean.enabled` 设置为 `true` 并调整其它清理参数来启用 Amazon EMR 的分段清理功能。此功能可用于正常运行时间有限的高容量、大规模集群。在这种情况下，

生命周期配置规则的 `DaysAfterIntitiation` 参数可能太长，即使设置为最小参数，也会导致 Amazon S3 存储中迅猛增加。Amazon EMR 的分段清理功能有便于实现更精确的控制。有关更多信息，请参阅[为 Amazon S3 配置分段上载](#)。

管理版本标记

我们建议您在 Amazon S3 中启用生命周期配置规则，以删除您与 Amazon EMR 结合使用的启用了版本控制的存储桶的过期对象删除标记。删除受版本控制的存储桶中的对象时将创建删除标记。如果对象的所有早期版本随后过期，则存储桶中将保留过期的对象删除标记。虽然您无需为删除标记付费，但删除过期的标记可提高 LIST 请求的性能。有关更多信息，请参阅《Amazon Simple Storage Service 用户指南》中的[在启用了版本控制的存储桶中进行生命周期配置](#)。

性能最佳实践

根据您的工作负载，对 EMR 集群及其上应用程序的特定类型使用会导致对存储桶的大量请求。有关更多信息，请参阅《Amazon Simple Storage Service 用户指南》中的[请求率和性能注意事项](#)。

将数据上传到 Amazon S3 Express One Zone

概述

在 Amazon EMR 6.15.0 及更高版本中，您可以将带有 Apache Spark 的 Amazon EMR 与 [Amazon S3 Express One Zone](#) 存储类结合使用，以提高 Spark 作业的性能。亚马逊 EMR 7.2.0 及更高版本还支持 Flink 和 Hive HBase，因此，如果你使用这些应用程序，你也可以从 S3 Express One Zone 中受益。S3 Express One Zone 是一种 S3 存储类，适用于频繁访问每秒数十万个请求的数据的应用程序。S3 Express One Zone 在其发布时，提供了 Amazon S3 中延迟最低、性能最高的云对象存储。

先决条件

- S3 Express One Zone 权限：当 S3 Express One Zone 在 S3 对象上最初调用 GET、LIST 或 PUT 等操作时，存储类会代表您调用 `CreateSession`。您的 IAM policy 必须允许 `s3express:CreateSession` 权限，S3A 连接器才能调用 `CreateSession` API。有关使用此权限的示例策略，请参阅[开始使用 Amazon S3 Express One Zone](#)。
- S3A 连接器：要将您的 Spark 集群配置为从使用 S3 Express One Zone 存储类的 Amazon S3 存储桶中访问数据，您必须使用 Apache Hadoop 连接器 S3A。要使用连接器，请确保所有 S3 都 URIs 使用该 `s3a` 方案。如果他们没使用，则可以更改用于 `s3` 和 `s3n` 方案的文件系统实施。

要更改 `s3` 方案，请指定以下集群配置：

```
[
  {
    "Classification": "core-site",
    "Properties": {
      "fs.s3.impl": "org.apache.hadoop.fs.s3a.S3AFileSystem",
      "fs.AbstractFileSystem.s3.impl": "org.apache.hadoop.fs.s3a.S3A"
    }
  }
]
```

要更改 s3n 方案，请指定以下集群配置：

```
[
  {
    "Classification": "core-site",
    "Properties": {
      "fs.s3n.impl": "org.apache.hadoop.fs.s3a.S3AFileSystem",
      "fs.AbstractFileSystem.s3n.impl": "org.apache.hadoop.fs.s3a.S3A"
    }
  }
]
```

开始使用 Amazon S3 Express One Zone

主题

- [创建权限策略](#)
- [创建和配置集群](#)
- [配置概述](#)

创建权限策略

在创建使用 Amazon S3 Express One 区域的集群之前，您必须创建一个 IAM 策略以附加到该集群的 Amazon EC2 实例配置文件。策略必须具有访问 S3 Express One Zone 存储类的权限。以下示例策略显示如何授予所需的权限。创建策略后，将策略附加到您用于创建 EMR 集群的实例配置文件角色，如 [创建和配置集群](#) 部分所述。

JSON

```
{
```

```

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Resource": [
      "arn:aws:s3express:*:123456789012:bucket/example-s3-bucket"
    ],
    "Action": [
      "s3express:CreateSession"
    ],
    "Sid": "AllowS3EXPRESSCreatesession"
  }
]
}

```

创建和配置集群

接下来，使用 S3 Express One Zone 创建一个运行 Spark、Flink 或 Hive 的集群。HBase 以下步骤描述了在 Amazon Web Services 管理控制台中创建集群的高级概述：

1. 导航到 Amazon EMR 控制台，然后从边栏中选择集群。然后选择创建集群。
2. 如果使用 Spark，请选择 Amazon EMR emr-6.15.0 或更高版本。如果您使用 HBase Flink 或 Hive，请选择 emr-7.2.0 或更高。
3. 选择要包含在集群中的应用程序，例如 Spark HBase、或 Flink。
4. 要启用 Amazon S3 Express One Zone，请在软件设置部分输入与以下示例类似的配置。配置和建议的值将在此过程之后的 [配置概述](#) 部分中介绍。

```

[
  {
    "Classification": "core-site",
    "Properties": {
      "fs.s3a.aws.credentials.provider":
"software.amazon.awssdk.auth.credentials.InstanceProfileCredentialsProvider",
      "fs.s3a.change.detection.mode": "none",
      "fs.s3a.endpoint.region": "aa-example-1",
      "fs.s3a.select.enabled": "false"
    }
  },
  {
    "Classification": "spark-defaults",
    "Properties": {

```

```
        "spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled": "false"
    }
}
]
```

5. 在 Amazon EMR 的EC2 实例配置文件部分，选择使用现有角色，然后使用附有您在上一[创建权限策略](#)节中创建的策略的角色。
6. 根据您的应用程序配置集群设置的其余部分，然后选择创建集群。

配置概述

下表描述了在设置集群时应指定的配置和建议值，该集群将 S3 Express One Zone 与 Amazon EMR 结合使用，如 [创建和配置集群](#) 部分所述。

S3A 配置

参数	默认 值	建议值	说明
fs.s3a.aws.credentials.provider	如果未指定，请按以下顺序使用 AWSCredentialsProviderList :TemporaryAWSCredentialsProvider 、SimpleAWSCredentialsProvider 、EnvironmentVariableCredentialsProvider 、IAMInstanceCredentialsProvider 。	software.amazon.awssdk.auth.credentials.InstanceProfileCredentialsProvider	Amazon EMR 实例配置文件角色应具有允许 S3A 文件系统调用 s3express:CreateSession 的策略。如果其他凭证提供程序拥有 S3 Express One Zone 权限，它们也可以使用。
	null		

参数	默认 值	建议值	说明
<code>fs.s3a.endpoint.region</code>		您创建存储桶 Amazon Web Services 区域 的位置。	区域解析逻辑不适用于 S3 Express One Zone 存储类。
<code>fs.s3a.select.enabled</code>	true	false	S3 Express One Zone 存储类不支持 Amazon S3 select。
<code>fs.s3a.change.detection.mode</code>	server	none	通过检查基于 MD5 的 etags 进行由 S3A 进行的更改检测。S3 Express One Zone 存储类不支持 MD5 checksums 。

Spark 配置

参数	默认 值	建议值	说明
<code>spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled</code>	true	false	内部优化使用 S3 Express One Zone 存储类不支持的 S3 API 参数。

Hive 配置

参数	默认 值	建议值	说明
<code>hive.exec.fast.s3.partition</code>	true	false	内部优化使用 S3 Express One Zone 存

参数	默认 值	建议值	说明
<code>.discovery.enabled</code>			储类不支持的 S3 API 参数。

注意事项

将 Apache Spark on Amazon EMR 与 S3 Express One Zone 存储类集成时，请考虑以下几点：

- 将 S3 Express One Zone 与 Amazon EMR 结合使用时需要 S3A 连接器。只有 S3A 具有与 S3 Express One Zone 交互所需的功能和存储类。有关设置连接器的步骤，请参阅 [the section called “先决条件”](#)。
- Amazon S3 Express One Zone 存储类支持 SSE-S3 和 SSE-KMS 加密。有关更多信息，请参阅 [Server-side encryption with Amazon S3](#)。
- Amazon S3 Express One Zone 存储类不支持使用 S3A FileOutputCommitter 写入。在 S3 Express One Zone 存储桶上使用 S3A FileOutputCommitter 写入会导致错误：InvalidStorageClass: The storage class you specified is not valid。
- 亚马逊 EMR 版本 6.15.0 及更高版本在 EMR 上支持亚马逊 S3 Express One Zone。EC2此外，Amazon EMR on EKS 和 Amazon EMR Serverless 上的 Amazon EMR 7.2.0 及更高版本也支持此功能。

使用 Amazon DataSync上载数据

Amazon DataSync 是一项在线数据传输服务，可简化、自动化和加速在本地存储和存储服务之间或 Amazon 存储服务之间 Amazon 移动数据的过程。DataSync 支持各种本地存储系统，例如 Hadoop 分布式文件系统 (HDFS)、NAS 文件服务器和自我管理的对象存储。

数据导入到集群的最常见方法是将数据上载到 Amazon S3，然后使用 Amazon EMR 的内置功能将数据加载到集群上。

DataSync 可以帮助您完成以下任务：

- 将 Hadoop 集群上的 HDFS 复制到 Amazon S3 以实现业务连续性
- 将 HDFS 复制到 Amazon S3 以填充数据湖
- 在 Hadoop 集群的 HDFS 与 Amazon S3 之间传输数据以进行分析和处理

要将数据上传到 S3 存储桶，请先在本地存储所在网络中部署一个或多个 DataSync 代理。代理是用于从自行管理位置读取数据或向自行管理位置写入数据的虚拟机 (VM)。然后，您可以在 S3 存储桶 Amazon Web Services 区域 所在的 Amazon Web Services 账户 和位置激活代理。

激活代理后，您可以为本地存储创建源位置，为 S3 存储桶创建目标位置，还要创建一个任务。任务由两个位置（源和目标）和一组用于控制任务行为的默认选项组成。

最后，运行 DataSync 任务将数据从源传输到目的地。

有关更多信息，请参阅[开始使用 Amazon DataSync](#)。

使用 Amazon EMR 分布式缓存导入文件

DistributedCache 是一种 Hadoop 功能，可以在映射或归约任务需要访问通用数据时提高效率。如果集群所依赖的现有应用程序或二进制文件在创建集群时尚未安装，您可以使用 DistributedCache 导入这些文件。此功能让集群节点可以从它的本地文件系统中读取导入的文件，而不是从其它集群节点中检索文件。

欲了解更多信息，请访问 <http://hadoop.apache.org/docs/stable/api/org/apache/hadoop/filecache/DistributedCache.html>。

创建集群时，可以调用 DistributedCache。在即将开始 Hadoop 作业前，将文件读入缓存区，并且在作业持续期间文件会保留在缓存中。您可以对存储在任何 Hadoop 兼容文件系统（如 HDFS 或 Amazon S3）上的文件执行缓存操作。文件缓存的默认大小是 10 GB。要更改缓存大小，可使用引导操作重新配置 Hadoop 参数 `local.cache.size`。有关更多信息，请参阅[创建引导操作以使用 Amazon EMR 集群安装其他软件](#)。

主题

- [支持的文件类型](#)
- [缓存文件的位置](#)
- [从 Streaming 应用程序访问缓存文件](#)
- [从 Streaming 应用程序访问缓存文件](#)

支持的文件类型

DistributedCache 适用于单个文件和存档。单个文件缓存为只读模式。可执行文件和二进制文件具有执行权限设置。

存档是使用实用程序打包的一个或多个文件，例如 gzip。DistributedCache 将压缩文件传递到每个核心节点，然后将存档作为缓存的一部分进行解压缩。DistributedCache 支持以下压缩格式：

- zip
- tgz
- tar.gz
- tar
- jar

缓存文件的位置

DistributedCache 仅将文件复制到核心节点。如果集群中没有核心节点，DistributedCache 会将文件复制到主节点。

利用符号链接，DistributedCache 将缓存文件与映射器和折叠器 (reducer) 的当前工作目录相关联。符号链接是文件位置的一个别名，而不是实际的文件位置。参数值 (yarn-site.xml 中的 `yarn.nodemanager.local-dirs`)，可指定临时文件的位置。Amazon EMR 或基于实例类型和 EMR 版本的某些变体，将此参数设置为 `/mnt/mapred`。例如，某个设置可能包含 `/mnt/mapred` 和 `/mnt1/mapred`，因为此实例类型有两个短暂卷。缓存文件位于临时文件位置的子目录中：`/mnt/mapred/taskTracker/archive`。

如果您将单个文件读入缓存，那么 DistributedCache 会将此文件放在 `archive` 目录下。如果您将一份归档读入缓存，那么 DistributedCache 会解压缩该文件，然后使用与归档文件相同的名称在 `/archive` 下创建子目录。单个文件位于新的子目录下。

仅当使用 Streaming 时，才可以使用 DistributedCache。

从 Streaming 应用程序访问缓存文件

要从映射器或 Reducer 应用程序中访问缓存文件，您需要确保已将当前工作目录 (`./`) 添加到应用程序路径中，并引用了缓存文件，就好像这些文件存在于当前工作目录下一样。

从 Streaming 应用程序访问缓存文件

您可以使用 Amazon Web Services 管理控制台 和 Amazon CLI 来创建使用分布式缓存的集群。

Console

使用新控制台指定分布式缓存文件

1. [登录并通过/ Amazon Web Services 管理控制台 emr 打开亚马逊 EMR 控制台。https://console.aws.amazon.com](https://console.aws.amazon.com/emr)

2. EC2在左侧导航窗格的 EMR on 下，选择集群，然后选择创建集群。
3. 在 Steps (步骤) 下，选择 Add step (添加步骤)。Add step (添加步骤) 对话框随即打开。在 Arguments (参数) 字段，将要保存至缓存的文件和存档包含在内。文件大小 (或存档文件中文件的总计大小) 必须小于分配的缓存大小。

如果要将单个文件添加到分布式缓存，请指定 `-cacheFile`，后跟文件名称和位置、井号 (#) 以及将文件放入本地缓存时要为其指定的名称。以下示例说明了如何将单个文件添加到分布式缓存。

```
-cacheFile \  
s3://amzn-s3-demo-bucket/file-name#cache-file-name
```

如果要将存档文件添加到分布式缓存，请输入 `-cacheArchive`，后跟文件在 Amazon S3 中的位置、井号 (#) 以及您要为本地缓存中的文件集合指定的名称。以下示例说明了如何将存档文件添加到分布式缓存。

```
-cacheArchive \  
s3://amzn-s3-demo-bucket/archive-name#cache-archive-name
```

在其他对话框字段中输入相应值。选项因步骤类型而异。要添加步骤并退出对话框，请选择 Add step (添加步骤)。

4. 选择适用于集群的任何其他选项。
5. 要启动集群，选择 Create cluster (创建集群)。

CLI

使用指定分布式缓存文件 Amazon CLI

- 要在创建集群时提交 Streaming 步骤，请键入带 `create-cluster` 参数的 `--steps` 命令。要使用指定分布式缓存文件 Amazon CLI，请在提交 Streaming 步骤时指定相应的参数。

如果要将单个文件添加到分布式缓存，请指定 `-cacheFile`，后跟文件名称和位置、井号 (#) 以及将文件放入本地缓存时要为其指定的名称。

如果要将存档文件添加到分布式缓存，请输入 `-cacheArchive`，后跟文件在 Amazon S3 中的位置、井号 (#) 以及您要为本地缓存中的文件集合指定的名称。以下示例说明了如何将存档文件添加到分布式缓存。

有关在中使用 Amazon EMR 命令的更多信息 Amazon CLI，请参阅。<https://docs.amazonaws.cn/cli/latest/reference/emr>

Example 1

键入以下命令启动集群并提交一个 Streaming 步骤，该步骤使用 `-cacheFile` 将文件 `sample_dataset_cached.dat` 添加到缓存。

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --release-label emr-4.0.0 --
applications Name=Hive Name=Pig --use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey
--instance-type m5.xlarge --instance-count 3 --steps Type=STREAMING,Name="Streaming
program",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=["--files","s3://my_bucket/my_mapper.py
s3://my_bucket/my_reducer.py","-mapper","my_mapper.py","-reducer","my_reducer.py","-
input","s3://my_bucket/my_input","-output","s3://my_bucket/my_output", "-
cacheFile","s3://my_bucket/sample_dataset.dat#sample_dataset_cached.dat"]
```

如果不使用 `--instance-groups` 参数指定实例计数，则将启动单个主节点，其余实例将作为核心节点启动。所有节点都使用该命令中指定的实例类型。

如果您之前没有创建默认 EMR 服务角色和 EC2 实例配置文件，请在键入 `aws emr create-default-roles` 子命令之前键入创建它们。 `create-cluster`

Example 2

以下命令显示了流式集群的创建过程，并使用 `-cacheArchive` 将一份存档的文件添加到缓存。

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --release-label emr-4.0.0 --
applications Name=Hive Name=Pig --use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey
--instance-type m5.xlarge --instance-count 3 --steps Type=STREAMING,Name="Streaming
program",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=["--files","s3://my_bucket/my_mapper.py
s3://my_bucket/my_reducer.py","-mapper","my_mapper.py","-reducer","my_reducer.py","-
input","s3://my_bucket/my_input","-output","s3://my_bucket/my_output", "-
cacheArchive","s3://my_bucket/sample_dataset.tgz#sample_dataset_cached"]
```

如果不使用 `--instance-groups` 参数指定实例计数，则将启动单个主节点，其余实例将作为核心节点启动。所有节点都使用该命令中指定的实例类型。

如果您之前没有创建默认 EMR 服务角色和 EC2 实例配置文件，请在键入 `aws emr create-default-roles` 子命令之前键入创建它们。 `create-cluster`

使用 Amazon EMR 检测和处理压缩文件

Hadoop 会检查文件扩展名以检测压缩文件。Hadoop 支持的压缩类型是：gzip、bzip2 和 LZO。不需要执行任何额外操作来解压缩使用这些压缩类型的文件；Hadoop 会为您执行这些操作。

[要索引 LZO 文件，您可以使用 hadoop-lzo 库，该库可以从 hadoop-lzo 下载。https://github.com/kevinweil](https://github.com/kevinweil) 请注意，因为这是第三方库，所以 Amazon EMR 不会为开发人员提供有关如何使用此工具的支持。有关使用信息，请参阅 [hadoop-lzo readme 文件](#)。

使用 Amazon EMR 将 DynamoDB 数据导入 Hive

Amazon EMR 提供的 Hive 实施包括一项功能，您可以使用此功能在 DynamoDB 和 Amazon EMR 集群之间导入和导出数据。如果您的输入数据存储在 DynamoDB 中，这会非常有用。有关详细信息，请参阅 [使用 Amazon EMR 导出、导入、查询和连接 DynamoDB 中的表](#)。

使用 Amazon Direct Connect 从 Amazon EMR 连接到数据

Amazon Direct Connect 是一项服务，您可以使用该服务从您的数据中心、办公室或托管环境与 Amazon Web Services 建立专用网络连接。如果您有大量的输入数据，则使用 Amazon Direct Connect 可以降低网络成本，增加带宽吞吐量，并提供比基于 Internet 的连接更一致的网络体验。有关更多信息，请参阅 [Amazon Direct Connect 用户指南](#)。

使用 Amazon Snowball Edge 为 Amazon EMR 上传大量数据

Amazon Snowball Edge 这项服务可用于在亚马逊简单存储服务 (Amazon S3) Simple Storage Service 和您的现场数据存储位置 faster-than-internet 之间快速传输大量数据。Snowball Edge 支持两种作业类型：导入作业和导出作业。导入任务涉及将数据从本地部署源传输到 Amazon S3 存储桶。导出任务涉及将数据从 Amazon S3 存储桶传输到本地部署源。对于这两种作业类型，Snowball Edge 设备会保护您的数据安全，而区域承运商在 Amazon S3 和您的现场数据存储位置之间传输这些数据。Snowball Edge 设备坚固耐用，受到 Amazon Key Management Service (Amazon KMS) 的保护。有关更多信息，请参阅 [Amazon Snowball Edge 开发人员指南](#)。

为 Amazon EMR 集群输出配置位置

Amazon EMR 集群最常见的输出格式是压缩或未压缩的文本文件。通常，把这些文件写入 Amazon S3 存储桶。启动该集群前，必须先创建此存储桶。启动集群时，指定 S3 存储桶作为输出位置。

有关更多信息，请参阅以下主题：

主题

- [创建和配置 Amazon S3 存储桶](#)
- [Amazon EMR 可以返回什么格式？](#)
- [如何使用 Amazon EMR 将数据写入非您拥有的 Amazon S3 存储桶](#)
- [压缩 Amazon EMR 集群输出的方法](#)

创建和配置 Amazon S3 存储桶

Amazon EMR (Amazon EMR) 使用 Amazon S3 存储输入数据、日志文件和输出数据。Amazon S3 将这些存储位置称为存储桶。存储桶具有某些限制以符合 Amazon S3 和 DNS 要求。有关更多信息，请转至《Amazon Simple Storage Service 开发人员指南》中的[存储桶限制](#)。

要创建 Amazon S3 存储桶，请按照《Amazon Simple Storage Service 开发人员指南》中的[创建存储桶](#)页面中的说明进行操作。

Note

如果在 Create a Bucket (创建存储桶) 向导中启用了日志记录，则只启用存储桶访问日志，不会启用集群日志。

Note

有关指定特定区域存储桶的更多信息，请参阅 Amazon 简单存储服务开发者指南中的[存储桶和区域](#)以及[可用的区域](#)终端节点。Amazon SDKs

创建存储桶后，您可以为其设置适当的权限。一般情况下，您可以给自己（所有者）授予读取和写入权限。在配置存储桶时，强烈建议您关注[Amazon S3 的安全最佳实践](#)。

在创建集群之前，所需的 Amazon S3 存储桶必须存在。您必须将集群中引用的所有必要的脚本或数据上载至 Amazon S3。下表介绍了示例数据、脚本和日志文件位置。

信息	Amazon S3 中的示例位置
脚本或程序	s3://amzn-s3-demo-bucket1/script/MapScript.py
日志文件	s3://amzn-s3-demo-bucket1/logs

信息	Amazon S3 中的示例位置
输入数据	s3://amzn-s3-demo-bucket1/input
输出数据	s3://amzn-s3-demo-bucket1/output

Amazon EMR 可以返回什么格式？

集群的默认输出格式是将密钥和值对写入单独文本文件行的文本。这是最常用的输出格式。

如果默认输出数据需要采用默认文本文件以外的格式，则可以使用 Hadoop 接口 `OutputFormat` 指定其它输出类型。您甚至可以创建 `FileOutputFormat` 类型的子类，用于处理自定义数据类型。欲了解更多信息，请参阅 <http://hadoop.apache.org/docs/current/api/org/apache/hadoop/mapred/OutputFormat.html>。

如果您要启动 Hive 集群，则可以使用 `serializer/deserializer (SerDe)` 将 HDFS 中的数据输出为给定格式。欲了解更多信息，请参阅 <https://cwiki.apache.org/confluence/display/Hive/SerDe>。

如何使用 Amazon EMR 将数据写入非您拥有的 Amazon S3 存储桶

默认情况下，当您将文件写入到 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 存储桶时，您是唯一一个能够读取该文件的用户。假设您将文件写入到您自己的存储桶，此默认设置会保护您的文件隐私。

但是，如果您正在运行集群，并且希望输出写入其他 Amazon 用户的 Amazon S3 存储桶，并且您希望其他 Amazon 用户能够读取该输出，则必须做两件事：

- 让其他 Amazon 用户向您授予他们的 Amazon S3 存储桶的写入权限。您启动的集群在您的 Amazon 证书下运行，因此您启动的任何集群也可以写入其他 Amazon 用户的存储桶。
- 为其他 Amazon 用户设置您或集群写入 Amazon S3 存储桶的文件的读取权限。设置这些读取权限的最简单方法是使用预设访问控制列表 (ACLs)，这是一组由 Amazon S3 定义的预定义访问策略。

有关其他 Amazon 用户如何授予您向其他用户的 Amazon S3 存储桶写入文件的权限的信息，请参阅《亚马逊简单存储服务用户指南》中的编辑存储桶权限。

要让您的集群在向 Amazon S3 写入文件 ACLs 时使用固定 ACL，请将 `fs.s3.canned.acl` 集群配置选项设置为要使用的预装 ACL。下表列出了当前定义的罐装 ACLs。

标准 ACL	说明
AuthenticatedRead	指定为所有者授予 <code>Permission.FullControl</code> 访问权限及为 <code>GroupGrantee.AuthenticatedUsers</code> 组被授权者授予 <code>Permission.Read</code> 访问权限。
BucketOwnerFullControl	指定为存储桶的所有者授予 <code>Permission.FullControl</code> 访问权限。存储桶的所有者不必与对象的所有者相同。
BucketOwnerRead	指定为存储桶的所有者授予 <code>Permission.Read</code> 访问权限。存储桶的所有者不必与对象的所有者相同。
LogDeliveryWrite	指定为所有者授予 <code>Permission.FullControl</code> 访问权限及为 <code>GroupGrantee.LogDelivery</code> 组被授权者授予 <code>Permission.Write</code> 访问权限，以便能够传递访问日志。
Private	指定为所有者授予 <code>Permission.FullControl</code> 访问权限。
PublicRead	指定为所有者授予 <code>Permission.FullControl</code> 访问权限及为 <code>GroupGrantee.AllUsers</code> 组被授权者授予 <code>Permission.Read</code> 访问权限。
PublicReadWrite	指定为所有者授予 <code>Permission.FullControl</code> 访问权限及为 <code>GroupGrantee.AllUsers</code> 组被授权者授予 <code>Permission.Read</code> 和 <code>Permission.Write</code> 访问权限。

根据您正在运行的集群类型，有多种方法可设置集群配置选项。以下步骤介绍了如何设置常见案例的选项。

ACLs 在 Hive 中使用 canded 写入文件

- 通过 Hive 命令提示符，将 `fs.s3.canned.acl` 配置选项设置为您想在其写入 Amazon S3 的文件上设置集群的预装 ACL。要访问 Hive 命令提示符，可通过 SSH 连接到主节点，然后在

Hadoop 命令提示符处键入 Hive。有关更多信息，请参阅[使用 SSH 连接到 Amazon EMR 集群主节点](#)。

以下示例将 `fs.s3.canned.acl` 配置选项设置为 `BucketOwnerFullControl`，这可给予 Amazon S3 存储桶的所有者对该文件的完全控制权。请注意，设置命令区分大小写，且不含引号或空格。

```
hive> set fs.s3.canned.acl=BucketOwnerFullControl;
create table acl (n int) location 's3://amzn-s3-demo-bucket/acl/';
insert overwrite table acl select count(*) from acl;
```

示例的最后两行创建了一个存储在 Amazon S3 中的表格，并向该表格中写入数据。

在 Pig ACLs 中使用罐装写文件

- 通过 Pig 命令提示符，将 `fs.s3.canned.acl` 配置选项设置为您想在其写入 Amazon S3 的文件上设置集群的预装 ACL。要访问 Pig 命令提示符，可通过 SSH 连接到主节点，然后在 Hadoop 命令提示符处键入 Pig。有关更多信息，请参阅[使用 SSH 连接到 Amazon EMR 集群主节点](#)。

以下示例将 `fs.s3.canned.acl` 配置选项设置为 `BucketOwnerFullControl`，这使得 Amazon S3 存储桶的所有者可以完全控制该文件。请注意，设置命令包含一个位于预装 ACL 名称前面的空格，并且不包含引号。

```
pig> set fs.s3.canned.acl BucketOwnerFullControl;
store some data into 's3://amzn-s3-demo-bucket/pig/acl';
```

在自定义 JAR ACLs 中使用 canded 写入文件

- 利用带有 `-D` 标志的 Hadoop 设置 `fs.s3.canned.acl` 配置选项。如以下示例所示。

```
hadoop jar hadoop-examples.jar wordcount
-Dfs.s3.canned.acl=BucketOwnerFullControl s3://amzn-s3-demo-bucket/input s3://amzn-s3-demo-bucket/output
```

压缩 Amazon EMR 集群输出的方法

有多种方法可以压缩数据处理产生的输出。使用的压缩工具取决于数据的属性。在传输大量数据时，压缩可以提高性能。

输出数据压缩

这会压缩 Hadoop 作业的输出。如果您使用 `TextOutputFormat` 的是压缩后的文本文件。如果您要写入，`SequenceFiles` 则结果是内部压缩 `SequenceFile` 的。将配置设置 `mapred.output.compress` 设置为 `True`，可启用该功能。

如果您运行的是流式作业，则可以将这些参数传递给流式作业的方式启用该功能。

```
-jobconf mapred.output.compress=true
```

您还可以使用引导操作，自动压缩所有的作业输出。此处介绍如何使用 Ruby 客户端做到这点。

```
--bootstrap-actions s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/configure-hadoop \  
--args "-s,mapred.output.compress=true"
```

最后，如果写入自定义 JAR，可以在创建作业时使用以下行启用输出压缩。

```
FileOutputFormat.setCompressOutput(conf, true);
```

中间数据压缩

如果您的作业有海量的数据在映射器会 Reducer 之间来回发送，那么启用中间压缩可以提高性能。压缩映射输出，并在其到达核心节点时进行解压缩。配置设置是 `mapred.compress.map.output`。您同样可以对输出压缩启用这个功能。

当写入自定义 JAR 时，使用下列命令：

```
conf.setCompressMapOutput(true);
```

在 Amazon EMR 中使用 Snappy 库

Snappy 是一种压缩和解压缩库，已为提高速度而进行了优化。它在 Amazon EMR 2.0 及更高 AMIs 版本中可用，并被用作中间压缩的默认设置。有关 Snappy 库的详细信息，请转到 <http://code.google.com/p/snappy/>。

规划和配置 Amazon EMR 集群中的主节点

启动 Amazon EMR 集群时，可以选择在集群中设置一个或三个主节点。Amazon EMR 5.36.1、5.36.2、6.8.1、6.9.1、6.10.1、6.11.1、6.12.0 及更高版本支持实例集的高可用性。对于实例组，Amazon EMR 发行版 5.23.0 及更高版本支持高可用性。为了进一步提高集群可用性，Amazon EMR 可以使用 Amazon EC2 置放群组来确保将主节点放置在不同的底层硬件上。有关更多信息，请参阅 [亚马逊 EMR 与置放群组集成 EC2](#)。

具有多个主节点的 Amazon EMR 集群提供以下优势：

- 主节点不再发生单点故障。如果其中一个主节点发生故障，集群将使用其他两个主节点，不会中断运行。同时，Amazon EMR 会自动使用预置了相同配置和引导操作的新主节点替换发生故障的主节点。
- Amazon EMR 支持 HDFS NameNode 和 YARN 的 Hadoop 高可用性功能，ResourceManager 并支持其他一些开源应用程序的高可用性。

有关具有多个主节点的 Amazon EMR 集群如何支持开源应用程序和其他 Amazon EMR 功能的详细信息，请参阅 [Amazon EMR 集群中支持高可用性的功能，及其如何与开源应用程序配合使用](#)。

Note

集群只能驻留在一个可用区或子网中。

本部分提供有关具有多个主节点的 Amazon EMR 集群支持的应用程序和功能的的信息，以及启动集群的配置详细信息、最佳实践和注意事项。

主题

- [Amazon EMR 集群中支持高可用性的功能，及其如何与开源应用程序配合使用](#)

- [启动具有多个主节点的 Amazon EMR 集群](#)
- [亚马逊 EMR 与置放群组集成 EC2](#)
- [创建具有多个主节点的 Amazon EMR 集群时的注意事项和最佳实践](#)

Amazon EMR 集群中支持高可用性的功能，及其如何与开源应用程序配合使用

本主题提供有关 Amazon EMR 集群中 HDFS NameNode 和 YARN 的 Hadoop 高可用性功能，以及这些高可用性功能如何与开源应用程序和其他 Amazon EMR 功能配合使用的信息。

高可用性 HDFS

具有多个主节点的 Amazon EMR 集群在 Hadoop 中启用 HDFS NameNode 高可用性功能。有关更多信息，请参阅 [HDFS 高可用性](#)。

在 Amazon EMR 集群中，两个或更多单独的节点配置为 NameNodes。一个 NameNode 处于 active 状态，另一个处于 standby 状态。如果带有的节点 active NameNode 出现故障，Amazon EMR 会启动自动 HDFS 故障转移过程。具有 standby NameNode 的节点将变为 active 并接管集群中的所有客户机操作。Amazon EMR 用新的主节点替换故障的主节点，新主节点将作为 standby 重新加入。

Note

在 5.23.0 至 5.36.2 的 Amazon EMR 版本中，三个主节点中只有两个运行 HDFS。NameNode
在 Amazon EMR 6.x 及更高版本中，所有三个主节点都运行 HDFS。NameNode

如果您需要找出哪个 NameNode 是 active，可以使用 SSH 连接到集群中的任何主节点并运行以下命令：

```
hdfs haadmin -getAllServiceState
```

输出列出了节点的 NameNode 位置及其状态。例如，

```
ip-##-##-##1.ec2.internal:8020 active  
ip-##-##-##2.ec2.internal:8020 standby  
ip-##-##-##3.ec2.internal:8020 standby
```

高可用性纱线 ResourceManager

具有多个主节点的 Amazon EMR 集群在 Hadoop 中启用 YARN ResourceManager 高可用性功能。有关更多信息，请参阅[ResourceManager 高可用性](#)。

在具有多个主节点的 Amazon EMR 集群中，YARN 在所有三个主节点上 ResourceManager 运行。一个 ResourceManager 处于 active 状态，另外两个处于 standby 状态。如果主节点 active ResourceManager 出现故障，Amazon EMR 将启动自动故障转移过程。带有的主节点 standby ResourceManager 将接管所有操作。Amazon EMR 用一个新的主节点替换出现故障的主节点，然后该主节点作为重新加入 ResourceManager 法定人数。standby

您可以连接到任何主节点的“<http://:8088/clustermaster-public-dns-name>”，它会自动将您定向到资源管理器。active 要找出哪个资源管理器是 active，请使用 SSH 连接到集群中的任何主节点。然后运行以下命令以获取三个主节点及其状态的列表：

```
yarn rmadmin -getAllServiceState
```

具有多个主节点的 Amazon EMR 集群中支持的应用程序

您可以在具有多个主节点的 Amazon EMR 集群上安装和运行以下应用程序。对于每个应用程序，主节点失效转移过程各不相同。

应用程序	主节点失效转移期间的可用性	注意
Flink	可用性不受主节点失效转移的影响	在 Amazon EMR 上作为 YARN 应用程序运行的 Flink 任务。Flink 在核心节点 ApplicationMasters 上作为 YARN JobManagers 运行。JobManager 不受主节点故障转移过程的影响。 如果您使用的是 Amazon EMR 版本 5.27.0 或更早版本，则 JobManager 是单点故障。当 JobManager 失败时，它会丢失所有作业状态，并且不会恢复正在运行的作业。您可以通过配置应用程序尝试次数、检查点操作以及启用 Flink 的状态存储来实现 JobManager ZooKeeper 高可用性。有关更多信息，请参阅在包括多个主节点的 Amazon EMR 集群中配置 Flink。

应用程序	主节点失效转移期间的可用性	注意
		从 Amazon EMR 版本 5.28.0 开始，无需手动配置即可实现高可用性。JobManager
Ganglia	可用性不受主节点失效转移的影响	Ganglia 在所有主节点上可用，因此 Ganglia 可以在主节点失效转移过程中继续运行。
Hadoop	高可用性	当主节点出现故障时，HDFS NameNode 和 YARN ResourceManager 会自动故障转移到备用节点。
HBase	高可用性	HBase 当主节点出现故障时，会自动故障转移到备用节点。 如果您 HBase 通过 REST 或 Thrift 服务器进行连接，则在主动主节点出现故障时必须切换到其他主节点。
HCatalog	可用性不受主节点失效转移的影响	HCatalog 建立在集群外部的 Hive 元数据仓之上。HCatalog 在主节点故障切换过程中仍然可用。
JupyterHub	高可用性	JupyterHub 已安装在所有三个主实例上。强烈建议配置 Notebook 持久性，以防止在出现主节点故障时丢失 Notebook。有关更多信息，请参阅 在 Amazon S3 中为 Notebooks 配置持久性 。
Livy	高可用性	Livy 安装在所有三个主节点上。当处于活动状态的主节点发生故障时，您将无法访问当前的 Livy 会话，并需要在不同的主节点或新的替换节点上创建新的 Livy 会话。
Mahout	可用性不受主节点失效转移的影响	由于 Mahout 没有进程守护程序，因此不受主节点失效转移过程的影响。

应用程序	主节点失效转移期间的可用性	注意
MXNet	可用性不受主节点失效转移的影响	由于 MXNet 没有守护程序，因此它不受主节点故障转移过程的影响。
Phoenix	高可用性	Phoenix 仅在三个主节点中的一个上 QueryServer 运行。所有三个主机上的 Phoenix 都配置为连接 Phoenix QueryServer。您可以通过使用 <code>/etc/phoenix/conf/phoenix-env.sh</code> 文件找到 Phoenix 查询服务器的私有 IP。
Pig	可用性不受主节点失效转移的影响	由于 Pig 没有进程守护程序，因此不受主节点失效转移过程的影响。
Spark	高可用性	所有 Spark 应用程序都在 YARN 容器中运行，并且可以像高可用性 YARN 功能一样对主节点失效转移做出反应。
Sqoop	高可用性	默认情况下， <code>sqoop-job</code> 和 <code>sqoop-metastore</code> 将数据（作业描述）存储在运行该命令的主节点的本地磁盘上，如果您想在外部数据库上保存元数据仓库数据，请参阅 Apache Sqoop 文档
Tez	高可用性	由于 Tez 容器在 YARN 上运行，因此在主节点失效转移过程中，Tez 的行为与 YARN 相同。
TensorFlow	可用性不受主节点失效转移的影响	由于 TensorFlow 没有守护程序，因此它不受主节点故障转移过程的影响。
Zeppelin	高可用性	Zeppelin 安装在所有三个主节点上。Zeppelin 默认将注释和解释器配置存储在 HDFS 中，以防止数据丢失。解释器会话在所有三个主实例间完全隔离。发生主节点故障时，会话数据将丢失。建议不要在不同的主实例上同时修改同一注释。

应用程序	主节点失效转移期间的可用性	注意
ZooKeeper	高可用性	ZooKeeper 是 HDFS 自动故障转移功能的基础。ZooKeeper 提供高度可用的服务，用于维护协调数据、通知客户该数据的变化以及监控客户机是否出现故障。有关更多信息，请参阅 HDFS 自动故障转移 。

要在具有多个主节点的 Amazon EMR 集群中运行以下应用程序，您必须配置外部数据库。外部数据库位于集群外部，在主节点失效转移过程中能够永久保存数据。对于以下应用程序，服务组件将在主节点失效转移过程中自动恢复，但活动任务可能会失败，需要重试。

应用程序	主节点失效转移期间的可用性	注意
Hive	仅适用于服务组件的高可用性	Hive 的外部元数据仓库是必需的。这必须是一个 MySQL 外部元数据仓库，因为 PostgreSQL 不支持多主集群。有关更多信息，请参阅 Hive 配置外部元存储 。
Hue	仅适用于服务组件的高可用性	Hue 的外部数据库是必需的。有关更多信息，请参阅 在 Amazon RDS 中将 Hue 与远程数据库结合使用 。
Oozie	仅适用于服务组件的高可用性	Oozie 的外部数据库是必需的。有关更多信息，请参阅 在 Amazon RDS 中将 Oozie 与远程数据库结合使用 。 Oozie-server 和 oozie-client 安装在所有三个主节点上。默认情况下，oozie 客户端配置为连接到正确的 oozie 服务器。
PrestoDB 或 PrestoSQL/Trino	仅适用于服务组件的高可用性	PrestoDB (或 Amazon EMR 6.1.0 至 6.3.0 版本的 PrestoSQL 或 Amazon EMR 6.4.0 以及更高版本的 Trino) 的外部 Hive 元数据是必需的。你可以将 Presto 与 Amazon Glue 数据目录 配

应用程序	主节点失效转移期间的可用性	注意
		合使用，也可以使用 Hive 的外部 MySQL 数据库。 由于 Presto CLI 安装在所有三个主节点上，因此您可以使用它从任何主节点访问 Presto 协调器。Presto 协调器仅安装在一个主节点上。您可以通过调用 Amazon EMR <code>describe-cluster</code> API 并读取响应中 <code>MasterPublicDnsName</code> 字段的返回值，以查找安装有 Presto 协调器的主节点的 DNS 名称。

Note

当主节点发生故障时，Java 数据库连接 (JDBC) 或开放式数据库连接 (ODBC) 将终止其与主节点的连接。您可以连接到任何剩余的主节点以继续工作，因为 Hive 元存储进程守护程序在所有主节点上运行。或者您可以等待故障的主节点被替换。

Amazon EMR 功能如何在具有多个主节点的集群中工作

使用 SSH 连接到主节点

您可以采用与连接到单个主节点相同的方式，使用 SSH 连接到 Amazon EMR 集群中三个主节点中的任何一个。有关更多信息，请参阅[使用 SSH 连接到主节点](#)。

如果主节点发生故障，与该主节点的 SSH 连接将终止。要继续工作，您可以连接到另外两个主节点之一。或者，您可以在 Amazon EMR 用新的主节点替换故障的节点后访问新的主节点。

Note

替换主节点的私有 IP 地址与前一个相同。替换主节点的公有 IP 地址可能会更改。您可以在控制台中或使用 Amazon CLI 中的 `describe-cluster` 命令检索新的 IP 地址。

NameNode 只能在两个或三个主节点上运行。但是，您可以运行 `hdfs` CLI 命令并操作任务以访问所有三个主节点上的 HDFS。

在具有多个主节点的 Amazon EMR 集群中的处理步骤

您可以采用与具有单个主节点的集群中的步骤相同的方式，向具有多个主节点的 Amazon EMR 集群提交步骤。有关更多信息，请参阅[向集群提交工作](#)。

以下是在具有多个主节点的 Amazon EMR 集群中处理步骤的注意事项：

- 如果主节点发生故障，主节点上运行的步骤将标记为 FAILED。任何本地写入的数据都将丢失。但是，状态 FAILED 可能无法反映步骤的实际状态。
- 如果在主节点发生故障时一个正在运行的步骤已启动 YARN 应用程序，由于主节点的自动失效转移，该步骤可以继续并成功。
- 建议您通过参考作业的输出来检查步骤的状态。例如，MapReduce 作业使用 _SUCCESS 文件来确定作业是否成功完成。
- 建议您将 ActionOnFailure 参数设置为 CONTINUE 或 CANCEL_AND_WAIT，而不是 TERMINATE_JOB_FLOW 或 TERMINATE_CLUSTER。

自动终止保护

Amazon EMR 会为具有多个主节点的所有集群自动启用终止保护，并覆盖您在创建集群时应用的所有步骤执行设置。您可以在集群启动后禁用终止保护。请参阅[为正在运行的集群配置终止保护](#)。要关闭具有多个主节点的集群，您必须先修改集群属性，才能禁用终止保护。有关说明，请参阅[终止具有多个主节点的 Amazon EMR 集群](#)。

有关终止保护的更多信息，请参阅[使用终止保护功能防止 Amazon EMR 集群意外关闭](#)。

具有多个主节点的 Amazon EMR 集群中不支持的功能

具有多个主节点的 Amazon EMR 集群目前不支持以下 Amazon EMR 功能：

- EMR Notebooks
- 一键访问持久性 Spark 历史记录服务器
- 持久性应用程序用户界面
- 对于具有多个主节点的 Amazon EMR 集群或与 Lake Formation 集成的亚马逊 EMR 集群，目前无法一键访问永久应用程序用户界面。Amazon

Note

要在集群中使用 Kerberos 身份验证，您必须配置外部 KDC。

从 Amazon EMR 版本 5.27.0 开始，您可以在具有多个主节点的 Amazon EMR 集群上配置 HDFS 透明加密。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR 上的 HDFS 中的透明加密](#)。

启动具有多个主节点的 Amazon EMR 集群

本主题提供了启动具有多个主节点的 Amazon EMR 集群的配置详细信息和示例。

Note

Amazon EMR 会为具有多个主节点的所有集群自动启用终止保护，并覆盖您在创建集群时应用的所有自动终止设置。要关闭具有多个主节点的集群，您必须先修改集群属性，才能禁用终止保护。有关说明，请参阅[终止具有多个主节点的 Amazon EMR 集群](#)。

先决条件

- 您可以同时在公有 VPC 子网和私有 VPC 子网中启动具有多个主节点的 Amazon EMR 集群。EC2-不支持经典版。要启动公有子网中有多个主节点的 Amazon EMR 集群，您必须通过在控制台中选择自动分配或运行以下命令来允许该子网 IPv4 中的实例接收公有 IP 地址。**22XXXX01** 替换为您的子网 ID。

```
aws ec2 modify-subnet-attribute --subnet-id subnet-22XXXX01 --map-public-ip-on-launch
```

- 要在具有多个主节点的 Amazon EMR 集群上运行 Hive、Hue 或 Oozie，您必须创建外部元存储。有关更多信息，请参阅[为 Hive 配置外部元存储](#)、[在 Amazon RDS 中将 Hue 与远程数据库结合使用](#)或者[Apache Oozie](#)。
- 要在集群中使用 Kerberos 身份验证，您必须配置外部 KDC。有关更多信息，请参阅[在 Amazon EMR 上配置 Kerberos](#)。

启动具有多个主节点的 Amazon EMR 集群

使用实例组或实例集时，您可以启动具有多个主节点的集群。使用具有多个主节点的实例组时，必须为主节点实例组指定实例计数值 3。使用具有多个主节点的实例集时，必须为主实例集将 TargetOnDemandCapacity 指定为 3，将 TargetSpotCapacity 指定为 0，并为您为主实例集配置的每种实例类型将 WeightedCapacity 指定为 1。

以下示例演示了如何使用默认 AMI 或同时包含实例组和实例集的自定义 AMI 启动集群。

Note

使用 Amazon CLI 启动具有多个主节点的 Amazon EMR 集群时，必须指定子网 ID。在以下示例中 **22XXXX02**，将 **22XXXX01** 替换为您的子网 ID。

Default AMI, instance groups

Example 示例：使用默认 AMI 启动具有多个主节点的 Amazon EMR 实例组集群

```
aws emr create-cluster \
--name "ha-cluster" \
--release-label emr-6.15.0 \
--instance-groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=3,InstanceType=m5.xlarge
InstanceGroupType=CORE,InstanceCount=4,InstanceType=m5.xlarge \
--ec2-attributes
KeyName=ec2_key_pair_name,InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole,SubnetId=subnet-22XXXX01
\
--service-role EMR_DefaultRole \
--applications Name=Hadoop Name=Spark
```

Default AMI, instance fleets

Example 示例：使用默认 AMI 启动具有多个主节点的 Amazon EMR 实例集集群

```
aws emr create-cluster \
--name "ha-cluster" \
--release-label emr-6.15.0 \
--instance-fleets '[
{
  "InstanceFleetType": "MASTER",
  "TargetOnDemandCapacity": 3,
  "TargetSpotCapacity": 0,
  "LaunchSpecifications": {
    "OnDemandSpecification": {
      "AllocationStrategy": "lowest-price"
    }
  },
  "InstanceTypeConfigs": [
    {
      "WeightedCapacity": 1,
```

```

        "BidPriceAsPercentageOfOnDemandPrice": 100,
        "InstanceType": "m5.xlarge"
    },
    {
        "WeightedCapacity": 1,
        "BidPriceAsPercentageOfOnDemandPrice": 100,
        "InstanceType": "m5.2xlarge"
    },
    {
        "WeightedCapacity": 1,
        "BidPriceAsPercentageOfOnDemandPrice": 100,
        "InstanceType": "m5.4xlarge"
    }
],
    "Name": "Master - 1"
},
{
    "InstanceFleetType": "CORE",
    "TargetOnDemandCapacity": 5,
    "TargetSpotCapacity": 0,
    "LaunchSpecifications": {
        "OnDemandSpecification": {
            "AllocationStrategy": "lowest-price"
        }
    },
    "InstanceTypeConfigs": [
        {
            "WeightedCapacity": 1,
            "BidPriceAsPercentageOfOnDemandPrice": 100,
            "InstanceType": "m5.xlarge"
        },
        {
            "WeightedCapacity": 2,
            "BidPriceAsPercentageOfOnDemandPrice": 100,
            "InstanceType": "m5.2xlarge"
        },
        {
            "WeightedCapacity": 4,
            "BidPriceAsPercentageOfOnDemandPrice": 100,
            "InstanceType": "m5.4xlarge"
        }
    ],
    "Name": "Core - 2"
}

```

```
] ' \
--ec2-attributes '{"InstanceProfile":"EMR_EC2_DefaultRole","SubnetIds":
["subnet-22XXXX01", "subnet-22XXXX02"]}' \
--service-role EMR_DefaultRole \
--applications Name=Hadoop Name=Spark
```

Custom AMI, instance groups

Example 示例：使用自定义 AMI 启动具有多个主节点的 Amazon EMR 实例组集群

```
aws emr create-cluster \
--name "custom-ami-ha-cluster" \
--release-label emr-6.15.0 \
--instance-groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=3,InstanceType=m5.xlarge
InstanceGroupType=CORE,InstanceCount=4,InstanceType=m5.xlarge \
--ec2-attributes
KeyName=ec2_key_pair_name,InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole,SubnetId=subnet-22XXXX01
\
--service-role EMR_DefaultRole \
--applications Name=Hadoop Name=Spark \
--custom-ami-id ami-MyAmiID
```

Custom AMI, instance fleets

Example 示例：使用自定义 AMI 启动具有多个主节点的 Amazon EMR 实例集集群

```
aws emr create-cluster \
--name "ha-cluster" \
--release-label emr-6.15.0 \
--instance-fleets '[
{
  "InstanceFleetType": "MASTER",
  "TargetOnDemandCapacity": 3,
  "TargetSpotCapacity": 0,
  "LaunchSpecifications": {
    "OnDemandSpecification": {
      "AllocationStrategy": "lowest-price"
    }
  },
  "InstanceTypeConfigs": [
    {
      "WeightedCapacity": 1,
      "BidPriceAsPercentageOfOnDemandPrice": 100,
      "InstanceType": "m5.xlarge"
    }
  ]
}
```

```

        },
        {
            "WeightedCapacity": 1,
            "BidPriceAsPercentageOfOnDemandPrice": 100,
            "InstanceType": "m5.2xlarge"
        },
        {
            "WeightedCapacity": 1,
            "BidPriceAsPercentageOfOnDemandPrice": 100,
            "InstanceType": "m5.4xlarge"
        }
    ],
    "Name": "Master - 1"
},
{
    "InstanceFleetType": "CORE",
    "TargetOnDemandCapacity": 5,
    "TargetSpotCapacity": 0,
    "LaunchSpecifications": {
        "OnDemandSpecification": {
            "AllocationStrategy": "lowest-price"
        }
    },
    "InstanceTypeConfigs": [
        {
            "WeightedCapacity": 1,
            "BidPriceAsPercentageOfOnDemandPrice": 100,
            "InstanceType": "m5.xlarge"
        },
        {
            "WeightedCapacity": 2,
            "BidPriceAsPercentageOfOnDemandPrice": 100,
            "InstanceType": "m5.2xlarge"
        },
        {
            "WeightedCapacity": 4,
            "BidPriceAsPercentageOfOnDemandPrice": 100,
            "InstanceType": "m5.4xlarge"
        }
    ],
    "Name": "Core - 2"
}
] \

```

```
--ec2-attributes '{"InstanceProfile":"EMR_EC2_DefaultRole","SubnetIds":  
["subnet-22XXXX01", "subnet-22XXXX02"]}' \  
--service-role EMR_DefaultRole \  
--applications Name=Hadoop Name=Spark \  
--custom-ami-id ami-MyAmiID
```

终止具有多个主节点的 Amazon EMR 集群

要终止具有多个主节点的 Amazon EMR 集群，必须在终止集群之前禁用终止保护，如下例所示。使用您的集群 ID 替换 `j-3KVTXXXXXX7UG`。

```
aws emr modify-cluster-attributes --cluster-id j-3KVTXXXXXX7UG --no-termination-  
protected  
aws emr terminate-clusters --cluster-id j-3KVTXXXXXX7UG
```

亚马逊 EMR 与置放群组集成 EC2

当您在 Amazon 上启动 Amazon EMR 多主节点集群时 EC2，您可以选择使用置放群组策略来指定您希望如何部署主节点实例以防硬件故障。

从 Amazon EMR 版本 5.23.0 开始支持置放群组策略，该策略可作为多主节点集群选项。目前，置放群组策略仅支持主节点类型，并会将 SPREAD 策略应用于这些主节点。SPREAD 策略将一小组实例放置在单独的基础硬件上，以防止发生硬件故障时出现多个主节点丢失的问题。请注意：如果没有足够的唯一硬件来满足请求，实例启动请求可能会失败。有关 EC2 放置策略和限制的更多信息，请参阅 Linux 实例 EC2 用户指南中的[置放群组](#)。

Amazon EC2 的初始限制是，每个 Amazon 区域只能启动 500 个支持置放群组策略的集群。请联系 Amazon 支持部门，请求增加允许的置放群组数量。您可以通过跟踪亚马逊 EMR 与亚马逊 EMR EC2 置放群组策略关联的键值对来识别亚马逊 EMR 创建的置放群组。有关 EC2 集群实例标签的更多信息，请参阅[在 Amazon 中查看集群实例 EC2](#)。

将置放群组托管策略附加到 Amazon EMRole

置放群组策略需要一个名为的托管策略 AmazonElasticMapReducePlacementGroupPolicy，该策略允许 Amazon EMR 在亚马逊上创建、删除和描述置放群组。EC2 您必须将 AmazonElasticMapReducePlacementGroupPolicy 附加到 Amazon EMR 的服务角色，然后才能启动具有多个主节点的 Amazon EMR 集群。

或者，您可以将 AmazonEMRServicePolicy_v2 托管策略附加到 Amazon EMR 服务角色，而不是置放群组托管策略。AmazonEMRServicePolicy_v2 允许与 Amazon EC2 上的置放群组相同的访问权

限AmazonElasticMapReducePlacementGroupPolicy。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR 的服务角色 \(EMR 角色\)](#)。

AmazonElasticMapReducePlacementGroupPolicy 托管策略是由 Amazon EMR 创建和管理的以下 JSON 文本。

 Note

由于AmazonElasticMapReducePlacementGroupPolicy托管策略会自动更新，因此此处显示的策略可能是 out-of-date。使用 Amazon 管理控制台查看当前策略。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DeletePlacementGroup",
        "ec2:DescribePlacementGroups"
      ],
      "Sid": "AllowEC2Deleteplacementgroup"
    },
    {
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/pg-*"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreatePlacementGroup"
      ],
      "Sid": "AllowEC2Createplacementgroup"
    }
  ]
}
```

使用置放群组策略启动具有多个主节点的 Amazon EMR 集群

要使用置放群组策略启动具有多个主节点的 Amazon EMR 集群，请将置放群组托管策略 AmazonElasticMapReducePlacementGroupPolicy 附加到 Amazon EMR 角色。有关更多信息，请参阅 [将置放群组托管策略附加到 Amazon EMRole](#)。

每次使用此角色启动具有多个主节点的 Amazon EMR 集群时，Amazon EMR 都会尝试启动将 SPREAD 策略应用于其主节点的集群。如果您使用的角色未将置放群组托管策略 AmazonElasticMapReducePlacementGroupPolicy 附加到自身，Amazon EMR 会尝试在没有置放群组策略的情况下启动具有多个主节点的 Amazon EMR 集群。

如果您使用 Amazon EMRAPI 或 CLI 启动具有多个主节点且 placement-group-configs 参数为的 Amazon EMR 集群，则只有在亚马逊附加了置放群组托管策略的情况下，Amazon EMR 才会启动该集群。AmazonElasticMapReducePlacementGroupPolicy 如果 Amazon EMRole 未附加该策略，则具有多个主节点的 Amazon EMR 集群将启动失败。

Amazon EMR API

Example 示例：使用置放群组策略从 Amazon EMR API 中启动具有多个主节点的实例组集群

当您使用 RunJobFlow 操作创建包含多个主节点的 Amazon EMR 集群时，请将该 PlacementGroupConfigs 属性设置为以下内容。目前，MASTER 实例角色会自动使用 SPREAD 作为置放群组策略。

```
{
  "Name": "ha-cluster",
  "PlacementGroupConfigs": [
    {
      "InstanceRole": "MASTER"
    }
  ],
  "ReleaseLabel": "emr-6.15.0",
  "Instances": {
    "ec2SubnetId": "subnet-22XXXX01",
    "ec2KeyName": "ec2_key_pair_name",
    "InstanceGroups": [
      {
        "InstanceCount": 3,
        "InstanceRole": "MASTER",
        "InstanceType": "m5.xlarge"
      },
      {
```

```

        "InstanceCount":4,
        "InstanceRole":"CORE",
        "InstanceType":"m5.xlarge"
    }
],
    "JobFlowRole":"EMR_EC2_DefaultRole",
    "ServiceRole":"EMR_DefaultRole"
}

```

- *ha-cluster* 替换为高可用性集群的名称。
- *subnet-22XXXX01* 替换为您的子网 ID。
- 将替换为 *ec2_key_pair_name* 该集群的 EC2 key pair 的名称。EC2 key pair 是可选的，只有当你想使用 SSH 访问集群时才需要密钥。

Amazon CLI

Example 示例：使用置放群组策略从 Amazon Command Line Interface 中启动具有多个主节点的实例集集群

当您使用 RunJobFlow 操作创建包含多个主节点的 Amazon EMR 集群时，请将该 PlacementGroupConfigs 属性设置为以下内容。目前，MASTER 实例角色会自动使用 SPREAD 作为置放群组策略。

```

aws emr create-cluster \
--name "ha-cluster" \
--placement-group-configs InstanceRole=MASTER \
--release-label emr-6.15.0 \
--instance-fleets '[
    {
        "InstanceFleetType": "MASTER",
        "TargetOnDemandCapacity": 3,
        "TargetSpotCapacity": 0,
        "LaunchSpecifications": {
            "OnDemandSpecification": {
                "AllocationStrategy": "lowest-price"
            }
        },
        "InstanceTypeConfigs": [
            {
                "WeightedCapacity": 1,

```

```

        "BidPriceAsPercentageOfOnDemandPrice": 100,
        "InstanceType": "m5.xlarge"
    },
    {
        "WeightedCapacity": 1,
        "BidPriceAsPercentageOfOnDemandPrice": 100,
        "InstanceType": "m5.2xlarge"
    },
    {
        "WeightedCapacity": 1,
        "BidPriceAsPercentageOfOnDemandPrice": 100,
        "InstanceType": "m5.4xlarge"
    }
],
    "Name": "Master - 1"
},
{
    "InstanceFleetType": "CORE",
    "TargetOnDemandCapacity": 5,
    "TargetSpotCapacity": 0,
    "LaunchSpecifications": {
        "OnDemandSpecification": {
            "AllocationStrategy": "lowest-price"
        }
    },
    "InstanceTypeConfigs": [
        {
            "WeightedCapacity": 1,
            "BidPriceAsPercentageOfOnDemandPrice": 100,
            "InstanceType": "m5.xlarge"
        },
        {
            "WeightedCapacity": 2,
            "BidPriceAsPercentageOfOnDemandPrice": 100,
            "InstanceType": "m5.2xlarge"
        },
        {
            "WeightedCapacity": 4,
            "BidPriceAsPercentageOfOnDemandPrice": 100,
            "InstanceType": "m5.4xlarge"
        }
    ],
    "Name": "Core - 2"
}

```

```

]' \
--ec2-attributes '{
    "KeyName": "ec2_key_pair_name",
    "InstanceProfile": "EMR_EC2_DefaultRole",
    "SubnetIds": [
        "subnet-22XXXX01",
        "subnet-22XXXX02"
    ]
}' \
--service-role EMR_DefaultRole \
--applications Name=Hadoop Name=Spark

```

- *ha-cluster* 替换为高可用性集群的名称。
- 将替换为 *ec2_key_pair_name* 该集群的 EC2 key pair 的名称。EC2 key pair 是可选的，只有当你想使用 SSH 访问集群时才需要密钥。
- 用您的子网替换 *subnet-22XXXX01* 和 *subnet-22XXXX02* IDs。

在未附加置放群组策略的情况下启动多主节点集群

要让多主节点集群在未附加置放群组策略的情况下启动主节点，您需要执行以下操作之一：

- AmazonElasticMapReducePlacementGroupPolicy 从 Amazon 中移除置放群组托管策略 EMRrole，或者
- 使用 Amazon EMR API 或 CLI 通过 placement-group-configs 参数启动多主节点集群，选择 NONE 作为置放群组策略。

Amazon EMR API

Example：使用 Amazon EMR API 启动未附加置放群组策略的多主节点集群。

使用 RunJobFlow 操作创建具有多个主节点的集群时，请将该 PlacementGroupConfigs 属性设置为以下内容。

```

{
  "Name": "ha-cluster",
  "PlacementGroupConfigs": [
    {
      "InstanceRole": "MASTER",
      "PlacementStrategy": "NONE"
    }
  ]
}

```

```

    }
  ],
  "ReleaseLabel": "emr-5.30.1",
  "Instances": {
    "ec2SubnetId": "subnet-22XXXX01",
    "ec2KeyName": "ec2_key_pair_name",
    "InstanceGroups": [
      {
        "InstanceCount": 3,
        "InstanceRole": "MASTER",
        "InstanceType": "m5.xlarge"
      },
      {
        "InstanceCount": 4,
        "InstanceRole": "CORE",
        "InstanceType": "m5.xlarge"
      }
    ]
  },
  "JobFlowRole": "EMR_EC2_DefaultRole",
  "ServiceRole": "EMR_DefaultRole"
}

```

- *ha-cluster* 替换为高可用性集群的名称。
- *subnet-22XXXX01* 替换为您的子网 ID。
- 将 *ec2_key_pair_name* 替换为该集群的 EC2 key pair 的名称。EC2 key pair 是可选的，只有当你想使用 SSH 访问集群时才需要密钥。

Amazon EMR CLI

Example：使用 Amazon EMR CLI 启动未附加置放群组策略的多主节点集群。

使用 RunJobFlow 操作创建具有多个主节点的集群时，请将该 PlacementGroupConfigs 属性设置为以下内容。

```

aws emr create-cluster \
--name "ha-cluster" \
--placement-group-configs InstanceRole=MASTER,PlacementStrategy=NONE \
--release-label emr-5.30.1 \
--instance-groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=3,InstanceType=m5.xlarge \
InstanceGroupType=CORE,InstanceCount=4,InstanceType=m5.xlarge \

```

```
--ec2-attributes
  KeyName=ec2_key_pair_name,InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole,SubnetId=subnet-22XXXX01
\
--service-role EMR_DefaultRole \
--applications Name=Hadoop Name=Spark
```

- *ha-cluster* 替换为高可用性集群的名称。
- *subnet-22XXXX01* 替换为您的子网 ID。
- 将替换为 *ec2_key_pair_name* 该集群的 EC2 key pair 的名称。EC2 key pair 是可选的，只有当你想使用 SSH 访问集群时才需要密钥。

检查附加多主节点集群的置放群组策略配置

您可以使用 Amazon EMR 描述集群 API，来查看附加多主节点集群的置放群组策略配置。

Example

```
aws emr describe-cluster --cluster-id "j-xxxxx"
{
  "Cluster":{
    "Id":"j-xxxxx",
    ...
    ...
    "PlacementGroups":[
      {
        "InstanceRole":"MASTER",
        "PlacementStrategy":"SPREAD"
      }
    ]
  }
}
```

创建具有多个主节点的 Amazon EMR 集群时的注意事项和最佳实践

创建具有多个主节点的 Amazon EMR 集群时，考虑以下各项：

Important

若要启动具有多个主节点的高可用性 EMR 集群，我们强烈建议您使用最新的 Amazon EMR 发行版。这可确保您的高可用性集群的最高级别弹性和稳定性。

- Amazon EMR 5.36.1、5.36.2、6.8.1、6.9.1、6.10.1、6.11.1、6.12.0 及更高版本支持实例集的高可用性。对于实例组，Amazon EMR 发行版 5.23.0 及更高版本支持高可用性。要了解更多信息，请参阅[关于 Amazon EMR 发行版](#)。
- 在高可用性集群上，Amazon EMR 仅支持启动带有按需型实例的主节点。这可确保您的集群的最高可用性。
- 您仍然可以为主实例集指定多个实例类型，但是高可用性集群的所有主节点都使用相同的实例类型启动，包括替换运行状况不佳的主节点。
- 要继续运行，具有多个主节点的高可用性集群需要三个主节点中的两个才能正常运行。因此，如果任意两个主节点同时发生故障，EMR 集群也将发生故障。
- 所有 EMR 集群（包括高可用性集群）都在单个可用区中启动。因此，它们无法容忍可用区故障。在可用区中断的情况下，您将无法访问集群。
- 如果在实例集内启动集群时使用自定义服务角色或策略，则可以添加 `ec2:DescribeInstanceTypeOfferings` 权限，以便 Amazon EMR 可以筛选出不支持的可用区（AZ）。当 Amazon EMR 筛选出不支持任何主节点实例类型的时，Amazon EMR 会防止集群启动失败，因为主实例类型不受支持。AZs 有关更多信息，请参阅[不支持的实例类型](#)。
- 除了 [具有多个主节点的 Amazon EMR 集群中支持的应用程序](#) 中指定的开源应用程序之外，Amazon EMR 不保证其他开源应用程序的高可用性。
- 在 Amazon EMR 发行版 5.23.0 至 5.36.2 中，实例组集群的三个主节点中只有两个运行 HDFS NameNode。
- 在 Amazon EMR 6.x 及更高版本中，实例组的三个主节点都在运行 HDFS NameNode。

配置子网的注意事项：

- 具有多个主节点的 Amazon EMR 集群仅可驻留在一个可用区或子网中。如果在发生失效转移时子网被充分利用或超额订阅，则 Amazon EMR 无法替换发生故障的主节点。为避免出现这种情况，建议您将整个子网专用于 Amazon EMR 集群。此外，请确保子网中有足够的私有 IP 地址。

配置核心节点的注意事项：

- 为确保核心节点也具有高可用性，我们建议您至少启动四个核心节点。如果您决定启动具有三个或更少核心节点的较小集群，请通过将 `dfs.replication` parameter 设置为至少 2 以使 HDFS 具有足够的 DFS 复制。有关更多信息，请参阅[HDFS 配置](#)。

Warning

1. 如果单个节点出现故障，则在少于四个节点的集群上将 `dfs.replication` 设置为 1 可能会导致 HDFS 数据丢失。建议您使用具有至少四个核心节点的集群来处理生产工作负载。
2. Amazon EMR 不允许集群扩展 `dfs.replication` 下方的核心节点。例如，如果是 `dfs.replication = 2`，则最小核心节点数为 2。
3. 当您使用托管扩缩、自动扩缩或选择手动调整集群大小时，建议您将设置 `dfs.replication` 为 2 或更高。

在指标上设置警报的注意事项：

- Amazon EMR 不提供有关 HDFS 或 YARN 的应用程序特定指标。我们建议您设置告警以监控主节点实例计数。使用以下 Amazon CloudWatch 指标配置警报：`MultiMasterInstanceGroupNodesRunning`、`MultiMasterInstanceGroupNodesRunningPercentage` 或 `MultiMasterInstanceGroupNodesRequested`。CloudWatch 将在主节点出现故障和更换时通知您。
- 如果 `MultiMasterInstanceGroupNodesRunningPercentage` 低于 100% 且大于 50%，集群可能会丢失主节点。在这种情况下，Amazon EMR 将尝试替换主节点。
- 如果 `MultiMasterInstanceGroupNodesRunningPercentage` 低于 50%，两个主节点可能会发生故障。在这种情况下，仲裁丢失，集群无法恢复。您必须手动将数据迁出此集群。

有关更多信息，请参阅[在指标上设置警报](#)。

EMR 集群已开启 Amazon Outposts

从 Amazon EMR 5.28.0 开始，您可以在上创建和运行 EMR 集群。Amazon Outposts Amazon Outposts 在本地设施中启用原生 Amazon 服务、基础设施和运营模式。在 Amazon Outposts 环境中，您可以使用与 Amazon 云端相同的 Amazon APIs 工具和基础架构。Amazon EMR on Amazon Outposts 非常适合需要在靠近本地数据和应用程序的地方运行的低延迟工作负载。有关的更多信息 Amazon Outposts，请参阅 [《Amazon Outposts 用户指南》](#)。

先决条件

以下是使用 Amazon Outposts 上的 Amazon EMR 的先决条件：

- 您必须已 Amazon Outposts 在本地数据中心进行安装和配置。

- 您的 Outpost 环境和 Amazon 区域之间必须有可靠的网络连接。
- 您必须拥有足够的容量来容纳 Outpost 中 Amazon EMR 支持的可用实例类型。

限制

以下是 Amazon Outposts 上使用 Amazon EMR 的限制：

- 按需实例是 Amazon EC2 实例唯一支持的选项。Spot 实例不适用于 Amazon Outposts 上的 Amazon EMR。
- 如果您需要额外的 Amazon EBS 存储卷，则仅支持通用型 SSD (GP2)。
- 当您 Amazon Outposts 与 Amazon EMR 5.28 到 6.x 版本一起使用时，您只能使用在您指定的中存储对象的 S3 存储桶。Amazon Web Services 区域 在 Amazon EMR 7.0.0 及更高版本中，文件系统客户端（前缀）也支持开 Amazon Outposts 启 Amazon EMR。S3A s3a://
- Amazon Outposts 上的 Amazon EMR 仅支持以下实例类型：

实例类	实例类型
通用型	m5.xlarge m5.2xlarge m5.4xlarge m5.12xlarge m5.24xlarge m5d.xlarge m5d.2xlarge m5d.4xlarge m5d.12xlarge m5d.24xlarge
计算优化	c5.xlarge c5.2xlarge c5.4xlarge c5.18xlarge c5d.xlarge c5d.2xlarge c5d.4xlarge c5d.18xlarge
内存优化	r5.xlarge r5.2xlarge r5.4xlarge r5.12xlarge r5d.xlarge r5d.2xlarge r5d.4xlarge r5d.12xlarge r5d.24xlarge
存储优化	i3en.xlarge i3en.2xlarge i3en.3xlarge i3en.6xlarge i3en.12xlarge i3en.24xlarge

网络连接注意事项

- 如果您的 Outpost 与其 Amazon 区域之间的网络连接中断，您的集群将继续运行。但是，在恢复连接之前，您无法创建新集群或对现有集群执行新操作。如果实例出现故障，则不会自动替换该实例。此外，诸如向正在运行的集群添加步骤、检查步骤执行状态以及发送 CloudWatch 指标和事件之类的操作都将延迟。
- 我们建议您在 Outpost 和该 Amazon 地区之间提供可靠且高度可用的网络连接。如果您的 Outpost 与其 Amazon 区域之间的网络连接中断超过几个小时，则已启用终止保护的集群将继续运行，已禁用终止保护的集群可能会被终止。
- 如果网络连接会因日常维护而受到影响，我们建议主动启用终止保护。一般而言，连接中断意味着无法访问 Outpost 或客户网络本地的任何外部依赖关系。如果具有多个主节点的 Amazon EMR 集群使用区域内实例，则包括 Amazon S3、与 EMRFS 一致性视图结合使用的 DynamoDB 以及 Amazon RDS。

在上创建 Amazon EMR 集群 Amazon Outposts

在上创建 Amazon EMR 集群与在 Amazon Outposts 云端创建 Amazon EMR 集群类似。Amazon 在上创建 Amazon EMR 集群时 Amazon Outposts，必须指定与您的 Outpost EC2 子网关联的亚马逊子网。

Amazon VPC 可以跨越一个 Amazon 区域中的所有可用区。Amazon Outposts 是可用区域的扩展，您可以扩展账户中的 Amazon VPC 以跨越多个可用区和相关的 Outpost 位置。在配置 Outpost 时，您将一个子网与它相关联，以将区域 VPC 环境扩展到本地设施。Outpost 实例和相关服务显示为区域 VPC 的一部分，类似于具有关联子网的可用区。有关更多信息，请参阅 [Amazon Outposts 用户指南](#)。

控制台

要在上创建新的 Amazon EMR 集群 Amazon Web Services 管理控制台，请指定 Amazon Outposts 与您的 Outpost 关联的亚马逊 EC2 子网。

Console

使用控制台创建集群 Amazon Outposts

1. [登录并通过/ Amazon Web Services 管理控制台 emr 打开亚马逊 EMR 控制台。https://console.aws.amazon.com](https://console.aws.amazon.com/emr)
2. EC2在左侧导航窗格的 EMR on 下，选择集群，然后选择创建集群。
3. 在 Cluster configuration (集群配置) 下，选择 Instance groups (实例组) 或 Instance fleets (实例集)。然后，从选择实例类型下拉菜单中选择一种 EC2 实例类型，或者选择操

作并选择添加 EBS 卷。上的 Amazon EMR Amazon Outposts 支持有限的亚马逊 EBS 卷和实例类型。

4. 在“网络”下，选择具有以下格式的前哨站 ID 的 EC2 子网：op-123456789。
5. 选择适用于集群的任何其他选项。
6. 要启动集群，选择 Create cluster (创建集群)。

CLI

要在开启 Amazon Outposts 的情况下创建集群 Amazon CLI

- 要在上创建新的 Amazon EMR 集群 Amazon CLI，请指定 Amazon Outposts 与您的 Outpost 关联的 EC2 子网，如以下示例所示。*subnet-22XXXX01* 替换为您自己的 Amazon EC2 子网 ID。

```
aws emr create-cluster \  
--name "Outpost cluster" \  
--release-label emr-7.12.0 \  
--applications Name=Spark \  
--ec2-attributes KeyName=myKey SubnetId=subnet-22XXXX01 \  
--instance-type m5.xlarge --instance-count 3 --use-default-roles
```

Local Zones 上 Amazon 的 EMR 集群

从 Amazon EMR 版本 5.28.0 开始，您可以在本地区域子网上创建和运行 Amazon EMR 集群，作为支持 Amazon 本地区域的区域的 Amazon 逻辑扩展。本地区域使 Amazon EMR 功能和一部分服务（例如计算和存储 Amazon 服务）可以放置在离用户更近的地方，从而为本地运行的应用程序提供极低的延迟访问。有关可用的 Local Zones 列表，请参阅 [Amazon Local Zones](#)。有关访问可用的 Local Zones 的信息，[请参阅区域、可用区和本地区域](#)。

支持的实例类型

下列实例类型可用于 Local Zones 的 Amazon EMR 集群。实例类型可用性可能因区域而异。

实例类	实例类型
通用型	m5.xlarge m5.2xlarge m5.4xlarge m5.12xlarge m5.24xlarge m5d.xlarge m5d.2xlarge m5d.4xlarge m5d.12xlarge m5d.24xlarge
计算优化	c5.xlarge c5.2xlarge c5.4xlarge c5.9xlarge c5.18xlarge c5d.xlarge c5d.2xlarge c5d.4xlarge c5d.9xlarge c5d.18xlarge
内存优化	r5.xlarge r5.2xlarge r5.4xlarge r5.12xlarge r5d.xlarge r5d.2xlarge r5d.4xlarge r5d.12xlarge r5d.24xlarge
存储优化	i3en.xlarge i3en.2xlarge i3en.3xlarge i3en.6xlarge i3en.12xlarge i3en.24xlarge

在 Local Zones 上创建 Amazon EMR 集群

通过将 Amazon EMR 集群启动到与 Amazon 本地区域关联的 Amazon VPC 子网中，在本地区域上创建 Amazon EMR 集群。您可以使用美国西部（俄勒冈）控制台中的 Local Zones 名称（如 us-west-2-lax-1a）访问集群。

Local Zones 目前不支持亚马逊 EMR 笔记本电脑，也不支持使用接口 VPC 终端节点 () 直接连接到亚马逊 EMR。Amazon PrivateLink

Console

使用控制台在本地区域创建集群

1. [登录并通过/ Amazon Web Services 管理控制台 emr 打开亚马逊 EMR 控制台。https://console.aws.amazon.com](https://console.aws.amazon.com/emr)
2. EC2在左侧导航窗格的 EMR on 下，选择集群，然后选择创建集群。
3. 在“网络”下，选择具有以下格式的本地区域 ID 的 EC2 子网：子网 123abc | us-west-2-lax-1a。
4. 为统一的实例组或实例集选择实例类型或添加 Amazon EBS 存储卷。
5. 选择适用于集群的任何其他选项。
6. 要启动集群，选择 Create cluster (创建集群)。

CLI

要在本地区域上创建集群，请使用 Amazon CLI

- 使用 `create-cluster` 命令以及本地区域 `SubnetId` 的命令，如下例所示。将 `subnet-22XXXX1234567` 替换为本地区域，`SubnetId` 并根据需要替换其他选项。有关更多信息，请参阅 <https://docs.amazonaws.cn/cli/latest/reference/emr/create-cluster.html>。

```
aws emr create-cluster \  
--name "Local Zones cluster" \  
--release-label emr-5.29.0 \  
--applications Name=Spark \  
--ec2-attributes KeyName=myKey,SubnetId=subnet-22XXXX1234567 \  
--instance-type m5.xlarge --instance-count 3 --use-default-roles
```

配置 Docker 以用于 Amazon EMR 集群

亚马逊 EMR 6.x 支持 Hadoop 3，它允许 YARN NodeManager 直接在亚马逊 EMR 集群上或在 Docker 容器内启动容器。Docker 容器提供了自定义执行环境，应用程序代码在其中运行。自定义执行环境与 YARN NodeManager 和其他应用程序的执行环境隔离。

Docker 容器可以包含应用程序使用的特殊库，并且还可以提供不同版本的本机工具和库（如 R 和 Python）。您可以使用熟悉的 Docker 工具，以定义应用程序的库和运行时依赖项。

默认情况下，将 Amazon EMR 6.x 集群配置为允许 YARN 应用程序（如 Spark）使用 Docker 容器运行。要自定义容器配置，请编辑 `yarn-site.xml` 中定义的 Docker 支持选项和 `/etc/hadoop/conf` 目录中提供的 `container-executor.cfg` 文件。有关每个配置选项及其使用方式的详细信息，请参阅 [使用 Docker 容器启动应用程序](#)。

提交任务时，您可以选择使用 Docker。请使用以下变量指定 Docker 运行时和 Docker 镜像。

- `YARN_CONTAINER_RUNTIME_TYPE=docker`
- `YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_IMAGE={DOCKER_IMAGE_NAME}`

您使用 Docker 容器运行 YARN 应用程序时，YARN 会下载您在提交任务时指定的 Docker 镜像。要想让 YARN 解析此 Docker 镜像，必须使用 Docker 注册表进行配置。Docker 注册表的配置选项取决于您使用公有子网还是私有子网来部署集群。

Docker 注册表

Docker 注册表是 Docker 镜像的存储和分配系统。对于 Amazon EMR，我们建议您使用 Amazon ECR，这是一个完全托管式的 Docker 容器注册表，让您能够创建自己的自定义镜像，并在高度可用且可扩展的架构中托管。

部署注意事项

Docker 注册表要求从集群中的每个主机进行网络访问。这是因为当您的 YARN 应用程序在集群上运行时，每个主机都会从 Docker 注册表下载镜像。这些网络连接要求可能会限制您对 Docker 注册表的选择，具体取决于您是将 Amazon EMR 集群部署到公有子网还是私有子网。

公有子网

当 EMR 集群部署在公有子网中时，运行 YARN 的节点 NodeManager 可以直接访问 Internet 上可用的任何注册表。

私有子网

当 EMR 集群部署在私有子网中时，运行 YARN 的节点 NodeManager 无法直接访问互联网。Docker 镜像可以托管在 Amazon ECR 中并通过以下方式进行访问。Amazon PrivateLink

有关如何在私有子网场景中使用 Amazon PrivateLink 允许访问 Amazon ECR 的更多信息，请参阅[设置 Amazon PrivateLink Amazon ECS 和 Amazon ECR](#)。

配置 Docker 注册表

要在 Amazon EMR 中使用 Docker 注册，必须将 Docker 配置为信任要用于解析 Docker 镜像的特定注册表。原定设置的信任注册表是本地（私有）和 centos 注册表。要使用其它公有存储库或 Amazon ECR，您可以使用带有 container-executor 分类键的 EMR 分类 API 来覆盖 `/etc/hadoop/conf/container-executor.cfg` 中的 `docker.trusted.registries` 设置。

以下示例演示了如何将集群配置为信任名为 `your-public-repo` 的公有存储库和 ECR 注册表终端节点 `123456789123.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com`。如果您使用 ECR，请将此终端节点替换为您的特定 ECR 终端节点。

```
[
  {
    "Classification": "container-executor",
    "Configurations": [
```



```
{
  "Classification": "docker",
  "Properties": {
    "docker.trusted.registries": "local,centos,your-public-repo,123456789123.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com",
    "docker.privileged-containers.registries": "local,centos,your-public-repo,123456789123.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com"
  }
}
```

要使用 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 启动具有此配置的 Amazon EMR 6.0.0 集群，请使用前面的 `ontainer-executor` JSON 配置的内容创建一个名为 `container-executor.json` 的文件。然后，使用以下命令启动集群。

```
export KEYPAIR=<Name of your Amazon EC2 key-pair>
export SUBNET_ID=<ID of the subnet to which to deploy the cluster>
export INSTANCE_TYPE=<Name of the instance type to use>
export REGION=<Region to which to deploy the cluster>

aws emr create-cluster \
  --name "EMR-6.0.0" \
  --region $REGION \
  --release-label emr-6.0.0 \
  --applications Name=Hadoop Name=Spark \
  --service-role EMR_DefaultRole \
  --ec2-attributes KeyName=$KEYPAIR,InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole,SubnetId=$SUBNET_ID \
  --instance-groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=$INSTANCE_TYPE \
  InstanceGroupType=CORE,InstanceCount=2,InstanceType=$INSTANCE_TYPE \
  --configuration file://container-executor.json
```

将 YARN 配置为访问 Amazon ECR on EMR 6.0.0 及更早版本

如果您是 Amazon ECR 的新用户，请按照 [Amazon ECR 入门](#) 中的说明进行操作，并验证您是否有权从 Amazon EMR 集群中的每个实例访问 Amazon ECR。

在 EMR 6.0.0 及更早版本上，要使用 Docker 命令访问 Amazon ECR，必须首先生成凭证。要验证 YARN 是否可以从 Amazon ECR 访问镜像，请使用容器环境变量 `YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_CLIENT_CONFIG` 来传递对您所生成凭证的引用。

在其中一个核心节点上运行以下命令，获取 ECR 账户的登录行。

```
aws ecr get-login --region us-east-1 --no-include-email
```

get-login 命令会生成正确的 Docker CLI 命令来运行，以创建凭证。从 get-login 复制输出并运行它。

```
sudo docker login -u AWS -p <password> https://<account-id>.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com
```

此命令在 /root/.docker 文件夹中生成 config.json 文件。将此文件复制到 HDFS，以便提交到集群的任务可以使用它对 Amazon ECR 进行身份验证。

运行以下命令，将 config.json 文件复制到您的主目录。

```
mkdir -p ~/.docker  
sudo cp /root/.docker/config.json ~/.docker/config.json  
sudo chmod 644 ~/.docker/config.json
```

请运行以下将 config.json 放入 HDFS 的命令，以便在集群上运行任务时使用。

```
hadoop fs -put ~/.docker/config.json /user/hadoop/
```

YARN 可以将 ECR 作为 Docker 镜像注册表访问，并在任务执行期间提取容器。

配置 Docker 注册表和 YARN 后，您可以使用 Docker 容器来运行 YARN 应用程序。有关更多信息，请参阅[使用 Amazon EMR 6.0.0 通过 Docker 运行 Spark 应用程序](#)。

在 EMR 6.1.0 及更高版本中，您无需手动设置对 Amazon ECR 的身份验证。如果在 container-executor 分类键中检测到 Amazon ECR 注册表，将激活 Amazon ECR 自动身份验证功能，并且 YARN 会在您提交带有 ECR 镜像的 Spark 任务时处理身份验证过程。您可以通过在 yarn-site 中检查 yarn.nodemanager.runtime.linux.docker.ecr-auto-authentication.enabled 来确认是否启用了自动身份验证。如果 docker.trusted.registries 包含 ECR 注册表 URL，将启用自动身份验证，并将 YARN 身份验证设置设置为 true。

对 Amazon ECR 使用自动身份验证的先决条件

- EMR 版本 6.1.0 或更高版本
- 配置中包含的 ECR 注册表与集群位于同一个区域

- IAM 角色，具有获取授权令牌并提取任何镜像的权限

有关更多信息，请参阅[使用 Amazon ECR 进行设置](#)。

如何启用自动身份验证

按照 [配置 Docker 注册表](#) 将 Amazon ECR 注册表设置为受信任的注册表，并确保 Amazon ECR 存储库和集群位于同一区域。

若要启用此功能（即使未在受信任的注册表中设置 ECR 注册表），请使用配置分类将 `yarn.nodemanager.runtime.linux.docker.ecr-auto-authentication.enabled` 设置为 `true`。

如何禁用自动身份验证

默认情况下，如果在受信任的注册表中未检测到 Amazon ECR 注册表，则表明已禁用自动身份验证。

要禁用自动身份验证（即使在受信任的注册表中设置了 Amazon ECR 注册表），请使用配置分类将 `yarn.nodemanager.runtime.linux.docker.ecr-auto-authentication.enabled` 设置为 `false`。

如何检查是否在集群上启用了自动身份验证

在主节点上，使用文本编辑器（如 `vi`）来查看文件内容：`vi /etc/hadoop/conf.empty/yarn-site.xml`。检查 `yarn.nodemanager.runtime.linux.docker.ecr-auto-authentication.enabled` 的值。

控制 Amazon EMR 集群终止

本部分介绍了关闭 Amazon EMR 集群的选项。它涵盖了自动终止和终止保护，以及它们与其他 Amazon EMR 功能的交互方式。

您可以通过以下方式关闭 Amazon EMR 集群：

- 最后一步执行后终止- 在所有步骤完成后，创建一个关闭的暂时集群。
- 自动终止（空闲时间后）- 在指定的空闲时间后，创建具有关闭的自动终止策略的集群。有关更多信息，请参阅[使用自动终止策略进行 Amazon EMR 集群清理](#)。
- 手动终止- 创建长时间运行的集群，可以运行到您故意终止。有关如何手动终止集群的信息，请参阅[终止处于启动、运行或等待状态的 Amazon EMR 集群](#)。

您还可以在集群上设置终止保护，以避免因意外或错误而关闭 EC2 实例。

当 Amazon EMR 关闭您的集群时，集群中的所有 Amazon EC2 实例都会关闭。实例存储和 EBS 卷中的数据已不再可用，且无法恢复。如果要制定一个策略以通过向 Amazon S3 写入数据并平衡成本来管理和保留数据，那么了解和管理集群终止就至关重要。

主题

- [将 Amazon EMR 集群配置为步骤执行后继续或终止](#)
- [使用自动终止策略进行 Amazon EMR 集群清理](#)
- [使用终止保护功能防止 Amazon EMR 集群意外关闭](#)

将 Amazon EMR 集群配置为步骤执行后继续或终止

本主题解阐释了使用长时间运行的集群与创建在最后一步运行后关闭的临时集群之间的区别。它还介绍了如何为集群配置步骤执行。

创建长时间运行的集群

默认情况下，您使用控制台或控制台创建的集群 Amazon CLI 处于长时间运行状态。长时间运行的集群将继续运行、接受工作并累积费用，直到您采取措施关闭它们。

长时间运行的集群在以下情况十分有效：

- 当你需要交互式或自动查询数据时。
- 当您需要与集群上托管的大数据应用程序持续交互时。
- 当您定期处理大型数据集或需要频繁处理时，每次都无法有效启动新集群和加载数据。

您还可以在长时间运行的集群上设置终止保护，以避免因意外或错误而关闭 EC2 实例。有关更多信息，请参阅 [使用终止保护功能防止 Amazon EMR 集群意外关闭](#)。

Note

Amazon EMR 会为具有多个主节点的所有集群自动启用终止保护，并覆盖您在创建集群时应用的所有步骤执行设置。您可以在集群启动后禁用终止保护。请参阅[为正在运行的集群配置终止保护](#)。要关闭具有多个主节点的集群，您必须先修改集群属性，才能禁用终止保护。有关说明，请参阅[终止具有多个主节点的 Amazon EMR 集群](#)。

将集群配置为在步骤执行后终止

在步骤执行后配置终止时，集群将启动、运行引导启动操作，然后运行您指定的步骤。最后一步完成后，Amazon EMR 就会终止集群的 Amazon 实例。EC2 默认情况下，使用 Amazon EMR API 启动的集群会启动步骤执行。

步骤执行后终止，对于定期执行处理任务（例如日常数据处理运行）的集群来说，极其有效。步骤执行还可帮助您确保您只需按处理数据所需的时间付费。有关步骤的更多信息，请参阅 [将工作提交到 Amazon EMR 集群](#)。

Console

使用控制台开启步骤执行后终止

1. [登录并通过/ Amazon Web Services 管理控制台 emr 打开亚马逊 EMR 控制台。https://console.aws.amazon.com](https://console.aws.amazon.com/emr)
2. EC2在左侧导航窗格的 EMR on 下，选择集群，然后选择创建集群。
3. 在 Steps（步骤）下，选择 Add step（添加步骤）。在 Add Step（添加步骤）对话框中，输入相应的字段值。选项因步骤类型而异。要添加步骤并退出对话框，请选择 Add step（添加步骤）。
4. 在 Cluster termination（集群终止）下，选中 Terminate cluster after last step completes（最后一步完成后终止集群）复选框。
5. 选择适用于集群的任何其他选项。
6. 要启动集群，选择 Create cluster（创建集群）。

Amazon CLI

要在步骤执行后使用开启终止功能 Amazon CLI

- 使用 `--auto-terminate` 命令时指定 `create-cluster` 参数以创建暂时性集群。

以下示例说明了如何使用 `--auto-terminate` 参数。您可以键入以下命令并替换 *myKey* 为您的 EC2 key pair 的名称。

Note

为了便于读取，包含 Linux 行继续符（\）。它们可以通过 Linux 命令删除或使用。对于 Windows，请将它们删除或替换为脱字号（^）。

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --release-label emr-7.12.0 \
--applications Name=Hive Name=Pig --use-default-roles --ec2-attributes
  KeyName=myKey \
--steps Type=PIG,Name="Pig Program",ActionOnFailure=CONTINUE,\
Args=[-f,s3://amzn-s3-demo-bucket/scripts/pigscript.pig,-p,\
INPUT=s3://amzn-s3-demo-bucket/inputdata/,-p,OUTPUT=s3://amzn-s3-demo-bucket/
outputdata/,\
$INPUT=s3://amzn-s3-demo-bucket/inputdata/,$OUTPUT=s3://amzn-s3-demo-bucket/
outputdata/]
--instance-type m5.xlarge --instance-count 3 --auto-terminate
```

API

使用 Amazon EMR API 在集群启动中关闭步骤执行后终止

1. 使用[RunJobFlow](#)操作创建集群时，请将[KeepJobFlowAliveWhenNoSteps](#)属性设置为false。
2. 使用 Amazon EMR API 在集群启动后更改步骤执行后终止配置：

使用 SetKeepJobFlowAliveWhenNoSteps 操作。

使用自动终止策略进行 Amazon EMR 集群清理

自动终止策略允许您编排集群清理，而无需监控和手动终止未使用的集群。向集群添加自动终止策略时，您可以指定空闲时间，在此时间之后集群应自动关闭。

根据发布版本，Amazon EMR 使用不同的条件将集群标记为空闲。下表概述了 Amazon EMR 如何确定集群空闲状态。

当您使用以下应用程序时：	当符合以下条件时，集群被视为处于空闲状态：
Amazon EMR 5.34.0 及更高版本、6.4.0 及更高版本	• 没有活跃的 YARN 应用程序 • HDFS 利用率低于 10% • 没有活跃的 EMR Notebook 或 EMR Studio 连接

当您使用以下应用程序时：	当符合以下条件时，集群被视为处于空闲状态：
	• 没有群集上的应用程序用户界面正被使用 • 没有待处理的步骤
Amazon EMR 版本 5.30.0 - 5.33.0 和 6.1.0 - 6.3.0	• 没有活跃的 YARN 应用程序 • 集群没有活跃的 Spark 作业  Note Amazon EMR 将集群标记为空闲，即使您有活跃的 Python3 内核，也可能会自动终止该集群。这是因为执行 Python3 内核不会在该集群上提交 Spark 作业。要将自动终止与 Python3 内核配合使用，我们建议您使用 Amazon EMR 版本 6.4.0 或更高版本。

 Note

Amazon EMR 6.4.0 及更高版本支持用于检测主节点上活动的集群文件：`/emr/metriccollector/isbusy`。当你使用集群运行 shell 脚本或非 YARN 应用程序时，您可以定期接触或更新 `isbusy`，以告知 Amazon EMR 集群不处于空闲状态。

您可以在创建集群时附加自动终止策略，也可以将策略添加到现有集群。要更改或禁用自动终止，您可以更新或删除策略。

注意事项

在使用自动终止策略之前，请注意以下功能和限制：

- 在下文中 Amazon Web Services 区域，亚马逊 EMR 6.14.0 及更高版本支持亚马逊 EMR 自动终止：

- 亚太地区 (台北) (ap-east-2)
- 亚太地区 (墨尔本) (ap-southeast-4)
- 亚太地区 (马来西亚) (ap-southeast-5)
- 亚太地区 (新西兰) (ap-southeast-6)
- 亚太地区 (泰国) (ap-southeast-7)
- 加拿大西部 (卡尔加里) (ca-west-1)
- 欧洲 (西班牙) (eu-south-2)
- 墨西哥 (中部) (mx-central-1)
- 在下文中 Amazon Web Services 区域，亚马逊 EMR 5.30.0 和 6.1.0 及更高版本支持亚马逊 EMR 自动终止：
 - 美国东部 (弗吉尼亚州北部) (us-east-1)
 - 美国东部 (俄亥俄州) (us-east-2)
 - 美国西部 (俄勒冈州) (us-west-2)
 - 美国西部 (北加利福尼亚) (us-west-1)
 - 非洲 (开普敦) (af-south-1)
 - 亚太地区 (香港) (ap-east-1)
 - 亚太地区 (孟买) (ap-south-1)
 - 亚太地区 (海得拉巴) (ap-south-2)
 - 亚太地区 (首尔) (ap-northeast-2)
 - 亚太地区 (大阪) (ap-northeast-3)
 - 亚太地区 (新加坡) (ap-southeast-1)
 - 亚太地区 (悉尼) (ap-southeast-2)
 - 亚太地区 (雅加达) (ap-southeast-3)
 - 亚太地区 (东京) (ap-northeast-1)
 - 加拿大 (中部) (ca-central-1)
 - 南美洲 (圣保罗) (sa-east-1)
 - 欧洲地区 (法兰克福) (eu-central-1)
 - 欧洲 (苏黎世) (eu-central-2)
 - 欧洲地区 (爱尔兰) (eu-west-1)
 - 欧洲地区 (伦敦) (eu-west-2)

- 欧洲地区 (米兰) (eu-south-1)
- 欧洲 (巴黎) (eu-west-3)
- 欧洲地区 (斯德哥尔摩) (eu-north-1)
- 以色列 (特拉维夫) (il-central-1)
- 中东 (阿联酋) (me-central-1)
- 中国 (北京) (cn-north-1)
- 中国 (宁夏) (cn-northwest-1)
- Amazon GovCloud (美国东部) (us-gov-east-1)
- Amazon GovCloud (美国西部) (us-gov-west-1)
- 如果您没有指定金额，则空闲超时默认为 60 分钟 (1 小时)。您可以指定最小空闲超时为 1 分钟，最长空闲超时时间为 7 天。
- 在 Amazon EMR 6.4.0 及更高版本中，当您使用 Amazon EMR 控制台创建新集群时，默认情况下会启用自动终止。
- 当您为集群启用自动终止功能时，Amazon EMR 会发布高分辨率 Amazon CloudWatch 指标。您可以使用这些指标来跟踪集群的活动和空闲状态。有关更多信息，请参阅 [集群容量指标](#)。
- 当您使用非基于 Yarn 的应用程序 (例如 Presto、Trino 或) 时，不支持自动终止。HBase
- 要使用自动终止，指标收集器进程必须能够连接到公有 API 端点，以便在 API Gateway 中执行自动终止。如果您将私有 DNS 名称与一起使用 Amazon Virtual Private Cloud，则自动终止将无法正常运行。为确保自动终止正常运行，我们建议您执行以下操作之一：
 - 从您的 Amazon VPC 中删除 API Gateway 接口 VPC 终端节点。
 - 请按照[为什么从 VPC 连接我的 API Gateway 时会出现 HTTP 403 禁止错误？APIs 中的说明进行操作](#)禁用私有 DNS 名称设置。
- 在您的私有子网中启动集群。有关更多信息，请参阅 [私有子网](#) 中的主题。
- 对于 EMR 5.30.0 及更高版本，如果您将主要安全组默认的 Allow All (允许所有) 出站规则删除为 0.0.0.0/，则您必须添加一条规则，以允许出站 TCP 连接到安全组，从而在端口 9443 上进行服务访问。您的服务访问安全组应允许来自主要安全组端口 9443 上的入站 TCP 流量。有关配置安全组的更多信息，请参阅[适用于主实例 \(私有子网 \) 的 Amazon EMR 托管安全组](#)。

使用自动终止的权限

您需要将以下示例 IAM 权限策略中列出的权限附加到管理您的 EMR 集群的 IAM 资源，然后才能应用和管理 Amazon EMR 的自动终止策略。


```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Sid": "AllowAutoTerminationPolicyActions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "elasticmapreduce:PutAutoTerminationPolicy",
      "elasticmapreduce:GetAutoTerminationPolicy",
      "elasticmapreduce:RemoveAutoTerminationPolicy"
    ],
    "Resource": "<your-resources>"
  }
}
```

附加、更新或删除自动终止策略

本部分包括从 Amazon EMR 集群附加、更新或删除自动终止策略的说明。在使用自动终止策略之前，请确保您有必要的 IAM 权限。请参阅[使用自动终止的权限](#)。

Console

使用控制台创建集群时附加自动终止策略

1. [登录并通过/ Amazon Web Services 管理控制台 emr 打开亚马逊 EMR 控制台。https://console.aws.amazon.com](https://console.aws.amazon.com/emr)
2. EC2在左侧导航窗格的 EMR on 下，选择集群，然后选择创建集群。
3. 在 Cluster termination (集群终止) 下，选择 Terminate cluster after idle time (空闲时间后终止集群)。
4. 指定空闲时数和分钟数，在此之后，集群将自动终止。默认空闲时间为 1 小时。
5. 选择适用于集群的任何其他选项。
6. 要启动集群，选择 Create cluster (创建集群)。

使用控制台在正在运行的集群上附加、更新或删除自动终止策略

1. [登录并通过/ Amazon Web Services 管理控制台 emr 打开亚马逊 EMR 控制台。https://console.aws.amazon.com](https://console.aws.amazon.com/emr)
2. EC2在左侧导航窗格的 EMR on 下，选择集群，然后选择要更新的集群。

3. 在集群详细信息页面的 Properties (属性) 选项卡上, 找到 Cluster termination (集群终止), 然后选择 Edit (编辑)。
4. 选择或清除 Enable auto-termination (启用自动终止) 以打开或关闭该功能。如果启用自动终止, 请指定空闲时数和分钟数, 在此之后, 集群将自动终止。然后选择 Save changes (保存更改) 进行确认。

Amazon CLI

开始之前

在您使用自动终止策略之前, 我们建议您更新到 Amazon CLI 的最新版本。有关说明, 请参阅[安装、更新和卸载 Amazon CLI](#)。

使用 Amazon CLI 附加或更新自动终止策略

- 您可以使用 `aws emr put-auto-termination-policy` 命令附加或更新集群上的自动终止策略。

以下示例为指定了 3600 秒。*IdleTimeout* 如果未指定 *IdleTimeout*, 则该值默认为一小时。

```
aws emr put-auto-termination-policy \  
--cluster-id <your-cluster-id> \  
--auto-termination-policy IdleTimeout=3600
```

Note

为了便于读取, 包含 Linux 行继续符 (\)。它们可以通过 Linux 命令删除或使用。对于 Windows, 请将它们删除或替换为脱字符 (^)。

当您使用 `aws emr create-cluster` 命令时, 您还可以为 `--auto-termination-policy` 指定值。有关在中使用 Amazon EMR 命令的更多信息 Amazon CLI, 请参阅[Amazon CLI 命令](#)参考。

要删除自动终止政策，请使用 Amazon CLI

- 使用 `aws emr remove-auto-termination-policy` 命令从集群中删除自动终止策略。有关在中使用 Amazon EMR 命令的更多信息 Amazon CLI，请参阅[Amazon CLI 命令参考](#)。

```
aws emr remove-auto-termination-policy --cluster-id <your-cluster-id>
```

使用终止保护功能防止 Amazon EMR 集群意外关闭

终止保护可防止集群意外终止，这对于处理关键工作负载的长时间运行的集群特别有用。在长时间运行的集群上启用终止保护时，您仍然可以终止集群，但您必须先明确地从集群中删除终止保护。这有助于确保 EC2 实例不会因意外或错误而关闭。您可以在创建集群时启用终止保护，并可以更改运行的集群上的设置。

启用终止保护后，Amazon EMR API 中的 `TerminateJobFlows` 操作将不起作用。用户不能使用此 API 或 Amazon CLI 中的 `terminate-clusters` 命令终止集群。该 API 会返回错误，而 CLI 会通过非零返回代码退出。使用 Amazon EMR 控制台终止集群时，系统会提示您采取额外步骤来关闭终止保护。

Warning

终止保护不能保证在出现人为错误或变通办法时保留数据，例如，如果使用 SSH 连接到实例时从命令行发出重启命令，实例上运行的应用程序或脚本发出重启命令，或者使用 Amazon 或 A EC2 mazon EMR API 禁用终止保护。如果您运行的是 Amazon EMR 7.1 及更高版本，而实例运行状况不佳且无法恢复，则也是如此。即使启用了终止保护，保存到实例存储的数据（包括 HDFS 数据）也可能会丢失。将数据输出写入 Amazon S3 位置，并根据您的业务连续性要求创建适当的备份策略。

终止保护不影响您使用以下任意操作扩展集群资源的能力：

- 使用 Amazon Web Services 管理控制台 或 Amazon CLI 手动调整集群的大小。有关更多信息，请参阅 [手动调整正在运行的 Amazon EMR 集群的大小](#)。
- 搭配使用缩减策略和自动扩展，将实例从核心或任务实例组中删除。有关更多信息，请参阅[将自动扩展与 Amazon EMR 中实例组的自定义策略结合使用](#)。
- 通过减少目标容量，将实例从实例队列中删除。有关更多信息，请参阅 [实例集选项](#)。

终止保护和 Amazon EC2

Amazon EMR 集群中的终止保护设置与集群中所有 Amazon EC2 实例的 `DisableApiTermination` 属性相对应。例如，如果您在 EMR 集群中启用终止保护，则 Amazon EMR 会自动为 EMR 集群 EC2 中的所有实例设置 `DisableApiTermination` 为 `true`。如果禁用终止保护，也同样适用。`DisableApiTermination` 对于 EMR 集群中的所有 EC2 实例，Amazon EMR 会自动设置为 `false`。如果您终止或缩小了 Amazon EMR 中的集群，并且某个 EC2 实例的亚马逊 EC2 设置存在冲突，则 Amazon EMR 会优先考虑亚马逊 EMR 设置而不是亚马逊 EC2 中的 `DisableApiStop` 和 `DisableApiTermination` 设置，并继续终止该实例。EC2

例如，您可以使用 Amazon EC2 控制台在禁用终止保护的 EMR 集群中的 Amazon EC2 实例上启用终止保护。如果您使用 Amazon EMR 控制台、或 Amazon EMR API 终止或缩减集群 Amazon CLI，则 Amazon EMR 会覆盖该 `DisableApiTermination` 设置，将其设置为 `false`，然后终止该实例以及其他实例。

您还可以使用 Amazon EC2 控制台在禁用终止保护的 EMR 集群中的 Amazon EC2 实例上启用停止保护。如果您终止或缩小集群，Amazon EMR 将在亚马逊中设置 `DisableApiStop` 为 `false`，EC2 并终止该实例以及其他实例。

只有在您终止或缩减集群时，Amazon EMR 才会覆盖 `DisableApiStop` 设置。当您在 EMR 集群中启用或禁用终止保护时，Amazon EMR 不会更改相应 EMR 集群中任何 EC2 实例的 `disableApiStop` 设置。

Important

如果您创建实例作为具有终止保护的 Amazon EMR 集群的一部分，然后使用 Amazon EC2 API 或 Amazon CLI 命令修改实例 `false`，然后由 Amazon EC2 API 或 Amazon CLI 命令运行该 `TerminateInstances` 操作，`DisableApiTermination` 则该亚马逊 EC2 实例将终止。

终止保护和不正常的 YARN 节点

Amazon EMR 会定期检查集群中核心和任务亚马逊 EC2 实例上运行的节点的 Apache Hadoop YARN 状态。健康状况由运行状况 [检查器服务](#) 报告。NodeManager 如果某个节点报告 UNHEALTHY，Amazon EMR 实例控制器将节点添加到拒绝列表，并且在恢复正常之前，不会为其分配 YARN 容器。根据终止保护、运行状况不佳的节点替换和 Amazon EMR 发行版的状态，Amazon EMR 将 [替换运行状况不佳的实例或停止向实例分配控制器](#)。

终止保护和步骤执行后终止

当您启用步骤执行后终止并启用终止保护时，Amazon EMR 将忽略终止保护。

向集群提交步骤时，您可以设置 `ActionOnFailure` 属性，以确定步骤因错误而无法完成执行时发生的情况。此设置的可能值为 `TERMINATE_CLUSTER`（早期版本的值为 `TERMINATE_JOB_FLOW`）、`CANCEL_AND_WAIT` 和 `CONTINUE`。有关更多信息，请参阅 [将工作提交到 Amazon EMR 集群](#)。

当 `ActionOnFailure` 设置为 `CANCEL_AND_WAIT` 的步骤失败时，如果已启用步骤执行后终止，则集群会终止，且不会执行后续步骤。

当其中 `ActionOnFailure` 设置为 `TERMINATE_CLUSTER` 的步骤失败时，请使用下面的设置表来确定结果。

ActionOnFailure	步骤执行后终止	终止保护	结果
TERMINATE_CLUSTER	已启用	已禁用	集群会终止
	已启用	已启用	集群会终止
	已禁用	已启用	集群继续运行
	已禁用	已禁用	集群会终止

终止保护和竞价型实例

Amazon EMR 终止保护不会阻止亚马逊 EC2 竞价型实例在现货价格上涨至最高现货价格之上时终止。

启动集群时配置终止保护

在使用控制台、或 API 启动集群时，您可以启用或禁用终止保护。Amazon CLI

对于单节点集群，默认终止保护设置如下：

- 通过 Amazon EMR 控制台启动集群：默认情况下终止保护处于禁用状态。
- 除非指定 Amazon CLI `aws emr create-cluster` 终止保护，否则 `--termination-protected` 通过—启动集群将处于禁用状态。

- 通过 Amazon EMR API [RunJobFlow](#) 命令启动集群-除非将 TerminationProtected 布尔值设置为 `true`，否则终止保护将被禁用。

对于高可用性集群，默认终止保护设置如下：

- 通过 Amazon EMR 控制台启动集群：默认情况下终止保护处于启用状态。
- 除非指定 Amazon CLI `aws emr create-cluster` 终止保护，否则 `--termination-protected` 通过—启动集群将处于禁用状态。
- 通过 Amazon EMR API [RunJobFlow](#) 命令启动集群-除非将 TerminationProtected 布尔值设置为 `true`，否则终止保护将被禁用。

Console

使用控制台创建集群时开启或关闭终止保护

1. [登录并通过/ Amazon Web Services 管理控制台 emr 打开亚马逊 EMR 控制台。](https://console.aws.amazon.com) <https://console.aws.amazon.com>
2. EC2 在左侧导航窗格的 EMR on 下，选择集群，然后选择创建集群。
3. 对于 EMR release version (EMR 发行版)，选择 emr-6.6.0 或更高版本。
4. 在集群终止和节点替换下，确保已预先选择使用终止保护，或者清除该选项以将其关闭。
5. 选择适用于集群的任何其他选项。
6. 要启动集群，选择 Create cluster (创建集群)。

Amazon CLI

要在创建集群时使用开启或关闭终止保护 Amazon CLI

- 使用 Amazon CLI，您可以使用带 `--termination-protected` 参数的 `create-cluster` 命令启动启用了终止保护的集群。默认情况下，终止保护处于禁用状态。

以下示例创建启用了终止保护的集群：



Note

为了便于读取，包含 Linux 行继续符 (\)。它们可以通过 Linux 命令删除或使用。对于 Windows，请将它们删除或替换为脱字号 (^)。

```
aws emr create-cluster --name "TerminationProtectedCluster" --release-label emr-7.12.0 \
--applications Name=Hadoop Name=Hive Name=Pig \
--use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey --instance-type m5.xlarge \
--instance-count 3 --termination-protected
```

有关在中使用 Amazon EMR 命令的更多信息 Amazon CLI，请参阅。<https://docs.amazonaws.cn/cli/latest/reference/emr>

为正在运行的集群配置终止保护

您可以使用控制台或 Amazon CLI 为运行中的集群配置终止保护。

Console

使用控制台为正在运行的集群开启或关闭终止保护

1. [登录并通过/ Amazon Web Services 管理控制台 emr 打开亚马逊 EMR 控制台。https://console.aws.amazon.com](https://console.aws.amazon.com)
2. EC2 在左侧导航窗格的 EMR on 下，选择集群，然后选择要更新的集群。
3. 在集群详细信息页面的 Properties（属性）选项卡上，找到 Cluster termination（集群终止），然后选择 Edit（编辑）。
4. 选中或清除 Use termination protection（使用终止保护）复选框以打开或关闭该功能。然后选择 Save changes（保存更改）进行确认。

Amazon CLI

要为正在运行的集群开启或关闭终止保护，请使用 Amazon CLI

- 要使用 Amazon CLI 为正在运行的集群启用终止保护，请使用带有 `--termination-protected` 参数的 `modify-cluster-attributes` 命令。要禁用终止保护，请使用 `--no-termination-protected` 参数。

以下示例在 ID `j-3KVTXXXXXX7UG` 为 ID 的集群上启用终止保护：

```
aws emr modify-cluster-attributes --cluster-id j-3KVTXXXXXX7UG --termination-protected
```

以下示例在相同集群上禁用了终止保护：

```
aws emr modify-cluster-attributes --cluster-id j-3KVTXXXXXX7UG --no-termination-protected
```

使用 Amazon EMR 替换运行状况不佳的节点

亚马逊 EMR 定期使用 Apache Hadoop 中的 [NodeManager 运行状况检查器服务](#) 来监控亚马逊集群上亚马逊 EMR 中核心节点的状态。EC2 如果某节点未正常运行，则该节点将被标记为运行状况不佳，并且运行状况检查程序会将该节点报告给 Amazon EMR 控制器。Amazon EMR 控制器会将该节点添加到拒绝列表中，阻止该节点接收新的 YARN 应用程序，直到该节点的状态得到改善。

Note

节点运行状况不佳的一个常见原因是磁盘空间不足。有关核心节点的磁盘空间即将耗尽的更多信息，请参阅以下 re:Post 知识中心文章：[为什么我的 Amazon EMR 集群中的核心节点会耗尽磁盘空间？](#)

Note

Hadoop 确实提供了运行自定义节点运行状况检查的功能。Apache Hadoop 文档对此进行了更详细的解释，网址为。[NodeManager](#)

您可以选择 Amazon EMR 是否应终止运行状况不佳的节点，还是将其保留在集群中。如果关闭运行状况不佳的节点替换，则它们将保留在拒绝列表中，并继续计入集群容量。您仍然可以连接到 Amazon EC2 核心实例进行配置和恢复，因此，如果您想增加容量，可以调整集群的大小。有关节点更换和终止如何工作的更多信息，请参阅[使用终止保护](#)。

如果开启运行状况不佳的节点替换，Amazon EMR 会终止运行状况不佳的核心节点，并根据实例组中的实例数或实例集的目标容量预置新实例。如果任何节点运行状况不佳的时间超过 45 分钟，Amazon

EMR 将[正常替换这些节点](#)。如果某节点的正常停用未在一小时内完成，则该节点将被强制终止，除非终止它会使集群低于复制因子或 HDFS 容量限制。

Important

请注意，节点正常停用或终止之前所花费的时间可能会发生变化。

尽管运行状况不佳的节点替换可以显著降低数据丢失的可能性，但是它并不能完全消除风险。在正常替换运行状况不佳的核心实例期间，HDFS 数据可能会永久丢失。我们建议您始终备份数据。

有关识别运行状况不佳的节点和恢复的更多信息，请参阅[资源错误](#)。此外，有关维护集群运行状况的更多最佳实践，请参阅以下文档了解资源错误 [Amazon EMR 集群终止并显示 NO_SLAVE_LEFT，核心节点为 FAILED_BY_MASTER](#)。

Amazon EMR CloudWatch 会针对不健康的节点替换发布亚马逊事件，因此您可以跟踪运行状况不佳的核心实例的情况。有关更多信息，请参阅[运行状况不佳的节点替换事件](#)。

默认节点替换和终止保护设置

运行状况不佳的节点替换适用于所有 Amazon EMR 发行版，但默认设置取决于您选择的发行版标签。您可以在创建新集群时配置运行状况不佳的节点替换，或随时进入集群配置，更改任意设置。

如果创建的单节点集群或高可用性集群运行 Amazon EMR 7.0 或更低版本，运行状况不佳的节点替换的默认设置取决于终止保护：

- 启用终止保护会禁用运行状况不佳的节点替换。
- 禁用终止保护会启用运行状况不佳的节点替换。

启动集群时配置运行状况不佳的节点替换

在使用控制台、或 API 启动集群时，您可以启用或禁用运行状况不佳的 Amazon CLI 节点替换。

默认的运行状况不佳的节点替换设置取决于您启动集群的方式：

- Amazon EMR 控制台：运行状况不佳的节点替换默认处于启用状态。
- Amazon CLI `aws emr create-cluster`— 除非您指定 `--no-unhealthy-node-replacement`，否则默认情况下会启用不健康的节点替换。

- Amazon EMR [RunJobFlow API 命令](#) — 除非您将UnhealthyNodeReplacement布尔值设置为或，否则默认情况下会启用不健康的节点替换。True False

Console

使用控制台创建集群时开启或关闭运行状况不佳的节点替换

1. [登录并通过/ Amazon Web Services 管理控制台 emr 打开亚马逊 EMR 控制台。https://console.aws.amazon.com](https://console.aws.amazon.com)
2. EC2在左侧导航窗格的 EMR on 下，选择集群，然后选择创建集群。
3. 对于 EMR 发行版本，请选择所需的 Amazon EMR 发行版标签。
4. 在集群终止和节点替换下，确保已预先选择运行状况不佳的节点替换（建议），或者清除该选项以将其关闭。
5. 选择适用于集群的任何其他选项。
6. 要启动集群，选择 Create cluster（创建集群）。

Amazon CLI

使用创建集群时打开或关闭运行状况不佳的节点替换 Amazon CLI

- 使用 Amazon CLI，您可以使用带--unhealthy-node-replacement 参数的create-cluster命令启动启用了不健康节点替换功能的集群。运行状况不佳的节点替换默认处于开启状态。

以下示例创建一个集群，该集群启用了运行状况不佳的节点替换：

Note

为了便于读取，包含 Linux 行继续符（\）。它们可以通过 Linux 命令删除或使用。对于 Windows，请将它们删除或替换为脱字号（^）。

```
aws emr create-cluster --name "SampleCluster" --release-label emr-7.12.0 \  
--applications Name=Hadoop Name=Hive Name=Pig \  
--use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey --instance-type m5.xlarge \  
--instance-count 3 --unhealthy-node-replacement
```

有关在中使用 Amazon EMR 命令的更多信息 Amazon CLI，请参阅亚马逊 [EMR](#) 命令。
Amazon CLI

在正在运行的集群中配置运行状况不佳的节点替换

您可以使用控制台、或 API 为正在运行的集群开启或关闭不健康的 Amazon CLI 节点替换。

Console

使用控制台为正在运行的集群开启或关闭运行状况不佳的节点替换

1. [登录并通过/ Amazon Web Services 管理控制台 emr 打开亚马逊 EMR 控制台。https://console.aws.amazon.com](https://console.aws.amazon.com/emr)
2. EC2在左侧导航窗格的 EMR on 下，选择集群，然后选择要更新的集群。
3. 在集群详细信息页面的属性选项卡上，找到集群终止和节点替换，然后选择编辑。
4. 选中或清除运行状况不佳的节点替换复选框以开启或关闭该功能。然后选择 Save changes (保存更改) 进行确认。

Amazon CLI

要为正在运行的集群开启或关闭不健康的节点替换，请使用 Amazon CLI

- 要使用 Amazon CLI在正在运行的集群上开启运行状况不佳的节点替换，请使用带 `--unhealthy-node-replacement` 参数的 `modify-cluster-attributes` 命令。要禁用终止保护，请使用 `--no-unhealthy-node-replacement` 参数。

以下示例在 ID 为 ID `j-3KVTXXXXXX7UG` 的集群上启用不健康的节点替换：

```
aws emr modify-cluster-attributes --cluster-id j-3KVTXXXXXX7UG --unhealthy-node-replacement
```

以下示例在同一集群上关闭了运行状况不佳的节点替换：

```
aws emr modify-cluster-attributes --cluster-id j-3KVTXXXXXX7UG --no-unhealthy-node-replacement
```

在亚马逊 EMR AMIs 中使用亚马逊 Linux

亚马逊 Linux 亚马逊机器映像 (AMIs)

当您创建和启动集群时，亚马逊 EMR 使用亚马逊 Linux 亚马逊系统映像 (AMI) 初始化亚马逊 EC2 实例。AMI 包含 Amazon Linux 操作系统、其它软件和每个用于托管集群应用程序的实例所需的配置。

默认情况下，当创建集群时，Amazon EMR 会使用专为所用 Amazon EMR 发行版创建的默认 Amazon Linux (AL) AMI。有关默认 Amazon Linux AMI 的更多信息，请参阅[在 Amazon EMR 使用默认的 Amazon Linux AMI](#)。使用 Amazon EMR 5.7.0 或更高版本时，您可以选择为 Amazon EMR 指定自定义 Amazon Linux AMI，而不是默认的 Amazon Linux AMI。作为使用引导操作的替代方案，您可以借助自定义 AMI 来加密根设备卷，并对应用程序和配置进行自定义。您可以为 Amazon EMR 集群的实例组或实例队列配置中的每种实例类型，指定自定义 AMI。多个自定义 AMI 支持使您能够灵活地在集群中使用多种架构类型。请参阅[使用自定义 AMI 为 Amazon EMR 集群配置提供更大的灵活性](#)。

Amazon EMR 会自动附加亚马逊 EBS 通用固态硬盘卷作为所有人的根设备。AMIsEBS 支持的 AMIs 增强性能。有关亚马逊 Linux 的更多信息 AMIs，请参阅[亚马逊系统映像 \(AMI\)](#)。有关 Amazon EMR 实例的实例存储的更多信息，请参阅[Amazon EMR 中的实例存储选项和行为](#)。

主题

- [在 Amazon EMR 使用默认的 Amazon Linux AMI](#)
- [使用自定义 AMI 为 Amazon EMR 集群配置提供更大的灵活性](#)
- [在创建 EMR 集群时更改 Amazon Linux 发行版](#)
- [自定义 Amazon EBS 根设备卷](#)

在 Amazon EMR 使用默认的 Amazon Linux AMI

除非您指定自定义 AMI，否则每个 Amazon EMR 发行版都会在 Amazon EMR 使用默认的 Amazon Linux AMI。从亚马逊 EMR 5.36、亚马逊 EMR 6.6 和亚马逊 EMR 7.0 开始发布在亚马逊 EMR AMI 中更新亚马逊 Linux 2 (适用于 EM AL2 R 5.x 和 6.x，023 为 AL2 EMR 7.x) 的默认行为，默认 AMI 是自动将最新的亚马逊 Linux 版本应用于默认亚马逊 EMR AMI。

Amazon EMR 版本的 Amazon Linux 自动更新

当您使用 Amazon EMR 7.0 或更高版本、6.6 或更高版本或 5.36 或更高版本的最新补丁版本启动集群时，Amazon EMR 会使用最新的 Amazon Linux 版本作为默认 Amazon EMR AMI。例如：

- 如果有 x.x.0 和 x.x.1 版本，则 x.x.0 版本在 x.x.1 发布时会停止获取 AMI 更新。

- 同样，x.x.2 启动时，x.x.1 会停止获取 AMI 更新。
- 稍后，当 x.y.0 发布时，x.x.**[latest]** 还会继续收到 AMI 更新与 x.y.**[latest]**。

要查看您是否使用的是 Amazon EMR 版本的第二位小数点后的数字 (6.8.**1**) 表示的最新补丁版本，请参阅 [Amazon EMR 版本指南](#) 中的可用版本，在控制台中创建集群时查看 Amazon EMR 版本下拉菜单，或者使用 [ListReleaseLabels](#) API 或 [list-release-labels](#) 操作。要在我们发布新 Amazon EMR 版本时获取更新，请在 Release Guide 中的 [What's new?](#) 页面订阅 RSS 源。

如果愿意，您可以选择使用 Amazon EMR 版本首次附带的 Amazon Linux 版本来启动集群。有关如何为您的集群指定 Amazon Linux 版本的信息，请参阅 [在创建 EMR 集群时更改 Amazon Linux 发行版](#)。

默认 Amazon Linux 版本

主题

- [亚马逊 EMR 7.0 及更高版本的默认 AMIs](#)
- [亚马逊 EMR 6.6 及更高版本的默认 AMIs](#)
- [亚马逊 EM AMIs R 5.x 的默认](#)

亚马逊 EMR 7.0 及更高版本的默认 AMIs

下表列出了 Amazon EMR 7.0 及更高版本的最新补丁版本的 Amazon Linux 信息。

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2023.8.2 250721.1	6.1.144-170.251.amzn2023	2025 年 8 月 14 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-central-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-south-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			• eu-west-3 • eu-south-2 • eu-north-1 • eu-central-2 • ap-east-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-southeast-5 • ap-southeast-4 • ap-south-1 • ap-northeast-3 • ap-northeast-2 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • ap-southeast-7 (7.1.0+) • ap-northeast-1 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1 • me-central-1 • ca-central-1 • ca-west-1 • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northwest-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			- il-central-1 - mx-central-1 (7.1.0+)

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2023.7.2 2506250 3.1	6.1.141-155.222.amzn2023	2025 年 7 月 21 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-central-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-south-1 • eu-west-3 • eu-south-2 • eu-north-1 • eu-central-2 • ap-east-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-southeast-5 • ap-southeast-4 • ap-south-1 • ap-northeast-3 • ap-northeast-2 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • ap-southeast-7 (7.1.0+) • ap-northeast-1 • af-south-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			• sa-east-1 • me-south-1 • me-central-1 • ca-central-1 • ca-west-1 • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northwest-1 • il-central-1 • mx-central-1 (7.1.0+)

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2023.7.2 250609.0	6.1.140-154.222.amzn2023	2025 年 7 月 14 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-central-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-south-1 • eu-west-3 • eu-south-2 • eu-north-1 • eu-central-2 • ap-east-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-southeast-5 • ap-southeast-4 • ap-south-1 • ap-northeast-3 • ap-northeast-2 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • ap-southeast-7 (7.1.0+) • ap-northeast-1 • af-south-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			- sa-east-1 - me-south-1 - me-central-1 - ca-central-1 - ca-west-1 - us-gov-east-1 - us-gov-west-1 - cn-north-1 - cn-northwest-1 - il-central-1 - mx-central-1 (7.1.0+)

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2023.7.2 250527.1	6.1.134-152.225.amzn2023	2025 年 6 月 19 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-central-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-south-1 • eu-west-3 • eu-south-2 • eu-north-1 • eu-central-2 • ap-east-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-southeast-5 • ap-southeast-4 • ap-south-1 • ap-northeast-3 • ap-northeast-2 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • ap-southeast-7 (7.1.0+) • ap-northeast-1 • af-south-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			• sa-east-1 • me-south-1 • me-central-1 • ca-central-1 • ca-west-1 • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northwest-1 • il-central-1 • mx-central-1 (7.1.0+)

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2023.7.2 250512.0	6.1.134-152.225.amzn2023	2025 年 6 月 4 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-central-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-south-1 • eu-west-3 • eu-south-2 • eu-north-1 • eu-central-2 • ap-east-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-southeast-5 • ap-southeast-4 • ap-south-1 • ap-northeast-3 • ap-northeast-2 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • ap-southeast-7 (7.1.0+) • ap-northeast-1 • af-south-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			- sa-east-1 - me-south-1 - me-central-1 - ca-central-1 - ca-west-1 - us-gov-east-1 - us-gov-west-1 - cn-north-1 - cn-northwest-1 - il-central-1 - mx-central-1 (7.1.0+)

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2023.7.250428.1	6.1.134-150.224.amzn2023	2025 年 5 月 23 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-central-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-south-1 • eu-west-3 • eu-south-2 • eu-north-1 • eu-central-2 • ap-east-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-southeast-5 • ap-southeast-4 • ap-south-1 • ap-northeast-3 • ap-northeast-2 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • ap-southeast-7 (7.1.0+) • ap-northeast-1 • af-south-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			- sa-east-1 - me-south-1 - me-central-1 - ca-central-1 - ca-west-1 - us-gov-east-1 - us-gov-west-1 - cn-north-1 - cn-northwest-1 - il-central-1 - mx-central-1 (7.1.0+)

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2023.7.2 250414.0	6.1.132-147.221.amzn2023	2025 年 5 月 12 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 • me-south-1

OsRelea Label (所有 版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区 域
			• ca-central-1 • il-central-1 • ca-west-1 • ap-southeast-7 • ap-southeast-5 • mx-central-1 • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2023.7.250331.0	6.1.131-143.221.amzn2023	2025 年 4 月 18 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 • me-south-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			• ca-central-1 • il-central-1 • ca-west-1 • ap-southeast-7 • ap-southeast-5 • mx-central-1 • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2023.6.2 250303.0	6.1.129-138.220.amzn2023	2025 年 3 月 27 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 • me-south-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			• ca-central-1 • il-central-1 • ca-west-1 • ap-southeast-7 • ap-southeast-5 • mx-central-1 • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2023.6.250218.2	6.1.128-136.201.amzn2023	2025 年 3 月 8 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 • me-south-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			• ca-central-1 • il-central-1 • ca-west-1 • ap-southeast-7 • ap-southeast-5 • mx-central-1 • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2023.6.2 250211.0	6.1.127-135.201.amzn2023	2025 年 2 月 26 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 • me-south-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			• ca-central-1 • il-central-1 • ca-west-1 • ap-southeast-7 • ap-southeast-5 • mx-central-1 • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2023.6.250123.4	6.1.124-134.200.amzn2023	2025 年 1 月 27 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 • me-south-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			• ca-central-1 • il-central-1 • ca-west-1 • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2023.6.2 250115.0	6.1.119-129.201.amzn2023	2025 年 1 月 23 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 • me-south-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			• ca-central-1 • il-central-1 • ca-west-1 • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2023.6.2 241121.0	6.1.115-126.197.amzn2023	2024 年 12 月 12 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 • me-south-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			• ca-central-1 • il-central-1 • ca-west-1 • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2023.5.2 241031.0	6.1.112-124.190.amzn2023	2024 年 11 月 15 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 • me-south-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			• ca-central-1 • il-central-1 • ca-west-1 • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2023.5.241001.1	6.1.109-118.189.amzn2023	2024 年 10 月 4 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 • me-south-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			• ca-central-1 • il-central-1 • ca-west-1 • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2023.5.2 240819.0	6.1.102-111.182.amzn2023	2024 年 8 月 20 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 • me-south-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			• ca-central-1 • il-central-1 • ca-west-1 • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2023.5.240730.0	6.1.97-104.177.amzn2023	2024 年 8 月 2 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 • me-south-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			• ca-central-1 • il-central-1 • ca-west-1 • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2023.5.2 240722.0	6.1.97-104.177.amzn2023	2024 年 7 月 24 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 • me-south-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			• ca-central-1 • il-central-1 • ca-west-1 • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2023.5.240708.0	6.1.96-102.177.amzn2023	2024 年 7 月 23 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 • me-south-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			• ca-central-1 • il-central-1 • ca-west-1 • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2023.3.2 240304.0	6.1.79-99.164.amzn2023	2024 年 3 月 12 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 • me-south-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			• ca-central-1 • il-central-1 • ca-west-1 • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2023.3.240219.0	6.1.77-99.164.amzn2023	2024 年 3 月 1 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 • me-south-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			• ca-central-1 • il-central-1 • ca-west-1 • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2023.3.2 240205.0	6.1.75-99.163.amzn2023	2024 年 2 月 19 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 • me-south-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			• ca-central-1 • il-central-1 • ca-west-1 • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2023.3.2 240122.0	6.1.72-96.166.amzn2023	2024 年 2 月 5 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 • me-south-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			• ca-central-1 • il-central-1 • ca-west-1 • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2023.3.240108.0	6.1.72-96.166.amzn2023	2024 年 1 月 24 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 • me-south-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			• ca-central-1 • il-central-1 • ca-west-1 • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2023.3.2 231211.4	6.1.66-91.160.amzn2023	2023 年 12 月 19 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 • me-south-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			• ca-central-1 • il-central-1 • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

亚马逊 EMR 6.6 及更高版本的默认 AMIs

下表列出了有关 Amazon EMR 6.6.x 及更高版本的最新补丁版本的 Amazon Linux 信息。

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2025 610.0	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 7 月 14 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-central-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-south-1 • eu-west-3 • eu-south-2 (6.7.0+) • eu-north-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			• eu-central-2 (6.7.0+) • ap-east-1 • ap-south-2 (6.7.0+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-5 (6.11.1 和 6.14.0+) • ap-southeast-4 (6.8.0+) • ap-south-1 • ap-northeast-3 • ap-northeast-2 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • ap-southeast-7 (6.11.1 和 6.14.0+) • ap-northeast-1 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1 • me-central-1 (6.7.0+) • ca-central-1 • ca-west-1 (6.9.0+) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			• cn-north-1 • cn-northwest-1 • il-central-1 (6.7.0+) • mx-central-1-1 (6.11.1 和 6.14.0+)

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2025527.1	4.14.355-277.647.amzn2	2025 年 6 月 19 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-central-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-south-1 • eu-west-3 • eu-south-2 (6.7.0+) • eu-north-1 • eu-central-2 (6.7.0+) • ap-east-1 • ap-south-2 (6.7.0+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-5 (6.11.1 和 6.14.0+) • ap-southeast-4 (6.8.0+) • ap-south-1 • ap-northeast-3 • ap-northeast-2 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			• ap-southeast-7 (6.11.1 和 6.14.0+) • ap-northeast-1 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1 • me-central-1 (6.7.0+) • ca-central-1 • ca-west-1 (6.9.0+) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northwest-1 • il-central-1 (6.7.0+) • mx-central-1 (6.11.1 和 6.14.0+)

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2025 512.0	4.14.355-277.643.amzn2	2025 年 6 月 4 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-central-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-south-1 • eu-west-3 • eu-south-2 (6.7.0+) • eu-north-1 • eu-central-2 (6.7.0+) • ap-east-1 • ap-south-2 (6.7.0+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-5 (6.11.1 和 6.14.0+) • ap-southeast-4 (6.8.0+) • ap-south-1 • ap-northeast-3 • ap-northeast-2 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			• ap-southeast-7 (6.11.1 和 6.14.0+) • ap-northeast-1 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1 • me-central-1 (6.7.0+) • ca-central-1 • ca-west-1 (6.9.0+) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northwest-1 • il-central-1 (6.7.0+) • mx-central-1-1 (6.11.1 和 6.14.0+)

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2025 428.0	4.14.355-276.639.amzn2	2025 年 5 月 23 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-central-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-south-1 • eu-west-3 • eu-south-2 (6.7.0+) • eu-north-1 • eu-central-2 (6.7.0+) • ap-east-1 • ap-south-2 (6.7.0+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-5 (6.11.1 和 6.14.0+) • ap-southeast-4 (6.8.0+) • ap-south-1 • ap-northeast-3 • ap-northeast-2 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			• ap-southeast-7 (6.11.1 和 6.14.0+) • ap-northeast-1 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1 • me-central-1 (6.7.0+) • ca-central-1 • ca-west-1 (6.9.0+) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northwest-1 • il-central-1 (6.7.0+) • mx-central-1 (6.11.1 和 6.14.0+)

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2025 414.0	4.14.355-276.618.amzn2	2025 年 5 月 12 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10.1+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10.1+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			• me-central-1 • me-south-1 • ca-central-1 • il-central-1 • ca-west-1 (6.9.0+ 和 5.36.1+) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.20253250321	4.14.355	2025 年 4 月 9 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10.1+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10.1+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			• me-central-1 • me-south-1 • ca-central-1 • il-central-1 • ca-west-1 (6.9.0+ 和 5.36.1+) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2025 305.0	4.14.355	2025 年 3 月 18 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10.1+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10.1+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			• me-central-1 • me-south-1 • ca-central-1 • il-central-1 • ca-west-1 (6.9.0+ 和 5.36.1+) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2025 220.0	4.14.355	2025 年 3 月 8 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10.1+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10.1+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			• me-central-1 • me-south-1 • ca-central-1 • il-central-1 • ca-west-1 (6.9.0+ 和 5.36.1+) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2025 201.0	4.14.355	2025 年 2 月 28 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10.1+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10.1+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			• me-central-1 • me-south-1 • ca-central-1 • il-central-1 • ca-west-1 (6.9.0+ 和 5.36.1+) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2025 123.4	4.14.355	2025 年 1 月 27 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10.1+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10.1+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			• me-central-1 • me-south-1 • ca-central-1 • il-central-1 • ca-west-1 (6.9.0+ 和 5.36.1+) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2025 116.0	4.14.355	2025 年 1 月 23 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10.1+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10.1+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			• me-central-1 • me-south-1 • ca-central-1 • il-central-1 • ca-west-1 (6.9.0+ 和 5.36.1+) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2024 217.0	4.14.355	2025 年 1 月 8 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10.1+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10.1+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			• me-central-1 • me-south-1 • ca-central-1 • il-central-1 • ca-west-1 (6.9.0+ 和 5.36.1+) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2024001.0	4.14.352	2024 年 10 月 4 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 (6.10.1+) • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10.1+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10.1+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 (6.8.1+ 和 5.36.1) • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			• af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1-1 (6.10.1+) • me-south-1 • ca-central-1 • il-central-1-1 (6.8.1+ 和 5.36.1) • ca-west-1 (6.9.1+ 和 5.36.1) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2024 816.0	4.14.350	2024 年 8 月 21 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 (6.10.1+) • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10.1+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10.1+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 (6.8.1+ 和 5.36.1) • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			• af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 (6.10.1+) • me-south-1 • ca-central-1 • il-central-1 (6.8.1+ 和 5.36.1) • ca-west-1 (6.9.1+ 和 5.36.1) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2024 809.0	4.14.349	2024 年 8 月 20 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 (6.10.1+) • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10.1+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10.1+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 (6.8.1+ 和 5.36.1) • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			• af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1-1 (6.10.1+) • me-south-1 • ca-central-1 • il-central-1-1 (6.8.1+ 和 5.36.1) • ca-west-1 (6.9.1+ 和 5.36.1) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2024 719.0	4.14.348	2024 年 7 月 25 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 (6.10.1+) • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10.1+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10.1+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 (6.8.1+ 和 5.36.1) • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			• af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 (6.10.1+) • me-south-1 • ca-central-1 • il-central-1 (6.8.1+ 和 5.36.1) • ca-west-1 (6.9.1+ 和 5.36.1) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2024 709.1	4.14.348	2024 年 7 月 23 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 (6.10.1+) • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10.1+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10.1+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 (6.8.1+ 和 5.36.1) • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			• af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1-1 (6.10.1+) • me-south-1 • ca-central-1 • il-central-1-1 (6.8.1+ 和 5.36.1) • ca-west-1 (6.9.1+ 和 5.36.1) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2024 223.0	4.14.336	2024 年 3 月 8 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 (6.10.1+) • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10.1+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10.1+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 (6.8.1+ 和 5.36.1) • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			• af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 (6.10.1+) • me-south-1 • ca-central-1 • il-central-1 (6.8.1+ 和 5.36.1) • ca-west-1 (6.9.1+ 和 5.36.1) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2024 131.0	4.14.336	2024 年 2 月 14 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 (6.10.1+) • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10.1+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10.1+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 (6.8.1+ 和 5.36.1) • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			• af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1-1 (6.10.1+) • me-south-1 • ca-central-1 • il-central-1-1 (6.8.1+ 和 5.36.1) • ca-west-1 (6.9.1+ 和 5.36.1) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2024 124.0	4.14.336	2024 年 2 月 7 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 (6.10.1+) • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10.1+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10.1+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 (6.8.1+ 和 5.36.1) • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			• af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 (6.10.1+) • me-south-1 • ca-central-1 • il-central-1 (6.8.1+ 和 5.36.1) • ca-west-1 (6.9.1+ 和 5.36.1) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2024 109.0	4.14.334	2024 年 1 月 24 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 (6.10.1+) • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10.1+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10.1+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 (6.8.1+ 和 5.36.1) • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			• af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1-1 (6.10.1+) • me-south-1 • ca-central-1 • il-central-1-1 (6.8.1+ 和 5.36.1) • ca-west-1 (6.9.1+ 和 5.36.1) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2023 218.0	4.14.330	2024 年 1 月 2 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 (6.10+) • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 (6.8+ 和 5.36.1) • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			• me-central-1 (6.10+) • me-south-1 • ca-central-1 • il-central-1 (6.8+ 和 5.36.1) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2023 206.0	4.14.330	2023 年 12 月 22 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 (6.10+) • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 (6.8+ 和 5.36.1) • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			- me-central-1 (6.10+) - me-south-1 - ca-central-1 - il-central-1 (6.8+ 和 5.36.1) - us-gov-east-1 - us-gov-west-1 - cn-north-1 - cn-northeast-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2023 116.0	4.14.328	2023 年 12 月 11 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 (6.10+) • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 (6.8+ 和 5.36.1) • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			• me-central-1 (6.10+) • me-south-1 • ca-central-1 • il-central-1 (6.8+ 和 5.36.1) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2023 101.0	4.14.327	2023 年 11 月 17 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 (6.10+) • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 (6.8+ 和 5.36.1) • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			- me-central-1 (6.10+) - me-south-1 - ca-central-1 - il-central-1 (6.8+ 和 5.36.1) - us-gov-east-1 - us-gov-west-1 - cn-north-1 - cn-northeast-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2023020.1	4.14.326	2023 年 11 月 7 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 (6.10+) • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 (6.8+ 和 5.36.1) • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			• me-central-1 (6.10+) • me-south-1 • ca-central-1 • il-central-1 (6.8+ 和 5.36.1) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2023 012.1	4.14.326	2023 年 10 月 26 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 (6.10+) • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 (6.8+ 和 5.36.1) • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			• me-central-1 (6.10+) • me-south-1 • ca-central-1 • il-central-1 (6.8+ 和 5.36.1) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2023 926.0	4.14.322	2023 年 10 月 19 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 (6.10+) • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 (6.8+ 和 5.36.1) • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			• me-central-1 (6.10+) • me-south-1 • ca-central-1 • il-central-1 (6.8+ 和 5.36.1) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2023 8906.0	4.14.322	2023 年 10 月 4 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 (6.10+) • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 (6.8+ 和 5.36.1) • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			- me-central-1 (6.10+) - me-south-1 - ca-central-1 - il-central-1 (6.9+ 和 5.36.1)

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2023 822.0	4.14.322	2023 年 8 月 30 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 (6.10+) • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 (6.8+ 和 5.36.1) • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			• me-central-1 (6.10+) • me-south-1 • ca-central-1 • il-central-1 (6.9+ 和 5.36.1)

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2023 808.0	4.14.320	2023 年 8 月 24 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 (6.10+) • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 (6.8+ 和 5.36.1) • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			- me-central-1 (6.10+) - me-south-1 - ca-central-1 - il-central-1 (6.9+ 和 5.36.1) - us-gov-east-1 - us-gov-west-1 - cn-north-1 - cn-northeast-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2023 727.0	4.14.320	2023 年 8 月 14 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 (6.10+) • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 (6.8+ 和 5.36.1) • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			• me-central-1 (6.10+) • me-south-1 • ca-central-1 • il-central-1 (6.9+ 和 5.36.1)

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2023 719.0	4.14.320	2023 年 8 月 2 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 (6.10+) • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 (6.8+ 和 5.36.1) • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			• me-central-1 (6.10+) • me-south-1 • ca-central-1 • il-central-1 (6.9+ 和 5.36.1)

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2023 628.0	4.14.318	2023 年 7 月 12 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 (6.10+) • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10+) • ap-southeast-3 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 (6.10+)

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			- me-south-1 - ca-central-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2023 612.0	4.14.314	2023 年 6 月 23 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 (6.10+) • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10+) • ap-southeast-3 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 (6.10+)

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			- me-south-1 - ca-central-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2023 504.1	4.14.313	2023 年 5 月 16 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 (6.10+) • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10+) • ap-southeast-3 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 • me-south-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			ca-central-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2023 418.0	4.14.311	2023 年 5 月 3 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 (仅限 6.10) • eu-south-1 • eu-south-2 (仅限 6.10) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (仅限 6.10) • ap-southeast-3 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1

OsReleaseLabel (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			- me-south-1 - ca-central-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2023 404.1	4.14.311	2023 年 4 月 18 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 • me-south-1 • ca-central-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2023 404.0	4.14.311	2023 年 4 月 10 日	- us-east-1 - eu-west-3

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2023 320.0	4.14.309	2023 年 3 月 30 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 • me-south-1 • ca-central-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2023 307.0	4.14.305	2023 年 3 月 15 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 • me-south-1 • ca-central-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2023.207.0	4.14.304	2023 年 3 月 3 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 • me-south-1 • ca-central-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2023 119.1	4.14.301	2023 年 2 月 9 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-south-1 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-southeast-3 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1 • ca-central-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2022 210.1	4.14.301	2023 年 1 月 12 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-south-1 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-southeast-3 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1 • ca-central-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2022 103.3	4.14.296	2022 年 12 月 5 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-south-1 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-southeast-3 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1 • ca-central-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2022004.0	4.14.294	2022 年 11 月 2 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-south-1 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-southeast-3 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1 • ca-central-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2022 912.1	4.14.291	2022 年 10 月 7 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-south-1 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-southeast-3 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1 • ca-central-1
2.0.2022 805.0	4.14.287	2022 年 8 月 30 日	• us-west-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2022 719.0	4.14.287	2022 年 8 月 10 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-south-1 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-southeast-3 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1 • ca-central-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2022 426.0	4.14.281	2022 年 6 月 10 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-south-1 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-southeast-3 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1 • ca-central-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2022 406.1	4.14.275	2022 年 5 月 2 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-south-1 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-southeast-3 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1 • ca-central-1

亚马逊 EM AMIs R 5.x 的默认

下表列出了有关 Amazon EMR 5.x 版本 5.36 及更高版本的最新补丁版本的 Amazon Linux 信息。

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2025 428.0	4.14.355-276.639.amzn2	2025 年 5 月 23 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-central-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-south-1 • eu-west-3 • eu-south-2 • eu-north-1 • eu-central-2 • ap-east-1 • ap-south-2 • ap-southeast-3 • ap-southeast-5 (5.36.2) • ap-southeast-4 • ap-south-1 • ap-northeast-3 • ap-northeast-2 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • ap-southeast-7 (5.36.2) • ap-northeast-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			• af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1 • me-central-1 • ca-central-1 • ca-west-1 (5.36.1+) • us-gov-east-1 (5.36.1+) • us-gov-west-1 (5.36.1+) • cn-north-1 (5.36.1+) • cn-northwest-1 (5.36.1+) • il-central-1 • mx-central-1 (5.36.2)

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.20253250321	4.14.355	2025 年 4 月 9 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10.1+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10.1+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			• me-central-1 • me-south-1 • ca-central-1 • il-central-1 • ca-west-1 (6.9.0+ 和 5.36.1+) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2025 305.0	4.14.355	2025 年 3 月 18 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10.1+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10.1+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			• me-central-1 • me-south-1 • ca-central-1 • il-central-1 • ca-west-1 (6.9.0+ 和 5.36.1+) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2025 220.0	4.14.355	2025 年 3 月 8 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10.1+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10.1+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			• me-central-1 • me-south-1 • ca-central-1 • il-central-1 • ca-west-1 (6.9.0+ 和 5.36.1+) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2025 201.0	4.14.355	2025 年 2 月 28 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10.1+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10.1+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			• me-central-1 • me-south-1 • ca-central-1 • il-central-1 • ca-west-1 (6.9.0+ 和 5.36.1+) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2025 123.4	4.14.355	2025 年 1 月 27 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10.1+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10.1+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			• me-central-1 • me-south-1 • ca-central-1 • il-central-1 • ca-west-1 (6.9.0+ 和 5.36.1+) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2025 116.0	4.14.355	2025 年 1 月 23 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10.1+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10.1+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			• me-central-1 • me-south-1 • ca-central-1 • il-central-1 • ca-west-1 (6.9.0+ 和 5.36.1+) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2024 217.0	4.14.355	2025 年 1 月 8 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10.1+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10.1+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			• me-central-1 • me-south-1 • ca-central-1 • il-central-1 • ca-west-1 (6.9.0+ 和 5.36.1+) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2024 816.0	4.14.350	2024 年 8 月 21 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 (6.10.1+) • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10.1+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10.1+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 (6.8.1+ 和 5.36.1) • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			• af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1-1 (6.10.1+) • me-south-1 • ca-central-1 • il-central-1-1 (6.8.1+ 和 5.36.1) • ca-west-1 (6.9.1+ 和 5.36.1) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2024 809.0	4.14.349	2024 年 8 月 20 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 (6.10.1+) • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10.1+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10.1+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 (6.8.1+ 和 5.36.1) • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			• af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 (6.10.1+) • me-south-1 • ca-central-1 • il-central-1 (6.8.1+ 和 5.36.1) • ca-west-1 (6.9.1+ 和 5.36.1) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2024 719.0	4.14.348	2024 年 7 月 25 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 (6.10.1+) • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10.1+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10.1+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 (6.8.1+ 和 5.36.1) • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			• af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1-1 (6.10.1+) • me-south-1 • ca-central-1 • il-central-1-1 (6.8.1+ 和 5.36.1) • ca-west-1 (6.9.1+ 和 5.36.1) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2024709.1	4.14.348	2024 年 7 月 23 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-central-2 (6.10.1+) • eu-south-1 • eu-south-2 (6.10.1+) • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-south-2 (6.10.1+) • ap-southeast-3 • ap-southeast-4 (6.8.1+ 和 5.36.1) • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
			• af-south-1 • sa-east-1 • me-central-1 (6.10.1+) • me-south-1 • ca-central-1 • il-central-1 (6.8.1+ 和 5.36.1) • ca-west-1 (6.9.1+ 和 5.36.1) • us-gov-east-1 • us-gov-west-1 • cn-north-1 • cn-northeast-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2023 504.1	4.14.313	2023 年 5 月 16 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • ca-central-1 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-south-1 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-southeast-3 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1 • me-central-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2023 418.0	4.14.311	2023 年 5 月 3 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • ca-central-1 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-south-1 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-southeast-3 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1 • me-central-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2023 404.1	4.14.311	2023 年 4 月 18 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • ca-central-1 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-south-1 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-southeast-3 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1
2.0.2023 404.0	4.14.311	2023 年 4 月 10 日	• us-east-1 • eu-west-3

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2023 320.0	4.14.309	2023 年 3 月 30 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • ca-central-1 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-south-1 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-southeast-3 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2023.307.0	4.14.305	2023 年 3 月 15 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • ca-central-1 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-south-1 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-southeast-3 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2023 207.0	4.14.304	2023 年 3 月 3 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-south-1 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-southeast-3 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1 • ca-central-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2022 210.1	4.14.301	2023 年 1 月 12 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-south-1 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-southeast-3 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1 • ca-central-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2022 103.3	4.14.296	2022 年 12 月 5 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-south-1 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-southeast-3 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1 • ca-central-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2022004.0	4.14.294	2022 年 11 月 2 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-south-1 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-southeast-3 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1 • ca-central-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2022 912.1	4.14.291	2022 年 10 月 7 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-south-1 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-southeast-3 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1 • ca-central-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2022 719.0	4.14.287	2022 年 8 月 10 日	• us-west-1 • eu-west-3 • eu-north-1 • eu-central-1 • ap-south-1 • me-south-1

OsRelease Label (所有版本)	AL 内核版本	可用日期	Amazon Web Services 区域
2.0.2022 426.0	4.14.281	2022 年 6 月 14 日	• us-east-1 • us-east-2 • us-west-1 • us-west-2 • eu-north-1 • eu-west-1 • eu-west-2 • eu-west-3 • eu-central-1 • eu-south-1 • ap-east-1 • ap-south-1 • ap-southeast-3 • ap-northeast-1 • ap-northeast-2 • ap-northeast-3 • ap-southeast-1 • ap-southeast-2 • af-south-1 • sa-east-1 • me-south-1 • ca-central-1

软件更新注意事项

记录以下默认的软件更新行为：

Amazon EMR 7.x — Amazon Linux 2023

亚马逊 EMR 发布了 7.0 及更高版本，可在亚马逊 Linux 2023 (AL2023) 上运行。您的集群仅包含您在创建集群时选择的 AL2 023 AMI 版本中提供的安全更新。启动时，EMR 集群实例不会从已启用的软件包存储库安装最新的安全更新。要接收最新安全更新，我们建议您定期重新创建集群。有关 AL2 023 的更多信息，请参阅[亚马逊 Linux 2023 用户指南中的更新亚马逊 Linux 2023](#)。

Amazon EMR 5.36+ 和 6.6+ — Amazon Linux 2

亚马逊 EMR 版本 5.36 及更高版本以及 6.6 及更高版本，在亚马逊 Linux 2 () 上运行。AL2 您的集群仅包含您在创建集群时选择的 AL2 AMI 版本中提供的安全更新。启动时，EMR 集群实例不会从已启用的软件包存储库安装最新的安全更新。要接收最新安全更新，我们建议您定期重新创建集群。有关更多信息 AL2，请参阅 Amazon Linux 2 用户指南中的[管理 AL2 实例上的软件](#)。

Amazon EMR 3.x、4.x、5.0.0 至 5.35.0 以及 6.0.0 至 6.5.0 — Amazon Linux AMI 锁定到 Amazon EMR 版本

对于亚马逊 EMR 版本 3.x、4.x、5.0.0 到 5.35.0 和 6.0.0 到 6.5.0，默认 AMI 基于亚马逊 EMR 发布时可用的最多的亚马逊 Linux up-to-date AMI。AMI 已使用大数据应用程序和该版本中附带的 Amazon EMR 功能针对兼容性进行测试。

当亚马逊 EC2 实例在基于默认 Amazon Linux (AL) 或 AL2 AMI for Amazon EMR 的集群中首次启动时，它会在 AL 和 Amazon EMR 启用的软件包存储库中检查是否有适用于该发布版本的软件更新。与其他运行 AL 或 Amazon EC2 实例一样 AL2 AMIs，系统会自动安装来自这些存储库的关键和重要安全更新。

另请注意，在您的网络配置中，您必须允许 HTTP 和 HTTPS 传出到 Amazon S3 中的 Amazon Linux 存储库。否则，安全更新将失败。有关更多信息，请参阅[亚马逊 EC2 用户指南中的亚马逊 Linux-Package 存储库](#)。默认情况下，需要重新启动的其它软件包和内核更新（包括 NVIDIA 和 CUDA）将在首次启动时从自动下载中被排除。

Important

Amazon EMR 版本 3.x、4.x、5.0.0 至 5.35.0 以及 6.0.0 至 6.5.0 使用 Amazon Linux 的默认行为，不会自动下载和安装需要重启的重要和关键内核更新。这与运行默认 AL 或其他 Amazon EC2 实例的行为相同 AL2 AMIs。如果需要重新启动的新 Amazon Linux 软件更新（例如内核、NVIDIA 和 CUDA 更新）在 Amazon EMR 版本发布后可用，则运行默认 AMI 的 EMR 集群实例不会自动下载和安装这些更新。要获取内核更新，您可以使用[使用自定义 AMI 为 Amazon EMR 集群配置提供更大的灵活性](#)中所述的[最新 Amazon Linux AMI](#)。

集群启动时有无更新

请注意，如果由于在集群首次启动时无法访问软件包存储库而导致无法安装软件更新，则集群实例仍会完成启动。例如，存储库可能由于 S3 暂时不可用而无法访问，或者您可能将 VPC 或防火墙规则配置为了阻止访问。

请勿运行 `sudo yum update`

当您使用 SSH 连接到集群实例时，屏幕输出的前几行会提供一个链接，该链接指向实例使用的 Amazon Linux AMI 的发布说明、最新 Amazon Linux AMI 版本的通知、可供已启用存储库中的更新使用的软件包数量的通知，以及可用于运行 `sudo yum update` 的指令。

Important

我们强烈建议您不要在使用 SSH 或使用引导操作连接的同时，在集群实例上运行 `sudo yum update`。这可能会导致不兼容，因为所有软件包都是不加区分地安装的。

软件更新最佳实践

管理软件更新的最佳实践

- 如果您使用早期版本的 Amazon EMR，请考虑对迁移到最新版本进行测试，然后再更新软件包。
- 如果您迁移到更新的版本或升级软件包，请首先在非生产环境中测试实施。使用 Amazon EMR 控制台克隆集群的选项对此大有帮助。
- 逐个为您的应用程序和 Amazon Linux AMI 版本评估软件更新。仅在生产环境中测试和安装程序包，该生产环境是您确定安全状况、应用程序功能或性能时绝对需要的。
- 请访问 [Amazon Linux 安全中心](#)，获取更新。
- 避免通过使用 SSH 连接到单个集群实例来安装软件包。相反，根据需要使用引导操作来安装和更新所有集群实例上的软件包。这要求您终止并重新启动集群。有关更多信息，请参阅 [创建引导操作以使用 Amazon EMR 集群安装其他软件](#)。

使用自定义 AMI 为 Amazon EMR 集群配置提供更大的灵活性

使用 Amazon EMR 5.7.0 或更高版本时，您可以选择为 Amazon EMR 指定自定义 Amazon Linux AMI，而不是默认的 Amazon Linux AMI。如果您要执行以下操作，自定义 AMI 会非常有用：

- 预安装应用程序并执行其它自定义设置，而不使用引导操作。这可缩短集群启动时间并简化启动工作流程。有关更多信息以及示例，请参阅 [从预置的实例创建自定义 Amazon Linux AMI](#)。
- 实施比引导操作允许的集群和节点配置更高级的集群和节点配置。
- 如果您使用的是低于 5.24.0 的 Amazon EMR 版本，请加密集群中 EC2 实例的 EBS 根设备卷（启动卷）。与默认 AMI 一样，Amazon EMR 版本 6.9 及较低版本的自定义 AMI 的最小根卷大小为 10GiB，Amazon EMR 版本 6.10 及更高版本的最小根卷大小为 15GiB。有关更多信息，请参阅 [创建带加密 Amazon EBS 根设备卷的自定义 AMI](#)。

Note

从 Amazon EMR 5.24.0 版本开始，当您指定 Amazon KMS 为密钥提供商时，您可以使用安全配置选项对 EBS 根设备和存储卷进行加密。有关更多信息，请参阅 [本地磁盘加密](#)。

自定义 AMI 必须存在于您创建集群的同一 Amazon 区域。它还应与 EC2 实例架构相匹配。例如，m5.xlarge 实例具有 x86_64 架构。因此，要使用自定义 AMI 预置 m5.xlarge，您的自定义 AMI 还应具有 x86_64 架构。同样，要预置具有 arm64 架构的 m6g.xlarge 实例，您的自定义 AMI 应该具有 arm64 架构。有关为您的实例类型识别 Linux AMI 的更多信息，请参阅亚马逊 EC2 用户指南中的[查找 Linux AMI](#)。

Important

运行 Amazon Linux 或 Amazon Linux 2 Amazon Machine Images (AMIs) 的 EMR 集群使用默认 Amazon Linux 行为，不会自动下载和安装需要重启的重要和关键内核更新。这与其他运行默认 Amazon Linux AMI 的亚马逊 EC2 实例的行为相同。如果需要重新启动的新 Amazon Linux 软件更新（例如内核、NVIDIA 和 CUDA 更新）在 Amazon EMR 版本发布后可用，则运行默认 AMI 的 EMR 集群实例不会自动下载和安装这些更新。要获取内核更新，您可以[自定义 Amazon EMR AMI](#)，以[使用最新的 Amazon Linux AMI](#)。

从预置的实例创建自定义 Amazon Linux AMI

预安装软件并执行其它配置以便为 Amazon EMR 创建自定义 Amazon Linux AMI 的基本步骤如下所示：

- 从基础 Amazon Linux AMI 启动实例。
- 连接到实例以安装软件和执行其它自定义操作。

- 创建已配置实例的新映像（AMI 快照）。

在基于自定义实例创建映像之后，您可将此映像复制到已加密的目标，如[创建带加密 Amazon EBS 根设备卷的自定义 AMI](#)中所述。

教程：从带有已安装自定义软件的实例创建 AMI

启动基于最新亚马逊 Linux AMI 的 EC2 实例

1. 使用运行以下命令，该命令使用现有 AMI 创建实例。Amazon CLI *MyKeyName* 替换为您用于连接实例的密钥对和 *MyAmiId* 相应的 Amazon Linux AMI 的 ID。有关最新的 AMI IDs，请参阅[亚马逊 Linux AMI](#)。

 Note

为了便于读取，包含 Linux 行继续符（\）。它们可以通过 Linux 命令删除或使用。对于 Windows，请将它们删除或替换为脱字号（^）。

```
aws ec2 run-instances --image-id MyAmiID \  
--count 1 --instance-type m5.xlarge \  
--key-name MyKeyName --region us-west-2
```

InstanceId 输出值在下一步中用作 *MyInstanceId*。

2. 运行如下命令：

```
aws ec2 describe-instances --instance-ids MyInstanceId
```

PublicDnsName 输出值在下一步中用于连接到实例。

连接到实例并安装软件

1. 使用可让您在 Linux 实例上运行 shell 命令的 SSH 连接。有关更多信息，请参阅 Amazon EC2 用户指南中的[使用 SSH 连接您的 Linux 实例](#)。
2. 执行任何所需的自定义操作。例如：


```
sudo yum install MySoftwarePackage
sudo pip install MySoftwarePackage
```

从自定义映像创建快照

- 在自定义实例之后，使用 create-image 命令从实例创建 AMI。

```
aws ec2 create-image --no-dry-run --instance-id MyInstanceId --name MyEmrCustomAmi
```

在您启动集群或创建加密快照时，将使用 imageID 输出值。有关更多信息，请参阅[在 EMR 集群中使用单个自定义 AMI](#)和[创建带加密 Amazon EBS 根设备卷的自定义 AMI](#)。

如何在 Amazon EMR 集群中使用自定义 AMI

您可以通过以下两种方式使用自定义 AMI 来预置 Amazon EMR 集群：

- 对集群中的所有 EC2 实例使用单个自定义 AMI。
- AMIs 对集群中使用的不同 EC2 实例类型使用不同的自定义。

预置 EMR 集群时，您只能使用两个选项中的一个，而且在集群启动后就无法更改它。

在 Amazon EMR 集群 AMIs 中使用单一自定义与多重自定义的注意事项

考虑因素	单个自定义 AMI	多重定制 AMIs
在同一个集群中同时使用自定义 AMIs 的 x86 和 Graviton2 处理器	不支持 ×	支持 ✓
AMI 自定义取决于实例类型	不支持 ×	支持 ✓
添加新任务实例 AMIs 时更改自定义groups/fleets to a running cluster. Note: you cannot change the custom AMI of existing instance groups/fleets。	不支持 ×	支持 ✓
使用 Amazon 控制台启动集群	支持 ✓	不支持 ×

考虑因素	单个自定义 AMI	多重定制 AMIs
Amazon CloudFormation 用于启动集群	支持 ✓	支持 ✓

在 EMR 集群中使用单个自定义 AMI

要在创建集群时指定自定义 AMI ID，请使用以下方法之一：

- Amazon Web Services 管理控制台
- Amazon CLI
- Amazon EMR 开发工具包
- 亚马逊 EMR API [RunJobFlow](#)
- Amazon CloudFormation (参见 “群集”、[“群集” InstanceGroupConfig](#)、[“资源 InstanceGroupConfig”](#) 或 [“资源-” 中的 CustomAmiID 属性 InstanceFleetConfig-InstanceTypeConfig](#)) [InstanceTypeConfig](#))

Amazon EMR console

要从控制台中指定单个自定义 AMI

1. [登录并通过/ Amazon Web Services 管理控制台 emr 打开亚马逊 EMR 控制台。https://console.aws.amazon.com](https://console.aws.amazon.com/emr)
2. EC2在左侧导航窗格的 EMR on 下，选择集群，然后选择创建集群。
3. 在 Name and applications (名称和应用程序) 下，找到 Operating system options (操作系统选项)。选择 Custom AMI (自定义 AMI)，然后在 Custom AMI (自定义 AMI) 字段中输入 AMI ID。
4. 选择适用于集群的任何其他选项。
5. 要启动集群，选择 Create cluster (创建集群)。

Amazon CLI

使用指定单个自定义 AMI Amazon CLI

- 在运行 `--custom-ami-id` 命令时，使用 `aws emr create-cluster` 参数可指定 AMI ID。

以下示例指定一个将单个自定义 AMI 与 20 GiB 启动卷结合使用的集群。有关更多信息，请参阅 [自定义 Amazon EBS 根设备卷](#)。

Note

为了便于读取，包含 Linux 行继续符 (`\`)。它们可以通过 Linux 命令删除或使用。对于 Windows，请将它们删除或替换为脱字号 (`^`)。

```
aws emr create-cluster --name "Cluster with My Custom AMI" \  
--custom-ami-id MyAmiID --ebs-root-volume-size 20 \  
--release-label emr-5.7.0 --use-default-roles \  
--instance-count 2 --instance-type m5.xlarge
```

在 Amazon EM AMIs R 集群中使用多个自定义

要使用多个自定义集群创建集群 AMIs，请使用以下方法之一：

- Amazon CLI 版本 1.20.21 或更高版本
- Amazon SDK
- 亚马逊 EMR API [RunJobFlow](#) 参考中的亚马逊 EMR
- Amazon CloudFormation (参见 “群集”、“群集” [InstanceGroupConfig](#)、“资源 [InstanceGroupConfig](#)” 或 “资源-” 中的 [CustomAmiID](#) 属性 [InstanceFleetConfig-InstanceTypeConfig](#)) [InstanceTypeConfig](#))

Amazon 管理控制台目前不支持使用多个自定义创建集群 AMIs。

Example -使用 Amazon CLI 使用多个自定义实例创建实例组集群 AMIs

使用 Amazon CLI 版本 1.20.21 或更高版本，您可以为整个集群分配一个自定义 AMI，也可以为集群中的每个实例节点分配多个自定义 AMIs AMI。

以下示例显示了使用跨节点类型（主节点、核心、任务）使用两种实例类型（m5.xlarge）创建的统一实例组集群。每个节点都有多个自定义 AMIs。该示例说明了多个自定义 AMI 配置的几个功能：

- 集群级别没有分配自定义 AMI。这是为了避免多个自定义 AMI AMIs 和单个自定义 AMI 之间发生冲突，这会导致集群启动失败。
- 集群可以在主任务节点、核心节点和单个任务节点上有 AMIs 多个自定义节点。这允许单个 AMI 自定义，例如：预安装的应用程序、复杂的集群配置和加密的 Amazon EBS 根设备卷。
- 实例组核心节点只能有一种实例类型和相应的自定义 AMI。同样，主节点只能有一种实例类型和相应的自定义 AMI。
- 集群可以有多个任务节点。

```
aws emr create-cluster --instance-groups
InstanceGroupType=PRIMARY,InstanceType=m5.xlarge,InstanceCount=1,CustomAmiId=ami-123456
InstanceGroupType=CORE,InstanceType=m5.xlarge,InstanceCount=1,CustomAmiId=ami-234567
InstanceGroupType=TASK,InstanceType=m6g.xlarge,InstanceCount=1,CustomAmiId=ami-345678
InstanceGroupType=TASK,InstanceType=m5.xlarge,InstanceCount=1,CustomAmiId=ami-456789
```

Example -使用 Amazon CLI 版本 1.20.21 或更高版本向具有多种实例类型和多个自定义实例的正在运行的实例组集群添加任务节点 AMIs

使用 Amazon CLI 版本 1.20.21 或更高版本，您可以将多个自定义 AMIs 添加到正在运行的集群的实例组中。CustomAmiId 参数可以与 add-instance-groups 命令一起使用，如以下示例所示。请注意，在多个节点中使用相同的多个自定义 AMI ID (ami-123456)。

```
aws emr create-cluster --instance-groups
InstanceGroupType=PRIMARY,InstanceType=m5.xlarge,InstanceCount=1,CustomAmiId=ami-123456
InstanceGroupType=CORE,InstanceType=m5.xlarge,InstanceCount=1,CustomAmiId=ami-123456
InstanceGroupType=TASK,InstanceType=m5.xlarge,InstanceCount=1,CustomAmiId=ami-234567

{
  "ClusterId": "j-123456",
  ...
}
```

```
aws emr add-instance-groups --cluster-id j-123456 --instance-groups
  InstanceGroupType=Task,InstanceType=m6g.xlarge,InstanceCount=1,CustomAmiId=ami-345678
```

Example -使用 Amazon CLI 版本 1.20.21 或更高版本创建实例队列集群、多个自定义实例类型、多个实例类型 AMIs、按需主节点、按需核心节点、多个核心节点和任务节点

```
aws emr create-cluster --instance-fleets
InstanceFleetType=PRIMARY,TargetOnDemandCapacity=1,InstanceTypeConfigs=['{InstanceType=m5.xlarge,CustomAmiId=ami-123456}']
InstanceFleetType=CORE,TargetOnDemandCapacity=1,InstanceTypeConfigs=['{InstanceType=m5.xlarge,CustomAmiId=ami-123456}',
'{InstanceType=m6g.xlarge, CustomAmiId=ami-345678}']
InstanceFleetType=TASK,TargetSpotCapacity=1,InstanceTypeConfigs=['{InstanceType=m5.xlarge,CustomAmiId=ami-567890}',
'{InstanceType=m6g.xlarge, CustomAmiId=ami-567890}']
```

Example -使用 Amazon CLI 版本 1.20.21 或更高版本向具有多种实例类型和多个自定义实例的正在运行的集群添加任务节点 AMIs

```
aws emr create-cluster --instance-fleets
InstanceFleetType=PRIMARY,TargetOnDemandCapacity=1,InstanceTypeConfigs=['{InstanceType=m5.xlarge,CustomAmiId=ami-123456}']
InstanceFleetType=CORE,TargetOnDemandCapacity=1,InstanceTypeConfigs=['{InstanceType=m5.xlarge,CustomAmiId=ami-123456}',
'{InstanceType=m6g.xlarge, CustomAmiId=ami-345678}']

{
  "ClusterId": "j-123456",
  ...
}

aws emr add-instance-fleet --cluster-id j-123456 --instance-fleet
InstanceFleetType=TASK,TargetSpotCapacity=1,InstanceTypeConfigs=['{InstanceType=m5.xlarge,CustomAmiId=ami-567890}',
'{InstanceType=m6g.xlarge, CustomAmiId=ami-345678}']
```

管理 AMI 程序包存储库更新

默认情况下，首次启动时，Amazon Linux 会 AMIs 连接到软件包存储库以在其他服务启动之前安装安全更新。根据您的环境，在为 Amazon EMR 指定自定义 AMI 时，可以选择禁用这些更新。用于禁用此功能的选项仅在您使用自定义 AMI 时可用。默认情况下，Amazon Linux 内核更新以及其它需要重新启动的软件包不会更新。请注意，您的联网配置必须允许 HTTP 和 HTTPS 传出到 Amazon S3 中的 Amazon Linux 存储库，否则安全更新将失败。

 Warning

我们强烈建议您在指定自定义 AMI 时选择重新启动以更新所有安装的程序包。选择不更新程序包将产生额外的安全风险。

使用 Amazon Web Services 管理控制台，您可以在选择“自定义 AMI”时选择禁用更新的选项。

使用 Amazon CLI，您可以 `--repo-upgrade-on-boot NONE` 同时指定 `--custom-ami-id` 何时使用 `create-cluster` 命令。

使用 Amazon EMR API，您可以 `NONE` 为参数指定。 [RepoUpgradeOnBoot](#)

创建带加密 Amazon EBS 根设备卷的自定义 AMI

要为 Amazon EMR 加密 Amazon Linux AMI 的 Amazon EBS 根设备卷，请将未加密的 AMI 中的快照镜像复制到已加密的目标。有关创建加密 EBS 卷的信息，请参阅《[亚马逊 EC2 用户指南](#)》中的 [Amazon EBS 加密](#)。快照的源 AMI 可以是基础 Amazon Linux AMI，您也可从派生自您自定义的基础 Amazon Linux AMI 的 AMI 复制快照。

 Note

从 Amazon EMR 5.24.0 版本开始，当您指定 Amazon KMS 为密钥提供商时，您可以使用安全配置选项对 EBS 根设备和存储卷进行加密。有关更多信息，请参阅 [本地磁盘加密](#)。

您可以使用外部密钥提供程序或 Amazon KMS 密钥来加密 EBS 根卷。至少必须允许 Amazon EMR 使用的服务角色（通常为默认 `EMR_DefaultRole`）为 Amazon EMR 加密和解密卷，这样才能使用 AMI 创建集群。Amazon KMS 用作密钥提供程序时，这意味着必须允许以下操作：

- `kms:encrypt`
- `kms:decrypt`
- `kms:ReEncrypt*`
- `kms:CreateGrant`
- `kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext`
- `kms:DescribeKey`

执行此操作的最简单方式是添加角色作为密钥用户，如以下教程中所述。如果您需要自定义角色策略，请参考以下示例策略语句。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "EmrDiskEncryptionPolicy",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ReEncrypt*",
        "kms:CreateGrant",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

教程：使用 KMS 密钥创建带加密根设备卷的自定义 AMI

此示例中的第一步是查找 KMS 密钥的 ARN 或创建新的 ARN。有关创建密钥的更多信息，请参阅《Amazon Key Management Service 开发人员指南》中的[创建密钥](#)。以下过程说明如何将默认服务角色 EMR_DefaultRole 作为密钥用户添加到密钥策略。当创建或编辑密钥时，记下密钥的 ARN 值。随后，在创建 AMI 时将使用此 ARN 更高版本。

使用控制台将 Amazon EC2 的服务角色添加到加密密钥用户列表中

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并在 <https://console.aws.amazon.com/kms> 处打开 Amazon Key Management Service (Amazon KMS) 控制台。
2. 要更改 Amazon Web Services 区域，请使用页面右上角的区域选择器。
3. 选择要使用的 KMS 密钥的别名。

4. 在密钥详细信息页面的 Key Users (密钥用户) 下，选择 Add (添加)。
5. 在 Attach (附加) 对话框中，选择 Amazon EMR 服务角色。默认角色的名称为 EMR_DefaultRole。
6. 选择 Attach (附加)。

使用创建加密的 AMI Amazon CLI

- 使用中的 `aws ec2 copy-image` 命令创建带有加密的 EBS 根设备卷和您修改的密钥的 AMI。Amazon CLI 将指定的 `--kms-key-id` 值替换为您在早期版本创建或修改的密钥的完整 ARN。

Note

为了便于读取，包含 Linux 行继续符 (\)。它们可以通过 Linux 命令删除或使用。对于 Windows，请将它们删除或替换为脱字号 (^)。

```
aws ec2 copy-image --source-image-id MyAmiId \  
--source-region us-west-2 --name MyEncryptedEMRAmi \  
--encrypted --kms-key-id arn:aws:kms:us-west-2:12345678910:key/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx
```

此命令的输出将提供您创建的 AMI 的 ID (可在创建集群时指定此 ID)。有关更多信息，请参阅[在 EMR 集群中使用单个自定义 AMI](#)。您也可选择通过安装软件并执行其它配置来自定义此 AMI。有关更多信息，请参阅[从预置的实例创建自定义 Amazon Linux AMI](#)。

最佳实践和注意事项

在为 Amazon EMR 创建自定义 AMI 时，请考虑以下事项：

- Amazon EMR 7.x 系列基于 Amazon Linux 2023。对于这些亚马逊 EMR 版本，您需要使用基于亚马逊 Linux 2023 的图像进行自定义。AMIs 要查找基本自定义 AMI，请参阅[查找 Linux AMI](#)。
- 亚马逊 Linux 2023 AMI 应基于 Linux 内核 6.1，使用基于 Linux 内核版本 6.12 的亚马逊 Linux 2023 AMI 可能会导致集群配置失败。
- 对于低于 7.x 的亚马逊 EMR 版本，不支持亚马逊 Linux 2023 AMIs。

- Amazon EMR 5.30.0 及更高版本，以及 Amazon EMR 6.x 系列都基于 Amazon Linux 2。对于这些亚马逊 EMR 版本，您需要使用基于 Amazon Linux 2 的镜像进行自定义。AMIs 要查找基本自定义 AMI，请参阅[查找 Linux AMI](#)。
- 对于低于 5.30.0 和 6.x 的亚马逊 EMR 版本，不支持亚马逊 Linux 2。AMIs
- 您必须使用 64 位 Amazon Linux AMI。不支持 32 位 AMI。
- 不支持 AMIs 带有多个亚马逊 EBS 卷的亚马逊 Linux。
- 使您的自定义项基于由 EBS 支持的最新 [Amazon Linux AMI](#)。有关亚马逊 Linux AMIs 和相应的 AMI 的列表 IDs，请参阅[亚马逊 Linux AMI](#)。
- 请不要复制现有 Amazon EMR 实例的快照来创建自定义 AMI。这将导致错误。
- 仅支持 HVM 虚拟化类型和与 Amazon EMR 兼容的实例。在您执行 AMI 自定义过程时，务必选择 HVM 镜像和与 Amazon EMR 兼容的实例类型。有关兼容的实例和虚拟化类型，请参阅[Amazon EMR 支持的实例类型](#)。
- 您的服务角色在 AMI 上必须具有启动许可，因此 AMI 必须为公用 AMI，或者您必须是 AMI 的所有者或所有者已与您共享 AMI。
- 在 AMI 上创建与应用程序同名的用户将导致错误 (例如，hadoop、hdfs、yarn 或 spark)。
- /tmp、/var 和 /emr (如果它们存在于 AMI 上) 的内容将在启动时分别移至 /mnt/tmp、/mnt/var 和 /mnt/emr。文件将保留，但如果大量数据，则启动时间可能长于预期时间。
- 如果您使用基于 Amazon Linux AMI (创建日期为 2018-08-11) 的自定义 Amazon Linux AMI，则 Oozie 服务器无法启动。如果您使用 Oozie，请根据具有不同创建日期的 Amazon Linux AMI ID 创建自定义 AMI。您可以使用以下 Amazon CLI 命令返回所有版本为 2018.03 的 HVM Amazon Linux AMIs 的图片 IDs 列表以及发布日期，以便您可以选择合适的 Amazon Linux AMI 作为基础。MyRegion 替换为您的地区标识符，例如 us-west-2。

```
aws ec2 --region MyRegion describe-images --owner amazon --query 'Images[?
Name!=`null`][?starts_with(Name, `amzn-ami-hvm-2018.03`) == `true`].
[CreationDate,ImageId,Name]' --output text | sort -rk1
```

- 如果您使用具有非标准域名和 AmazonProvided DNS 的 VPC，则不应在操作系统 DNS 配置中使用该 rotate 选项。
- 如果您创建包含 Amazon Systems Manager (SSM) 代理的自定义 AMI，则启用的 SSM 代理可能会导致集群上出现配置错误。为避免这种情况，在使用自定义 AMI 时，请禁用 SSM 代理。为此，当您选择并启动您的 Amazon EC2 实例时，请在使用该实例创建自定义 AMI 并随后创建 EMR 集群之前禁用 SSM 代理。

有关更多信息，请参阅亚马逊 EC2 用户指南中的[创建由亚马逊 EBS 支持的 Linux AMI](#)。

在创建 EMR 集群时更改 Amazon Linux 发行版

当您使用 Amazon EMR 6.6.0 或更高版本启动集群时，它会自动使用已针对默认 Amazon EMR AMI 验证的最新 Amazon Linux 2 版本。您可以使用 Amazon EMR 控制台或 Amazon CLI 为集群指定不同的 Amazon Linux 发行版。

Amazon EMR console

从控制台中创建集群时更改 Amazon Linux 发行版

1. [登录并通过/ Amazon Web Services 管理控制台 emr 打开亚马逊 EMR 控制台。https://console.aws.amazon.com](https://console.aws.amazon.com/emr)
2. EC2 在左侧导航窗格的 EMR on 下，选择集群，然后选择创建集群。
3. 对于 EMR 版本，选择 emr-6.6.0 或更高版本。
4. 在操作系统选项下，选择 Amazon Linux 发行版，取消选中自动应用最新的 Amazon Linux 更新复选框，然后选择所需的 Amazon Linux 发行版。
5. 选择适用于集群的任何其他选项。
6. 要启动集群，选择 Create cluster (创建集群)。

Amazon CLI

在使用 Amazon CLI 创建集群时更改 Amazon Linux 发行版

- 在您运行 `aws emr create-cluster` 命令时，请使用 `--os-release-label` 参数指定 Amazon Linux 发行版。

```
aws emr create-cluster --name "Cluster with Different Amazon Linux Release" \
--os-release-label 2.0.20210312.1 \
--release-label emr-6.6.0 --use-default-roles \
--instance-count 2 --instance-type m5.xlarge
```

自定义 Amazon EBS 根设备卷

您可以根据自己的用例和成本要求设置卷类型和其他属性。您可以接受默认值，也可以自定义。

EBS 根卷默认设置

使用 Amazon EMR 4.x 及更高版本时，您可以在创建集群时指定根卷的大小。在 Amazon EMR 6.15.0 及更高版本中，您还可以指定根卷 IOPS 和吞吐量。这些属性仅适用于 Amazon EBS 根设备卷，并适用于集群中的所有实例。这些属性不适用于您在创建集群时为每个实例类型单独指定的存储卷。

- Amazon EMR 6.10.0 及更高版本的默认根卷大小为 15GiB。早期版本的默认根卷大小为 10GiB。您最多可以将其调整为 100GiB。
- 默认根卷 IOPS 为 3000。您最多可以将其调整为 16000。
- 默认根卷吞吐量为 125 MiB/s。You can adjust this up to 1000 Mib/s。

Note

根卷大小和 IOPS 的比率不能高于 1 个卷对 500 IOPS (1:500)，而根卷 IOPS 和吞吐量的比率不能高于 1 个 IOPS 对 0.25 吞吐量 (1:0.25) 的比率。

有关 Amazon EBS 的更多信息，请参阅[亚马逊 EC2 根设备音量](#)。

采用默认 AMI 的根设备卷类型

使用默认 AMI 时，根设备卷类型由您使用的 Amazon EMR 发行版决定。

- 在 Amazon EMR 6.15.0 及更高版本中，Amazon EMR 将通用型 SSD (gp3) 挂载作为根设备卷类型。
- 在低于 6.15.0 的 Amazon EMR 版本中，Amazon EMR 将通用型 SSD (gp2) 挂载作为根设备卷类型。

采用自定义 AMI 的根设备卷类型

自定义 AMI 可能具有不同的根设备卷类型。Amazon EMR 始终使用您的自定义 AMI 卷类型。

- 在 Amazon EMR 6.15.0 及更高版本中，您可以为自定义 AMI 配置根卷大小、IOPS 和吞吐量，但前提是这些属性适用于自定义 AMI 卷类型。
- 在低于 6.15.0 的 Amazon EMR 版本中，您只能为自定义 AMI 配置根卷大小。

如果您在创建集群时未配置根卷大小、IOPS 或吞吐量，则 Amazon EMR 将在适用时使用自定义 AMI 中的值。如果您决定在创建集群时配置这些值，则只要这些值与自定义 AMI 根卷兼容并受其支持，Amazon EMR 将使用您指定的值。有关更多信息，请参阅 [使用自定义 AMI 为 Amazon EMR 集群配置提供更大的灵活性](#)。

根设备卷大小定价

基于从中运行集群的区域中的卷类型的每月 EBS 费用按小时比例收取 EBS 根设备卷成本。存储卷也是如此。费用按 GB 计算，但如果您以 GiB 为单位指定根卷大小，可能需要在估算值中考虑到这一点（1GB 等于 0.931323GiB）。

通用型 SSD gp2 和 gp3 的计费方式不同。要估算与集群中的 EBS 根设备卷关联的费用，请使用以下公式：

通用型 SSD gp2

gp2 的费用仅包括 EBS 卷大小（以 GB 为单位）。

$$(\$EBS \text{ size in GB/month}) * 0.931323 / 30 / 24 * EMR\_EBSRootVolumesizeInGiB * InstanceCount$$

例如，采用一个具有一个主节点和一个核心节点并使用带默认 10GiB 根设备卷的基础 Amazon Linux AMI 的集群。如果该区域的 EBS 成本为 0.10 美元/ GB/month, that works out to be approximately \$0.00129 per instance per hour, and \$0.00258 per hour for the cluster (\$0.10/GB/month 除以 30 天，再除以 24 小时，再乘以 10 GB，再乘以 2 个集群实例）。

通用型 SSD gp3

gp3 的成本包括 EBS 卷大小（以 GB 为单位）、超过 3000 的 IOPS（免费 3000 IOPS）和超过 125 的吞吐量（免费）。MB/s (125 MB/s

$$\begin{aligned} &(\$EBS \text{ size in GB/month}) * 0.931323 / 30 / 24 * EMR\_EBSRootVolumesizeInGiB * \\ &InstanceCount \\ &+ \\ &(\$EBS \text{ IOPS/Month})/30/24 * (EMR\_EBSRootVolumeIops - 3000) * InstanceCount \\ &+ \\ &(\$EBS \text{ throughput/Month})/30/24 * (EMR\_EBSRootVolumeThroughputInMb/s - 125) * \\ &InstanceCount \end{aligned}$$

例如，采用一个具有一个主节点和一个核心节点并使用带默认 15GiB 根设备卷大小、4000 IOPS 和 140 吞吐量的基础 Amazon Linux AMI 的集群。如果该地区的 EBS 成本为 0.10 美元/ GB/month,

\$0.005/provisioned IOPS/month over 3000, and \$0.040/provisioned MB/s/month 超过 125 美元。结果大约是每个实例每小时 0.009293 美元，集群每小时约为 0.018586 美元。

指定自定义根设备卷的设置

Note

根卷大小和 IOPS 的比率不能高于 1 个卷对 500 IOPS (1:500)，而根卷 IOPS 和吞吐量的比率不能高于 1 个 IOPS 对 0.25 吞吐量 (1:0.25) 的比率。

Console

要从 Amazon EMR 控制台指定 Amazon EBS 根设备卷属性

1. [登录并通过/ Amazon Web Services 管理控制台 emr 打开亚马逊 EMR 控制台。https://console.aws.amazon.com](https://console.aws.amazon.com/emr)
2. EC2在左侧导航窗格的 EMR on 下，选择集群，然后选择创建集群。
3. 选择 Amazon EMR 6.15.0 或更高版本。
4. 在集群配置下，导航到 EBS 根卷部分，然后为要配置的任何属性输入一个值。
5. 选择适用于集群的任何其他选项。
6. 要启动集群，选择 Create cluster (创建集群)。

CLI

要使用 Amazon CLI指定 Amazon EBS 根设备卷属性

- 使用 [create-cluster](#) 命令的 `--ebs-root-volume-size`、`--ebs-root-volume-iops` 和 `--ebs-root-volume-throughput` 参数，如以下示例所示。

Note

为了便于读取，包含 Linux 行继续符 (\)。它们可以通过 Linux 命令删除或使用。对于 Windows，请将它们删除或替换为脱字号 (^)。

```
aws emr create-cluster --release-label emr-6.15.0\
```

```
--ebs-root-volume-size 20 \  
--ebs-root-volume-iops 3000\  
--ebs-root-volume-throughput 135\  
--instance-groups InstanceGroupType=MASTER,\  
InstanceCount=1,InstanceType=m5.xlarge  
InstanceGroupType=CORE,InstanceCount=2,InstanceType=m5.xlarge
```

在启动 Amazon EMR 集群时配置应用程序

选择软件版本后，Amazon EMR 使用 Amazon Machine Image (AMI) 与 Amazon Linux 在您启动集群时安装选中的软件，如 Hadoop、Spark、Hive 等。Amazon EMR 会定期提供新版本，来添加新功能、新应用程序并提供常规更新。我们建议在可能的情况下尽量使用最新的版本启动集群。在从控制台启动集群时，默认选项为使用最新版本。

有关 Amazon EMR 版本和每个版本可用的软件版本的更多信息，请访问 [Amazon EMR 版本指南](#)。有关如何编辑安装在集群上的应用程序和软件的默认配置的更多信息，请转到《Amazon EMR 版本指南》中的 [配置应用程序](#)。Amazon EMR 版本中包含的开源 Hadoop 和 Spark 生态系统组件的某些版本拥有补丁和改进（详见 [Amazon EMR 版本指南](#) 中的文档）。

除了可在集群上安装的标准软件 and 应用程序外，您还可以使用引导操作安装自定义软件。引导操作是启动集群时在实例上运行的脚本，以及在创建集群时添加到集群中的新节点上运行的脚本。Bootstrap 操作还可用于在每个节点上调用 Amazon CLI 命令，将对象从 Amazon S3 复制到集群中的每个节点。

Note

在 Amazon EMR 版本 4.x 及更高版本中，引导操作的用法发生了变化。有关 Amazon EMR AMI 版本 2.x 和 3.x 区别的更多信息，请转到《Amazon EMR 版本指南》中的 [4.x 区别概述](#)。

创建引导操作以使用 Amazon EMR 集群安装其他软件

您可以使用引导操作安装其它软件或自定义集群实例的配置。引导操作是在 Amazon EMR 使用 Amazon Linux Amazon Machine Image (AMI) 启动实例之后在集群上运行的脚本。引导操作在 Amazon EMR 安装您在创建集群时指定的应用程序之前和在集群节点开始处理数据之前运行。如果您向正在运行的集群添加节点，则引导操作也会以相同方式在这些节点上运行。您可以创建自定义引导操作并指定何时创建集群。

Amazon EMR 版本 4.x 不支持适用于 Amazon EMR AMI 版本 2.x 和 3.x 的大多数预定义引导操作。例如，Amazon EMR 版本 4.x 不支持 `configure-Hadoop` 和 `configure-daemons`。相反，Amazon

EMR 版本 4.x 自身就提供了此功能。有关如何将引导操作从 Amazon EMR AMI 版本 2.x 和 3.x 迁移到 Amazon EMR 发行版 4.x 的更多信息，请访问《Amazon EMR 发行之南》中的[使用 Amazon EMR 的早期 AMI 版本自定义集群和应用程序配置](#)。

引导操作基础

默认以 Hadoop 用户的身份执行引导操作。您可以使用 `sudo` 以根特权执行引导操作。

所有 Amazon EMR 管理界面都支持引导操作。通过从控制台、Amazon CLI 或 API 中提供多个 `bootstrap-actions` 参数，您最多可以为每个集群指定 16 个引导操作。

在 Amazon EMR 控制台，您可以选择在创建集群时指定引导操作。

如果使用 CLI，通过在使用 `create-cluster` 命令创建集群时添加 `--bootstrap-actions` 参数，可将引导操作脚本的引用传递给 Amazon EMR。

```
--bootstrap-actions Path="s3://amzn-s3-demo-bucket/filename",Args=[arg1,arg2]
```

如果引导操作返回非零错误代码，Amazon EMR 会将其当作故障处理，并终止实例。如果太多实例导致引导操作失败，Amazon EMR 就会终止集群。如果只有几个实例失败，Amazon EMR 会尝试重新分配失败的实例并继续执行。使用集群 `lastStateChangeReason` 错误代码标识引导操作所导致的故障。

带条件运行引导操作

如需仅在主节点上运行引导操作，您可以使用带有某种逻辑的自定义引导操作来确定该节点是否为主节点。

```
#!/bin/bash
if grep isMaster /mnt/var/lib/info/instance.json | grep false;
then
    echo "This is not master node, do nothing, exiting"
    exit 0
fi
echo "This is master, continuing to execute script"
# continue with code logic for master node below
```

以下输出将来自核心节点。

```
This is not master node, do nothing, exiting
```


以下输出将来自主节点。

```
This is master, continuing to execute script
```

要使用此逻辑，请将您的引导操作（包括上述代码）上载到 Amazon S3 存储桶。在 Amazon CLI，将 `--bootstrap-actions` 参数添加到 `aws emr create-cluster` API 调用中，并将您的引导脚本位置指定为的值。Path

关闭操作

引导操作脚本可以通过向 `/mnt/var/lib/instance-controller/public/shutdown-actions/` 目录编写的方式，创建一个或多个关闭操作。当集群终止时，此目录上的所有脚本会并行执行。每个脚本必须在 60 秒钟内运行和完成。

如果节点因为错误而终止，则不保证关闭操作脚本的运行。

Note

使用 Amazon EMR 版本 4.0 及更高版本时，必须在主节点上手动创建 `/mnt/var/lib/instance-controller/public/shutdown-actions/` 目录。默认情况下，该目录不存在；但一经创建，该目录中的脚本可在关机前运行。有关连接主节点以创建目录的更多信息，请参阅[使用 SSH 连接到 Amazon EMR 集群主节点](#)。

使用自定义引导操作

您可以创建自定义脚本以执行自定义引导操作。任何 Amazon EMR 界面都可以引用自定义引导操作。

Note

为了获得最佳性能，我们建议您将要用于 Amazon EMR 的自定义引导操作、脚本和其他文件存储在您的集群 Amazon Web Services 区域 相同的 Amazon S3 存储桶中。

内容

- [添加自定义引导操作](#)
- [使用自定义引导操作将对象从 Amazon S3 复制到每个节点](#)

添加自定义引导操作

Console

使用控制台通过引导操作创建集群

1. [登录并通过/ Amazon Web Services 管理控制台 emr 打开亚马逊 EMR 控制台。https://console.aws.amazon.com](https://console.aws.amazon.com/emr)
2. EC2在左侧导航窗格的 EMR on 下，选择集群，然后选择创建集群。
3. 在 Bootstrap actions (引导操作) 下，选择 Add (添加)，为操作指定名称、脚本位置和可选参数。选择 Add bootstrap action (添加引导操作)。
4. (可选) 添加更多引导操作。
5. 选择适用于集群的任何其他选项。
6. 要启动集群，选择 Create cluster (创建集群)。

CLI

要使用自定义引导操作创建集群，请使用 Amazon CLI

使用包含引导操作时，请 Amazon CLI 将Path和指定Args为逗号分隔的列表。以下示例未使用参数列表。

- 要使用自定义 bootstrap 操作启动集群，请键入以下命令，*myKey*替换为 EC2 密钥对的名称。包含 --bootstrap-actions 参数并将引导脚本位置指定为 Path。
- Linux、UNIX 和 Mac OS X 用户：

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --release-label emr-4.0.0 \
--use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey \
--applications Name=Hive Name=Pig \
--instance-count 3 --instance-type m5.xlarge \
--bootstrap-actions Path="s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/download.sh"
```

- Windows 用户：

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --release-label emr-4.2.0 --use-
default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey --applications Name=Hive Name=Pig
--instance-count 3 --instance-type m5.xlarge --bootstrap-actions Path="s3://
elasticmapreduce/bootstrap-actions/download.sh"
```

如果不使用 `--instance-groups` 参数指定实例计数，则将启动单个主节点，其余实例将作为核心节点启动。所有节点都使用该命令中指定的实例类型。

 Note

如果您之前没有创建默认的 Amazon EMR 服务角色和 EC2 实例配置文件，请在键入 `aws emr create-default-roles` 子命令之前键入创建它们。 `create-cluster`

有关在中使用 Amazon EMR 命令的更多信息 Amazon CLI，请参阅。<https://docs.amazonaws.cn/cli/latest/reference/emr>

使用自定义引导操作将对象从 Amazon S3 复制到每个节点

安装应用程序前，您可以使用引导操作将对象从 Amazon S3 复制到集群中的每个节点。安装 Amazon CLI 在群集的每个节点上，因此您的引导操作可以调用 Amazon CLI 命令。

下面的示例演示了一个简单的引导操作脚本，即将一个文件 `myfile.jar` 从 Amazon S3 复制到每个集群节点上的本地文件夹 `/mnt1/myfolder` 中。此脚本保存到 Amazon S3 上，使用的文件名为 `copymyfile.sh`，其中包含以下内容。

```
#!/bin/bash
aws s3 cp s3://amzn-s3-demo-bucket/myfilefolder/myfile.jar /mnt1/myfolder
```

在启动集群时，您可以指定脚本。以下 Amazon CLI 示例演示了这一点：

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --release-label emr-7.12.0 \
--use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey \
--applications Name=Hive Name=Pig \
--instance-count 3 --instance-type m5.xlarge \
--bootstrap-actions Path="s3://amzn-s3-demo-bucket/myscriptfolder/copymyfile.sh"
```

配置 Amazon EMR 集群硬件和联网

创建 Amazon EMR 集群时需要考虑的一个重要因素是如何配置 Amazon EC2 实例和网络选项。本章将详细介绍这些选项，然后将它们与[最佳实践和指南](#)相关联。

- 节点类型 — EMR 集群中的 Amazon EC2 实例按节点类型进行组织。即主节点、核心节点和任务节点。每个节点类型都执行一组由安装在集群上的分布式应用程序定义的角色。例如，在 Hadoop MapReduce 或 Spark 任务期间，核心节点和任务节点上的组件会处理数据，将输出传输到 Amazon S3 或 HDFS，并将状态元数据提供回主节点。对于单节点集群，所有组件都在主节点上运行。有关更多信息，请参阅 [了解 Amazon EMR 中的节点类型：主节点、核心节点和任务节点](#)。
- EC2 实例 — 创建集群时，您可以选择每种类型的节点将在哪个 Amazon EC2 实例上运行。EC2 实例类型决定了节点的处理和存储配置文件。为您的节点选择 Amazon EC2 实例很重要，因为它决定了集群中各个节点类型的性能概况。有关更多信息，请参阅 [配置用于亚马逊 EMR 的亚马逊 EC2 实例类型](#)。
- 联网：您可以使用公有子网、私有子网或共享子网将 Amazon EMR 集群启动到 VPC。您的联网配置决定了客户和服务如何连接到集群来执行工作、集群如何连接到数据存储和其它 Amazon 资源，以及用于控制这些连接上的流量的选项。有关更多信息，请参阅 [在 VPC 中为 Amazon EMR 配置联网](#)。
- 实例分组-托管每种节点类型的 EC2实例集合称为实例队列或统一实例组。实例分组配置是您在创建集群时所做的选择。此选择决定了在集群运行时向集群添加节点的方式。配置适用于所有节点类型。它可以在稍后更改。有关更多信息，请参阅 [使用实例集或统一实例组创建 Amazon EMR 集群](#)。

Note

实例集配置仅在 Amazon EMR 发行版 4.8.0 及更高版本（不包括 5.0.0 和 5.0.3）中可用。

了解 Amazon EMR 中的节点类型：主节点、核心节点和任务节点

通过此节，您可以了解 Amazon EMR 如何使用其中每个节点类型并将其作为集群容量规划的基础。

主节点

主节点管理集群，通常运行分布式应用程序的主要组件。例如，主节点运行 YARN ResourceManager 服务来管理应用程序的资源。它还运行 HDFS NameNode 服务，跟踪提交到集群的任务的状态，并监控实例组的运行状况。

要监控集群的进度并直接与应用程序交互，您可以作为 Hadoop 用户通过 SSH 连接到主节点。有关更多信息，请参阅 [使用 SSH 连接到 Amazon EMR 集群主节点](#)。通过连接到主节点，您可以直接访问目录和文件，如 Hadoop 日志文件。有关更多信息，请参阅 [查看 Amazon EMR 日志文件](#)。您还可以查看应用程序以主节点上运行的网站形式发布的用户界面。有关更多信息，请参阅 [查看 Amazon EMR 集群上托管的 Web 界面](#)。

 Note

在 Amazon EMR 5.23.0 及更高版本中，您可以启动包含三个主节点的集群，以支持 YARN 资源管理器、HDFS、Spark、H NameNode 和 Ganglia 等应用程序的高可用性。使用此功能，主节点不再发生潜在的单点故障。如果其中一个主节点出现故障，Amazon EMR 会自动故障转移到备用主节点，并将出现故障的主节点替换为具有相同配置和引导操作的新主节点。有关更多信息，请参阅[计划和配置主节点](#)。

核心节点

核心节点由主节点进行管理。核心节点运行数据节点守护程序以将数据存储作为 Hadoop Distributed File System (HDFS) 的一部分进行协调。它们还运行任务跟踪守护程序，并对安装的应用程序所需的数据执行其它并行计算任务。例如，核心节点运行 YARN NodeManager 守护程序、Hadoop MapReduce 任务和 Spark 执行程序。

每个集群只有一个核心实例组或实例队列，但可以在实例组或实例队列中的多个 Amazon EC2 实例上运行多个节点。通过实例组，您可以在集群运行时添加和删除 Amazon EC2 实例。您还可以设置弹性伸缩，以根据指标的值来添加实例。有关使用实例组配置添加和移除 Amazon EC2 实例的更多信息，请参阅[使用 Amazon EMR 集群扩展来适应不断变化的工作负载](#)。

对于实例集，您可以通过为按需实例与竞价型实例修改实例集的目标容量来高效地添加和删除实例。有关目标容量的更多信息，请参阅[实例集选项](#)。

 Warning

从运行的核心节点删除 HDFS 守护程序或终止核心节点将面临数据丢失的风险。配置核心节点以使用竞价型实例时，请务必小心。有关更多信息，请参阅[什么时候应该使用竞价型实例？](#)。

任务节点

您可以使用任务节点来增强能力，以便对数据执行并行计算任务，例如 Hadoop MapReduce 任务和 Spark 执行器。任务节点不运行数据节点守护程序，也不在 HDFS 中存储数据。与核心节点一样，您可以通过将 Amazon EC2 实例添加到现有的统一实例组或修改任务实例队列的目标容量来向集群添加任务节点。

对于统一实例组配置，您最多可拥有 48 个任务实例组。通过这种方式添加实例组，您可以混合 Amazon EC2 实例类型和定价选项，例如按需实例和竞价实例。这使您能够灵活且经济有效地响应工作负载要求。

对于实例集配置，提供了混合实例类型和购买选项的内置功能，因此仅有一个任务实例集。

由于竞价型实例通常用于运行任务节点，而 Amazon EMR 具有调度 YARN 任务的默认功能，因此在竞价型实例上运行的任务节点终止时，正在运行的任务不会失败。Amazon EMR 通过允许应用程序主进程仅在核心节点上运行来实现这一目标。应用程序主进程控制正在运行的任务，并且需要在任务的整个生命周期内保持活动状态。

Amazon EMR 发行版 5.19.0 及更高版本使用内置 [YARN 节点标签](#) 功能来实现这一目标。（早期版本使用代码补丁）。yarn-site 中的属性和 capacity-scheduler 配置分类是默认配置，以便 YARN capacity-scheduler 和 fair-scheduler 利用节点标注。Amazon EMR 自动为核心节点添加 CORE 标注，并设置属性，以便只在具有 CORE 标签的节点上安排应用程序主节点。手动修改 yarn-site 和 capacity-scheduler 配置分类中的相关属性，或直接在关联的 XML 文件中修改相关属性，可能会破坏此功能或调整此功能。

从 Amazon EMR 6.x 发行版系列开始，默认情况下禁用 YARN 节点标注功能。默认情况下，应用程序主进程可以在核心节点和任务节点上运行。您可以通过配置以下属性来启用 YARN 节点标注功能：

- `yarn.node-labels.enabled: true`
- `yarn.node-labels.am.default-node-label-expression: 'CORE'`

从 Amazon EMR 7.x 发行版系列开始，Amazon EMR 按实例市场类型（如按需型或竞价型）为实例分配 YARN 节点标签。您可以配置以下属性，来启用节点标签并将应用程序进程限制为 ON_DEMAND：

```
yarn.node-labels.enabled: true
yarn.node-labels.am.default-node-label-expression: 'ON_DEMAND'
```

如果您使用的是 Amazon EMR 7.0 或更高版本，则可以使用以下配置将应用程序进程限制为具有 CORE 标签的节点：

```
yarn.node-labels.enabled: true
yarn.node-labels.am.default-node-label-expression: 'CORE'
```

对于 Amazon EMR 7.2 及更高版本，如果您的集群使用带有节点标签的托管扩展，Amazon EMR 将尝试根据应用程序进程和执行程序需求独立扩展集群。

例如，如果使用 Amazon EMR 7.2 或更高版本，并将应用程序进程限制为 ON_DEMAND 节点，则当应用程序进程需求增加时，托管扩展会扩展 ON_DEMAND 节点。同样，如果将应用程序进程限制为 CORE 节点，则当应用程序进程需求增加时，托管扩展会纵向扩展 CORE 节点。

有关特定属性的信息，请参阅[用于防止因任务节点竞价型实例终止而导致任务失败的 Amazon EMR 设置](#)。

配置用于亚马逊 EMR 的亚马逊 EC2 实例类型

EC2 实例采用不同的配置，称为实例类型。实例类型均有不同的 CPU、输入/输出和存储容量。除了实例类型外，您还可以为 Amazon EC2 实例选择不同的购买选项。您可以在统一实例组或实例集中指定不同的实例类型和购买选项。有关更多信息，请参阅[使用实例集或统一实例组创建 Amazon EMR 集群](#)。有关为应用程序选择实例类型和购买选项的指导，请参阅[为竞价型实例配置 Amazon EMR 集群实例类型和最佳实践](#)。

Important

当您使用选择实例类型时 Amazon Web Services 管理控制台，为每种实例类型显示的 vCPU 数量是该实例类型的 YARN vcore 数，而不是该实例类型 CPUs 的 EC2 v 数。有关每种实例类型的 v CPUs 数的更多信息，请参阅[Amazon EC2 实例类型](#)。

主题

- [Amazon EMR 支持的实例类型](#)
- [在 VPC 中为 Amazon EMR 配置联网](#)
- [使用实例集或统一实例组创建 Amazon EMR 集群](#)

Amazon EMR 支持的实例类型

本节介绍 Amazon EMR 支持的实例类型（按 Amazon Web Services 区域整理）。要了解有关实例类型的更多信息，请参阅[亚马逊 EC2 实例和亚马逊 Linux AMI 实例类型矩阵](#)。

并非所有实例类型在所有区域内都可用，实例可用性取决于指定区域和可用区的可用性和需求。实例的可用区由您用于启动集群的子网决定。

注意事项

为 Amazon EMR 集群选择实例类型时，请考虑以下事项。

 Important

当您使用选择实例类型时 Amazon Web Services 管理控制台，为每种实例类型显示的 vCPU 数量是该实例类型的 YARN vcore 数，而不是该实例类型CPUs 的 EC2 v 数。有关每种实例类型的 v CPUs 数的更多信息，请参阅 [Amazon EC2 实例类型](#)。

- 如果您使用在指定区域和可用区中不可用的实例类型创建集群，则您的集群可能无法预置或可能预置失败。有关实例可用性的信息，请参阅 [Amazon EMR 定价页面](#)或者查看此页面上的 [支持的实例类型](#) 由 [Amazon Web Services 区域](#) 表格。
- 从 Amazon EMR 5.13.0 版本开始，所有实例均为根卷使用 HVM 虚拟化和 EBS 支持的存储。采用 5.13.0 之前的 Amazon EMR 发行版时，有些上一代实例使用 PVM 虚拟化。有关更多信息，请参阅 [Linux AMI 虚拟化类型](#)。
- 由于缺乏硬件支持和默认设置，可能会导致内存和核心利用率不足，因此如果运行低于 5.36.1 和 6.10.0 的 Amazon EMR 发行版，我们不建议使用 c7a、c7i、m7i、m7i-flex、r7a、r7i、r7iz、i4i.12xlarge、i4i.24xlarge 等实例类型。如果在这些发行版中运行上述实例类型，可能会降低性能，也不会看到新实例类型的预期优势，比如 c7i 和 c6i。要在这些性能类型下实现最佳资源利用率和性能，应运行 5.36.1 及更高版本或 6.10.0 及更高版本，以最大限度发挥其功能。
- 一些实例类型支持增强联网。有关更多信息，请参阅[有关 Linux 的增强联网](#)。
- NVIDIA 和 CUDA 驱动程序默认安装在 GPU 实例类型上。

支持的实例类型由 Amazon Web Services 区域

下表列出了 Amazon EMR 支持的亚马逊 EC2 实例类型，按其整理。Amazon Web Services 区域该表还列出了支持各实例类型的 5.x、6.x 和 7.x 系列中最早的 Amazon EMR 发行版。

美国东部 (弗吉尼亚州北部) - us-east-1

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
通用	m5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5ad.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5ad.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5dn.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5n.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5zn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.3xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.6xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6g.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6g.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6idn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6idn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7a.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.32xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.2xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.4xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.8xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m7i-flex.12xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.16xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m8gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
计算优化	c5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5a.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5ad.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c5ad.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.24xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c5n.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.9xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.18xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6gn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7a.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c7a.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.32xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gn.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.2xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.4xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.8xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.12xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.16xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c8gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
加速计算	f2.6xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	f2.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	f2.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	g3.4xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3.8xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3.16xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3s.xlarge	emr-5.19.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	g4dn.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g5.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g6.xlarge	emr-7.2.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	g6.2xlarge	emr-7.2.0
	g6.4xlarge	emr-7.2.0
	g6.8xlarge	emr-7.2.0
	g6.12xlarge	emr-7.2.0
	g6.16xlarge	emr-7.2.0
	g6.24xlarge	emr-7.2.0
	g6.48xlarge	emr-7.2.0
	g6e.xlarge	emr-7.5.0
	g6e.2xlarge	emr-7.5.0
	g6e.4xlarge	emr-7.5.0
	g6e.8xlarge	emr-7.5.0
	g6e.12xlarge	emr-7.5.0
	g6e.16xlarge	emr-7.5.0
	g6e.24xlarge	emr-7.5.0
	g6e.48xlarge	emr-7.5.0
	gr6.4xlarge	emr-7.2.0
	gr6.8xlarge	emr-7.2.0
	p2.xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p2.8xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	p2.16xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.2xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.8xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.16xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p4d.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	p5.48xlarge	emr-6.14.0, emr-7.0.0
内存优化	r5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5ad.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5ad.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5b.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.24xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5dn.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5n.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6idn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7a.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r7a.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.32xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.32xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r8gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	x1.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1e.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	x2gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	x2iedn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	z1d.xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	z1d.2xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.3xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.6xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.12xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
存储优化	d3.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.6xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	d3en.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	h1.2xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	h1.4xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	h1.8xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	h1.16xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.2xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.4xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.8xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.16xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i3en.2xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.3xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.6xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.12xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.24xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i4i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i7i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	i7i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	i7i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	i7i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	i7i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	i7i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i7i.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	i7i.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	i7ie.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.3xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.6xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.18xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	im4gn.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	is4gen.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

美国东部 (俄亥俄) - us-east-2

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
通用	m5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5ad.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5ad.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5dn.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5dn.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5zn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5zn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.3xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.6xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6g.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6idn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7a.xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.2xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.4xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m7a.8xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.12xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.16xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.24xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.32xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.48xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7i.xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.2xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.4xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.8xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.12xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.16xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m7i.24xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.48xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.xlarge	emr-4.6.0, emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.2xlarge	emr-4.6.0, emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.4xlarge	emr-4.6.0, emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.8xlarge	emr-4.6.0, emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.12xlarge	emr-4.6.0, emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.16xlarge	emr-4.6.0, emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
计算优化	c5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5a.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c5a.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5ad.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.24xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c5d.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.9xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.18xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c7a.xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.2xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.4xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.8xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.12xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.16xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.24xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.32xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.48xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c7gn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gn.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7i.xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.2xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.4xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.8xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.12xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.16xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.24xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.48xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.xlarge	emr-4.6.0, emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c7i-flex.2xlarge	emr-4.6.0, emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.4xlarge	emr-4.6.0, emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.8xlarge	emr-4.6.0, emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.12xlarge	emr-4.6.0, emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.16xlarge	emr-4.6.0, emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
加速计算	g3.4xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3.8xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3.16xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	g3s.xlarge	emr-5.19.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g5.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	g5.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g6.xlarge	emr-7.2.0
	g6.2xlarge	emr-7.2.0
	g6.4xlarge	emr-7.2.0
	g6.8xlarge	emr-7.2.0
	g6.12xlarge	emr-7.2.0
	g6.16xlarge	emr-7.2.0
	g6.24xlarge	emr-7.2.0
	g6.48xlarge	emr-7.2.0
	g6e.xlarge	emr-7.5.0
	g6e.2xlarge	emr-7.5.0
	g6e.4xlarge	emr-7.5.0
	g6e.8xlarge	emr-7.5.0
	g6e.12xlarge	emr-7.5.0
	g6e.16xlarge	emr-7.5.0
	g6e.24xlarge	emr-7.5.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	g6e.48xlarge	emr-7.5.0
	gr6.4xlarge	emr-7.2.0
	gr6.8xlarge	emr-7.2.0
	p2.xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p2.8xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p2.16xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.2xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.8xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.16xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p4d.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	p5.48xlarge	emr-6.14.0, emr-7.0.0
内存优化	r5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5ad.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5ad.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5ad.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5b.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5b.24xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5dn.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5dn.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6idn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6idn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7a.xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.2xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.4xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.8xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.12xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.16xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.24xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.32xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.48xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r7i.xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.2xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.4xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.8xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.12xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.16xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.24xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.48xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.2xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.4xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.8xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r7iz.12xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.16xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.32xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r8gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	x1.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1e.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	x1e.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	x2iedn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	z1d.xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.2xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.3xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.6xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.12xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
存储优化	d3.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	h1.2xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	h1.4xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	h1.8xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	h1.16xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.2xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.4xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.8xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i3.16xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.2xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.3xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.6xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.12xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.24xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i4i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.12xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.24xlarge	emr-5.0.1, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i7i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	i7i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	i7i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	i7i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i7i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	i7i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	i7i.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	i7i.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	i7ie.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.3xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.6xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.18xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	im4gn.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

美国西部 (加利福尼亚北部) : us-west-1

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
通用	m5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5ad.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5ad.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5zn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.3xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.6xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6g.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6idn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6idn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.2xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.4xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m7i-flex.8xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.12xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.16xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
计算优化	c5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5a.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c5a.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.9xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c5n.18xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6gn.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.2xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.4xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.8xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.12xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.16xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
加速计算	g3.4xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3.8xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3.16xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	g4dn.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p5.48xlarge	emr-6.14.0, emr-7.0.0
内存优化	r5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5ad.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5ad.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5n.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5n.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	x2idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	z1d.xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.2xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.3xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	z1d.6xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.12xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
存储优化	i3.xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.2xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.4xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.8xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.16xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.2xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.3xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.6xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.12xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i3en.24xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

美国西部 (俄勒冈) - us-west-2

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
通用	m5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5ad.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5ad.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5dn.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5n.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5zn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.3xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.6xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6g.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6g.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6idn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6idn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7a.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.32xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.2xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.4xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.8xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m7i-flex.12xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.16xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m8gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
计算优化	c5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5a.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5ad.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c5ad.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.24xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c5n.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.9xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.18xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6gn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7a.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c7a.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.32xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gn.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.2xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.4xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.8xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.12xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.16xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c8gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
加速计算	f2.6xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	f2.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	f2.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	g3.4xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3.8xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3.16xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3s.xlarge	emr-5.19.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	g4dn.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g5.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g6.xlarge	emr-7.2.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	g6.2xlarge	emr-7.2.0
	g6.4xlarge	emr-7.2.0
	g6.8xlarge	emr-7.2.0
	g6.12xlarge	emr-7.2.0
	g6.16xlarge	emr-7.2.0
	g6.24xlarge	emr-7.2.0
	g6.48xlarge	emr-7.2.0
	g6e.xlarge	emr-7.5.0
	g6e.2xlarge	emr-7.5.0
	g6e.4xlarge	emr-7.5.0
	g6e.8xlarge	emr-7.5.0
	g6e.12xlarge	emr-7.5.0
	g6e.16xlarge	emr-7.5.0
	g6e.24xlarge	emr-7.5.0
	g6e.48xlarge	emr-7.5.0
	gr6.4xlarge	emr-7.2.0
	gr6.8xlarge	emr-7.2.0
	p2.xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p2.8xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	p2.16xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.2xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.8xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.16xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p4d.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	p5.48xlarge	emr-6.14.0, emr-7.0.0
内存优化	r5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5ad.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5ad.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5b.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.24xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5dn.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5n.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6idn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7a.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r7a.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.32xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.32xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r8gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	x1.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1e.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	x2gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	x2iedn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	z1d.xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	z1d.2xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.3xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.6xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.12xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
存储优化	d3.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.6xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	d3en.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	h1.2xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	h1.4xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	h1.8xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	h1.16xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.2xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.4xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.8xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.16xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i3en.2xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.3xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.6xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.12xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.24xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i4i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i7i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	i7i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	i7i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	i7i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	i7i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	i7i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i7i.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	i7i.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	i7ie.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.3xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.6xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.18xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	im4gn.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	is4gen.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

Amazon GovCloud (美国西部) --1 us-gov-west

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
通用	m5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5ad.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5ad.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5dn.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5dn.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6g.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6idn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.2xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.4xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.8xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.12xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.16xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
计算优化	c5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c5.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5a.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.9xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.18xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6gn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.2xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.4xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.8xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.12xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.16xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
加速计算	g3.4xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3.8xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3.16xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	g4dn.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g6.xlarge	emr-7.2.0
	g6.2xlarge	emr-7.2.0
	g6.4xlarge	emr-7.2.0
	g6.8xlarge	emr-7.2.0
	g6.12xlarge	emr-7.2.0
	g6.16xlarge	emr-7.2.0
	g6.24xlarge	emr-7.2.0
	g6.48xlarge	emr-7.2.0
	gr6.4xlarge	emr-7.2.0
	gr6.8xlarge	emr-7.2.0
	p2.xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p2.8xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	p2.16xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.2xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.8xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.16xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p4d.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
内存优化	r5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5ad.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5ad.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5dn.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5dn.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6idn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	x1.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1e.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	x2iedn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
存储优化	d3.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	i3.xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.2xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.4xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i3.8xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.16xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.2xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.3xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.6xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.12xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.24xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i4i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

Amazon GovCloud (美国东部)--1 us-gov-east

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
通用	m5.xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.2xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.4xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.8xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.12xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.16xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5.24xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.2xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.4xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.8xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5d.12xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.16xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.24xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5dn.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5n.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7i.xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.2xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.4xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.8xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.12xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m7i.16xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.24xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.48xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.2xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.4xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.8xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.12xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.16xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
计算优化	c5.xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.2xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.4xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c5.9xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.12xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.18xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.24xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5a.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5d.xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c5d.2xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.4xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.9xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.18xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.9xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.18xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6gn.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7i.xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.2xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.4xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.8xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.12xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c7i.16xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.24xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.48xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
加速计算	g4dn.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
内存优化	r5.xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.2xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.4xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5.8xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.12xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.16xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.24xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5d.2xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.4xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.8xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.12xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.16xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.24xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5dn.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5dn.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7i.xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.2xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.4xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.8xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.12xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.16xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.24xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.48xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	x1.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1e.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	x2iedn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
存储优化	i3.xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.2xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.4xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.8xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.16xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i3en.2xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.3xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.6xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.12xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.24xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.12xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.24xlarge	emr-5.16.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)

i4i.32xlarge

emr-5.36.1, emr-6.8.0,
emr-7.0.0

非洲 (开普敦) - af-south-1

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)

通用

m5.xlarge

emr-5.29.0, emr-6.0.0,
emr-7.0.0

m5.2xlarge

emr-5.29.0, emr-6.0.0,
emr-7.0.0

m5.4xlarge

emr-5.29.0, emr-6.0.0,
emr-7.0.0

m5.8xlarge

emr-5.29.0, emr-6.0.0,
emr-7.0.0

m5.12xlarge

emr-5.29.0, emr-6.0.0,
emr-7.0.0

m5.16xlarge

emr-5.29.0, emr-6.0.0,
emr-7.0.0

m5.24xlarge

emr-5.29.0, emr-6.0.0,
emr-7.0.0

m5d.xlarge

emr-5.29.0, emr-6.0.0,
emr-7.0.0

m5d.2xlarge

emr-5.29.0, emr-6.0.0,
emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5d.4xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.8xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.12xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.16xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.24xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m6g.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
计算优化	c5.xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.2xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.4xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.9xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.12xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c5.18xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.24xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5a.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5ad.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.24xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5d.xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.2xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.4xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.9xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.12xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.18xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.24xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c5n.2xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.4xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.9xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.18xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
加速计算	g4dn.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
内存优化	r5.xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.2xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.4xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.8xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5.12xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.16xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.24xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.2xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.4xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.8xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.12xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.16xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.24xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5dn.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5dn.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	x1.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1e.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	x2idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
存储优化	i3.xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.2xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.4xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.8xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i3.16xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.2xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.3xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.6xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.12xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.24xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.12xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i4i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.24xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

亚太地区 (香港) - ap-east-1

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
通用	m5.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5d.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m6g.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6g.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
计算优化	c5.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c5.9xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.18xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5a.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5d.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c5d.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.9xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.18xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.9xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.18xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6gn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
加速计算	g4dn.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
内存优化	r5.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5n.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
存储优化	i3.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i3.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.2xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.3xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.6xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.12xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.24xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i4i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

亚太地区 (雅加达) : ap-southeast-3

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
通用	m5.xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	m5.2xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	m5.4xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	m5.8xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5.12xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	m5.16xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	m5.24xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	m5d.xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	m5d.2xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	m5d.4xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	m5d.8xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	m5d.12xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	m5d.16xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	m5d.24xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	m6g.xlarge	emr-5.30.2, emr-6.1.1, emr-7.0.0
	m6g.2xlarge	emr-5.30.2, emr-6.1.1, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6g.4xlarge	emr-5.30.2, emr-6.1.1, emr-7.0.0
	m6g.8xlarge	emr-5.30.2, emr-6.1.1, emr-7.0.0
	m6g.12xlarge	emr-5.30.2, emr-6.1.1, emr-7.0.0
	m6g.16xlarge	emr-5.30.2, emr-6.1.1, emr-7.0.0
	m6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m7i.xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	m7i.2xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	m7i.4xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	m7i.8xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	m7i.12xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	m7i.16xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	m7i.24xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	m7i.48xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	m7i-flex.xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	m7i-flex.2xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	m7i-flex.4xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	m7i-flex.8xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
计算优化	c5.xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	c5.2xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	c5.4xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	c5.9xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	c5.12xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	c5.18xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	c5.24xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	c5d.xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	c5d.2xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	c5d.4xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	c5d.9xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	c5d.12xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c5d.18xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	c5d.24xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	c5n.xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	c5n.2xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	c5n.4xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	c5n.9xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	c5n.18xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	c6g.xlarge	emr-5.31.1, emr-6.1.1, emr-7.0.0
	c6g.2xlarge	emr-5.31.1, emr-6.1.1, emr-7.0.0
	c6g.4xlarge	emr-5.31.1, emr-6.1.1, emr-7.0.0
	c6g.8xlarge	emr-5.31.1, emr-6.1.1, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.31.1, emr-6.1.1, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6g.16xlarge	emr-5.31.1, emr-6.1.1, emr-7.0.0
	c6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6gn.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
加速计算	g5.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	g5.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	p5.48xlarge	emr-6.14.0, emr-7.0.0
内存优化	r5.xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	r5.2xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	r5.4xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	r5.8xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	r5.12xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	r5.16xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	r5.24xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5d.xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	r5d.2xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	r5d.4xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	r5d.8xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	r5d.12xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	r5d.16xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	r5d.24xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	r6g.xlarge	emr-5.31.1, emr-6.1.1, emr-7.0.0
	r6g.2xlarge	emr-5.31.1, emr-6.1.1, emr-7.0.0
	r6g.4xlarge	emr-5.31.1, emr-6.1.1, emr-7.0.0
	r6g.8xlarge	emr-5.31.1, emr-6.1.1, emr-7.0.0
	r6g.12xlarge	emr-5.31.1, emr-6.1.1, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6g.16xlarge	emr-5.31.1, emr-6.1.1, emr-7.0.0
	r6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7i.xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	r7i.2xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	r7i.4xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	r7i.8xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	r7i.12xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r7i.16xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	r7i.24xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	r7i.48xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	x2idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
存储优化	x2iedn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	d3en.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.6xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	i3.xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	i3.2xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	i3.4xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	i3.8xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	i3.16xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i3en.xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	i3en.2xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	i3en.3xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	i3en.6xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	i3en.12xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	i3en.24xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	i4i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.12xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i4i.24xlarge	emr-5.30.2, emr-6.0.1, emr-7.0.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

亚太地区 (墨尔本) - ap-southeast-4

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
通用	m5.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m5.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m5.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m5.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m5.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m5.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m5.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m5d.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5d.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m5d.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m5d.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m5d.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m5d.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m5d.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6g.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6g.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6g.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6g.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6g.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6g.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6gd.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6gd.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6gd.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6gd.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6gd.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m7i.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m7i.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m7i.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m7i.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m7i.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m7i.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m7i.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m7i.48xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
计算优化	m7i-flex.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c5.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c5.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c5.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c5.9xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c5.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c5.18xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c5.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c5d.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c5d.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c5d.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c5d.9xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c5d.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c5d.18xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c5d.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6g.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6g.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6g.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6g.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6g.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
内存优化	r5.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r5.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r5.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r5.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r5.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r5.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r5d.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r5d.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r5d.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r5d.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r5d.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r5d.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r5d.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6g.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6g.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6g.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6g.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6g.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6g.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r7i.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r7i.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r7i.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r7i.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r7i.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r7i.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r7i.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r7i.48xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	x2idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
存储优化	x2idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	i3.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i3.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i3.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i3.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i3.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i3en.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i3en.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i3en.3xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i3en.6xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i3en.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i3en.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i4i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

亚太地区 (马来西亚) - ap-southeast-5

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
通用	m6g.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m6g.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6g.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m6g.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m6g.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m6g.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m6gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m6gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m6gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m6gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m6gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m6i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m6i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m6i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m6i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m6i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m6i.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m6i.32xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m6id.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m6id.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m6id.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m6id.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m6id.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m6id.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6id.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m6id.32xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m7g.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m7g.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m7g.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m7g.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m7gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m7gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m7gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m7gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m7gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m7gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m7i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m7i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m7i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m7i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m7i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m7i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m7i.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m7i.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m7i-flex.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m7i-flex.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
计算优化	m7i-flex.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m7i-flex.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m7i-flex.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	m7i-flex.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c6g.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c6g.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c6g.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c6g.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c6g.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c6gn.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c6gn.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6gn.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c6gn.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c6gn.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c6gn.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c6i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c6i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c6i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c6i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c6i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c6i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c6i.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c6i.32xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6id.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c6id.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c6id.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c6id.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c6id.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c6id.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c6id.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c6id.32xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c6in.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c6in.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c6in.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c6in.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6in.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c6in.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c6in.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c6in.32xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c7g.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c7g.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c7g.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c7g.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c7g.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c7g.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c7gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c7gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c7gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c7gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c7gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c7gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c7i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c7i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c7i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c7i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c7i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c7i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c7i.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c7i.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c7i-flex.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c7i-flex.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c7i-flex.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c7i-flex.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c7i-flex.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	c7i-flex.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
加速计算	g6.xlarge	emr-7.2.0
	g6.2xlarge	emr-7.2.0
	g6.4xlarge	emr-7.2.0
	g6.8xlarge	emr-7.2.0
	g6.12xlarge	emr-7.2.0
	g6.16xlarge	emr-7.2.0
	g6.24xlarge	emr-7.2.0
	g6.48xlarge	emr-7.2.0
	gr6.4xlarge	emr-7.2.0
	gr6.8xlarge	emr-7.2.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
内存优化	r6g.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r6g.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r6g.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r6g.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r6g.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r6g.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r6i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r6i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r6i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r6i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r6i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r6i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6i.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r6i.32xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r6id.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r6id.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r6id.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r6id.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r6id.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r6id.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r6id.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r6id.32xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r7g.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r7g.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r7g.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r7g.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r7gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r7gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r7gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r7gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r7gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r7gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r7i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r7i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r7i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r7i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r7i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r7i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r7i.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	r7i.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	x2idn.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	x2idn.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	x2idn.32xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	x2iedn.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	x2iedn.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	x2iedn.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
存储优化	x2iedn.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	x2iedn.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	x2iedn.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	x2iedn.32xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	i3en.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	i3en.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	i3en.3xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	i3en.6xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	i3en.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	i3en.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	i4i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i4i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	i4i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	i4i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	i4i.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.0.0

亚太地区 (孟买) : ap-south-1

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
通用	m5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5ad.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5ad.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5ad.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6g.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6g.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6idn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.xlarge	emr-4.6.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.2xlarge	emr-4.6.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.4xlarge	emr-4.6.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.8xlarge	emr-4.6.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.12xlarge	emr-4.6.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.16xlarge	emr-4.6.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
计算优化	c5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5a.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c5a.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c5n.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.9xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.18xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.xlarge	emr-4.6.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.2xlarge	emr-4.6.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.4xlarge	emr-4.6.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.8xlarge	emr-4.6.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c7i-flex.12xlarge	emr-4.6.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.16xlarge	emr-4.6.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
加速计算	g4dn.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	g4dn.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g5.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g6.xlarge	emr-7.2.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	g6.2xlarge	emr-7.2.0
	g6.4xlarge	emr-7.2.0
	g6.8xlarge	emr-7.2.0
	g6.12xlarge	emr-7.2.0
	g6.16xlarge	emr-7.2.0
	g6.24xlarge	emr-7.2.0
	g6.48xlarge	emr-7.2.0
	gr6.4xlarge	emr-7.2.0
	gr6.8xlarge	emr-7.2.0
	p2.xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p2.8xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p2.16xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p4d.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	p5.48xlarge	emr-6.14.0, emr-7.0.0
内存优化	r5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5ad.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5ad.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5ad.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5n.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1e.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	x2idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	z1d.xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.2xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.3xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.6xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
存储优化	z1d.12xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	d3.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	i3.xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.2xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.4xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.8xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.16xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.2xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i3en.3xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.6xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.12xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.24xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	is4gen.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

亚太 (海得拉巴) - ap-south-2

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
通用	m5.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5d.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5d.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5d.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5d.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5d.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5d.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5d.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6g.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6g.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6g.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6g.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6g.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6g.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6gd.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6gd.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6gd.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6gd.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6gd.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6i.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6i.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6i.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6i.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6i.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6i.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6i.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6i.32xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
计算优化	c5.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5.9xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5.18xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5d.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5d.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c5d.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5d.9xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5d.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5d.18xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5d.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6g.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6g.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6g.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6g.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6g.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6i.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6i.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6i.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6i.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6i.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6i.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6i.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6i.32xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
内存优化	r5.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5d.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5d.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5d.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5d.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5d.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5d.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5d.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6g.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6g.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6g.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6g.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6g.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6g.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6i.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6i.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6i.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6i.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6i.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6i.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6i.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6i.32xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	x2iedn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
存储优化	i3.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3en.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3en.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i3en.3xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3en.6xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3en.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3en.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i4i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

亚太地区 (大阪) : ap-northeast-3

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
通用	m5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m6g.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
计算优化	c5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.9xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.18xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6gn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
加速计算	g4dn.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
内存优化	r5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7i.xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.2xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.4xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.8xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.12xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r7i.16xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.24xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.48xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	x1.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1e.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	x2idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
存储优化	i3.xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.2xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.4xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i3.8xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.16xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.2xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.3xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.6xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.12xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.24xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i4i.12xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.24xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

亚太地区 (首尔) : ap-northeast-2

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
通用	m5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5ad.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5ad.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5zn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5zn.3xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.6xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6g.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.2xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.4xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m7i-flex.8xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.12xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.16xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
计算优化	c5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5a.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c5a.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c5n.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.9xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.18xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.2xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.4xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.8xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.12xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.16xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
加速计算	g3.4xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3.8xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3.16xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3s.xlarge	emr-5.19.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	g4dn.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g5.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	g5.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g6.xlarge	emr-7.2.0
	g6.2xlarge	emr-7.2.0
	g6.4xlarge	emr-7.2.0
	g6.8xlarge	emr-7.2.0
	g6.12xlarge	emr-7.2.0
	g6.16xlarge	emr-7.2.0
	g6.24xlarge	emr-7.2.0
	g6.48xlarge	emr-7.2.0
	g6e.xlarge	emr-7.5.0
	g6e.2xlarge	emr-7.5.0
	g6e.4xlarge	emr-7.5.0
	g6e.8xlarge	emr-7.5.0
	g6e.12xlarge	emr-7.5.0
	g6e.16xlarge	emr-7.5.0
	g6e.24xlarge	emr-7.5.0
	g6e.48xlarge	emr-7.5.0
	gr6.4xlarge	emr-7.2.0
	gr6.8xlarge	emr-7.2.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	p2.xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p2.8xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p2.16xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.2xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.8xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.16xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p4d.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
内存优化	r5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5ad.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5ad.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5b.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.24xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5dn.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5dn.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	x1.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1e.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	x2idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	z1d.xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.2xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.3xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.6xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
存储优化	z1d.12xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.2xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.4xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.8xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.16xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.2xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.3xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.6xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.12xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.24xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i4i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

亚太地区 (新加坡) : ap-southeast-1

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
通用	m5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5ad.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5ad.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5ad.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5dn.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5n.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5zn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.3xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.6xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6g.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6idn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6idn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.2xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
计算优化	m7i-flex.4xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.8xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.12xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.16xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
内存优化	c5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5a.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c5a.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5ad.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c5ad.24xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.9xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c5n.18xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6gn.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c7i-flex.xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.2xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.4xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.8xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.12xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.16xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
加速计算	g3.4xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3.8xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3.16xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	g4dn.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p2.xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p2.8xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p2.16xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.2xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.8xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.16xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
内存优化	r5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5ad.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5ad.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5ad.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5b.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5b.24xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5dn.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5dn.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6idn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6idn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	x1.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	x1.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1e.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	x2iedn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	z1d.xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.2xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.3xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.6xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.12xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
存储优化	d3.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	d3.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.6xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	i3.xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.2xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.4xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.8xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i3.16xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.2xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.3xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.6xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.12xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.24xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i4i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	im4gn.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	im4gn.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

亚太地区 (悉尼) - ap-southeast-2

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
通用	m5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5ad.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5ad.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5zn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5zn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.3xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.6xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6g.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6idn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7a.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m7a.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.32xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.2xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.4xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.8xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.12xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.16xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
计算优化	c5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5a.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c5a.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5ad.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c5ad.24xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.9xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c5n.18xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6gn.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c7i-flex.xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.2xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.4xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.8xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.12xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.16xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
加速计算	f2.6xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	f2.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	f2.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	g3.4xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3.8xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3.16xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3s.xlarge	emr-5.19.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	g4dn.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g5.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g6.xlarge	emr-7.2.0
	g6.2xlarge	emr-7.2.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	g6.4xlarge	emr-7.2.0
	g6.8xlarge	emr-7.2.0
	g6.12xlarge	emr-7.2.0
	g6.16xlarge	emr-7.2.0
	g6.24xlarge	emr-7.2.0
	g6.48xlarge	emr-7.2.0
	gr6.4xlarge	emr-7.2.0
	gr6.8xlarge	emr-7.2.0
	p2.xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p2.8xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p2.16xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.2xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.8xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.16xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p4d.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	p5.48xlarge	emr-6.14.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
内存优化	r5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5ad.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5ad.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5b.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5b.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.24xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5dn.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5dn.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5n.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6idn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	x1e.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	x2iedn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	z1d.xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.2xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.3xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.6xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.12xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
存储优化	d3.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	d3.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.6xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	i3.xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.2xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.4xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.8xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.16xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i3en.xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.2xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.3xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.6xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.12xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.24xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i4i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	im4gn.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	is4gen.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

亚太地区 (东京) - ap-northeast-1

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
通用	m5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5ad.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5ad.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5dn.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5dn.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5zn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.3xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.6xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6g.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6idn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7a.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m7a.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.32xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.2xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.4xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.8xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.12xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.16xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
计算优化	m8gd.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5a.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c5a.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c5n.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.9xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.18xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6gn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7a.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c7a.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.32xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gn.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.2xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.4xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.8xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.12xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.16xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c8gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
加速计算	g3.4xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3.8xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3.16xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3s.xlarge	emr-5.19.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	g4dn.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g5.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g6.xlarge	emr-7.2.0
	g6.2xlarge	emr-7.2.0
	g6.4xlarge	emr-7.2.0
	g6.8xlarge	emr-7.2.0
	g6.12xlarge	emr-7.2.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	g6.16xlarge	emr-7.2.0
	g6.24xlarge	emr-7.2.0
	g6.48xlarge	emr-7.2.0
	g6e.xlarge	emr-7.5.0
	g6e.2xlarge	emr-7.5.0
	g6e.4xlarge	emr-7.5.0
	g6e.8xlarge	emr-7.5.0
	g6e.12xlarge	emr-7.5.0
	g6e.16xlarge	emr-7.5.0
	g6e.24xlarge	emr-7.5.0
	g6e.48xlarge	emr-7.5.0
	gr6.4xlarge	emr-7.2.0
	gr6.8xlarge	emr-7.2.0
	p2.xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p2.8xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p2.16xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.2xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	p3.8xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.16xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p4d.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	p5.48xlarge	emr-6.14.0, emr-7.0.0
内存优化	r5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5ad.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5ad.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5b.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.24xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5dn.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5n.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6idn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7a.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r7a.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.32xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.32xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r8gd.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	x1.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1e.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	x2iedn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	z1d.xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.2xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.3xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.6xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.12xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
存储优化	d3.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.6xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	i3.xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.2xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i3.4xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.8xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.16xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.2xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.3xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.6xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.12xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.24xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i4i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i7ie.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.3xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.6xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.18xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i7ie.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	im4gn.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

加拿大 (中部) : ca-central-1

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
通用	m5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5ad.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5ad.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6g.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6idn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7i.xlarge	emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.2xlarge	emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.4xlarge	emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.8xlarge	emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.12xlarge	emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.16xlarge	emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.24xlarge	emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.48xlarge	emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.xlarge	emr-4.8.2, emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m7i-flex.2xlarge	emr-4.8.2, emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.4xlarge	emr-4.8.2, emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.8xlarge	emr-4.8.2, emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.12xlarge	emr-4.8.2, emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.16xlarge	emr-4.8.2, emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
计算优化	c5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c5a.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c5d.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.9xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.18xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7i.xlarge	emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.2xlarge	emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c7i.4xlarge	emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.8xlarge	emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.12xlarge	emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.16xlarge	emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.24xlarge	emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.48xlarge	emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.xlarge	emr-4.8.2, emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.2xlarge	emr-4.8.2, emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.4xlarge	emr-4.8.2, emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.8xlarge	emr-4.8.2, emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.12xlarge	emr-4.8.2, emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.16xlarge	emr-4.8.2, emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
加速计算	g3.4xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3.8xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3.16xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g5.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	g5.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g6.xlarge	emr-7.2.0
	g6.2xlarge	emr-7.2.0
	g6.4xlarge	emr-7.2.0
	g6.8xlarge	emr-7.2.0
	g6.12xlarge	emr-7.2.0
	g6.16xlarge	emr-7.2.0
	g6.24xlarge	emr-7.2.0
	g6.48xlarge	emr-7.2.0
	gr6.4xlarge	emr-7.2.0
	gr6.8xlarge	emr-7.2.0
	p3.2xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	p3.8xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.16xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p5.48xlarge	emr-6.14.0, emr-7.0.0
内存优化	r5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5ad.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5ad.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5b.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5b.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.24xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5n.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7i.xlarge	emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.2xlarge	emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.4xlarge	emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.8xlarge	emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.12xlarge	emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r7i.16xlarge	emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.24xlarge	emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.48xlarge	emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	x1.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1e.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	x2idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
存储优化	d3.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	d3.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	i3.xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.2xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.4xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.8xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.16xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.2xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.3xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.6xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.12xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.24xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i4g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.12xlarge	emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.24xlarge	emr-5.0.2, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i4i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	im4gn.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

加拿大西部 (卡尔加里) - ca-west-1

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
通用	m5.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m5.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m5.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m5.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m5.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m5.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m5.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m5d.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m5d.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m5d.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m5d.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m5d.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5d.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m5d.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m6g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m6g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m6g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m6g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m6g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m6g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m6gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m6gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m6gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m6gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m6i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m6i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m6i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m6i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m6i.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m6i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m6i.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m6i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	m6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
计算优化	c5.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c5.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c5.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c5.9xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c5.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c5.18xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c5.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c6g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c6g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c6g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c6g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c6g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c6gn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c6gn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c6gn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c6gn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c6gn.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6gn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c6i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c6i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c6i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c6i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c6i.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c6i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c6i.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c6i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	c7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
内存优化	r5.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	r5.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	r5.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	r5.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	r5.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	r5.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	r6g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	r6g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	r6g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	r6g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	r6g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	r6g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	r6i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	r6i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	r6i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	r6i.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	r6i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	r6i.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	r6i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	r6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	r6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	r6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	r6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	r6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	r6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	r6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
存储优化	i3en.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	i3en.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i3en.3xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	i3en.6xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	i3en.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	i3en.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	i4i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	i4i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

中国 (宁夏) - cn-northwest-1

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
通用	m5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m6g.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6g.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
计算优化	c5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c5a.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6gn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
加速计算	g4dn.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g5.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	g5.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	p3.2xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.8xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.16xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
内存优化	r5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	x2idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	z1d.xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.2xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.3xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.6xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
存储优化	z1d.12xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.2xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.4xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.8xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.16xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.2xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.3xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.6xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.12xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.24xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i4i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.12xlarge	emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.24xlarge	emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

中国 (北京) - cn-north-1

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
通用	m5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m6g.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6g.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
计算优化	c5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5a.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c5a.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6gn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
加速计算	g3.4xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3.8xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3.16xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3s.xlarge	emr-5.19.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	g5.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	p2.xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p2.8xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p2.16xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.2xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
内存优化	p3.8xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.16xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
存储优化	x2iedn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	i3.xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.2xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.4xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.8xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.16xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.2xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.3xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.6xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.12xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.24xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i4i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

欧洲 (法兰克福) : eu-central-1

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
通用	m5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5ad.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5ad.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5ad.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5dn.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5n.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5zn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.3xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.6xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6g.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6idn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6idn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7a.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.32xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.2xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.4xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.8xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.12xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m7i-flex.16xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m8gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
计算优化	c5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c5a.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5ad.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.24xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c5n.9xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.18xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6gn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7a.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c7a.32xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.2xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c7i-flex.4xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.8xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.12xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.16xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c8gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
加速计算	g3.4xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3.8xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3.16xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3s.xlarge	emr-5.19.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	g4dn.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g5.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	g5.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g6.xlarge	emr-7.2.0
	g6.2xlarge	emr-7.2.0
	g6.4xlarge	emr-7.2.0
	g6.8xlarge	emr-7.2.0
	g6.12xlarge	emr-7.2.0
	g6.16xlarge	emr-7.2.0
	g6.24xlarge	emr-7.2.0
	g6.48xlarge	emr-7.2.0
	g6e.xlarge	emr-7.5.0
	g6e.2xlarge	emr-7.5.0
	g6e.4xlarge	emr-7.5.0
	g6e.8xlarge	emr-7.5.0
	g6e.12xlarge	emr-7.5.0
	g6e.16xlarge	emr-7.5.0
	g6e.24xlarge	emr-7.5.0
	g6e.48xlarge	emr-7.5.0
	gr6.4xlarge	emr-7.2.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	gr6.8xlarge	emr-7.2.0
	p2.xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p2.8xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p2.16xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.2xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.8xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.16xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p4d.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
内存优化	r5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5ad.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5ad.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5b.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.24xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5dn.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5dn.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6idn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6idn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7a.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.32xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r7iz.32xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r8gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	x1.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1e.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	x1e.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	x8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	z1d.xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.2xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.3xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.6xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.12xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
存储优化	d3.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.6xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	i3.xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.2xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i3.4xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.8xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.16xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.2xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.3xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.6xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.12xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.24xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i4i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i7ie.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.3xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.6xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.18xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i7ie.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	im4gn.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	im4gn.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

欧洲 (苏黎世) - eu-central-2

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
通用	m5.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5d.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5d.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5d.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5d.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5d.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5d.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5d.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6g.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6g.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6g.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6g.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6g.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6g.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6gd.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6gd.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6gd.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6gd.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6gd.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6i.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6i.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6i.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6i.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6i.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6i.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6i.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6i.32xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6idn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
计算优化	c5.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c5.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5.9xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5.18xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5d.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5d.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5d.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5d.9xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5d.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5d.18xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c5d.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6g.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6g.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6g.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6g.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6g.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6gd.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6gd.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6gd.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6gd.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6gd.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6gd.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
加速计算	g6.xlarge	emr-7.2.0
	g6.2xlarge	emr-7.2.0
	g6.4xlarge	emr-7.2.0
	g6.8xlarge	emr-7.2.0
	g6.12xlarge	emr-7.2.0
	g6.16xlarge	emr-7.2.0
	g6.24xlarge	emr-7.2.0
	g6.48xlarge	emr-7.2.0
	gr6.4xlarge	emr-7.2.0
	gr6.8xlarge	emr-7.2.0
内存优化	r5.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5d.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5d.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5d.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5d.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5d.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5d.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5d.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6g.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6g.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6g.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6g.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6g.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6g.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6gd.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6gd.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6gd.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6gd.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6gd.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6gd.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6i.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6i.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6i.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6i.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6i.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6i.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6i.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6i.32xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
存储优化	d3.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	d3.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	d3.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	d3.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i3.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3en.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3en.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3en.3xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3en.6xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3en.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3en.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i4i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i4i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

欧洲 (爱尔兰) : eu-west-1

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
通用	m5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5ad.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5ad.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5dn.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5dn.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5dn.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5n.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m5zn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5zn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.3xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.6xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6g.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6idn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7a.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m7a.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.32xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.2xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.4xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.8xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.12xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.16xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
计算优化	c5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5a.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c5a.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5ad.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c5ad.24xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.9xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c5n.18xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6gn.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7a.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.32xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c7a.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gn.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.2xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.4xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.8xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.12xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.16xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
加速计算	g3.4xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3.8xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3.16xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3s.xlarge	emr-5.19.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	g4dn.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g5.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	p2.xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	p2.8xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p2.16xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.2xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.8xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.16xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p4d.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
内存优化	r5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5ad.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5ad.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5b.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.24xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5dn.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5n.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6idn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6idn.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r7a.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.32xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7iz.32xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1e.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	x1e.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	x2idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	z1d.xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.2xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.3xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.6xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
存储优化	z1d.12xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	d3.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.6xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3en.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	h1.2xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	h1.4xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	h1.8xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	h1.16xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.2xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.4xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.8xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.16xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.2xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.3xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.6xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i3en.12xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.24xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i4i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i7ie.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.3xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.6xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.18xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	im4gn.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	is4gen.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

欧洲 (伦敦) : eu-west-2

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
通用	m5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5ad.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5ad.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6g.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7i.xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.2xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.4xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.8xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.12xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.16xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.24xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.48xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.xlarge	emr-4.8.2, emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m7i-flex.2xlarge	emr-4.8.2, emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.4xlarge	emr-4.8.2, emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.8xlarge	emr-4.8.2, emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.12xlarge	emr-4.8.2, emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.16xlarge	emr-4.8.2, emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
计算优化	m8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5a.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c5a.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c5n.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.9xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.18xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6gn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7a.xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.2xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.4xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.8xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.12xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.16xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c7a.24xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.32xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.48xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7i.xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.2xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.4xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.8xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.12xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.16xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.24xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.48xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.xlarge	emr-4.8.2, emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c7i-flex.2xlarge	emr-4.8.2, emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.4xlarge	emr-4.8.2, emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.8xlarge	emr-4.8.2, emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.12xlarge	emr-4.8.2, emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.16xlarge	emr-4.8.2, emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
加速计算	c8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	f2.6xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	f2.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	f2.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	g3.4xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3.8xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3.16xlarge	emr-5.18.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g3s.xlarge	emr-5.19.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	g4dn.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g5.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g6.xlarge	emr-7.2.0
	g6.2xlarge	emr-7.2.0
	g6.4xlarge	emr-7.2.0
	g6.8xlarge	emr-7.2.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	g6.12xlarge	emr-7.2.0
	g6.16xlarge	emr-7.2.0
	g6.24xlarge	emr-7.2.0
	g6.48xlarge	emr-7.2.0
	gr6.4xlarge	emr-7.2.0
	gr6.8xlarge	emr-7.2.0
	p3.2xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.8xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p3.16xlarge	emr-5.10.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	p5.48xlarge	emr-6.14.0, emr-7.0.0
内存优化	r5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5ad.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5ad.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5b.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.24xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5n.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5n.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7i.xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.2xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.4xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.8xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.12xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.16xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.24xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r7i.48xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	x1.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	x2iedn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	z1d.xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.2xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.3xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.6xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	z1d.12xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
存储优化	d3.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	i3.xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.2xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i3.4xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.8xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.16xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.2xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.3xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.6xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.12xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.24xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i4i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.12xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.24xlarge	emr-5.0.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i7ie.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.3xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.6xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.18xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i7ie.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i7ie.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	im4gn.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

欧洲地区 (米兰) - eu-south-1

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
通用	m5.xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.2xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.4xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.8xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.12xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.16xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.24xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.2xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.4xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.8xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.12xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5a.16xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.24xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.2xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.4xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.8xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.12xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.16xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.24xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6g.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
计算优化	m6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c5.xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.2xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.4xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.9xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.12xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.18xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.24xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5a.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
内存优化	c5a.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c5a.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5ad.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.24xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5d.xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c5d.2xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.4xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.9xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.12xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.18xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.24xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.2xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.4xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.9xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.18xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6gn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
加速计算	g4dn.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	g4dn.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
内存优化	r5.xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.2xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.4xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.8xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.12xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.16xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.24xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.2xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5a.4xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.8xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.12xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.16xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.24xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5b.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.24xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5d.xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.2xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.4xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.8xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.12xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.16xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.24xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5dn.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5dn.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7i.xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.2xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.4xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.8xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.12xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.16xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.24xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r7i.48xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	x2idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
存储优化	i3.xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i3.2xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.4xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.8xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.16xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.2xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.3xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.6xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.12xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.24xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i4i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.12xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.24xlarge	emr-5.29.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

欧洲 (西班牙) - eu-south-2

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
通用	m5.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5d.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5d.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5d.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5d.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5d.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5d.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5d.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6g.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6g.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6g.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6g.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6g.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6g.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6gd.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6gd.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6gd.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6gd.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6gd.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6idn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6idn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7a.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m7a.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m7a.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m7a.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m7a.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m7a.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m7a.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m7a.32xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m7a.48xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7i.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m7i.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m7i.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m7i.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m7i.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m7i.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m7i.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m7i.48xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m7i-flex.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m8gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	m8gd.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
计算优化	c5.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5.9xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5.18xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c5d.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5d.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5d.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5d.9xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5d.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5d.18xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5d.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6g.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6g.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6g.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6g.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6g.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6gd.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6gd.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6gd.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6gd.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6gd.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6gd.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7a.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7a.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7a.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7a.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7a.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7a.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7a.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7a.32xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7a.48xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c7i.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7i.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7i.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7i.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7i.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7i.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7i.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7i.48xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c7i-flex.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c8gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	c8gd.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
加速计算	g6.xlarge	emr-7.2.0
	g6.2xlarge	emr-7.2.0
	g6.4xlarge	emr-7.2.0
	g6.8xlarge	emr-7.2.0
	g6.12xlarge	emr-7.2.0
	g6.16xlarge	emr-7.2.0
	g6.24xlarge	emr-7.2.0
	g6.48xlarge	emr-7.2.0
	g6e.xlarge	emr-7.5.0
	g6e.2xlarge	emr-7.5.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	g6e.4xlarge	emr-7.5.0
	g6e.8xlarge	emr-7.5.0
	g6e.12xlarge	emr-7.5.0
	g6e.16xlarge	emr-7.5.0
	g6e.24xlarge	emr-7.5.0
	g6e.48xlarge	emr-7.5.0
	gr6.4xlarge	emr-7.2.0
	gr6.8xlarge	emr-7.2.0
内存优化	r5.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5d.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5d.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5d.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5d.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5d.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5d.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5d.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6g.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6g.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6g.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6g.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6g.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6g.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6gd.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6gd.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6gd.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6gd.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6gd.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6gd.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r7a.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r7a.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r7a.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r7a.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r7a.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r7a.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r7a.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r7a.32xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r7a.48xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r7i.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r7i.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r7i.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r7i.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r7i.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r7i.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r7i.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r7i.48xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0
	r8gd.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.1.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	x2idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
存储优化	i3.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i3.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3en.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3en.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3en.3xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3en.6xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3en.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3en.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i4i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i4i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	im4gn.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	im4gn.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	im4gn.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	im4gn.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	im4gn.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

欧洲 (巴黎) : eu-west-3

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
通用	m5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5ad.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5ad.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6g.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7i.xlarge	emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.2xlarge	emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.4xlarge	emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m7i.8xlarge	emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.12xlarge	emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.16xlarge	emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.24xlarge	emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.48xlarge	emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.xlarge	emr-4.9.2, emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.2xlarge	emr-4.9.2, emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.4xlarge	emr-4.9.2, emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.8xlarge	emr-4.9.2, emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.12xlarge	emr-4.9.2, emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.16xlarge	emr-4.9.2, emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
计算优化	c5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5a.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c5a.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.9xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.18xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6gn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7i.xlarge	emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c7i.2xlarge	emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.4xlarge	emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.8xlarge	emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.12xlarge	emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.16xlarge	emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.24xlarge	emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.48xlarge	emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.xlarge	emr-4.9.2, emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.2xlarge	emr-4.9.2, emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.4xlarge	emr-4.9.2, emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.8xlarge	emr-4.9.2, emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.12xlarge	emr-4.9.2, emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c7i-flex.16xlarge	emr-4.9.2, emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
加速计算	g4dn.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g6.xlarge	emr-7.2.0
	g6.2xlarge	emr-7.2.0
	g6.4xlarge	emr-7.2.0
	g6.8xlarge	emr-7.2.0
	g6.12xlarge	emr-7.2.0
	g6.16xlarge	emr-7.2.0
	g6.24xlarge	emr-7.2.0
	g6.48xlarge	emr-7.2.0
	gr6.4xlarge	emr-7.2.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
内存优化	gr6.8xlarge	emr-7.2.0
	r5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5ad.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5ad.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5dn.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5n.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7i.xlarge	emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.2xlarge	emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.4xlarge	emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.8xlarge	emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r7i.12xlarge	emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.16xlarge	emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.24xlarge	emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.48xlarge	emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	x1.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	x2iedn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
存储优化	d3.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	d3.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	i3.xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.2xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.4xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.8xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i3.16xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.2xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.3xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.6xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.12xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.24xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.12xlarge	emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i4i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.24xlarge	emr-5.5.3, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	im4gn.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	im4gn.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	is4gen.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

欧洲 (斯德哥尔摩) : eu-north-1

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
通用	m5.xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.2xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.4xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.8xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.12xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.16xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.24xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.2xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.4xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.8xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.12xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5d.16xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.24xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m6g.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6idn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6idn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7a.xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.2xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.4xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.8xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.12xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.16xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.24xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.32xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7a.48xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7i.xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m7i.2xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.4xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.8xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.12xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.16xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.24xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.48xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.2xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.4xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.8xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.12xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m7i-flex.16xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
计算优化	c5.xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.2xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.4xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c5.9xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.12xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.18xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.24xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5a.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5d.xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c5d.2xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.4xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.9xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.12xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.18xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.24xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.9xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.18xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6gn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7a.xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.2xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.4xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c7a.8xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.12xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.16xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.24xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.32xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7a.48xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7i.xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.2xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.4xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.8xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.12xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.16xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c7i.24xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.48xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.2xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.4xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.8xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.12xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.16xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
加速计算	g4dn.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g5.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	g5.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g6.xlarge	emr-7.2.0
	g6.2xlarge	emr-7.2.0
	g6.4xlarge	emr-7.2.0
	g6.8xlarge	emr-7.2.0
	g6.12xlarge	emr-7.2.0
	g6.16xlarge	emr-7.2.0
	g6.24xlarge	emr-7.2.0
	g6.48xlarge	emr-7.2.0
	g6e.xlarge	emr-7.5.0
	g6e.2xlarge	emr-7.5.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	g6e.4xlarge	emr-7.5.0
	g6e.8xlarge	emr-7.5.0
	g6e.12xlarge	emr-7.5.0
	g6e.16xlarge	emr-7.5.0
	g6e.24xlarge	emr-7.5.0
	g6e.48xlarge	emr-7.5.0
	gr6.4xlarge	emr-7.2.0
	gr6.8xlarge	emr-7.2.0
	p5.48xlarge	emr-6.14.0, emr-7.0.0
内存优化	r5.xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.2xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.4xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.8xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.12xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.16xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.24xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5b.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.24xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5d.xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.2xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.4xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.8xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.12xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5d.16xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.24xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5dn.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5dn.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5n.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6idn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7a.xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.2xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.4xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.8xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.12xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.16xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.24xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7a.32xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r7a.48xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7i.xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.2xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.4xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.8xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.12xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.16xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.24xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.48xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	x2iedn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
存储优化	i3.xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.2xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.4xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.8xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.16xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.2xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.3xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.6xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i3en.12xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.24xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.12xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.24xlarge	emr-5.17.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

以色列 (特拉维夫) - il-central-1

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
通用	m5.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5d.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5d.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5d.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5d.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5d.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5d.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5d.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6g.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6g.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6g.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6g.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6g.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6g.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6gd.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6gd.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6gd.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6gd.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6gd.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6i.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6i.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6i.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6i.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6i.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6i.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6i.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6i.32xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
计算优化	c5.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5.9xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5.18xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5d.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5d.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5d.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5d.9xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5d.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c5d.18xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5d.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6g.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6g.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6g.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6g.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6g.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6gn.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6gn.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6gn.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6gn.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6gn.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6gn.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6i.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6i.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6i.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6i.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6i.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6i.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6i.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6i.32xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
加速计算	c6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	g5.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
内存优化	r5.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5d.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5d.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5d.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5d.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5d.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5d.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5d.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6g.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6g.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6g.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6g.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6g.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6g.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6i.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6i.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6i.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6i.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6i.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6i.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6i.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6i.32xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
存储优化	d3.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	d3.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	d3.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	d3.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i3.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3en.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3en.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3en.3xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3en.6xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3en.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3en.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i4i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i4i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

中东 (巴林) - me-south-1

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
通用	m5.xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.2xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.4xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.8xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.12xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.16xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5.24xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.2xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.4xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.8xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.12xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.16xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.24xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m6g.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6g.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
计算优化	c5.xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.2xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c5.4xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.9xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.12xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.18xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.24xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5a.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c5ad.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.24xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5d.xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.2xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.4xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.9xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.18xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c5n.xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.2xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.4xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.9xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.18xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6gn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6gn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
加速计算	g4dn.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	g4dn.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
内存优化	r5.xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.2xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.4xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.8xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.12xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.16xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.24xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.2xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5d.4xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.8xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.12xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.16xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.24xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
存储优化	i3.xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.2xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.4xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.8xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.16xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.2xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.3xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i3en.6xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.12xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.24xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.12xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.24xlarge	emr-5.24.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

中东 (阿联酋) - me-central-1

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
通用	m5.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5d.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5d.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5d.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5d.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5d.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5d.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m5d.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6g.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6g.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6g.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6g.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6g.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6g.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6gd.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6gd.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6gd.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6gd.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6gd.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6i.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6i.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6i.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6i.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6i.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6i.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6i.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m6i.32xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	m7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
计算优化	c5.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c5.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5.9xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5.18xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5d.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5d.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5d.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5d.9xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5d.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5d.18xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c5d.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6g.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6g.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6g.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6g.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6g.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
加速计算	c6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	g5.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
内存优化	r5.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5d.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5d.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5d.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5d.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5d.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5d.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r5d.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6g.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6g.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6g.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6g.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6g.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6g.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6i.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6i.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6i.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6i.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6i.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6i.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6i.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r6i.32xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
存储优化	i3.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3.4xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3.8xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3.16xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3en.xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3en.2xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i3en.3xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3en.6xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3en.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i3en.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i4i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.12xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.24xlarge	emr-5.36.0, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

南美洲 (圣保罗) : sa-east-1

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
通用	m5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5ad.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5ad.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m5zn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.3xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.6xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m5zn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6g.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	m6g.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	m6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	m6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	m7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7gd.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.2xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.4xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.8xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.12xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	m7i-flex.16xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	m8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
计算优化	c5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5a.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5a.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c5ad.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c5ad.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5ad.24xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.9xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.18xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c5n.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.9xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c5n.18xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c6a.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6a.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6a.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	c6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6gn.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	c6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	c6id.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	c6id.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6in.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c6in.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.7.0, emr-7.0.0
	c7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.2xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c7i-flex.4xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.8xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.12xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c7i-flex.16xlarge	emr-4.2.0, emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	c8g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	c8g.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
加速计算	g4dn.xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.2xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.4xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.8xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.12xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g4dn.16xlarge	emr-5.30.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	g5.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	g5.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g5.48xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	g6.xlarge	emr-7.2.0
	g6.2xlarge	emr-7.2.0
	g6.4xlarge	emr-7.2.0
	g6.8xlarge	emr-7.2.0
	g6.12xlarge	emr-7.2.0
	g6.16xlarge	emr-7.2.0
	g6.24xlarge	emr-7.2.0
	g6.48xlarge	emr-7.2.0
	gr6.4xlarge	emr-7.2.0
	gr6.8xlarge	emr-7.2.0
	p4d.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	p5.48xlarge	emr-6.14.0, emr-7.0.0
内存优化	r5.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.8xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.16xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5a.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5ad.xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.2xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.4xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5ad.12xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5ad.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5ad.24xlarge	emr-5.20.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5b.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5b.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5b.24xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r5d.xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.2xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.4xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.8xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.12xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.16xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5d.24xlarge	emr-5.13.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r5n.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r5n.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r5n.24xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.2xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.4xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.8xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.12xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6g.16xlarge	emr-5.31.0, emr-6.1.0, emr-7.0.0
	r6gd.xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.2xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6gd.4xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.8xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.12xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6gd.16xlarge	emr-5.33.0, emr-6.3.0, emr-7.0.0
	r6i.xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.2xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.4xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.8xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.12xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.16xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.24xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0
	r6i.32xlarge	emr-5.35.0, emr-6.6.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r7g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.12xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	r7i.xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.2xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.4xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.8xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.16xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r7i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	r7i.48xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	x1.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x1e.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x1e.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	x2idn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2idn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	x2idn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.24xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
	x2iedn.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.9.0, emr-7.0.0
存储优化	i3.xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.2xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.4xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3.8xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i3.16xlarge	emr-5.9.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.2xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.3xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.6xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.12xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i3en.24xlarge	emr-5.25.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4g.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4g.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4g.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4g.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0
	i4g.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.10.0, emr-7.0.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i4i.xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.8xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.12xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0
	i4i.24xlarge	emr-5.0.0, emr-6.0.0, emr-7.0.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.1, emr-6.8.0, emr-7.0.0

亚太地区 (泰国) -ap-southeast-7

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
通用	m6g.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6g.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6g.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6g.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6g.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6g.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6i.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6i.32xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6id.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6id.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6id.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6id.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6id.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6id.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6id.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6id.32xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7g.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7g.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7g.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7g.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m7gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7i.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7i.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7i-flex.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7i-flex.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
计算优化	m7i-flex.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7i-flex.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7i-flex.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7i-flex.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6g.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6g.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6g.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6g.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6g.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6g.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6gn.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6gn.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6gn.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6gn.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6gn.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6gn.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6i.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6i.32xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6id.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6id.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6id.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6id.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6id.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6id.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6id.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6id.32xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7g.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7g.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7g.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7g.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c7g.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7g.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7i.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7i.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7i-flex.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7i-flex.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
内存优化	c7i-flex.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7i-flex.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7i-flex.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7i-flex.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6g.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6g.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6g.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6g.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6g.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6g.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6i.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6i.32xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6id.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6id.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6id.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6id.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6id.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6id.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6id.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6id.32xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7g.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7g.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7g.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7g.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r7gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7i.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7i.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	x2idn.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	x2idn.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
存储优化	x2idn.32xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	i3en.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	i3en.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	i3en.3xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	i3en.6xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	i3en.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	i3en.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	i4i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	i4i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	i4i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i4i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	i4i.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0

墨西哥 (中部) - mx-central-1

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
通用	m6g.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6g.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6g.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6g.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6g.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6g.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6i.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6i.32xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6id.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6id.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6id.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6id.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6id.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6id.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6id.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m6id.32xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7g.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7g.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7g.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m7g.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m7i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7i.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7i.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7i-flex.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7i-flex.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7i-flex.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7i-flex.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7i-flex.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	m7i-flex.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
计算优化	c6g.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6g.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6g.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6g.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6g.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6g.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6gn.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6gn.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6gn.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6gn.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6gn.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6gn.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6i.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6i.32xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6id.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6id.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6id.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6id.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6id.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6id.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6id.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c6id.32xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7g.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7g.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7g.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7g.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7g.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7g.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c7i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7i.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7i.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7i-flex.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7i-flex.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7i-flex.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7i-flex.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7i-flex.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	c7i-flex.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
内存优化	r6g.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6g.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6g.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6g.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6g.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6g.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6i.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6i.32xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6id.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6id.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6id.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6id.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6id.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6id.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6id.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r6id.32xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7g.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7g.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r7g.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7g.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7g.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r7i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7i.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	r7i.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
存储优化	i3en.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	i3en.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	i3en.3xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	i3en.6xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	i3en.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	i3en.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	i4i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i4i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	i4i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	i4i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	i4i.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.1.0

亚太地区 (台北) - ap-east-2

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
通用	m6g.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m6g.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m6g.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6g.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m6g.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m6g.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m6gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m6gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m6gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m6gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m6gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m6i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m6i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m6i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m6i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m6i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m6id.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m6id.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m6id.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m6id.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m6id.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m6id.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m6id.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m6id.32xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m7g.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m7g.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m7g.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m7g.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m7gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m7gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m7gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m7gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m7gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m7gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m7i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m7i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m7i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m7i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m7i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m7i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m7i.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m7i.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m7i-flex.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m7i-flex.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m7i-flex.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m7i-flex.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	m7i-flex.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
计算优化	m7i-flex.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c6g.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c6g.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c6g.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c6g.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c6g.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c6g.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c6gn.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c6gn.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c6gn.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c6gn.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c6gn.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6gn.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c6i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c6i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c6i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c6i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c6i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c6i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c6id.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c6id.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c6id.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c6id.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c6id.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6id.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c6id.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c6id.32xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c7g.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c7g.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c7g.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c7g.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c7g.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c7g.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c7i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c7i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c7i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c7i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c7i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c7i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c7i.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c7i.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c7i-flex.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c7i-flex.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c7i-flex.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c7i-flex.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c7i-flex.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	c7i-flex.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
内存优化	r6g.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6g.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r6g.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r6g.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r6g.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r6g.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r6i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r6i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r6i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r6i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r6i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r6i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r6id.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6id.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r6id.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r6id.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r6id.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r6id.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r6id.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r6id.32xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r7g.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r7g.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r7g.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r7g.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r7gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r7gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r7gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r7gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r7gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r7gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r7i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r7i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r7i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r7i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r7i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
存储优化	r7i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r7i.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	r7i.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	i3en.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	i3en.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	i3en.3xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	i3en.6xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	i3en.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	i3en.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	i4i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i4i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	i4i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	i4i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	i4i.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.2, emr-6.11.1, emr-7.4.0

亚太地区 (新西兰) - ap-southeast-6

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
通用	m6g.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m6g.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m6g.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m6g.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m6g.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6g.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m6gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m6gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m6gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m6gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m6gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m6gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m6i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m6i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m6i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m6i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m6i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m6i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m6id.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m6id.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m6id.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m6id.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m6id.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m6id.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m6id.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m6id.32xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m7g.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m7g.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m7g.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m7g.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m7g.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m7g.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m7gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m7gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m7gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m7gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m7gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m7gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m7i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m7i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m7i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	m7i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m7i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m7i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m7i.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m7i.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m7i-flex.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m7i-flex.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m7i-flex.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m7i-flex.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m7i-flex.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	m7i-flex.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
计算优化	c6g.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6g.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c6g.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c6g.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c6g.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c6g.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c6gn.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c6gn.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c6gn.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c6gn.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c6gn.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c6gn.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c6i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c6i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c6i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c6i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c6i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c6id.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c6id.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c6id.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c6id.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c6id.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c6id.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c6id.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c6id.32xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c7g.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c7g.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c7g.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c7g.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c7g.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c7g.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c7i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c7i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c7i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c7i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c7i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	c7i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c7i.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c7i.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c7i-flex.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c7i-flex.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c7i-flex.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c7i-flex.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c7i-flex.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	c7i-flex.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
内存优化	r6g.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r6g.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r6g.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6g.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r6g.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r6g.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r6i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r6i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r6i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r6i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r6i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r6i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r6id.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r6id.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r6id.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r6id.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r6id.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r6id.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r6id.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r6id.32xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r7g.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r7g.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r7g.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r7g.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r7g.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r7g.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r7gd.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	r7gd.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r7gd.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r7gd.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r7gd.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r7gd.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r7i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r7i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r7i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r7i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r7i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r7i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	r7i.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
存储优化	r7i.48xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	i3en.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	i3en.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	i3en.3xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	i3en.6xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	i3en.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	i3en.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	i4i.xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	i4i.2xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	i4i.4xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	i4i.8xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	i4i.12xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0

实例类	实例类型	支持的最低 Amazon EMR 版本 (5.x、6.x、7.x)
	i4i.16xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	i4i.24xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0
	i4i.32xlarge	emr-5.36.2, emr-6.15.0, emr-7.7.0

上一代实例

Amazon EMR 支持上一代实例，以支持针对这些实例进行了优化且尚未升级的应用程序。有关这些实例类型和升级方法的更多信息，请参阅[上一代实例](#)。

实例类	实例类型
General Purpose	m1.small ¹ m1.medium ¹ m1.large ¹ m1.xlarge ¹ m3.xlarge ¹ m3.2xlarge ¹ m4.large m4.xlarge m4.2xlarge m4.4xlarge m4.10xlarge m4.16xlarge
Compute Optimized	c1.medium ^{1 2} c1.xlarge ¹ c3.xlarge ¹ c3.2xlarge ¹ c3.4xlarge ¹ c3.8xlarge ¹ c4.large c4.xlarge c4.2xlarge c4.4xlarge c4.8xlarge
Memory Optimized	m2.xlarge ¹ m2.2xlarge ¹ m2.4xlarge ¹ r3.xlarge r3.2xlarge r3.4xlarge r3.8xlarge r4.xlarge r4.2xlarge r4.4xlarge r4.8xlarge r4.16xlarge
Storage Optimized	d2.xlarge d2.2xlarge d2.4xlarge d2.8xlarge i2.xlarge i2.2xlarge i2.4xlarge i2.8xlarge

¹ 使用 Amazon EMR 版本早于 5.13.0 的 PVM 虚拟化 AMI。有关更多信息，请参阅[Linux AMI 虚拟化类型](#)。

² 在版本 5.15.0 中不受支持。

Amazon EMR 中的实例购买选项

在设置集群时，您可以为 Amazon EC2 实例选择购买选项。您可以选择按需实例和/或竞价型实例。价格因实例类型和地区而异。亚马逊 EMR 价格是亚马逊价格（底层服务器的 EC2 价格）和亚马逊 EBS 价格（如果附上亚马逊 EBS 交易量）之外的价格。有关当前定价，请参阅 [Amazon EMR 定价](#)。

您选择在集群中使用实例组还是实例队列将确定您在集群运行时更改实例购买选项的方式。如果您选择统一的实例组，则只能在创建实例组时为其指定购买选项，并且实例类型和购买选项适用于每个实例组中的所有 Amazon EC2 实例。如果您选择使用实例队列，则可在创建实例队列后更改购买选项，并可以组合购买选项以实现您指定的目标容量。有关这些配置的更多信息，请参阅[使用实例集或统一实例组创建 Amazon EMR 集群](#)。

按需实例

对于按需型实例，您可以按小时为计算容量付费。（可选）您可以为这些按需型实例使用预留实例或专用实例购买选项。对于预留实例，您可以对实例进行一次性付款以预留容量。专用实例在主机硬件级别与属于其他 Amazon 账户的实例进行物理隔离。有关购买选项的更多信息，请参阅 Amazon EC2 用户指南中的[实例购买选项](#)。

使用预留实例

要在 Amazon EMR 中使用预留实例，您需要使用 Amazon EC2 购买预留实例并指定预留参数，包括适用于区域或可用区的预留范围。有关更多信息，请参阅[亚马逊 EC2 用户指南中的亚马逊预 EC2 留实例和购买预留实例](#)。购买预留实例后，如果满足以下所有条件，则 Amazon EMR 会在集群启动时使用预留实例：

- 在集群配置中指定匹配预留实例规范的按需实例
- 在实例预留范围内启动集群（可用区或区域）
- 预留实例容量仍可用

例如，假设您购买了一个 m5.xlarge 预留实例，其实例预留范围限于美国东部区域。然后，您在美国东部区域启动一个使用两个 m5.xlarge 实例的 Amazon EMR 集群。第一个实例按照预留实例费率计费，第二个实例按照按需费率计费。在创建任何按需型实例之前使用预留实例容量。

使用专用实例

要使用专用实例，您需要使用 Amazon 购买专用实例，EC2 然后使用专用租赁属性创建一个 VPC。随后，您在 Amazon EMR 中指定集群应在此 VPC 中启动。在集群启动时，集群中符合专用实例规范的任何按需型实例均使用可用的专用实例。

Note

Amazon EMR 不支持对单个实例设置 `dedicated` 属性。

竞价型实例

与按需购买相比，Amazon EMR 中的竞价型 EC2 实例为您提供了一种以更低的成本购买亚马逊实例容量的选项。使用竞价型实例的缺点是，如果您正在运行的实例类型的竞价型容量不可用，则实例可能会终止。有关何时使用适用于您应用程序的竞价型实例的更多信息，请参阅[什么时候应该使用竞价型实例？](#)。

当 Amazon EC2 有未使用的容量时，它会以较低的成本（称为竞价价格）提供 EC2 实例。此价格会根据可用性和需求发生波动，并且按区域和可用区制定。选择竞价型实例时，您可以指定愿意为每种 EC2 实例类型支付的最高竞价价格。当集群的可用区中的 Spot 价格低于为该实例类型指定的最高 Spot 价格时，实例将启动。在实例运行时，您支付的是当前 Spot 价格，而不是您的最高 Spot 价格。

Note

自 2021 年 7 月 1 日起，新客户不再享有具有定义持续时间（也称为 Spot 块）的竞价型实例。对于以前使用过该功能的客户，我们将继续支持具有定义持续时间的竞价型实例，直到 2022 年 12 月 31 日。

有关当前定价，请参阅[Amazon EC2 竞价型实例定价](#)。有关更多信息，请参阅 Amazon EC2 用户指南中的[竞价型实例](#)。在创建和配置集群时，您指定用于最终确定集群从中启动的可用区的网络选项。有关更多信息，请参阅[在 VPC 中为 Amazon EMR 配置联网](#)。

Tip

在使用 Advanced Options (高级选项) 创建集群的情况下，将鼠标悬停在 Spot 购买选项旁边的信息工具提示上方，即可在控制台中看到实时 Spot 价格。这将显示所选区域中每个可用区的价格。最低价格位于绿色行中。因为可用区之间的 Spot 价格会波动，所以，选择初始价格最低的可用区并不保证集群在整个使用期限的使用价格最低。要获得最佳结果，请在选择之前了解可用区定价的历史记录。有关更多信息，请参阅 Amazon EC2 用户指南中的[竞价型实例定价历史记录](#)。

Spot 实例选项取决于您在集群配置中使用统一实例组还是实例队列。

统一实例组中的竞价型实例

当您使用统一实例组中的竞价型实例时，实例组中的所有实例必须是竞价型实例。您为集群指定一个子网或可用区。对于每个实例组，您指定一个竞价型实例和一个最高 Spot 价格。如果集群的区域和可用区中的 Spot 价格低于最高 Spot 价格，则该类型的竞价型实例将启动。如果 Spot 价格高于您的最高 Spot 价格，则实例将终止。仅在配置实例组时设置最高 Spot 价格。它可以在稍后更改。有关更多信息，请参阅[使用实例集或统一实例组创建 Amazon EMR 集群](#)。

实例集中的竞价型实例

在使用实例队列配置时，可使用其它选项更好地控制竞价型实例启动和终止的方式。基本上，实例队列使用与统一实例组不同的方法来启动实例。其工作方式是，您为竞价型实例（和按需实例）确立目标容量并创建最多 5 个实例类型。此外，您还可以为每个实例类型指定权重容量，或使用实例类型的 vCPU (YARN vcore) 作为权重容量。在预置该类型的实例时，此权重容量将计入目标容量。Amazon EMR 使用两个购买选项预置实例，直至达到每个目标的目标容量。此外，您可以为 Amazon EMR 定义一系列可用区，以便在启动实例时从中选择。您还为每个队列提供其他 Spot 选项，包括预置超时。有关更多信息，请参阅[规划和配置 Amazon EMR 集群的实例集](#)。

Amazon EMR 中的实例存储选项和行为

概述

实例存储和 Amazon EBS 卷存储用于 HDFS 数据，以及缓冲区、缓存、Scratch 数据和一些应用程序可能“溢出”到本地文件系统上的其他临时内容。

亚马逊 EBS 在亚马逊 EMR 中的运作方式与使用普通亚马逊 EC2 实例的方式不同。附加到 Amazon EMR 集群的 Amazon EBS 卷是临时的：这些卷在集群和实例终止时（例如，在缩减实例组时）将被删除，因此您不应指望数据能持久保留。虽然数据是临时存在的，但有可能可以复制 HDFS 中的数据，具体取决于集群中的节点数目和规范。在添加 Amazon EBS 存储卷时，这些卷将作为附加卷进行安装。它们不是引导卷的一部分。YARN 已配置为使用所有附加卷，但您负责将附加卷作为本地存储（例如，针对本地日志文件）分配。

注意事项

在将 Amazon EBS 与 EMR 集群结合使用时，请记住以下其他注意事项：

- 您无法拍摄 Amazon EBS 卷快照，然后在 Amazon EMR 中将其还原。要创建可重复使用的自定义配置，请使用自定义 AMI（在 Amazon EMR 版本 5.7.0 和更高版本中提供）。有关更多信息，请参阅[使用自定义 AMI 为 Amazon EMR 集群配置提供更大的灵活性](#)。
- 只有在使用自定义 AMI 时，才支持加密的 Amazon EBS 根设备卷。有关更多信息，请参阅[创建带加密 Amazon EBS 根设备卷的自定义 AMI](#)。

- 如果使用 Amazon EMR API 应用标签，则这些操作将适用于 EBS 卷。
- 每个实例最多有 25 个卷。
- 核心节点上的 Amazon EBS 卷不得小于 5GB。
- Amazon EBS 的固定限制为每个实例启动请求 2500 个 EBS 卷。此限制也适用于集群上的 Amazon EMR。EC2 我们建议您启动 EBS 卷总数在此限制范围内的集群，然后根据需要手动纵向扩展集群或使用 Amazon EMR 托管式自动扩缩功能。要了解有关 EBS 卷限制的更多信息，请参阅[服务配额](#)。

实例的默认 Amazon EBS 存储

对于仅有 EBS 存储空间的 EC2 实例，Amazon EMR 会将 Amazon EBS gp2 或 gp3 存储卷分配给实例。在使用 Amazon EMR 5.22.0 和更高版本创建集群时，默认的 Amazon EBS 存储量相对于实例大小而增加。

我们会将任何增加的存储拆分到多个卷中。这样将提高 IOPS 性能，相应地又会提高某些标准化工作负载的性能。如果要使用其他 Amazon EBS 实例存储配置，您可以在创建 EMR 集群或将节点添加到现有集群时指定该配置。您可以将 Amazon EBS gp2 或 gp3 卷用作根卷，并将 gp2 或 gp3 卷添加为附加卷。有关更多信息，请参阅 [指定额外的 EBS 存储卷](#)。

下表列出了每种实例类型的默认 Amazon EBS gp2 存储卷数量、大小以及总大小。有关 gp2 卷与 gp3 相比较的信息，请参阅 [比较 Amazon EBS 卷类型 gp2 和 gp3](#)。

Amazon EMR 5.22.0 和更高版本的默认 Amazon EBS gp2 存储卷和大小（按实例类型划分）

实例大小	卷数	卷大小（GiB）	总大小（GiB）
*.large	1	32	32
*.xlarge	2	32	64
*.2xlarge	4	32	128
*.4xlarge	4	64	256
*.8xlarge	4	128	512
*.9xlarge	4	144	576
*.10xlarge	4	160	640

实例大小	卷数	卷大小 (GiB)	总大小 (GiB)
*.12xlarge	4	192	768
*.16xlarge	4	256	1024
*.18xlarge	4	288	1152
*.24xlarge	4	384	1536

实例的默认 Amazon EBS 根卷

随着亚马逊 EMR 6.15 及更高版本的发布，亚马逊 EMR 会自动连接亚马逊 EBS 通用固态硬盘 (gp3) 作为其根设备，以增强性能。AMIs 使用较早的版本时，Amazon EMR 将 EBS 通用型 SSD (gp2) 附加作为根设备。

	6.15 及更高版本	6.14 及更低版本
默认的根卷类型		
默认大小		
默认 IOPS		
默认吞吐量		

有关如何自定义 Amazon EBS 根设备卷的信息，请参阅 [指定额外的 EBS 存储卷](#)。

指定额外的 EBS 存储卷

在 Amazon EMR 中配置实例类型时，可以指定其它 EBS 卷来添加实例存储（如果存在）和默认 EBS 卷之外添加容量。Amazon EBS 提供以下卷类型：通用型 (SSD)、预置 IOPS (SSD)、吞吐优化 (SSD)、冷数据 (SSD) 和磁性介质。它们的性能特点和价格不同，您可根据应用程序的分析和业务需求定制您的存储。例如，一些应用程序可能需要溢出到磁盘，而其它应用程序可在内存中或使用 Amazon S3 安全工作。

您只能在集群启动时以及添加额外的任务节点实例组时将 Amazon EBS 卷附加到实例。如果 Amazon EMR 集群中的某个实例失败，则该实例及其附加的 Amazon EBS 卷将被替换为新卷。因此，如果您手动分离 Amazon EBS 卷，Amazon EMR 会将此操作视为失败并替换实例存储（如果适用）和卷存储。

Amazon EMR 不允许您将现有 EMR 集群的卷类型从 gp2 修改为 gp3。要将 gp3 用于工作负载，请启动一个新的 EMR 集群。此外，我们不建议更新正在使用或正在预调配的集群的吞吐量和 IOPS，因为 Amazon EMR 将您在集群启动时指定的吞吐量和 IOPS 值用于在集群纵向扩展期间添加的任何新实例。有关更多信息，请参阅[比较 Amazon EBS 卷类型 gp2 和 gp3](#)和[迁移到 gp3 Amazon EBS 卷类型时选择 IOPS 和吞吐量](#)。

Important

要将 gp3 卷用于您的 EMR 集群，您必须启动新集群。

比较 Amazon EBS 卷类型 gp2 和 gp3

以下是美国东部（弗吉尼亚州北部）区域 gp2 和 gp3 卷的成本比较。有关最新信息，请参阅[Amazon EBS 通用卷](#)产品页面和[Amazon EBS 定价页](#)。

卷类型	gp3	gp2
卷大小	1 GiB : 16 TiB	1GiB : 16TiB
默认/基准 IOPS	3000	3 IOPS/GiB（至少 100 IOPS）至最大 16,000 IOPS。小于 1TiB 的卷最高可突增至 3000 IOPS。
每个卷的最大 IOPS	16000	16000
默认/基准吞吐量	125 MiB/s	吞吐量限制在 128 到 MiB/s 250 MiB/s 之间，具体取决于卷大小。
每个卷的最大吞吐量	1,000 MiB/s	250 MiB/s
价格	每月 0.08 美元/Gib-3,000 个 IOPS 免费，每月 0.005 美	0.10 USD/GiB-月

卷类型	gp3	gp2
	元，预配置 IOPS 超过 3,000 美元；125 美元免费，预配置 0.04 美元 MiB/s MiB/s-month over 125MiB/s	

迁移到 gp3 Amazon EBS 卷类型时选择 IOPS 和吞吐量

预调配 gp2 卷时，您必须计算出卷的大小才能获得成比例的 IOPS 和吞吐量。使用 gp3，您不必预调配更大的卷即可获得更高的性能。您可以根据应用需求选择所需的大小和性能。选择合适的大小和正确的性能参数（IOPS、吞吐量）可以最大限度地降低成本，而不会影响性能。

以下表格可帮助您选择 gp3 配置选项：

卷大小	IOPS	吞吐量
1–170 GiB	3000	125 MiB/s
170–334 GiB	3000	MiB/s 如果所选 EC2 实例类型支持 125 MiB/s or less, use higher as per usage, Max 250 MiB/s *, 则为 125。
334–1000 GiB	3000	MiB/s 如果所选 EC2 实例类型支持 125 MiB/s or less, Use higher as per usage, Max 250 MiB/s *, 则为 125。
1000+ GiB	匹配 gp2 IOPS (大小 (以 GiB 为单位) x 3) 或由当前 gp2 卷驱动的最大 IOPS	MiB/s 如果所选 EC2 实例类型支持 125 MiB/s or less, Use higher as per usage, Max 250 MiB/s *, 则为 125。

*Gp3 能够提供高达 2000 的吞吐量)。MiB/s. Since gp2 provides a maximum of 250MiB/s throughput, you may not need to go beyond this limit when you use gp3. Gp3 volumes deliver a consistent baseline throughput performance of 125 MiB/s, which is included with the price of storage.

You can provision additional throughput (up to a maximum of 2,000 MiB/s) for an additional cost at a ratio of 0.25 MiB/s per provisioned IOPS. Maximum throughput can be provisioned at 8,000 IOPS or higher and 16 GiB or larger ($8,000 \text{ IOPS} \times 0.25 \text{ MiB/s per IOPS} = 2,000 \text{ MiB/s}$)

在 VPC 中为 Amazon EMR 配置联网

大多数集群都使用 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 启动到虚拟网络。VPC 是其中的一个隔离虚拟网络 Amazon ，在您的 Amazon 账户中逻辑上是隔离的。您可以对私有 IP 地址范围、子网、路由表和网络网关等进行配置。有关更多信息，请参阅 [《Amazon VPC 用户指南》](#)。

VPC 提供以下功能：

- 处理敏感数据

在 VPC 中启动集群与使用路由表和网络等其他工具将集群启动到私有网络类似 ACLs，用于定义谁有权访问该网络。如果您正在处理集群中的敏感数据，您可能希望获得在 VPC 中启动集群所提供的额外访问控制。此外，您还可以选择在私有子网中启动您的资源，其中，所有这些资源都没有直接的 Internet 连接。

- 访问内部网络上的资源

如果您的数据源位于私有网络中，则将该数据上传到以导入 Amazon EMR 可能不切实际或不可取，这要么是因为要传输的数据量很大，要么是因为数据的敏感性。Amazon 相反，您可以在 VPC 中启动集群，并通过 VPN 连接将您的数据中心连接到 VPC，从而允许集群访问内部网络上的资源。例如，如果数据中心内有 Oracle 数据库，则在通过 VPN 连接到该网络的 VPC 中启动集群，可使集群能够访问 Oracle 数据库。

公有子网和私有子网

您可以同时在公有 VPC 子网和私有 VPC 子网中启动 Amazon EMR 集群。这意味着您不需要互联网连接即可运行 Amazon EMR 集群；但是，您可能需要配置网络地址转换 (NAT) 和 VPN 网关才能访问位于 VPC 之外的服务或资源，例如企业内部网或公共 Amazon 服务终端节点（例如）。Amazon Key Management Service

Important

Amazon EMR 仅支持在版本 4.2 及更高版本中的私有子网中启动集群。

有关 Amazon VPC 的更多信息，请参阅 [Amazon VPC 用户指南](#)。

主题

- [启动集群时的 Amazon VPC 选项](#)
- [设置 VPC 以托管 Amazon EMR 集群](#)
- [使用 Amazon EMR 在 VPC 中启动集群](#)
- [访问 Amazon S3 的私有子网的示例策略](#)
- [更多学习资源 VPCs](#)

启动集群时的 Amazon VPC 选项

在 VPC 中启动 Amazon EMR 集群时，您可以在公有子网、私有子网或共享子网中启动它。配置上存在少量但明显的区别，具体取决于您为集群选择的子网类型。

公有子网


公有子网中的 EMR 集群需要已连接的 Internet 网关。这是因为亚马逊 EMR 集群必须访问 Amazon 服务和亚马逊 EMR。如果可利用某项服务（如 Amazon S3）创建 VPC 终端节点，则可使用该终端节点访问这些服务，而不是通过互联网网关访问公有终端节点。此外，Amazon EMR 无法通过网络地址转换（NAT）设备与公有子网中的集群通信。为此，需要一个 Internet 网关，但您仍可在更复杂的场景中为其它流量使用 NAT 实例或网关。

集群中的所有实例都通过 VPC 终端节点或互联网网关连接到 Amazon S3。其他目前不支持 VPC 终端节点的 Amazon 服务仅使用互联网网关。


如果您不想将其他 Amazon 资源连接到 Internet 网关，则可以在您的 VPC 内创建的私有子网中启动这些组件。

在公有子网中运行的集群将使用两个安全组：一个用于主节点，另一个用于核心节点和任务节点。有关更多信息，请参阅 [使用 Amazon EMR 集群的安全组控制网络流量](#)。

下图说明 Amazon EMR 集群如何在带公有子网的 VPC 中运行。集群能够通过互联网网关连接到其他 Amazon 资源，例如 Amazon S3 存储桶。



下图演示如何设置 VPC，以便 VPC 中的集群可以访问您自己的网络中的资源 (如 Oracle 数据库)。



私有子网

私有子网允许您启动 Amazon 资源，而无需子网连接 Internet 网关。Amazon EMR 支持在发行版本 4.2.0 及更高版本的私有子网中启动集群。

Note

当您在私有子网中设置 Amazon EMR 集群时，我们建议您也[为 Amazon S3 设置 VPC 端点](#)。如果您的 EMR 集群处于没有适用于 Amazon S3 的 VPC 端点的私有子网中，则您需要为与 S3 流量关联的其他 NAT 网关付费，因为您的 EMR 集群与 S3 之间的流量不是位于您的 VPC 内。


私有子网与公有子网的区别在以下方面：

- 要访问不提供 VPC 终端节点的 Amazon 服务，您仍然必须使用 NAT 实例或互联网网关。
- 您至少必须在 Amazon S3 中提供到 Amazon EMR 服务日志存储桶和 Amazon Linux 存储库的路由。有关更多信息，请参阅[访问 Amazon S3 的私有子网的示例策略](#)。
- 如果您使用 EMRFS 功能，则需要有一个 Amazon S3 VPC 终端节点和一个从私有子网到 DynamoDB 的路由。
- 调试仅在您提供一个从私有子网到公有 Amazon SQS 终端节点的情况下起作用。
- 仅支持使用 Amazon Web Services 管理控制台在公有子网中通过 NAT 实例或网关创建私有子网配置。为 EMR 集群添加和配置 NAT 实例和 Amazon S3 VPC 终端节点的最简单方法是，使用 Amazon EMR 控制台中的 VPC Subnets List (VPC 子网列表) 页面。要配置 NAT 网关，请参阅《Amazon VPC 用户指南》中的[NAT 网关](#)。
- 您无法利用现有 Amazon EMR 集群将子网从公有子网更改为私有子网，反之亦然。要在私有子网中找到 Amazon EMR 集群，则必须在私有子网中启动该集群。


Amazon EMR 为私有子网中的集群创建和使用不同的默认安全组：ElasticMapReduce-Master-Private、ElasticMapReduce-Slave-Private 和-。ElasticMapReduce ServiceAccess 有关更多信息，请参阅[使用 Amazon EMR 集群的安全组控制网络流量](#)。

要查看您的集群 NACLs 的完整列表，请在 Amazon EMR 控制台的“集群详情”页面上选择“主集群的安全组”和“核心与任务”的安全组。

下图说明如何在私有子网中配置 Amazon EMR 集群。子网外部的唯一通信是到 Amazon EMR 的通信。



下图显示已连接到公有子网中的 NAT 实例的私有子网中的 Amazon EMR 集群的示例配置。



共享子网

VPC 共享允许客户与同一 Amazon 组织内的其他 Amazon 账户共享子网。您可以将 Amazon EMR 集群启动到公有共享子网和私有共享子网中，但需要注意以下几点。

子网拥有者必须与您共享一个子网才能在其中启动 Amazon EMR 集群。但是，共享子网稍后可以取消共享。有关更多信息，请参阅[使用共享 VPCs](#)。当某个集群启动到共享子网并且该共享子网随后取消共享时，您可以在子网取消共享时根据 Amazon EMR 集群状态观察特定行为。

- 在集群成功启动之前，子网未取消共享 - 如果拥有者在参与者启动集群时停止共享 Amazon VPC 或子网，则集群可能无法启动或部分初始化，而无需预置请求的所有实例。
- 集群成功启动之后，子网未取消共享 - 当拥有者停止与参与者共享子网或 Amazon VPC 时，参与者的集群将无法调整大小以添加新实例或替换不健康的实例。

当您启动一个 Amazon EMR 集群时，系统会创建多个安全组。在共享子网中，子网参与者控制这些安全组。子网拥有者可以看到这些安全组，但不能对其执行任何操作。如果子网拥有者想要删除或修改安全组，则创建安全组的参与者必须执行该操作。

使用 IAM 控制 VPC 权限

默认情况下，所有用户都可以查看该账户的所有子网，且任何用户都可以在任何子网中启动集群。

当您集群启动到 VPC 中时，您可以使用 Amazon Identity and Access Management (IAM) 来控制对集群的访问权限并使用策略限制操作，就像在 Amazon C EC2 classic 中启动集群一样。有关 IAM 的更多信息，请参阅 [IAM 用户指南](#)。

您还可以使用 IAM 控制可以创建和管理子网的人员。例如，您可以创建一个 IAM 角色来管理子网，再创建第二个角色来启动集群，但无法修改 Amazon VPC 设置。有关在亚马逊和亚马逊 VPC 中管理策略 EC2 和操作的更多信息，请参阅亚马逊 EC2 用户指南 EC2 中的亚马逊 [IAM 政策](#)。

设置 VPC 以托管 Amazon EMR 集群

您必须先创建 VPC 和子网，然后才能在 VPC 中启动集群。对于公有子网，您必须创建一个 Internet 网关并将它连接到子网。以下说明介绍如何创建能够托管 Amazon EMR 集群的 VPC。

为 Amazon EMR 集群创建带有子网的 VPC

1. 打开位于 <https://console.aws.amazon.com/vpc/> 的 Amazon VPC 控制台。
2. 在页面右上角，为 VPC 选择 [Amazon Web Services 区域](#)。
3. 选择创建 VPC。
4. 在 VPC settings (VPC 设置) 页面上，选择 VPC and more (VPC 等)。
5. 在 Name tag auto-generation (名称标签自动生成) 下，启用 Auto-generate (自动生成) 然后输入 VPC 的名称。这可帮助您在创建 VPC 和子网后在 Amazon VPC 控制台中识别它们。
6. 在 IPv4 CIDR 块字段中，输入您的 VPC 的私有 IP 地址空间以确保正确解析的 DNS 主机名；否则，您可能会遇到 Amazon EMR 集群故障。该地址空间包括以下 IP 地址范围：
 - 10.0.0.0 - 10.255.255.255
 - 172.16.0.0 - 172.31.255.255
 - 192.168.0.0 - 192.168.255.255
7. 在可用区数量 (AZs) 下，选择要在其中启动子网的可用区数量。

8. 在 Number of public subnets (公有子网数量) 下, 选择要添加到 VPC 的单个公有子网。如果集群中使用的数据可在 Internet 上 (例如, 在 Amazon S3 或 Amazon RDS 中) 使用, 则只需使用公有子网, 无需添加私有子网。
9. 在 Number of private subnets (私有子网数量) 下, 选择要添加到 VPC 的私有子网数量。如果您的应用程序数据存储在您自己的网络中 (例如, 在 Oracle 数据库中), 则选择一个或多个私有子网。对于私有子网中的 VPC, 所有 Amazon EC2 实例都必须至少具有通过弹性网络接口到 Amazon EMR 的路由。在控制台中, 将自动为您进行配置。
10. 在 NAT gateways (NAT 网关) 下, 可选择添加 NAT 网关。仅当您的私有子网需要与 Internet 通信的情况下, 才需要使用它们。
11. 在 VPC endpoints (VPC 端点) 下, 选择向子网添加 Amazon S3 的端点。
12. 验证是否已选中 Enable DNS hostnames (启用 DNS 主机名) 和 Enable DNS resolution (启用 DNS 解析)。有关更多信息, 请参阅[将 DNS 与您的 VPC 一起使用](#)。
13. 选择创建 VPC。
14. 状态窗口会显示工作的进度。工作完成后, 选择查看 VPC 以导航到您的 VPCs 页面, 其中显示您的默认 VPC 和您刚刚创建的 VPC。您创建的 VPC 是非默认 VPC, 因此 Default VPC 列将显示 No。
15. 如果您想将 VPC 与不包含域名的 DNS 条目相关联, 请导航到 DHCP option sets (DHCP 选项集), 选择 Create DHCP options set (创建 DHCP 选项集) 然后省略域名。创建选项集后, 导航到新 VPC, 选择 Actions (操作) 菜单下的 Edit DHCP options set (编辑 DHCP 选项集), 然后选择新选项集。创建了 DNS 选项集之后, 您无法使用控制台编辑域名。

这是针对 Hadoop 和相关应用程序的最佳做法, 可确保解析节点的完全限定域名 (FQDN)。要确保正确解析 DNS, 请配置 VPC, 使其包含将参数设置为以下值的 DHCP 选项集:

- domain-name = **ec2.internal**

如果您所在的区域是美国东部 (弗吉尼亚北部), 请使用 **ec2.internal**。对于其他地区, 请使用 **region-name.compute.internal**。例如, 在 us-west-2 中, 请使用 **us-west-2.compute.internal**。对于 Amazon GovCloud (美国西部) 区域, 请使用 **us-gov-west-1.compute.internal**。

- domain-name-servers = **AmazonProvidedDNS**

有关更多信息, 请参阅《Amazon VPC 用户指南》中的 [DHCP 选项集](#)。

16. 创建 VPC 之后, 转到 Subnets (子网) 页面并记下新 VPC 的一个子网的 Subnet ID (子网 ID)。在该 VPC 中启动 Amazon EMR 集群时, 您将使用此信息。

使用 Amazon EMR 在 VPC 中启动集群

在具有一个配置为托管 Amazon EMR 集群的子网后，通过在创建集群时指定关联的子网标识符来在该子网中启动集群。

Note

Amazon EMR 支持版本 4.2 及更高版本中的私有子网。

启动集群时，Amazon EMR 基于集群是在 VPC 私有子网还是公有子网中启动来添加安全组。所有安全组都允许端口 8443 的入口与 Amazon EMR 服务进行通信，但 IP 地址范围因公有子网和私有子网而异。Amazon EMR 管理所有这些安全组，随着时间的推移，可能需要向该 Amazon 安全组添加额外的 IP 地址。有关更多信息，请参阅 [使用 Amazon EMR 集群的安全组控制网络流量](#)。

为了管理 VPC 上的集群，Amazon EMR 为主节点附加了一个网络设备，并通过该设备对主节点进行管理。您可以使用 Amazon EC2 API 操作查看此设备 [DescribeInstances](#)。如果您以任何方式修改此设备，则集群可能会失败。

Console

使用控制台在 VPC 中启动集群

1. [登录并通过/ Amazon Web Services 管理控制台 emr 打开亚马逊 EMR 控制台。https://console.aws.amazon.com](https://console.aws.amazon.com/emr)
2. EC2在左侧导航窗格的 EMR on 下，选择集群，然后选择创建集群。
3. 在 Networking (联网) 下，转到 Virtual private cloud (VPC) [虚拟私有云 (VPC)] 字段。输入 VPC 名称或选择 Browse (浏览) 以选择 VPC。或者，选择 Create VPC (创建 VPC) 以创建可用于集群的 VPC。
4. 选择适用于集群的任何其他选项。
5. 要启动集群，选择 Create cluster (创建集群) 。

Amazon CLI

要在 VPC 中启动集群，请使用 Amazon CLI

Note

Amazon CLI 不提供自动创建 NAT 实例并将其连接到私有子网的方法。但是，要在子网中创建 S3 端点，您可以使用 Amazon VPC CLI 命令。使用控制台可在私有子网中创建 NAT 实例和启动集群。

配置 VPC 之后，可以使用带 `create-cluster` 参数的 `--ec2-attributes` 子命令在 VPC 中启动 Amazon EMR 集群。使用 `--ec2-attributes` 参数可为集群指定 VPC 子网。

- 要在特定子网中创建集群，请键入以下命令，*myKey* 替换为您的 Amazon EC2 key pair 的名称，然后 *77XXXX03* 替换为您的子网 ID。

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --release-label emr-4.2.0 --  
applications Name=Hadoop Name=Hive Name=Pig --use-default-roles --ec2-attributes  
KeyName=myKey,SubnetId=subnet-77XXXX03 --instance-type m5.xlarge --instance-  
count 3
```

如果不使用 `--instance-groups` 参数指定实例计数，则将启动单个主节点，其余实例将作为核心节点启动。所有节点都使用该命令中指定的实例类型。

Note

如果您之前没有创建默认的 Amazon EMR 服务角色和 EC2 实例配置文件，请在键入 `aws emr create-default-roles` 子命令之前键入创建它们。`create-cluster`

确保开启的 EMR 集群可用 IP 地址 EC2

为确保启动时子网有足够的空闲 IP 地址可用，EC2 子网选择会检查 IP 可用性。即使在初始创建时只创建了集群的核心节点，创建过程也会使用具有必要 IP 地址数量的子网来启动所需的核心节点、主节点和任务节点。EMR 会在创建过程中检查启动主节点和任务节点所需的 IP 地址数量，并单独计算启动核心节点所需的 IP 地址数量。Amazon EMR 会自动确定所需的主实例和任务实例或节点的最小数量。

⚠ Important

如果 VPC 中没有子网有足够的可用空间 IPs 来容纳基本节点，则会返回错误并且不会创建集群。

在大多数部署情况下，每次启动核心节点、主节点和任务节点之间都会有时间差。此外，多个集群可以共享一个子网。在这些情况下，IP 地址的可用性可能会发生波动，例如，后续任务节点的启动可能会受到可用 IP 地址的限制。

访问 Amazon S3 的私有子网的示例策略

对于私有子网，您必须让 Amazon EMR 至少能够访问 Amazon Linux 存储库。此私有子网策略是用于访问 Amazon S3 的 VPC 终端节点策略的一部分。

对于 Amazon EMR 5.25.0 或更高版本，要启用一键访问持久性 Spark 历史记录服务器，您必须允许 Amazon EMR 访问收集 Spark 事件日志的系统存储桶。如果启用日志记录，请为以下存储桶提供 PUT 权限：

```
aws157-logs-${AWS::Region}/*
```

有关更多信息，请参阅[一键访问持久性 Spark 历史记录服务器](#)。

由您决定满足业务需求的策略限制。以下示例策略提供了访问 Amazon Linux 存储库和 Amazon EMR 系统存储桶以收集 Spark 事件日志的权限。其中显示了存储桶的一些示例资源名称。

有关将 IAM policy 与 Amazon VPC 终端节点结合使用的更多信息，请参阅[Amazon S3 终端节点策略](#)。

以下策略示例包含 us-east-1 区域的示例资源。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AmazonLinuxAMIRepositoryAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
```

```

        "s3:GetObject"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::packages.us-east-1.amazonaws.com/*",
        "arn:aws:s3:::repo.us-east-1.amazonaws.com/*"
    ]
},
{
    "Sid": "EnableApplicationHistory",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "s3:Put*",
        "s3:Get*",
        "s3:Create*",
        "s3:Abort*",
        "s3:List*"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::prod.us-east-1.appinfo.src/*"
    ]
}
]
}

```

以下示例策略提供了访问 us-east-1 区域中的 Amazon Linux 2 存储库所需的权限。

```

{
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AmazonLinux2AMIRepositoryAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": "*",
            "Action": "s3:GetObject",
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amazonlinux.us-east-1.amazonaws.com/*",
                "arn:aws:s3:::amazonlinux-2-repos-us-east-1/*"
            ]
        }
    ]
}

```

以下示例策略提供了访问 us-east-1 区域中的 Amazon Linux 2023 存储库所需的权限。

```
{
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AmazonLinux2023AMIRepositoryAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Action": "s3:GetObject",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::al2023-repos-us-east-1-de612dc2/*"
      ]
    }
  ]
}
```

可用区

下表包含按区域划分的存储桶列表，其中包括存储库的 Amazon 资源名称（ARN）和表示 appinfo.src ARN 的字符串。ARN 或 Amazon 资源名称是一个 Amazon 用于唯一标识资源的字符串。

Region	存储库存储桶	AppInfo 桶
美国东部（俄亥俄）	"arn:aws:s3:::packages.us-east-2.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.us-east-2.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.us-east-2.emr.amazonaws.com/*"	"arn:aws:s3:::prod.us-east-2.appinfo.src/*"
美国东部（弗吉尼亚北部）	"arn:aws:s3:::packages.us-east-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.us-east-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.us-east-1.emr.amazonaws.com/*"	"arn:aws:s3:::prod.us-east-1.appinfo.src/*"
美国西部（加利福尼亚北部）	"arn:aws:s3:::packages.us-west-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.us-west-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.us-west-1.emr.amazonaws.com/*"	"arn:aws:s3:::prod.us-west-1.appinfo.src/*"

Region	存储库存储桶	AppInfo 桶
美国西部 (俄勒冈)	"arn:aws:s3::packages.us-west-2.amazonaws.com/", "arn:aws:s3::repo.us-west-2.amazonaws.com/", "arn:aws:s3::repo.us-west-2.emr.amazonaws.com/*"	"arn:aws:s3::prod.us-west-2.appinfo.src/*"
非洲 (开普敦)	"arn:aws:s3::packages.af-south-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3::repo.af-south-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3::repo.af-south-1.emr.amazonaws.com/*"	"arn:aws:s3::prod.af-south-1.appinfo.src/*"
非洲 (开普敦)	"arn:aws:s3::packages.ap-east-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3::repo.ap-east-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3::repo.ap-east-1.emr.amazonaws.com/*"	"arn:aws:s3::prod.ap-east-1.appinfo.src/*"
亚太地区 (海得拉巴)	"arn:aws:s3::packages.ap-south-2.amazonaws.com/", "arn:aws:s3::repo.ap-south-2.amazonaws.com/", "arn:aws:s3::repo.ap-south-2.emr.amazonaws.com/*"	"arn:aws:s3::prod.ap-south-2.appinfo.src/*"
亚太地区 (雅加达)	"arn:aws:s3::packages.ap-southeast-3.amazonaws.com/", "arn:aws:s3::repo.ap-southeast-3.amazonaws.com/", "arn:aws:s3::repo.ap-southeast-3.emr.amazonaws.com/*"	"arn:aws:s3::prod.ap-southeast-3.appinfo.src/*"
亚太地区 (马来西亚)	"arn:aws:s3::packages.ap-southeast-5.amazonaws.com/", "arn:aws:s3::repo.ap-southeast-5.amazonaws.com/", "arn:aws:s3::repo.ap-southeast-5.emr.amazonaws.com/*"	"arn:aws:s3::prod.ap-southeast-5.appinfo.src/*"

Region	存储库存储桶	AppInfo 桶
亚太地区 (墨尔本)	"arn:aws:s3:::packages.ap-southeast-4.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.ap-southeast-4.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.ap-southeast-4.emr.amazonaws.com/*"	"arn:aws:s3:::prod.ap-south-4.appinfo.src/*"
亚太地区 (孟买)	"arn:aws:s3:::packages.ap-south-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.ap-south-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.ap-south-1.emr.amazonaws.com/*"	"arn:aws:s3:::prod.ap-south-1.appinfo.src/*"
亚太地区 (大阪)	"arn:aws:s3:::packages.ap-northeast-3.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.ap-northeast-3.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.ap-northeast-3.emr.amazonaws.com/*"	"arn:aws:s3:::prod.ap-northeast-3.appinfo.src/*"
亚太地区 (首尔)	"arn:aws:s3:::packages.ap-northeast-2.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.ap-northeast-2.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.ap-northeast-2.emr.amazonaws.com/*"	"arn:aws:s3:::prod.ap-northeast-2.appinfo.src/*"
亚太地区 (新加坡)	"arn:aws:s3:::packages.ap-southeast-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.ap-southeast-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.ap-southeast-1.emr.amazonaws.com/*"	"arn:aws:s3:::prod.ap-southeast-1.appinfo.src/*"
亚太地区 (悉尼)	"arn:aws:s3:::packages.ap-southeast-2.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.ap-southeast-2.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.ap-southeast-2.emr.amazonaws.com/*"	"arn:aws:s3:::prod.ap-southeast-2.appinfo.src/*"

Region	存储库存储桶	AppInfo 桶
亚太地区 (东京)	"arn:aws:s3:::packages.ap-northeast-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.ap-northeast-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.ap-northeast-1.emr.amazonaws.com/*"	"arn:aws:s3:::prod.ap-northeast-1.appinfo.src/*"
加拿大 (中部)	"arn:aws:s3:::packages.ca-central-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.ca-central-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.ca-central-1.emr.amazonaws.com/*"	"arn:aws:s3:::prod.ca-central-1.appinfo.src/*"
加拿大西部 (卡尔加里)	"arn:aws:s3:::packages.ca-west-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.ca-west-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.ca-west-1.emr.amazonaws.com/*"	"arn:aws:s3:::prod.ca-west-1.appinfo.src/*"
欧洲地区 (法兰克福)	"arn:aws:s3:::packages.eu-central-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.eu-central-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.eu-central-1.emr.amazonaws.com/*"	"arn:aws:s3:::prod.eu-central-1.appinfo.src/*"
欧洲地区 (爱尔兰)	"arn:aws:s3:::packages.eu-west-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.eu-west-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.eu-west-1.emr.amazonaws.com/*"	"arn:aws:s3:::prod.eu-west-1.appinfo.src/*"
欧洲地区 (伦敦)	"arn:aws:s3:::packages.eu-west-2.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.eu-west-2.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.eu-west-2.emr.amazonaws.com/*"	"arn:aws:s3:::prod.eu-west-2.appinfo.src/*"

Region	存储库存储桶	AppInfo 桶
欧洲地区 (米兰)	"arn:aws:s3:::packages.eu-south-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.eu-south-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.eu-south-1.emr.amazonaws.com/*"	"arn:aws:s3:::prod.eu-south-1.appinfo.src/*"
欧洲 (巴黎)	"arn:aws:s3:::packages.eu-west-3.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.eu-west-3.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.eu-west-3.emr.amazonaws.com/*"	"arn:aws:s3:::prod.eu-west-3.appinfo.src/*"
欧洲 (西班牙)	"arn:aws:s3:::packages.eu-south-2.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.eu-south-2.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.eu-south-2.emr.amazonaws.com/*"	"arn:aws:s3:::prod.eu-south-2.appinfo.src/*"
欧洲地区 (斯德哥尔摩)	"arn:aws:s3:::packages.eu-north-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.eu-north-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.eu-north-1.emr.amazonaws.com/*"	"arn:aws:s3:::prod.eu-north-1.appinfo.src/*"
欧洲 (苏黎世)	"arn:aws:s3:::packages.eu-central-2.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.eu-central-2.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.eu-central-2.emr.amazonaws.com/*"	"arn:aws:s3:::prod.eu-central-2.appinfo.src/*"

Region	存储库存储桶	AppInfo 桶
以色列 (特拉维夫)	"arn:aws:s3:::packages.il-central-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.il-central-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.il-central-1.emr.amazonaws.com/*"	"arn:aws:s3:::prod.il-central-1.appinfo.src/*"
中东 (巴林)	"arn:aws:s3:::packages.me-south-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.me-south-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.me-south-1.emr.amazonaws.com/*"	"arn:aws:s3:::prod.me-south-1.appinfo.src/*"
中东 (阿联酋) :	"arn:aws:s3:::packages.me-central-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.me-central-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.me-central-1.emr.amazonaws.com/*"	"arn:aws:s3:::prod.me-central-1.appinfo.src/*"
南美洲 (圣保罗)	"arn:aws:s3:::packages.sa-east-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.sa-east-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.sa-east-1.emr.amazonaws.com/*"	"arn:aws:s3:::prod.sa-east-1.appinfo.src/*"
Amazon GovCloud (美国东部)	"arn:aws:s3:::packages.us-gov-east-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.us-gov-east-1.amazonaws.com/", "arn:aws:s3:::repo.us-gov-east-1.emr.amazonaws.com/*"	"arn:aws:s3:::prod.us-gov-east-1.appinfo.src/*"

Region	存储库存储桶	AppInfo 桶
Amazon GovCloud (美国西部)	"arn: aws: s3:: packages。 us-gov-west-1.amazonaws.com/" , "arn: aws: s3:: repo。 us-gov-west-1.amazonaws.com/" , "arn: aws: s3:: repo。 us-gov-west-1.emr.amazonaws.com/*"	"arn:aws:s3:::prod.me-south-1.appinfo.src/*"

更多学习资源 VPCs

使用以下主题了解有关 VPCs 和子网的更多信息。

- VPC 中的私有子网
 - [场景 2：带有公有子网和私有子网 \(NAT\) 的 VPC](#)
 - [NAT 实例](#)
 - [Amazon VPC NAT 实例的高可用性：示例](#)
- VPC 中的公有子网
 - [场景 1：带单个公有子网的 VPC](#)
- 一般 VPC 信息
 - [Amazon VPC User Guide](#)
 - [VPC 对等](#)
 - [在您的 VPC 中使用弹性网络接口](#)
 - [安全地连接到私有 VPC 中运行的 Linux 实例](#)

使用实例集或统一实例组创建 Amazon EMR 集群

当您创建集群并指定主节点、核心节点和任务节点的配置时，有两个配置选项。您可以使用实例队列 或统一实例组。您选择的配置选项适用于所有节点，将在集群的生命周期内应用，并且实例队列和实例组无法在集群中共存。实例集配置在 Amazon EMR 版本 4.8.0 和更高版本中可用（不包括 5.0.x 版）。

您可以使用 Amazon EMR 控制台 Amazon CLI、或 Amazon EMR API 来创建具有任一配置的集群。从 Amazon CLI 使用 `create-cluster` 命令时，可使用 `--instance-fleets` 参数通过实例队列创建集群，也可使用 `--instance-groups` 参数通过统一实例组创建集群。

使用 Amazon EMR API 时的情况也是如此。您使用 InstanceGroups 配置指定一组 InstanceGroupConfig 对象，或使用 InstanceFleets 配置指定一组 InstanceFleetConfig 对象。

在 Amazon EMR 新控制台中，您可以在创建集群时选择使用实例组或实例集，并且可以选择对每个实例组或实例集使用竞价型实例。在 Amazon EMR 旧控制台中，如果您在创建集群时使用默认 Quick Options (快速选项) 设置，Amazon EMR 会将统一实例组配置应用于集群并使用按需型实例。要将竞价型实例与统一实例组结合使用，或要配置实例队列或其它自定义设置，请选择 Advanced Options (高级选项)。

实例机群

实例队列配置为 Amazon EC2 实例提供了最广泛的配置选项。每个节点类型均有一个实例集，使用任务实例集是可选的。使用或 Amazon EMR API 以及按需 EC2 实例和竞价型 EC2 实例的[分配策略](#)创建集群时，您最多可以为每个队列指定 5 种实例类型，Amazon CLI 或者为每个队列指定 30 种实例类型。对于核心实例和任务实例集，您可以为按需型实例指定一个目标容量，再为竞价型实例指定一个目标容量。。Amazon EMR 选择指定实例类型的任意组合来满足目标容量，预置按需实例和竞价型实例。

对于主节点类型，Amazon EMR 会从实例列表中选择一个实例类型，然后您指定将其预配置为按需型实例还是竞价型实例。实例集还为竞价型实例和按需型购买提供了其它选项。Spot 实例选项包括指定在无法预置 Spot 容量时要执行的操作的超时以及启动 Spot 实例机群的首选分配策略 (容量优化)。此外，还可以使用分配策略 (最低价格) 选项来启动按需型实例机群。如果您使用的服务角色不是 EMR 默认服务角色，或者在服务角色中使用了 EMR 托管式策略，则需要向自定义集群服务角色添加其它权限，以启用分配策略选项。有关更多信息，请参阅[Amazon EMR 的服务角色 \(EMR 角色\)](#)。

有关配置实例集的更多信息，请参阅[规划和配置 Amazon EMR 集群的实例集](#)。

统一实例组

统一实例组可提供比实例集简单的设置。每个 Amazon EMR 集群最多可以包含 50 个实例组：一个包含一个 Amazon 实例的主 EC2 实例组、一个包含一个或多个实例的核心 EC2 实例组以及最多 48 个可选任务实例组。每个核心实例组和任务实例组可以包含任意数量的 Amazon EC2 实例。您可以通过手动添加和删除 Amazon EC2 实例来扩展每个实例组，也可以设置自动扩展。有关添加和删除实例的信息，请参阅[使用 Amazon EMR 集群扩展来适应不断变化的工作负载](#)。

有关配置统一实例组的更多信息，请参阅[为 Amazon EMR 集群配置统一实例组](#)。

使用实例集和实例组

主题

- [规划和配置 Amazon EMR 集群的实例集](#)
- [重新配置 Amazon EMR 集群的实例集](#)
- [在 Amazon EMR 中将容量预留与实例集结合使用](#)
- [为 Amazon EMR 集群配置统一实例组](#)
- [Amazon EMR 集群的可用区灵活性](#)
- [为竞价型实例配置 Amazon EMR 集群实例类型和最佳实践](#)

规划和配置 Amazon EMR 集群的实例集

Note

实例集配置仅在 Amazon EMR 发行版 4.8.0 及更高版本（不包括 5.0.0 和 5.0.3）中可用。

Amazon EMR 集群的实例队列配置允许您为 Amazon EC2 实例选择各种配置选项，并帮助您为集群中的每种节点类型制定灵活而弹性的资源配置策略。

在实例集配置中，您可以为每个队列内的[按需实例](#)和竞价型实例<https://docs.amazonaws.cn/AWSEC2/latest/UserGuide/using-spot-instances.html>指定目标容量。集群启动时，Amazon EMR 预置实例，直至达到目标。当 Amazon 因价格上涨或实例故障而在正在运行的集群中 EC2 回收竞价型实例时，Amazon EMR 会尝试使用您指定的任何实例类型替换该实例。这使得可在 Spot 价格高峰期间更轻松地重新获取容量。

在使用或 Amazon EMR API 以及按需 EC2 实例和竞价型实例的[分配策略](#)创建集群时，您最多可以为每个队列指定五种 Amazon EC2 实例类型供亚马逊 Amazon CLI 或 EMR 在实现目标时使用，或者为每个队列指定最多 30 个亚马逊实例类型。

您也可以为不同的可用区选择多个子网。当 Amazon EMR 启动集群时，它会在这些子网中查找您指定的实例和购买选项。如果 Amazon EMR 在一个或多个可用区中检测到 Amazon 大规模事件，Amazon EMR 会自动尝试将流量从受影响的可用区域引出，并尝试根据您的选择启动您在备用可用区创建的新集群。请注意，只有在创建集群时才能选择集群可用区。如果发生可用区中断，现有的集群节点不会在新的可用区中自动重新启动。

使用实例集的注意事项

在 Amazon EMR 中使用实例集时，请考虑以下事项。

- 对于每个节点类型（主节点、核心节点和任务节点），您可以有一个实例集。您最多可以为上的每个队列指定五种 Amazon EC2 实例类型 Amazon Web Services 管理控制台（或者使用 Amazon CLI 或 Amazon EMR API 和创建集群时，每个实例队列最多可指定 30 种类型）。[实例集的分配策略](#)
- Amazon EMR 选择任何或所有指定的亚马逊 EC2 实例类型进行预配置，同时提供竞价和按需购买选项。
- 对于核心队列和任务队列，您可以设定 Spot 和按需实例的目标容量。使用 vCPU 或分配给每个计入目标的 Amazon EC2 实例的通用单元。Amazon EMR 预置实例，直至达到每个目标容量。对于主实例集，目标始终为一。
- 您可以选择一个子网（可用区）或范围。如果您选择一个范围，Amazon EMR 会预置最适合的可用区中的容量。
- 在指定竞价型实例的目标容量时：
 - 对于每个实例类型，指定最高 Spot 价格。如果 Spot 价格低于最高 Spot 价格，Amazon EMR 会预置竞价型实例。您按 Spot 价格付费，但这不一定是最高 Spot 价格。
 - 对于每个队列，定义预置竞价型实例的超时期限。如果 Amazon EMR 无法预置 Spot 容量，您可以改为终止集群或切换到预置按需容量。这仅适用于预置集群，而不适用于调整集群大小。如果超时期限在集群大小调整过程中结束，则未预置的竞价请求将无效，且不会转移到按需容量。
- 对于每个队列，您可以为竞价型实例指定以下分配策略之一：价格容量优化、容量优化 capacity-optimized-prioritized、最低价格或在所有池中实现多元化。
- 对于每个实例集，您可以为按需型实例应用以下分配策略：最低价格策略或优先策略。
- 对于每个包含按需型实例的实例集，您可以选择应用容量预留选项。
- 如果对实例集使用分配策略，则在为 EMR 集群选择子网时，需要考虑以下事项：
 - 当 Amazon EMR 为集群预置任务实例集时，会筛选出缺少足够可用 IP 地址的子网，以预置请求的 EMR 集群的所有实例。这包括集群启动期间主实例、核心实例和任务实例集所需的 IP 地址。然后，Amazon EMR 利用其分配策略，根据实例类型和具有足够 IP 地址的剩余子网来确定实例池，以启动集群。
 - 如果 Amazon EMR 因可用 IP 地址不足而无法启动整个集群，则会尝试找出有足够可用 IP 地址的子网，以启动基本（核心和主）实例集。在这种情况下，任务实例集将进入暂停状态，而不是因错误而终止集群。
 - 如果指定的子网都不包含足够的 IP 地址来配置基本核心和主实例集，集群启动将失败，并显示 VALIDATION_ERROR。这将触发严重性为 CRITICAL 的集群终止事件，告知您无法启动集群。为防止出现此问题，我们建议增加子网中的 IP 地址数量。
- 如果您运行 Amazon EMR 版本 em r-7.0 及更高版本，并且对实例队列使用分配策略，则可以将集群扩展到每个实例队列 4000 个实例和 14000 EC2 个 EBS 卷。对于 emr-7.7.0 以下的发行版本，集群只能扩展到 2000 个实例，每个 EC2 实例队列只能扩展到 7000 个 EBS 卷。

- 启动按需型实例时，可以为账户中的主节点、核心节点和任务节点使用开放或目标容量预留。对于采用实例集分配策略的按需型实例，可能会遇到容量不足的问题。我们建议指定多个实例类型，以实现多样化并减少容量不足的问题。有关更多信息，请参阅 [the section called “在 Amazon EMR 中将容量预留与实例集结合使用”](#)。

实例集选项

使用以下准则来了解实例队列选项。

主题

- [设置目标容量](#)
- [启动选项](#)
- [多个子网 \(可用区 \) 选项](#)
- [主节点 \(master node \) 配置](#)

设置目标容量

为核心队列和任务队列指定所需的目标容量。此操作将确定 Amazon EMR 预置的按需实例和竞价型实例的数量。在指定实例时，您将决定每个实例计入目标的量。在预置按需实例时，该容量将计入按需目标。Spot 实例也是如此。与核心实例集和任务实例集不同，主实例集始终为一个实例。因此，此队列的目标容量始终是一。

当您使用控制台时，默认情况下，Amazon EC2 实例类型的 v CPUs 将用作目标容量的计数。您可以将其更改为通用单位，然后为每种 EC2 实例类型指定计数。使用时 Amazon CLI，您可以为每种实例类型手动分配通用单位。

Important

当您使用选择实例类型时 Amazon Web Services 管理控制台，为每种实例类型显示的 vCPU 数量是该实例类型的 YARN vcore 数，而不是该实例类型 CPUs 的 EC2 v 数。有关每种实例类型的 v CPUs 数的更多信息，请参阅 [Amazon EC2 实例类型](#)。

对于每个队列，您最多可以指定五种 Amazon EC2 实例类型。如果您使用[实例集的分配策略](#)并使用 Amazon CLI 或 Amazon EMR API 创建集群，则每个实例队列最多可以指定 30 个 EC2 实例类型。Amazon EMR 会选择这些 EC2 实例类型的任意组合来满足您的目标容量。由于 Amazon EMR 希

望完全填满目标容量，因此可能会超过目标。例如，如果存在 2 个未填满的单位，并且 Amazon EMR 只能使用 5 个单位来预置实例，则仍将预置该实例，这意味着将超出目标容量 3 个单位。

如果减少目标容量以调整正在运行的集群的大小，Amazon EMR 会尝试完成应用程序任务并终止实例以满足新目标。有关更多信息，请参阅 [在任务完成时终止](#)。

启动选项

对于竞价型实例，您可以在队列中指定每个实例类型的最高 Spot 价格。您可以采用按需价格的百分比形式或特定美元金额形式设置此价格。如果可用区中的当前 Spot 价格低于您的最高 Spot 价格，Amazon EMR 会预置竞价型实例。您按 Spot 价格付费，但这不一定是最高 Spot 价格。

Note

自 2021 年 7 月 1 日起，新客户不再享有具有定义持续时间（也称为 Spot 块）的竞价型实例。对于以前使用过该功能的客户，我们将继续支持具有定义持续时间的竞价型实例，直到 2022 年 12 月 31 日。

在 Amazon EMR 5.12.1 及更高版本中，您可以选择启动采用优化容量分配的竞价型和按需型实例集。此分配策略选项可以在旧版本中设置，Amazon Web Services 管理控制台 也可以使用 API 进行设置 `RunJobFlow`。请注意，您无法在新控制台中自定义分配策略。使用分配策略选项需要额外的服务角色权限。如果您为集群使用默认 Amazon EMR 服务角色和托管式策略（[EMR_DefaultRole](#) 和 `AmazonEMRServicePolicy_v2`），则已包含分配策略选项的权限。如果您不使用默认 Amazon EMR 服务角色和托管式策略，则必须添加它们以后才能使用此选项。请参阅 [Amazon EMR 的服务角色 \(EMR 角色\)](#)。

有关竞价型实例的更多信息，请参阅 Amazon EC2 用户指南中的 [竞价型实例](#)。有关按需实例的更多信息，请参阅 Amazon EC2 用户指南中的 [按需实例](#)。

如果您选择使用价格最低的分配策略来启动按需型实例集，则可以选择使用容量预留。可以使用 Amazon EMR API `RunJobFlow` 对容量预留选项进行设置。容量预留需要额外的服务角色权限，您必须添加这些权限后才能使用这些选项。请参阅 [分配策略权限](#)。请注意，您无法在新控制台中自定义容量预留。

多个子网（可用区）选项

使用实例队列时，您可以在一个 VPC 内指定多个 Amazon EC2 子网，每个子网对应不同的可用区。如果您使用 EC2-Classical，则需要明确指定可用区。Amazon EMR 将根据您的队列规范确定最佳可用

区以启动实例。始终仅在一个可用区中预置实例。您可以选择私有子网或公有子网，但不能将二者混合，并且指定的子网必须位于同一 VPC 中。

主节点 (master node) 配置

由于主实例集只是一个实例，因此其配置与核心实例集和任务实例集的配置略有不同。由于主实例集仅包含一个实例，因此您只能为主实例集选择按需型或竞价型实例。如果您使用控制台创建实例队列，则您选定的购买选项的目标容量将设置为 1。如果使用 Amazon CLI，请务必根据 TargetOnDemandCapacity 需要将 TargetSpotCapacity 或设置为 1。您仍然可以为主实例集选择最多 5 个实例类型（为按需型实例或竞价型实例使用分配策略选项时，最多可选择 30 个实例类型）。但与核心实例集和任务实例集（Amazon EMR 可能会预置多个不同类型的实例）不同，Amazon EMR 会为主实例集选择要预置的单个实例类型。

实例集的分配策略

对于 Amazon EMR 5.12.1 及更高版本，您可以将分配策略选项与每个集群节点的按需型实例和竞价型实例结合使用。当您使用 Amazon CLI、Amazon EMR API 或带有分配策略的 Amazon EMR 控制台创建集群时，您可以为每个队列指定最多 30 个亚马逊 EC2 实例类型。使用默认 Amazon EMR 集群实例集配置，每个实例集最多可以有 5 种实例类型。我们建议您使用分配策略选项，它可以加快集群配置、更准确地进行竞价型实例分配并减少竞价型实例中断。

主题

- [按需型实例的分配策略](#)
- [竞价型实例分配策略](#)
- [分配策略权限](#)
- [使用分配策略所需的 IAM 权限](#)

按需型实例的分配策略

按需型实例可使用以下分配策略：

lowest-price (默认值)

最低价格分配策略从具有可用容量的最低价格池中启动按需型实例。如果最低价格池没有可用容量，则按需型实例将来自具有可用容量的次低价格池。

prioritized

通过优先分配策略，您可以为实例集的每种实例类型指定优先级值。Amazon EMR 会启动优先级最高的按需型实例。如果使用此策略，则必须为至少一种实例类型配置优先级。如果没有为实例类型

配置优先级值，Amazon EMR 会为该实例类型分配最低优先级。对于给定的实例类型，集群中的每个实例集（主、核心或任务实例集）可具有不同的优先级值。

Note

如果您使用capacity-optimized-prioritized竞价分配策略，则在您设置优先级时，Amazon EMR 会将相同的优先级应用于您的按需实例和竞价型实例。

竞价型实例分配策略

您可以为竞价型实例指定以下分配策略之一：

price-capacity-optimized（推荐）

价格容量优化的分配策略从竞价型实例池中启动竞价型实例，这些实例池的可用容量最大，启动的实例数量价格最低。因此，价格容量优化策略获得竞价型容量的几率通常更高，中断率也更低。这是 Amazon EMR 6.10.0 及更高版本的默认策略。

capacity-optimized

容量优化的分配策略将竞价型实例启动到可用性最高的池中，短期内中断几率最低。对于与重新启动的作业相关的中断成本可能更高的工作负载来说，这是一个不错的选择。这是 Amazon EMR 6.9.0 及更低版本的默认策略。

capacity-optimized-prioritized

capacity-optimized-prioritized分配策略允许您为实例队列中的每种实例类型指定优先级值。Amazon EMR 首先会针对容量进行优化，但会尽量遵循实例类型的优先级，比如优先级不会显著影响实例集预置最佳容量的能力。如果工作负载必须尽量减少中断，但仍需要某些实例类型，我们建议使用此选项。如果使用此策略，则必须为至少一种实例类型配置优先级。如果没有为实例类型配置优先级，Amazon EMR 会为该实例类型分配最低优先级。对于给定的实例类型，集群中的每个实例集（主、核心或任务实例集）可具有不同的优先级值。

Note

如果使用优化按需型分配策略，则在设置优先级时，Amazon EMR 会对按需型实例和竞价型实例应用相同的优先级值。

diversified

通过多元化分配策略，Amazon 在所有 EC2 竞价容量池中分配竞价型实例。

lowest-price

最低价格分配策略从具有可用容量的最低价格池中启动竞价型实例。如果价格最低的池没有可用容量，则竞价型实例将来自价格次低且具有可用容量的池。如果池在满足您请求的容量之前已用完容量，Amazon EC2 队列会从价格第二低的池中提取容量来继续满足您的请求。为确保达到所需容量，您可能会获得来自多个容量池的竞价型实例。由于此策略仅考虑实例价格而不考虑容量可用性，因此可能会导致较高的中断率。

分配策略权限

使用分配策略选项需要多个 IAM 权限，默认的 Amazon EMR 服务角色和 Amazon EMR 托管式策略 (EMR_DefaultRole 和 AmazonEMRServicePolicy_v2) 中会自动提供这些权限。如果您为集群使用自定义服务角色或托管式策略，必须添加这些权限后才能创建集群。有关更多信息，请参阅 [分配策略权限](#)。

当您使用按需分配策略选项时，可以使用可选的按需容量预留 (ODCRs)。容量预留选项允许您为 Amazon EMR 集群首先使用预留容量指定首选项。您可以使用它来确保您的关键工作负载使用您已经使用开放或定向预留的容量 ODCRs。对于非关键工作负载，容量预留首选项允许您指定是否使用预留容量。

容量预留只能由匹配其属性 (实例类型、平台、可用区) 的实例使用。默认情况下，Amazon EMR 在配置与实例属性匹配的按需型实例时会自动使用开放容量预留。如果您没有任何正在运行的实例与容量预留的容量匹配，则这些容量将保持未使用的状态，直至启动与其属性相匹配的实例。如果您不想在启动集群时使用任何容量预留，则必须在启动选项中将容量预留首选项设置为 none (无)。

不过，您还可以将容量预留定位到特定工作负载。这使您可以明确控制允许哪些实例在预留容量中运行。有关按需容量预留的更多信息，请参阅 [在 Amazon EMR 中将容量预留与实例集结合使用](#)。

使用分配策略所需的 IAM 权限

您的 [Amazon EMR 的服务角色 \(EMR 角色\)](#) 需要额外的权限才能创建使用按需型或竞价型实例集的分配策略选项的集群。

我们会自动将这些权限包含在默认 Amazon EMR 服务角色 [EMR_DefaultRole](#) 和 Amazon EMR 托管策略 [AmazonEMRServicePolicy_v2](#) 中。

如果您为集群使用自定义服务角色或托管式策略，则必须添加以下权限：

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:CreateFleet"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Sid": "AllowEC2Deletelaunchtemplate"
    }
  ]
}
```

以下是创建使用开放容量或目标容量预留的集群所需的服务角色权限。除了使用分配策略选项所需的权限之外，还必须提供这些权限。

Example 服务角色容量预留的策略文档

要使用开放容量预留，必须提供以下额外权限。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2>DeleteLaunchTemplateVersions"
      ]
    }
  ]
}
```

```
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ],
    "Sid": "AllowEC2DescribeCapacityReservations"
  }
]
```

Example

要使用目标容量预留，必须提供以下额外权限。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions",
        "resource-groups:ListGroupResources"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Sid": "AllowEC2DescribeCapacityReservations"
    }
  ]
}
```

为您的集群配置实例集

Console

使用控制台创建包含实例集的集群

1. [登录并通过/ Amazon Web Services 管理控制台 emr 打开亚马逊 EMR 控制台。https://console.aws.amazon.com](https://console.aws.amazon.com/emr)
2. EC2在左侧导航窗格的 EMR on 下，选择集群，然后选择创建集群。
3. 在 Cluster configuration (集群配置) 下，选择 Instance fleets (实例集)。
4. 对于每个 Node group (节点组)，选择 Add instance type (添加实例类型)，为主实例集和核心实例集选择最多 5 个实例类型，为任务实例集选择最多 15 个实例类型。Amazon EMR 可在启动集群时预置这些实例类型的任意组合。
5. 在每个节点组类型下，选择每个实例旁边的 Actions (操作) 下拉菜单以更改以下设置：

添加 EBS 卷

在 Amazon EMR 预置实例类型后，指定要附加到实例类型的 EBS 卷。

编辑权重容量

对于核心节点组，将此值更改为适用于应用程序的任意单位数量。每个实例集实例类型的 YARN vCore 数量用作默认的权重容量单位。您无法编辑主节点的权重容量。

编辑最高 Spot 价格

为实例集中的每个实例类型指定最高 Spot 价格。您可以采用按需价格的百分比形式或特定美元金额形式设置此价格。如果可用区中的当前 Spot 价格低于最高 Spot 价格，Amazon EMR 会预置竞价型实例。您按 Spot 价格付费，但这不一定是最高 Spot 价格。

6. 或者，要为节点添加安全组，请展开网络部分中的EC2 安全组 (防火墙)，然后为每种节点类型选择您的安全组。
7. 或者，要使用分配策略选项，请选中应用分配策略旁边的复选框，然后选择想要为竞价型实例指定的分配策略。如果 Amazon EMR 服务角色没有所需权限，则不应选择此选项。有关更多信息，请参阅 [实例集的分配策略](#)。
8. 选择适用于集群的任何其他选项。
9. 要启动集群，选择 Create cluster (创建集群)。

Amazon CLI

要使用创建和启动带有实例队列的集群 Amazon CLI，请遵循以下指南：

- 要使用实例队列创建和启动集群，请将 `create-cluster` 命令与 `--instance-fleet` 参数结合使用。
- 要获取有关集群中的实例队列的配置详细信息，请使用 `list-instance-fleets` 命令。
- 要将多个自定义 Amazon Linux AMIs 添加到您正在创建的集群，请使用每个 `InstanceType` 规范中的 `CustomAmiId` 选项。您可以为实例队列节点配置多种实例类型和多种自定义实例类型 AMIs，以满足您的需求。请参阅[示例：使用实例集配置创建集群](#)。
- 要更改实例队列的目标容量，请使用 `modify-instance-fleet` 命令。
- 要向不具有任务实例队列的集群添加此队列，请使用 `add-instance-fleet` 命令。
- 使用带有 `add-instance-fleet` 命令的 `CustomAmiId` 参数 AMIs 可以将多个自定义添加到任务实例队列中。请参阅[示例：使用实例集配置创建集群](#)。
- 要在创建实例队列时使用分配策略选项，请更新服务角色以在下一部分内容包含示例策略文档。
- 要在使用按需分配策略创建实例队列时使用容量预留选项，请更新服务角色以在下一部分内容包含示例策略文档。
- 默认的 EMR 服务角色和 Amazon EMR 托管式策略 (`EMR_DefaultRole` 和 `AmazonEMRServicePolicy_v2`) 中将自动提供实例集。如果您为集群使用自定义服务角色或自定义托管式策略，则必须在下一部分内容添加分配策略的新权限。

示例：使用实例集配置创建集群

以下示例演示了 `create-cluster` 命令以及可组合使用的各种选项。

Note

如果您之前没有创建默认的 Amazon EMR 服务角色和 EC2 实例配置文件，请在[使用 `aws emr create-default-roles` 命令之前使用创建它们](#)。

Example 示例：按需型主实例、带单个实例类型的按需型核心实例、默认 VPC

```
aws emr create-cluster --release-label emr-5.3.1 --service-role EMR_DefaultRole \  
  --ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole \  
  --instance-fleets \  
  --instance-fleet-type OnDemand \  
  --instance-fleet-configuration '[{"Name": "Core", "Type": "OnDemand", "Subnet": "vpc-12345678", "AvailabilityZone": "us-east-1a", "Capacity": 10, "AllocationStrategy": "OnDemand", "InstanceProfile": "EMR_EC2_DefaultRole", "ReleaseLabel": "emr-5.3.1", "CustomAmiId": "ami-12345678"}']
```

```
InstanceFleetType=MASTER,TargetOnDemandCapacity=1,InstanceTypeConfigs=['{InstanceType=m5.xlarge}'] \
```

```
InstanceFleetType=CORE,TargetOnDemandCapacity=1,InstanceTypeConfigs=['{InstanceType=m5.xlarge}']
```

Example 示例：竞价型主实例、带单个实例类型的竞价型核心实例、默认 VPC

```
aws emr create-cluster --release-label emr-5.3.1 --service-role EMR_DefaultRole \
  --ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole \
  --instance-fleets \
    InstanceFleetType=MASTER,TargetSpotCapacity=1,\
InstanceTypeConfigs=['{InstanceType=m5.xlarge,BidPrice=0.5}'] \
    InstanceFleetType=CORE,TargetSpotCapacity=1,\
InstanceTypeConfigs=['{InstanceType=m5.xlarge,BidPrice=0.5}']
```

Example 示例：按需主实例、带单实例类型的混合核心、单 EC2 子网

```
aws emr create-cluster --release-label emr-5.3.1 --service-role EMR_DefaultRole \
  --ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole,SubnetIds=['subnet-ab12345c'] \
  --instance-fleets \
    InstanceFleetType=MASTER,TargetOnDemandCapacity=1,\
InstanceTypeConfigs=['{InstanceType=m5.xlarge}'] \
    InstanceFleetType=CORE,TargetOnDemandCapacity=2,TargetSpotCapacity=6,\
InstanceTypeConfigs=['{InstanceType=m5.xlarge,BidPrice=0.5,WeightedCapacity=2}']
```

Example 示例：按需主要、具有多种加权实例类型的竞价型核心、竞价型超时、EC2 子网范围

```
aws emr create-cluster --release-label emr-5.3.1 --service-role EMR_DefaultRole \
  --ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole,SubnetIds=['subnet-ab12345c','subnet-de67890f'] \
  --instance-fleets \
    InstanceFleetType=MASTER,TargetOnDemandCapacity=1,\
InstanceTypeConfigs=['{InstanceType=m5.xlarge}'] \
    InstanceFleetType=CORE,TargetSpotCapacity=11,\
InstanceTypeConfigs=['{InstanceType=m5.xlarge,BidPrice=0.5,WeightedCapacity=3}','\
  '{InstanceType=m4.2xlarge,BidPrice=0.9,WeightedCapacity=5}'],\
LaunchSpecifications={SpotSpecification='{TimeoutDurationMinutes=120,TimeoutAction=SWITCH_TO_ON_DEMAND}'}
```


Example 示例：按需主实例、混合核心实例和具有多种加权实例类型的任务、核心竞价型实例的超时、EC2子网范围

```
aws emr create-cluster --release-label emr-5.3.1 --service-role EMR_DefaultRole \
  --ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole,SubnetIds=['subnet-
ab12345c','subnet-de67890f'] \
  --instance-fleets \

  InstanceFleetType=MASTER,TargetOnDemandCapacity=1,InstanceTypeConfigs=['{InstanceType=m5.xlarge,
\
  InstanceFleetType=CORE,TargetOnDemandCapacity=8,TargetSpotCapacity=6,\
InstanceTypeConfigs=['{InstanceType=m5.xlarge,BidPrice=0.5,WeightedCapacity=3}',\
'{InstanceType=m4.2xlarge,BidPrice=0.9,WeightedCapacity=5}'],\
LaunchSpecifications={SpotSpecification='{TimeoutDurationMinutes=120,TimeoutAction=SWITCH_TO_ONDEMAND}'} \
\
  InstanceFleetType=TASK,TargetOnDemandCapacity=3,TargetSpotCapacity=3,\
InstanceTypeConfigs=['{InstanceType=m5.xlarge,BidPrice=0.5,WeightedCapacity=3}']
```

Example 示例：竞价型主实例、无核心实例或任务实例、Amazon EBS 配置、默认 VPC

```
aws emr create-cluster --release-label Amazon EMR 5.3.1 --service-role EMR_DefaultRole \
  --ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole \
  --instance-fleets \
  InstanceFleetType=MASTER,TargetSpotCapacity=1,\
LaunchSpecifications={SpotSpecification='{TimeoutDurationMinutes=60,TimeoutAction=TERMINATE_CLUSTER}'} \
\
InstanceTypeConfigs=['{InstanceType=m5.xlarge,BidPrice=0.5,\
EbsConfiguration={EbsOptimized=true,EbsBlockDeviceConfigs=[{VolumeSpecification={VolumeType=gp2,SizeInGB=100}},\
{VolumeSpecification={VolumeType=io1,SizeInGB=100,Iops=100}},\
{VolumeSpecification={VolumeType=io1,SizeInGB=100,Iops=100}},\
{VolumeSpecification={VolumeType=io1,SizeInGB=100,Iops=100}}]}']
```

Example 示例：多个自定义 AMIs、多种实例类型、按需主实例、按需核心实例

```
aws emr create-cluster --release-label Amazon EMR 5.3.1 --service-role EMR_DefaultRole \
  --ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole \
  --instance-fleets \
  InstanceFleetType=MASTER,TargetOnDemandCapacity=1,\
InstanceTypeConfigs=['{InstanceType=m5.xlarge,CustomAmiId=ami-123456},\
{InstanceType=m6g.xlarge,CustomAmiId=ami-234567}'] \
```

```
InstanceFleetType=CORE,TargetOnDemandCapacity=1,\
InstanceTypeConfigs=['{InstanceType=m5.xlarge,CustomAmiId=ami-123456},\
{InstanceType=m6g.xlarge, CustomAmiId=ami-234567}']
```

Example 示例：向具有多种实例类型和多个自定义实例的正在运行的集群添加任务节点 AMIs

```
aws emr add-instance-fleet --cluster-id j-123456 --release-label Amazon EMR 5.3.1 \
--service-role EMR_DefaultRole \
--ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole \
--instance-fleet \
InstanceFleetType=Task,TargetSpotCapacity=1,\
InstanceTypeConfigs=['{InstanceType=m5.xlarge,CustomAmiId=ami-123456}',\
'{InstanceType=m6g.xlarge,CustomAmiId=ami-234567}']
```

Example 示例：使用 JSON 配置文件

您可以在 JSON 文件中配置实例队列参数，然后将 JSON 文件引用为实例队列的唯一参数。例如，以下命令引用 JSON 配置文件 *my-fleet-config.json*：

```
aws emr create-cluster --release-label emr-5.30.0 --service-role EMR_DefaultRole \
--ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole \
--instance-fleets file://my-fleet-config.json
```

该 *my-fleet-config.json* 文件指定了主实例队列、核心队列和任务实例队列，如以下示例所示。核心实例队列使用最高竞价价格 (BidPrice) 作为按需实例的百分比，而任务和主实例队列使用最高竞价价格 (BidPriceAsPercentageofOnDemandPrice) 作为以美元为单位的字符串。

```
[
  {
    "Name": "Masterfleet",
    "InstanceFleetType": "MASTER",
    "TargetSpotCapacity": 1,
    "LaunchSpecifications": {
      "SpotSpecification": {
        "TimeoutDurationMinutes": 120,
        "TimeoutAction": "SWITCH_TO_ON_DEMAND"
      }
    },
    "InstanceTypeConfigs": [
      {
        "InstanceType": "m5.xlarge",
        "BidPrice": "0.89"
```

```

    }
  ]
},
{
  "Name": "Corefleet",
  "InstanceFleetType": "CORE",
  "TargetSpotCapacity": 1,
  "TargetOnDemandCapacity": 1,
  "LaunchSpecifications": {
    "OnDemandSpecification": {
      "AllocationStrategy": "lowest-price",
      "CapacityReservationOptions": {
        "UsageStrategy": "use-capacity-reservations-first",
        "CapacityReservationResourceGroupArn": "String"
      }
    },
    "SpotSpecification": {
      "AllocationStrategy": "capacity-optimized",
      "TimeoutDurationMinutes": 120,
      "TimeoutAction": "TERMINATE_CLUSTER"
    }
  },
  "InstanceTypeConfigs": [
    {
      "InstanceType": "m5.xlarge",
      "BidPriceAsPercentageOfOnDemandPrice": 100
    }
  ]
},
{
  "Name": "Taskfleet",
  "InstanceFleetType": "TASK",
  "TargetSpotCapacity": 1,
  "LaunchSpecifications": {
    "OnDemandSpecification": {
      "AllocationStrategy": "lowest-price",
      "CapacityReservationOptions": {
        "CapacityReservationPreference": "none"
      }
    },
    "SpotSpecification": {
      "TimeoutDurationMinutes": 120,

```

```

        "TimeoutAction": "TERMINATE_CLUSTER"
    },
    "InstanceTypeConfigs": [
        {
            "InstanceType": "m5.xlarge",
            "BidPrice": "0.89"
        }
    ]
}
]

```

修改实例集的目标容量

使用 `modify-instance-fleet` 命令可指定实例队列的新目标容量。您必须指定集群 ID 和实例队列 ID。使用 `list-instance-fleets` 命令检索实例队列 IDs。

```

aws emr modify-instance-fleet --cluster-id <cluster-id> \
    --instance-fleet \
        InstanceFleetId='<instance-fleet-id>',TargetOnDemandCapacity=1,TargetSpotCapacity=1

```

将任务实例集添加到集群

如果集群仅具有主实例集和核心实例集，您可以使用 `add-instance-fleet` 命令添加任务实例集。您只能使用此命令添加任务实例队列。

```

aws emr add-instance-fleet --cluster-id <cluster-id> \
    --instance-fleet \
        InstanceFleetType=TASK,TargetSpotCapacity=1,\
        LaunchSpecifications={SpotSpecification='{TimeoutDurationMinutes=20,TimeoutAction=TERMINATE_CLUSTER}'},\
        InstanceTypeConfigs=['{InstanceType=m5.xlarge,BidPrice=0.5}']

```

获取集群中的实例集的配置详细信息

使用 `list-instance-fleets` 命令可获取集群中的实例队列的配置详细信息。该命令将集群 ID 用作输入。以下示例演示了针对包含主任务实例组和核心任务实例组的集群的命令及其输出。有关完整的响应语法，请参阅 [ListInstanceFleets](#) 《Amazon EMR API 参考》。

```

list-instance-fleets --cluster-id <cluster-id>

```

```

{
  "InstanceFleets": [
    {
      "Status": {
        "Timeline": {
          "ReadyDateTime": 1488759094.637,
          "CreationDateTime": 1488758719.817
        },
        "State": "RUNNING",
        "StateChangeReason": {
          "Message": ""
        }
      },
      "ProvisionedSpotCapacity": 6,
      "Name": "CORE",
      "InstanceFleetType": "CORE",
      "LaunchSpecifications": {
        "SpotSpecification": {
          "TimeoutDurationMinutes": 60,
          "TimeoutAction": "TERMINATE_CLUSTER"
        }
      },
      "ProvisionedOnDemandCapacity": 2,
      "InstanceTypeSpecifications": [
        {
          "BidPrice": "0.5",
          "InstanceType": "m5.xlarge",
          "WeightedCapacity": 2
        }
      ],
      "Id": "if-1ABC2DEFGHIJ3"
    },
    {
      "Status": {
        "Timeline": {
          "ReadyDateTime": 1488759058.598,
          "CreationDateTime": 1488758719.811
        },
        "State": "RUNNING",
        "StateChangeReason": {
          "Message": ""
        }
      }
    }
  ],

```

```
    "ProvisionedSpotCapacity": 0,
    "Name": "MASTER",
    "InstanceFleetType": "MASTER",
    "ProvisionedOnDemandCapacity": 1,
    "InstanceTypeSpecifications": [
      {
        "BidPriceAsPercentageOfOnDemandPrice": 100.0,
        "InstanceType": "m5.xlarge",
        "WeightedCapacity": 1
      }
    ],
    "Id": "if-2ABC4DEFGHIJ4"
  }
]
```

重新配置 Amazon EMR 集群的实例集

对于 Amazon EMR 5.21.0 和更高版本，您可以重新配置集群应用程序，并为运行的集群中的每个实例集指定额外的配置分类。为此，您可以使用 Amazon 命令行界面 (Amazon CLI) 或 Amazon SDK。

您可以通过查看 CloudWatch 事件来跟踪实例队列的状态。有关更多信息，请参阅[实例集重新配置事件](#)。

Note

您只能覆盖在集群创建期间指定的集群 Configurations 对象。有关配置对象的更多信息，请参阅[RunJobFlow 请求语法](#)。如果现有配置与您提供的文件之间存在差异，Amazon EMR 会将手动修改的配置（例如您在使用 SSH 连接到集群时修改的配置）重置为指定实例集的集群默认设置。

当您使用 Amazon EMR 控制台、Amazon 命令行界面 Amazon CLI() 或 Amazon 软件开发工具包提交重新配置请求时，Amazon EMR 会检查现有的集群配置文件。如果现有配置与您提供的文件之间存在差异，Amazon EMR 会启动重新配置操作，重新启动某些应用程序，并将任何手动修改的配置（例如您在使用 SSH 连接到集群时修改的配置）重置为指定实例集的集群默认设置。

重新配置行为

重新配置会使用新提交的配置集来覆盖集群上的配置，并且可以覆盖在重新配置 API 之外进行的配置更改。

Amazon EMR 执行滚动过程来重新配置任务和核心实例集中的实例。每次只会修改和重启特定实例类型的一部分实例。如果您的实例集有多种不同的实例类型配置，它们将并行重新配置。

重新配置是在 [InstanceTypeConfig](#) 级别上声明的。有关视觉示例，请参阅 [重新配置实例集](#)。您可以在单个请求中提交包含一个或多个实例类型的更新配置设置的重新配置请求。您必须在修改请求中包括您的实例集中的所有实例类型；但是，配置字段已填充的实例类型将进行重新配置，而实例集中的其他 [InstanceTypeConfig](#) 实例保持不变。只有当指定实例类型的所有实例都完成重新配置时，重新配置才被视为成功。如果任何实例重新配置失败，则整个实例集将自动恢复到其上次已知的稳定配置。

限制

在重新配置正在运行的集群中的实例集时，请考虑以下限制：

- 尤其是在应用程序未正确配置时，非 YARN 应用程序可能会在重新启动期间失败或导致集群问题。接近最大内存和 CPU 使用率的集群可能会在重新启动过程后遇到问题。对于主实例集而言，情况尤其如此。请参阅 [排查实例集重新配置问题](#) 部分。
- 调整大小和重新配置操作不会并行进行。重新配置请求将等待正在进行的调整大小，反之亦然。
- 调整大小和重新配置操作不会并行进行。重新配置请求将等待正在进行的调整大小，反之亦然。
- 在重新配置实例集后，Amazon EMR 将重新启动应用程序，从而使新配置生效。如果在重新配置期间正在使用应用程序，则可能会出现作业失败或其它意外应用程序行为。
- 如果某实例集下任何实例类型配置的重新配置失败，Amazon EMR 会将整个实例集的配置参数恢复为以前的有效版本，同时发出事件并更新状态详细信息。如果恢复过程也失败，您必须提交新的 [ModifyInstanceFleet](#) 请求以从 ARRESTED 状态恢复实例集。恢复失败会导致 [实例集重新配置事件](#) 和状态更改。
- 仅在 Amazon EMR 5.23.0 和更高版本中支持 Phoenix 配置分类的重新配置请求，在 Amazon EMR 5.21.0 或 5.22.0 版本中不支持该请求。
- 只有亚马逊 EMR 版本 5.30.0 及更高版本支持 HBase 配置分类的重新配置请求，亚马逊 EMR 版本 5.23.0 到 5.29.0 不支持重新配置请求。
- 具有多个主节点的 Amazon EMR 集群上不支持重新配置 `hdfs-encryption-zones` 分类或任何 Hadoop KMS 配置分类。
- Amazon EMR 目前不支持某些需要重新启动 YARN 的 YARN 容量调度程序的重新配置请求。
ResourceManager 例如，您无法完全删除队列。

- 当 YARN 需要重启时，所有正在运行的 YARN 作业通常会终止并丢失。这可能会导致数据处理延迟。要在 YARN 重启期间运行 YARN 作业，您可以创建一个具有多个主节点的 Amazon EMR 集群，或者在 yarn-site 配置分类中将 yarn.resourcemanager.recovery.enabled 设置为 true。有关使用多个主节点的更多信息，请参阅[高可用性 YARN ResourceManager](#)。

重新配置实例集

Using the Amazon CLI

使用 modify-instance-fleet 命令为正在运行的集群中的一个实例集指定新配置。

Note

在以下示例中，将 j-2 AL4 XXXXXX5 T9 替换为您的集群 ID，将 i f-1xxxxxxx 9 替换为您的实例队列 ID。

示例：替换实例集的配置

Warning

指定您在启动时使用的所有 InstanceTypeConfig 字段。不包括字段可能会导致覆盖您在启动时声明的规范。有关列表 [InstanceTypeConfig](#)，请参阅。

以下示例引用了一个名为 instanceFleet.json 的配置 JSON 文件，用于编辑实例队列的 YARN NodeManager 磁盘运行状况检查器的属性。

实例集修改 JSON

1. 准备配置分类，并在运行命令的相同目录中将其保存为 instanceFleet.json。

```
{
  "InstanceFleetId": "if-1xxxxxxx9",
  "InstanceTypeConfigs": [
    {
      "InstanceType": "m5.xlarge",
      other InstanceTypeConfig fields
      "Configurations": [
```



```

        {
            "Classification": "yarn-site",
            "Properties": {
                "yarn.nodemanager.disk-health-checker.enable": "true",
                "yarn.nodemanager.disk-health-checker.max-disk-
utilization-per-disk-percentage": "100.0"
            }
        }
    ],
    {
        "InstanceType": "r5.xlarge",
        other InstanceTypeConfig fields
        "Configurations": [
            {
                "Classification": "yarn-site",
                "Properties": {
                    "yarn.nodemanager.disk-health-checker.enable": "false",
                    "yarn.nodemanager.disk-health-checker.max-disk-
utilization-per-disk-percentage": "70.0"
                }
            }
        ]
    }
]

```

2. 运行如下命令。

```

aws emr modify-instance-fleet \
--cluster-id j-2AL4XXXXXX5T9 \
--region us-west-2 \
--instance-fleet instanceFleet.json

```

示例：向实例集添加配置

如果要向实例类型添加配置，还必须新的 ModifyInstanceFleet 请求中包含以前为实例集指定的配置。否则，将删除以前指定的配置。

以下示例为 YARN NodeManager 虚拟内存检查器添加了一个属性。该配置还包括之前为 YARN NodeManager 磁盘运行状况检查器指定的值，因此这些值不会被覆盖。

1. 在 instanceFleet.json 中准备以下内容，并将其保存在您将运行命令的同一目录中。

```
{
  "InstanceFleetId": "if-1xxxxxxx9",
  "InstanceTypeConfigs": [
    {
      "InstanceType": "m5.xlarge",
      other InstanceTypeConfig fields
      "Configurations": [
        {
          "Classification": "yarn-site",
          "Properties": {
            "yarn.nodemanager.disk-health-checker.enable": "true",
            "yarn.nodemanager.disk-health-checker.max-disk-
utilization-per-disk-percentage": "100.0",
            "yarn.nodemanager.vmem-check-enabled": "true",
            "yarn.nodemanager.vmem-pmem-ratio": "3.0"
          }
        }
      ]
    },
    {
      "InstanceType": "r5.xlarge",
      other InstanceTypeConfig fields
      "Configurations": [
        {
          "Classification": "yarn-site",
          "Properties": {
            "yarn.nodemanager.disk-health-checker.enable": "false",
            "yarn.nodemanager.disk-health-checker.max-disk-
utilization-per-disk-percentage": "70.0"
          }
        }
      ]
    }
  ]
}
```

2. 运行如下命令。

```
aws emr modify-instance-fleet \
--cluster-id j-2AL4XXXXXX5T9 \
--region us-west-2 \
--instance-fleet instanceFleet.json
```

using the Java SDK

 Note

在以下示例中，将 `j-2 AL4 XXXXXX5 T9` 替换为您的集群 ID，将 `if-1xxxxxxx 9` 替换为您的实例队列 ID。

以下代码段使用适用于 Java 的 Amazon SDK 为实例队列提供了新的配置。

```
AWSCredentials credentials = new BasicAWSCredentials("access-key", "secret-key");
AmazonElasticMapReduce emr = new AmazonElasticMapReduceClient(credentials);

Map<String,String> hiveProperties = new HashMap<String,String>();
hiveProperties.put("hive.join.emit.interval","1000");
hiveProperties.put("hive.merge.mapfiles","true");

Configuration newConfiguration = new Configuration()
    .withClassification("hive-site")
    .withProperties(hiveProperties);

List<InstanceTypeConfig> instanceTypeConfigList = new ArrayList<>();

for (InstanceTypeConfig instanceTypeConfig : currentInstanceTypeConfigList) {
    instanceTypeConfigList.add(new InstanceTypeConfig()
        .withInstanceType(instanceTypeConfig.getInstanceType())
        .withBidPrice(instanceTypeConfig.getBidPrice())
        .withWeightedCapacity(instanceTypeConfig.getWeightedCapacity())
        .withConfigurations(newConfiguration)
    );
}

InstanceFleetModifyConfig instanceFleetModifyConfig = new
    InstanceFleetModifyConfig()
        .withInstanceFleetId("if-1xxxxxxx9")
        .withInstanceTypeConfigs(instanceTypeConfigList);

ModifyInstanceFleetRequest modifyInstanceFleetRequest = new
    ModifyInstanceFleetRequest()
        .withInstanceFleet(instanceFleetModifyConfig)
        .withClusterId("j-2AL4XXXXXX5T9");
```

```
emrClient.modifyInstanceFleet(modifyInstanceFleetRequest);
```

排查实例集重新配置问题

如果实例队列中任何实例类型的重新配置过程失败，Amazon EMR 会恢复正在进行的重新配置，并使用事件记录失败消息。Amazon CloudWatch 此事件能够提供该重新配置失败的简短摘要。其会列出重新配置失败的实例以及相应的失败消息。下面是一个失败消息示例。

```
Amazon EMR couldn't revert the instance fleet if-1xxxxxxx9 in the Amazon EMR cluster j-2AL4XXXXXX5T9 (ExampleClusterName) to the previously successful configuration at 2021-01-01 00:00 UTC. The reconfiguration reversion failed because of Instance i-xxxxxxx1, i-xxxxxxx2, i-xxxxxxx3 failed with message "This is an example failure message"...
```

访问节点预置日志

使用 SSH 连接到重新配置失败的节点。有关说明，请参阅 Amazon Elastic Compute Cloud 中的[连接到您的 Linux 实例](#)。

Accessing logs by connecting to a node

1. 导航到以下包含节点预置日志文件的目录。

```
/mnt/var/log/provision-node/
```

2. 打开报告子目录并搜索节点预置报告，从而进行重新配置。报告目录按重新配置版本号、通用唯一标识符 (UUID)、Amazon EC2 实例 IP 地址和时间戳来组织日志。每个报告都是一个压缩的 YAML 文件，其中包含有关重新配置过程的详细信息。以下为报告文件名和路径的示例。

```
/reports/2/ca598xxx-cxxx-4xxx-bxxx-6dbxxxxxxxxxx/ip-10-73-xxx-xxx.ec2.internal/202104061715.yaml.gz
```

3. 您可以使用文件查看器（如以下示例中的 `zless`）来查看报告。

```
zless 202104061715.yaml.gz
```

Accessing logs using Amazon S3

登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开 Amazon S3 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/s3/>。打开您在配置集群时指定的 Amazon S3 存储桶，以便将日志文件存档。

1. 导航到以下包含节点预配置日志文件的文件夹：

```
amzn-s3-demo-bucket/elasticmapreduce/cluster id/node/instance id/provision-node/
```

2. 打开报告文件夹并搜索节点预置报告，从而进行重新配置。报告文件夹按重新配置版本号、通用唯一标识符 (UUID)、Amazon EC2 实例 IP 地址和时间戳来组织日志。每个报告都是一个压缩的 YAML 文件，其中包含有关重新配置过程的详细信息。以下为报告文件名和路径的示例。

```
/reports/2/ca598xxx-cxxx-4xxx-bxxx-6dbxxxxxxxxx/ip-10-73-xxx-xxx.ec2.internal/202104061715.yaml.gz
```

要查看日志文件，您可以将其作为文本文件从 Amazon S3 下载到本地计算机。有关说明，请参阅 [下载对象](#)。

每个日志文件都包含关联重新配置的详细预配置报告。要查找错误消息信息，您可以搜索报告的 `err` 日志级别。报告格式取决于集群上的 Amazon EMR 版本。以下示例显示了 Amazon EMR 5.32.0 和 6.2.0 及更高版本使用以下格式的错误消息：

```
- level: err
  message: 'Example detailed error message.'
  source: Puppet
  tags:
    - err
  time: '2021-01-01 00:00:00.000000 +00:00'
  file:
  line:
```

在 Amazon EMR 中将容量预留与实例集结合使用

要启动带有容量预留选项的按需型实例集，请附加使用容量预留选项所需的额外服务角色权限。由于容量预留选项必须与按需分配策略一起使用，因此您还必须在服务角色和托管式策略中提供分配策略所需的权限。有关更多信息，请参阅 [分配策略权限](#)。

Amazon EMR 支持开放容量预留和目标容量预留。以下主题显示了可与 RunJobFlow 操作或 `create-cluster` 命令结合使用的实例集配置，以还使用按需型容量预留启动实例集。

尽力使用开放容量预留

如果集群的按需型实例与您账户中可用的开放容量预留属性（实例类型、平台、租赁和可用区）相匹配，则会自动应用容量预留。但是，不能保证使用您的容量预留。为了预置集群，Amazon EMR 评估启动请求中指定的所有实例池，并使用价格最低且具有足够容量的实例池来启动所有请求的核心节点。将自动应用与实例池匹配的可用开放容量预留。如果可用的开放容量预留与实例池不匹配，它们将保持未使用状态。

预置核心节点后，就会选择并修复可用区。Amazon EMR 将任务节点预置到选定可用区中的实例池中，首先从价格最低的节点开始，直到预置完所有任务节点。将自动应用与实例池匹配的可用开放容量预留。

以下是尽力使用开放容量预留 Amazon EMR 容量分配逻辑的使用案例。

示例 1: 启动请求中价格最低的实例池具有可用的开放容量预留

在这种情况下，Amazon EMR 在具有按需型实例的价格最低的实例池中启动容量。将自动使用此实例池中可用的开放容量预留。

按需策略	lowest-price		
请求的容量	100		
实例类型	c5.xlarge	m5.xlarge	r5.xlarge
可用的开放容量预留	150	100	100
按需价格	\$	\$\$	\$\$\$
预置的实例	100	-	-
已使用的开放容量预留	100	-	-
可用的开放容量预留	50	100	100

在启动队列后，您可以运行 [describe-capacity-reservations](#) 来查看剩余的未使用的容量预留量。

示例 2: 启动请求中价格最低的实例池没有可用的开放容量预留

在这种情况下，Amazon EMR 在具有按需型实例的价格最低的实例池中启动容量。但是，您的开放容量预留仍处于未使用状态。

按需策略	lowest-price		
请求的容量	100		
实例类型	c5.xlarge	m5.xlarge	r5.xlarge
可用的开放容量预留	-	-	100
按需价格	\$	\$\$	\$\$\$
预置的实例	100	-	-
已使用的开放容量预留	-	-	-
可用的开放容量预留	-	-	100

配置实例机群以便尽力使用开放容量预留

您使用 RunJobFlow 操作创建基于实例集的集群时，请将按需分配策略设置为 lowest-price 和 CapacityReservationPreference，以让容量预留选项保持 open。或者，如果您将此字段留空，Amazon EMR 会将按需型实例的容量预留首选项默认设置为 open。

```
"LaunchSpecifications":
  {"OnDemandSpecification": {
    "AllocationStrategy": "lowest-price",
    "CapacityReservationOptions":
      {
        "CapacityReservationPreference": "open"
      }
  }
}
```

此外，您还可以使用 Amazon EMR CLI 创建使用开放容量预留、基于实例集的集群。

```
aws emr create-cluster \
  --name 'open-ODCR-cluster' \
  --release-label emr-5.30.0 \
  --service-role EMR_DefaultRole \
  --ec2-attributes SubnetId=subnet-22XXXX01,InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole \
  --instance-fleets
  InstanceFleetType=MASTER,TargetOnDemandCapacity=1,InstanceTypeConfigs=['{InstanceType=c4.xlarge}'] \
  InstanceFleetType=CORE,TargetOnDemandCapacity=100,InstanceTypeConfigs=['{InstanceType=c5.xlarge}',
  '{InstanceType=m5.xlarge}',{InstanceType=r5.xlarge}'],\
  LaunchSpecifications={OnDemandSpecification='{AllocationStrategy=lowest-price,CapacityReservationOptions={CapacityReservationPreference=open}}'}
```

其中，

- open-ODCR-cluster 替换为使用开放容量预留的集群的名称。
- subnet-22XXXX01 替换为子网 ID。

首先使用开放容量预留

在预置 Amazon EMR 集群时，您可以选择覆盖价格最低的分配策略，并将首先使用可用的开放容量预留作为首要优先级。在这种情况下，Amazon EMR 会评估在启动请求中指定容量预留的所有实例池，并使用具有足够容量且价格最低的实例池来启动所有请求的核心节点。如果具有容量预留的实例池没有足够容量用于请求的核心节点，Amazon EMR 会回退到上一主题中描述的尽力案例。也就是说，Amazon EMR 会重新评估启动请求中指定的所有实例池，并使用价格最低且具有足够容量的实例池启动所有请求的核心节点。将自动应用与实例池匹配的可用开放容量预留。如果可用的开放容量预留与实例池不匹配，它们将保持未使用状态。

预置核心节点后，就会选择并修复可用区。Amazon EMR 将任务节点预置到选定可用区中具有容量预留的实例池中，首先从价格最低的实例池开始，直到预置完所有任务节点。Amazon EMR 首先使用选定可用区中每个实例池中可用的开放容量预留，并且仅在需要时使用价格最低的策略来预置所有剩余的任务节点。

以下是首先使用开放容量预留的 Amazon EMR 容量分配逻辑的使用案例。

示例 1：启动请求中具有可用开放容量预留的实例池具有足够的核心节点容量

在这种情况下，Amazon EMR 在具有可用开放容量预留的实例池中启动容量，而不考虑实例池价格。因此，会在预置所有核心节点之前，尽可能使用您的开放容量预留。

按需策略	lowest-price		
请求的容量	100		
使用策略	use-capacity-reservations-first		
实例类型	c5.xlarge	m5.xlarge	r5.xlarge
可用的开放容量预留	-	-	150
按需价格	\$	\$\$	\$\$\$
预置的实例	-	-	100
已使用的开放容量预留	-	-	100
可用的开放容量预留	-	-	50

示例 2：启动请求中具有可用开放容量预留的实例池没有足够的容量用于核心节点

在这种情况下，Amazon EMR 回退到使用价格最低的策略启动核心节点，并尽力使用容量预留。

按需策略	lowest-price		
请求的容量	100		
使用策略	use-capacity-reservations-first		
实例类型	c5.xlarge	m5.xlarge	r5.xlarge
可用的开放容量预留	10	50	50
按需价格	\$	\$\$	\$\$\$
预置的实例	100	-	-
已使用的开放容量预留	10	-	-

可用的开放容量预留

-

50

50

在启动队列后，您可以运行 [describe-capacity-reservations](#) 来查看剩余的未使用的容量预留量。

将实例机群配置为首先使用开放容量预留

使用 RunJobFlow 操作创建基于实例集的集群时，请将按需分配策略设置为 lowest-price，并将 CapacityReservationOptions 的 UsageStrategy 设置为 use-capacity-reservations-first。

```
"LaunchSpecifications":
  {"OnDemandSpecification": {
    "AllocationStrategy": "lowest-price",
    "CapacityReservationOptions":
      {
        "UsageStrategy": "use-capacity-reservations-first"
      }
  }
}
```

您还可以使用 Amazon EMR CLI 创建首先使用容量预留的基于实例机群的集群。

```
aws emr create-cluster \
  --name 'use-CR-first-cluster' \
  --release-label emr-5.30.0 \
  --service-role EMR_DefaultRole \
  --ec2-attributes SubnetId=subnet-22XXXX01,InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole \
  --instance-fleets \

  InstanceFleetType=MASTER,TargetOnDemandCapacity=1,InstanceTypeConfigs=['{InstanceType=c4.xlarge}'] \
  \

  InstanceFleetType=CORE,TargetOnDemandCapacity=100,InstanceTypeConfigs=['{InstanceType=c5.xlarge}',\
  '{InstanceType=m5.xlarge}',{InstanceType=r5.xlarge}'],\
  LaunchSpecifications={OnDemandSpecification='{AllocationStrategy=lowest-
  price,CapacityReservationOptions={UsageStrategy=use-capacity-reservations-first}}'}
```

其中，

- use-CR-first-cluster 替换为使用开放容量预留的集群的名称。

- subnet-22XXXX01 替换为子网 ID。

首先使用目标容量预留

预置 Amazon EMR 集群时，您可以选择覆盖价格最低的分配策略，并将首先使用可用的目标容量预留作为首要优先级。在这种情况下，Amazon EMR 会评估在启动请求中指定目标预留的所有实例池，并选择具有足够容量的价格最低的实例池来启动所有请求的核心节点。如果具有目标容量预留的实例池没有足够容量用于请求的核心节点，Amazon EMR 会回退到上一主题中描述的尽力案例。也就是说，Amazon EMR 会重新评估启动请求中指定的所有实例池，并选择价格最低且具有足够容量的实例池启动所有请求的核心节点。将自动应用与实例池匹配的可用开放容量预留。但是，目标容量预留仍处于使用状态。

预置核心节点后，就会选择并修复可用区。Amazon EMR 将任务节点预置到选定可用区中具有目标容量预留的实例池中，首先从价格最低的实例池开始，直到预置完所有任务节点。Amazon EMR 首先尝试使用选定可用区中每个实例池中可用的目标容量预留。然后，Amazon EMR 仅在需要时使用价格最低的策略来预置所有剩余的任务节点。

以下是首先使用目标容量预留的 Amazon EMR 容量分配逻辑的使用案例。

示例 1: 启动请求中具有可用目标容量预留的实例池具有足够的核心节点容量

在这种情况下，Amazon EMR 在具有可用目标容量预留的实例池中启动容量，而不考虑实例池价格。因此，会在预置所有核心节点之前，尽可能使用您的目标容量预留。

按需策略	lowest-price		
使用策略	use-capacity-reservations-first		
请求的容量	100		
实例类型	c5.xlarge	m5.xlarge	r5.xlarge
可用的目标容量预留	-	-	150
按需价格	\$	\$\$	\$\$\$
预置的实例	-	-	100
已使用的目标容量预留	-	-	100

可用的目标容量预留	-	-	50

Example 示例 2：启动请求中具有可用目标容量预留的实例池没有足够的容量用于核心节点

按需策略	lowest-price		
请求的容量	100		
使用策略	use-capacity-reservations-first		
实例类型	c5.xlarge	m5.xlarge	r5.xlarge
可用的目标容量预留	10	50	50
按需价格	\$	\$\$	\$\$\$
预置的实例	100	-	-
已使用的目标容量预留	10	-	-
可用的目标容量预留	-	50	50

在启动队列后，您可以运行 [describe-capacity-reservations](#) 来查看剩余的未使用的容量预留量。

将实例机群配置为首先使用目标容量预留

使用 RunJobFlow 操作创建基于实例集的集群时，请将按需分配策略设置为 lowest-price，并将 CapacityReservationOptions 的 UsageStrategy 设置为 use-capacity-reservations-first、将 CapacityReservationOptions 的 CapacityReservationResourceGroupArn 设置为 <your resource group ARN>。有关更多信息，请参阅 Amazon EC2 用户指南中的使用[容量预留](#)。

```
"LaunchSpecifications":
  {"OnDemandSpecification": {
    "AllocationStrategy": "lowest-price",
    "CapacityReservationOptions":
      {
```

```

        "UsageStrategy": "use-capacity-reservations-first",
        "CapacityReservationResourceGroupArn": "arn:aws:resource-groups:sa-
east-1:123456789012:group/MyCRGroup"
    }
}
}

```

其中，将 `arn:aws:resource-groups:sa-east-1:123456789012:group/MyCRGroup` 替换为您的资源组 ARN。

您还可以使用 Amazon EMR CLI 创建首先使用目标容量预留的基于实例机群的集群。

```

aws emr create-cluster \
  --name 'targeted-CR-cluster' \
  --release-label emr-5.30.0 \
  --service-role EMR_DefaultRole \
  --ec2-attributes SubnetId=subnet-22XXX01,InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole \
  --instance-fleets
InstanceFleetType=MASTER,TargetOnDemandCapacity=1,InstanceTypeConfigs=['{InstanceType=c4.xlarge,
\
  InstanceFleetType=CORE,TargetOnDemandCapacity=100,\
InstanceTypeConfigs=['{InstanceType=c5.xlarge},{InstanceType=m5.xlarge},
{InstanceType=r5.xlarge}'],\
LaunchSpecifications={OnDemandSpecification='{AllocationStrategy=lowest-
price,CapacityReservationOptions={UsageStrategy=use-capacity-reservations-
first,CapacityReservationResourceGroupArn=arn:aws:resource-groups:sa-
east-1:123456789012:group/MyCRGroup}}'}

```

其中，

- 将 `targeted-CR-cluster` 替换为使用目标容量预留的集群的名称。
- `subnet-22XXX01` 替换为子网 ID。
- 将 `arn:aws:resource-groups:sa-east-1:123456789012:group/MyCRGroup` 替换为您的资源组 ARN。

避免使用可用的开放容量预留

Example

如果您希望避免在启动 Amazon EMR 集群时意外使用任何开放容量预留，请将按需分配策略设置为 `lowest-price`，并将 `CapacityReservationOptions` 的

CapacityReservationPreference 设置为 none。否则，Amazon EMR 会将按需型实例的容量预留首选项默认设置为 open，并尝试尽力使用可用的开放容量预留。

```
"LaunchSpecifications":
  {"OnDemandSpecification": {
    "AllocationStrategy": "lowest-price",
    "CapacityReservationOptions":
      {
        "CapacityReservationPreference": "none"
      }
  }
}
```

您还可以在不使用任何开放容量预留的情况下，使用 Amazon EMR CLI 创建基于实例集的集群。

```
aws emr create-cluster \
  --name 'none-CR-cluster' \
  --release-label emr-5.30.0 \
  --service-role EMR_DefaultRole \
  --ec2-attributes SubnetId=subnet-22XXXX01,InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole \
  --instance-fleets \

  InstanceFleetType=MASTER,TargetOnDemandCapacity=1,InstanceTypeConfigs=['{InstanceType=c4.xlarge}'] \
  \

  InstanceFleetType=CORE,TargetOnDemandCapacity=100,InstanceTypeConfigs=['{InstanceType=c5.xlarge}',
  '{InstanceType=m5.xlarge}',{InstanceType=r5.xlarge}'],\
  LaunchSpecifications={OnDemandSpecification='{AllocationStrategy=lowest-price,CapacityReservationOptions={CapacityReservationPreference=none}}'}
```

其中，


- 将 none-CR-cluster 替换为不使用任何开放容量预留的集群的名称。
- subnet-22XXXX01 替换为子网 ID。

使用容量预留的方案

在以下情况下，使用容量预留可以获得益处。


情况 1：使用容量预留轮替长时间运行的集群

在轮替一个长时间运行的集群时，您可能对预置新实例的实例类型和可用区有严格的要求。通过容量预留，您可以使用容量保证来完成集群轮替，且不会发生中断。



方案 2：使用容量预留预置连续的短期集群

您还可以使用容量预留给单个工作负载配置一组连续的短期集群，以便在终止集群时，下一个集群可以使用容量预留。您可以使用目标容量预留来确保仅预期集群使用容量预留。



为 Amazon EMR 集群配置统一实例组

对于实例组配置，每个节点类型（主节点、核心节点或任务节点）均包含相同的实例类型和相同的实例购买选项：按需或 Spot。在创建实例组时，您可以指定这些设置。它们在以后均不可更改。但您可以将类型和购买选项相同的实例添加到核心和任务实例组。您也可以删除实例。

如果集群的按需型实例与您账户中可用的开放容量预留属性（实例类型、平台、租赁和可用区）相匹配，则会自动应用容量预留。您可以对主节点、核心节点和任务节点使用开放容量预留。但是，使用实例组预置集群时，不能使用目标容量预留，也不能阻止在具有匹配属性的开放容量预留中启动实例。如果要使用目标容量预留或阻止在开放容量预留中启动实例，请改用实例集。有关更多信息，请参阅[在 Amazon EMR 中将容量预留与实例集结合使用](#)。

要在创建集群后添加不同的实例类型，您可以添加其它任务实例组。您可以为每个实例组选择不同的实例类型和购买选项。有关更多信息，请参阅[使用 Amazon EMR 集群扩展来适应不断变化的工作负载](#)。

启动实例时，按需实例的容量预留首选项默认设置为 open，这样按需实例才能在任何具有匹配属性（实例类型、平台、可用区）的开放容量预留中运行。有关按需容量预留的更多信息，请参阅[在 Amazon EMR 中将容量预留与实例集结合使用](#)。

此部分介绍如何使用统一实例组创建集群。有关通过手动添加或删除实例或使用自动扩展来修改现有实例组的更多信息，请参阅[管理 Amazon EMR 集群](#)。

使用控制台配置统一实例组

Console

使用新控制台通过实例组创建集群

1. [登录并通过/ Amazon Web Services 管理控制台 emr 打开亚马逊 EMR 控制台。https://console.aws.amazon.com](https://console.aws.amazon.com/emr)
2. EC2在左侧导航窗格的 EMR on 下，选择集群，然后选择创建集群。
3. 在 Cluster configuration（集群配置）下，选择 Instance groups（实例组）。
4. 在 Node groups（节点组）下，每种类型的节点组都有一个部分。对于主节点组，如果需要 3 个主节点，请选中 Use multiple primary nodes（使用多个主节点）复选框。如果要使用 Spot 购买，请选中 Use Spot purchasing option（使用 Spot 购买选项）复选框。
5. 对于主节点组和核心节点组，选择 Add instance type（添加实例类型）并选择最多 5 个实例类型。对于任务组，选择 Add instance type（添加实例类型）并选择最多 15 个实例类型。Amazon EMR 可在启动集群时预置这些实例类型的任意组合。
6. 在每个节点组类型下，选择每个实例旁边的 Actions（操作）下拉菜单以更改以下设置：

添加 EBS 卷

在 Amazon EMR 预置实例类型后，指定要附加到实例类型的 EBS 卷。

编辑最高 Spot 价格

为实例集中的每个实例类型指定最高 Spot 价格。您可以采用按需价格的百分比形式或特定美元金额形式设置此价格。如果可用区中的当前 Spot 价格低于最高 Spot 价格，Amazon EMR 会预置竞价型实例。您按 Spot 价格付费，但这不一定是最高 Spot 价格。

7. 或者，扩展节点配置以输入 JSON 配置或从 Amazon S3 加载 JSON。
8. 选择适用于集群的任何其他选项。
9. 要启动集群，选择 Create cluster（创建集群）。

使用创建具有统一实例组的集群 Amazon CLI

要使用 Amazon CLI 指定集群的实例组配置，请将 `create-cluster` 命令与 `--instance-groups` 参数结合使用。除非您为实例组指定 `BidPrice` 实参，否则 Amazon EMR 将使用按需型实例选项。有关使用按需实例和各种集群选项启动统一实例组的 `create-cluster` 命令的示例，请在命令行上键入 `aws emr create-cluster help`，或参阅《Amazon CLI 命令参考》中的 [create-cluster](#)。

您可以使用在 Amazon CLI 使用竞价型实例的集群中创建统一的实例组。提供的 Spot 价格取决于可用区。使用 CLI 或 API 时，您可以使用 `AvailabilityZone` 参数（如果您使用的是 EC2-classic 网络）或参数的 `SubnetID` `--ec2-attributes` 参数来指定可用区。您选择的可用区或子网适用于集群，因此可用于所有实例组。如果您未明确指定可用区或子网，Amazon EMR 将在启动集群时选择具有最低 Spot 价格的可用区。

以下示例演示了 `create-cluster` 命令，该命令创建主实例组、核心实例组和两个任务实例组，这些实例组均使用竞价型实例。*myKey* 替换为您的 Amazon EC2 密钥对的名称。

Note

为了便于读取，包含 Linux 行继续符 (`\`)。它们可以通过 Linux 命令删除或使用。对于 Windows，请将它们删除或替换为脱字符 (`^`)。

```
aws emr create-cluster --name "MySpotCluster" \  
  --release-label emr-7.12.0 \  
  --use-default-roles \  
  --ec2-attributes KeyName=myKey \  
  --instance-groups \  
    InstanceGroupType=MASTER,InstanceType=m5.xlarge,InstanceCount=1,BidPrice=0.25 \  
    InstanceGroupType=CORE,InstanceType=m5.xlarge,InstanceCount=2,BidPrice=0.03 \  
    InstanceGroupType=TASK,InstanceType=m5.xlarge,InstanceCount=4,BidPrice=0.03 \  
    InstanceGroupType=TASK,InstanceType=m5.xlarge,InstanceCount=2,BidPrice=0.04
```

通过 CLI，您可以创建统一的实例组集群，为实例组的每种实例类型指定唯一的自定义 AMI。这允许您 在同一实例组中使用不同的实例架构。每种实例类型都必须使用具有匹配架构的自定义 AMI。例如，您可以使用 x86_64 架构自定义 AMI 配置 `m5.xlarge` 实例类型和带有相应的 AWS AARCH64 (ARM) 架构自定义 AMI 的 `m6g.xlarge` 实例类型。

以下示例显示了使用两种实例类型创建的统一实例组集群，每种实例类型都有自定义 AMI。请注意，自定义 AMIs 仅在实例类型级别指定，而不是在集群级别指定。这是为了避免实例类型 AMIs 与集群级别的 AMI 发生冲突，这会导致集群启动失败。

```
aws emr create-cluster
  --release-label emr-5.30.0 \
  --service-role EMR_DefaultRole \
  --ec2-attributes SubnetId=subnet-22XXXX01,InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole \
  --instance-groups \

  InstanceGroupType=MASTER,InstanceType=m5.xlarge,InstanceCount=1,CustomAmiId=ami-123456 \

  InstanceGroupType=CORE,InstanceType=m6g.xlarge,InstanceCount=1,CustomAmiId=ami-234567
```

您可以将多个自定义 AMIs 添加到正在运行的集群的实例组中。CustomAmiId 参数可以与 add-instance-groups 命令一起使用，如以下示例所示。

```
aws emr add-instance-groups --cluster-id j-123456 \
  --instance-groups \

  InstanceGroupType=Task,InstanceType=m5.xlarge,InstanceCount=1,CustomAmiId=ami-123456
```

使用 Java SDK 创建实例组

您实例化一个 InstanceGroupConfig 对象，此对象指定集群的实例组配置。要使用竞价型实例，您可以在 withBidPrice 对象上设置 withMarket 和 InstanceGroupConfig 属性。以下代码演示了如何定义运行竞价型实例的主实例组、核心实例组和任务实例组。

```
InstanceGroupConfig instanceGroupConfigMaster = new InstanceGroupConfig()
    .withInstanceCount(1)
    .withInstanceRole("MASTER")
    .withInstanceType("m4.large")
    .withMarket("SPOT")
    .withBidPrice("0.25");

InstanceGroupConfig instanceGroupConfigCore = new InstanceGroupConfig()
    .withInstanceCount(4)
    .withInstanceRole("CORE")
    .withInstanceType("m4.large")
    .withMarket("SPOT")
    .withBidPrice("0.03");

InstanceGroupConfig instanceGroupConfigTask = new InstanceGroupConfig()
    .withInstanceCount(2)
```

```
.withInstanceRole("TASK")
.withInstanceType("m4.large")
.withMarket("SPOT")
.withBidPrice("0.10");
```

Amazon EMR 集群的可用区灵活性

每个 Amazon Web Services 区域 都有多个被称为可用区的隔离位置。当您启动实例时，可以选择指定您所用 Amazon Web Services 区域 中的可用区 (AZ)。 [可用区灵活性](#)是指实例在多个可用区之间分布 AZs。如果一个实例发生故障，您可以设计您的应用程序，使另一个可用区中的实例可以处理请求。有关可用区的更多信息，请参阅 Amazon EC2 用户指南中的 [区域和区域](#) 文档。

[实例灵活性](#)是指使用多种实例类型来满足容量要求。使用实例表现灵活性时，可以跨实例大小、系列和代系使用总容量。与使用单一实例类型的集群相比，更大的灵活性有助于提高查找和分配所需计算容量的能力。

与具有单一实例类型或可用区的集群相比，实例和可用区灵活性能够减少[容量不足错误 \(ICE \)](#) 和竞价型中断。在了解初始实例系列和大小后，请使用此处介绍的最佳实践来确定需要实现多样化的实例。这种方法最大限度地提高了 Amazon EC2 容量池的可用性，同时将性能和成本差异降至最低。

灵活选择可用区

建议配置所有可用区以在虚拟私有云 (VPC) 中使用，并为 EMR 集群选择这些可用区。集群必须仅存在于一个可用区中，但通过 Amazon EMR 实例集，您可以为不同的可用区选择多个子网。当 Amazon EMR 启动集群时，它会在这些子网中查找您指定的实例和购买选项。当您为多个子网配置 EMR 集群时，与单个子网中的集群相比，您的集群可以访问更深的 Amazon EC2 容量池。

如果您必须优先考虑一定数量的可用区，以便在 EMR 集群的虚拟私有云 (VPC) 中使用，则可以利用 Amazon 的竞价投放分数功能。EC2使用竞价放置评分，您可以指定竞价型实例的计算需求，然后按照 1 到 10 的等级 EC2 返回得分排名前十 Amazon Web Services 区域 的可用区。分数为 10 表示您的竞价型请求成功的可能性很大；分数为 1 表示您的竞价型请求不太可能成功。有关如何使用竞价投放评分的更多信息，请参阅 Amazon EC2 用户指南中的[竞价投放分数](#)。

灵活选择实例类型

实例灵活性是指使用多种实例类型来满足容量要求。实例灵活性有利于 Amazon EC2 Spot 和按需实例的使用。借助竞价型实例，实例灵活性允许 Amazon 使用实时容量数据从更深的容量池 EC2 启动实例。此外，实例灵活性还可以预测哪些实例的可用性最高，从而减少中断并降低工作负载的整体成本。借助按需型实例，当在更多的实例池中配置总容量时，实例灵活性可减少容量不足错误 (ICE)。

对于实例组集群，您最多可以指定 50 种 EC2 实例类型。对于采用分配策略的实例队列，您可以为每个主节点组、核心节点组和任务节点组指定最多 30 种 EC2 实例类型。实例范围越大，实例灵活性的优势就越多。

表现实例灵活性

请考虑以下最佳实践来表现应用程序的实例灵活性。

主题

- [确定实例系列和大小](#)
- [包含其他实例](#)

确定实例系列和大小

Amazon EMR 支持针对不同用例的多个实例类型。[Amazon EMR 支持的实例类型](#) 文档中列出了这些实例类型。每个实例类型都属于一个实例系列，该系列描述了该类型针对哪些应用程序进行了优化。

对于新的工作负载，应该使用通用系列中的实例类型进行基准测试，例如 m5 或 c5。然后，从 Ganglia 和 Amazon CloudWatch 监控操作系统和 YARN 指标，以确定负载达到峰值时的系统瓶颈。瓶颈包括 CPU、内存、存储和 I/O 操作。确定瓶颈后，为实例类型选择计算优化、内存优化、存储优化或其他合适的实例系列。有关更多详细信息，请参阅 Amazon EMR 最佳实践指南中的“[为你的 Spark 工作负载确定合适的基础架构](#)”页面。GitHub

接下来，确定应用程序需要的最小 YARN 容器或 Spark 执行程序。这是适合容器的最小实例大小，也是集群的最小实例大小。使用此指标来确定可进一步实现多元化的实例。实例越小，实例灵活性就越高。

为了获得最大的实例灵活性，您应该利用尽可能多的实例。建议使用硬件规格相似的实例实现多元化。这最大限度地提高了对 EC2 容量池的访问权限，同时将成本和性能差异降至最低。实现不同大小实例的多元化。为此，首先要确定 Amazon Graviton 和上一代实例的优先级。一般来说，对于每种工作负载，应在至少 15 种实例类型之间进行灵活选择。建议从通用型实例、计算优化型实例或内存优化型实例开始。这些实例类型的灵活性最大。

包含其他实例

包含其他实例类型，以便最大限度地实现多元化。首先确定实例大小、Graviton 和代系灵活性的优先级。这允许访问具有相似成本和性能特征的其他 EC2 容量池。如果由于 ICE 或竞价型实例中断而需要提高灵活性，请考虑变体和系列灵活性。每种方法都需要根据您的使用案例和要求进行权衡。

- **大小灵活性：**首先，使用同系列不同大小的实例实现多元化。尽管同系列的实例成本和性能相同，但可以在每台主机上启动不同数量的容器。例如，如果所需的最小执行程序大小为 2vCPU 和 8Gb 内存，则最小实例大小为 m5.xlarge。为实现大小灵活性，请将 m5.xlarge、m5.2xlarge、m5.4xlarge、m5.8xlarge、m5.12xlarge、m5.16xlarge 和 m5.24xlarge 包含在内。
- **Graviton 灵活性：**除大小外，您还可以通过 Graviton 实例实现多元化。Graviton 实例由 Amazon Graviton2 处理器提供支持，可为亚马逊的云工作负载提供最佳的性价比。EC2 例如，如果最小实例大小为 m5.xlarge，则可将 m6g.xlarge、m6g.2xlarge、m6g.4xlarge、m6g.8xlarge 和 m6g.16xlarge 包含在内，以确保实现 Graviton 的灵活性。
- **代系灵活性：**与 Graviton 和大小灵活性类似，上一代系列中的实例具有相同的硬件规格。这使得可访问的 Amazon 资源 EC2 池总量有所增加，从而实现了类似的成本和绩效状况。为确保代系灵活性，请将 m4.xlarge、m4.2xlarge、m4.10xlarge 和 m4.16xlarge 包含在内。
- **系列和变体灵活性**
 - **容量：**为了优化容量，建议在实例系列中灵活使用实例。来自不同实例系列的通用实例的实例池更充足，有助于满足容量要求。但是，实例系列不同，vCPU 与内存比率也有所不同。如果预期的应用程序容器大小适合不同的实例，会导致利用不足。例如，对于 m5.xlarge，可将计算优化型实例（如 c5）或内存优化型实例（如 r5）包含在内，以确保实例系列灵活性。
 - **成本：**为了优化成本，我们建议在不同变体之间灵活使用实例。这些实例的内存与 vCPU 比率与初始实例相同。变体灵活性的劣势在于，这些实例的容量池较小，可能导致额外容量受限或竞价型实例中断增加。例如对于 m5.xlarge，可将基于 AMD 的实例 (m5a)、基于 SSD 的实例 (m5d) 或网络优化实例 (m5n) 包含在内，以实现变体灵活性。

为竞价型实例配置 Amazon EMR 集群实例类型和最佳实践

使用此部分中的准则可帮助您决定要为 EMR 集群中的每个节点类型预置的实例类型、购买选项和存储量。

您应使用哪个实例类型？

有几种方法可以将 Amazon EC2 实例添加到集群。选取何种方式取决于您对集群使用实例组配置还是实例集配置。

- **实例组**
 - 手动将同一类型的实例添加到现有的核心和任务实例组。
 - 手动添加任务实例组，该组可使用其它实例类型。

- 在 Amazon EMR 中为实例组设置自动扩展，根据您指定的亚马逊 CloudWatch 指标值自动添加和删除实例。有关更多信息，请参阅 [使用 Amazon EMR 集群扩展来适应不断变化的工作负载](#)。
- 实例队列
 - 添加一个任务实例队列。
 - 对于现有的核心和任务实例队列，更改按需实例和竞价型实例的目标容量。有关更多信息，请参阅 [规划和配置 Amazon EMR 集群的实例集](#)。

规划集群实例的一个方法是，使用代表性的示例数据集运行测试集群并监控集群中节点的利用。有关更多信息，请参阅 [在 Amazon EMR 集群执行工作时查看和监控](#)。另一种方法是计算您在考虑的实例的容量，并将该容量值与数据的大小做比较。

通常，分配任务的主节点类型不需要具有强大处理能力的 EC2 实例；处理任务并将数据存储到 HDFS 中的核心节点类型的 Amazon EC2 实例需要处理能力和存储容量；任务节点类型的 Amazon EC2 实例不存储数据，只需要处理能力。有关可用的 Amazon EC2 实例及其配置的指南，请参阅 [配置用于亚马逊 EMR 的亚马逊 EC2 实例类型](#)。

以下指导方针适用于大部分 Amazon EMR 集群。

- 每个 Amazon 账户上运行的按需 Amazon EC2 实例总数有 vCPU 限制。Amazon Web Services 区域有关 vCPU 限制以及如何请求提高账户限制的更多信息，请参阅 [Amazon Linux 实例 EC2 用户指南中的按需实例](#)。
- 主节点通常没有大型计算需求。对于具有大量节点的集群，或者对于具有专门部署在主节点（Hue、JupyterHub 等）上的应用程序的集群，可能需要更大的主节点，这有助于提高集群性能。例如，对于小型集群（50 个或更少的节点），考虑使用 m5.xlarge 实例；对于较大的实例类型，考虑增加更大的集群类型。
- 核心及任务节点的计算需求取决于您的应用程序将执行的计算类型。许多任务能够在通用型实例类型上运行，该类型在 CPU、磁盘空间和输入/输出方面提供了均衡的性能。计算密集型集群可能受益于在 CPU 增强型实例上运行，这些实例的 CPU 在比例上比 RAM 更高。数据库和内存缓存应用程序可能受益于在内存增强型实例上运行。网络密集型和 CPU 密集型应用程序（如解析、NLP 和机器学习）可能受益于在集群计算实例上运行，这些实例提供高比例的 CPU 资源和增强的网络性能。
- 如果集群的不同阶段有不同的容量需求，您可以开始使用少量核心节点，并随时增加或减少任务节点的数量来满足任务流程不断变化的容量要求。
- 您可以处理的数据量取决于核心节点的容量以及作为输入的数据、处理期间的数据和作为输出的数据的大小。在处理期间，输入、中间和输出数据集都存储在集群上。

什么时候应该使用竞价型实例？

在 Amazon EMR 中启动集群时，您可以选择在竞价型实例上启动主实例、核心实例或任务实例。因为每类实例组在集群中发挥的作用不同，所以，在竞价型实例上启动每个节点类型都会有影响。集群在运行时，您不能更改实例的购买选项。要将主节点和核心节点从按需型实例更改为竞价型实例或者反向操作，您必须终止该集群，并启动一个新集群。对于任务节点，您可以启动新的任务实例组或实例队列，并删除旧的任务实例组或实例队列。

主题

- [用于防止因任务节点竞价型实例终止而导致任务失败的 Amazon EMR 设置](#)
- [竞价型实例上的主节点](#)
- [Spot 实例上的核心节点](#)
- [Spot 实例上的任务节点](#)
- [适用于应用程序场景的实例配置](#)

用于防止因任务节点竞价型实例终止而导致任务失败的 Amazon EMR 设置

由于竞价型实例通常用于运行任务节点，而 Amazon EMR 具有调度 YARN 任务的默认功能，因此在竞价型实例上运行的任务节点终止时，正在运行的任务不会失败。Amazon EMR 通过允许应用程序主进程仅在核心节点上运行来实现这一目标。应用程序主进程控制正在运行的任务，并且需要在任务的整个生命周期内保持活动状态。

Amazon EMR 发行版 5.19.0 及更高版本使用内置 [YARN 节点标签](#) 功能来实现这一目标。（早期版本使用代码补丁）。yarn-site 中的属性和 capacity-scheduler 配置分类是默认配置，以便 YARN capacity-scheduler 和 fair-scheduler 利用节点标注。Amazon EMR 自动为核心节点添加 CORE 标注，并设置属性，以便只在具有 CORE 标签的节点上安排应用程序主节点。手动修改 yarn-site 和 capacity-scheduler 配置分类中的相关属性，或直接在关联的 XML 文件中修改相关属性，可能会破坏此功能或调整此功能。

默认情况下，Amazon EMR 会配置以下属性和值。配置这些属性时要谨慎。

Note

从 Amazon EMR 6.x 发行版系列开始，默认情况下禁用 YARN 节点标注功能。默认情况下，应用程序主进程可以在核心节点和任务节点上运行。您可以通过配置以下属性来启用 YARN 节点标注功能：

- `yarn.node-labels.enabled: true`

- `yarn.node-labels.am.default-node-label-expression: 'CORE'`

- `yarn-site (yarn-site.xml)` (在所有节点上)
 - `yarn.node-labels.enabled: true`
 - `yarn.node-labels.am.default-node-label-expression: 'CORE'`
 - `yarn.node-labels.fs-store.root-dir: '/apps/yarn/nodelabels'`
 - `yarn.node-labels.configuration-type: 'distributed'`
- `yarn-site (yarn-site.xml)` 在主节点和核心节点上
 - `yarn.nodemanager.node-labels.provider: 'config'`
 - `yarn.nodemanager.node-labels.provider.configured-node-partition: 'CORE'`
- `capacity-scheduler (capacity-scheduler.xml)` (在所有节点上)
 - `yarn.scheduler.capacity.root.accessible-node-labels: '*'`
 - `yarn.scheduler.capacity.root.accessible-node-labels.CORE.capacity: 100`
 - `yarn.scheduler.capacity.root.default.accessible-node-labels: '*'`
 - `yarn.scheduler.capacity.root.default.accessible-node-labels.CORE.capacity: 100`

竞价型实例上的主节点

主节点会控制和引导集群。当它终止时，集群也随之终止。因此，如果您正在运行可接受突然终止的集群，那么，您应当只以竞价型实例方式启动主节点。如果您在测试新的应用程序，或者您拥有的集群会定期地将数据保存到外部存储器（如 Amazon S3）。或者在运行的集群中成本比确保集群完成更重要，就可能属于这种情况。

以竞价型实例方式启动主实例组时，集群在竞价型实例请求实现后才会启动。在您选择最高 Spot 价格时，请考虑这个因素。

启动集群时，只能添加竞价型实例主节点。在正在运行的集群上，不能添加或删除主节点。

一般情况下，如果以竞价型实例方式运行整个集群（所有的实例组），就只能以竞价型实例方式运行主节点。

Spot 实例上的核心节点

核心节点处理数据并使用 HDFS 存储信息。终止一个核心实例会面临数据丢失的风险。因此，仅当允许丢失部分 HDFS 数据时，才能在竞价型实例上运行核心节点。

当以竞价型实例方式启动核心实例组时，Amazon EMR 会持续等候，直到可以在启动实例组前预置所有已请求的核心实例。换句话说，如果您请求六个 Amazon EC2 实例，但只有五个实例的可用价格等于或低于您的最高竞价价格，则该实例组将无法启动。Amazon EMR 会继续等待，直到所有六个 Amazon EC2 实例都可用或您终止集群。您可以更改核心实例组中竞价型实例的数量以增加运行中集群的容量。有关如何使用实例组，以及竞价型实例如何与实例队列结合使用的更多信息，请参阅[the section called “配置实例集或实例组”](#)。

Spot 实例上的任务节点

任务节点处理数据，但不使用 HDFS 保存持久性数据。如果它们因为 Spot 价格上涨超过最高 Spot 价格而终止，那么不会丢失数据，对您的集群的影响会降低到最低程度。

当您以竞价型实例的方式启动一个或多个任务实例组时，Amazon EMR 会预置使用您的最高 Spot 价格所能获得的最多任务节点。这意味着，如果您请求一个具有六个节点的任务实例组，但在您的最高 Spot 价格水平及该水平以下只能获得五个竞价型实例，那么 Amazon EMR 将使用五个节点启动该实例组，等到以后情况允许了再添加第六个。

以竞价型实例方式启动任务实例组是在尽可能降低成本的同时扩展集群容量的一种策略。如果您以按需型实例方式启动主实例组和核心实例组，则其容量可以保证集群运行。您可以根据需要向任务实例组添加任务实例，从而处理峰值流量或者加快数据处理速度。

您可以使用控制台、Amazon CLI或 API 添加或移除任务节点。还可以添加更多任务组，但任务组一经创建将不可删除。

适用于应用程序场景的实例配置

下表是通常适用于各种应用程序场景的节点类型购买选项和配置的快速参考。选择该链接以查看有关每个场景类型的更多信息。

应用程序场景	主节点购买选项	核心节点购买选项	任务节点购买选项
长时间运行的集群和数据仓库	按需型	按需或实例队列组合	Spot 或实例队列组合
成本驱动型工作负载	Spot	Spot	Spot

应用程序场景	主节点购买选项	核心节点购买选项	任务节点购买选项
数据关键型工作负载	按需型	按需型	Spot 或实例队列组合
应用程序测试	Spot	Spot	Spot

有几种情况应使用竞价型实例运行 Amazon EMR 集群。

长时间运行的集群和数据仓库

如果您运行的是持续性的、可预测计算容量变化的 Amazon EMR 集群，如数据仓库，就可以通过竞价型实例以更低的成本处理峰值需求。您可以按需型实例方式启动主实例组和核心实例组来处理正常容量，并以竞价型实例方式启动任务实例组来处理峰值负载需求。

成本驱动型工作负载

如果您运行的是临时集群，降低成本比完成时间更为重要，并且可以接受丢失部分工作，那么，以竞价型实例方式运行整个集群（主实例组、核心实例组和任务实例组）可以享受最大的成本节省优势。

数据关键型工作负载

如果对于您运行的集群，降低成本比保证完成时间更为重要，但不能接受丢失部分工作，则建议您以按需型实例方式启动主实例组和核心实例组，并辅以采用竞价型实例的一个或多个任务实例组。以按需型实例方式运行主实例组和核心实例组，可确保您的数据持久保存到 HDFS 中，并且可保护集群不会因为 Spot 市场上的价格波动而终止，同时可通过以竞价型实例方式运行任务实例组来实现成本节省。

应用程序测试

当为生产环境做启动准备而测试新的应用程序时，您可以按竞价型实例的方式运行整个集群（主实例组、核心实例组和任务实例组），从而降低测试成本。

计算集群的必需的 HDFS 容量

可供集群使用的 HDFS 存储量取决于以下因素：

- 用于核心节点的 Amazon EC2 实例数量。
- 所用 EC2 实例类型的 Amazon 实例存储容量。有关实例存储容量的更多信息，请参阅[亚马逊 EC2 用户指南中的亚马逊 EC2 实例存储](#)。
- 附加到核心节点的 Amazon EBS 卷的数量和大小。

- 一个重复因子，它将考虑每个数据块存储在 HDFS 中以实现类似 RAID 的冗余的方式。默认情况下，对于包含 10 个或更多核心节点的集群，重复因子为 3；对于包含 4-9 个核心节点的集群，重复因子为 2；对于包含 3 个或更少核心节点的集群，重复因子为 1。

要为每个核心节点计算集群的 HDFS 容量，请将实例存储卷容量添加到 Amazon EBS 存储容量 (如果已使用)。将结果乘以核心节点数，然后将乘积除以基于核心节点数确定的复制因子。例如，某个集群具有 10 个 i2.xlarge 类型的核心节点，这些节点具有 800 GB 的实例存储 (没有附加的 Amazon EBS 卷)，该集群总共有约 2,666 GB 可用于 HDFS 的存储 (10 节点 x 800 GB ÷ 3 复制因子)。

如果计算出的 HDFS 容量值小于您的数据，则可通过以下方式增大 HDFS 存储量：

- 创建带其他 Amazon EBS 卷的集群或将带附加的 Amazon EBS 卷的实例组添加到现有集群
- 添加多个核心节点
- 选择具有更大存储容量的 Amazon EC2 实例类型
- 使用数据压缩
- 更改 Hadoop 配置设置以减小重复因子

减少重复因子的方法应谨慎使用，因为这会降低 HDFS 数据的冗余程度以及集群从丢失或损坏的 HDFS 数据块中恢复的能力。

配置 Amazon EMR 集群日志记录和调试

在规划集群时要确定的事项之一是您希望提供多少调试支持。当首次开发数据处理应用程序时，我们建议您在集群上测试该应用程序，处理一小部分但具有代表性的数据子集。执行此操作时，您可能希望利用 Amazon EMR 提供的所有调试工具，如将日志文件存档到 Amazon S3。

在完成开发和将数据处理应用程序投入全面生产后，您可以选择缩减调试。这样做可以节省在 Amazon S3 中存储日志文件存档的成本，并降低数据库上的处理负载，因为不再需要向 Amazon S3 写入状态。当然，如果这样做，在出现错误时可用于调查问题的工具则会相对较少。

默认日志文件

默认情况下，每个集群都会将日志文件写到主节点上。这些文件将写入 `/mnt/var/log/` 目录。如 [使用 SSH 连接到 Amazon EMR 集群主节点](#) 中所述，您可以通过使用 SSH 连接到主节点来访问这些日志。Amazon EMR 会收集 Amazon EMR 进程守护程序和其他 Amazon EMR 进程生成的某些系统和应用程序日志，以确保有效的服务操作。

Note

如果使用 Amazon EMR 6.8.0 发行版或更早版本，集群终止期间日志文件会保存到 Amazon S3，因此主节点终止后，将无法访问日志文件。如果使用 Amazon EMR 6.9.0 发行版及更高版本，集群缩减期间日志文件会存档到 Amazon S3，因此即使在节点终止后，集群上生成的日志文件仍然存在。

您无需启用任何功能或工具即可将日志文件写到主节点上。这是 Amazon EMR 和 Hadoop 的默认行为。

一个集群可产生多种类型的日志文件，包括：

- 步骤日志：这些日志由 Amazon EMR 服务生成，包含集群的相关信息和每个步骤的结果。日志文件存储在主节点上的 `/mnt/var/log/hadoop/steps/` 目录中。每个步骤都将其结果记录在单独编号的子目录中：第一步的子目录为 `/mnt/var/log/hadoop/steps/s-stepId1/`，第二步为 `/mnt/var/log/hadoop/steps/s-stepId2/`，依此类推。13 个字符的步骤标识符 (如 `stepId1`、`stepId2`) 对集群来说是唯一的。
- Hadoop 和 YARN 组件日志 — 与 Apache YARN 和 MapReduce (例如) 关联的组件的日志包含在中的不同文件夹中。`/mnt/var/log/mnt/var/log` 下 Hadoop 组件的日志文件位置有：`hadoop-hdfs`、`hadoop-mapreduce`、`hadoop-httpfs` 和 `hadoop-yarn`。该 `hadoop-state-pusher` 目录用于存放 Hadoop 状态推送器进程的输出。
- 引导操作日志：如果您的任务使用引导操作，则会记录这些操作的结果。日志文件存储在主节点上的 `/mnt/var/log/bootstrap-actions/` 中。每个引导操作都将其结果记录在单独编号的子目录中：第一个引导操作的子目录为 `/mnt/var/log/bootstrap-actions/1/`、第二个引导操作为 `/mnt/var/log/bootstrap-actions/2/`，依此类推。
- 实例状态日志：这些日志提供有关 CPU、内存状态和节点的垃圾收集器线程的信息。日志文件存储在主节点上的 `/mnt/var/log/instance-state/` 中。

将日志文件归档到 Amazon S3

Note

您目前不能通过 `yarn logs` 实用工具对 Amazon S3 使用日志聚合。

如果使用 Amazon EMR 6.9.0 发行版及更高版本，集群缩减期间日志文件会存档到 Amazon S3，因此即使在节点终止后，集群上生成的日志文件仍然存在。此行为会自动启用，因此您无需执行任何操作即可将其打开。对于 Amazon EMR 发行版 6.8.0 及更早版本，您可以配置集群以定期将存储在主节点上的日志文件存档到 Amazon S3。这可确保集群终止后（无论是正常关闭或是由于错误所致），日志文件仍可用。Amazon EMR 每隔 5 分钟便将日志文件归档到 Amazon S3。

要将 Amazon EMR 发行版 6.8.0 及更早版本的日志文件存档到 Amazon S3，您必须在启动集群时启用此功能。您可以使用控制台、CLI 或 API 执行此操作。默认情况下，使用控制台启动的集群已启用日志存档。对于使用 CLI 或 API 启动的集群，必须手动启用到 Amazon S3 的日志记录。

Console

使用新控制台将日志文件存档到 Amazon S3

1. [登录并通过/ Amazon Web Services 管理控制台 emr 打开亚马逊 EMR 控制台。https://console.aws.amazon.com](https://console.aws.amazon.com/emr)
2. EC2在左侧导航窗格的 EMR on 下，选择集群，然后选择创建集群。
3. 在 Cluster logs (集群日志) 下，选中 Publish cluster-specific logs to Amazon S3 (将集群特定日志发布到 Amazon S3) 复选框。
4. 在 Amazon S3 location (Amazon S3 位置) 字段中，键入 (或浏览到) 存储日志的 Amazon S3 路径。如果键入的文件夹名称在存储桶中不存在，Amazon S3 将创建该文件夹。

当您设置此值时，Amazon EMR 会将日志文件从集群中的 EC2实例复制到 Amazon S3。这样可以防止在集群结束和 EC2 终止托管集群的实例时丢失日志文件。这些日志在排除故障时非常有用。有关更多信息，请参阅[查看日志文件](#)。

5. (可选) 选中 Encrypt cluster-specific logs (加密集群特定的日志) 复选框。然后，从列表中选择 Amazon KMS 密钥、输入密钥 ARN 或创建新密钥。此选项仅适用于 Amazon EMR 5.30.0 及更高版本 (不包括 6.0.0)。要使用此选项，请 Amazon KMS 为您的 EC2实例配置文件和 Amazon EMR 角色添加权限。有关更多信息，请参阅 [使用 Amazon KMS 客户托管密钥加密存储在 Amazon S3 中的日志文件](#)。
6. 选择适用于集群的任何其他选项。
7. 要启动集群，选择 Create cluster (创建集群)。

CLI

使用将日志文件存档到 Amazon S3 Amazon CLI

要使用将日志文件存档到 Amazon S3 Amazon CLI，请键入 `create-cluster` 命令并使用 `--log-uri` 参数指定 Amazon S3 日志路径。

1. 要将文件记录到 Amazon S3，请键入以下命令并 `myKey` 替换为 EC2 密钥对的名称。

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --release-label emr-7.12.0 --log-uri s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/logs --applications Name=Hadoop Name=Hive Name=Pig --use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey --instance-type m5.xlarge --instance-count 3
```

2. 如果不使用 `--instance-groups` 参数指定实例计数，则将启动单个主节点，其余实例将作为核心节点启动。所有节点都使用该命令中指定的实例类型。

Note

如果您之前没有创建默认的 Amazon EMR 服务角色和 EC2 实例配置文件，请在键入子命令之前输入 `aws emr create-default-roles` 创建它们。 `create-cluster`

使用 Amazon KMS 客户托管密钥加密存储在 Amazon S3 中的日志文件

使用亚马逊 EMR 5.30.0 及更高版本（亚马逊 EMR 6.0.0 除外），您可以使用 KMS 客户托管密钥加密存储在 Amazon S3 中的日志文件。Amazon 要在控制台中启用此选项，请按照[将日志文件归档到 Amazon S3](#)中的步骤进行操作。您的亚马逊 EC2 实例配置文件和您的 Amazon EMR 角色必须满足以下先决条件：

- 用于您的集群的 Amazon EC2 实例配置文件必须具有使用权限 `kms:GenerateDataKey`。
- 用于您的集群的 Amazon EMR 角色必须有权使用 `kms:DescribeKey`。
- 必须将 Amazon EC2 实例配置文件和 Amazon EMR 角色添加到指定 Amazon KMS 客户托管密钥的密钥用户列表中，如以下步骤所示：
 1. 在 <https://console.aws.amazon.com/kms> 处打开 Amazon Key Management Service (Amazon KMS) 控制台。
 2. 要更改 Amazon 区域，请使用页面右上角的区域选择器。
 3. 选择要修改的 KMS 密钥的别名。

4. 在密钥详细信息页面的 Key Users (密钥用户) 下，选择 Add (添加)。
 5. 在添加密钥用户对话框中，选择您的亚马逊 EC2 实例配置文件和 Amazon EMR 角色。
 6. 选择添加。
- 您还必须配置 KMS 密钥以允许 `persistentappui.elasticmapreduce.amazonaws.com` 和 `elasticmapreduce.amazonaws.com` 服务主体使用 `kms:GenerateDataKey`、`kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext` 和 `kms:Decrypt`。这样，EMR 就可以读取使用 KMS 密钥加密的日志并将其写入托管存储。用户 IAM 角色必须具有使用 `kms:GenerateDataKey` 和 `kms:Decrypt` 的权限。

```
{
  "Sid": "Allow User Role to use KMS key",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "User Role"
  },
  "Action": [
    "kms:Decrypt",
    "kms:GenerateDataKey"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringLike": {
      "kms:EncryptionContext:aws:elasticmapreduce:clusterId": "j-*",
      "kms:ViaService": "elasticmapreduce.region.amazonaws.com"
    }
  }
},
{
  "Sid": "Allow Persistent APP UI to validate KMS key for write",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": [
      "elasticmapreduce.amazonaws.com"
    ]
  },
  "Action": [
    "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringLike": {
```



```

        "aws:SourceArn": "arn:aws:elasticmapreduce:region:account:cluster/j-*",
        "kms:EncryptionContext:aws:elasticmapreduce:clusterId": "j-*"
    }
},
{
    "Sid": "Allow Persistent APP UI to Write/Read Logs",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "Service": [
            "persistentappui.elasticmapreduce.amazonaws.com",
            "elasticmapreduce.amazonaws.com"
        ]
    },
    "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringLike": {
            "aws:SourceArn": "arn:aws:elasticmapreduce:region:account:cluster/j-*",
            "kms:EncryptionContext:aws:elasticmapreduce:clusterId": "j-*",
            "kms:ViaService": "s3.region.amazonaws.com"
        }
    }
}
}

```

作为安全最佳实践，我们建议您添加 `aws:SourceArn` 和 `kms:EncryptionContext` 条件。这些条件有助于确保密钥仅由 Amazon EMR 使用，EC2 并且仅用于在特定集群中运行的任务生成的日志。

有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR 使用的 IAM 服务角色](#) 和 [密钥管理服务开发者指南中的使用 Amazon 密钥策略](#)。

使用 Amazon CLI 在 Amazon S3 中聚合日志

Note

您目前不能通过 `yarn logs` 实用工具使用日志聚合。您只能使用此过程支持的聚合。

日志聚合 (Hadoop 2.x) 将日志从单个应用程序的所有容器汇总到单个文件中。要使用启用到 Amazon S3 的日志聚合 Amazon CLI，您可以在集群启动时使用引导操作来启用日志聚合并指定存储日志的存储桶。

- 要启用日志聚合，请创建名为 myConfig.json 的下列配置文件，其中包含以下内容：

```
[
  {
    "Classification": "yarn-site",
    "Properties": {
      "yarn.log-aggregation-enable": "true",
      "yarn.log-aggregation.retain-seconds": "-1",
      "yarn.nodemanager.remote-app-log-dir": "s3://\\DOC-EXAMPLE-BUCKET\\logs"
    }
  }
]
```

键入以下命令并 *myKey* 替换为您的 EC2 key pair 的名称。您还可以将任何红色文本替换为自己的配置。

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" \
--release-label emr-7.12.0 \
--applications Name=Hadoop \
--use-default-roles \
--ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-type m5.xlarge \
--instance-count 3 \
--configurations file://./myConfig.json
```

如果不使用 --instance-groups 参数指定实例计数，则将启动单个主节点，其余实例将作为核心节点启动。所有节点都使用该命令中指定的实例类型。

Note

如果您之前没有创建默认 EMR 服务角色和 EC2 实例配置文件，请在运行子 `aws emr create-default-roles` 命令之前运行创建它们。 `create-cluster`

有关在中使用 Amazon EMR 命令的更多信息 Amazon CLI，请参阅 [Amazon CLI 命令](#) 参考。

Amazon EMR 自我诊断和故障排除工具

此运行手册可帮助识别在 Amazon EMR 集群上运行任务时出现的错误。运行手册分析文件系统中已定义日志的列表，并查找预定义关键字的列表。这些日志条目用于创建 Amazon Events CloudWatch 事件，因此您可以根据事件采取任何必要的操作。或者，运行手册将日志条目发布到您选择的 Amazon Log CloudWatch s 日志组。 [AWSsupport-AnalyzeEMRLogs](#)。

本运行手册使用与 Glue 数据目录集成的亚马逊 Athena 帮助诊断 S3 上的亚马逊 EMR 日志。Amazon Athena 用于查询 Amazon EMR 日志文件，以获取容器日志和/或节点日志以及特定日期范围或基于关键字的搜索的可选参数。此运行手册提供在 Amazon EMR 集群日志中找到的所有错误和常见异常的列表，以及相应的 S3 日志位置。它还提供了 Amazon EMR 日志中匹配的唯一已知异常的摘要，以及建议的解决方案和知识中心/re: Post 文章，以帮助进行故障排除。 [AWSsupport-DiagnoseEMRLogsWithAthena](#)

日志位置

以下列表包括了所有日志类型及其在 Amazon S3 中的位置。您可以使用这些日志来排查 Amazon EMR 问题。

步骤日志

```
s3://DOC-EXAMPLE-LOG-BUCKET/<cluster-id>/steps/<step-id>/
```

应用程序日志

```
s3://DOC-EXAMPLE-LOG-BUCKET/<cluster-id>/containers/
```

此位置包含容器 stderr 以及 stdout、directory.info、prelaunch.out 和 launch_container.sh 日志。

资源管理器日志

```
s3://DOC-EXAMPLE-LOG-BUCKET/<cluster-id>/node/<leader-instance-id>/  
applications/hadoop-yarn/
```

Hadoop HDFS

```
s3://DOC-EXAMPLE-LOG-BUCKET/<cluster-id>/node/<all-instance-id>/  
applications/hadoop-hdfs/
```

此位置包括 NameNode DataNode、和 YARN TimelineServer 日志。

节点管理器日志

```
s3://DOC-EXAMPLE-LOG-BUCKET/<cluster-id>/node/<all-instance-id>/  
applications/hadoop-yarn/
```

实例状态日志

```
s3://DOC-EXAMPLE-LOG-BUCKET/<cluster-id>/node/<all-instance-id>/daemons/  
instance-state/
```

Amazon EMR 预调配日志

```
s3://DOC-EXAMPLE-LOG-BUCKET/<cluster-id>/node/<leader-instance-id>/  
provision-node/*
```

Hive 日志

```
s3://DOC-EXAMPLE-LOG-BUCKET/<cluster-id>/node/<leader-instance-id>/  
applications/hive/*
```

- 要查找集群上的 Hive 日志，请删除星号 (*) 并将 /var/log/hive/ 附上上面的链接后。
- 要查找 HiveServer 2 个日志，请删除星号 (*) 并附加 var/log/hive/hiveserver2.log 到上面的链接。
- 要查找 HiveCLI 日志，请删除星号 (*) 并将 /var/log/hive/user/hadoop/hive.log 附上上面的链接后。
- 要查找 Hive Metastore Server 日志，请删除星号 (*) 并将 /var/log/hive/user/hive/hive.log 附上上面的链接后。

如果故障位置在 Tez 应用程序的主节点或任务节点上，请提供相应的 Hadoop 容器日志。

对 Amazon EMR 集群资源进行标记和分类

可以方便地以不同的方式对 Amazon 资源进行分类；例如，按用途、所有者或环境进行分类。您可以通过使用标签将自定义元数据分配给 Amazon EMR，在 Amazon EMR 中实现分类。标签包含您定义的一个键和一个值。对于 Amazon EMR，集群是您可以进行标记的资源级内容。例如，您可以为账户的集群定义一组标签，用于帮助您跟踪每个集群的拥有者，或者标识是生产集群还是测试集群。我们建议您创建一组一致的标签以满足您的组织要求。

当您向 Amazon EMR 集群添加标签时，该标签也会传播到与该集群关联的每个活动 Amazon EC2 实例。同样，当您从 Amazon EMR 集群中移除标签时，该标签将从每个关联的活动亚马逊 EC2 实例中删除。

 Important

使用亚马逊 EMR 控制台或 CLI 来管理属于集群的亚马逊 EC2 实例上的标签，而不是亚马逊 EC2 控制台或 CLI，因为您在亚马逊中所 EC2 做的更改不会同步回亚马逊 EMR 标签系统。

您可以通过查找以下系统标签来识别属于 Amazon EMR 集群的 Amazon EC2 实例。在此示例中，*CORE* 是实例组角色的值，*j-12345678* 也是任务流（集群）标识符值的示例：

- aws: elasticmapreduce: = instance-group-role *CORE*
- aws: elasticmapreduce: = job-flow-id *j-12345678*

 Note

Amazon EMR 和 Amazon 将您的标签 EC2 解释为一串没有语义含义的字符。

您可以使用 Amazon Web Services 管理控制台、CLI 和 API 来处理标签。

可以在创建新 Amazon EMR 集群时添加标签，并且可以对正在运行的 Amazon EMR 集群添加、编辑或删除标签。编辑标签是适用于 Amazon EMR 控制台的概念，但是使用 CLI 和 API 时，要编辑标签，请删除旧标签并添加新标签。您可以编辑标签的键和值，并且可以在集群正在运行期间随时从资源中删除标签。但是，您不能对已终止集群或是曾与仍处于活动状态的集群关联的已终止实例添加、编辑或删除标签。此外，您还可以将标签的值设为空的字符串，但是不能将其设为 null。

如果您在亚马逊 EC2 实例中使用 Amazon Identity and Access Management (IAM) 按标签获得基于资源的权限，则您的 IAM 策略将应用于 Amazon EMR 传播到集群的 Amazon 实例的标签。EC2 为了使亚马逊 EMR 标签传播到您的亚马逊 EC2 实例，您的亚马逊 IAM 策略 EC2 需要允许调用亚马逊和。EC2 CreateTags DeleteTags APIs 此外，传播的标签可能会影响您 EC2 的 Amazon 基于资源的权限。传播到亚马逊的标签 EC2 可以被视为您的 IAM 政策中的条件，就像其他 Amazon EC2 标签一样。向 Amazon EMR 集群添加标签时应考虑 IAM policy，以免用户拥有不正确的集群权限。要避免这些问题，请确保 IAM policy 不包含您还计划用于 Amazon EMR 集群的标签的条件。有关更多信息，请参阅[控制对 Amazon EC2 资源的访问权限](#)。

适用于在 Amazon EMR 中标记资源的限制

下面是适用于 标签的基本限制：

- 适用于亚马逊 EC2 资源的限制也适用于亚马逊 EMR。有关更多信息，请参阅 https://docs.amazonaws.cn/AWSEC2/latest/UserGuide/Using_Tags.html#tag-restrictions。
- 不要在标签名称和值中使用aws:前缀，因为它是保留供 Amazon 使用的。此外，您还无法编辑或删除带此前缀的标签名称或值。
- 您无法对已终止的群集更改或编辑标签。
- 标签值可以是空字符串，但是不能是 null。此外，标签的键不能是空字符串。
- 键和值可以包含任何语言的任何字母字符、任何数字字符、空格、不可见的分隔符和以下符号：
_ . : / = + - @

有关使用标记的更多信息 Amazon Web Services 管理控制台，请参阅《Amazon EC2 用户指南》中的[在控制台中使用标签](#)。有关使用亚马逊 EC2 API 或命令行进行标记的更多信息，请参阅亚马逊 EC2 用户指南中的[API 和 CLI 概述](#)。

标记 Amazon EMR 资源以进行计费

您可以使用标签来整理 Amazon 账单，以反映您自己的成本结构。为此，请注册以获取包含标签键值的 Amazon 账户账单。随后可以按标签的键值组织账单信息，以查看组合资源的成本。尽管 Amazon EMR 和 Amazon EC2 的账单不同，但每个集群上的标签也放在每个关联的实例上，因此您可以使用标签来关联相关的亚马逊 EMR 和亚马逊成本。EC2

例如，您可以将特定的应用程序名称用作几个资源的标签，然后组织账单信息，以查看在数个服务中的使用该应用程序的总成本。有关更多信息，请参阅《Amazon Billing 用户指南》中的[成本分配和添加标签](#)。

向 Amazon EMR 集群添加标签

您可以在创建集群时向其添加标签。

Console

创建集群时使用新控制台添加标签

1. [登录并通过/ Amazon Web Services 管理控制台 emr 打开亚马逊 EMR 控制台。https://console.aws.amazon.com](https://console.aws.amazon.com)
2. EC2在左侧导航窗格的 EMR on 下，选择集群，然后选择创建集群。
3. 在 Tags (标签) 下，选择 Add new tag (添加新标签)。在 Key (密钥) 字段中指定标签。或者在 Value (值) 字段中指定标签。

4. 选择适用于集群的任何其他选项。
5. 要启动集群，选择 Create cluster (创建集群)。

Amazon CLI

在使用创建集群时添加标签 Amazon CLI

以下示例演示如何使用 Amazon CLI 向新集群添加标签。要在创建集群时添加标签，请键入带有 `create-cluster` 参数的 `--tags` 子命令。

- 要在创建集群 *marketing* 时添加名为 *costCenter* key value 的标签，请键入以下命令并 *myKey* 替换为 EC2 密钥对的名称。

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --release-label emr-4.0.0 --  
applications Name=Hadoop Name=Hive Name=Pig --tags "costCenter=marketing" --  
use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey --instance-type m5.xlarge --  
instance-count 3
```

如果不使用 `--instance-groups` 参数指定实例计数，则将启动单个主节点，其余实例将作为核心节点启动。所有节点都使用该命令中指定的实例类型。

Note

如果您之前没有创建默认 EMR 服务角色和 EC2 实例配置文件，请在键入子命令之前键入 `aws emr create-default-roles` 来创建它们。`create-cluster`

有关在中使用 Amazon EMR 命令的更多信息 Amazon CLI，请参阅。<https://docs.amazonaws.cn/cli/latest/reference/emr>

您也可以向现有集群添加标签。

Console

使用新控制台向现有集群添加标签

1. [登录并通过/ Amazon Web Services 管理控制台 emr 打开亚马逊 EMR 控制台。https://console.aws.amazon.com](https://console.aws.amazon.com)

2. EC2在左侧导航窗格的 EMR on 下，选择集群，然后选择要更新的集群。
3. 在集群详细信息页面的 Tags (标签) 选项卡上，选择 Manage tags (管理标签)。在 Key (密钥) 字段中指定标签。或者在 Value (值) 字段中指定标签。
4. 选择保存更改。Tags (标签) 选项卡会更新为集群拥有的新标签数。例如，如果您现在有两个标签，则选项卡的标签为 Tags (2) [标签 (2)]。

Amazon CLI

使用向正在运行的集群添加标签 Amazon CLI

- 输入带有 --tag 参数的 add-tags 子命令可将标签分配给集群 ID。可以使用控制台或 list-clusters 子命令查找集群 ID。add-tags 子命令当前仅接收一个资源 ID。

例如，要向正在运行的集群添加两个标签，一个标签的密钥名为 *costCenter* 的 *marketing* 值为 *other*，另一个标签的值为 *accounting*，请输入以下命令并 *j-KT4XXXXXXXXX1NM* 替换为您的集群 ID。

```
aws emr add-tags --resource-id j-KT4XXXXXXXXX1NM --tag "costCenter=marketing" --tag "other=accounting"
```

请注意，使用 Amazon CLI 添加标签时，命令没有输出。有关在中使用 Amazon EMR 命令的更多信息 Amazon CLI，请参阅。<https://docs.amazonaws.cn/cli/latest/reference/emr>

查看 Amazon EMR 集群上的标签

如果您要查看与集群关联的所有标签，可以使用控制台或 Amazon CLI 进行检查。

Console

使用新控制台查看集群上的标签

1. [登录并通过/ Amazon Web Services 管理控制台 emr 打开亚马逊 EMR 控制台。](https://console.aws.amazon.com) <https://console.aws.amazon.com>
2. EC2在左侧导航窗格的 EMR on 下，选择集群，然后选择要更新的集群。
3. 要查看您的所有标签，请在集群详细信息页面上选择 Tags (标签) 选项卡。

Amazon CLI

使用查看集群上的标签 Amazon CLI

要使用查看集群上的标签 Amazon CLI，请键入带 `--query` 参数的 `describe-cluster` 子命令。

- 要查看集群的标签，请键入以下命令并 `j-KT4XXXXXXXX1NM` 替换为您的集群 ID。

```
aws emr describe-cluster --cluster-id j-KT4XXXXXXXX1NM --query Cluster.Tags
```

输出会显示有关集群的所有标签信息，类似于以下内容：

```
Value: accounting      Value: marketing
Key: other             Key: costCenter
```

有关在中使用 Amazon EMR 命令的更多信息 Amazon CLI，请参阅。<https://docs.amazonaws.cn/cli/latest/reference/emr>

从 Amazon EMR 集群中删除标签

如果您不再需要标签，则可以从集群中将其删除。

Console

使用新控制台删除集群上的标签

1. [登录并通过/ Amazon Web Services 管理控制台 emr 打开亚马逊 EMR 控制台。https://console.aws.amazon.com](https://console.aws.amazon.com)
2. EC2在左侧导航窗格的 EMR on 下，选择集群，然后选择要更新的集群。
3. 在集群详细信息页面的 Tags (标签) 选项卡上，选择 Manage tags (管理标签)。
4. 对于要删除的每个键值对，选择 Remove (删除)。
5. 选择保存更改。

Amazon CLI

使用删除集群上的标签 Amazon CLI

键入带有 `--tag-keys` 参数的 `remove-tags` 子命令。删除标签时，只指定键名称。

- 要从集群中移除标签，请键入以下命令并 `j-KT4XXXXXXXXX1NM` 替换为您的集群 ID。

```
aws emr remove-tags --resource-id j-KT4XXXXXXXXX1NM --tag-keys "costCenter"
```

 Note

当前无法使用一个命令删除多个标签。

有关在中使用 Amazon EMR 命令的更多信息 Amazon CLI，请参阅。<https://docs.amazonaws.cn/cli/latest/reference/emr>

Amazon EMR 上的驱动程序和第三方应用程序集成

您可以在 Amazon EMR 上运行几款流行的大数据应用程序，承担实用工具定价。这意味着，您在集群运行期间为第三方应用程序额外支付标称小时费用。这可以让您使用应用程序，而不必购买年度许可。以下部分介绍您可以与 EMR 结合使用的一些工具。

主题

- [将商业智能工具与 Amazon EMR 结合使用](#)

将商业智能工具与 Amazon EMR 结合使用

你可以使用流行的商业智能工具，例如微软 Excel、MicroStrategyQlikView、和 Tableau 以及搭载 Amazon EMR 的 Tableau 来探索和可视化你的数据。许多这类工具都需要 ODBC (开放式数据库连接) 或 JDBC (Java 数据库连接) 驱动程序。下载并安装最新驱动程序，请参阅 <http://awssupportdatasvcs.com/bootstrap-actions/Simba/latest/>。

要查找较旧版本的驱动程序，请参阅 <http://awssupportdatasvcs.com/bootstrap-actions/Simba/>。

Amazon EMR 中的安全性

安全与合规是您共同承担的责任 Amazon。这种分担责任模式可以帮助您减轻运营负担，因为您可以 Amazon 操作、管理和控制从主机操作系统和虚拟化层到运行 EMR 集群的设施的物理安全的组件。您负责管理和更新 Amazon EMR 集群，以及配置应用程序软件和 Amazon 提供的安全控制。这种责任划分通常称为云的安全性和云中安全性。

- 云安全 — Amazon 负责保护运行 Amazon Web Services 服务 在云中的基础架构 Amazon。Amazon 还为您提供可以安全使用的服务。作为 [Amazon 合规性计划](#) 的一部分，第三方审核人员将定期测试和验证安全性的有效性。要了解适用于 Amazon EMR 的合规性计划，请参阅[合规性计划范围内的 Amazon Web Services 服务 服务](#)。
- 云中安全型：您还负责执行所有必要的安全配置和管理任务，以保护 Amazon EMR 集群。部署 Amazon EMR 集群的客户负责管理安装在实例上的应用程序软件，并根据您的要求、适用的法律和法规配置 Amazon 提供的功能，例如安全组、加密和访问控制。

该文档帮助您了解如何在使用 Amazon EMR 时应用责任共担模式。本章中的主题演示了如何配置 Amazon EMR 并使用其他 Amazon Web Services 服务 服务，以实现您的安全性和合规性目标。

网络和基础设施安全性

作为一项托管服务，Amazon EMR 受到《[亚马逊网络服务：安全流程概述](#)》白皮书中描述的 [Amazon 全球网络安全程序的](#) 保护。Amazon 网络和基础架构保护服务可在主机和网络级边界为您提供精细的保护。Amazon EMR 支持 Amazon Web Services 服务 和应用程序功能可满足您的网络保护和合规要求。

- Amazon EC2 安全组充当 Amazon EMR 集群实例的虚拟防火墙，限制入站和出站网络流量。有关更多信息，请参阅[使用安全组控制网络流量](#)。
- 如果集群的安全配置允许来自公有 IP 地址的入站流量通过某个端口，Amazon EMR 阻止公有访问 (BPA) 会阻止您在公有子网中启动该集群。有关更多信息，请参阅[使用 Amazon EMR 阻止公有访问](#)。
- Secure Shell (SSH) 为用户提供了安全连接到集群实例上命令行的方式。您还可以使用 SSH 查看应用程序在集群主节点上托管的 Web 界面。有关更多信息，请参阅[使用 EC2 key pair 获取 SSH 凭证](#)和 [Connect 到集群](#)。

更新适用于 Amazon EMR 的默认 Amazon Linux AMI

Important

运行 Amazon Linux 或 Amazon Linux 2 Amazon Machine Images (AMIs) 的 EMR 集群使用默认 Amazon Linux 行为，不会自动下载和安装需要重启的重要和关键内核更新。这与其他运行默认 Amazon Linux AMI 的亚马逊 EC2 实例的行为相同。如果需要重新启动的新 Amazon Linux 软件更新（例如内核、NVIDIA 和 CUDA 更新）在 Amazon EMR 版本发布后可用，则运行默认 AMI 的 EMR 集群实例不会自动下载和安装这些更新。要获取内核更新，您可以[自定义 Amazon EMR AMI](#)，以[使用最新的 Amazon Linux AMI](#)。

根据您的应用程序的安全状况和集群运行的时长，您可选择定期重启集群以应用安全更新，或创建引导操作以自定义软件包安装和更新。也可以选择正在运行的集群实例上测试然后安装所选安全更新。有关更多信息，请参阅[在 Amazon EMR 使用默认的 Amazon Linux AMI](#)。请注意，您的联网配置必须允许 HTTP 和 HTTPS 传出到 Amazon S3 中的 Linux 存储库，否则安全更新将会失败。

Amazon Identity and Access Management 使用亚马逊 EMR

Amazon Identity and Access Management (IAM) 是一项 Amazon 服务，可帮助管理员安全地控制对 Amazon 资源的访问。IAM 管理员控制谁可以通过身份验证（登录）和授权（具有权限）使用 Amazon EMR 资源。IAM 身份包括用户、组和角色。IAM 角色与 IAM 用户类似，但与特定人员不关联，任何需要权限的用户都可以代入该角色。有关更多信息，请参阅[Amazon Identity and Access Management for Amazon EMR](#)。Amazon EMR 使用多个 IAM 角色来帮助实现 Amazon EMR 集群的访问控制。IAM 是一项无需额外付费即可使用的 Amazon 服务。

- 亚马逊 EMR 的 IAM 角色（EMR 角色）— 控制亚马逊 EMR 服务如何代表您访问其他人，例如 Amazon Web Services 服务在亚马逊 EMR 集群启动时配置亚马逊实例 EC2 例。有关更多信息，请参阅[配置 IAM 服务角色以获得 Amazon EMR 访问 Amazon Web Services 服务和资源的权限](#)。
- 集群 EC2 实例的 IAM 角色（EC2 实例配置文件）— 该角色在 EC2 实例启动时分配给 Amazon EMR 集群中的每个实例。在集群上运行的应用程序进程使用此角色与其他 Amazon Web Services 服务进程（例如 Amazon S3）进行交互。有关更多信息，请参阅[集群 EC2 实例的 IAM 角色](#)。
- 应用程序的 IAM 角色（运行时角色）：您可以在向 Amazon EMR 集群提交作业或查询时指定的 IAM 角色。您提交到 Amazon EMR 集群的任务或查询使用运行时角色访问 Amazon 资源，例如 Amazon S3 中的对象。您可以使用 Amazon EMR 为 Spark 和 Hive 作业指定运行时角色。通过运行时角色，您可以使用不同的 IAM 角色来隔离在同一集群上运行的作业。有关更多信息，请参阅[使用 IAM 角色作为 Amazon EMR 的运行时角色](#)。

员工身份是指在中构建或操作工作负载的用户 Amazon。Amazon EMR 通过以下方式为员工身份提供支持：

- Amazon 建议@@ 使用 IAM 身份中心 (Idc) 来管理用户 Amazon Web Services 服务 对 Amazon 资源的访问权限。在这里，您可以分配员工身份，一致地访问多个 Amazon 账户和应用程序。Amazon EMR 通过受信任身份传播支持员工身份。借助可信身份传播功能，用户可以登录应用程序，并且该应用程序可以将用户的身份传递给其他人，Amazon Web Services 服务 以授权访问数据或资源。有关更多信息，请参阅[使用 Amazon EMR 启用对 Amazon IAM identity center 的支持](#)。

轻型目录访问协议 (LDAP) 是一种开放、供应商中立的行业标准应用程序协议，用于通过网络访问和维护有关用户、系统、服务和应用程序的信息。LDAP 通常用于针对 Active Directory (AD) 和 OpenLDAP 等企业身份服务器进行用户身份验证。通过在 EMR 集群中启用 LDAP，您可以允许用户使用其现有凭证进行身份验证和访问集群。有关更多信息，请参阅[使用 Amazon EMR 启用对 LDAP 的支持](#)。

Kerberos 是一种网络身份验证协议，旨在通过使用密钥加密为 client/server 应用程序提供强大的身份验证。在使用 Kerberos 时，Amazon EMR 会为集群上安装的应用程序、组件和子系统配置 Kerberos，使其能够相互进行身份验证。要访问配置了 Kerberos 的集群，Kerberos 域控制器 (KDC) 中必须存在 kerberos 主体。有关更多信息，请参阅[使用 Amazon EMR 启用对 Kerberos 的支持](#)。

单租户和多租户集群

默认情况下，集群配置为单个租户，EC2 实例配置文件作为 IAM 身份。在单租户集群中，每个作业都具有对集群的完全和完全访问权限，Amazon Web Services 服务 并且根据 EC2 实例配置文件访问所有和资源。在多租户集群中，租户彼此隔离，租户无法完全访问集群和集群的 EC2 实例。多租户集群上的身份要么是运行时角色，要么是员工身份。在多租户集群中，您还可以通过或 Apache Ranger 启用对细粒度访问控制 (FGAC) 的支持。Amazon Lake Formation 对于启用了运行时角色或 FGAC 的集群，也可以通过 iptables 禁用对 EC2实例配置文件的访问。

Important

任何有权访问单租户集群的用户都可以在 Linux 操作系统 (OS) 上安装任何软件，更改或删除 Amazon EMR 安装的软件组件，并影响集群 EC2 中的实例。如果要确保用户无法安装或更改 Amazon EMR 集群的配置，建议您为集群启用多租户。通过启用对运行时角色、Amazon IAM identity center、Kerberos 或 LDAP 的支持，在集群上启用多租户。

数据保护

使用 Amazon，您可以通过使用 Amazon Web Services 服务 和工具来控制数据，以确定如何保护数据以及谁有权访问数据。诸如 Amazon Identity and Access Management (IAM) 之类的服务可让您安全地管理对 Amazon Web Services 服务 资源的访问权限。Amazon CloudTrail 启用检测和审计。借助 Amazon EMR，您可以使用由您管理 Amazon 或完全由您管理的密钥轻松加密 Amazon S3 中的静态数据。Amazon EMR 还支持对传输中数据启用加密。有关更多信息，请参阅[加密静态数据和传输中数据](#)。

数据访问控制

通过数据访问控制，您可以控制 IAM 身份或员工身份可以访问的数据。Amazon EMR 支持以下访问控制：

- 基于 IAM 身份的策略：管理您在 Amazon EMR 中使用的 IAM 角色的权限。IAM 策略可以与标记相结合，以 cluster-by-cluster 逐一控制访问权限。有关更多信息，请参阅[Amazon Identity and Access Management for Amazon EMR](#)。
- Amazon Lake Formation 集中管理数据的权限，使其更易于在组织内部和外部共享。您可以使用 Lake Formation 对 Glue 数据目录中的数据库和表进行精细的列级访问。有关更多信息，请参阅[将 Amazon Lake Formation 与 Amazon EMR 结合使用](#)。
- Amazon S3 访问权限授予映射身份将活动目录或 Amazon Identity and Access Management (IAM) 委托人等目录中的身份映射到 S3 中的数据。此外，S3 access grants 还会记录最终用户身份以及用于访问 Amazon CloudTrail 中 S3 数据的应用程序。有关更多信息，请参阅[将 Amazon S3 访问权限管控与 Amazon EMR 结合使用](#)。
- Apache Ranger 是一个框架，可跨 Hadoop 平台启用、监控和管理全面的数据安全。Amazon EMR 支持针对 Apache Hive Metastore 和 Amazon S3 的基于 Apache Ranger 的精细访问控制。有关更多信息，请参阅[将 Apache Ranger 与 Amazon EMR 集成](#)。

使用安全配置设置 Amazon EMR 集群安全性

您可以使用 Amazon EMR 安全配置在集群上为 EMRFS 配置数据加密、Kerberos 身份验证和 Amazon S3 授权。首先，创建安全配置。然后，在创建集群时可以使用和重复使用该安全配置。

您可以使用 Amazon Web Services 管理控制台、Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 或创建安全配置。Amazon SDKs 您也可以使用 Amazon CloudFormation 模板来创建安全配置。有关更多信息，请参阅[《Amazon CloudFormation 用户指南》](#)和模板参考[AWS::EMR::SecurityConfiguration](#)。

主题

- [使用 Amazon EMR 控制台或使用 Amazon CLI](#)
- [指定 Amazon EMR 集群的安全配置](#)

使用 Amazon EMR 控制台或使用 Amazon CLI

本主题介绍使用 Amazon EMR 控制台和创建安全配置的一般过程 Amazon CLI，然后是构成 EMRFS 加密、身份验证和 IAM 角色的参数的参考。有关这些功能的更多信息，请参阅以下主题：

- [使用 Amazon EMR 加密静态数据和传输中数据](#)
- [使用 Kerberos 通过 Amazon EMR 进行身份验证](#)
- [为处理 EMRFS 对 Amazon S3 的请求配置 IAM 角色](#)

使用控制台创建安全配置

1. [在 /emr 上打开亚马逊 EMR 控制台。https://console.aws.amazon.com](https://console.aws.amazon.com/emr)
2. 在导航窗格中，选择 Security Configurations (安全配置)、Create security configuration (创建安全配置)。
3. 键入安全配置的名称 (名称)。
4. 按照以下部分中所述选择 Encryption (加密)、Authentication (身份认证) 选项，然后选择 Create (创建)。

要使用创建安全配置 Amazon CLI

- 使用以下示例中所示的 create-security-configuration 命令。
 - 对于 *SecConfigName*，请指定安全配置的名称。这是您在创建使用此安全配置的集群时指定的名称。
 - 对于 *SecConfigDef*，指定内联 JSON 结构或本地 JSON 文件的路径，例如 *file:///MySecConfig.json*。JSON 参数定义 Encryption (加密)、IAM Roles for EMRFS access to Amazon S3 (用于处理 EMRFS 对 Amazon S3 的访问的 IAM 角色) 和 Authentication (身份验证) 的选项，如下面部分所述。


```
aws emr create-security-configuration --name "SecConfigName" --security-configuration SecConfigDef
```

配置数据加密

在配置安全配置中的加密之前，创建用于加密的密钥和凭证。有关更多信息，请参阅[提供加密静态数据的密钥](#)和[为通过 Amazon EMR 加密来加密传输中的数据提供凭证](#)。

在创建安全配置时，需要指定两组加密选项：静态数据加密和传输中数据加密。静态数据加密选项包括采用 EMRFS 的 Amazon S3 和本地磁盘加密。传输中加密选项为支持传输层安全性 (TLS) 的某些应用程序启用开源加密功能。静态选项和传输中选项可以同时启用或分别启用。有关更多信息，请参阅[使用 Amazon EMR 加密静态数据和传输中数据](#)。

Note

使用时 Amazon KMS，会收取加密密钥的存储和使用费用。有关更多信息，请参阅[Amazon KMS 定价](#)。

使用控制台指定加密选项

根据以下准则选择 Encryption (加密) 下的选项。

- 选择静态加密下的选项以加密存储在文件系统中的数据。

您可以选择加密 Amazon S3 和/或本地磁盘中的数据。

- 在 S3 data encryption (S3 数据加密) 下，对于 Encryption mode (加密模式)，选择一个值以确定 Amazon EMR 如何使用 EMRFS 加密 Amazon S3 数据。

下一步取决于所选的加密模式：

- SSE-S3

指定[使用 Amazon S3 托管密钥进行服务器端加密](#)。您无需执行任何其它操作，因为 Amazon S3 将为您处理密钥。

- SSE-KMS 或 CSE-KMS

使用 [Amazon KMS 托管密钥 \(SSE-KMS\) 指定服务器端加密或使用托管密钥 \(CSE Amazon KMS-KMS\) 进行客户端加密](#)。对于 Amazon KMS key，选择一个键。该密钥必须与您的 EMR 集群同在一个区域中。有关密钥要求，请参阅[Amazon KMS keys 用于加密](#)。

- CSE-Custom (自定义 CSE)

指定[使用自定义客户端根密钥 \(自定义 CSE\) 进行客户端加密](#)。对于 S3 object (S3 对象)，输入您的自定义密钥提供程序 JAR 文件在 Amazon S3 中或 Amazon S3 ARN 的位置。然后，在密钥提供程序类中，输入在实现该 EncryptionMaterialsProvider 接口的应用程序中声明的类的完整类名。

- 在 Local disk encryption (本地磁盘加密) 下，为 Key provider type (密钥提供程序类型) 选择一个值。
- Amazon KMS key

选择此选项以指定一个 Amazon KMS key。对于 Amazon KMS key，选择一个键。该密钥必须与您的 EMR 集群同在一个区域中。有关密钥要求的更多信息，请参阅[Amazon KMS keys 用于加密](#)。

EBS 加密

当您指定 Amazon KMS 为密钥提供程序时，可以启用 EBS 加密来加密 EBS 根设备和存储卷。要启用此选项，您必须向 Amazon EMR 服务角色 EMR_DefaultRole 使用您指定的 Amazon KMS key 的权限。有关密钥要求的更多信息，请参阅[通过为 KMS 密钥提供额外的权限来启用 EBS 加密](#)。

- 自定义

选择此选项可指定自定义密钥提供程序。对于 S3 object (S3 对象)，输入您的自定义密钥提供程序 JAR 文件在 Amazon S3 中或 Amazon S3 ARN 的位置。在密钥提供程序类中，输入在实现 EncryptionMaterialsProvider 接口的应用程序中声明的类的完整类名。这里提供的类名必需与为 CSE-Custom 提供的类名不同。

- 选择 In-transit encryption (传输中加密) 为传输中的数据启用开源 TLS 加密功能。根据以下指南选择 Certificate provider type (凭证提供程序类型)：

- PEM

选择此选项将使用您在 zip 文件中提供的 PEM 文件。zip 文件中需要有两个构件：
privateKey.pem 和 certificateChain.pem。第三个文件 trustedCertificates.pem 是可选文件。有关详细信息，请参阅[为通过 Amazon EMR 加密来加密传输中的数据提供凭证](#)。对于 S3 object (S3 对象)，指定 zip 文件字段在 Amazon S3 中的位置或 Amazon S3 ARN。

- 自定义

选择此选项可指定一个自定义凭证提供程序，然后在 S3 object (S3 对象) 中输入您的自定义凭证提供程序 JAR 文件在 Amazon S3 中的位置或 Amazon S3 ARN。在密钥提供程序类中，输入在实现 TLSArtifacts提供者接口的应用程序中声明的类的完整类名。

使用指定加密选项 Amazon CLI

下面部分使用示例方案，说明对不同配置和密钥提供程序的正确 --security-configuration JSON 格式，再提供 JSON 参数和相应值的参考信息。

传输中数据加密选项示例

下面的示例将说明以下情景：

- 传输中的数据加密已启用，静态数据加密已禁用。
- Amazon S3 中一个包含凭证的 zip 文件用作密钥提供程序（请参阅[为通过 Amazon EMR 加密来加密传输中的数据提供凭证](#)了解凭证要求）。

```
aws emr create-security-configuration --name "MySecConfig" --security-configuration '{
  "EncryptionConfiguration": {
    "EnableInTransitEncryption": true,
    "EnableAtRestEncryption": false,
    "InTransitEncryptionConfiguration": {
      "TLSCertificateConfiguration": {
        "CertificateProviderType": "PEM",
        "S3Object": "s3://MyConfigStore/artifacts/MyCerts.zip"
      }
    }
  }
}'
```

下面的示例将说明以下情景：

- 传输中的数据加密已启用，静态数据加密已禁用。
- 使用了自定义密钥提供程序（请参阅[为通过 Amazon EMR 加密来加密传输中的数据提供凭证](#)了解凭证要求）。

```
aws emr create-security-configuration --name "MySecConfig" --security-configuration '{
  "EncryptionConfiguration": {
    "EnableInTransitEncryption": true,
    "EnableAtRestEncryption": false,
    "InTransitEncryptionConfiguration": {
      "TLSCertificateConfiguration": {
        "CertificateProviderType": "Custom",
        "S3Object": "s3://MyConfig/artifacts/MyCerts.jar",
        "CertificateProviderClass": "com.mycompany.MyCertProvider"
      }
    }
  }
}'
```

静态数据加密选项示例

下面的示例将说明以下情景：

- 传输中的数据加密已禁用，而静态数据加密已启用。
- SSE-S3 已用于 Amazon S3 加密。
- 本地磁盘加密 Amazon KMS 用作密钥提供程序。

```
aws emr create-security-configuration --name "MySecConfig" --security-configuration '{
  "EncryptionConfiguration": {
    "EnableInTransitEncryption": false,
    "EnableAtRestEncryption": true,
    "AtRestEncryptionConfiguration": {
      "S3EncryptionConfiguration": {
        "EncryptionMode": "SSE-S3"
      },
      "LocalDiskEncryptionConfiguration": {
        "EncryptionKeyProviderType": "AwsKms",
        "AwsKmsKey": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012"
      }
    }
  }
}'
```

下面的示例将说明以下情景：

- 传输中数据加密已启用且使用 ARN 引用了 Amazon S3 中包含 PEM 凭证的 ZIP 文件。
- SSE-KMS 已用于 Amazon S3 加密。
- 本地磁盘加密 Amazon KMS 用作密钥提供程序。

```
aws emr create-security-configuration --name "MySecConfig" --security-configuration '{
  "EncryptionConfiguration": {
    "EnableInTransitEncryption": true,
    "EnableAtRestEncryption": true,
    "InTransitEncryptionConfiguration": {
      "TLSCertificateConfiguration": {
        "CertificateProviderType": "PEM",
        "S3Object": "arn:aws:s3:::MyConfigStore/artifacts/MyCerts.zip"
      }
    },
    "AtRestEncryptionConfiguration": {
      "S3EncryptionConfiguration": {
        "EncryptionMode": "SSE-KMS",
        "AwsKmsKey": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012"
      },
      "LocalDiskEncryptionConfiguration": {
        "EncryptionKeyProviderType": "AwsKms",
        "AwsKmsKey": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012"
      }
    }
  }
}'
```

下面的示例将说明以下情景：

- 传输中数据加密已启用且引用了 Amazon S3 中包含 PEM 凭证的 ZIP 文件。
- CSE-KMS 已用于 Amazon S3 加密。
- 本地磁盘加密使用了通过其 ARN 引用的自定义密钥提供程序。

```
aws emr create-security-configuration --name "MySecConfig" --security-configuration '{
  "EncryptionConfiguration": {
```

```

"EnableInTransitEncryption": true,
"EnableAtRestEncryption": true,
"InTransitEncryptionConfiguration": {
  "TLSCertificateConfiguration": {
    "CertificateProviderType": "PEM",
    "S3Object": "s3://MyConfigStore/artifacts/MyCerts.zip"
  }
},
"AtRestEncryptionConfiguration": {
  "S3EncryptionConfiguration": {
    "EncryptionMode": "CSE-KMS",
    "AwsKmsKey": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012"
  },
  "LocalDiskEncryptionConfiguration": {
    "EncryptionKeyProviderType": "Custom",
    "S3Object": "arn:aws:s3:::artifacts/MyKeyProvider.jar",
    "EncryptionKeyProviderClass": "com.mycompany.MyKeyProvider"
  }
}
}
}'

```

下面的示例将说明以下情景：

- 利用自定义密钥提供程序启用了传输中的数据加密。
- CSE-Custom 已用于 Amazon S3 数据。
- 本地磁盘加密使用了自定义密钥提供程序。

```

aws emr create-security-configuration --name "MySecConfig" --security-configuration '{
  "EncryptionConfiguration": {
    "EnableInTransitEncryption": "true",
    "EnableAtRestEncryption": "true",
    "InTransitEncryptionConfiguration": {
      "TLSCertificateConfiguration": {
        "CertificateProviderType": "Custom",
        "S3Object": "s3://MyConfig/artifacts/MyCerts.jar",
        "CertificateProviderClass": "com.mycompany.MyCertProvider"
      }
    }
  },

```

```

"AtRestEncryptionConfiguration": {
  "S3EncryptionConfiguration": {
    "EncryptionMode": "CSE-Custom",
    "S3Object": "s3://MyConfig/artifacts/MyCerts.jar",
    "EncryptionKeyProviderClass": "com.mycompany.MyKeyProvider"
  },
  "LocalDiskEncryptionConfiguration": {
    "EncryptionKeyProviderType": "Custom",
    "S3Object": "s3://MyConfig/artifacts/MyCerts.jar",
    "EncryptionKeyProviderClass": "com.mycompany.MyKeyProvider"
  }
}
}'

```

下面的示例将说明以下情景：

- 传输中的数据加密已禁用，而静态数据加密已启用。
- 通过 SSE-KMS 启用了 Amazon S3 加密。
- 使用多个 Amazon KMS 密钥，每个 S3 存储桶一个，加密例外适用于这些单独的 S3 存储桶。
- 本地磁盘加密已禁用。

```

aws emr create-security-configuration --name "MySecConfig" --security-configuration '{
  "EncryptionConfiguration": {
    "AtRestEncryptionConfiguration": {
      "S3EncryptionConfiguration": {
        "EncryptionMode": "SSE-KMS",
        "AwsKmsKey": "arn:aws:kms:us-
east-1:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012",
        "Overrides": [
          {
            "BucketName": "amzn-s3-demo-bucket1",
            "EncryptionMode": "SSE-S3"
          },
          {
            "BucketName": "amzn-s3-demo-bucket2",
            "EncryptionMode": "CSE-KMS",
            "AwsKmsKey": "arn:aws:kms:us-
east-1:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012"
          },
          {

```

```

        "BucketName": "amzn-s3-demo-bucket3",
        "EncryptionMode": "SSE-KMS",
        "AwsKmsKey": "arn:aws:kms:us-
east-1:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012"
    }
]
},
"EnableInTransitEncryption": false,
"EnableAtRestEncryption": true
}
}'

```

下面的示例将说明以下情景：

- 传输中的数据加密已禁用，而静态数据加密已启用。
- 通过 SSE-S3 启用了 Amazon S3 加密，并且本地磁盘加密已禁用。

```

aws emr create-security-configuration --name "MyS3EncryptionConfig" --security-
configuration '{
    "EncryptionConfiguration": {
        "EnableInTransitEncryption": false,
        "EnableAtRestEncryption": true,
        "AtRestEncryptionConfiguration": {
            "S3EncryptionConfiguration": {
                "EncryptionMode": "SSE-S3"
            }
        }
    }
}'

```

下面的示例将说明以下情景：

- 传输中的数据加密已禁用，而静态数据加密已启用。
- 使用 Amazon KMS 作为密钥提供程序启用本地磁盘加密，并禁用 Amazon S3 加密。

```

aws emr create-security-configuration --name "MyLocalDiskEncryptionConfig" --security-
configuration '{
    "EncryptionConfiguration": {
        "EnableInTransitEncryption": false,

```

```

    "EnableAtRestEncryption": true,
    "AtRestEncryptionConfiguration": {
      "LocalDiskEncryptionConfiguration": {
        "EncryptionKeyProviderType": "AwsKms",
        "AwsKmsKey": "arn:aws:kms:us-
east-1:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012"
      }
    }
  }
}'

```

下面的示例将说明以下情景：

- 传输中的数据加密已禁用，而静态数据加密已启用。
- 使用 Amazon KMS 作为密钥提供程序启用本地磁盘加密，并禁用 Amazon S3 加密。
- EBS 加密已启用。

```

aws emr create-security-configuration --name "MyLocalDiskEncryptionConfig" --security-
configuration '{
  "EncryptionConfiguration": {
    "EnableInTransitEncryption": false,
    "EnableAtRestEncryption": true,
    "AtRestEncryptionConfiguration": {
      "LocalDiskEncryptionConfiguration": {
        "EnableEbsEncryption": true,
        "EncryptionKeyProviderType": "AwsKms",
        "AwsKmsKey": "arn:aws:kms:us-
east-1:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012"
      }
    }
  }
}'

```

下面的示例将说明以下情景：

SSE-EMR-WAL 用于 EMR WAL 加密

```

aws emr create-security-configuration --name "MySecConfig" \
  --security-configuration '{
    "EncryptionConfiguration": {
      "EMRWALEncryptionConfiguration":{ },

```

```
        "EnableInTransitEncryption":false, "EnableAtRestEncryption":false
    }
}'
```

如果要启用相关加密，EnableInTransitEncryption 和 EnableAtRestEncryption 仍可能为 true。

下面的示例将说明以下情景：

- SSE-KMS-WAL 用于 EMR WAL 加密
- 服务器端加密 Amazon Key Management Service 用作密钥提供程序

```
aws emr create-security-configuration --name "MySecConfig" \
    --security-configuration '{
        "EncryptionConfiguration": {
            "EMRWALEncryptionConfiguration":{
                "AwsKmsKey":"arn:aws:kms:us-
east-1:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012"
            },
            "EnableInTransitEncryption":false, "EnableAtRestEncryption":false
        }
}'
```

如果要启用相关加密，EnableInTransitEncryption 和 EnableAtRestEncryption 仍可能为 true。

加密设置的 JSON 引用

下表列出了用于加密设置的 JSON 参数并提供了每个参数的可接受值描述。

参数	说明
"EnableInTransitEncryption" : true false	指定 true 可启用传输中加密，指定 false 则禁用。如果省略，则假定是 false，传输中加密禁用。
"EnableAtRestEncryption": true false	指定 true 可启用静态加密，指定 false 则禁用。如果省略，则假定是 false，静态加密禁用。

参数

说明

传输中加密参数

"InTransitEncryptionConfiguration" :

指定当 EnableInTransitEncryption 为 true 时用于配置传输中加密的值的集合。

"CertificateProviderType": "PEM"
| "Custom"

指定是使用通过压缩文件引用的 PEM 证书还是使用 Custom 证书提供程序。如果 PEM 已指定，则 S3Object 必须引用包含证书的 zip 文件在 Amazon S3 中的位置。如果指定了“自定义”，则 S3Object 必须引用 JAR 文件在 Amazon S3 中的位置，后跟一个 CertificateProviderClass 条目。

"S3Object" : " *ZipLocation* " |
"*JarLocation* "

如果已指定，则在 Amazon S3 中 PEM 为 zip 文件提供位置，如果指定，则 Custom 为 JAR 文件提供位置。格式可以是路径 (例如，s3://MyConfig/artifacts/CertFiles.zip) 或 ARN (例如，arn:aws:s3:::Code/MyCertProvider.jar) 。如果指定 zip 文件，则其中必须包含名为 privateKey.pem 和 certificateChain.pem 的文件。名为 trustedCertificates.pem 的文件是可选的。

"CertificateProviderClass" :
"*MyClassID* "

仅当 Custom 为指定时才需要 CertificateProviderType 。 *MyClassID* 指定在 JAR 文件中声明的完整类名，该文件实现了 PTLSEncryptionProvider 接口。例如 com.mycompany.MyCertProvider 。

静态加密参数

"AtRestEncryptionConfiguration" :

指定静态加密值的集合 true，包括 Amazon S3 加密和本地磁盘加密。EnableAtRestEncryption

参数

说明

亚马逊 S3 加密参数

"S3EncryptionConfiguration" :

指定用于使用亚马逊 EMR 文件系统 (EMRFS) 进行亚马逊 S3 加密的值集合。

"EncryptionMode" : "SSE-S3" | "SSE-KMS" | "CSE-KMS" | "CSE-Custom"

指定要使用的 Amazon S3 加密类型。如果 SSE-S3 已指定，则不需要其他 Amazon S3 加密值。如果指定了 SSE-KMS 或 CSE-KMS 则必须指定 Amazon KMS key 的 ARN 指定为 `AwsKmsKey` 值。如果指定 CSE-Custom，则必需指定 `S3Object` 和 `EncryptionKeyProviderClass` 值。

"AwsKmsKey" : " *MyKeyARN* "

仅当为 `EncryptionMode` 指定 SSE-KMS 或 CSE-KMS 时才是必需的。*MyKeyARN* 必须是密钥的完全指定 ARN (例如，`arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012`)。

"S3Object" : " *JarLocation* "

仅在 CSE-Custom 为指定时才需要 `CertificateProviderType`。*JarLocation* 提供了 JAR 文件在 Amazon S3 中的位置。格式可以是路径 (例如，`s3://MyConfig/artifacts/MyKeyProvider.jar`) 或 ARN (例如，`arn:aws:s3:::Code/MyKeyProvider.jar`)。

"EncryptionKeyProviderClass" :
" *MyS3KeyClassID* "

仅在 CSE-Custom 为指定时才需要 `EncryptionMode`。*MyS3KeyClassID* 指定在实现 `EncryptionMaterialsProvider` 接口的应用程序中声明的类的完整类名；例如，*com.mycompany.MyS3KeyProvider*。

本地磁盘加密参数

参数	说明
"LocalDiskEncryptionConfiguration"	指定要用于本地磁盘加密的密钥提供程序和相应的值。
"EnableEbsEncryption": true false	指定启用 EBS 加密。EBS 加密对 EBS 根设备卷和连接的存储卷进行加密。要使用 EBS 加密，必须指定 <code>AwsKms</code> 为 <code>EncryptionKeyProviderType</code>
"EncryptionKeyProviderType": "AwsKms" "Custom"	指定密钥提供程序。如果 <code>AwsKms</code> 已指定，则必须将 KMS 密钥 ARN 指定为 <code>AwsKmsKey</code> 值。如果指定 Custom ，则必需指定 <code>S3Object</code> 和 <code>EncryptionKeyProviderClass</code> 值。
"AwsKmsKey" : " <i>MyKeyARN</i> "	仅在 <code>AwsKms</code> 为指定时才需要 <code>Type</code> 。 <i>MyKeyARN</i> 必须是密钥的完全指定的 ARN (例如)。arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-456789012123
"S3Object" : " <i>JarLocation</i> "	仅在 <code>CSE-Custom</code> 为指定时才需要 <code>CertificateProviderType</code> 。 <i>JarLocation</i> 提供了 JAR 文件在 Amazon S3 中的位置。格式可以是路径 (例如，s3://MyConfig/artifacts/MyKeyProvider.jar) 或 ARN (例如，arn:aws:s3:::Code/MyKeyProvider.jar) 。
"EncryptionKeyProviderClass" : " <i>MyLocalDiskKeyClassID</i> "	仅在 <code>Custom</code> 为指定时才需要 <code>Type</code> 。 <i>MyLocalDiskKeyClassID</i> 指定在实现 <code>EncryptionMaterialsProvider</code> 接口的应用程序中声明的类的完整类名；例如， <i>com.mycompany.MyLocalDiskKeyProvider</i> 。

EMR WAL 加密参数

参数	说明
"EMRWALEncryptionConfiguration"	指定 EMR WAL 加密的值。
"AwsKmsKey"	指定 CMK 密钥 ID Arn。

配置 Kerberos 身份验证

包含 Kerberos 设置的安全配置只能由使用 Kerberos 属性创建的集群使用，否则会发生错误。有关更多信息，请参阅[使用 Kerberos 通过 Amazon EMR 进行身份验证](#)。仅在 Amazon EMR 发行版 5.10.0 及更高版本中提供了 Kerberos。

使用控制台指定 Kerberos 设置

根据以下准则选择 Kerberos authentication (Kerberos 身份验证) 下的选项。

参数		说明
Kerberos		指定为使用此安全配置的集群启用 Kerberos。如果集群使用此安全配置，则集群还必须指定 Kerberos 设置，否则会发生错误。
Provider	集群专用 KDC	指定 Amazon EMR 在使用此安全配置的任何集群的主节点上创建 KDC。您可以在创建集群时指定领域名称和 KDC 管理员密码。 如果需要，您可以从其它集群引用此 KDC。使用不同的安全配置创建这些集群，指定外部 KDC，并使用您为集群专用 KDC 指定的领域名称和 KDC 管理员密码。
	外部 KDC	仅在 Amazon EMR 5.20.0 版及更高版本中可用。指定使用此安全配置的集群使用集群外部的 KDC 服务器对 Kerberos 主体进行身份验证。未在集群上创建 KDC。创建集群时，您需要为外部 KDC 指定领域名称和 KDC 管理员密码。
票证生命周期		可选。指定 KDC 颁发的 Kerberos 票证在使用此安全配置的集群上有效的期间。

参数	说明
	出于安全考虑，限制票证生命周期。集群应用程序和服务在过期后自动续订票证。使用 Kerberos 凭证通过 SSH 连接到集群的用户在票证过期后需要通过主节点命令行运行 kinit 来续订。
跨领域信任	指定使用此安全配置的集群上的集群专用 KDC 与不同 Kerberos 领域中的 KDC 之间的跨领域信任。 来自另一个领域的委托人（通常是用户）将通过使用此配置的集群进行身份验证。需要在其它 Kerberos 领域中进行其它配置。有关更多信息，请参阅教程：配置与 Active Directory 域的跨领域信任。
跨领域信任属性	领域 指定信任关系中其它领域的 Kerberos 领域名称。按照惯例，Kerberos 领域名称与域名相同，但全部使用大写字母。
	域： 指定信任关系中其它领域的域名。
	管理服务器 指定信任关系的其它领域中的管理服务器的完全限定域名（FQDN）或 IP 地址。管理服务器和 KDC 服务器通常运行在具有相同 FQDN 的同一台计算机上，但通过不同的端口进行通信。 如果未指定端口，则使用端口 749，这是 Kerberos 默认值。另外，您还可以指定端口（例如，domain.example.com :749）。
	KDC 服务器 指定信任关系的其它领域中 KDC 服务器的完全限定域名（FQDN）或 IP 地址。KDC 服务器和管理服务器通常运行在具有相同 FQDN 的同一台计算机上，但是使用不同的端口。 如果未指定端口，则使用端口 88，这是 Kerberos 默认值。另外，您还可以指定端口（例如，domain.example.com :88）。

参数		说明
外部 KDC		指定集群使用集群外部 KDC。
外部 KDC 属性	管理服务器	指定外部管理服务器的完全限定域名 (FQDN) 或 IP 地址。管理服务器和 KDC 服务器通常运行在具有相同 FQDN 的同一台计算机上，但通过不同的端口进行通信。 如果未指定端口，则使用端口 749，这是 Kerberos 默认值。另外，您还可以指定端口 (例如，domain.example.com :749)。
KDC 服务器		指定外部 KDC 服务器的完全限定域名 (FQDN)。K DC 服务器和管理服务器通常运行在具有相同 FQDN 的同一台计算机上，但是使用不同的端口。 如果未指定端口，则使用端口 88，这是 Kerberos 默认值。另外，您还可以指定端口 (例如，domain.example.com :88)。
Active Directory 集成		指定 Kerberos 委托人身份验证与 Microsoft Active Directory 域集成。
Active Directory 集成属性	Active Directory 领域	指定 Active Directory 域的 Kerberos 领域名称。按照惯例，Kerberos 领域名称通常与域名相同，但全部使用大写字母。
	Active Directory 域	指定 Active Directory 域名。
	Active Directory 服务器	指定 Microsoft Active Directory 域控制器的完全限定域名 (FQDN)。

使用指定 Kerberos 设置 Amazon CLI

以下参考表显示了安全配置中 Kerberos 设置的 JSON 参数。有关示例配置，请参阅[配置示例](#)。

参数	说明
"AuthenticationConfiguration": {	对于 Kerberos 是必需的。指定身份验证配置是此安全配置的一部分。
"KerberosConfiguration": {	对于 Kerberos 是必需的。指定 Kerberos 配置属性。
"Provider": <i>"ClusterDedicatedKdc"</i> , —或者— "Provider": <i>"ExternalKdc"</i> ,	<i>ClusterDedicatedKdc</i> 指定 Amazon EMR 在使用此安全配置的任何集群的主节点上创建 KDC。您可以在创建集群时指定领域名称和 KDC 管理员密码。如果需要，您可以从其它集群引用此 KDC。使用不同的安全配置创建这些集群，指定外部 KDC，并使用您在使用集群专用 KDC 创建集群时指定的领域名称和 KDC 管理员密码。 <i>ExternalKdc</i> 指定集群使用外部 KDC。Amazon EMR 未在主节点上创建 KDC。使用此安全配置的集群必须指定外部 KDC 的领域名称和 KDC 管理员密码。
"ClusterDedicatedKdcConfiguration": {	在指定 <i>ClusterDedicatedKdc</i> 时是必需的。
"TicketLifetimeInHours": <i>24</i> ,	可选。指定 KDC 颁发的 Kerberos 票证在使用此安全配置的集群上有效的期间。 出于安全考虑，限制票证生命周期。集群应用程序和服务在过期后自动续订票证。使用 Kerberos 凭证通过 SSH 连接到集群的用户在票证过期后需要通过主节点命令行运行 kinit 来续订。

参数	说明
<pre>"CrossRealmTrustConfiguration": {</pre>	指定使用此安全配置的集群上的集群专用 KDC 与不同 Kerberos 领域中的 KDC 之间的跨领域信任。 来自另一个领域的委托人（通常是用户）将通过使用此配置的集群进行身份验证。需要在其它 Kerberos 领域中进行其它配置。有关更多信息，请参阅教程：配置与 Active Directory 域的跨领域信任。
<pre> "Realm": "<i>KDC2.COM</i>",</pre>	指定信任关系中其它领域的 Kerberos 领域名称。按照惯例，Kerberos 领域名称与域名相同，但全部使用大写字母。
<pre> "Domain": "<i>kdc2.com</i>",</pre>	指定信任关系中其它领域的域名。
<pre> "AdminServer": "<i>kdc.com:749</i>",</pre>	指定信任关系的其它领域中的管理服务器的完全限定域名（FQDN）或 IP 地址。管理服务器和 KDC 服务器通常运行在具有相同 FQDN 的同一台计算机上，但通过不同的端口进行通信。 如果未指定端口，则使用端口 749，这是 Kerberos 默认值。另外，您还可以指定端口（例如，domain.example.com :<i>749</i>）。

参数		说明
	<code>"KdcServer":</code> <code>"<i>kdc.com</i>:88"</code>	指定信任关系的其它领域中 KDC 服务器的完全限定域名 (FQDN) 或 IP 地址。KDC 服务器和管理服务器通常运行在具有相同 FQDN 的同一台计算机上，但是使用不同的端口。
		如果未指定端口，则使用端口 88，这是 Kerberos 默认值。另外，您还可以指定端口 (例如， <code>domain.example.com :88</code>)。
	<code>}</code>	
	<code>}</code>	
	<code>"ExternalKdcConfiguration": {</code>	
	<code>"TicketLifetimeInHours": <i>24</i>,</code>	可选。指定 KDC 颁发的 Kerberos 票证在使用此安全配置的集群上有效的期间。
		出于安全考虑，限制票证生命周期。集群应用程序和服务在过期后自动续订票证。使用 Kerberos 凭证通过 SSH 连接到集群的用户在票证过期后需要通过主节点命令行运行 <code>kinit</code> 来续订。
	<code>"KdcServerType":</code> <code>"Single",</code>	指定引用单个 KDC 服务器。Single 是目前唯一支持的值。

参数			说明
			"AdminServer": "kdc.com:749 ", 指定外部管理服务器的完全限定域名 (FQDN) 或 IP 地址。管理服务器和 KDC 服务器通常运行在具有相同 FQDN 的同一台计算机上，但通过不同的端口进行通信。 如果未指定端口，则使用端口 749，这是 Kerberos 默认值。另外，您还可以指定端口 (例如，domain.example.com :749)。
			"KdcServer": "kdc.com:88 ", 指定外部 KDC 服务器的完全限定域名 (FQDN)。KDC 服务器和管理服务器通常运行在具有相同 FQDN 的同一台计算机上，但是使用不同的端口。 如果未指定端口，则使用端口 88，这是 Kerberos 默认值。另外，您还可以指定端口 (例如，domain.example.com :88)。
			"AdIntegrationConfiguration": { 指定 Kerberos 委托人身份验证与 Microsoft Active Directory 域集成。
			"AdRealm": "AD.DOMAIN.COM ", 指定 Active Directory 域的 Kerberos 领域名称。按照惯例，Kerberos 领域名称通常与域名相同，但全部使用大写字母。
			"AdDomain": "ad.domain.com " 指定 Active Directory 域名。
			"AdServer": "ad.domain.com " 指定 Microsoft Active Directory 域控制器的完全限定域名 (FQDN)。

参数	说明
	}
	}
	}
	}

为处理 EMRFS 对 Amazon S3 的请求配置 IAM 角色

EMRFS 的 IAM 角色让您能够为 Amazon S3 中的 EMRFS 数据提供不同权限。您可以创建角色映射，来指定在访问请求包含您指定的标识符时用来获得权限的 IAM 角色。标识符可以是 Hadoop 用户或角色，或 Amazon S3 前缀。

有关更多信息，请参阅 [为处理 EMRFS 对 Amazon S3 的请求配置 IAM 角色](#)。

使用为 EMRFS 指定 IAM 角色 Amazon CLI

以下是一个示例 JSON 代码段，用于在安全配置中为 EMRFS 指定自定义 IAM 角色。它演示了三种不同标识符类型的角色映射，后跟参数引用。

```
{
  "AuthorizationConfiguration": {
    "EmrFsConfiguration": {
      "RoleMappings": [{
        "Role": "arn:aws:iam::123456789101:role/allow_EMRFS_access_for_user1",
        "IdentifierType": "User",
        "Identifiers": [ "user1" ]
      },{
        "Role": "arn:aws:iam::123456789101:role/allow_EMRFS_access_to_demo_s3_buckets",
        "IdentifierType": "Prefix",
        "Identifiers": [ "s3://amzn-s3-demo-bucket1/", "s3://amzn-s3-demo-bucket2/" ]
      },{
        "Role": "arn:aws:iam::123456789101:role/allow_EMRFS_access_for_AdminGroup",
        "IdentifierType": "Group",
        "Identifiers": [ "AdminGroup" ]
      }
    ]
  }
}
```

```
}

```

参数	说明
"AuthorizationConfiguration":	必需。
"EmrFsConfiguration":	必需。包含角色映射。
"RoleMappings":	必需。包含一个或多个角色映射定义。按照角色映射的先后顺序对角色映射进行评估。对于 Amazon S3 中的 EMRFS 数据调用，如果角色映射评估为 true，则不会评估其它角色映射，并且 EMRFS 将使用指定的 IAM 角色进行请求。角色映射由以下必需参数组成：
"Role":	以 arn:aws:iam:: <i>account-id</i> :role/ <i>role-name</i> 格式指定 IAM 角色的 ARN 标识符。如果 EMRFS 对 Amazon S3 的请求与指定的任何 Identifiers 匹配，则这是 Amazon EMR 承担的 IAM 角色。
"IdentifierType":	可以是以下值之一： "User" 指定标识符是一个或多个 Hadoop 用户，可以是 Linux 账户用户或 Kerberos 主体。如果 EMRFS 请求来自一个或多个指定用户，则担任 IAM 角色。 "Prefix" 指定该标识符是 Amazon S3 位置。用于调用具有指定前缀的一个或多个位置时代入 IAM 角色。例如，前缀 s3://amzn-s3-demo-bucket/ 匹配 s3://amzn-s3-demo-bucket/mydir 和 s3://amzn-s3-demo-bucket/ye tanotherdir 。 "Group" 指定标识符是一个或多个 Hadoop 组。如果请求来自指定组或组中的用户，则代入 IAM 角色。

参数	说明
"Identifiers":	指定一个或多个相应标识符类型的标识符。用逗号分隔多个标识符，不含空格。

配置对 Amazon EC2 实例的元数据服务请求

实例元数据 是有关您的实例的数据，可以用来配置或管理正在运行的实例。您可以使用以下其中一种方法，从正在运行的实例中访问实例元数据：

- 实例元数据服务版本 1 (IMDSv1)-一种请求/响应方法
- 实例元数据服务版本 2 (IMDSv2)-一种面向会话的方法

虽然亚马逊同时 EC2 支持 IMDSv1 和 IMDSv2，但亚马逊 EMR 在亚马逊 EMR 5.23.1、5.27.1、5.32 或更高版本以及 6.2 或更高版本中支持 IMDSv2。在这些版本中，Amazon EMR 组件 IMDSv2 用于所有 IMDS 调用。对于应用程序代码中的 IMDS 调用，您可以同时使用 IMDSv1 和 IMDSv2，或者将 IMDS 配置 IMDSv2 为仅用于提高安全性。当您指定 IMDSv2 必须使用时，将 IMDSv1 不再起作用。

有关更多信息，请参阅 Amazon EC2 用户指南中的[配置实例元数据服务](#)。

Note

在早期的 Amazon EMR 5.x 或 6.x 版本中，关闭 IMDSv1 会导致集群启动失败，因为所有 IMDS 调用都使用亚马逊 EMR 组件。IMDSv1 关闭时 IMDSv1，请确保使用的所有自定义软件都已更新 IMDSv1 为。IMDSv2

指定实例元数据服务配置，使用 Amazon CLI。

以下是用于在安全配置中指定 Amazon EC2 实例元数据服务 (IMDS) 的 JSON 代码段示例。使用自定义安全配置是可选的。

```
{
  "InstanceMetadataServiceConfiguration" : {
    "MinimumInstanceMetadataServiceVersion": integer,
    "HttpPutResponseHopLimit": integer
  }
}
```

参数	说明
"InstanceMetadataServiceConfiguration":	如果您未在安全配置中指定 IMDS，而是使用需要的 Amazon EMR 版本 IMDSv1，则 Amazon EMR 将默认 IMDSv1 使用作为实例元数据服务的最低版本。如果要使用自己的配置，则需要以下两个参数。
"MinimumInstanceMetadataServiceVersion":	必需。指定 1 或 2。值为“1允许”IMDSv1 和 IMDSv2。值为“仅2允许”IMDSv2。
"HttpPutResponseHopLimit":	必需。实例元数据请求的所需 HTTP PUT 响应跃点限制。该数字越大，实例元数据请求传播得越远。默认值：1。您可以指定 1 到 64 之间的整数。

使用控制台指定实例元数据服务配置

当您从 Amazon EMR 控制台启动集群时，您可以为集群配置 IMDS 的使用。

要使用控制台配置 IMDS 的使用，请执行以下操作：

1. 在安全配置页面上创建新的安全配置时，选择 EC2实例元数据服务设置下的配置EC2实例元数据服务。此配置仅在 Amazon EMR 5.23.1、5.27.1、5.32 或更高版本以及 6.2 或更高版本中受支持。
2. 对于 Minimum Instance Metadata Service Version (最低实例元数据服务版本) 选项，请选择以下任一项：
 - 如果您@@ 只想在此集群 IMDSv2 上允许 IMDSv2，请关闭 IMDSv1 并仅允许。请参阅《Amazon EC2 用户指南》中的[过渡到使用实例元数据服务版本 2](#)。
 - 如果要在该@@ 集群 IMDSv2 上允许 IMDSv1 和以会话为导向，则允许在集群 IMDSv2 上同时使用 IMDSv1 和。
3. 对于 IMDSv2，您还可以通过将 HTTP put 响应跳数限制设置为介于和之间的1整数，为元数据令牌配置允许的网络跳跃数。64

有关更多信息，请参阅 Amazon EC2 用户指南中的[配置实例元数据服务](#)。

请参阅 Amazon EC2 用户指南[中的配置实例详细信息和配置实例元数据服务](#)。

指定 Amazon EMR 集群的安全配置

创建集群时，您可以通过指定安全配置来指定加密设置。您可以使用 Amazon Web Services 管理控制台 或 Amazon CLI。

Console

使用控制台指定安全配置

1. [登录 Amazon Web Services 管理控制台](https://console.aws.amazon.com)，然后在 /emr 上打开亚马逊 EMR 控制台。<https://console.aws.amazon.com>
2. EC2在左侧导航窗格的 EMR on 下，选择集群，然后选择创建集群。
3. 在 Security configuration and permissions (安全配置和权限) 下，找到 Security configuration (安全配置) 字段。选择下拉菜单或选择 Browse (浏览) 以选择您之前创建的安全配置的名称。或者，选择 Create security configuration (创建安全配置) 以创建可用于集群的配置。
4. 选择适用于集群的任何其他选项。
5. 要启动集群，选择 Create cluster (创建集群)。

CLI

要使用指定安全配置 Amazon CLI

- 使用 `aws emr create-cluster` 以通过 `--security-configuration` *MySecConfig* 选择应用安全配置 (其中 *MySecConfig* 是该安全配置的名称)，如下例所示。您指定的 `--release-label` 必须是 4.8.0 或更高版本，`--instance-type` 可以是任意可用类型。

```
aws emr create-cluster --instance-type m5.xlarge --release-label emr-5.0.0 --  
security-configuration mySecConfig
```

Amazon EMR 中的数据保护

[责任 Amazon 共担模式](#)适用于 Amazon EMR 中的数据保护。如本模型所述 Amazon，负责保护运行所有 Amazon 云的全球基础架构。您负责维护对托管在此基础结构上的内容的控制。此内容包括您 Amazon 使用的的安全配置和管理任务。有关数据隐私的更多信息，请参阅[数据隐私常见问题](#)。有关欧洲数据保护的信息，请参阅 Amazon 安全博客[上的Amazon责任分担模式和GDPR](#) 博客文章。

出于数据保护目的，我们建议您保护 Amazon 账户凭据并使用设置个人账户 Amazon Identity and Access Management。这仅向每个用户授予履行其工作职责所需的权限。我们还建议您通过以下方式保护数据：

- 对每个账户使用多重身份验证 (MFA)。
- 使用 TLS 与 Amazon 资源通信。我们要求使用 TLS 1.2。
- 使用设置 API 和用户活动日志 Amazon CloudTrail。
- 使用 Amazon 加密解决方案以及 Amazon 服务中的所有默认安全控制。
- 使用高级托管安全服务 (例如 Amazon Macie)，它有助于发现和保护存储在 Amazon S3 中的个人数据。
- 如果在通过命令行界面或 API 访问 Amazon 时需要经过 FIPS 140-2 验证的加密模块，请使用 FIPS 端点。有关可用的 FIPS 端点的更多信息，请参阅[美国联邦信息处理标准 \(FIPS \) 第 140-2 版](#)。

我们强烈建议您切勿将敏感的可识别信息 (例如您客户的账号) 放入自由格式字段 (例如名称字段)。这包括您使用控制台、API 或使用 Amazon EMR 或其他 Amazon 服务时。Amazon CLI Amazon SDKs 您输入到 Amazon EMR 或其它服务中的任何数据都可能被选取以包含在诊断日志中。当您向外部服务器提供网址时，请勿在网址中包含凭证信息来验证您对该服务器的请求。

使用 Amazon EMR 加密静态数据和传输中数据

数据加密有助于防止未经授权的用户在集群和关联的数据存储系统中读取数据。这包括保存到持久性媒体的数据 (称为静态数据) 和在网络中传输时可能被拦截的数据 (称为传输中的数据)。

从 Amazon EMR 版本 4.8.0 开始，您可以使用 Amazon EMR 安全配置更轻松地为集群配置数据加密设置。安全配置提供用于为 Amazon S3 上 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷和 EMRFS 中的传输中数据和静态数据增强安全性的设置。

(可选) 从 Amazon EMR 版本 4.1.0 和更高版本开始，您可以选择在 HDFS 中配置透明加密，此操作不使用安全配置进行配置。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 版本指南》中的 [Amazon EMR 上的 HDFS 中的透明加密](#)。


主题

- [Amazon EMR 的加密选项](#)
- [使用客户 KMS 密钥对 EMR WAL 服务进行静态加密](#)
- [使用 Amazon EMR 为数据加密创建密钥和证书](#)
- [了解传输中加密](#)

Amazon EMR 的加密选项

在 Amazon EMR 4.8.0 及更高版本中，您可以使用安全配置来指定对静态数据和/或传输中数据进行加密的设置。当启用静态数据加密时，您可以选择加密 Amazon S3 中的 EMRFS 数据和/或本地磁盘中的数据。您创建的每个安全配置都存储在 Amazon EMR 中而不是集群配置中，因此无论何时创建集群，您都可以轻松地重复使用某个配置来指定数据加密设置。有关更多信息，请参阅[使用 Amazon EMR 控制台或使用 Amazon CLI](#)。

下图显示了安全配置可用的不同数据加密选项。



以下加密选项也可用，并且不是使用安全配置来配置的：

- (可选) 使用 Amazon EMR 版本 4.1.0 和更高版本，您可以选择在 HDFS 中配置透明加密。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 版本指南》中的[Amazon EMR 上的 HDFS 中的透明加密](#)。
- 如果您使用的是不支持安全配置的 Amazon EMR 版本，则可以在 Amazon S3 中为 EMRFS 数据手动配置加密。有关更多信息，请参阅[使用 EMRFS 属性指定 Amazon S3 加密](#)。
- 如果您使用 5.24.0 之前的 Amazon EMR 版本，则只有在使用自定义 AMI 时，才支持加密的 EBS 根设备卷。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的[使用加密的 Amazon EBS 根设备卷创建自定义 AMI](#)。

Note

从 Amazon EMR 5.24.0 版本开始，当您指定 Amazon KMS 为密钥提供程序时，您可以使用安全配置选项对 EBS 根设备和存储卷进行加密。有关更多信息，请参阅 [本地磁盘加密](#)。

数据加密需要密钥和凭证。安全配置使您可以灵活地从多个选项中进行选择，包括由管理的密钥 Amazon Key Management Service、由 Amazon S3 管理的密钥以及您提供的自定义提供商提供的密钥和证书。Amazon KMS 用作密钥提供商时，加密密钥的存储和使用将产生费用。有关更多信息，请参阅 [Amazon KMS 定价](#)。

在指定加密选项前，要确定所用的密钥和凭证管理系统，因此您可以先创建密钥和凭证或您在加密设置中指定的自定义提供程序。

Amazon S3 中 EMRFS 数据的静态加密

Amazon S3 加密适用于从/在 Amazon S3 中读取/写入的 Amazon EMR 文件系统 (EMRFS) 对象。在您启用静态加密时，请指定 Amazon S3 服务器端加密 (SSE) 或客户端加密 (CSE) 作为默认加密模式。(可选) 您可以使用 Per bucket encryption overrides (每存储桶加密覆盖) 为单个存储桶指定不同的加密方法。无论是否启用了 Amazon S3 加密，传输层安全性 (TLS) 都会对 EMR 集群节点和 Amazon S3 之间正在传输的 EMRFS 对象进行加密。有关 Amazon S3 加密的更多信息，请参阅《Amazon Simple Storage Service 用户指南》中的 [使用加密保护数据](#)。

Note

使用时 Amazon KMS，会收取加密密钥的存储和使用费用。有关更多信息，请参阅 [Amazon KMS 定价](#)。

Amazon S3 服务器端加密

默认情况下，所有 Amazon S3 存储桶都配置了加密，所有上传到 S3 存储桶的新对象都会自动静态加密，Amazon S3 在向磁盘写入数据时会在对象级别对数据进行加密，并在访问数据时对其进行解密。有关 SSE 的更多信息，请参阅《Amazon Simple Storage Service 用户指南》中的 [使用服务器端加密保护数据](#)。

在 Amazon EMR 中指定 SSE 时，可以在两个不同的密钥管理系统之间进行选择：

- SSE-S3：Amazon S3 为您管理密钥。

- SSE-KMS — 您可以使用 Amazon KMS key 来设置适用于 Amazon EMR 的策略。有关 Amazon EMR 密钥要求的更多信息，请参阅[Amazon KMS keys 用于加密](#)。

客户提供密钥的 SSE (SSE-C) 不能用于 Amazon EMR。

Amazon S3 客户端加密

对于 Amazon S3 客户端加密，Amazon S3 加密和解密过程在您的 EMR 集群上的 EMRFS 客户端中进行。在对象上载到 Amazon S3 之前对其进行加密，并在下载后对其进行解密。您指定的提供程序会提供客户端使用的加密密钥。客户端可以使用 Amazon KMS 提供的密钥 (CSE-KMS) 或提供客户端根密钥 (CSE-C) 的自定义 Java 类。CSE-KMS 和 CSE-C 之间的加密细节略有不同，具体取决于指定的提供程序以及正在解密或加密对象的元数据。有关这些区别的更多信息，请参阅《Amazon Simple Storage Service 用户指南》中的[使用客户端加密保护数据](#)。

Note

Amazon S3 CSE 仅确保与 Amazon S3 交换的 EMRFS 数据已加密；不确保集群实例卷上的所有数据都已加密。此外，由于 Hue 不使用 EMRFS，因此 Hue S3 文件浏览器写入 Amazon S3 的对象没有加密。

Amazon EMR WAL 中数据的静态加密

当您为预写日志 (WAL) 设置服务器端加密 (SSE) 时，Amazon EMR 会加密静态数据。在 Amazon EMR 中指定 SSE 时，您可以从两种不同的密钥管理系统中选择：

SSE-EMR-WAL

Amazon EMR 管理您的密钥。默认情况下，Amazon EMR 会使用 SSE-EMR-WAL 对存储在 Amazon EMR WAL 中的数据进行加密。

SSE-KMS-WAL

您可以使用 Amazon KMS 密钥来设置适用于 Amazon EMR WAL 的政策。有关配置使用客户 KMS 密钥对 EMR WAL 进行静态加密的更多信息，请参阅[使用客户 KMS 密钥对 EMR WAL 服务进行静态加密](#)。

Note

当使用 Amazon EMR 启用 WAL 时，您不能在 SSE 中使用自己的密钥。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR 的预写日志 \(WAL\)](#)。

本地磁盘加密

在您使用 Amazon EMR 安全配置启用本地磁盘加密时，以下机制协同工作来加密本地磁盘。

开源 HDFS 加密

在分布式处理期间，HDFS 在集群实例之间交换数据。它还从实例存储卷以及附加到实例的 EBS 卷中读写数据。启用本地磁盘加密会激活以下开源 Hadoop 加密选项：

- [安全 Hadoop RPC](#) 设置为 Privacy，它使用简单身份验证安全层 (SASL)。
- [对 HDFS 块数据传输的数据加密](#) 设置为 true 并配置为使用 AES 256 加密。

Note

您也可以通过启用传输中加密激活其他 Apache Hadoop 加密。有关更多信息，请参阅 [传输中加密](#)。这些加密设置不会激活 HDFS 透明加密，您可以手动配置透明加密。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 版本指南》中的 [Amazon EMR 上的 HDFS 中的透明加密](#)。

实例存储加密

对于使用 bas NVMe ed SSDs 作为 EC2 实例存储卷的实例类型，不管 Amazon EMR NVMe 加密设置如何，都将使用加密。有关更多信息，请参阅 Amazon EC2 用户指南中的 [NVMe SSD 卷](#)。对于其它实例存储卷，在启用了本地磁盘加密时，Amazon EMR 使用 LUKS 加密实例存储卷，而不论使用 EBS 加密还是 LUKS 加密了 EBS 卷。

EBS 卷加密

如果您在默认情况下为您的账户启用 Amazon EBS 卷 EC2 加密的区域创建集群，则即使未启用本地磁盘加密，也会对 EBS 卷进行加密。有关更多信息，请参阅 Amazon EC2 用户指南中的 [默认加密](#)。在安全配置中启用本地磁盘加密后，Amazon EMR 设置优先于集群实例 EC2 的 Amazon EC2 encryption-by-default 设置。

利用以下选项，可以使用安全配置加密 EBS 卷：

- EBS 加密：从 Amazon EMR 版本 5.24.0 开始，您可以选择启用 EBS 加密。EBS 加密选项加密 EBS 根设备卷以及附加的存储卷。仅当您指定 Amazon Key Management Service 为密钥提供程序时，EBS 加密选项才可用。我们建议使用 EBS 加密。
- LUKS 加密：如果您为 Amazon EBS 卷选择使用 LUKS 加密，LUKS 加密仅应用于附加的存储卷，而不应用于根设备卷。有关 LUKS 加密的更多信息，请参阅 [LUKS 磁盘规格](#)。

对于您的密钥提供商，您可以使用适用于 Amazon EMR 的策略设置一个 Amazon KMS key，也可以设置一个提供加密工件的自定义 Java 类。使用时 Amazon KMS，会收取加密密钥的存储和使用费用。有关更多信息，请参阅[Amazon KMS 定价](#)。

Note

要检查您的集群上是否启用了 EBS 加密，建议您使用 DescribeVolumes API 调用。有关更多信息，请参阅 [DescribeVolumes](#)。在集群上运行 lsblk 只会检查 LUKS 加密的状态，而不检查 EBS 加密。

传输中加密

传输中加密会启用几种加密机制。这些是特定于应用程序的开源功能，可能因 Amazon EMR 发行版而异。要启用传输中加密，请在 Amazon EMR 中使用 [the section called “使用 Amazon EMR 控制台或使用 Amazon CLI”](#)。对于启用了传输中加密的 EMR 集群，Amazon EMR 会自动配置开源应用程序配置以启用传输中加密。对于高级用例，您可以直接配置开源应用程序配置，以覆盖 Amazon EMR 中的默认行为。有关更多信息，请参阅[传输中加密支持矩阵](#)和[配置应用程序](#)。

请参阅以下内容，了解与传输中加密相关的开源应用程序的更多具体细节：

- 使用安全配置启用传输中加密时，Amazon EMR 会为所有支持传输中加密的开源应用程序端点启用传输中加密。不同应用程序端点对传输中加密的支持因 Amazon EMR 发行版本而异。有关更多信息，请参阅[传输中加密支持矩阵](#)。
- 您可以覆盖开源配置，从而执行以下操作：
 - 如果用户提供的 TLS 证书不符合要求，则禁用 TLS 主机名验证
 - 根据性能和兼容性要求，对某些端点禁用传输中加密
 - 控制要使用的 TLS 版本和密码套件。

有关特定于应用程序的配置的更多详细信息，请参阅[传输中加密支持矩阵](#)。

- 除了使用安全配置启用传输中加密之外，某些通信通道还需要额外的安全配置才能启用传输中加密。例如，一些开源应用程序端点使用简单身份验证和安全层 (SASL) 进行传输中加密，这就要求在 EMR 集群的安全配置中启用 Kerberos 身份验证。要了解有关这些端点的更多信息，请参阅[传输中加密支持矩阵](#)。
- 建议您使用支持 TLS v1.2 或更高版本的软件。Amazon EMR 上提供了 EC2 默认的 Corretto JDK 发行版，它决定了在 Java 上运行的开源网络允许哪些 TLS 版本、密码套件和密钥大小。目前，对于 Amazon EMR 7.0.0 及更高版本，大多数开源框架都执行 TLS v1.2 或更高版本。这是因为大多数开源框架在适用于 Amazon EMR 7.0.0 及更高版本的 Java 17 上运行。较早的 Amazon EMR 发行版可能支持 TLS v1.0 和 v1.1，因为其使用的是较早的 Java 版本，但 Corretto JDK 可能会更改 Java 支持的 TLS 版本，这可能会影响现有的 Amazon EMR 发行版。

您可以通过两种方式指定用于传输中加密的加密构件：一种是提供上载到 Amazon S3 的凭证的压缩文件，另一种是引用提供加密构件的自定义 Java 类。有关更多信息，请参阅[为通过 Amazon EMR 加密来加密传输中的数据提供凭证](#)。

使用客户 KMS 密钥对 EMR WAL 服务进行静态加密

EMR 预写日志 (WAL) 为客户 KMS 密钥提供支持。encryption-at-rest 以下详细介绍了 Amazon EMR WAL 如何与 Amazon KMS 集成：

EMR 预写日志 (WAL) 在以下操作 Amazon 期间与之交互：

CreateWAL、、、、AppendEditArchiveWALCheckPointCompleteWALFlushDeleteWAL、
认情况下，当调用先前列出的任何操作时，EMR WAL 会Decrypt根据 KMS 密钥生成和违反 KMS 密钥。EMR_EC2_DefaultRole GenerateDataKey

注意事项

在 EMR WAL 中使用 Amazon KMS 基于基础的加密时，请考虑以下几点：

- 创建 EMR WAL 后，无法更改加密配置。
- 当您将 KMS 加密与自己的 KMS 密钥结合使用时，密钥必须与您的 Amazon EMR 集群位于同一区域中。
- 您有责任维护所有必需的 IAM 权限，建议在 WAL 生命周期内不要撤销所需的权限。否则，它将导致意想不到的故障情况，例如不能删除 EMR WAL，因为关联的加密密钥不存在。
- 使用 Amazon KMS 密钥会产生一定的费用。有关更多信息，请参阅[Amazon Key Management Service 定价](#)。

所需的 IAM 权限

要使用您的客户 KMS 密钥对 EMR WAL 进行静态加密，您需要确保为 EMR WAL 客户端角色和 EMR WAL 服务主体 `emrwal.amazonaws.com` 设置适当的权限。

EMR WAL 客户端角色的权限

下面是 EMR WAL 客户端角色所需的 IAM 策略：

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey*"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Sid": "AllowKMSDecrypt"
    }
  ]
}
```

默认情况下，EMR 集群上的 EMR WAL 客户端将使用 `EMR_EC2_DefaultRole`。如果您对 EMR 集群中的实例配置文件使用不同的角色，请确保每个角色都具有适当的权限。

有关管理角色策略的更多信息，请参阅[添加和删除 IAM 身份权限](#)。

KMS 密钥策略的权限

您需要在 KMS 策略中向 EMR WAL 客户端角色和 EMR WAL 服务授予 `Decrypt` 和 `GenerateDataKey*` 权限。有关密钥策略管理的更多信息，请参阅[KMS 密钥策略](#)。

JSON

```
{
```



```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "kms:Decrypt",
      "kms:GenerateDataKey*"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:kms:*:123456789012:key/*"
    ],
    "Sid": "AllowKMSDecrypt"
  }
]
```

如果您更改默认角色，则代码片段中指定的角色也会随之更改。

监控 Amazon EMR WAL 与之的互动 Amazon KMS

Amazon EMR WAL 加密上下文

加密上下文是一组包含任意非机密数据的键值对。当您在加密数据的请求中包含加密上下文时，会以加密 Amazon KMS 方式将加密上下文绑定到加密数据。要解密数据，您必须传入相同的加密上下文。

在对的请求 [GenerateDataKey](#) 和 [解密](#) 请求中，Amazon KMS Amazon EMR WAL 使用具有一个标识 EMR WAL 名称的名称值对的加密上下文。

```
"encryptionContext": {
  "aws:emrwal:walname": "111222333444555-testworkspace-emrwalclustertest-
emrwaltestwalname"
}
```

您可以使用加密上下文在审计记录和日志（例如和 [Amazon CloudWatch](#) Logs）中识别这些加密操作，并作为策略和授权中的授权条件。Amazon CloudTrail

使用 Amazon EMR 为数据加密创建密钥和证书

在使用安全配置指定加密选项前，确定要用于密钥和加密构件的提供程序。例如，您可以使用 Amazon KMS 或您创建的自定义提供商。接下来，创建密钥或密钥提供程序，如本节中所述。

提供加密静态数据的密钥

在 Amazon EMR 中，您可以使用 Amazon Key Management Service (Amazon KMS) 或自定义密钥提供程序进行静态数据加密。使用时 Amazon KMS，会收取加密密钥的存储和使用费用。有关更多信息，请参阅[Amazon KMS 定价](#)。

本主题介绍可与 Amazon EMR 结合使用的 KMS 密钥的密钥策略详细信息，以及编写适用于 Amazon S3 加密的自定义密钥提供程序类的准则和代码示例。有关创建密钥的更多信息，请参阅《Amazon Key Management Service 开发人员指南》中的[创建密钥](#)。

Amazon KMS keys 用于加密

Amazon KMS 加密密钥必须与您的 Amazon EMR 集群实例和与 EMRFS 一起使用的 Amazon S3 存储桶所在的区域创建。如果指定的密钥没有位于用于配置集群的账户中，则必须使用它的 ARN 指定密钥。

Amazon EC2 实例配置文件的角色必须具有使用您指定的 KMS 密钥的权限。Amazon EMR 中实例配置文件的默认角色是 EMR_EC2_DefaultRole。如果您对实例配置文件使用不同的角色，或者对 Amazon S3 的 EMRFS 请求使用 IAM 角色，请确保根据需要将每个角色添加为密钥用户。这会为该角色授予使用该 KMS 密钥的权限。有关更多信息，请参阅《Amazon Key Management Service 开发人员指南》和[为向 Amazon S3 发出的 EMRFS 请求配置 IAM 角色](#)中的[使用密钥策略](#)。

您可以使用将您的实例配置文件或 EC2 实例配置文件 Amazon Web Services 管理控制台 添加到指定 KMS 密钥的密钥用户列表中，也可以使用 Amazon CLI 或 S Amazon DK 来附加相应的密钥策略。

请注意 Amazon EMR 仅支持[对称 KMS 密钥](#)。不能使用[非对称 KMS 密钥](#)加密 Amazon EMR 集群中的静态数据。要获取确定 KMS 密钥是对称还是非对称的帮助，请参阅[识别对称密钥和非对称密钥](#)。

以下步骤介绍了如何使用 Amazon Web Services 管理控制台将 Amazon EMR 实例配置文件 EMR_EC2_DefaultRole 作为密钥用户添加。它假定您已创建一个 KMS 密钥。要创建新的 KMS 密钥，请参阅《Amazon Key Management Service 开发人员指南》中的[创建密钥](#)。

将 Amazon EMR 的 EC2 实例配置文件添加到加密密钥用户列表中

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并在 <https://console.aws.amazon.com/kms> 处打开 Amazon Key Management Service (Amazon KMS) 控制台。
2. 要更改 Amazon Web Services 区域，请使用页面右上角的区域选择器。
3. 选择要修改的 KMS 密钥的别名。
4. 在密钥详细信息页面的 Key Users (密钥用户) 下，选择 Add (添加)。

5. 在 Add key users (添加密钥用户) 对话框中，选择适当的角色。默认角色的名称为 EMR_EC2_DefaultRole。
6. 选择添加。

通过为 KMS 密钥提供额外的权限来启用 EBS 加密

从 Amazon EMR 版本 5.24.0 开始，您可以使用安全配置选项加密 EBS 根设备和存储卷。要启用此类选项，必须指定 Amazon KMS 为密钥提供商。此外，您必须向服务角色 EMR_DefaultRole 授予使用 Amazon KMS key 您指定的权限。

您可以使用将服务角色 Amazon Web Services 管理控制台 添加到指定 KMS 密钥的密钥用户列表中，也可以使用 Amazon CLI 或 S Amazon DK 来附加相应的密钥策略。

以下过程介绍如何使用将默认 Amazon EMR 服务角色添加 EMR_DefaultRole 为关键用户。Amazon Web Services 管理控制台 它假定您已创建一个 KMS 密钥。要创建新的 KMS 密钥，请参阅《Amazon Key Management Service 开发人员指南》中的 [创建密钥](#)。

将 Amazon EMR 服务角色添加到加密密钥用户列表中

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并在 <https://console.aws.amazon.com/kms> 处打开 Amazon Key Management Service (Amazon KMS) 控制台。
2. 要更改 Amazon Web Services 区域，请使用页面右上角的区域选择器。
3. 在左侧边栏中选择 Customer managed keys (客户托管密钥)。
4. 选择要修改的 KMS 密钥的别名。
5. 在密钥详细信息页面的 Key Users (密钥用户) 下，选择 Add (添加)。
6. 在添加密钥用户部分，选择适当的角色。Amazon EMR 的默认服务角色的名称为 EMR_DefaultRole。
7. 选择添加。

创建自定义密钥提供程序

当使用安全配置时，您必须为本地磁盘加密和 Amazon S3 加密指定不同的提供程序类名。对自定义密钥提供程序的要求取决于您是否使用本地磁盘加密和 Amazon S3 加密，以及 Amazon EMR 发行版本。

根据您在创建自定义密钥提供程序时使用的加密类型，应用程序还必须实现不同的 `EncryptionMaterialsProvider` 接口。这两个接口在适用于 Java 的 Amazon SDK 版本 1.11.0 及更高版本中都可用。

- 要实现亚马逊 S3 加密，请使用 [com.amazonaws.services.s3.model.EncryptionMaterialsProvider](#) 接口。
- 要实现本地磁盘加密，请使用 [com.amazonaws.services.elasticmapreduce.spi.security.EncryptionMaterialsProvider](#) 接口。

您可以使用任何策略为实施提供加密材料。例如，您可以选择提供静态加密材料，也可以选择与更复杂的密钥管理系统集成。

如果您使用的是 Amazon S3 加密，则必须 AES/GCM/NoPadding 对自定义加密材料使用加密算法。

如果您使用的是本地磁盘加密，则用于自定义加密材料的加密算法因 EMR 发行版而异。对于亚马逊 EMR 7.0.0 及更低版本，您必须使用 AES/GCM/NoPadding 对于 Amazon EMR 7.1.0 及更高版本，您必须使用 AES。

该 `EncryptionMaterialsProvider` 类通过加密上下文获取加密材料。Amazon EMR 在运行时填充加密上下文信息，以帮助调用者确定要返回的正确加密材料。

Example 示例：通过 EMRFS 使用自定义密钥提供程序对 Amazon S3 进行加密

当 Amazon EMR 从 `EncryptionMaterialsProvider` 类中提取加密材料以执行加密时，EMRFS 可以选择在材料描述参数中填充两个字段：对象的 Amazon S3 URI 和 `JobFlowId` 集群的 URI，该类可以选择性地使用这两个字段来有选择地返回加密材料。`EncryptionMaterialsProvider`

例如，提供程序可能会为不同的 Amazon S3 URI 前缀返回不同的密钥。它是最终与 Amazon S3 对象一起存储的返回加密材料的描述，而不是 EMRFS 生成并传递给提供程序的 `materialsDescription` 值。解密 Amazon S3 对象时，加密材料描述会传递给该 `EncryptionMaterialsProvider` 类，这样它就可以有选择地返回匹配的密钥来解密该对象。

下面提供了一个 `EncryptionMaterialsProvider` 参考实现。另一个自定义提供程序可从中获得 GitHub。 [EMRFSRSAEncryptionMaterialsProvider](#)

```
import com.amazonaws.services.s3.model.EncryptionMaterials;
import com.amazonaws.services.s3.model.EncryptionMaterialsProvider;
import com.amazonaws.services.s3.model.KMSEncryptionMaterials;
import org.apache.hadoop.conf.Configurable;
import org.apache.hadoop.conf.Configuration;
```

```
import java.util.Map;

/**
 * Provides KMSEncryptionMaterials according to Configuration
 */
public class MyEncryptionMaterialsProviders implements EncryptionMaterialsProvider,
    Configurable{
    private Configuration conf;
    private String kmsKeyId;
    private EncryptionMaterials encryptionMaterials;

    private void init() {
        this.kmsKeyId = conf.get("my.kms.key.id");
        this.encryptionMaterials = new KMSEncryptionMaterials(kmsKeyId);
    }

    @Override
    public void setConf(Configuration conf) {
        this.conf = conf;
        init();
    }

    @Override
    public Configuration getConf() {
        return this.conf;
    }

    @Override
    public void refresh() {

    }

    @Override
    public EncryptionMaterials getEncryptionMaterials(Map<String, String>
materialsDescription) {
        return this.encryptionMaterials;
    }

    @Override
    public EncryptionMaterials getEncryptionMaterials() {
        return this.encryptionMaterials;
    }
}
```

为通过 Amazon EMR 加密来加密传输中的数据提供凭证

使用 Amazon EMR 发行版 4.8.0 或更高版本，您有两个选项可指定使用安全配置对传输中的数据进行加密的构件：

- nin 可以手动创建 PEM 凭证，将它们包含一个 zip 文件中，然后在 Amazon S3 中引用该 .zip 文件。
- 可以将一个自定义凭证提供程序作为 Java 类实现。在 Amazon S3 中指定应用程序的 JAR 文件，然后提供与应用程序声明中相同的完整提供程序类名。该类必须实现从 1.11.0 适用于 Java 的 Amazon SDK 版本开始可用的[TLSArtifacts提供者](#)接口。

Amazon EMR 自动将构件下载到集群中的每个节点，然后使用它们实现开源传输中加密功能。有关可用选项的更多信息，请参阅[传输中加密](#)。

使用 PEM 凭证

在为传输中加密指定 .zip 文件时，安全配置要求 .zip 文件中的 PEM 文件的命名方式与下面完全一致：

传输中加密凭证

文件名	必需/可选	Details
privateKey.pem	必需	私有密钥
certificateChain.pem	必需	凭证链
trustedCertificates.pem	可选	建议您提供未经 Java 默认受信任根证书颁发机构 (CA) 或可链接到 Java 默认受信任根 CA 的中间 CA 签名的证书。我们不建议您在使用通配符证书或禁用主机名验证 CAs时使用 public。

您可能需要将私有密钥 PEM 文件配置为支持访问您的集群实例所在的 Amazon VPC 域的通配符凭证。例如，如果您的集群位于 us-east-1 (弗吉尼亚北部)，则可以选择通过在凭证主题定义中指定 CN=*.ec2.internal 在凭证配置中指定一个通用名称以允许访问集群。如果您的集群位于 us-west-2 (俄勒冈)，则可以指定 CN=*.us-west-2.compute.internal。

如果加密构件中提供的 PEM 文件在公用名称的域中没有通配符，则必须将 `hadoop.ssl.hostname.verifier` 的值更改为 `ALLOW_ALL`。要在 Amazon EMR 7.3.0 及更高版本中执行此操作，请在向集群提交配置时添加 `core-site` 分类。在低于 7.3.0 的版本中，将配置 `"hadoop.ssl.hostname.verifier": "ALLOW_ALL"` 直接添加到 `core-site.xml` 文件中。必须进行此更改，因为默认主机名验证程序要求主机名不带通配符，而集群中的所有主机都使用通配符。有关 Amazon VPC 中的 EMR 集群配置的更多信息，请参阅 [在 VPC 中为 Amazon EMR 配置联网](#)。

以下示例演示如何使用 [OpenSSL](#) 生成具有 2048 位 RSA 私钥的自签名 X.509 证书。该密钥允许访问发布者在 `us-west-2` (俄勒冈) 区域中的 Amazon EMR 集群实例，这是用 `*.us-west-2.compute.internal` 域名作为通用名称来表示的。

指定其它可选项 (如国家/地区 (C)、州/省 (S)、区域设置 (L) 等)。由于生成了自签名凭证，因此，该示例中的第二个命令会将 `certificateChain.pem` 文件复制到 `trustedCertificates.pem` 文件。第三个命令使用 `zip` 创建包含这些凭证的 `my-certs.zip` 文件。

Important

此示例仅供演示 proof-of-concept 示。不建议使用自签名凭证，可能存在潜在安全风险。对于生产系统，应使用可信凭证颁发机构 (CA) 颁发凭证。

```
$ openssl req -x509 -newkey rsa:2048 -keyout privateKey.pem -out certificateChain.pem
-days 365 -nodes -subj '/C=US/ST=Washington/L=Seattle/O=MyOrg/OU=MyDept/CN=*.us-west-2.compute.internal'
$ cp certificateChain.pem trustedCertificates.pem
$ zip -r -X my-certs.zip certificateChain.pem privateKey.pem trustedCertificates.pem
```

了解传输中加密

您可以将 EMR 集群配置为运行开源框架，例如 [Apache Spark](#)、[Apache Hive](#) 和 [Presto](#)。这些开源框架中的每一个都有一组在集群实例上运行的进程。EC2 这些进程中的每一个都可以托管用于网络通信的网络端点。

如果在 EMR 集群上启用了传输中加密，不同的网络端点将使用不同的加密机制。请参阅以下部分，了解有关传输中加密支持的特定开源框架网络端点、相关加密机制以及哪个 Amazon EMR 发行版添加了该支持的更多信息。每个开源应用程序还可能有不同的最佳实践和您可以更改的开源框架配置。

为了获得最大的传输中加密覆盖范围，我们建议您同时启用传输中加密和 Kerberos。如果您仅启用传输中加密，则传输中加密仅适用于支持 TLS 的网络端点。之所以需要 Kerberos，是因为某些开源框架网络端点使用简单身份验证和安全层 (SASL) 进行传输中加密。

请注意，不包括 Amazon EMR 7.x.x 发行版中不支持的任何开源框架。

Spark

在安全配置中启用传输中加密时，`spark.authenticate` 会自动设置为 `true` 并对 RPC 连接使用基于 AES 的加密。

从 Amazon EMR 7.3.0 开始，如果使用传输中加密和 Kerberos 身份验证，则无法使用依赖于 Hive 元存储的 Spark 应用程序。Hive 3 在 [HIVE-16340](#) 中修复了此问题。当开源 Spark 可以升级到 Hive 3 时，[HIVE-44114](#) 可完全解决此问题。同时，您可以将 `hive.metastore.use.SSL` 设置为 `false` 以解决此问题。有关更多信息，请参阅[配置应用程序](#)。

有关更多信息，请参阅 Apache Spark 文档中的 [Spark 安全性](#)。

组件	端点	端口：	传输中加密机制	发行版支持
Spark 历史记录服务器	ssl.history.port	18480	TLS	emr-5.3.0 +、emr-6.0 .0+、emr-7.0.0+
火花用户界面	spark.ui.port	4440	TLS	emr-5.3.0 +、emr-6.0 .0+、emr-7.0.0+
Spark 驱动程序	spark.driver.port	动态	Spark AES 加密	emr-4.8.0 +、emr-5.0 .0+、emr-6 .0.0+、emr -7.0.0+
Spark 执行程序	执行程序端口 (无命名配置)	动态	Spark AES 加密	emr-4.8.0 +、emr-5.0

组件	端点	端口：	传输中加密机制	发行版支持
				.0+、emr-6 .0.0+、emr -7.0.0+
纱线 NodeManager	spark.shu ffle.service.port ¹	7337	Spark AES 加密	emr-4.8.0 +、emr-5.0 .0+、emr-6 .0.0+、emr -7.0.0+

¹ 托管spark.shuffle.service.port在 YARN 上 NodeManager ，但只有 Apache Spark 使用。

已知问题

在启用传输的集群上，spark.yarn.historyServer.address 配置当前正在使用端口 18080，这会阻止使用 YARN 跟踪 URL 访问 Spark 应用程序 UI。影响版本：EMR - 7.3.0 到 EMR - 7.9.0。

使用以下解决方法：

1. 修改 /etc/spark/conf/spark-defaults.conf 中的 spark.yarn.historyServer.address 配置以在正在运行的集群上使用 HTTPS 端口号 18480。
2. 这也可以在启动集群时在配置覆盖中提供。

示例配置：

```
[
    {
        "Classification": "spark-defaults",
        "Properties": {
            "spark.yarn.historyServer.address": "${hadoopconf-
yarn.resourcemanager.hostname}:18480"
        }
    }
]
```


Hadoop YARN

[Secure Hadoop RPC](#) 设置为 `privacy`，使用基于 SASL 的传输中加密。这需要在安全配置中启用 Kerberos 身份验证。如果不想对 Hadoop RPC 进行传输中加密，请配置 `hadoop.rpc.protection = authentication`。建议使用默认配置，以获得最大的安全性。

如果 TLS 证书不符合 TLS 主机名验证要求，则可以配置 `hadoop.ssl.hostname.verifier = ALLOW_ALL`。建议使用 `hadoop.ssl.hostname.verifier = DEFAULT` 的默认配置，即强制执行 TLS 主机名验证。

要禁用 YARN Web 应用程序端点的 HTTPS，请配置 `yarn.http.policy = HTTP_ONLY`。这样，这些端点的流量就不会加密。建议使用默认配置，以获得最大的安全性。

有关更多信息，请参阅 Apache Hadoop 文档中的 [Hadoop in secure mode](#)（安全模式下的 Hadoop）。

组件	端点	端口：	传输中加密机制	发行版支持
ResourceM anager	yarn.reso urcemanag er.webapp .address	8088	TLS	emr-7.3.0+
ResourceM anager	yarn.reso urcemanag er.resource- tracker.address	8025	SASL + Kerberos	emr-4.8.0 +、emr-5.0 .0+、emr-6 .0.0+、emr -7.0.0+
ResourceM anager	yarn.reso urcemanag er.schedu ler.address	8030	SASL + Kerberos	emr-4.8.0 +、emr-5.0 .0+、emr-6 .0.0+、emr -7.0.0+
ResourceM anager		8032	SASL + Kerberos	emr-4.8.0 +、emr-5.0

组件	端点	端口 :	传输中加密机制	发行版支持
	yarn.resourcemanager.address			.0+、emr-6.0.0+、emr-7.0.0+
ResourceManager	yarn.resourcemanager.admin.address	8033	SASL + Kerberos	emr-4.8.0+、emr-5.0.0+、emr-6.0.0+、emr-7.0.0+
TimelineServer	yarn.timeline-service.address	10200	SASL + Kerberos	emr-4.8.0+、emr-5.0.0+、emr-6.0.0+、emr-7.0.0+
TimelineServer	yarn.timeline-service.webapp.address	8188	TLS	emr-7.3.0+
WebApplicationProxy	yarn.web-proxy.address	20888	SASL + Kerberos	emr-4.8.0+、emr-5.0.0+、emr-6.0.0+、emr-7.0.0+
NodeManager	yarn.node-manager.address	8041	SASL + Kerberos	emr-4.8.0+、emr-5.0.0+、emr-6.0.0+、emr-7.0.0+

组件	端点	端口 :	传输中加密机制	发行版支持
NodeManager	yarn.node manager.l ocalizer.address	8040	SASL + Kerberos	emr-4.8.0 +、emr-5.0 .0+、emr-6 .0.0+、emr -7.0.0+
NodeManager	yarn.node manager.w ebapp.address	8044	TLS	emr-7.3.0+
NodeManager	mapreduce .shuffle.port ¹	13562	TLS	emr-4.8.0 +、emr-5.0 .0+、emr-6 .0.0+、emr -7.0.0+
NodeManager	spark.shu ffle.service.port ²	7337	Spark AES 加密	emr-4.8.0 +、emr-5.0 .0+、emr-6 .0.0+、emr -7.0.0+

¹ 托管mapreduce.shuffle.port在 YARN 上 NodeManager，但只有 Hadoop MapReduce 使用。

² 托管spark.shuffle.service.port在 YARN 上 NodeManager，但只有 Apache Spark 使用。

已知问题

yarn.log.server.url 配置当前使用 HTTP 和端口 19888，这阻止了从资源管理器 UI 访问应用程序日志。影响版本：EMR - 7.3.0 到 EMR - 7.8.0。

使用以下解决方法：

1. 修改 yarn-site.xml 中的 yarn.log.server.url 配置以使用 HTTPS 协议和端口号 19890。

2. 重启 YARN 资源管理器：`sudo systemctl restart hadoop-yarn-resourcemanager.service`。

Hadoop HDFS

如果在 EMR 集群中启用了传输中加密，Hadoop 名称节点、数据节点和日志节点默认都支持 TLS。

[Secure Hadoop RPC](#) 设置为 `privacy`，使用基于 SASL 的传输中加密。这需要在安全配置中启用 Kerberos 身份验证。

建议保留用于 HTTPS 端点的默认端口。

[HDFS 块传输的数据加密使用](#) AES 256，要求在安全配置中启用静态加密。

有关更多信息，请参阅 Apache Hadoop 文档中的 [Hadoop in secure mode](#)（安全模式下的 Hadoop）。

组件	端点	端口：	传输中加密机制	发行版支持
Namenode	dfs.namenode.https-address	9871	TLS	emr-4.8.0+、emr-5.0.0+、emr-6.0.0+、emr-7.0.0+
Namenode	dfs.namenode.rpc-address	8020	SASL + Kerberos	emr-4.8.0+、emr-5.0.0+、emr-6.0.0+、emr-7.0.0+
Datanode	dfs.datanode.https.address	9865	TLS	emr-4.8.0+、emr-5.0.0+、emr-6.0.0+、emr-7.0.0+

组件	端点	端口 :	传输中加密机制	发行版支持
Datanode	dfs.datanode.address	9866	SASL + Kerberos	emr-4.8.0 +、emr-5.0.0+、emr-6.0.0+、emr-7.0.0+
Journal Node	dfs.journalnode.https-address	8481	TLS	emr-4.8.0 +、emr-5.0.0+、emr-6.0.0+、emr-7.0.0+
Journal Node	dfs.journalnode.rpc-address	8485	SASL + Kerberos	emr-4.8.0 +、emr-5.0.0+、emr-6.0.0+、emr-7.0.0+
DFSZKFailover 控制器	dfs.ha.zkfc.port	8019	无	只有 Hadoop 3.4.0 支持 TLS for ZKFC。有关更多信息，请参阅 HADOOP-18919 。Amazon EMR 7.1.0 目前在 Hadoop 3.3.6 上运行。未来将在 Hadoop 3.4.0 上运行的更高 Amazon EMR 版本

Hadoop MapReduce

在 EMR 集群中启用传输加密时 MapReduce，Hadoop、任务历史服务器和 sh MapReduce uffle 默认都支持 TLS。

[Hadoop MapReduce 加密的随机播放使用 TLS](#)。

建议保留用于 HTTPS 端点的默认端口。

有关更多信息，请参阅 Apache Hadoop 文档中的 [Hadoop in secure mode](#) (安全模式下的 Hadoop)。

组件	端点	端口：	传输中加密机制	发行版支持
JobHistoryServer	mapreduce .jobhisto ry.webapp .https.address	19890	TLS	emr-7.3.0+
纱线 NodeManager	mapreduce .shuffle.port ¹	13562	TLS	emr-4.8.0 +、emr-5.0 .0+、emr-6 .0.0+、emr -7.0.0+

¹ 托管mapreduce.shuffle.port在 YARN 上 NodeManager，但只有 Hadoop MapReduce 使用。

: Presto

在 Amazon EMR 5.6.0 及更高版本中，Presto 协调器和工作线程之间的内部通信使用 TLS，Amazon EMR 会设置所有必需的配置，以便在 Presto 中启用[安全内部通信](#)。

如果连接器使用 Hive 元存储作为元数据存储，则通信器与 Hive 元存储之间的通信也使用 TLS 加密。

组件	端点	端口：	传输中加密机制	发行版支持
		8446	TLS	

组件	端点	端口：	传输中加密机制	发行版支持
Presto Coordinator	http-server.https.port			emr-5.6.0+、emr-6.0.0+、emr-7.0.0+
Presto Worker	http-server.https.port	8446	TLS	emr-5.6.0+、emr-6.0.0+、emr-7.0.0+

Trino

在 Amazon EMR 6.1.0 及更高版本中，Presto 协调器和工作线程之间的内部通信使用 TLS，Amazon EMR 会设置所有必需的配置，以便在 Presto 中启用[安全内部通信](#)。

如果连接器使用 Hive 元存储作为元数据存储，则通信器与 Hive 元存储之间的通信也使用 TLS 加密。

组件	端点	端口：	传输中加密机制	发行版支持
Trino Coordinator	http-server.https.port	8446	TLS	emr-6.1.0+、emr-7.0.0+
Trino Worker	http-server.https.port	8446	TLS	emr-6.1.0+、emr-7.0.0+

Hive 和 Tez

默认情况下，在 EMR 集群中启用传输中加密时，Hive 服务器 2、Hive 元存储服务器、Hive LLAP Daemon Web UI 和 Hive LLAP shuffle 都支持 TLS。有关 Hive 配置的更多信息，请参阅[配置属性](#)。

当 EMR 集群启用传输中加密时，Tomcat 服务器上托管的 Tez UI 也会启用 HTTPS。但是，Tez AM Web UI 服务禁用了 HTTPS，因此 AM 用户无权访问打开的 SSL 侦听器的密钥库文件。您还可以使用布尔配置 `tez.am.tez-ui.webservice.enable.ssl` 和 `tez.am.tez-ui.webservice.enable.client.auth` 来启用此行为。

组件	端点	端口 :	传输中加密机制	发行版支持
HiveServer2	hive.server2.thrift.port	10000	TLS	emr-6.9.0+、emr-7.0.0+
HiveServer2	hive.server2.thrift.http.port	10001	TLS	emr-6.9.0+、emr-7.0.0+
HiveServer2	hive.server2.webui.port	10002	TLS	emr-7.3.0+
HiveMetastoreServer	hive.metastore.port	9083	TLS	emr-7.3.0+
LLAP Daemon	hive.llap.daemon.yarn.shuffle.port	15551	TLS	emr-7.3.0+
LLAP Daemon	hive.llap.daemon.web.port	15002	TLS	emr-7.3.0+
LLAP Daemon	hive.llap.daemon.output.service.port	15003	无	Hive 不支持此端点的传输中加密
LLAP Daemon	hive.llap.management.rpc.port	15004	无	Hive 不支持此端点的传输中加密
LLAP Daemon	hive.llap.plugin.rpc.port	动态	无	Hive 不支持此端点的传输中加密

组件	端点	端口：	传输中加密机制	发行版支持
LLAP Daemon	hive.llap.daemon.rpc.port	动态	无	Hive 不支持此端点的传输中加密
网页 HCat	templeton.port	50111	TLS	emr-7.3.0+
Tez Application Master	tez.am.client.am.port-range tez.am.task.am.port-range	动态	无	Tez 不支持此端点的传输中加密
Tez Application Master	tez.am.tez-ui.webservice.port-range	动态	无	默认情况下禁用。可使用 emr-7.3.0+ 中的 Tez 配置启用
Tez Task	不适用：不可配置	动态	无	Tez 不支持此端点的传输中加密
Tez UI	可通过托管 Tez UI 的 Tomcat 服务器来配置	8080	TLS	emr-7.3.0+

Flink

在 EMR 集群中启用传输中加密时，Apache Flink REST 端点和 Flink 进程之间的内部通信默认支持 TLS。

[security.ssl.internal.enabled](#) 设置为 true，对 Flink 进程之间的内部通信使用传输中加密。如果不想在内部通信中使用传输中加密，请禁用该配置。建议使用默认配置，以获得最大的安全性。

Amazon EMR 将 [security.ssl.rest.enabled](#) 设置为 true，并对 REST 端点使用传输中加密。此外，Amazon EMR 还将 [historyserver.web.ssl.enabled](#) 设置为 true，以便与 Flink History Server 进行 TLS 通信。如果不想对 REST 点进行传输中加密，请禁用这些配置。建议使用默认配置，以获得最大的安全性。

Amazon EMR 使用 [security.ssl.algorithms](#) 来指定使用基于 AES 加密的密码列表。覆盖此配置以使用所需的密码。

有关更多信息，请参阅 Flink 文档中的 [SSL 设置](#)。

组件	端点	端口：	传输中加密机制	发行版支持
Flink History Server	historyserver.web.port	8082	TLS	emr-7.3.0+
Job Manager Rest Server	rest.bind-port rest.port	动态	TLS	emr-7.3.0+

HBase

亚马逊 EMR 将 [Secure Hadoop](#) RPC 设置为。privacy HMaster 并 RegionServer 使用基于 SASL 的传输中加密。这需要在安全配置中启用 Kerberos 身份验证。

Amazon EMR 将 `hbase.ssl.enabled` 设置为 true，对 UI 端点使用 TLS。如果您不想对 UI 端点使用 TLS，请禁用此配置。建议使用默认配置，以获得最大的安全性。

Amazon EMR 设置了 `hbase.rest.ssl.enabled` 和 `hbase.thrift.ssl.enabled`，分别对 REST 和 Thrift 服务器端点使用 TLS。如果您不想对这些端点使用 TLS，请禁用此配置。建议使用默认配置，以获得最大的安全性。

从 EMR 7.6.0 开始，端点上支持 TLS。HMaster RegionServer Amazon EMR 还设置 `hbase.server.netty.tls.enabled` 和 `hbase.client.netty.tls.enabled`。如果不想对这些端点使用 TLS，请禁用此配置。我们建议您使用默认配置，该配置提供加密功能，从而提供更高的安全性。要了解更多信息，请参阅《[Apache HBase 参考指南](#)》中的 [HBase RPC 通信中的传输级别安全 \(TLS\)](#)。

组件	端点	端口：	传输中加密机制	发行版支持
HMaster	HMaster	16000	SASL + Kerberos TLS	emr-4.8.0 +、emr-5.0 .0+、emr-6.0.0+ 和 emr-7.0.0+ 中的 SASL + Kerberos emr-7.6.0+ 中的 TLS
HMaster	HMaster 用户界面	16010	TLS	emr-7.3.0+
RegionServer	RegionServer	16020	SASL + Kerberos TLS	emr-4.8.0 +、emr-5.0 .0+、emr-6.0.0+ 和 emr-7.0.0+ 中的 SASL + Kerberos emr-7.6.0+ 中的 TLS
RegionServer	RegionServer 信息	16030	TLS	emr-7.3.0+
HBase 休息服务器	Rest Server	8070	TLS	emr-7.3.0+
HBase 休息服务器	Rest UI	8085	TLS	emr-7.3.0+

组件	端点	端口 :	传输中加密机制	发行版支持
Hbase Thrift Server	Thrift Server	9090	TLS	emr-7.3.0+
Hbase Thrift Server	Thrift Server UI	9095	TLS	emr-7.3.0+

Phoenix

如果您在 EMR 集群中启用了传输中加密，Phoenix Query Server 将支持 TLS `phoenix.queryserver.tls.enabled` 属性，该属性默认设置为 `true`。

要了解更多信息，请参阅 Phoenix Query Server 文档中 [HTTPS 相关的配置](#)。

组件	端点	端口 :	传输中加密机制	发行版支持
Query Server	phoenix.queryserver.http.port	8765	TLS	emr-7.3.0+

Oozie

如果您在 Amazon EMR 7.3.0 及更高版本上运行 Oozie，则 [OOZIE-3673](#) 可在 Amazon EMR 上使用。如果在运行电子邮件操作时需要配置自定义 SSL 或 TLS 协议，则可以在 `oozie-site.xml` 文件中设置 `oozie.email.smtp.ssl.protocols` 属性。默认情况下，如果启用了传输中加密，Amazon EMR 将使用 TLS v1.3 协议。

如果您在 Amazon EMR 7.3.0 及更高版本上运行 Oozie，则 [OOZIE-3677](#) 和 [OOZIE-3674](#) 可在 Amazon EMR 上使用。这允许在 `oozie-site.xml` 中指定属性 `keyStoreType` 和 `trustStoreType`。OOZIE-3674 将参数 `--insecure` 添加到 Oozie 客户端，这样就可以忽略证书错误。

Oozie 强制执行 TLS 主机名验证，这意味着任何用于传输中加密的证书都必须满足主机名验证要求。如果证书不符合标准，集群可能会在 Amazon EMR 预置集群的 `oozie share lib update` 阶段卡住。建议您更新证书，确保其符合主机名验证要求。但如果无法更新证书，则可以在集群配置中将 `oozie.https.enabled` 属性设置为 `false`，为 Oozie 禁用 SSL。

组件	端点	端口：	传输中加密机制	发行版支持
EmbeddedOozieServer	oozie.https.port	11443	TLS	emr-7.3.0+
EmbeddedOozieServer	oozie.email.smtp.port	25	TLS	emr-7.3.0+

Hue

默认情况下，当 Amazon EMR 集群中启用传输中加密时，Hue 支持 TLS。有关 Hue 配置的更多信息，请参阅 [Configure Hue with HTTPS / SSL](#)。

组件	端点	端口：	传输中加密机制	发行版支持
Hue	http_port	8888	TLS	emr-7.4.0+

Livy

默认情况下，当 Amazon EMR 集群中启用传输中加密时，Livy 支持 TLS。有关 Livy 配置的更多信息，请参阅[使用 Apache Livy 启用 HTTPS](#)。

从 Amazon EMR 7.3.0 开始，如果使用传输中加密和 Kerberos 身份验证，则不能将 Livy 服务器用于依赖于 Hive 元存储的 Spark 应用程序。此问题已在 [HIVE-16340](#) 中修复，当开源 Spark 应用程序可以升级到 Hive 3 时，此问题将在 [SPARK-44114](#) 中完全解决。同时，您可以将 `hive.metastore.use.SSL` 设置为 `false` 来解决此问题。有关更多信息，请参阅[配置应用程序](#)。

有关更多信息，请参阅[使用 Apache Livy 启用 HTTPS](#)。

组件	端点	端口：	传输中加密机制	发行版支持
livy-server	livy.server.port	8998	TLS	emr-7.4.0+

JupyterEnterpriseGateway

默认情况下，当 Amazon EMR 集群中启用传输中加密时，Jupyter Enterprise Gateway 支持 TLS。有关 Jupyter Enterprise Gateway 配置的更多信息，请参阅 [Securing Enterprise Gateway Server](#)。

组件	端点	端口：	传输中加密机制	发行版支持
jupyter_enterprise_gateway	c. EnterpriseGatewayApplication.port	9547	TLS	emr-7.4.0+

JupyterHub

默认情况下，在 Amazon EMR 集群中启用传输中加密时 JupyterHub 支持 TLS。有关更多信息，请参阅 JupyterHub 文档中的 [启用 SSL 加密](#)。建议不要禁用加密。

组件	端点	端口：	传输中加密机制	发行版支持
jupyter_hub	c. JupyterHub.port	9443	TLS	emr-5.14.0+、emr-6.0.0+、emr-7.0.0+

Zeppelin

默认情况下，当您在 EMR 集群中启用传输中加密时，Zeppelin 支持 TLS。有关 Zeppelin 配置的更多信息，请参阅 Zeppelin 文档中的 [SSL 配置](#)。

组件	端点	端口：	传输中加密机制	发行版支持
zeppelin	zeppelin.server.ssl.port	8890	TLS	7.3.0+

Zookeeper

Amazon EMR 将 `serverCnxnFactory` 设置为 `org.apache.zookeeper.server.NettyServerCnxnFactory`，以为 Zookeeper 仲裁和客户端通信启用 TLS。

`secureClientPort` 指定侦听 TLS 连接的端口。如果客户端不支持与 Zookeeper 的 TLS 连接，则客户端可以连接到 `clientPort` 中指定的 2181 不安全端口。您可以覆盖或禁用这两个端口。

Amazon EMR 会将 `sslQuorum` 和 `admin.forceHttps` 都设置为 `true`，以为仲裁和管理服务器启用 TLS 通信。如果您不希望对仲裁和管理服务器进行传输中加密，可以禁用这些配置。建议使用默认配置，以获得最大的安全性。

有关更多信息，请参阅 Zookeeper 文档中的 [Encryption, Authentication, Authorization Options](#)。

组件	端点	端口：	传输中加密机制	发行版支持
Zookeeper Server	<code>secureClientPort</code>	2281	TLS	emr-7.4.0+
Zookeeper Server	仲裁端口	有 2 个： 跟随节点使用 2888 连接到领导节点。 领导节点选择使用 3888	TLS	emr-7.4.0+
Zookeeper Server	<code>admin.serverPort</code>	8341	TLS	emr-7.4.0+

Amazon Identity and Access Management 适用于亚马逊 EMR

Amazon Identity and Access Management (IAM) Amazon Web Services 服务 可帮助管理员安全地控制对 Amazon 资源的访问权限。IAM 管理员控制谁可以通过身份验证（登录）和授权（具有权限）使用 Amazon EMR 资源。您可以使用 IAM Amazon Web Services 服务，无需支付额外费用。

主题

- [受众](#)
- [使用身份进行身份验证](#)
- [使用策略管理访问](#)
- [Amazon EMR 如何与 IAM 配合使用](#)
- [Amazon EMR 步骤的运行时角色](#)
- [为 Amazon EMR 配置 IAM 服务角色对 Amazon 服务和资源的权限](#)
- [Amazon EMR 基于身份的策略示例](#)

受众

您的使用方式 Amazon Identity and Access Management (IAM) 因您的角色而异：

- 服务用户：如果您无法访问功能，请从管理员处请求权限（请参阅[Amazon EMR 身份和访问问题排查](#)）
- 服务管理员：确定用户访问权限并提交权限请求（请参阅[Amazon EMR 如何与 IAM 配合使用](#)）
- IAM 管理员：编写用于管理访问权限的策略（请参阅[Amazon EMR 基于身份的策略示例](#)）

使用身份进行身份验证

身份验证是您 Amazon 使用身份凭证登录的方式。您必须以 IAM 用户身份进行身份验证 Amazon Web Services 账户根用户，或者通过担任 IAM 角色进行身份验证。

对于编程访问，Amazon 提供 SDK 和 CLI 来对请求进行加密签名。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[适用于 API 请求的 Amazon 签名版本 4](#)。

Amazon Web Services 账户 root 用户

创建时 Amazon Web Services 账户，首先会有一个名为 Amazon Web Services 账户 root 用户的登录身份，该身份可以完全访问所有资源 Amazon Web Services 服务 和资源。我们强烈建议不要使用根用户进行日常任务。有关需要根用户凭证的任务，请参阅《IAM 用户指南》中的[需要根用户凭证的任务](#)。

联合身份

作为最佳实践，要求人类用户使用与身份提供商的联合身份验证才能 Amazon Web Services 服务 使用临时证书进行访问。

联合身份是指来自您的企业目录、Web 身份提供商的用户 Amazon Directory Service，或者 Amazon Web Services 服务 使用来自身份源的凭据进行访问的用户。联合身份代入可提供临时凭证的角色。

IAM 用户和群组

[IAM 用户](#)是对某个人员或应用程序具有特定权限的一个身份。建议使用临时凭证，而非具有长期凭证的 IAM 用户。有关更多信息，请参阅 IAM 用户指南[中的要求人类用户使用身份提供商的联合身份验证才能 Amazon 使用临时证书进行访问](#)。

[IAM 组](#)指定一组 IAM 用户，便于更轻松地对大量用户进行权限管理。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM 用户使用案例](#)。

IAM 角色

[IAM 角色](#)是具有特定权限的身份，可提供临时凭证。您可以通过[从用户切换到 IAM 角色 \(控制台\)](#)或调用 Amazon CLI 或 Amazon API 操作来代入角色。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[担任角色的方法](#)。

IAM 角色对于联合用户访问、临时 IAM 用户权限、跨账户访问、跨服务访问以及在 Amazon 上运行的应用程序非常有用。EC2有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM 中的跨账户资源访问](#)。

使用策略管理访问

您可以 Amazon 通过创建策略并将其附加到 Amazon 身份或资源来控制中的访问权限。策略定义了与身份或资源关联时的权限。Amazon 在委托人提出请求时评估这些政策。大多数策略都以 JSON 文档的 Amazon 形式存储在中。有关 JSON 策略文档的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [JSON 策略概述](#)。

管理员使用策略，通过定义哪个主体可以在什么条件下对哪些资源执行哪些操作来指定谁有权访问什么。

默认情况下，用户和角色没有权限。IAM 管理员创建 IAM 策略并将其添加到角色中，然后用户可以担任这些角色。IAM 策略定义权限，与执行操作所用的方法无关。

基于身份的策略

基于身份的策略是您附加到身份（用户、组或角色）的 JSON 权限策略文档。这些策略控制身份可以执行什么操作、对哪些资源执行以及在什么条件下执行。要了解如何创建基于身份的策略，请参阅《IAM 用户指南》中的[使用客户管理型策略定义自定义 IAM 权限](#)。

基于身份的策略可以是内联策略 (直接嵌入到单个身份中) 或托管策略 (附加到多个身份的独立策略) 。要了解如何在托管策略和内联策略之间进行选择，请参阅《IAM 用户指南》中的[在托管策略与内联策略之间进行选择](#)。

基于资源的策略

基于资源的策略是附加到资源的 JSON 策略文档。示例包括 IAM 角色信任策略和 Amazon S3 存储桶策略。在支持基于资源的策略的服务中，服务管理员可以使用它们来控制对特定资源的访问。您必须在基于资源的策略中[指定主体](#)。

基于资源的策略是位于该服务中的内联策略。您不能在基于资源的策略中使用 IAM 中的 Amazon 托管策略。

其他策略类型

Amazon 支持其他策略类型，这些策略类型可以设置更常见的策略类型授予的最大权限：

- 权限边界 – 设置基于身份的策略可以授予 IAM 实体的最大权限。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM 实体的权限边界](#)。
- 服务控制策略 (SCPs)-在中指定组织或组织单位的最大权限 Amazon Organizations。有关更多信息，请参阅《Amazon Organizations 用户指南》中的[服务控制策略](#)。
- 资源控制策略 (RCPs)-设置账户中资源的最大可用权限。有关更多信息，请参阅《Amazon Organizations 用户指南》中的[资源控制策略 \(RCPs\)](#)。
- 会话策略 – 在为角色或联合用户创建临时会话时，作为参数传递的高级策略。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[会话策略](#)。

多个策略类型

当多个类型的策略应用于一个请求时，生成的权限更加复杂和难以理解。要了解在涉及多种策略类型时如何 Amazon 确定是否允许请求，请参阅 IAM 用户指南中的[策略评估逻辑](#)。

Amazon EMR 如何与 IAM 配合使用

在使用 IAM 管理对 Amazon EMR 的访问权限之前，您应该了解哪些 IAM 功能可用于 Amazon EMR。

将 IAM 功能与 Amazon EMR 一起使用

IAM 功能	Amazon EMR 支持
基于身份的策略	是

IAM 功能	Amazon EMR 支持
基于资源的策略	是
策略操作	是
策略资源	是
策略条件键	是
ACLs	否
ABAC (策略中的标签)	是
临时凭证	是
主体权限	是
服务角色	否
服务关联角色	是

要全面了解 Amazon EMR 和其他 Amazon 服务如何与大多数 IAM 功能配合使用，请参阅 IAM 用户指南中与 IAM 配合使用的[Amazon 服务](#)。

Amazon EMR 基于身份的策略

支持基于身份的策略：是

基于身份的策略是可附加到身份（如 IAM 用户、用户组或角色）的 JSON 权限策略文档。这些策略控制用户和角色可在何种条件下对哪些资源执行哪些操作。要了解如何创建基于身份的策略，请参阅《IAM 用户指南》中的[使用客户管理型策略定义自定义 IAM 权限](#)。

通过使用 IAM 基于身份的策略，您可以指定允许或拒绝的操作和资源以及允许或拒绝操作的条件。要了解可在 JSON 策略中使用的所有元素，请参阅《IAM 用户指南》中的[IAM JSON 策略元素引用](#)。

Amazon EMR 基于身份的策略示例

要查看 Amazon EMR 基于身份的策略的示例，请参阅[Amazon EMR 基于身份的策略示例](#)。

Amazon EMR 基于资源的策略

支持基于资源的策略：是

基于资源的策略是附加到资源的 JSON 策略文档。基于资源的策略的示例包括 IAM 角色信任策略和 Amazon S3 存储桶策略。在支持基于资源的策略的服务中，服务管理员可以使用它们来控制对特定资源的访问。对于在其中附加策略的资源，策略定义指定主体可以对该资源执行哪些操作以及在什么条件下执行。您必须在基于资源的策略中[指定主体](#)。委托人可以包括账户、用户、角色、联合用户或 Amazon Web Services 服务。

要启用跨账户访问，您可以将整个账户或其他账户中的 IAM 实体指定为基于资源的策略中的主体。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[IAM 中的跨账户资源访问](#)。

Amazon EMR 的策略操作

支持策略操作：是

管理员可以使用 Amazon JSON 策略来指定谁有权访问什么。也就是说，哪个主体可以对什么资源执行操作，以及在什么条件下执行。

JSON 策略的 Action 元素描述可用于在策略中允许或拒绝访问的操作。在策略中包含操作以授予执行关联操作的权限。

要查看 Amazon EMR 操作的列表，请参阅《服务授权参考》中的[Amazon EMR 的操作、资源和条件键](#)。

Amazon EMR 中的策略操作在操作前面使用以下前缀：

```
EMR
```

要在单个语句中指定多项操作，请使用逗号将它们隔开。

```
"Action": [  
    "EMR:action1",  
    "EMR:action2"  
]
```

要查看 Amazon EMR 基于身份的策略的示例，请参阅[Amazon EMR 基于身份的策略示例](#)。

Amazon EMR 的策略资源

支持策略资源：是

管理员可以使用 Amazon JSON 策略来指定谁有权访问什么。也就是说，哪个主体可以对什么资源执行操作，以及在什么条件下执行。

Resource JSON 策略元素指定要向其应用操作的一个或多个对象。作为最佳实践，请使用其 [Amazon 资源名称 \(ARN \)](#) 指定资源。对于不支持资源级权限的操作，请使用通配符 (*) 指示语句应用于所有资源。

```
"Resource": "*" 
```

要查看 Amazon EMR 资源类型及其列表 ARNs，请参阅《服务授权参考》中的 [Amazon EMR 定义的资源](#)。要了解可以为每个资源的 ARN 指定哪些操作，请参阅 [Amazon EMR 的操作、资源和条件键](#)。

要查看 Amazon EMR 基于身份的策略的示例，请参阅[Amazon EMR 基于身份的策略示例](#)。

Amazon EMR 的策略条件键

支持特定于服务的策略条件键：是

管理员可以使用 Amazon JSON 策略来指定谁有权访问什么。也就是说，哪个主体可以对什么资源执行操作，以及在什么条件下执行。

Condition 元素根据定义的条件指定语句何时执行。您可以创建使用[条件运算符](#)（例如，等于或小于）的条件表达式，以使策略中的条件与请求中的值相匹配。要查看所有 Amazon 全局条件键，请参阅 IAM 用户指南中的[Amazon 全局条件上下文密钥](#)。

要查看 Amazon EMR 条件键的列表，并了解您可以对哪些操作和资源使用条件键，请参阅《服务授权参考》中的 [Amazon EMR 的操作、资源和条件键](#)。

要查看 Amazon EMR 基于身份的策略的示例，请参阅[Amazon EMR 基于身份的策略示例](#)。

亚马逊 EMR 中的访问控制列表 (ACLs)

支持 ACLs：否

访问控制列表 (ACLs) 控制哪些委托人 (账户成员、用户或角色) 有权访问资源。ACLs 与基于资源的策略类似，尽管它们不使用 JSON 策略文档格式。

Amazon EMR 基于属性的访问权限控制 (ABAC)

支持 ABAC (策略中的标签)	是

基于属性的访问权限控制 (ABAC) 是一种授权策略，该策略基于称为标签的属性来定义权限。您可以将标签附加到 IAM 实体和 Amazon 资源，然后设计 ABAC 策略以允许在委托人的标签与资源上的标签匹配时进行操作。

要基于标签控制访问，您需要使用 `aws:ResourceTag/key-name`、`aws:RequestTag/key-name` 或 `aws:TagKeys` 条件键在策略的 [条件元素](#) 中提供标签信息。

如果某个服务对于每种资源类型都支持所有这三个条件键，则对于该服务，该值为是。如果某个服务仅对于部分资源类型支持所有这三个条件键，则该值为部分。

有关 ABAC 的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [使用 ABAC 授权定义权限](#)。要查看设置 ABAC 步骤的教程，请参阅《IAM 用户指南》中的 [使用基于属性的访问权限控制 \(ABAC \)](#)。

使用 Amazon EMR 的临时凭证

支持临时凭证：是

临时证书提供对 Amazon 资源的短期访问权限，并且是在您使用联合身份或切换角色时自动创建的。Amazon 建议您动态生成临时证书，而不是使用长期访问密钥。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM 中的临时安全凭证](#) 和 [使用 IAM 的 Amazon Web Services 服务](#)

Amazon EMR 的跨服务主体权限

支持转发访问会话 (FAS)：是

转发访问会话 (FAS) 使用调用主体的权限 Amazon Web Services 服务，再加上 Amazon Web Services 服务 向下游服务发出请求的请求。有关发出 FAS 请求时的策略详情，请参阅[转发访问会话](#)。

Amazon EMR 的服务角色

支持服务角色	否

Amazon EMR 的服务相关角色

支持服务相关角色

是

有关创建或管理服务相关角色的详细信息，请参阅[使用 IAM 的 Amazon 服务](#)。在表中查找服务相关角色列中包含 Yes 的表。选择是链接以查看该服务的服务相关角色文档。

将集群和 Notebook 标签与访问控制 IAM policy 结合使用

可以将基于标签的访问控制与基于身份的 IAM policy 结合使用，精细调整与 EMR Notebooks 和 EMR 集群关联的 Amazon EMR 操作的权限。您可以使用 Condition 元素中的条件键（也称作 Condition 数据块），来允许仅在 Notebook 和/或集群具有特定标签或键-值组合时执行某些操作。您也可以限制 CreateEditor 操作（创建 EMR Notebooks）和 RunJobFlow 操作（创建集群），这样在创建资源时必须提交标签请求。

在 Amazon EMR 中，可用于 Condition 元素中的条件键仅应用于 ClusterID 或 NotebookID 为必需请求参数的 Amazon EMR API 操作。例如，该[ModifyInstanceGroups](#)操作不支持上下文密钥，因为 ClusterID 它是可选参数。

您创建 EMR Notebook 时，系统会应用一个默认标签，其中 creatorUserId 的键字符串会设置为创建 Notebook 的 IAM 用户 ID 的值。这在将 Notebook 的允许操作仅限定为创建者时非常有用。

以下条件键可用于 Amazon EMR 中：

- 使用 elasticmapreduce:ResourceTag/*TagKeyString* 条件上下文键可允许或拒绝用户对带有您指定的 *TagKeyString* 的标签的集群或 Notebook 执行操作。如果某个操作同时传递 ClusterID 和 NotebookID，则该条件同时适用于集群和 Notebook。这意味着这两个资源都必须具有您指定的标签键字符串或键-值组合。您可以使用 Resource 元素来限制语句，以便它能根据需要仅适用于集群或 Notebook。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR 基于身份的策略示例](#)。
- 使用 elasticmapreduce:RequestTag/*TagKeyString* 条件上下文密钥要求使用带有 actions/API 调用的特定标签。例如，您可以将此条件上下文键与 CreateEditor 操作一起使用，以在创建 Notebook 时对其应用 *TagKeyString*。

示例

要查看 Amazon EMR 操作的列表，请参阅《IAM 用户指南》中的 [Amazon EMR 定义的操作](#)。

Amazon EMR 步骤的运行时角色

运行时角色是一个 Amazon Identity and Access Management (IAM) 角色，您可以在向 Amazon EMR 集群提交任务或查询时指定该角色。您提交到 Amazon EMR 集群的任务或查询使用运行时角色访问 Amazon 资源，例如 Amazon S3 中的对象。您可以使用 Amazon EMR 为 Spark 和 Hive 作业指定运行时角色。

当您在 Amazon SageMaker AI 内连接到 Amazon EMR 集群时，以及在将 Amazon EMR Studio Workspace 连接到 EMR 集群时，您也可以指定运行时系统角色。有关更多信息，请参阅[从 Amazon SageMaker AI Studio 连接到 Amazon EMR 集群](#)和[使用运行时系统角色运行 EMR Studio Workspace](#)。

以前，Amazon EMR 集群运行 Amazon EMR 作业或查询，其权限基于附加到您用于启动集群的实例配置文件的 IAM policy。这意味着策略必须包含在 Amazon EMR 集群上所运行所有作业和查询的所有权限的联合。使用运行时角色，您现在可以单独管理每个作业或查询的访问控制，而不是共享集群的 Amazon EMR 实例配置文件。

在具有运行时角色的 Amazon EMR 集群上，您还可以对 Spark、Hive 和 Presto 任务以及对数据湖的查询应用 Amazon Lake Formation 基于访问权限的控制。要了解有关如何与集成的更多信息 Amazon Lake Formation，请参阅[将 Amazon EMR 与 Amazon Lake Formation](#)。

Note

当您为 Amazon EMR 步骤指定运行时角色时，您提交的任务或查询只能访问附加到该运行时角色的策略允许的 Amazon 资源。这些任务和查询无法访问集群实例上的实例元数据服务，也无法使用集群的 EC2 实例配置文件访问任何 Amazon 资源。EC2

使用运行时角色启动 Amazon EMR 集群的先决条件

主题

- [步骤 1：在 Amazon EMR 中设置安全配置](#)
- [步骤 2：为 Amazon EMR 集群设置 EC2 实例配置文件](#)
- [步骤 3：设置信任策略](#)

步骤 1：在 Amazon EMR 中设置安全配置

使用以下 JSON 结构在 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 上创建安全配置，并将其设置 `EnableApplicationScopedIAMRole` 为 `true`。有关安全配置的更多信息，请参阅 [使用安全配置设置 Amazon EMR 集群安全性](#)。

```
{
  "AuthorizationConfiguration": {
    "IAMConfiguration": {
      "EnableApplicationScopedIAMRole": true
    }
  }
}
```

建议您始终在安全配置中启用传输中加密选项，以便对通过互联网传输的数据进行加密，而不是以纯文本形式传输。如果您不想使用来自 SageMaker Runtime Studio 或 EMR Studio 的运行时角色连接到亚马逊 EMR 集群，则可以跳过这些选项。要配置数据加密，请参阅[配置数据加密](#)。

或者，您可以使用 [Amazon Web Services 管理控制台](#) 创建具有自定义设置的安全配置。

步骤 2：为 Amazon EMR 集群设置 EC2 实例配置文件

Amazon EMR 集群使用 Amazon EC2 实例配置文件角色来代入运行时角色。要将运行时角色与 Amazon EMR 步骤配合使用，请将以下策略添加到计划用作实例配置文件角色的 IAM 角色。要向 IAM 角色添加策略或编辑现有的内联式或托管式策略，请参阅[添加和删除 IAM 身份权限](#)。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowRuntimeRoleUsage",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sts:AssumeRole",
        "sts:TagSession"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::123456789012:role/EMRRuntimeRole"
      ]
    }
  ]
}
```

```
    }
  ]
}
```

步骤 3：设置信任策略

对于您计划用作运行时角色的每个 IAM 角色，设置以下信任策略，将 EMR_EC2_DefaultRole 替换为您的实例配置文件角色。要修改 IAM 角色的信任策略，请参阅[修改角色信任策略](#)。

```
{
  "Sid": "AllowAssumeRole",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::<AWS_ACCOUNT_ID>:role/EMR_EC2_DefaultRole"
  },
  "Action": [
    "sts:AssumeRole",
    "sts:TagSession"
  ]
}
```

通过基于角色的访问控制启动 Amazon EMR 集群

设置配置后，您可以使用[步骤 1：在 Amazon EMR 中设置安全配置](#)安全配置来启动 Amazon EMR 集群。要在 Amazon EMR 步骤中使用运行时角色，请使用版本标签 `emr-6.7.0` 或更高版本，然后选择 Hive、Spark 或两者作为集群应用程序。CloudWatchAgent 在 EMR 7.6 及更高版本的运行时角色集群上受支持。要从 SageMaker AI Studio 进行连接，请使用版本 `emr-6.9.0` 或更高版本，然后选择 Livy、Spark、Hive 或 Presto 作为集群应用程序。有关如何启动集群的说明，请参阅[指定 Amazon EMR 集群的安全配置](#)。

使用 Amazon EMR 步骤提交 Spark 任务

以下是如何运行 Apache Spark 中包含的 HdfsTest 示例的示例。只有在提供的 Amazon EMR 运行时角色有权访问 S3_LOCATION 时，API 调用才会成功。

```
RUNTIME_ROLE_ARN=<runtime-role-arn>
S3_LOCATION=<s3-path>
REGION=<aws-region>
CLUSTER_ID=<cluster-id>
```

```
aws emr add-steps --cluster-id $CLUSTER_ID \  
--steps '[{ "Name": "Spark Example", "ActionOnFailure": "CONTINUE", "Jar": "command-  
runner.jar", "Args" : ["spark-example", "HdfsTest", "$S3_LOCATION"] }]' \  
--execution-role-arn $RUNTIME_ROLE_ARN \  
--region $REGION
```

Note

我们建议您关闭对 Amazon EMR 集群的 SSH 访问权限，并且只允许 Amazon EMR AddJobFlowSteps API 访问集群。

使用 Amazon EMR 步骤提交 Hive 任务

以下示例使用带有 Amazon EMR 步骤的 Apache Hive 提交任务以运行 QUERY_FILE.hql 文件。仅当提供的运行时角色可以访问查询文件的 Amazon S3 路径时，此查询才会成功。

```
RUNTIME_ROLE_ARN=<runtime-role-arn>  
REGION=<aws-region>  
CLUSTER_ID=<cluster-id>  
  
aws emr add-steps --cluster-id $CLUSTER_ID \  
--steps '[{ "Name": "Run hive query using command-runner.jar - simple  
select", "ActionOnFailure": "CONTINUE", "Jar": "command-runner.jar", "Args" : ["hive -  
f", "s3://DOC_EXAMPLE_BUCKET/QUERY_FILE.hql"] }]' \  
--execution-role-arn $RUNTIME_ROLE_ARN \  
--region $REGION
```

使用 AI Studio 笔记本中的运行时角色连接到 SageMaker Amazon EMR 集群

您可以将 Amazon EMR 运行时角色应用于在 AI Studio 的亚马逊 EMR 集群中运行的查询。SageMaker 为此，请执行以下步骤。

1. 按照[启动 Amazon A SageMaker I Studio](#) 中的说明创建 SageMaker 人工智能工作室。
2. 在 SageMaker AI Studio 用户界面中，启动一台支持内核的笔记本电脑。例如，用 PySpark 内核启动 SparkMagic 镜像。
3. 在 A SageMaker I Studio 中选择一个 Amazon EMR 集群，然后选择 Connect。
4. 选择运行时角色，然后选择 Connect (连接)。

这将创建一个带有神奇命令的 SageMaker AI 笔记本单元，使用所选的 Amazon EMR 运行时角色连接到您的 Amazon EMR 集群。在 Notebook 单元中，您可以使用运行时角色和基于 Lake Formation 的访问控制输入和运行查询。有关更详细的示例，请参阅[使用精细的数据访问控制和 Amazon AI Studio 的 Amazon Lake Formation Amaz SageMaker on EMR](#)。

控制对 Amazon EMR 运行时角色的访问

您可以使用条件键 `elasticmapreduce:ExecutionRoleArn` 控制对运行时角色的访问。以下策略允许 IAM 主体使用名为 `Caller` 的 IAM 角色，或任何以字符串 `CallerTeamRole` 开头的 IAM 角色，作为运行时角色。

Important

在向呼叫者授予调用 `AddJobFlowSteps` 或的访问权限时，必须根据 `elasticmapreduce:ExecutionRoleArn` 上下文密钥创建条件 `GetClusterSessionCredentials` APIs，如下例所示。

```
{
  "Sid": "AddStepsWithSpecificExecRoleArn",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "elasticmapreduce:AddJobFlowSteps"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "elasticmapreduce:ExecutionRoleArn": [
        "arn:aws:iam::<AWS_ACCOUNT_ID>:role/Caller"
      ]
    },
    "StringLike": {
      "elasticmapreduce:ExecutionRoleArn": [
        "arn:aws:iam::<AWS_ACCOUNT_ID>:role/CallerTeamRole*"
      ]
    }
  }
}
```

在运行时角色和 Amazon EMR 集群之间建立信任

Amazon EMR 为激活运行时角色授权的每种安全配置生成唯一标识符 ExternalId。该授权使每个用户都拥有一组运行时角色，可以在属于自己的集群上使用。例如，在企业中，每个部门都可以使用其外部 ID 更新自己的一组运行时角色的信任策略。

您可以使用 Amazon EMR DescribeSecurityConfiguration API 查找外部 ID，如以下示例所示。

```
aws emr describe-security-configuration --name 'iamconfig-with-lf' {"Name": "iamconfig-with-lf",
  "SecurityConfiguration":
    "{ \"AuthorizationConfiguration\": { \"IAMConfiguration\":
{ \"EnableApplicationScopedIAMRole\
      \":true, \"ApplicationScopedIAMRoleConfiguration\": { \"PropagateSourceIdentity
\":true, \"ExternalId\": \"FXH5TSACFDWUCDSR3YQE207ETPUSM40BCGLYW0DSCUZNZ4Y\" } }, \"Lake
      FormationConfiguration\": { \"AuthorizedSessionTagValue\": \"Amazon EMR\" } } }\",
    \"CreationDateTime\": \"2022-06-03T12:52:35.308000-07:00\"
}
```

有关如何使用外部 ID 的信息，请参阅在[向第三方授予对 Amazon 资源的访问权限时如何使用外部 ID](#)。

审核

要使用 IAM 角色监控和控制最终用户执行的操作，您可以开启源身份功能。了解有关源身份的更多信息，请参阅[监控和控制使用所担任角色执行的操作](#)。

要跟踪源身份，请在安全配置中将 ApplicationScopedIAMRoleConfiguration/PropagateSourceIdentity 设置为 true，如下所示。

```
{
  "AuthorizationConfiguration": {
    "IAMConfiguration": {
      "EnableApplicationScopedIAMRole": true,
      "ApplicationScopedIAMRoleConfiguration": {
        "PropagateSourceIdentity": true
      }
    }
  }
}
```

```
}
```

将 `PropagateSourceIdentity` 设置为 `true` 时，Amazon EMR 会将调用凭证的源身份用于您使用运行时角色创建的任务或查询会话。如果调用凭证中不存在源身份，Amazon EMR 将不会设置源身份。

要使用此属性，请为您的实例配置文件提供 `sts:SetSourceIdentity` 权限，如下所示。

```
{ // PropagateSourceIdentity statement
  "Sid":"PropagateSourceIdentity",
  "Effect":"Allow",
  "Action":"sts:SetSourceIdentity",
  "Resource":[
    <runtime-role-ARN>
  ],
  "Condition":{"
    "StringEquals":{"
      "sts:SourceIdentity":<source-identity>
    }
  }
}
```

您还必须将 `AllowSetSourceIdentity` 语句添加到运行时角色的信任策略中。

```
{ // AllowSetSourceIdentity statement
  "Sid":"AllowSetSourceIdentity",
  "Effect":"Allow",
  "Principal":{"
    "AWS":"arn:aws:iam::<AWS_ACCOUNT_ID>:role/EMR_EC2_DefaultRole"
  },
  "Action":[
    "sts:SetSourceIdentity",
    "sts:AssumeRole"
  ],
  "Condition":{"
    "StringEquals":{"
      "sts:SourceIdentity":<source-identity>
    }
  }
}
```

其他注意事项

Note

随着亚马逊 EMR 的发布 `emr-6.9.0`，当你从 AI Studio 连接到亚马逊 EMR 集群时，你可能会遇到间歇性故障。SageMaker 要解决此问题，您可以在启动集群时通过引导操作来安装补丁。有关补丁的详细信息，请参阅 [Amazon EMR release 6.9.0 known issues](#) (Amazon EMR 发行版本 6.9.0 已知问题)。

此外，在为 Amazon EMR 配置运行时角色时，请考虑以下事项。

- Amazon EMR 支持所有商业 Amazon Web Services 区域中的运行时角色。
- 当您使用发行版本 `emr-6.7.0` 或更高版本时，Amazon EMR 步骤支持具有运行时角色的 Apache Spark 和 Apache Hive 作业。
- SageMaker 当你使用发行版 `emr-6.9.0` 或更高版本时，AI Studio 支持带有运行时角色的 Spark、Hive 和 Presto 查询。
- SageMaker AI 中的以下笔记本内核支持运行时角色：
 - DataScience — Python 3 内核
 - DataScience 2.0 — Python 3 内核
 - DataScience 3.0 — Python 3 内核
 - SparkAnalytics 1.0 — SparkMagic 还有内 PySpark 核
 - SparkAnalytics 2.0 — SparkMagic 还有内 PySpark 核
 - SparkMagic — PySpark 内核
- Amazon EMR 支持仅在创建集群时使用 `RunJobFlow` 的步骤。此 API 不支持运行时角色。
- Amazon EMR 不支持您配置为高可用性的集群上的运行时角色。
- 从亚马逊 EMR 7.5.0 及更高版本开始，运行时角色支持查看 Spark 和 YARN 用户界面 (UIs)，例如：Spark Live 用户界面、Spark History Server NodeManager、YARN 和 YARN Resource Manager。当您导航到它们时 UIs，会出现用户名和密码提示。用户名和密码可以通过使用 `GetClusterSessionCredentials` EMR API 生成。有关 API 用法详情的更多信息，请参阅 [GetClusterSessionCredentials](#)。

以下是如何使用 EMR `GetClusterSessionCredentials` API 的示例：

```
aws emr get-cluster-session-credentials --cluster-id <cluster_ID> --execution-role-arn <IAM_role_arn>
```

- 使用 `command-runner.jar` JAR 文件运行命令时，必须转义 Bash 命令参数：

```
aws emr add-steps --cluster-id <cluster-id> --steps '[{"Name":"sample-step","ActionOnFailure":"CONTINUE","Jar":"command-runner.jar","Properties":"","Args":["bash","-c","\\"aws s3 ls\\""],"Type":"CUSTOM_JAR"}]' --execution-role-arn <IAM_ROLE_ARN>
```

此外，在使用脚本运行程序运行命令时，您必须转义 Bash 命令参数。以下示例展示了如何设置 Spark 属性，并且包含转义字符：

```
"\"--conf spark.sql.autoBroadcastJoinThreshold=-1\n--conf spark.cradle.RSv2Mode.enabled=true\""
```

- 运行时角色不支持控制对集群上资源（例如 HDFS 和 HMS）的访问。
- 运行时角色不支持 docker/containers。

为 Amazon EMR 配置 IAM 服务角色对 Amazon 服务和资源的权限

Amazon EMR 和应用程序（如 Hadoop 和 Spark）在运行时需要访问其它 Amazon 资源和执行操作的权限。Amazon EMR 中的每个集群都必须有一个服务角色和一个用于 Amazon EC2 实例配置文件的角色。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM 角色](#) 和 [使用实例配置文件](#)。挂载到这些角色的 IAM policy 为集群提供了代表用户与其它 Amazon 服务进行互操作的权限。

如果您在 Amazon EMR 中的集群使用了自动伸缩，则需要一个额外的角色，即 Auto Scaling 角色。如果您使用 EMR 笔记本电脑，则必须担任 EMR Notebooks 的 Amazon 服务角色。

Amazon EMR 为确定权限的每个角色提供默认角色和默认托管策略。托管策略由创建和维护 Amazon，因此如果服务需求发生变化，它们会自动更新。请参阅《IAM 用户指南》中的 [Amazon 托管策略](#)。

如果您是首次在账户中创建集群或 Notebook，那么适用于 Amazon EMR 的角色尚不存在。创建角色后，您可以在 IAM 控制台中查看角色、附加到这些角色的策略以及策略允许或拒绝的权限（<https://console.aws.amazon.com/iam/>）。您可以指定要创建和使用的 Amazon EMR 的默认角色，也可以创建自己的角色并在创建集群时分别指定它们以自定义权限，还可以指定在使用 Amazon CLI 创建集群时要使用的默认角色。有关更多信息，请参阅 [使用 Amazon EMR 自定义 IAM 角色](#)。

修改基于身份的策略以获取传递 Amazon EMR 服务角色的权限

Amazon EMR 完全权限默认托管策略包含 iam:PassRole 安全配置，包括以下内容：

- iam:PassRole 权限仅适用于特定默认 Amazon EMR 角色。
- iam:PassedToService 允许您仅将策略用于指定 Amazon 服务（例如 elasticmapreduce.amazonaws.com 和 ）的条件 ec2.amazonaws.com。

您可以在 IAM 控制台中查看 [Amazon EMR Full Access Policy_v2](#) 和 [Amazon EMR Service Policy_v2](#) 策略的 JSON 版本。建议您使用 v2 托管式策略创建新的集群。

服务角色摘要

下表列出了与 Amazon EMR 关联的 IAM 服务角色，以供快速参考。

函数	默认角色	说明	默认托管式策略
Amazon EMR 的服务角色 (EMR 角色)	EMR_DefaultRole_V2	允许 Amazon EMR 在配置资源和执行 Amazon 服务级别操作时代表您调用其他服务。所有集群都需要该角色。	AmazonEMRServicePolicy_v2

 Important

请求竞价型实例需要服务相关角色。如果此角色不存在，Amazon EMR 服务角色必须拥有创建它的权限，否则会出现权限错误。如果您计划请求竞价型实例，您必须更新此策略，以包含一个允许

函数	默认角色	说明	默认托管式策略
			创建此服务相关角色的语句。有关更多信息，请参阅 Amazon EMR 的服务角色 (EMR 角色) Amazon EC2 用户指南中的 竞价型实例请求的服务相关角色 。
集群 EC2 实例的服务角色 (EC2实例配置文件)	EMR_EC2_DefaultRole	在集群实例上运行在 Hadoop 生态系统之上的应用程序进程在调用其他 Amazon 服务时会使用此角色。要使用 EMRFS 访问 Amazon S3 中的数据，您可以根据数据在 Amazon S3 中的位置指定代入不同的角色。例如，多个团队可以访问单个 Amazon S3 数据“存储账户”。有关更多信息，请参阅 为处理 EMRFS 对 Amazon S3 的请求配置 IAM 角色 。所有集群都需要该角色。	AmazonElasticMapReduceforEC2Role（有关更多信息，请参阅 集群 EC2 实例的服务角色 (EC2实例配置文件) 。）

函数	默认角色	说明	默认托管式策略
Amazon EMR 中的自动扩展服务角色 (Auto Scaling 角色)	EMR_AutoScaling_DefaultRole	允许用于动态扩展环境的其它操作。只有在 Amazon EMR 中使用自动伸缩的集群才需要。有关更多信息，请参阅 将自动扩展与 Amazon EMR 中实例组的自定义策略结合使用 。	AmazonElasticMapReduceforAutoScalingRole （有关更多信息，请参阅 Amazon EMR 中的自动扩展服务角色 (Auto Scaling 角色) 。)

函数	默认角色	说明	默认托管式策略
EMR Notebooks 的服务角色	EMR_Notebooks_DefaultRole	提供 EMR 笔记本访问其他 Amazon 资源和执行操作所需的权限。仅在使用 EMR Notebooks 时需要。	AmazonElasticMapReduceEditorsRole（有关更多信息，请参阅EMR Notebooks 的服务角色。） 默认情况下也附加 S3FullAccessPolicy。本策略的内容如下所示。 JSON <pre>{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [{ "Effect": "Allow", "Action": ["s3:*"], "Resource": ["*"], }] }</pre>

函数	默认角色	说明	默认托管式策略
			<pre>"Sid": "AllowS3" }] }</pre>
服务相关角色	AWSServiceRoleForEMRCleanup	Amazon EMR 自动创建服务相关角色。如果 Amazon EMR 服务无法清理亚马逊 EC2 资源，则 Amazon EMR 可以使用此角色进行清理。如果集群使用竞价型实例，则附加到 Amazon EMR 的服务角色 (EMR 角色) 的权限策略必须允许创建服务相关角色。有关更多信息，请参阅 对 Amazon EMR 使用服务相关角色 。	AmazonEMRCleanupPolicy

主题

- [Amazon EMR 使用的 IAM 服务角色](#)
- [使用 Amazon EMR 自定义 IAM 角色](#)
- [为处理 EMRFS 对 Amazon S3 的请求配置 IAM 角色](#)
- [将针对 Amazon EMR 访问的基于资源的策略用于 Amazon Glue 数据目录](#)
- [将 IAM 角色用于直接调用 Amazon 服务的应用程序](#)
- [允许用户和组创建和修改角色](#)

Amazon EMR 使用的 IAM 服务角色

在预置集群资源、运行应用程序、动态扩展资源以及创建和运行 EMR Notebooks 时，Amazon EMR 使用 IAM 服务角色代表您执行操作。Amazon EMR 与其它 Amazon 服务交互时使用以下角色。每个角色在 Amazon EMR 中都有唯一的功能。本部分中的主题介绍角色功能，并提供默认角色和每个角色的权限策略。

如果您的集群上有直接调用 Amazon 服务的应用程序代码，则可能需要使用软件开发工具包来指定角色。有关更多信息，请参阅 [将 IAM 角色用于直接调用 Amazon 服务的应用程序](#)。

主题

- [Amazon EMR 的服务角色 \(EMR 角色 \)](#)
- [集群 EC2 实例的服务角色 \(EC2实例配置文件 \)](#)
- [Amazon EMR 中的自动扩展服务角色 \(Auto Scaling 角色 \)](#)
- [EMR Notebooks 的服务角色](#)
- [对 Amazon EMR 使用服务相关角色](#)

Amazon EMR 的服务角色 (EMR 角色)

Amazon EMR 角色定义了 Amazon EMR 在预置资源和执行不在集群内运行的 Amazon EC2 实例环境中执行的服务级别任务时允许执行的操作。例如，服务角色用于在集群启动时配置 EC2 实例。

- 默认角色名为 EMR_DefaultRole_V2。
- 附加到 EMR_DefaultRole_V2 的 Amazon EMR 范围的默认托管式策略是 AmazonEMRServicePolicy_v2。此 v2 策略将取代弃用的默认托管式策略 AmazonElasticMapReduceRole。

AmazonEMRServicePolicy_v2 取决于对 Amazon EMR 预调配或使用的资源的范围缩小访问权限。使用此策略时，您需要在预置集群时传递用户标签 `for-use-with-amazon-emr-managed-policies = true`。Amazon EMR 将自动传播这些标签。此外，您可能需要手动向特定类型的资源添加用户标签，例如不是由 Amazon EMR 创建 EC2 的安全组。请参阅[标记资源以使用托管式策略](#)。

Important

Amazon EMR 使用此 Amazon EMR 服务角色和该[AWSServiceRoleForEMRCleanup](#)角色来清理您账户中您不再使用的集群资源，例如亚马逊实例。EC2 您必须在角色策略包含删除或终

止资源所需的操作。否则，Amazon EMR 将无法执行这些清理操作，并且集群上剩余的未使用资源可能会产生费用。

下面显示的是当前 AmazonEMRServicePolicy_v2 策略的内容。您还可以在 IAM 控制台上查看 [AmazonEMRServicePolicy_v2](#) 托管式策略的当前内容。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "CreateInTaggedNetwork",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies": "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "CreateWithEMRTaggedLaunchTemplate",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ],
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies": "true"
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "CreateEMRTaggedLaunchTemplate",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:CreateLaunchTemplate"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
    ],
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies": "true"
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "CreateEMRTaggedInstancesAndVolumes",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:RunInstances",
      "ec2:CreateFleet"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
    ],
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies": "true"
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "ResourcesToLaunchEC2",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:RunInstances",

```



```

        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/ami-*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:capacity-reservation/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/pg-*",
        "arn:aws:ec2:*:*:fleet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:dedicated-host/*",
        "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*"
    ]
},
{
    "Sid": "ManageEMRTaggedResources",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2>DeleteLaunchTemplate",
        "ec2>DeleteNetworkInterface",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:TerminateInstances"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies": "true"
        }
    }
},
{
    "Sid": "ManageTagsOnEMRTaggedResources",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2>DeleteTags"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",

```

```

        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies": "true"
        }
    }
},
{
    "Sid": "CreateNetworkInterfaceNeededForPrivateSubnet",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies": "true"
        }
    }
},
{
    "Sid": "TagOnCreateTaggedEMRResources",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:CreateTags"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "ec2:CreateAction": [
                "RunInstances",
                "CreateFleet",
                "CreateLaunchTemplate",
                "CreateNetworkInterface"
            ]
        }
    }
}
]

```

```

    }
  }
},
{
  "Sid": "TagPlacementGroups",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ec2:CreateTags",
    "ec2:DeleteTags"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/pg-*"
  ]
},
{
  "Sid": "ListActionsForEC2Resources",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ec2:DescribeAccountAttributes",
    "ec2:DescribeCapacityReservations",
    "ec2:DescribeDhcpOptions",
    "ec2:DescribeImages",
    "ec2:DescribeInstances",
    "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
    "ec2:DescribeLaunchTemplates",
    "ec2:DescribeNetworkAcls",
    "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
    "ec2:DescribePlacementGroups",
    "ec2:DescribeRouteTables",
    "ec2:DescribeSecurityGroups",
    "ec2:DescribeSubnets",
    "ec2:DescribeVolumes",
    "ec2:DescribeVolumeStatus",
    "ec2:DescribeVpcAttribute",
    "ec2:DescribeVpcEndpoints",
    "ec2:DescribeVpcs"
  ],
  "Resource": [
    "*"
  ]
},
{
  "Sid": "CreateDefaultSecurityGroupWithEMRTags",
  "Effect": "Allow",

```

```

    "Action": [
      "ec2:CreateSecurityGroup"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
    ],
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies": "true"
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "CreateDefaultSecurityGroupInVPCWithEMRTags",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:CreateSecurityGroup"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    ],
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies": "true"
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "TagOnCreateDefaultSecurityGroupWithEMRTags",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:CreateTags"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
    ],
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies": "true",
        "ec2:CreateAction": "CreateSecurityGroup"
      }
    }
  }
},
{

```

```

    "Sid": "ManageSecurityGroups",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies": "true"
        }
    }
},
{
    "Sid": "CreateEMRPlacementGroups",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:CreatePlacementGroup"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/pg-*"
    ]
},
{
    "Sid": "DeletePlacementGroups",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:DeletePlacementGroup"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
},
{
    "Sid": "AutoScaling",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",

```

```

        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
},
{
    "Sid": "ResourceGroupsForCapacityReservations",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "resource-groups:ListGroupResources"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
},
{
    "Sid": "AutoScalingCloudWatch",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch>DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*_EMR_Auto_Scaling"
    ]
},
{
    "Sid": "PassRoleForAutoScaling",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:PassRole"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:iam:*:*:role/EMR_AutoScaling_DefaultRole"
    ],
    "Condition": {
        "StringLike": {
            "iam:PassedToService": "application-autoscaling.amazonaws.com*"
        }
    }
}

```

```

    },
    {
      "Sid": "PassRoleForEC2",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::*:role/EMR_EC2_DefaultRole"
      ],
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "iam:PassedToService": "ec2.amazonaws.com*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "CreateAndModifyEmrServiceVPCEndpoint",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2::*:vpc-endpoint/*",
        "arn:aws:ec2::*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2::*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2::*:vpc/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies": "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "CreateEmrServiceVPCEndpoint",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2::*:vpc-endpoint/*"
      ]
    }
  ],

```

```

    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies": "true",
        "aws:RequestTag/Name": "emr-service-vpce"
      }
    },
    {
      "Sid": "TagEmrServiceVPCEndpoint",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "ec2:CreateAction": "CreateVpcEndpoint",
          "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies": "true",
          "aws:RequestTag/Name": "emr-service-vpce"
        }
      }
    }
  ]
}

```

您的服务角色应该使用下面的信任策略。

Important

下面的信任策略包括 [aws:SourceArn](#) 和 [aws:SourceAccount](#) 全局条件密钥，该密钥将限制您为 Amazon EMR 授予的、针对您账户中特定资源的权限。使用这些策略可以防止[混淆代理问题](#)。

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [

```



```
{
  "Sid": "AllowSTSAssumerole",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "sts:AssumeRole"
  ],
  "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/EMRServiceRole",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:SourceAccount": "123456789012"
    },
    "ArnLike": {
      "aws:SourceArn": "arn:aws:elasticmapreduce:*:123456789012:*"
    }
  }
}
```

集群 EC2 实例的服务角色 (EC2实例配置文件)

集群 EC2 实例的服务角色 (也称为 Amazon EMR 的 EC2 实例配置文件) 是一种特殊类型的服务角色，该角色在 EC2 实例启动时分配给 Amazon EMR 集群中的每个实例。在 Hadoop 生态系统之上运行的应用程序进程代入该角色来获得与其它 Amazon 服务交互的权限。

有关 EC2 实例服务角色的更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的[使用 IAM 角色向在 Amazon EC2 实例上运行的应用程序授予权限](#)。

Important

集群 EC2 实例的默认服务角色及其关联的 Amazon 默认托管策略即将被弃用，没有提供替代的 Amazon 托管策略。AmazonElasticMapReduceforEC2Role 您需要创建并指定实例配置文件以替换弃用的角色和默认策略。

默认角色和托管策略

- 默认角色名为 EMR_EC2_DefaultRole。
- EMR_EC2_DefaultRole 默认托管策略 AmazonElasticMapReduceforEC2Role 的支持即将结束。与其对 EC2 实例配置文件使用默认托管策略，不如将基于资源的策略应用于 S3 存储桶和

Amazon EMR 需要的其他资源，或者使用您自己的客户托管策略，将 IAM 角色作为实例配置文件。有关更多信息，请参阅 [为具有最低权限权限的集群 EC2 实例创建服务角色](#)。

下面显示了 AmazonElasticMapReduceforEC2Role 版本 3 的内容。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Action": [
        "cloudwatch:*",
        "dynamodb:*",
        "ec2:Describe*",
        "elasticmapreduce:Describe*",
        "elasticmapreduce:ListBootstrapActions",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:ListSteps",
        "kinesis:CreateStream",
        "kinesis>DeleteStream",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:GetRecords",
        "kinesis:GetShardIterator",
        "kinesis:MergeShards",
        "kinesis:PutRecord",
        "kinesis:SplitShard",
        "rds:Describe*",
        "s3:*",
        "sdb:*",
        "sns:*",
        "sqs:*",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue>DeleteDatabase",
        "glue:GetDatabase",
```

```

        "glue:GetDatabases",
        "glue:CreateTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue>DeleteTable",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetTableVersions",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue>DeletePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:CreateUserDefinedFunction",
        "glue:UpdateUserDefinedFunction",
        "glue>DeleteUserDefinedFunction",
        "glue:GetUserDefinedFunction",
        "glue:GetUserDefinedFunctions"
    ],
    "Sid": "AllowCLOUDWATCH"
}
]
}

```

您的服务角色应该使用下面的信任策略。

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowSTSAssumerole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/EMR_EC2_DefaultRole"
    }
  ]
}

```

```
}
```

为具有最低权限权限的集群 EC2 实例创建服务角色

作为最佳实践，我们强烈建议您为集群 EC2 实例创建服务角色和具有应用程序所需其他 Amazon 服务的最低权限的权限策略。

默认托管式策略 `AmazonElasticMapReduceforEC2Role` 提供可轻松启动初始集群的权限。但是，`AmazonElasticMapReduceforEC2Role` 即将被弃用，Amazon EMR 不会为已弃用的角色提供 Amazon 替代的托管默认策略。要启动初始集群，您需要提供基于客户管理的资源或基于 ID 的策略。

以下策略语句提供了 Amazon EMR 不同功能所需权限的示例。我们建议您使用这些权限创建权限策略，将访问权限限制为您的集群所需的功能和资源。所有示例政策声明都使用 *us-west-2* 地区和虚构的 Amazon 账户 ID。 *123456789012* 请将它们替换为适合您集群的值。

有关创建和指定自定义角色的更多信息，请参阅 [使用 Amazon EMR 自定义 IAM 角色](#)。

Note

如果您为创建自定义 EMR 角色 EC2，请遵循基本工作流程，该流程会自动创建同名的实例配置文件。Amazon EC2 允许您创建具有不同名称的实例配置文件和角色，但是 Amazon EMR 不支持此配置，并且在创建集群时会导致“实例配置文件无效”错误。

使用 EMRFS 读写 Amazon S3 中的数据

在 Amazon EMR 集群上运行的应用程序使用该 `s3://mydata` 格式引用数据时，Amazon EMR 会使用 EC2 实例配置文件来发出请求。集群通常以这种方式向 Amazon S3 读取和写入数据，默认情况下，Amazon EMR 使用附加到集群 EC2 实例的服务角色的权限。有关更多信息，请参阅 [为处理 EMRFS 对 Amazon S3 的请求配置 IAM 角色](#)。

由于 EMRFS 的 IAM 角色将回退到集群 EC2 实例的服务角色所附的权限，因此作为最佳实践，我们建议您使用 EMRFS 的 IAM 角色，并限制集群实例的服务角色所附的 EMRFS 和 Amazon S3 权限。

下面的示例语句演示了 EMRFS 向 Amazon S3 发出请求所需的权限。

- *my-data-bucket-in-s3-for-emrfs-reads-and-writes* 指定 Amazon S3 中的桶，在该桶中，集群使用 `/*` 读取和写入数据和所有子文件夹。请仅添加您的应用程序需要的存储桶和文件夹。

- 只有在启用 EMRFS 一致视图时，才需要允许 dynamodb 操作的策略声明。*EmrFSMetadata* 为 EMRFS 一致视图指定默认文件夹。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectTagging",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectTagging"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3::my-data-bucket-in-s3-for-emrfs-reads-and-writes",
        "arn:aws:s3::my-data-bucket-in-s3-for-emrfs-reads-and-writes/*"
      ],
      "Sid": "AllowS3Abortmultipartupload"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:CreateTable",
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:BatchWriteItem",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb>DeleteItem",
        "dynamodb:GetItem",

```

```

        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb:DeleteTable",
        "dynamodb:UpdateTable"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:dynamodb:*:123456789012:table/EmrFSMetadata"
    ],
    "Sid": "AllowDYNAMODBCreatetable"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "dynamodb:ListTables",
        "s3:ListBucket"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ],
    "Sid": "AllowCLOUDWATCHPutmetricdata"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:DeleteQueue",
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:CreateQueue"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:sqs:*:123456789012:EMRFS-Inconsistency-*"
    ],
    "Sid": "AllowSQSGetqueueurl"
}
]
}

```

将日志文件存档到 Amazon S3

以下策略语句允许 Amazon EMR 集群将日志文件存档到指定的 Amazon S3 位置。在以下示例中，创建集群 `s3://MyLoggingBucket/MyEMRClusterLogs` 时，使用控制台中的日志文件夹 S3 位置 Amazon CLI、中的 `--log-uri` 选项或 `RunJobFlow` 命令中的 `LogUri` 参数进行指定。有关更多信息，请参阅 [将日志文件归档到 Amazon S3](#)。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::MyLoggingBucket/MyEMRClusterLogs/*"
      ],
      "Sid": "AllowS3Putobject"
    }
  ]
}
```

使用 Amazon Glue 数据目录

以下策略声明允许您使用 Glue 数据目录作为 Amazon 应用程序的元数据仓库时所需的操作。有关更多信息，请参阅《亚马逊 EM R 发布指南》中的[“使用 Amazon Glue 数据目录作为 Spark SQL 的元数据库、使用 Amazon Glue 数据目录作为 Hive 的元数据库”](#)以及[将 Presto 与 Amazon Glue 数据目录一起使用](#)。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
```

```

    "Action": [
      "glue:CreateDatabase",
      "glue:UpdateDatabase",
      "glue>DeleteDatabase",
      "glue:GetDatabase",
      "glue:GetDatabases",
      "glue:CreateTable",
      "glue:UpdateTable",
      "glue>DeleteTable",
      "glue:GetTable",
      "glue:GetTables",
      "glue:GetTableVersions",
      "glue:CreatePartition",
      "glue:BatchCreatePartition",
      "glue:UpdatePartition",
      "glue>DeletePartition",
      "glue:BatchDeletePartition",
      "glue:GetPartition",
      "glue:GetPartitions",
      "glue:BatchGetPartition",
      "glue:CreateUserDefinedFunction",
      "glue:UpdateUserDefinedFunction",
      "glue>DeleteUserDefinedFunction",
      "glue:GetUserDefinedFunction",
      "glue:GetUserDefinedFunctions"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ],
    "Sid": "AllowGLUECreatedatabase"
  }
]
}

```

Amazon EMR 中的自动扩展服务角色 (Auto Scaling 角色)

Amazon EMR 的 Auto Scaling 角色的作用与服务角色相似，但前者允许用于动态扩展环境的其它操作。

- 默认角色名为 EMR_AutoScaling_DefaultRole。
- 附加到 EMR_AutoScaling_DefaultRole 的默认托管式策略是 AmazonElasticMapReduceforAutoScalingRole。

AmazonElasticMapReduceforAutoScalingRole 版本 1 的内容如下所示。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ModifyInstanceGroups"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Sid": "AllowCLOUDWATCHDescribealarms"
    }
  ]
}
```

您的服务角色应该使用下面的信任策略。

Important

下面的信任策略包括 [aws:SourceArn](#) 和 [aws:SourceAccount](#) 全局条件密钥，该密钥将限制您为 Amazon EMR 授予的、针对您账户中特定资源的权限。使用这些策略可以防止[混淆代理问题](#)。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
```

```
    "sts:AssumeRole"
  ],
  "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/ApplicationAutoScalingEMRRole",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:SourceAccount": "123456789012"
    },
    "ArnLike": {
      "aws:SourceArn": "arn:aws:application-autoscaling:*:123456789012:scalable-target/*"
    }
  },
  "Sid": "AllowSTSAssumerole"
}
]
```

EMR Notebooks 的服务角色

每个 EMR 笔记本都需要访问其他 Amazon 资源和执行操作的权限。附加到此服务角色的 IAM 策略为笔记本提供了与其他 Amazon 服务互操作的权限。使用创建笔记本时 Amazon Web Services 管理控制台，需要指定 Amazon 服务角色。您可以使用默认角色 EMR_Notebooks_DefaultRole，也可以指定您创建的角色。如果之前尚未创建 Notebook，则可以选择创建默认角色。

- 默认角色名为 EMR_Notebooks_DefaultRole。
- 默认情况下，附加到 EMR_Notebooks_DefaultRole 的托管式策略是 AmazonElasticMapReduceEditorsRole 和 S3FullAccessPolicy。

您的服务角色应该使用下面的信任策略。

Important

下面的信任策略包括 [aws:SourceArn](#) 和 [aws:SourceAccount](#) 全局条件密钥，该密钥将限制您为 Amazon EMR 授予的、针对您账户中特定资源的权限。使用这些策略可以防止[混淆代理问题](#)。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/EMRServiceRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "123456789012"
        },
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:elasticmapreduce:*:123456789012:*"
        }
      },
      "Sid": "AllowSTSAssumerole"
    }
  ]
}
```

版本 1 的内容 AmazonElasticMapReduceEditorsRole 如下所示。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
```

```

        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:ListSteps"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ],
    "Sid": "AllowEC2Authorizesecuritygroupprogress"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:CreateTags"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    ],
    "Condition": {
        "ForAllValues:StringEquals": {
            "aws:TagKeys": [
                "aws:elasticmapreduce:editor-id",
                "aws:elasticmapreduce:job-flow-id"
            ]
        }
    },
    "Sid": "AllowEC2Createtags"
}
]
}

```

下面是 S3FullAccessPolicy 的内容。S3FullAccessPolicy 允许 EMR Notebooks 的服务角色对 Amazon Web Services 账户中的对象执行所有 Amazon S3 操作。当您为 EMR Notebooks 创建自定义服务角色时，必须向服务角色授予 Amazon S3 权限。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:*"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Sid": "AllowS3"
    }
  ]
}
```

您可以将服务角色的读写权限范围缩小到要保存 Notebook 文件的 Amazon S3 位置。使用以下最小 Amazon S3 权限集。

```
"s3:PutObject",
"s3:GetObject",
"s3:GetEncryptionConfiguration",
"s3:ListBucket",
"s3:DeleteObject"
```

如果您的 Amazon S3 存储桶已加密，您必须为 Amazon Key Management Service 包含以下权限。

```
"kms:Decrypt",
"kms:GenerateDataKey",
"kms:ReEncryptFrom",
"kms:ReEncryptTo",
"kms:DescribeKey"
```

当您将 Git 存储库链接到 Notebook 并需要为存储库创建密钥时，您必须在附加到 Amazon EMR Notebooks 的服务角色的 IAM policy 中添加 `secretsmanager:GetSecretValue` 权限。下面演示了一个示例策略：

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

EMR Notebooks 服务角色权限

此表列出了 EMR Notebooks 使用服务角色执行的操作，以及每个操作所需的权限。

Action	Permissions
在 Notebook 和 Amazon EMR 集群之间建立安全的网络通道，并执行必要的清理操作。	"ec2:CreateNetworkInterface", "ec2:CreateNetworkInterfacePermission", "ec2:DeleteNetworkInterface", "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission", "ec2:DescribeNetworkInterfaces", "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute", "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress", "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress", "ec2:CreateSecurityGroup", "ec2:DescribeSecurityGroups", "ec2:RevokeSecurityGroupEgress", "ec2:DescribeTags", "ec2:DescribeInstances", "ec2:DescribeSubnets", "ec2:DescribeVpcs", "elasticmapreduce:ListInstances", "elasticmapreduce:DescribeCluster",

Action	Permissions
	"elasticmapreduce:ListSteps"
使用存储在 Amazon Secrets Manager 中的 Git 凭证将 Git 存储库链接到 Notebook。	"secretsmanager:GetSecretValue"
将 Amazon 标签应用于 EMR Notebooks 在设置安全网络通道时创建的网络接口和默认安全组。有关更多信息，请参阅 标记 Amazon 资源 。	"ec2:CreateTags"
访问 Notebook 文件和元数据或将它们上载到 Amazon S3。	"s3:PutObject", "s3:GetObject", "s3:GetEncryptionConfiguration", "s3:ListBucket", "s3:DeleteObject" 仅当您使用加密的 Amazon S3 存储桶时才需要以下权限。 "kms:Decrypt", "kms:GenerateDataKey", "kms:ReEncryptFrom", "kms:ReEncryptTo", "kms:DescribeKey"

EMR Notebooks 对托管策略 Amazon 的更新

查看自 2021 年 3 月 1 日起 EMR Notebooks Amazon 托管政策更新的详细信息。

更改	描述	日期
AmazonElasticMapReduceEditorsRole - Added permissions	EMR Notebooks 已将 ec2:describeVPCs 和 elasticmapreduce:ListSteps 权限添加至	2023 年 2 月 8 日

更改	描述	日期
	AmazonElasticMapReduceEditorsRole 。	
EMR Notebooks 开启了跟踪修订	EMR Notebooks 开始跟踪 Amazon 其托管策略的更改。	2023 年 2 月 8 日

对 Amazon EMR 使用服务相关角色

Amazon EMR 使用 Amazon Identity and Access Management (IAM) [服务相关](#)角色。服务相关角色是一种独特类型的 IAM 角色，它与 Amazon EMR 直接相关。服务相关角色由 Amazon EMR 预定义，包括该服务代表您调用 Amazon 其他服务所需的所有权限。

主题

- [对 Amazon EMR 使用服务相关角色进行清理](#)
- [将服务相关角色与 Amazon EMR 结合使用以预写日志记录](#)

有关支持服务相关角色的其他服务的信息，请参阅与 [IAM 配合使用的 Amazon 服务](#)，并在服务相关角色列中查找标有“是”的服务。选择是和链接，查看该服务的服务关联角色文档。

对 Amazon EMR 使用服务相关角色进行清理

Amazon EMR 使用 Amazon Identity and Access Management (IAM) [服务相关](#)角色。服务相关角色是一种独特类型的 IAM 角色，它与 Amazon EMR 直接相关。服务相关角色由 Amazon EMR 预定义，包括该服务代表您调用 Amazon 其他服务所需的所有权限。

服务相关角色与 Amazon EMR 服务角色和亚马逊 EMR 的 EC2 亚马逊实例配置文件配合使用。有关服务角色和实例配置文件的更多信息，请参阅[为 Amazon EMR 配置 IAM 服务角色对 Amazon 服务和资源的权限](#)。

服务相关角色让您可以轻松设置 Amazon EMR，因为您不必手动添加必要的权限。Amazon EMR 定义其服务相关角色的权限，除非另外定义，否则只有 Amazon EMR 可以代入该角色。定义的权限包括信任策略和权限策略，而且权限策略不能附加到任何其他 IAM 实体。

只有在删除任何相关资源并终止账户中的所有 EMR 集群后，才能删除 Amazon EMR 的服务相关角色。这将保护您的 Amazon EMR 资源，以免无意中删除访问资源的权限。

使用服务相关角色进行清理

Amazon EMR 使用基于服务的 `AWSServiceRoleForEMRCleanup` 角色向亚马逊 EMR 授予在亚马逊 EMR 服务相关角色失去该功能时代表您终止和删除亚马逊 EC2 资源的权限。如果服务相关角色不存在，Amazon EMR 会在集群创建期间自动创建该角色。

`AWSServiceRoleForEMRCleanup` 服务相关角色信任以下服务来代入该角色：

- `elasticmapreduce.amazonaws.com`

`AWSServiceRoleForEMRCleanup` 服务相关角色权限策略允许 Amazon EMR 对指定资源完成以下操作：

- 操作：`ec2` 上的 `DescribeInstances`
- 操作：`DescribeLaunchTemplates` 上的 `ec2`
- 操作：`DeleteLaunchTemplate` 上的 `ec2`
- 操作：`DescribeSpotInstanceRequests` 上的 `ec2`
- 操作：`ModifyInstanceAttribute` 上的 `ec2`
- 操作：`TerminateInstances` 上的 `ec2`
- 操作：`CancelSpotInstanceRequests` 上的 `ec2`
- 操作：`DeleteNetworkInterface` 上的 `ec2`
- 操作：`DescribeInstanceAttribute` 上的 `ec2`
- 操作：`DescribeVolumeStatus` 上的 `ec2`
- 操作：`DescribeVolumes` 上的 `ec2`
- 操作：`DetachVolume` 上的 `ec2`
- 操作：`DeleteVolume` 上的 `ec2`
- 操作：`DescribePlacementGroups` 上的 `ec2`
- 操作：`ec2` 上的 `DeletePlacementGroup`

必须配置权限，允许 IAM 实体（如用户、组或角色）创建、编辑或删除服务相关角色。

为 Amazon EMR 创建服务相关角色

您无需手动创建 `AWSServiceRoleForEMRCleanup` 角色。当您启动集群时，无论是首次启动还是 `AWSServiceRoleForEMRCleanup` 服务相关角色不存在，Amazon EMR 都会为您创建

AWSServiceRoleForEMRCleanup 服务相关角色。您必须拥有创建服务相关角色的权限。有关将此功能添加到 IAM 实体（如用户、组或角色）的权限策略的示例语句：

将以下语句添加到需要创建服务相关角色的 IAM 实体的权限策略。

```
{
    "Sid": "ElasticMapReduceServiceLinkedRole",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/elasticmapreduce.amazonaws.com*/AWSServiceRoleForEMRCleanup*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "iam:AWSServiceName": [
                "elasticmapreduce.amazonaws.com",
                "elasticmapreduce.amazonaws.com.cn"
            ]
        }
    }
}
```

Important

如果您在 2017 年 10 月 24 日之前使用过 Amazon EMR，当时不支持服务相关角色，那么 Amazon EMR 会在您的账户中创建 AWSServiceRoleForEMRCleanup 服务相关角色。有关更多信息，请参阅[我的 IAM 账户中出现新角色](#)。

为 Amazon EMR 编辑服务相关角色

Amazon EMR 不允许您编辑 AWSServiceRoleForEMRCleanup 服务相关角色。创建服务相关角色后，您无法更改服务相关角色的名称，因为各种实体可能会引用服务相关角色。但您可以使用 IAM 编辑服务相关角色的描述。

编辑服务相关角色描述（IAM 控制台）

您可以使用 IAM 控制台编辑服务相关角色的描述。

编辑服务相关角色的描述（控制台）

1. 在 IAM 控制台的导航窗格中，选择角色。

2. 以下代码示例显示如何将 IAM 策略附加到用户。
3. 在 Role description (角色描述) 的右侧，选择 Edit (编辑)。
4. 在框中键入新描述，然后选择 Save changes (保存更改)。

编辑服务相关角色描述 (IAM CLI)

您可以使用中的 IAM 命令 Amazon Command Line Interface 来编辑服务相关角色的描述。

更改服务相关角色的描述 (CLI)

1. (可选) 要查看角色的当前描述，请使用以下命令：

```
$ aws iam get-role --role-name role-name
```

通过 CLI 命令使用角色名称 (并非 ARN) 指向角色。例如，如果某个角色的 ARN 为 `arn:aws:iam::123456789012:role/myrole`，则将该角色称为 **myrole**。

2. 要更新服务相关角色的描述，请使用以下命令之一：

```
$ aws iam update-role-description --role-name role-name --description description
```

编辑服务相关角色描述 (IAM API)

您可以使用 IAM API 编辑服务相关角色的描述。

更改服务相关角色的描述 (API)

1. (可选) 要查看角色的当前描述，请使用以下命令：

IAM API : [GetRole](#)

2. 要更新角色的描述，请使用以下命令：

IAM API : [UpdateRoleDescription](#)

删除适用于 Amazon EMR 的服务相关角色

如果您不再需要使用需要服务相关角色的功能或服务，建议您删除该服务相关角色。这样，您就不会有未被主动监控或维护的未使用实体。但是，您必须先清除您的服务相关角色，然后才能将其删除。

清除服务相关角色

在使用 IAM 删除服务相关角色之前，必须先确认该服务相关角色没有活动会话，并删除服务相关角色使用的资源。

在 IAM 控制台中检查服务相关角色是否具有活动会话

1. 使用 <https://console.aws.amazon.com/iam/> 打开 IAM 控制台。
2. 在导航窗格中，选择角色。选择 AWSServiceRoleForEMRCleanup 服务相关角色的名称（不是复选框）。
3. 在所选服务相关角色的摘要页面上，选择访问顾问。
4. 在 Access Advisor (访问顾问) 选项卡上，查看服务相关角色的近期活动。

Note

如果您不确定 Amazon EMR 是否 AWSServiceRoleForEMRCleanup 在使用服务相关角色，可以尝试删除该服务相关角色。如果服务正在使用服务相关角色，则删除失败，您可以查看正在使用服务相关角色的区域。如果正在使用服务相关角色，则必须等待会话结束，然后才能删除服务相关角色。您无法撤销服务相关角色对会话的权限。

移除使用的 Amazon EMR 资源 AWSService RoleFor EMRCleanup

- 终止您的账户中的所有集群。有关更多信息，请参阅[终止处于启动、运行或等待状态的 Amazon EMR 集群](#)。

删除服务相关角色 (IAM 控制台)

您可以使用 IAM 控制台删除服务相关角色。

删除服务相关角色 (控制台)

1. 使用 <https://console.aws.amazon.com/iam/> 打开 IAM 控制台。
2. 在导航窗格中，选择角色。选中旁边的复选框 AWSService RoleForEMRCleanup，而不是名称或行本身。
3. 对于页面顶部的角色操作，请选择删除角色。

4. 在确认对话框中，查看上次访问服务的数据，该数据显示了每个选定角色上次访问 Amazon 服务的时间。这样可帮助您确认角色当前是否处于活动状态。要继续，请选择 Yes, Delete (是的，删除)。
5. 监视 IAM 控制台通知，以监控服务相关角色的删除进度。由于 IAM 服务相关角色删除是异步的，因此在提交服务相关角色进行删除后，删除任务可能会成功，也可能会失败。如果任务失败，您可以从通知中选择 View details 或 View Resources 以了解删除失败的原因。如果因角色正在使用服务中的资源而导致删除操作失败，则失败原因将包含一个资源列表。

删除服务相关角色 (IAM CLI)

您可以使用中的 IAM 命令 Amazon Command Line Interface 删除服务相关角色。如果服务相关角色正被使用或具有关联的资源，则无法删除它，因此您必须提交删除请求。如果不满足这些条件，该请求可能会被拒绝。

删除服务相关角色 (CLI)

1. 要查看删除任务的状态，您必须从响应中捕获 deletion-task-id。键入以下命令以提交服务相关角色的删除请求：

```
$ aws iam delete-service-linked-role --role-name AWSServiceRoleForEMRCleanup
```

2. 键入以下命令以检查删除任务的状态：

```
$ aws iam get-service-linked-role-deletion-status --deletion-task-id deletion-task-id
```

删除任务的状态可能是 NOT_STARTED、IN_PROGRESS、SUCCEEDED 或 FAILED。如果删除失败，则调用会返回失败的原因，以便您进行问题排查。

删除服务相关角色 (IAM API)

您可以使用 IAM API 删除服务相关角色。如果服务相关角色正被使用或具有关联的资源，则无法删除它，因此您必须提交删除请求。如果不满足这些条件，该请求可能会被拒绝。

删除服务相关角色 (API)

1. 要提交服务相关角色的删除请求，请致 [DeleteServiceLinkedRole](#) 电。在请求中，指定 AWSServiceRoleForEMRCleanup 角色名称。

要查看删除任务的状态，您必须从响应中捕获 DeletionTaskId。

- 要检查删除的状态，请调用 [GetServiceLinkedRoleDeletionStatus](#)。在请求中，指定 DeletionTaskId。

删除任务的状态可能是 NOT_STARTED、IN_PROGRESS、SUCCEEDED 或 FAILED。如果删除失败，则调用会返回失败的原因，以便您进行问题排查。

支持的区域 AWSService RoleFor EMRCleanup

Amazon EMR 支持在以下 AWSServiceRoleForEMRCleanup 区域使用服务相关角色。

区域名称	区域标识	Amazon EMR 支持
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	是
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	是
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	是
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	是
亚太地区（孟买）	ap-south-1	是
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	是
Asia Pacific (Seoul)	ap-northeast-2	是
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	是
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	是
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	是
加拿大（中部）	ca-central-1	是
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	是
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	是
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	是

区域名称	区域标识	Amazon EMR 支持
欧洲 (巴黎)	eu-west-3	是
南美洲 (圣保罗)	sa-east-1	是
中国 (北京)	cn-north-1	否

将服务相关角色与 Amazon EMR 结合使用以预写日志记录

Amazon EMR 使用 Amazon Identity and Access Management (IAM) [服务相关](#)角色。服务相关角色是一种独特类型的 IAM 角色，它与 Amazon EMR 直接相关。服务相关角色由 Amazon EMR 预定义，包括该服务代表您调用 Amazon 其他服务所需的所有权限。

服务相关角色与 Amazon EMR 服务角色和亚马逊 EMR 的 EC2 亚马逊实例配置文件配合使用。有关服务角色和实例配置文件的更多信息，请参阅[为 Amazon EMR 配置 IAM 服务角色对 Amazon 服务和资源的权限](#)。

服务相关角色让您可以轻松设置 Amazon EMR，因为您不必手动添加必要的权限。Amazon EMR 定义其服务相关角色的权限，除非另外定义，否则只有 Amazon EMR 可以代入该角色。定义的权限包括信任策略和权限策略，而且权限策略不能附加到任何其他 IAM 实体。

只有在删除相关资源并终止账户中的所有 EMR 集群后，才能删除 Amazon EMR 的服务相关角色。这将保护您的 Amazon EMR 资源，以免无意中删除访问资源的权限。

预写日志记录 (WAL) 的服务相关角色

Amazon EMR 使用服务相关角色 `AWSServiceRoleForEMRWAL` 来检索集群状态。

`AWSServiceRoleForEMRWAL` 服务相关角色信任以下服务来代入该角色：

- `emrwal.amazonaws.com`

服务相关角色的 [EMRDescribeClusterPolicyForEMRWAL](#) 权限策略允许 Amazon EMR 对指定资源完成以下操作：

- 操作：`*` 上的 `DescribeCluster`

您必须配置权限以允许 IAM 实体 (本例中为 Amazon EMR WAL) 创建、编辑或删除服务相关角色。根据需要将以下语句添加到实例配置文件的权限策略中：

CreateServiceLinkedRole

允许 IAM 实体创建 AWSService RoleFor EMRWAL 服务相关角色

将以下语句添加到需要创建服务相关角色的 IAM 实体的权限策略：

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iam:CreateServiceLinkedRole",
    "iam:PutRolePolicy"
  ],
  "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/emrwal.amazonaws.com*/AWSServiceRoleForEMRWAL*",
  "Condition": {
    "StringLike": {
      "iam:AWSServiceName": [
        "emrwal.amazonaws.com",
        "elasticmapreduce.amazonaws.com.cn"
      ]
    }
  }
}
```

UpdateRoleDescription

允许 IAM 实体编辑 AWSService RoleFor EMRWAL 服务相关角色的描述

将以下语句添加到需要编辑服务相关角色的描述的 IAM 实体的权限策略：

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iam:UpdateRoleDescription"
  ],
  "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/emrwal.amazonaws.com*/AWSServiceRoleForEMRWAL*",
  "Condition": {
    "StringLike": {
      "iam:AWSServiceName": [
        "emrwal.amazonaws.com",
        "elasticmapreduce.amazonaws.com.cn"
      ]
    }
  }
}
```



```
    }
  }
}
```

DeleteServiceLinkedRole

允许 IAM 实体删除 AWSService RoleFor EMRWAL 服务相关角色

将以下语句添加到需要删除服务相关角色的 IAM 实体的权限策略：

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iam:DeleteServiceLinkedRole",
    "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
  ],
  "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/elasticmapreduce.amazonaws.com*/AWSServiceRoleForEMRCleanup*",
  "Condition": {
    "StringLike": {
      "iam:AWSServiceName": [
        "emrwal.amazonaws.com",
        "elasticmapreduce.amazonaws.com.cn"
      ]
    }
  }
}
```

为 Amazon EMR 创建服务相关角色

您无需手动创建 AWSService RoleFor EMRWAL 角色。当您使用 EMRWAL CLI 或从中创建 WAL 工作空间时，Amazon EMR HBase 会自动创建此服务相关角色 Amazon CloudFormation，或者当您为 Amazon EMR WAL 配置工作空间且服务相关角色尚不存在时，将创建服务相关角色。您必须拥有创建服务相关角色的权限。有关将此功能添加到 IAM 实体（如用户、组或角色）权限策略的示例语句，请参阅上一节 [预写日志记录 \(WAL \) 的服务相关角色](#)。

为 Amazon EMR 编辑服务相关角色

Amazon EMR 不允许您编辑 AWSService RoleFor EMRWAL 服务相关角色。创建服务相关角色后，您无法更改服务相关角色的名称，因为各种实体可能会引用服务相关角色。但您可以使用 IAM 编辑服务相关角色的描述。

编辑服务相关角色描述 (IAM 控制台)

您可以使用 IAM 控制台编辑服务相关角色的描述。

编辑服务相关角色的描述 (控制台)

1. 在 IAM 控制台的导航窗格中，选择角色。
2. 以下代码示例显示如何将 IAM 策略附加到用户。
3. 在 Role description (角色描述) 的右侧，选择 Edit (编辑)。
4. 在框中键入新描述，然后选择 Save changes (保存更改)。

编辑服务相关角色描述 (IAM CLI)

您可以使用中的 IAM 命令 Amazon Command Line Interface 来编辑服务相关角色的描述。

更改服务相关角色的描述 (CLI)

1. (可选) 要查看角色的当前描述，请使用以下命令：

```
$ aws iam get-role --role-name role-name
```

通过 CLI 命令使用角色名称 (并非 ARN) 指向角色。例如，如果某个角色的 ARN 为 `arn:aws:iam::123456789012:role/myrole`，则将该角色称为 **myrole**。

2. 要更新服务相关角色的描述，请使用以下命令之一：

```
$ aws iam update-role-description --role-name role-name --description description
```

编辑服务相关角色描述 (IAM API)

您可以使用 IAM API 编辑服务相关角色的描述。

更改服务相关角色的描述 (API)

1. (可选) 要查看角色的当前描述，请使用以下命令：

IAM API : [GetRole](#)

2. 要更新角色的描述，请使用以下命令：

IAM API : [UpdateRoleDescription](#)

删除适用于 Amazon EMR 的服务相关角色

如果您不再需要使用需要服务相关角色的功能或服务，建议您删除该服务相关角色。这样，您就不会有未被主动监控或维护的未使用实体。但是，您必须先清除您的服务相关角色，然后才能将其删除。

Note

如果您删除 AWSService RoleFor EMRWAL 角色，则预写日志操作不会受到影响，但是 Amazon EMR 不会在您的 EMR 集群终止后自动删除其创建的日志。因此，如果删除服务相关角色，则需要手动删除 Amazon EMR WAL 日志。

清除服务相关角色

必须先确认服务相关角色没有活动会话并删除该角色使用的任何资源，然后才能使用 IAM 删除服务相关角色。

在 IAM 控制台中检查服务相关角色是否具有活动会话

1. 使用 <https://console.aws.amazon.com/iam/> 打开 IAM 控制台。
2. 在导航窗格中，选择角色。选择 AWSService RoleFor EMRWAL 角色的名称（不是复选框）。
3. 在选定角色的 Summary (摘要) 页面上，选择 Access Advisor (访问顾问)。
4. 在 Access Advisor (访问顾问) 选项卡上，查看服务相关角色的近期活动。

Note

如果您不确定 Amazon EMR 是否 AWSServiceRoleFor在使用 EMRWAL 角色，可以尝试删除该服务相关角色。如果服务正在使用该角色，则删除将失败，您可以查看正在使用服务相关角色的区域。如果正在使用服务相关角色，则必须等待会话结束，然后才能删除服务相关角色。您无法撤销服务相关角色对会话的权限。

移除 EMRWAL 使用的亚马逊 EMR 资源 AWSService RoleFor

- 终止您的账户中的所有集群。有关更多信息，请参阅[终止处于启动、运行或等待状态的 Amazon EMR 集群](#)。

删除服务相关角色 (IAM 控制台)

您可以使用 IAM 控制台删除服务相关角色。

删除服务相关角色 (控制台)

1. 使用 <https://console.aws.amazon.com/iam/> 打开 IAM 控制台。
2. 在导航窗格中，选择角色。选中 AWSService RoleFor EMRWAL 旁边的复选框，而不是名称或行本身。
3. 对于页面顶部的角色操作，请选择删除角色。
4. 在确认对话框中，查看上次访问服务的数据，该数据显示了每个选定角色上次访问 Amazon 服务的时间。这样可帮助您确认角色当前是否处于活动状态。要继续，请选择 Yes, Delete (是的，删除)。
5. 监视 IAM 控制台通知，以监控服务相关角色的删除进度。由于 IAM 服务相关角色删除是异步的，因此，在您提交角色进行删除后，删除任务可能成功，也可能失败。如果任务失败，您可以从通知中选择 View details 或 View Resources 以了解删除失败的原因。如果因角色正在使用服务中的资源而导致删除操作失败，则失败原因将包含一个资源列表。

删除服务相关角色 (IAM CLI)

您可以使用中的 IAM 命令 Amazon Command Line Interface 删除服务相关角色。如果服务相关角色正被使用或具有关联的资源，则无法删除它，因此您必须提交删除请求。如果不满足这些条件，该请求可能会被拒绝。

删除服务相关角色 (CLI)

1. 要查看删除任务的状态，您必须从响应中捕获 deletion-task-id。键入以下命令以提交服务相关角色的删除请求：

```
$ aws iam delete-service-linked-role --role-name AWSServiceRoleForEMRWAL
```

2. 键入以下命令以检查删除任务的状态：

```
$ aws iam get-service-linked-role-deletion-status --deletion-task-id deletion-task-id
```

删除任务的状态可能是 NOT_STARTED、IN_PROGRESS、SUCCEEDED 或 FAILED。如果删除失败，则调用会返回失败的原因，以便您进行问题排查。

删除服务相关角色 (IAM API)

您可以使用 IAM API 删除服务相关角色。如果服务相关角色正被使用或具有关联的资源，则无法删除它，因此您必须提交删除请求。如果不满足这些条件，该请求可能会被拒绝。

删除服务相关角色 (API)

1. 要提交服务相关角色的删除请求，请致DeleteServiceLinkedRole电。在请求中，指定AWSService RoleFor EMRWAL 角色名称。

要查看删除任务的状态，您必须从响应中捕获 DeletionTaskId。

2. 要检查删除的状态，请调用 GetServiceLinkedRoleDeletionStatus。在请求中，指定DeletionTaskId。

删除任务的状态可能是 NOT_STARTED、IN_PROGRESS、SUCCEEDED 或 FAILED。如果删除失败，则调用会返回失败的原因，以便您进行问题排查。

AWSServiceRoleForEMRWAL 支持的区域

Amazon EMR 支持在以下区域使用 AWSService RoleFor EMRWAL 服务相关角色。

区域名称	区域标识	Amazon EMR 支持
美国东部 (弗吉尼亚州北部)	us-east-1	是
美国东部 (俄亥俄州)	us-east-2	是
美国西部 (北加利福尼亚)	us-west-1	是
美国西部 (俄勒冈州)	us-west-2	是
亚太地区 (孟买)	ap-south-1	是
亚太地区 (新加坡)	ap-southeast-1	是
亚太地区 (悉尼)	ap-southeast-2	是
亚太地区 (东京)	ap-northeast-1	是
欧洲地区 (法兰克福)	eu-central-1	是

区域名称	区域标识	Amazon EMR 支持
欧洲地区 (爱尔兰)	eu-west-1	是

使用 Amazon EMR 自定义 IAM 角色

根据安全要求，您可能需要自定义 IAM 服务角色和权限，从而对权限加以限制。要自定义权限，我们建议您创建新的角色和策略。从托管式策略中的默认角色 (例如 AmazonElasticMapReduceforEC2Role 和 AmazonElasticMapReduceRole) 的权限开始着手。将相应内容复制并粘贴到新的策略语句中，根据具体情况修改权限，并将修改后的权限策略附加到您创建的角色。您必须拥有合适的 IAM 权限才能使用角色和策略。有关更多信息，请参阅 [允许用户和组创建和修改角色](#)。

如果您为创建自定义 EMR 角色 EC2，请遵循基本工作流程，该流程会自动创建同名的实例配置文件。Amazon EC2 允许您创建具有不同名称的实例配置文件和角色，但是 Amazon EMR 不支持此配置，并且在创建集群时会导致“实例配置文件无效”错误。

Important

当服务要求发生变化时，内联策略不会自动更新。如果您创建并附加内联策略，请注意可能会发生突然导致权限错误的服务更新。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [托管式策略与内联策略](#) 和 [在创建集群时指定自定义 IAM 角色](#)。

有关处理 IAM 角色的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的以下主题：

- [创建角色以向 Amazon 服务委派权限](#)
- [修改角色](#)
- [删除角色](#)

在创建集群时指定自定义 IAM 角色

在创建集群时，您可以为 Amazon EMR 指定服务角色并为 Amazon EC2 实例配置文件指定角色。正在创建集群的用户需要权限才能检索角色并将其分配给 Amazon EMR 和 EC2 实例。否则，账号无权调用就会发生 EC2 错误。有关更多信息，请参阅 [允许用户和组创建和修改角色](#)。

使用控制台指定自定义角色

创建集群时，您可以为 Amazon EMR 指定自定义服务角色，为 EC2 实例配置文件指定自定义角色，并使用高级选项指定自定义 Auto Scaling 角色。使用快速选项时，会指定 EC2 实例配置文件的默认服务角色和默认角色。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR 使用的 IAM 服务角色](#)。

Console

使用控制台指定自定义 IAM 角色

使用控制台创建集群时，必须为 Amazon EMR 指定自定义服务角色并为 EC2 实例配置文件指定自定义角色。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR 使用的 IAM 服务角色](#)。

1. [登录 Amazon Web Services 管理控制台](https://console.aws.amazon.com/emr)，然后在 /emr 上打开亚马逊 EMR 控制台。<https://console.aws.amazon.com>
2. EC2在左侧导航窗格的 EMR on 下，选择集群，然后选择创建集群。
3. 在 Security configuration and permissions (安全配置和权限) 下，找到 IAM role for instance profile (适用于实例配置文件的 IAM 角色) 和 Service role for Amazon EMR (适用于 Amazon EMR 的服务角色) 字段。对于每个角色类型，从列表中选择一个角色。系统只会列出您的账户中具有针对相应角色类型的适当信任策略的角色。
4. 选择适用于集群的任何其他选项。
5. 要启动集群，选择 Create cluster (创建集群) 。

使用 Amazon CLI 来指定自定义角色

您可以使用create-cluster命令中的选项为 Amazon EMR 明确指定服务角色和集群 EC2 实例的服务角色。Amazon CLI使用 --service-role 选项指定服务角色。使用--ec2-attributes选项的InstanceProfile参数为 EC2 实例配置文件指定角色。

将使用单独的选项 (--auto-scaling-role) 指定 Auto Scaling 角色。有关更多信息，请参阅 [将自动扩展与 Amazon EMR 中实例组的自定义策略结合使用](#)。

要指定自定义 IAM 角色，请使用 Amazon CLI

- 以下命令指定启动集群时的自定义服务角色和 EC2 实例配置文件的自定义角色。*MyCustomServiceRoleForEMR MyCustomServiceRoleForClusterEC2Instances*本示例使用默认 Amazon EMR 角色。

 Note

为了便于读取，包含 Linux 行继续符 (\)。它们可以通过 Linux 命令删除或使用。对于 Windows，请将它们删除或替换为脱字号 (^)。

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --release-label emr-7.12.0 \
--applications Name=Hive Name=Pig --service-role MyCustomServiceRoleForEMR \
--ec2-attributes InstanceProfile=MyCustomServiceRoleForClusterEC2Instances,\
KeyName=myKey --instance-type m5.xlarge --instance-count 3
```

您可以使用这些选项 (而不是使用 `--use-default-roles` 选项) 来显式指定默认角色。该 `--use-default-roles` 选项为文件中定义的 EC2 实例配置 `config` 文件指定服务角色和角色 Amazon CLI。

以下示例演示了 Amazon EM Amazon CLI R 的指定自定义角色 `config` 的文件内容。使用此配置文件，指定 `--use-default-roles` 选项后，将使用 *MyCustomServiceRoleForEMR* 和 *MyCustomServiceRoleForClusterEC2Instances* 创建集群。默认情况下，`config` 文件将默认 `service_role` 指定为 `AmazonElasticMapReduceRole`，将默认 `instance_profile` 指定为 `EMR_EC2_DefaultRole`。

```
[default]
output = json
region = us-west-1
aws_access_key_id = myAccessKeyID
aws_secret_access_key = mySecretAccessKey
emr =
    service_role = MyCustomServiceRoleForEMR
    instance_profile = MyCustomServiceRoleForClusterEC2Instances
```

为处理 EMRFS 对 Amazon S3 的请求配置 IAM 角色

 Note

在 Amazon EMR 6.15.0 中引入 Amazon S3 Access Grants 后，本页所述的 EMRFS 角色映射功能得到了改进。要对您在 Amazon S3 中的数据使用可扩展访问控制解决方案，我们建议您 [将 S3 Access Grants 与 Amazon EMR 结合使用](#)。

当在集群上运行的应用程序引用使用 `s3://mydata` 格式的数据时，Amazon EMR 使用 EMRFS 发出请求。为了与 Amazon S3 进行交互，EMRFS 会采用附加到您的[亚马逊 EC2 实例配置](#)文件的权限策略。无论运行应用程序的用户或群组如何，也不管数据在 Amazon S3 中的位置如何，都使用相同的 Amazon EC2 实例配置文件。

如果您的集群中有多个用户需要通过 EMRFS 对 Amazon S3 中的数据进行不同级别的访问，则可以为 EMRFS 设置具有 IAM 角色的安全配置。EMRFS 可以根据提出请求的用户或群组或 Amazon S3 中的数据位置为集群 EC2 实例扮演不同的服务角色。EMRFS 的每个 IAM 角色都可以对 Amazon S3 中的数据具有不同访问权限。有关集群 EC2 实例的服务角色的更多信息，请参阅[集群 EC2 实例的服务角色 \(EC2实例配置文件\)](#)。

Amazon EMR 版本 5.10.0 和更高版本支持为 EMRFS 使用自定义 IAM 角色。如果您使用的是早期版本或有 EMRFS 的 IAM 角色无法满足的其它要求，可以创建自定义凭证提供程序。有关更多信息，请参阅[授权访问 Amazon S3 中的 EMRFS 数据](#)。

当您使用安全配置为 EMRFS 指定 IAM 角色时，请设置角色映射。每个角色映射都指定与标识符对应的 IAM 角色。这些标识符确定通过 EMRFS 访问 Amazon S3 的基础。标识符可以是用户、组或指示数据位置的 Amazon S3 前缀。当 EMRFS 向 Amazon S3 发出请求时，如果请求与访问基础相匹配，则 EMRFS 会让集群 EC2 实例为该请求承担相应的 IAM 角色。对于集群 EC2 实例，应用的是附加到该角色的 IAM 权限，而不是附加到服务角色的 IAM 权限。

角色映射中的用户和组是在集群上定义的 Hadoop 用户和组。用户和组将传递到使用 EMRFS 的应用程序的上下文中的 EMRFS (例如，YARN 用户模拟)。Amazon S3 前缀可以是任意深度的存储桶说明符 (例如，`s3://amzn-s3-demo-bucket` 或 `s3://amzn-s3-demo-bucket/myproject/mydata`)。您可以在单个角色映射中指定多个标识符，但它们必须是同一类型。

Important

EMRFS 的 IAM 角色在应用程序的各用户之间提供应用程序级别的隔离。它不提供主机上各用户之间的主机级别的隔离。任何有权访问集群的用户都可以绕过隔离以代入任何角色。

当集群应用程序通过 EMRFS 向 Amazon S3 发出请求时，EMRFS 按角色映射在安全配置中出现的先后顺序评估角色映射。如果通过 EMRFS 发出的请求与任何标识符都不匹配，则 EMRFS 会回退为集群实例使用服务角色。EC2 因此，我们建议附加到此角色的策略限制对 Amazon S3 的权限。有关更多信息，请参阅[集群 EC2 实例的服务角色 \(EC2实例配置文件\)](#)。

配置 角色

在为 EMRFS 的 IAM 角色设置安全配置之前，请计划并创建角色和要附加到角色的权限策略。有关更多信息，请参阅[EC2 实例的角色是如何工作的？](#)在 IAM 用户指南中。在创建权限策略时，我们建议您从附加到默认 Amazon EMR 角色的托管策略开始 EC2，然后根据您的要求编辑此策略。默认角色名为 EMR_EC2_DefaultRole，要编辑的默认托管式策略为 AmazonElasticMapReduceforEC2Role。有关更多信息，请参阅[集群 EC2 实例的服务角色 \(EC2 实例配置文件 \)](#)。

更新信任策略以代入角色权限

EMRFS 使用的每个角色都必须有一个信任策略，允许集群的 Amazon EMR 角色代入该角色。EC2 同样，集群的 Amazon EMR 角色 EC2 必须具有允许 EMRFS 角色代入该角色的信任策略。

以下示例信任策略附加到 EMRFS 的角色。该声明允许的默认 Amazon EMR 角色代 EC2 入该角色。例如，如果您有两个虚构 EMRFS 角色 EMRFSRole_First 和 EMRFSRole_Second，此策略语句添加到这两个角色的信任策略。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/EMR_EC2_DefaultRole",
      "Sid": "AllowSTSAssumerole"
    }
  ]
}
```

此外，以下示例信任策略语句添加到 EMR_EC2_DefaultRole 以允许两个虚构 EMRFS 角色代入该角色。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::123456789012:role/EMRFSRole_First",
        "arn:aws:iam::123456789012:role/EMRFSRole_Second"
      ],
      "Sid": "AllowSTSAssumerole"
    }
  ]
}
```

更新 IAM 角色的信任策略

使用 <https://console.aws.amazon.com/iam/> 打开 IAM 控制台。

1. 选择 Roles (角色)，在 Search (搜索) 中输入角色的名称，然后选择其 Role name (角色名称)。
2. 选择信任关系，然后选择编辑信任关系。
3. 根据 Policy Document (策略文档) 和上述指南添加信任语句，然后选择 Update Trust Policy (更新信任策略)。

指定角色作为密钥用户

如果某个角色允许访问 Amazon S3 中使用 Amazon KMS key 进行加密的位置，请务必将该角色指定为密钥用户。这会为该角色授予使用该 KMS 密钥的权限。有关更多信息，请参阅 Amazon Key Management Service 开发人员指南中的 [在 Amazon KMS 中使用密钥策略](#)。

为 EMRFS 的 IAM 角色设置安全配置

Important

如果您指定的 EMRFS 的 IAM 角色均不适用，则 EMRFS 将退回到适用的 Amazon EMR 角色。EC2在创建集群时，可以考虑根据应用程序的需要自定义角色以限制对 Amazon S3 的权限，然后指定该自定义角色，而不是指定 EMR_EC2_DefaultRole。有关更多信息，请参阅[使用 Amazon EMR 自定义 IAM 角色](#)和[在创建集群时指定自定义 IAM 角色](#)。

使用控制台指定用于处理 EMRFS 对 Amazon S3 的请求的 IAM 角色

1. 创建一个安全配置来指定角色映射：
 - a. 在 Amazon EMR 控制台中，依次选择 Security configurations (安全配置) 和 Create (创建)。
 - b. 键入安全配置的 Name (名称)。在创建集群时，使用此名称来指定安全配置。
 - c. 选择 Use IAM roles for EMRFS requests to Amazon S3 (使用 IAM 角色处理 EMRFS 对 Amazon S3 的请求)。
 - d. 选择要应用的 IAM 角色，在访问基础下的列表中选择标识符类型 (用户、组或 S3 前缀，然后输入相应标识符。如果使用多个标识符，请将它们以逗号分隔，不要包含空格。有关每个标识符类型的更多信息，请参阅以下 [JSON configuration reference](#)。
 - e. 选择Add role (添加角色)设置其它角色映射，如上一部所述。
 - f. 根据需要设置其它安全配置选项，然后选择 Create (创建)。有关更多信息，请参阅[使用 Amazon EMR 控制台或使用 Amazon CLI](#)。
2. 创建集群时，指定在上面创建的安全配置。有关更多信息，请参阅 [指定 Amazon EMR 集群的安全配置](#)。

要为向 Amazon S3 发出的 EMRFS 请求指定 IAM 角色，请使用 Amazon CLI

1. 使用 `aws emr create-security-configuration` 命令，并指定安全配置的名称以及 JSON 格式的安全配置详细信息。

下面所示的示例命令创建名为 EMRFS_Roles_Security_Configuration 的安全配置。它基于保存在执行该命令的目录下的文件 MyEmrfsSecConfig.json 中的 JSON 结构。

```
aws emr create-security-configuration --name EMRFS_Roles_Security_Configuration --  
security-configuration file://MyEmrfsSecConfig.json.
```

按照以下准则处理 `MyEmrFsSecConfig.json` 文件的结构。您可以与其它安全配置选项的结构一起指定此结构。有关更多信息，请参阅[使用 Amazon EMR 控制台或使用 Amazon CLI](#)。

以下是一个示例 JSON 代码段，用于在安全配置中为 EMRFS 指定自定义 IAM 角色。它演示了三种不同标识符类型的角色映射，后跟参数引用。

```
{
  "AuthorizationConfiguration": {
    "EmrFsConfiguration": {
      "RoleMappings": [{
        "Role": "arn:aws:iam::123456789101:role/allow_EMRFS_access_for_user1",
        "IdentifierType": "User",
        "Identifiers": [ "user1" ]
      },{
        "Role": "arn:aws:iam::123456789101:role/allow_EMRFS_access_to_demo_s3_buckets",
        "IdentifierType": "Prefix",
        "Identifiers": [ "s3://amzn-s3-demo-bucket1/", "s3://amzn-s3-demo-bucket2/" ]
      },{
        "Role": "arn:aws:iam::123456789101:role/allow_EMRFS_access_for_AdminGroup",
        "IdentifierType": "Group",
        "Identifiers": [ "AdminGroup" ]
      }]
    }
  }
}
```

参数	说明
"AuthorizationConfiguration":	必需。
"EmrFsConfiguration":	必需。包含角色映射。

参数	说明
"RoleMappings":	必需。包含一个或多个角色映射定义。按照角色映射的先后顺序对角色映射进行评估。对于 Amazon S3 中的 EMRFS 数据调用，如果角色映射评估为 true，则不会评估其它角色映射，并且 EMRFS 将使用指定的 IAM 角色进行请求。角色映射由以下必需参数组成：
"Role":	以 <code>arn:aws:iam:: <i>account-id</i> :role/<i>role-name</i></code> 格式指定 IAM 角色的 ARN 标识符。如果 EMRFS 对 Amazon S3 的请求与指定的任何 Identifiers 匹配，则这是 Amazon EMR 承担的 IAM 角色。
"IdentifierType":	可以是以下值之一： "User" 指定标识符是一个或多个 Hadoop 用户，可以是 Linux 账户用户或 Kerberos 主体。如果 EMRFS 请求来自一个或多个指定用户，则担任 IAM 角色。 "Prefix" 指定该标识符是 Amazon S3 位置。用于调用具有指定前缀的一个或多个位置时代入 IAM 角色。例如，前缀 <code>s3://amzn-s3-demo-bucket/</code> 匹配 <code>s3://amzn-s3-demo-bucket/mydir</code> 和 <code>s3://amzn-s3-demo-bucket/yetanotherdir</code>。 "Group" 指定标识符是一个或多个 Hadoop 组。如果请求来自指定组或组中的用户，则代入 IAM 角色。
"Identifiers":	指定一个或多个相应标识符类型的标识符。用逗号分隔多个标识符，不含空格。

2. 使用 `aws emr create-cluster` 命令创建集群，并指定上一步中创建的安全配置。

以下示例创建一个安装了默认核心 Hadoop 应用程序的集群。集群使用上面创建的安全配置 `EMRFS_Roles_Security_Configuration`，还使用自定义 Amazon EMR 角色用于 EC2 `EC2_Role_EMR_Restrict_S3`，该角色使用 `InstanceProfile` 参数的参数指定。--ec2-attributes

Note

为了便于读取，包含 Linux 行继续符 (\)。它们可以通过 Linux 命令删除或使用。对于 Windows，请将它们删除或替换为脱字号 (^)。

```
aws emr create-cluster --name MyEmrFsS3RolesCluster \  
--release-label emr-7.12.0 --ec2-attributes  
  InstanceProfile=EC2_Role_EMR_Restrict_S3,KeyName=MyKey \  
--instance-type m5.xlarge --instance-count 3 \  
--security-configuration EMRFS_Roles_Security_Configuration
```

将针对 Amazon EMR 访问的基于资源的策略用于 Amazon Glue 数据目录

如果您在 Amazon EMR 中将 Amazon Glue 与 Hive、Spark 或 Presto 结合使用，Amazon Glue 支持基于资源的策略来控制对数据目录资源的访问。这些资源包括数据库、表、连接和用户定义的函数。有关更多信息，请参阅《Amazon Glue 开发人员指南》中的 [Amazon Glue 资源策略](#)。

使用基于资源的策略限制从 Amazon EMR 中访问 Amazon Glue 时，您在权限策略中指定的委托人必须与 EC2 创建集群时指定的实例配置文件关联的角色 ARN。例如，对于附加到目录的基于资源的策略，您可以使用以下示例所示的格式为 EC2 集群实例 `EMR_EC2_DefaultRole` 的默认服务角色指定角色 ARN，如下所示：Principal

```
arn:aws:iam::acct-id:role/EMR_EC2_DefaultRole
```

acct-id 可以与 Glue 账 Amazon 号 ID 不同。这允许从不同账户中的 EMR 集群进行访问。您可以指定多个委托人，且每个委托人都可以来自不同的账户。

将 IAM 角色用于直接调用 Amazon 服务的应用程序

在集群 EC2 实例上运行的应用程序在调用 Amazon 服务时可以使用 EC2 实例配置文件获取临时安全证书。

Amazon EMR 版本 2.3.0 和更高版本上的 Hadoop 版本已经过更新，可以使用 IAM 角色。如果您的应用程序严格在 Hadoop 架构之上运行，并且不直接调用任何服务 Amazon，则它应该无需修改即可与 IAM 角色配合使用。

如果您的应用程序 Amazon 直接调用服务，则需要对其进行更新以利用 IAM 角色。这意味着，您的应用程序不是从集群中的 EC2 实例/etc/hadoop/conf/core-site.xml上获取账户证书，而是使用软件开发工具包通过 IAM 角色访问资源，或者调用 EC2 实例元数据来获取临时证书。

使用软件开发工具包通过 IAM 角色访问 Amazon 资源

- 以下主题介绍如何使用其中几个通过 IAM 角色 Amazon SDKs 访问临时证书。每个主题的开头介绍了不使用 IAM 角色的应用程序的版本，然后向您分步讲解将该应用程序转换为可以使用 IAM 角色的过程。
 - 将@@ [适用于亚马逊 EC2 实例的 IAM 角色与适用于 Java 的软件开发工具包结合使用](#) 《适用于 Java 的 Amazon SDK 开发者指南》
 - [使用适用于 .NET 的 Amazon SDK 开发者指南中的适用于.NET 的 SDK 的亚马逊 EC2实例的 IAM 角色](#)
 - 将@@ [适用于亚马逊 EC2实例的 IAM 角色与适用于 PHP 的 SDK 一起使用](#) 《适用于 PHP 的 Amazon SDK 开发者指南》
 - [使用适用于 Ruby 的 Amazon SDK 开发者指南中的 Amazon EC2 实例的 IAM 角色和适用于 Ruby 的 SDK](#)

从 EC2 实例元数据中获取临时证书

- 从使用指定 IAM 角色运行的 EC2 实例调用以下 URL，该实例会返回关联的临时安全证书（AccessKeyId SecretAccessKey、SessionToken、和到期）。以下示例使用 Amazon EMR 的默认实例配置文件 EMR_EC2_DefaultRole。

```
GET http://169.254.169.254/latest/meta-data/iam/security-credentials/EMR_EC2_DefaultRole
```

有关编写使用 IAM 角色的应用程序的更多信息，请参阅[授予在 Amazon EC2 实例上运行的应用程序访问 Amazon 资源的权限](#)。

有关临时安全凭证的更多信息，请参阅《使用临时安全凭证》指南中的[使用临时安全凭证](#)。

允许用户和组创建和修改角色

必须允许为集群创建、修改和指定角色的 IAM 委托人（用户和组，包括默认角色）执行以下操作。有关每个操作的详细信息，请参阅《IAM API 参考》https://docs.amazonaws.cn/IAM/latest/APIReference/API_Operations.html中的操作。

- iam:CreateRole
- iam:PutRolePolicy
- iam:CreateInstanceProfile
- iam:AddRoleToInstanceProfile
- iam:ListRoles
- iam:GetPolicy
- iam:GetInstanceProfile
- iam:GetPolicyVersion
- iam:AttachRolePolicy
- iam:PassRole

iam:PassRole 权限允许创建集群。其余权限允许创建默认角色。

有关向用户分配权限的信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[更改用户的权限](#)。

Amazon EMR 基于身份的策略示例

默认情况下，用户和角色没有创建或修改 Amazon EMR 资源的权限。他们也无法使用 Amazon Web Services 管理控制台 Amazon CLI、或 Amazon API 执行任务。IAM 管理员必须创建 IAM 策略，以便为用户和角色授予权限以对所需的指定资源执行特定的 API 操作。然后，管理员必须将这些策略附加到需要这些权限的用户或组。

要了解如何使用这些示例 JSON 策略文档创建 IAM 基于身份的策略，请参阅《IAM 用户指南》中的[在 JSON 选项卡上创建策略](#)。

主题

- [Amazon EMR 的策略最佳实践](#)
- [允许用户查看他们自己的权限](#)
- [Amazon EMR 托管式策略](#)
- [对集群和 EMR Notebooks 进行基于标签的访问的 IAM policy](#)

- [在 Amazon EMR 中拒绝该 ModifyInstanceGroup 操作](#)
- [Amazon EMR 身份和访问问题排查](#)

Amazon EMR 的策略最佳实践

基于身份的策略非常强大。它们确定某个人是否可以创建、访问或删除您账户中的 Amazon EMR 资源。这些操作可能会给您的 Amazon 账户带来费用。创建或编辑基于身份的策略时，请遵循以下指南和建议：

- 开始使用 Amazon 托管策略 — 要快速开始使用 Amazon EMR，请使用 Amazon 托管策略为员工提供所需的权限。这些策略已在您的账户中提供，并由 Amazon 维护和更新。有关更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的[使用 Amazon 托管策略的权限入门](#)和[Amazon EMR 托管式策略](#)。
- 授予最低权限：创建自定义策略时，仅授予执行任务所需的许可。最开始只授予最低权限，然后根据需要授予其它权限。这样做比起一开始就授予过于宽松的权限而后再尝试收紧权限来说更为安全。有关更多信息，请参阅 IAM 用户指南 中的[授予最低权限](#)。
- 为敏感操作启用 MFA：为增强安全性，要求用户使用多重身份验证 (MFA) 来访问敏感资源或 API 操作。要了解更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的[在 Amazon 中使用多重身份验证 \(MFA\)](#)。
- 使用策略条件来增强安全性：在切实可行的范围内，定义基于身份的策略在哪些情况下允许访问资源。例如，您可编写条件来指定请求必须来自允许的 IP 地址范围。您也可以编写条件，以便仅允许指定日期或时间范围内的请求，或者要求使用 SSL 或 MFA。有关更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的[IAM JSON 策略元素：条件](#)。

允许用户查看他们自己的权限

该示例说明了您如何创建策略，以允许用户查看附加到其用户身份的内联和托管式策略。此策略包括在控制台上或使用 Amazon CLI 或 Amazon API 以编程方式完成此操作的权限。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUser",
```

```

        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListUserPolicies"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    ]
},
{
    "Sid": "NavigateInConsole",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListUsers"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
}
]
}

```

Amazon EMR 托管式策略

授予对所需 Amazon EMR 操作的完全访问权限或只读访问权限的最简单方式是使用适用于 Amazon EMR 的 IAM 托管式策略。托管式策略提供了在权限要求发生更改时自动更新的好处。如果您使用内联策略，则可能出现导致权限错误的服务更改。

Amazon EMR 将弃用现有托管式策略（v1 策略）以支持新的托管策略（v2 策略）。新的托管策略已经缩小了范围，以符合 Amazon 最佳实践。弃用现有 v1 托管式策略之后，您将无法将这些策略附加到任何新的 IAM 角色或用户。现有角色和使用弃用策略的用户可以继续使用它们。v2 托管式策略使用标签限制访问。它们仅允许指定的 Amazon EMR 操作，并需要使用 EMR 特定密钥标记的集群资源。我们建议您在新的 v2 策略之前仔细阅读文档。

在 IAM 控制台的策略列表中，v1 策略将被标记为已弃用，并在其旁边显示一个警告图标。已弃用的策略具有以下特征：

- 该策略继续为所有当前附加的用户、组和角色工作。什么都不会中断。
- 该策略不能附加到任何新的用户、组或角色。该策略若与当前实体分离,则不能重新附加。
- 从所有当前实体分离 v1 策略后，该策略将不再可见且无法再使用。

下表总结了当前策略 (v1) 与 v2 策略之间的更改。

Amazon EMR 托管策略更改

策略类型	策略名称	策略目的	对 v2 策略的更改
默认 EMR 服务角色和附加的托管式策略	角色名称：EMR_DefaultRole V1 策略（待弃用）：（AmazonElasticMapReduceRoleEMR 服务角色） v2（缩小范围）策略名称： AmazonEMRServicePolicy_v2	允许 Amazon EMR 在配置资源和执行 Amazon 服务级别操作时代表您调用其他服务。所有集群都需要该角色。	策略添加了新的权限 "ec2:DescribeInstanceTypes"。此 API 操作返回给定可用区列表支持的实例类型列表。
IAM 托管策略，允许附加的用户、角色或组完全访问 Amazon EMR	V2（范围）策略名称： AmazonEMRServicePolicy_v2	允许用户执行 EMR 操作的完全权限。包括 iam:PassRole m：资源权限。	策略添加了一个先决条件，即用户必须将用户标记添加到资源，然后才能使用此策略。请参阅 标记资源以使用托管式策略 。 iam: PassRole 操作需要将 iam PassedToService m: 条件设置为指定服务。默认情况下 EC2，不允许访问

策略类型	策略名称	策略目的	对 v2 策略的更改
			亚马逊、Amazon S3 和其他服务。请参阅 用于完全访问的 IAM 托管式策略 (v2 托管默认策略) 。
IAM 托管式策略，用于通过附加的用户、角色或组只读访问 EMR	V1 策略 (将被弃用) : AmazonElasticMapReduceReadOnlyAccess V2 (范围) 策略名称 : AmazonEMRReadOnlyAccessPolicy_v2	允许用户执行 Amazon EMR 操作的只读权限。	权限只允许指定的 elasticmapreduce 只读操作。默认情况下，不允许访问 Amazon S3。请参阅 用于只读访问的 IAM 托管式策略 (v2 托管默认策略) 。
默认 EMR 服务角色和附加的托管式策略	角色名称 : EMR_DefaultRole V1 策略 (待弃用) : (AmazonElasticMapReduceRoleEMR 服务角色) v2 (缩小范围) 策略名称 : AmazonEMRServicePolicy_v2	允许 Amazon EMR 在配置资源和执行 Amazon 服务级别操作时代表您调用其他服务。所有集群都需要该角色。	v2 服务角色和 v2 默认策略将替换已弃用的角色和策略。策略添加了一个先决条件，即用户必须将用户标记添加到资源，然后才能使用此策略。请参阅 标记资源以使用托管式策略 。请参阅 Amazon EMR 的服务角色 (EMR 角色) 。

策略类型	策略名称	策略目的	对 v2 策略的更改
集群 EC2 实例的服务角色 (EC2 实例配置文件)	角色名称 : EMR_ _ EC2 DefaultRole 已弃用的策略名称 : 角色 AmazonElasticMapReducefor EC2	允许在 EMR 集群上运行的应用程序访问其它 Amazon 资源 , 例如 Amazon S3。如果您运行处理来自 Amazon S3 的数据的 Apache Spark 任务 , 则策略需要允许访问此类资源。	默认角色和默认策略都将逐渐被弃用。没有替代的 Amazon 默认托管角色或策略。您需要提供基于资源或基于身份的策略。这意味着 , 默认情况下 , 在 EMR 集群上运行的应用程序无权访问 Amazon S3 或其它资源 , 除非您手动将其添加到策略中。请参阅 默认角色和托管式策略 。
其他 EC2 服务角色策略	当前策略名称 : AmazonElasticMapReduceforAutoScalingRole、AmazonElasticMapReduceEditorsRole、Amazon EMRCleanup 政策	提供 Amazon EMR 在使用自动扩展、笔记本或清 EC2 理 Amazon 资源时访问其他资源和执行操作所需的权限。	对 v2 没有更改。

保护 iam : PassRole

Amazon EMR 完全权限默认托管策略包含 iam:PassRole 安全配置 , 包括以下内容 :

- iam:PassRole 权限仅适用于特定默认 Amazon EMR 角色。
- iam:PassedToService 允许您仅将策略用于指定 Amazon 服务 (例如 elasticmapreduce.amazonaws.com 和) 的条件 ec2.amazonaws.com。

您可以在 IAM 控制台中查看 [Amazon EMRFull AccessPolicy_v2](#) 和 [Amazon P EMRService olicy_v2 策略](#) 的 JSON 版本。建议您使用 v2 托管式策略创建新的集群。

要创建自定义策略，建议您从托管式策略开始，然后根据您的需求编辑这些策略。

有关如何将策略附加到用户（主体）的信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[通过 Amazon Web Services 管理控制台使用托管式策略](#)。

标记资源以使用托管式策略

Amazon EMR 策略 `AmazonEMRManagedPolicies_v2` 和 `AmazonEMRFullAccessPolicy_v2` 取决于对亚马逊 EMR 配置或使用的资源的限定访问权限。缩小范围是通过限制对那些具有预定义用户标签关联的资源的访问权限来实现的。当您使用这两个策略中的任何一个时，您必须在配置集群时传递预定义的用户标签 `for-use-with-amazon-emr-managed-policies = true`。然后，Amazon EMR 将自动传播该标签。此外，您必须将用户标签添加到以下部分中列出的资源。如果您使用 Amazon EMR 控制台启动集群，请参阅 [使用 Amazon EMR 控制台启动具有 v2 托管式策略的集群的注意事项](#)。

若要使用托管策略，在使用 CLI、SDK 或其他方法配置集群时传递用户标签 `for-use-with-amazon-emr-managed-policies = true`。

当您传递标签时，Amazon EMR 会将标签传播到它创建的私有子网 ENI、EC2 实例和 EBS 卷。Amazon EMR 还会自动为其创建的安全组添加标签。但是，如果您希望 Amazon EMR 与特定安全组一起启动，则必须对其进行标记。对于非 Amazon EMR 创建的资源，您必须向这些资源添加标签。例如，您必须标记亚马逊 EC2 子网、EC2 安全组（如果不是由 Amazon EMR 创建的）VPCs 和（如果您希望 Amazon EMR 创建安全组）。要启动中包含 v2 托管策略的集群 VPCs，必须使用预定义 VPCs 的用户标签来标记这些集群。请参阅 [使用 Amazon EMR 控制台启动具有 v2 托管式策略的集群的注意事项](#)。

传播用户指定的标记

Amazon EMR 使用您在创建集群时指定的 Amazon EMR 标签来标记其创建的资源。Amazon EMR 将标签应用于它在集群生命周期内创建的资源。

Amazon EMR 传播以下资源的用户标签：

- 私有子网 ENI（服务访问弹性网络接口）
- EC2 实例
- EBS 卷
- EC2 启动模板

自动标记的安全组

无论您在创建集群命令中指定了哪些标签，Amazon EMR 都会使用适用于 Amazon EMR 的 v2 托管策略所需的标签来标记其创建 EC2 的安全组。for-use-with-amazon-emr-managed-policies 对于在引入 v2 托管策略之前创建的安全组，Amazon EMR 不会自动标记。如果要对账户中已存在的默认安全组使用 v2 托管策略，则需要使用 for-use-with-amazon-emr-managed-policies = true 手动标记安全组。

手动标记的集群资源

您必须手动标记一些集群资源，以便 Amazon EMR 默认角色可以访问。

- 您必须使用 Amazon EMR 托管策略标签手动标记 EC2 安全组和 EC2 子网。for-use-with-amazon-emr-managed-policies
- 如果您希望 Amazon EMR 创建默认安全组，则必须手动标记 VPC。如果默认安全组不存在，EMR 将尝试使用特定标记创建安全组。

Amazon EMR 会自动为以下资源添加标签：

- EMR 创建的安全组 EC2

您必须手动为以下资源添加标签：

- EC2 子网
- EC2 安全组

(可选) 您可以手动为以下资源添加标签：

- VPC：仅当您希望 Amazon EMR 创建安全组时

使用 Amazon EMR 控制台启动具有 v2 托管策略的集群的注意事项

您可以使用 Amazon EMR 控制台预置具有 v2 托管策略的集群。以下是您使用控制台启动 Amazon EMR 集群时的一些注意事项。

- 您不需要传递预定义标签。Amazon EMR 会自动添加标签并将其传播到恰当组件。
- 对于需要手动标记的组件，如果您具有标记资源所需的权限，Amazon EMR 旧控制台会尝试自动标记这些组件。如果您没有标记资源的权限，或者想要使用控制台，请让管理员标记这些资源。
- 除非满足所有先决条件，否则无法启动具有 v2 托管策略的集群。

- Amazon EMR 旧控制台向您显示哪些资源 (VPC/子网) 需要标记。

完全访问 Amazon EMR 的 IAM 托管策略 (v2 托管默认策略)

v2 范围 EMR 默认托管式策略向用户授予特定访问权限。它们需要预定义的 Amazon EMR 资源标签和 Amazon EMR 使用的资源的 `iam:PassRole` 条件键，例如用于启动集群的 Subnet 和 SecurityGroup。

要为 Amazon EMR 授予对必需操作的权限，可附加 `AmazonEMRFullAccessPolicy_v2` 托管式策略。此更新的默认托管式策略将替换 [AmazonElasticMapReduceFullAccess](#) 托管式策略。

`AmazonEMRFullAccessPolicy_v2` 取决于对 Amazon EMR 预置或使用的资源的范围缩小访问权限。使用此策略时，您需要在预置集群时传递用户标签 `for-use-with-amazon-emr-managed-policies = true`。Amazon EMR 将自动传播标签。此外，您可能需要手动向特定类型的资源添加用户标签，例如不是由 Amazon EMR 创建 EC2 的安全组。有关更多信息，请参阅 [标记资源以使用托管式策略](#)。

[AmazonEMRFullAccessPolicy_v2](#) 策略通过执行以下操作来保护资源：

- 需要使用预定义的 Amazon EMR 托管式策略标签 `for-use-with-amazon-emr-managed-policies` 标记资源，以便创建集群和访问 Amazon EMR。
- 将 `iam:PassRole` 操作限制为特定的默认角色和对特定服务的 `iam:PassedToService` 访问权限。
- 默认情况下，不再提供对亚马逊 EC2、Amazon S3 和其他服务的访问权限。

本策略的内容如下所示。

Note

您还可以使用控制台链接 [AmazonEMRFullAccessPolicy_v2](#) 查看该策略。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```

    "Sid": "RunJobFlowExplicitlyWithEMRManagedTag",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "elasticmapreduce:RunJobFlow"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies": "true"
        }
    }
},
{
    "Sid": "ElasticMapReduceActions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "elasticmapreduce:AddInstanceFleet",
        "elasticmapreduce:AddInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:AddJobFlowSteps",
        "elasticmapreduce:AddTags",
        "elasticmapreduce:CancelSteps",
        "elasticmapreduce:CreateEditor",
        "elasticmapreduce:CreatePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:CreateSecurityConfiguration",
        "elasticmapreduce>DeleteEditor",
        "elasticmapreduce>DeleteSecurityConfiguration",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:DescribeEditor",
        "elasticmapreduce:DescribeJobFlows",
        "elasticmapreduce:DescribePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:DescribeSecurityConfiguration",
        "elasticmapreduce:DescribeStep",
        "elasticmapreduce:DescribeReleaseLabel",
        "elasticmapreduce:GetBlockPublicAccessConfiguration",
        "elasticmapreduce:GetManagedScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:GetPersistentAppUIPresignedURL",
        "elasticmapreduce:GetAutoTerminationPolicy",
        "elasticmapreduce:ListBootstrapActions",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:ListEditors",
        "elasticmapreduce:ListInstanceFleets",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
    ]
}

```

```

        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:ListSecurityConfigurations",
        "elasticmapreduce:ListSteps",
        "elasticmapreduce:ListSupportedInstanceTypes",
        "elasticmapreduce:ModifyCluster",
        "elasticmapreduce:ModifyInstanceFleet",
        "elasticmapreduce:ModifyInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:OpenEditorInConsole",
        "elasticmapreduce:PutAutoScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:PutBlockPublicAccessConfiguration",
        "elasticmapreduce:PutManagedScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:RemoveAutoScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:RemoveManagedScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:RemoveTags",
        "elasticmapreduce:SetTerminationProtection",
        "elasticmapreduce:StartEditor",
        "elasticmapreduce:StopEditor",
        "elasticmapreduce:TerminateJobFlows",
        "elasticmapreduce:ViewEventsFromAllClustersInConsole"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
},
{
    "Sid": "ViewMetricsInEMRConsole",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
},
{
    "Sid": "PassRoleForElasticMapReduce",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:PassRole"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:iam::*:role/EMR_DefaultRole",
        "arn:aws:iam::*:role/EMR_DefaultRole_V2"
    ]
},

```

```

    "Condition": {
      "StringLike": {
        "iam:PassedToService": "elasticmapreduce.amazonaws.com*"
      }
    },
    {
      "Sid": "PassRoleForEC2",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::*:role/EMR_EC2_DefaultRole"
      ],
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "iam:PassedToService": "ec2.amazonaws.com*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "PassRoleForAutoScaling",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::*:role/EMR_AutoScaling_DefaultRole"
      ],
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "iam:PassedToService": "application-autoscaling.amazonaws.com*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "ElasticMapReduceServiceLinkedRole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource": [

```

```

        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/elasticmapreduce.amazonaws.com*/
AWSServiceRoleForEMRCleanup*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "iam:AWSServiceName": [
                "elasticmapreduce.amazonaws.com",
                "elasticmapreduce.amazonaws.com.cn"
            ]
        }
    }
},
{
    "Sid": "ConsoleUIActions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "iam:ListRoles"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
}
]
}

```

用于完全访问的 IAM 托管策略 (即将弃用)

AmazonElasticMapReduceFullAccess 和 AmazonEMRFullAccessPolicy_v2 Amazon Identity and Access Management (IAM) 托管策略授予 Amazon EMR 和其他服务所需的所有操作。

⚠ Important

AmazonElasticMapReduceFullAccess 托管式策略即将弃用，因此不再建议与 Amazon EMR 结合使用。请改用[AmazonEMRFullAccessPolicy_v2](#)。当 IAM 服务最终弃用 v1 策略时，您将无法将其附加到角色。但是，您可以将现有角色附加到集群，即使该角色使用已弃用的策略。

Amazon EMR 完全权限默认托管策略包含 iam:PassRole 安全配置，包括以下内容：

- iam:PassRole 权限仅适用于特定默认 Amazon EMR 角色。
- iam:PassedToService 允许您仅将策略用于指定 Amazon 服务（例如 elasticmapreduce.amazonaws.com 和 ）的条件 ec2.amazonaws.com。

您可以在 IAM 控制台中查看 [Amazon EMRFull AccessPolicy_v2](#) 和 [Amazon P EMRService olicy_v2 策略](#) 的 JSON 版本。建议您使用 v2 托管式策略创建新的集群。

您可以在中查看已弃用的 v1 策略的 Amazon Web Services 管理控制台 内容。[AmazonElasticMapReduceFullAccess](#) 策略中的 ec2:TerminateInstances 操作向用户或角色授予终止与 IAM 账户关联的任何 Amazon EC2 实例的权限。这包括不属于 EMR 集群的实例。

只读访问 Amazon EMR 的 IAM 托管策略（v2 托管默认策略）。

要向 Amazon EMR 授予只读权限，请附上 Amazon EMRRead OnlyAccessPolicy_v2 托管策略。此默认托管式策略将替换 [AmazonElasticMapReduceReadOnlyAccess](#) 托管式策略。下面的代码段显示了此策略声明的内容。与 AmazonElasticMapReduceReadOnlyAccess 策略相比，AmazonEMRReadOnlyAccessPolicy_v2 策略不使用 elasticmapreduce 元素的通配符。相反，默认的 v2 策略限定了允许的 elasticmapreduce 操作范围。

📘 Note

您也可以使用该 Amazon Web Services 管理控制台 [AmazonEMRReadOnlyAccessPolicy_v2](#) 链接查看政策。

JSON

```
{
```

```

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Sid": "ElasticMapReduceActions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "elasticmapreduce:DescribeCluster",
      "elasticmapreduce:DescribeEditor",
      "elasticmapreduce:DescribeJobFlows",
      "elasticmapreduce:DescribeSecurityConfiguration",
      "elasticmapreduce:DescribeStep",
      "elasticmapreduce:DescribeReleaseLabel",
      "elasticmapreduce:GetBlockPublicAccessConfiguration",
      "elasticmapreduce:GetManagedScalingPolicy",
      "elasticmapreduce:GetAutoTerminationPolicy",
      "elasticmapreduce:ListBootstrapActions",
      "elasticmapreduce:ListClusters",
      "elasticmapreduce:ListEditors",
      "elasticmapreduce:ListInstanceFleets",
      "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
      "elasticmapreduce:ListInstances",
      "elasticmapreduce:ListSecurityConfigurations",
      "elasticmapreduce:ListSteps",
      "elasticmapreduce:ListSupportedInstanceTypes",
      "elasticmapreduce:ViewEventsFromAllClustersInConsole"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ]
  },
  {
    "Sid": "ViewMetricsInEMRConsole",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "cloudwatch:GetMetricStatistics"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ]
  }
]
}

```

用于只读访问的 IAM 托管式策略（即将弃用）

AmazonElasticMapReduceReadOnlyAccess 托管式策略即将弃用。启动新集群时，您无法附加此策略。[AmazonElasticMapReduceReadOnlyAccess](#) 已替换 AmazonEMRReadOnlyAccessPolicy_v2 作为 Amazon EMR 的默认托管式策略。下面的代码段显示了此策略声明的内容。elasticmapreduce 元素的通配符指定仅允许以指定字符串开头的操作。请记住，由于此策略不会明确拒绝操作，因此仍可使用其它策略声明来授予对指定操作的访问权限。

Note

您也可以使用 Amazon Web Services 管理控制台 来查看策略。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "elasticmapreduce:Describe*",
        "elasticmapreduce:List*",
        "elasticmapreduce:ViewEventsFromAllClustersInConsole",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "sdb:Select",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Sid": "AllowELASTICMAPREDUCEDescribe"
    }
  ]
}
```


Amazon 托管策略：EMRDescribeClusterPolicyForEMRWAL

您不能将 EMRDescribeClusterPolicyForEMRWAL 附加到自己的 IAM 实体。此策略附加到服务相关角色，该角色允许 Amazon EMR 代表您执行操作。有关此服务相关角色的更多信息，请参阅 [将服务相关角色与 Amazon EMR 结合使用以预写日志记录](#)。

此策略授予只读权限，允许 Amazon EMR 的 WAL 服务查找并返回集群的状态。有关 Amazon EMR WAL 的更多信息，请参阅 [Amazon EMR 的预写日志 \(WAL\)](#)。

权限详细信息

该策略包含以下权限：

- `emr`：允许主体描述 Amazon EMR 中的集群状态。这样，Amazon EMR 才能确认集群何时终止，并在 30 天后清理集群留下的任何 WAL 日志。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "elasticmapreduce:DescribeCluster"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Sid": "AllowELASTICMAPREDUCEDescribecluster"
    }
  ]
}
```

Amazon 亚马逊 EMR 的托管政策

Amazon 托管策略是由创建和管理的独立策略 Amazon。Amazon 托管策略旨在为许多常见用例提供权限，以便您可以开始为用户、组和角色分配权限。

请记住，Amazon 托管策略可能不会为您的特定用例授予最低权限权限，因为它们可供所有 Amazon 客户使用。我们建议通过定义特定于使用案例的[客户管理型策略](#)来进一步减少权限。

您无法更改 Amazon 托管策略中定义的权限。如果 Amazon 更新 Amazon 托管策略中定义的权限，则更新会影响该策略所关联的所有委托人身份（用户、组和角色）。Amazon 最有可能在启动新的 API 或现有服务可以使用新 Amazon Web Services 服务的 API 操作时更新 Amazon 托管策略。

有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [Amazon 托管式策略](#)。

亚马逊 EMR 更新了托管政策 Amazon

查看自该服务开始跟踪这些更改以来对 Amazon EMR Amazon 托管政策的更新的详细信息。

更改	描述	日期
AmazonEMRServicePolicy_v2 ：对现有策略的更新	从 Amazon EMR 版本 7.5.0 开始，添加了所需的 <code>ec2:CreateVpcEndpoint</code> 、 <code>ec2:ModifyVpcEndpoint</code> 和 <code>ec2:CreateTags</code> 以获得最佳体验。	2025 年 3 月 4 日
AmazonEMRServicePolicy_v2 ：对现有策略的更新	添加了 <code>elasticmapreduce:CreatePersistentAppUI</code> 、 <code>elasticmapreduce:DescribePersistentAppUI</code> 和 <code>elasticmapreduce:GetPersistentAppUIPresignedURL</code> 。	2025 年 2 月 28 日
EMRDescribeClusterPolicyForEMRWAL ：新策略	添加了一项新策略，允许 Amazon EMR 在集群终止后 30 天确定 WAL 清理的集群状态。	2023 年 8 月 10 日

更改	描述	日期
AmazonEMRFullAccessPolicy_v2 和 AmazonEMRReadOnlyAccessPolicy_v2 : 对现有策略的更新	添加了elasticmapreduce:DescribeReleaseLabel 和elasticmapreduce:GetAutoTerminationPolicy 。	2022 年 4 月 21 日
AmazonEMRFullAccessPolicy_v2 : 对现有策略的更新	为 使用自定义 AMI 为 Amazon EMR 集群配置提供更大的灵活性 添加了 ec2:DescribeImages 。	2022 年 2 月 15 日
Amazon EMR 托管式策略	更新以明确预定义用户标签的使用情况。 添加了有关使用 Amazon 控制台启动具有 v2 托管策略的集群的部分。	2021 年 9 月 29 日
AmazonEMRFullAccessPolicy_v2 : 对现有策略的更新	更改了 PassRoleForAutoScaling 和 PassRoleForEC2 操作，以使用 StringLike 条件运算符分别匹配 "iam:PassedToService":"application-autoscaling.amazonaws.com*" 和 "iam:PassedToService":"ec2.amazonaws.com*" 。	2021 年 5 月 20 日

更改	描述	日期
<u>AmazonEMRFullAccessPolicy_v2</u> : 对现有策略的更新	删除了无效操作 <code>s3:ListBuckets</code> , 并将其替换为 <code>s3:ListAllMyBuckets</code> 操作。 更新了服务相关角色 (SLR) 创建方面的内容, 以明确将范围缩小到 Amazon EMR 具有的唯一拥有明确服务委托人的 SLR。SLRs 可以创建的与此更改之前完全相同。	2021 年 3 月 23 日
<u>AmazonEMRFullAccessPolicy_v2</u> : 新策略	Amazon EMR 添加了新权限来确定对资源的访问范围, 并添加了一个先决条件, 即用户必须先将预定义的用户标签添加到资源中, 然后才能使用 Amazon EMR 托管式策略。 <code>iam:PassRole</code> 操作需要将 <code>iam:PassedToService</code> 条件设置为指定服务。默认情况下 EC2, 不允许访问亚马逊、Amazon S3 和其他服务。	2021 年 3 月 11 日
<u>AmazonEMRServicePolicy_v2</u> : 新策略	添加了一个先决条件, 即用户必须将用户标记添加到资源, 然后才能使用此策略。	2021 年 3 月 11 日
<u>AmazonEMRReadOnlyAccessPolicy_v2</u> : 新策略	权限只允许指定的 <code>elasticmapreduce</code> 只读操作。默认情况下, 不允许访问 Amazon S3。	2021 年 3 月 11 日
Amazon EMR 开始跟踪更改	Amazon EMR 开始跟踪其 Amazon 托管政策的变更。	2021 年 3 月 11 日

对集群和 EMR Notebooks 进行基于标签的访问的 IAM policy

您可以在基于身份的策略中使用条件，以便基于标签控制对集群和 EMR Notebooks 的访问。

有关向集群添加标签的更多信息，请参阅[为 EMR 集群添加标签](#)。

以下示例说明将条件运算符与 Amazon EMR 条件键结合使用的不同场景和方法。这些 IAM policy 声明仅用于演示目的，并且不应用于生产环境。可通过多种方式来组合策略声明，以根据要求授予和拒绝权限。有关规划和测试 IAM policy 的更多信息，请参阅[IAM 用户指南](#)。

Important

一个重要注意事项是，应该明确拒绝添加标签操作的权限。这可以防止用户标记资源，从而为其授予您不打算授予的权限。如果您未拒绝资源的标记操作，用户可以修改标签并规避基于标签的策略意图。

适用于集群的基于身份的策略语句示例

以下示例演示基于身份的权限策略，用于控制允许对 EMR 集群执行的操作。

Important

Amazon EMR 中的 `ModifyInstanceGroup` 操作不需要您指定集群 ID。因此，基于集群标签拒绝此操作需要额外的考虑。有关更多信息，请参阅[在 Amazon EMR 中拒绝该 `ModifyInstanceGroup` 操作](#)。

主题

- [仅允许带特定标签值的集群上的操作](#)
- [创建集群时需要集群标签](#)
- [允许带有特定标签的集群上的操作，而不管标签值如何](#)

仅允许带特定标签值的集群上的操作

以下示例演示了一个策略，该策略允许用户使用值 `dev` 根据集群标签 `department` 执行操作，并允许用户对集群添加相同的标签。最后一个策略示例演示如何拒绝向 EMR 集群添加除该相同标签之外的其它标签的权限。

在以下策略示例中，StringEquals 条件运算符尝试将 *dev* 与标签 *department* 的值匹配。如果标签 *department* 尚未添加到集群或不包含值 *dev*，则策略不会应用，并且此策略将不允许这些操作。如果任何其它策略声明允许操作，则用户只能使用标签中包含此值的集群。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Stmt12345678901234",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:ListSteps",
        "elasticmapreduce:TerminateJobFlows",
        "elasticmapreduce:SetTerminationProtection",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListBootstrapActions",
        "elasticmapreduce:DescribeStep"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "elasticmapreduce:ResourceTag/department": "dev"
        }
      }
    }
  ]
}
```

您也可以使用条件运算符指定多个标签值。例如，要运行其 *department* 标签包含值 *dev* 或 *test* 的集群上的所有操作，您可以将上一个示例中的条件块替换为以下内容。

```
"Condition": {
  "StringEquals": {
    "elasticmapreduce:ResourceTag/department": ["dev", "test"]
  }
}
```

```
    }
  }
}
```

创建集群时需要集群标签

在前面的示例中，以下示例策略将查找相同的匹配标签：*department* 标签的值 *dev*。但在此示例中，RequestTag 条件键指定策略在标签创建期间适用。因此，您必须使用与指定值匹配的标签创建集群。

要创建带有标签的集群，您还必须具有 elasticmapreduce:AddTags 操作权限。对于此语句，elasticmapreduce:ResourceTag 条件键确保 IAM 仅授予对标签 *department* 上具有值 *dev* 的标签资源的访问权限。Resource 元素用于将此权限限制到集群资源。

对于PassRole资源，您必须在语句中提供 Amazon 账户 ID 或别名、服务角色名称以及PassRoleForEMR语句PassRoleForEC2句中的实例配置文件名称。有关 IAM ARN 格式的更多信息，请参阅 [IAM 用户指南 ARNs](#) 中的 IAM。

有关匹配的标签键值的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [aws:RequestTag/tag-key](#)。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "RunJobFlowExplicitlyWithTag",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "elasticmapreduce:RunJobFlow"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:RequestTag/department": "dev"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AddTagsForDevClusters",
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "elasticmapreduce:AddTags"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "elasticmapreduce:ResourceTag/department": "dev"
        }
    }
},
{
    "Sid": "PassRoleForEMR",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:PassRole"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:iam::123456789012:role/Role-Name-With-Path"
    ],
    "Condition": {
        "StringLike": {
            "iam:PassedToService": "elasticmapreduce.amazonaws.com*"
        }
    }
},
{
    "Sid": "PassRoleForEC2",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:PassRole"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:iam::123456789012:role/Role-Name-With-Path"
    ],
    "Condition": {
        "StringLike": {
            "iam:PassedToService": "ec2.amazonaws.com*"
        }
    }
}
]

```


}

允许带有特定标签的集群上的操作，而不管标签值如何

您也可以仅允许具有特定标签的集群上的操作，而不管标签值如何。为此，您可以使用 Null 运算符。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[用于检查条件键是否存在的条件运算符](#)。例如，要仅允许包含 *department* 标签的 EMR 集群上的操作 (而不管此标签包含的值如何)。您可以将上一示例中的条件块替换为以下内容。Null 运算符可检查 EMR 集群上是否存在标签 *department*。如果此标签存在，则 Null 语句的计算结果为 false，这匹配此策略声明中指定的条件并允许相应的操作。

```
"Condition": {
  "Null": {
    "elasticmapreduce:ResourceTag/department": "false"
  }
}
```

以下策略声明仅允许用户在集群具有 *department* 标签 (可包含任何值) 的情况下创建 EMR 集群。对于 PassRole 资源，您需要提供 Amazon 账户 ID 或别名以及服务角色名称。有关 IAM ARN 格式的更多信息，请参阅 [IAM 用户指南 ARNs](#) 中的 IAM。

有关指定 null (false) 条件运营的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[用于检查条件键是否存在的条件运算符](#)。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "CreateClusterTagNullCondition",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "elasticmapreduce:RunJobFlow"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Condition": {
```

```

        "Null": {
            "aws:RequestTag/department": "false"
        }
    },
    {
        "Sid": "AddTagsNullCondition",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "elasticmapreduce:AddTags"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*"
        ],
        "Condition": {
            "Null": {
                "elasticmapreduce:ResourceTag/department": "false"
            }
        }
    },
    {
        "Sid": "PassRoleForElasticMapReduce",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "iam:PassRole"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:iam::123456789012:role/Role-Name-With-Path"
        ],
        "Condition": {
            "StringLike": {
                "iam:PassedToService": "elasticmapreduce.amazonaws.com*"
            }
        }
    },
    {
        "Sid": "PassRoleForEC2",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "iam:PassRole"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:iam::123456789012:role/Role-Name-With-Path"
        ],
    },

```

```

    "Condition": {
      "StringLike": {
        "iam:PassedToService": "ec2.amazonaws.com*"
      }
    }
  ]
}

```

适用于 EMR Notebooks 的基于身份的策略语句示例

本部分中的示例 IAM policy 语句展示了使用密钥来限制使用 EMR Notebooks 所允许的操作的常见情形。只要与委托人（用户）关联的其它策略都不允许执行这些操作，条件上下文键就会按指示限制允许的操作。

Example：仅允许访问用户基于标记创建的 EMR Notebooks

下面的示例策略语句附加到角色或用户后，会允许用户仅使用他们创建的 Notebook。此策略语句使用创建 Notebook 时应用的默认标签。

在示例中，StringEquals 条件运算符尝试将表示当前用户用户 ID ({aws:userId}) 的变量与标签 creatorUserID 的值相匹配。如果标签 creatorUserID 尚未添加到 Notebook 或不包含当前用户 ID 的值，则策略不会应用，并且此策略将不允许这些操作。如果没有任何其它策略语句允许这些操作，则用户只能使用此标签中包含此值的 Notebook。

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "elasticmapreduce:DescribeEditor",
        "elasticmapreduce:StartEditor",
        "elasticmapreduce:StopEditor",
        "elasticmapreduce>DeleteEditor",
        "elasticmapreduce:OpenEditorInConsole"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "*"
      ]
    }
  ]
}

```

```

    ],
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "elasticmapreduce:ResourceTag/creatorUserId": "${aws:userId}"
      }
    },
    "Sid": "AllowELASTICMAPREDUCEDescribeeditor"
  }
]
}

```

Example : 创建 Notebook 时需要 Notebook 标记

此示例使用 RequestTag 上下文键。仅当用户未更改或删除 creatorUserId 标签时，才允许执行 CreateEditor 操作，此标签是默认添加的。变量 \${aws:userId} 用于指定当前活动用户的用户 ID，此 ID 是标签的默认值。

该策略语句可有助于确保用户不会删除 createUserId 标签或更改其值。

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "elasticmapreduce:CreateEditor"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "elasticmapreduce:RequestTag/creatorUserId": "${aws:userid}"
        }
      },
      "Sid": "AllowELASTICMAPREDUCECreateeditor"
    }
  ]
}

```

此示例要求用户使用键字符串为 dept 且值设置为以下之一的标签创建集群：datascience、analytics、operations。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "elasticmapreduce:CreateEditor"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "elasticmapreduce:RequestTag/dept": [
            "datascience",
            "analytics",
            "operations"
          ]
        }
      },
      "Sid": "AllowELASTICMAPREDUCECreateeditor"
    }
  ]
}
```

Example：将 Notebook 创建限定到已标记的集群并需要 Notebook 标签

仅当使用键字符串 owner 设置为一个指定值的标签创建 Notebook 时，此示例才允许创建 Notebook。此外，仅当集群具有键字符串 department 设置为一个指定值的标签时，才能创建 Notebook。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
```

```

{
  "Action": [
    "elasticmapreduce:CreateEditor"
  ],
  "Effect": "Allow",
  "Resource": [
    "*"
  ],
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "elasticmapreduce:RequestTag/owner": [
        "owner1",
        "owner2",
        "owner3"
      ],
      "elasticmapreduce:ResourceTag/department": [
        "dep1",
        "dep3"
      ]
    }
  },
  "Sid": "AllowELASTICMAPREDUCECreateeditor"
}
]
}

```

Example：将能力限定为启动基于标签的 Notebook

此示例将启动 Notebook 的能力限定为那些具有键字符串 owner 设置为一个指定值的标签的 Notebook。因为 Resource 元素仅用于指定 editor，所以此条件不适用于集群，并且它不需要标记。

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "elasticmapreduce:StartEditor"
      ],

```

```

    "Effect": "Allow",
    "Resource": [
        "arn:aws:elasticmapreduce*:123456789012:editor/*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "elasticmapreduce:ResourceTag/owner": [
                "owner1",
                "owner2"
            ]
        }
    },
    "Sid": "AllowELASTICMAPREDUCEStarteditor"
}
]
}

```

此示例类似于上一示例。但是，限制仅适用于已标记的集群，不适用于 Notebook。

JSON

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Action": [
                "elasticmapreduce:StartEditor"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": [
                "arn:aws:elasticmapreduce*:123456789012:cluster/*"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "elasticmapreduce:ResourceTag/department": [
                        "dep1",
                        "dep3"
                    ]
                }
            },
            "Sid": "AllowELASTICMAPREDUCEStarteditor"
        }
    ]
}

```

```
    ]
  }
}
```

此示例使用一组不同的 Notebook 和集群标签。仅当满足以下条件时，它才允许启动 Notebook：

- Notebook 具有键字符串 owner 设置为任意指定值的标签
- 和
- 集群具有键字符串 department 设置为任意指定值的标签

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "elasticmapreduce:StartEditor"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "arn:aws:elasticmapreduce:*:123456789012:editor/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "elasticmapreduce:ResourceTag/owner": [
            "user1",
            "user2"
          ]
        }
      },
      "Sid": "AllowELASTICMAPREDUCEStartededitorByOwner"
    },
    {
      "Action": [
        "elasticmapreduce:StartEditor"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "arn:aws:elasticmapreduce:*:123456789012:cluster/*"
      ]
    }
  ]
}
```



```

    ],
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "elasticmapreduce:ResourceTag/department": [
          "datascience",
          "analytics"
        ]
      }
    },
    "Sid": "AllowELASTICMAPREDUCEStarteditorByDepartment"
  }
]
}

```

Example：将能力限定为打开基于标签的 Notebook 编辑器

仅当满足以下条件时，此示例才允许打开 Notebook 编辑器：

- Notebook 具有键字符串 owner 设置为任意指定值的标签。

和

- 集群具有键字符串 department 设置为任意指定值的标签。

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "elasticmapreduce:OpenEditorInConsole"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "arn:aws:elasticmapreduce:*:123456789012:editor/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "elasticmapreduce:ResourceTag/owner": [
            "user1",
            "user2"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}

```

```

    ]
  },
  {
    "Sid": "AllowELASTICMAPREDUCE0peneditorconsoleByOwner"
  },
  {
    "Action": [
      "elasticmapreduce:OpenEditorInConsole"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": [
      "arn:aws:elasticmapreduce:*:123456789012:cluster/*"
    ],
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "elasticmapreduce:ResourceTag/department": [
          "datascience",
          "analytics"
        ]
      }
    },
    "Sid": "AllowELASTICMAPREDUCE0peneditorconsoleByDepartment"
  }
]
}

```

在 Amazon EMR 中拒绝该 ModifyInstanceGroup 操作

Amazon EMR 中的 [ModifyInstanceGroups](#) 操作不需要您在操作中提供集群 ID。相反，您只能指定实例组 ID。因此，基于集群 ID 或集群标签的简单拒绝策略可能不会产生预期效果。考虑以下示例策略。

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "elasticmapreduce:ModifyInstanceGroups"
      ],
      "Effect": "Allow",

```

```

    "Resource": [
      "*"
    ],
    "Sid": "AllowELASTICMAPREDUCEModifyinstancegroups"
  },
  {
    "Action": [
      "elasticmapreduce:ModifyInstanceGroups"
    ],
    "Effect": "Deny",
    "Resource": [
      "arn:aws:elasticmapreduce:us-east-1:123456789012:cluster/j-12345ABCDEF67"
    ],
    "Sid": "DenyELASTICMAPREDUCEModifyinstancegroups"
  }
]
}

```

如果附加了此策略的用户执行 ModifyInstanceGroup 操作并仅指定实例组 ID，则该策略不适用。由于允许在所有其它资源上执行该操作，因此操作成功。

此问题的解决方案是在身份上附加策略声明，该声明使用 [NotResource](#) 元素来拒绝在没有集群 ID 的情况下 ModifyInstanceGroup 执行的任何操作。以下示例策略添加了这样的拒绝语句，因此除非指定了集群 ID，否则任何 ModifyInstanceGroups 请求都会失败。由于身份必须在操作中指定集群 ID，因此基于集群 ID 的拒绝语句是有效的。

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "elasticmapreduce:ModifyInstanceGroups"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Sid": "AllowELASTICMAPREDUCEModifyinstancegroups"
    }
  ]
}

```

```

    },
    {
      "Action": [
        "elasticmapreduce:ModifyInstanceGroups"
      ],
      "Effect": "Deny",
      "Resource": [
        "arn:aws:elasticmapreduce:us-east-1:123456789012:cluster/j-12345ABCDEF67"
      ],
      "Sid": "DenyELASTICMAPREDUCEModifyinstancegroupsSpecificCluster"
    },
    {
      "Action": [
        "elasticmapreduce:ModifyInstanceGroups"
      ],
      "Effect": "Deny",
      "NotResource": "arn:*:elasticmapreduce:*:*:cluster/*",
      "Sid": "DenyELASTICMAPREDUCEModifyinstancegroupsNonCluster"
    }
  ]
}

```

当您希望根据集群标签关联的值拒绝 ModifyInstanceGroups 操作时，也会出现类似问题。解决方案与之相似。除了添加指定标签值的拒绝语句之外，您还可以添加一个策略语句，在您指定的标签不存在时拒绝该 ModifyInstanceGroup 操作，无论值如何。

以下示例演示了一个策略，该策略在附加到身份时，会拒绝执行任何标签设置 department 设置为 dev 的集群上的任何 ModifyInstanceGroups 操作。这个语句之所以有效，是因为拒绝语句使用 StringNotLike 条件来拒绝操作，除非存在 department 标签。

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "elasticmapreduce:ModifyInstanceGroups"
      ],
      "Effect": "Allow",

```

```

    "Resource": [
        "*"
    ],
    "Sid": "AllowELASTICMAPREDUCEModifyinstancegroups"
},
{
    "Action": [
        "elasticmapreduce:ModifyInstanceGroups"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:ResourceTag/department": "dev"
        }
    },
    "Effect": "Deny",
    "Resource": [
        "*"
    ],
    "Sid": "DenyELASTICMAPREDUCEModifyinstancegroupsDevDepartment"
},
{
    "Action": [
        "elasticmapreduce:ModifyInstanceGroups"
    ],
    "Condition": {
        "StringNotLike": {
            "aws:ResourceTag/department": "?*"
        }
    },
    "Effect": "Deny",
    "Resource": [
        "*"
    ],
    "Sid": "DenyELASTICMAPREDUCEModifyinstancegroupsNoDepartmentTag"
}
]
}

```

Amazon EMR 身份和访问问题排查

您可以使用以下信息，帮助诊断和修复在使用 Amazon EMR 和 IAM 时可能遇到的常见问题。

主题

- [我无权在 Amazon EMR 中执行操作](#)
- [我无权执行 iam : PassRole](#)
- [我想允许 Amazon 账户之外的用户访问我的 Amazon EMR 资源](#)

我无权在 Amazon EMR 中执行操作

如果 Amazon Web Services 管理控制台 告诉您您无权执行某项操作，则必须联系管理员寻求帮助。管理员是指提供用户名和密码的人员。

当 mateojackson 用户尝试使用控制台查看有关虚构 *my-example-widget* 资源的详细信息，但不拥有虚构 EMR:*GetWidget* 权限时，会发生以下示例错误。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
EMR:GetWidget on resource: my-example-widget
```

在这种情况下，Mateo 请求他的管理员更新其策略，以允许他使用 EMR:*GetWidget* 操作访问 *my-example-widget* 资源。

我无权执行 iam : PassRole

如果您收到一个错误，指明您无权执行 iam:PassRole 操作，则必须更新策略以允许您将角色传递给 Amazon EMR。

有些 Amazon Web Services 服务 允许您将现有角色传递给该服务，而不是创建新的服务角色或服务相关角色。为此，您必须具有将角色传递到服务的权限。

当名为 marymajor 的 IAM 用户尝试使用控制台在 Amazon EMR 中执行操作时，会发生以下示例错误。但是，服务必须具有服务角色所授予的权限才可执行此操作。Mary 不具有将角色传递到服务的权限。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

在这种情况下，必须更新 Mary 的策略以允许她执行 iam:PassRole 操作。

如果您需要帮助，请联系您的 Amazon 管理员。您的管理员是提供登录凭证的人。

我想允许 Amazon 账户之外的用户访问我的 Amazon EMR 资源

您可以创建一个角色，以便其他账户中的用户或您组织外的人员可以使用该角色来访问您的资源。您可以指定谁值得信赖，可以代入角色。对于支持基于资源的策略或访问控制列表 (ACLs) 的服务，您可以使用这些策略向人们授予访问您的资源的权限。

要了解更多信息，请参阅以下内容：

- 要了解 Amazon EMR 是否支持这些功能，请参阅 [Amazon EMR 如何与 IAM 配合使用](#)。
- 要了解如何提供对您拥有的资源的访问权限 Amazon Web Services 账户，请参阅 [IAM 用户指南中的向您拥有 Amazon Web Services 账户 的另一个 IAM 用户提供访问](#) 权限。
- 要了解如何向第三方提供对您的资源的访问 [权限 Amazon Web Services 账户](#)，请参阅 [IAM 用户指南中的向第三方提供](#) 访问权限。Amazon Web Services 账户
- 要了解如何通过身份联合验证提供访问权限，请参阅《IAM 用户指南》中的 [为经过外部身份验证的用户（身份联合验证）提供访问权限](#)。
- 要了解使用角色和基于资源的策略进行跨账户访问之间的差别，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM 中的跨账户资源访问](#)。

将 Amazon S3 Access Grants 与 Amazon EMR 结合使用

Amazon EMR 的 S3 Access Grants 概述

在 Amazon EMR 6.15.0 及更高版本中，Amazon S3 Access Grants 提供了一种可扩展的访问控制解决方案，您可以使用该解决方案来增强对 Amazon EMR 中的 Amazon S3 数据的访问权限。如果您的 S3 数据有复杂或大规模的权限配置，则可以使用 Access Grants 来扩展用户、角色和应用程序在集群上的 S3 数据权限。

使用 S3 Access Grants 可增强对 Amazon S3 数据的访问权限，其超出运行时系统角色或 IAM 角色授予的权限，这些权限附加到具有对 EMR 集群的访问权限的身份。有关更多信息，请参阅《Amazon S3 用户指南》中的 [使用 S3 Access Grants 管理访问权限](#)。


有关将 S3 Access Grants 与其他 Amazon EMR 部署结合使用的步骤，请参阅以下文档：

- [将 S3 Access Grants 与 EKS 上的 Amazon EMR 结合使用](#)
- [将 S3 Access Grants 与 Amazon EMR Serverless 结合使用](#)

Amazon EMR 如何与 S3 Access Grants 结合使用

Amazon EMR 6.15.0 以及更高版本提供了与 S3 Access Grants 的本机集成。您可以在 Amazon EMR 上启用 S3 Access Grants 并运行 Spark 作业。当您的 Spark 作业请求获取 S3 数据时，Amazon S3 会提供限定于特定存储桶、前缀或对象的临时凭证。

以下是 Amazon EMR 如何访问受 S3 Access Grants 保护的数据的高级概览。



1. 用户提交使用 Amazon S3 中存储的数据的 Amazon EMR Spark 作业。
2. Amazon EMR 请求 S3 Access Grants，以允许该用户访问存储桶、前缀或对象。
3. Amazon S3 以 Amazon Security Token Service (STS) 令牌的形式为用户返回临时证书。令牌限定为访问 S3 存储桶、前缀或对象。
4. Amazon EMR 使用 STS 令牌从 S3 中检索数据。
5. Amazon EMR 从 S3 接收数据并将结果返回给用户。

Amazon EMR 的 S3 Access Grants 注意事项

将 S3 Access Grants 与 Amazon EMR 结合使用时，请注意以下行为和限制。

功能支持

- Amazon EMR 6.15.0 及更高版本支持 S3 Access Grants。
- 当您使用 S3 Access Grants 与 Amazon EMR 结合使用时，Spark 是唯一支持的查询引擎。
- 将 S3 Access Grants 与 Amazon EMR 结合使用时，Delta Lake 和 Hudi 是唯一支持的开放表格式。
- 以下 Amazon EMR 功能不支持与 S3 Access Grants 结合使用：
 - Apache Iceberg 表

- LDAP 本机身份验证
- Apache Ranger 本机身份验证
- Amazon CLI 向使用 IAM 角色的 Amazon S3 发出的请求
- 通过开源 S3A 协议访问 S3
- 在 IAM Identity Center 中使用可信身份传播的 EMR 集群不支持 fallbackToIAM 选项。
- 只有在亚马逊上运行 Amazon Lake Formation 的 [Amazon EMR 集群才支持 S3 访问授权](#)。EC2

行为注意事项

- 作为 EMRFS S3 Apache Ranger 插件的一部分，Apache Ranger 与 Amazon EMR 的本机集成包含与 S3 Access Grants 一致的功能。如果您使用 Apache Ranger 进行精细访问控制 (FGAC)，我们建议您使用该插件而不是 S3 Access Grants。
- Amazon EMR 在 EMRFS 中提供凭证缓存，以确保用户无需在 Spark 作业中重复请求相同的凭证。因此，Amazon EMR 在请求凭证时总是会请求默认级别的权限。有关更多信息，请参阅《Amazon S3 用户指南》中的[请求对 S3 数据的访问](#)。
- 如果用户执行了 S3 Access Grants 不支持的操作，则 Amazon EMR 将设置为使用为执行作业而指定的 IAM 角色。有关更多信息，请参阅 [回退到 IAM 角色](#)。

使用 S3 Access Grants 启动 Amazon EMR 集群

本节介绍如何启动在 Amazon 上运行的 EMR 集群 EC2，以及如何使用 S3 访问权限来管理对 Amazon S3 中数据的访问权限。有关将 S3 Access Grants 与其他 Amazon EMR 部署配合使用的步骤，请参阅以下文档：

- [将 S3 Access Grants 与 EKS 上的 Amazon EMR 结合使用](#)
- [将 S3 Access Grants 与 EMR Serverless 结合使用](#)

使用以下步骤启动在 Amazon 上运行的 EMR 集群 EC2，并使用 S3 访问权限来管理对 Amazon S3 中数据的访问权限。

1. 为 EMR 集群设置作业执行角色。包括运行 Spark 作业所需的 IAM 权限，s3:GetDataAccess 和 s3:GetAccessGrantsInstanceForPrefix：

```
{  
    "Effect": "Allow",
```

```

    "Action": [
      "s3:GetDataAccess",
      "s3:GetAccessGrantsInstanceForPrefix"
    ],
    "Resource": [      //LIST ALL INSTANCE ARNS THAT THE ROLE IS ALLOWED TO QUERY
      "arn:aws_partition:s3:Region:account-id1:access-grants/default",
      "arn:aws_partition:s3:Region:account-id2:access-grants/default"
    ]
  }
}

```

Note

在 Amazon EMR 中，S3 Access Grants 可增强在 IAM 角色中设置的权限。如果您为作业执行指定的 IAM 角色包含直接访问 S3 的权限，则用户可能能够访问比 S3 Access Grants 中定义的数据更多的数据。

2. 接下来，使用创建具有 Amazon EMR 6.15 或更高版本的集群，并使用 `emrfs-site` 分类来启用 S3 访问授权，类似于以下示例：Amazon CLI

```

aws emr create-cluster
  --release-label emr-6.15.0 \
  --instance-count 3 \
  --instance-type m5.xlarge \
  --configurations '[{"Classification":"emrfs-site",
"Properties":{"fs.s3.s3AccessGrants.enabled":"true",
"fs.s3.s3AccessGrants.fallbackToIAM":"false"}}]'

```

S3 访问权限授予与 Amazon Lake Formation

如果您将 Amazon EMR 与 [Amazon Lake Formation 集成](#) 结合使用，则可以使用 Amazon S3 Access Grants 直接或以表格形式访问 Amazon S3 中的数据。

Note

只有在亚马逊上运行 Amazon Lake Formation 的 Amazon EMR 集群才支持 S3 访问授权。EC2

直接访问

直接访问涉及所有访问 S3 数据的调用，这些调用不会调用 Lake Formation 在亚马逊 EMR 中用作元存储的 Amazon Glue 服务的 API，例如，调用：`spark.read`

```
spark.read.csv("s3://...")
```

当您在 Amazon EMR Amazon Lake Formation 上使用 S3 访问授权时，所有直接访问模式都将通过 S3 访问权限授予来获得临时的 S3 证书。

表格访问

当 Lake Formation 调用元存储 API 来访问您的 S3 位置（例如，查询表数据）时，就会发生表格访问：

```
spark.sql("select * from test_tbl")
```

当您在 Amazon EMR Amazon Lake Formation 上使用 S3 访问权限授权时，所有表格访问模式都将通过 Lake Formation 进行。

回退到 IAM 角色

如果用户尝试执行 S3 Access Grants 不支持的操作，则 Amazon EMR 将默认设置为在 `fallbackToIAM` 配置为 `true` 时使用为执行作业而指定的 IAM 角色。在 S3 Access Grants 未涵盖的情况下，这使得用户能够依靠其作业执行角色来提供 S3 访问凭证。

`fallbackToIAM` 启用后，用户可以访问 Access Grants 所允许的数据。如果目标数据没有 S3 Access Grants 令牌，则 Amazon EMR 会检查其作业执行角色的权限。

Note

我们建议您在启用 `fallbackToIAM` 配置的情况下测试您的访问权限，即使您计划为生产工作负载禁用该选项。使用 Spark 作业时，用户可以通过其他方式使用自己的 IAM 凭证访问所有权限集。在 EMR 集群上启用后，来自 S3 的授权将允许 Spark 作业访问 S3 位置。您应确保保护这些 S3 位置，使其免受 EMRFS 外部的访问。例如，您应该保护 S3 位置，防止 Notebook 中使用的 S3 客户端或不受 S3 Access Grants 支持的应用程序（例如 Hive 或 Presto）访问。

对 Amazon EMR 集群节点进行身份验证

SSH 客户端可以使用 Amazon EC2 密钥对对集群实例进行身份验证。或者，使用 Amazon EMR 版本 5.10.0 或更高版本，可以配置 Kerberos 来对用户和到主节点的 SSH 连接进行身份验证。而且，在 Amazon EMR 5.12.0 及更高版本中，您可以使用 LDAP 进行身份验证。

主题

- [使用 EC2 密钥对获取 Amazon EMR 的 SSH 凭证](#)
- [使用 Kerberos 通过 Amazon EMR 进行身份验证](#)
- [使用 Active Directory 或 LDAP 服务器通过 Amazon EMR 进行身份验证。](#)

使用 EC2 密钥对获取 Amazon EMR 的 SSH 凭证

亚马逊 EMR 集群节点在亚马逊 EC2 实例上运行。您可以像连接到 Amazon EC2 实例一样连接到集群节点。您可以使用 Amazon EC2 创建密钥对，也可以导入密钥对。创建集群时，您可以指定用于所有集群实例的 SSH 连接的 Amazon EC2 密钥对。您也可以在没有任何密钥对的情况下创建集群。这通常适用于瞬态集群：这种集群启动、运行步骤、然后自动终止。

用于连接到集群的 SSH 客户端需要使用与此密钥对关联的私有密钥文件。这是用于使用 Linux、Unix 和 macOS 的 SSH 客户端的 .pem 文件。您必须设置权限，以便只有密钥所有者才具有访问该文件的权限。这是一个用于使用 Windows 的 SSH 客户端的 .ppk 文件，而此 .ppk 文件通常从 .pem 文件创建。

- 有关创建亚马逊 EC2 密钥对的更多信息，请参阅[亚马逊 EC2 用户指南中的亚马逊 EC2 密钥对](#)。
- 有关使用 PuTTYgen 从 .pem 文件创建 .ppk 文件的说明，请参阅亚马逊用户指南[中的TTYgen使用Pu转换私钥](#)。EC2
- 有关设置 .pem 文件权限以及如何使用不同方法（包括从 ssh Linux 或 macOS、来自 Windows 的 PuTTY 或任何支持的操作系统）连接到 EMR 集群的主节点的更多信息，请参阅 Amazon CLI。[使用 SSH 连接到 Amazon EMR 集群主节点](#)

使用 Kerberos 通过 Amazon EMR 进行身份验证

Amazon EMR 5.10.0 及更高版本支持 Kerberos。Kerberos 是一种网络身份验证协议，使用私有密钥加密来提供强大的身份验证，以便不会通过网络以未加密的格式发送密码或其他凭证。

在 Kerberos 中，需要进行身份验证的服务和用户称为委托人。委托人存在于 Kerberos 领域中。在该领域中，被称为密钥分发中心 (KDC) 的 Kerberos 服务器为委托人提供身份验证方法。KDC 通过颁发

用于身份验证的票证来执行此操作。KDC 维护一个包含其领域中的委托人、它们的密码及其它有关每个委托人的管理信息的数据库。KDC 还可以接受来自其它领域中的委托人的身份验证凭证，这称为跨领域信任。此外，EMR 集群可以使用外部 KDC 对委托人进行身份验证。

建立跨域信任或创建外部 KDC 的一种常见场景是从 Active Directory 域对用户进行身份验证。这允许用户在使用 SSH 连接到集群或者使用大数据应用程序时，通过其域账户访问 EMR 集群。

在使用 Kerberos 身份验证时，Amazon EMR 为集群上安装的应用程序、组件和子系统配置 Kerberos，以便它们可以相互进行身份验证。

Important

Amazon EMR 不支持 Amazon Directory Service for Microsoft Active Directory 跨领域信任或作为外部 KDC。

在使用 Amazon EMR 配置 Kerberos 之前，我们建议您熟悉 Kerberos 概念、KDC 上运行的服务和用于管理 Kerberos 服务的工具。有关更多信息，请参阅 [MIT Kerberos 文档](#)，这由 [Kerberos Consortium](#) 发布。

主题

- [Amazon EMR 支持的应用程序](#)
- [Amazon EMR 的 Kerberos 架构选项](#)
- [在 Amazon EMR 上配置 Kerberos](#)
- [使用 SSH 通过 Amazon EMR 连接到 Kerberos 集群](#)
- [教程：使用 Amazon EMR 配置集群专用的 KDC](#)
- [教程：配置与 Active Directory 域的跨领域信任](#)

Amazon EMR 支持的应用程序

在 EMR 集群中，Kerberos 委托人是所有集群节点上运行的大数据应用程序服务和子系统。Amazon EMR 可以将下面列出的应用程序和组件配置为使用 Kerberos。每个应用程序都与一个 Kerberos 用户委托人相关联。

Amazon EMR 不支持使用 Amazon Directory Service for Microsoft Active Directory 的跨领域信任。

Amazon EMR 只为下列应用程序和组件配置开源 Kerberos 身份验证功能。安装的任何其它应用程序不使用 Kerberos，这可能导致无法与使用 Kerberos 的组件通信并引发应用程序错误。不使用

Kerberos 的应用程序和组件没有启用身份验证。受支持的应用程序和组件可能因 Amazon EMR 版本而异。

Livy 用户界面是 Kerberized 的集群上托管的唯一 Web 用户界面。

- Hadoop MapReduce
- Hbase
- HCatalog
- HDFS
- Hive
 - 不要启用使用 LDAP 身份验证的 Hive。这可能会导致与使用 Kerberos 的 YARN 通信时出现问题。
- Hue
 - 不会自动设置 Hue 用户身份验证，但可以使用配置 API 进行配置。
 - Hue 服务器使用 Kerberos。未配置 Hue 前端 (UI) 的身份验证。可以为 Hue UI 配置 LDAP 身份验证。
- Livy
 - Amazon EMR 版本 5.22.0 及更高版本支持使用 Kerberos 集群进行 Livy 模拟。
- Oozie
- Phoenix
- Presto
 - Presto 在 Amazon EMR 6.9.0 及更高版本中支持 Kerberos 身份验证。
 - 要对 Presto 使用 Kerberos 身份验证，必须启用[传输中加密](#)。
- Spark
- Tez
- Trino
 - Trino 在 Amazon EMR 6.11.0 及更高版本中支持 Kerberos 身份验证。
 - 要对 Trino 使用 Kerberos 身份验证，必须启用[传输中加密](#)。
- YARN
- Zeppelin
 - Zeppelin 仅配置为将 Kerberos 与 Spark 解释器结合使用。它未配置其它解释器。
 - 除 Spark 之外，使用 Kerberos 的 Zeppelin 解释器不支持用户模拟。


- Zookeeper
- 不支持 Zookeeper 客户端。

Amazon EMR 的 Kerberos 架构选项

在您将 Kerberos 与 Amazon EMR 结合使用时，可以从此部分中列出的架构进行选择。不论选择什么架构，您都使用相同步骤来配置 Kerberos。您需要创建安全配置，在创建集群时指定安全配置和兼容的集群特定 Kerberos 选项，并为集群上与 KDC 中集群委托人用户匹配的 Linux 用户创建 HDFS 目录。有关各个架构的配置选项及示例配置的说明，请参阅[在 Amazon EMR 上配置 Kerberos](#)。

集群专用 KDC (主节点上的 KDC)

此配置在 Amazon EMR 版本 5.10.0 及更高版本中提供。



优点

- Amazon EMR 具有 KDC 的完整所有权。
- EMR 集群上的 KDC 独立于集中 KDC 实现，例如 Microsoft Active Directory 或 Amazon Managed Microsoft AD。
- 性能影响降到最低，因为 KDC 仅对集群中的本地节点管理身份验证。


- (可选) 其它使用 Kerberos 的集群可以引用 KDC 作为外部 KDC。有关更多信息，请参阅[外部 KDC：不同集群上的主节点](#)。

注意事项和限制

- 使用 Kerberos 的集群无法彼此进行身份验证，因此应用程序无法互操作。如果集群应用程序需要互操作，您必须在集群之间建立跨领域信任，或者将一个集群设置为另一个集群的外部 KDC。如果建立了跨领域信任，则 KDCs 必须具有不同的 Kerberos 领域。
- 您必须在主节点的 EC2 实例上创建与 KDC 用户主体相对应的 Linux 用户，以及每个用户的 HDFS 目录。
- 用户委托人必须使用 EC2 私钥文件和 kinit 凭据才能通过 SSH 连接到集群。

跨领域信任

在此配置中，来自不同 Kerberos 领域的委托人 (通产是用户) 对使用 Kerberos 的 EMR 集群 (具有自己的 KDC) 上的应用程序组件进行身份验证。主节点上的 KDC 使用两个节点中都存在的跨领域主体与另一个 KDC 建立信任关系。KDCs 各个 KDC 中的委托人名称和密码完全匹配。跨领域信任在 Active Directory 实现中最常见，如下图所示。还支持与外部 MIT KDC 或其它 Amazon EMR 集群上的 KDC 的跨领域信任。



优点

- 安装 KDC 的 EMR 集群上维护对 KDC 的完整所有权。
- 使用 Active Directory，Amazon EMR 自动创建与来自 KDC 的用户委托人相对应的 Linux 用户。您仍必须为每个用户创建 HDFS 目录。此外，Active Directory 域中的用户委托人可以使用 kinit 凭据访问 Kerberized 集群，无需 EC2 私钥文件。这消除了在集群用户之间共享私有密钥文件的需求。
- 由于各个集群 KDC 管理集群中节点的身份验证，将大量跨集群节点的网络延迟和处理开销的影响减到了最小。

注意事项和限制

- 如果您使用 Active Directory 领域建立信任，则必须提供 Active Directory 用户名和密码，在您在创建集群时，该用户应有权将委托人加入域。
- 无法在具有相同名称的 Kerberos 领域之间建立跨领域信任。
- 跨领域信任必须明确建立。例如，如果集群 A 和集群 B 均与 KDC 建立了跨领域信任，则不会继承彼此的信任，并且其应用程序无法彼此进行身份验证来实现互操作。
- KDCs 必须独立维护和协调，以使用户主体的凭据精确匹配。


外部 KDC

Amazon EMR 5.20.0 及更高版本支持具有外部 KDC 的配置。

- [外部 KDC：麻省理工学院 \(MIT \) KDC](#)
- [外部 KDC：不同集群上的主节点](#)
- [外部 KDC：不同集群上的集群 KDC 具有 Active Directory 跨领域信任](#)

外部 KDC：麻省理工学院 (MIT) KDC

此配置允许一个或多个 EMR 集群使用在 MIT KDC 服务器中定义和维护的委托人。



优点


- 在单个 KDC 中，委托人的管理进行了整合。
- 在同一个 Kerberos 领域中，多个集群可以使用相同的 KDC。有关更多信息，请参阅 [使用具有相同 KDC 的多个集群的要求](#)。
- 使用 Kerberos 的集群上的主节点没有与维护 KDC 相关的性能负担。

注意事项和限制

- 您必须在每个 Kerberized 集群的主节点的 EC2 实例上创建与 KDC 用户主体相对应的 Linux 用户，以及每个用户的 HDFS 目录。
- 用户委托人必须使用 EC2 私钥文件和 kinit 凭据才能通过 SSH 连接到 Kerberized 集群。
- 使用 Kerberos 的 EMR 集群中的每个节点都必须具有指向 KDC 的网络路由。
- 使用 Kerberos 的集群中的每个节点对外部 DKC 都会施加身份验证负担，因此 KDC 的配置会影响集群性能。在您配置 KDC 服务器的硬件时，请考虑同时支持的最大 Amazon EMR 节点数。
- 集群性能依赖于使用 Kerberos 的集群中节点与 KDC 之间的网络延迟。
- 由于相互依赖关系，问题排查可能会更加困难。

外部 KDC：不同集群上的主节点

此配置几乎与上述外部 MIT KDC 实现相同，除了 KDC 位于 EMR 集群的主节点上之外。有关更多信息，请参阅[集群专用 KDC（主节点上的 KDC）](#)和[教程：配置与 Active Directory 域的跨领域信任](#)。



优点


- 在单个 KDC 中，委托人的管理进行了整合。
- 在同一个 Kerberos 领域中，多个集群可以使用相同的 KDC。有关更多信息，请参阅 [使用具有相同 KDC 的多个集群的要求](#)。

注意事项和限制

- 您必须在每个 Kerberized 集群的主节点的 EC2 实例上创建与 KDC 用户主体相对应的 Linux 用户，以及每个用户的 HDFS 目录。
- 用户委托人必须使用 EC2 私钥文件和 kinit 凭据才能通过 SSH 连接到 Kerberized 集群。
- 各个 EMR 集群中的各个节点必须具有指向 KDC 的网络路由。
- 使用 Kerberos 的集群中的每个 Amazon EMR 节点都会对外部 KDC 施加身份验证负担，因此 KDC 的配置会影响集群性能。在您配置 KDC 服务器的硬件时，请考虑同时支持的最大 Amazon EMR 节点数。
- 集群性能依赖于集群中节点与 KDC 之间的网络延迟。
- 由于相互依赖关系，问题排查可能会更加困难。

外部 KDC：不同集群上的集群 KDC 具有 Active Directory 跨领域信任

在此配置中，您首先要创建一个集群，该集群具有与 Active Directory 存在单向跨领域信任关系的集群专用 KDC。有关详细教程，请参阅 [教程：配置与 Active Directory 域的跨领域信任](#)。然后，您启动其它集群，引用具有作为外部 KDC 信任关系的集群 KDC。有关示例，请参阅 [外部集群 KDC 与 Active Directory 跨领域信任](#)。这允许使用外部 KDC 的每个 Amazon EMR 集群对在 Microsoft Active Directory 域中定义和维护的委托人进行身份验证。



优点

- 在 Active Directory 域中，委托人的管理进行了整合。
- Amazon EMR 加入 Active Directory 领域，这使您无需创建与 Active Directory 用户对应的 Linux 用户。您仍必须为每个用户创建 HDFS 目录。

- 在同一个 Kerberos 领域中，多个集群可以使用相同的 KDC。有关更多信息，请参阅 [使用具有相同 KDC 的多个集群的要求](#)。
- Active Directory 域中的用户委托人可以使用 kinit 凭据访问 Kerberized 集群，无需 EC2 私钥文件。这消除了集群用户之间共享私有密钥文件的需求。
- 只有一个 Amazon EMR 主节点承担维护 KDC 的负担，并且仅该集群必须通过 Active Directory 凭证创建以实现 KDC 与 Active Directory 之间的跨领域信任。

注意事项和限制

- 每个 EMR 集群中的每个节点都必须具有指向 KDC 和 Active Directory 域控制器的网络路由。
- 每个 Amazon EMR 节点都会对外部 KDC 施加身份验证负担，因此 KDC 的配置会影响集群性能。在您配置 KDC 服务器的硬件时，请考虑同时支持的最大 Amazon EMR 节点数。
- 集群性能依赖于集群中节点与 KDC 服务器之间的网络延迟。
- 由于相互依赖关系，问题排查可能会更加困难。

使用具有相同 KDC 的多个集群的要求

在同一个 Kerberos 领域中，多个集群可以使用相同的 KDC。但是，如果集群同时运行，则如果集群使用的 Kerberos ServicePrincipal 名称存在冲突，则集群可能会失败。

如果您有多个具有相同外部 KDC 的并发集群，请确保这些集群使用不同的 Kerberos 领域。如果集群必须使用相同的 Kerberos 领域，请确保集群位于不同的子网中，并且它们的 CIDR 范围不重叠。

在 Amazon EMR 上配置 Kerberos

此部分提供了设置常见架构的 Kerberos 的配置详细信息和示例。无论您选择哪种架构，配置基本上相同，通过三个步骤完成。如果您使用外部 KDC 或设置跨领域信任，则必须确保集群中的每个节点具有指向外部 KDC 的网络路由，包括适用的安全组的配置以允许入站和出站 Kerberos 流量。

步骤 1：使用 Kerberos 属性创建安全配置

安全配置指定有关 Kerberos KDC 的详细信息，并允许在每次创建集群时重用 Kerberos 配置。您可以使用 Amazon EMR 控制台 Amazon CLI、或 EMR API 创建安全配置。安全配置也可以包含其它安全选项，如加密。有关创建安全配置以及在创建集群时指定安全配置的更多信息，请参阅[使用安全配置设置 Amazon EMR 集群安全性](#)。有关安全配置中 Kerberos 属性的信息，请参阅[安全配置的 Kerberos 设置](#)。

步骤 2：创建集群并指定特定于集群的 Kerberos 属性

在创建集群时，您将指定 Kerberos 安全配置以及集群特定 Kerberos 选项。当您使用 Amazon EMR 控制台时，只有与指定安全配置兼容的 Kerberos 选项可用。使用 Amazon CLI 或 Amazon EMR API 时，请确保指定与指定安全配置兼容的 Kerberos 选项。例如，如果在使用 CLI 创建集群时，您为跨领域信任指定了委托人密码，然而指定的安全配置没有配置跨领域信任参数，则会出错。有关更多信息，请参阅 [集群的 Kerberos 设置](#)。

步骤 3：配置集群主节点

根据架构和实现的要求，集群上可能会需要额外的设置。您可在创建之后进行这些设置，也可在创建过程使用步骤或引导操作。

对于使用 SSH 连接到集群的每个通过 Kerberos 进行身份验证的用户，请确保创建对应于 Kerberos 用户的 Linux 账户。如果用户主体由 Active Directory 域控制器作为 KDC 或通过跨领域信任提供，Amazon EMR 将自动创建 Linux 账户。如果未使用 Active Directory，则您必须为对应于其 Linux 用户的每个用户创建委托人。有关更多信息，请参阅[为经过 Kerberos 身份验证的 HDFS 用户和 SSH 连接配置 Amazon EMR 集群](#)。

每个用户还必须具有自己的 HDFS 用户目录，您必须创建该目录。此外，SSH 必须配置为启用 GSSAPI，以允许来自通过 Kerberos 进行身份验证的用户的连接。主节点上必须启用 GSSAPI，并且客户端 SSH 应用程序必须配置为使用 GSSAPI。有关更多信息，请参阅[为经过 Kerberos 身份验证的 HDFS 用户和 SSH 连接配置 Amazon EMR 集群](#)。

Amazon EMR 上 Kerberos 的安全配置和集群设置

当您创建使用 Kerberos 的集群时，您可以指定安全配置以及特定于集群的 Kerberos 属性。您不能指定一组属性而不指定另一组，否则会发生错误。

本主题提供了在您创建安全配置和集群时可用于 Kerberos 的配置参数概览。此外，针对常见架构提供了创建兼容安全配置和集群的 CLI 示例。

安全配置的 Kerberos 设置

您可以使用 Amazon EMR 控制台、Amazon CLI 或 EMR API 创建指定 Kerberos 属性的安全配置。安全配置也可以包含其它安全选项，如加密。有关更多信息，请参阅[使用 Amazon EMR 控制台或使用 Amazon CLI](#)。

使用以下参考来了解您选择的 Kerberos 架构的可用安全配置设置。此时将显示 Amazon EMR 控制台设置。有关对应的 CLI 选项，请参阅[使用指定 Kerberos 设置 Amazon CLI 或配置示例](#)。

参数	说明
Kerberos	指定为使用此安全配置的集群启用 Kerberos。如果集群使用此安全配置，则集群还必须指定 Kerberos 设置，否则会发生错误。
Provider	集群专用 KDC 指定 Amazon EMR 在使用此安全配置的任何集群的主节点上创建 KDC。您可以在创建集群时指定领域名称和 KDC 管理员密码。 如果需要，您可以从其它集群引用此 KDC。使用不同的安全配置创建这些集群，指定外部 KDC，并使用您为集群专用 KDC 指定的领域名称和 KDC 管理员密码。
	外部 KDC 仅在 Amazon EMR 5.20.0 版及更高版本中可用。指定使用此安全配置的集群使用集群外部的 KDC 服务器对 Kerberos 主体进行身份验证。未在集群上创建 KDC。创建集群时，您需要为外部 KDC 指定领域名称和 KDC 管理员密码。
票证生命周期	可选。指定 KDC 颁发的 Kerberos 票证在使用此安全配置的集群上有有效的期间。 出于安全考虑，限制票证生命周期。集群应用程序和服务在过期后自动续订票证。使用 Kerberos 凭证通过 SSH 连接到集群的用户在票证过期后需要通过主节点命令行运行 kinit 来续订。
跨领域信任	指定使用此安全配置的集群上的集群专用 KDC 与不同 Kerberos 领域中的 KDC 之间的跨领域信任。 来自另一个领域的委托人（通常是用户）将通过使用此配置的集群进行身份验证。需要在其它 Kerberos 领域中进行其它配置。有关更多信息，请参阅教程：配置与 Active Directory 域的跨领域信任。

参数		说明
跨领域信任属性	领域	指定信任关系中其它领域的 Kerberos 领域名称。按照惯例，Kerberos 领域名称与域名相同，但全部使用大写字母。
	域：	指定信任关系中其它领域的域名。
	管理服务器	指定信任关系的其它领域中的管理服务器的完全限定域名 (FQDN) 或 IP 地址。管理服务器和 KDC 服务器通常运行在具有相同 FQDN 的同一台计算机上，但通过不同的端口进行通信。 如果未指定端口，则使用端口 749，这是 Kerberos 默认值。另外，您还可以指定端口 (例如，domain.example.com :749)。
	KDC 服务器	指定信任关系的其它领域中 KDC 服务器的完全限定域名 (FQDN) 或 IP 地址。KDC 服务器和管理服务器通常运行在具有相同 FQDN 的同一台计算机上，但是使用不同的端口。 如果未指定端口，则使用端口 88，这是 Kerberos 默认值。另外，您还可以指定端口 (例如，domain.example.com :88)。
外部 KDC		指定集群使用集群外部 KDC。
外部 KDC 属性	管理服务器	指定外部管理服务器的完全限定域名 (FQDN) 或 IP 地址。管理服务器和 KDC 服务器通常运行在具有相同 FQDN 的同一台计算机上，但通过不同的端口进行通信。 如果未指定端口，则使用端口 749，这是 Kerberos 默认值。另外，您还可以指定端口 (例如，domain.example.com :749)。

参数		说明
	KDC 服务器	指定外部 KDC 服务器的完全限定域名 (FQDN)。K DC 服务器和管理服务器通常运行在具有相同 FQDN 的同一台计算机上，但是使用不同的端口。 如果未指定端口，则使用端口 88，这是 Kerberos 默认值。另外，您还可以指定端口 (例如，domain.example.com :88)。
	Active Directory 集成	指定 Kerberos 委托人身份验证与 Microsoft Active Directory 域集成。
	Active Directory 集成属性	指定 Active Directory 域的 Kerberos 领域名称。按照惯例，Kerberos 领域名称通常与域名相同，但全部使用大写字母。
	Active Directory 域	指定 Active Directory 域名。
	Active Directory 服务器	指定 Microsoft Active Directory 域控制器的完全限定域名 (FQDN)。

集群的 Kerberos 设置

您可以在使用 Amazon EMR 控制台、Amazon CLI 或 EMR API 创建集群时指定 Kerberos 设置。

使用以下参考来了解您选择的 Kerberos 架构的可用集群配置设置。此时将显示 Amazon EMR 控制台设置。有关对应的 CLI 选项，请参阅[配置示例](#)。

参数	说明
领域	集群的 Kerberos 领域名称。Kerberos 约定是将此项设置为与域名相同，但使用大写字母。例如，对于域 ec2.internal，使用 EC2.INTERNAL 作为领域名称。

参数	说明
KDC 管理员密码	集群中为 kadmin 或 kadmin.local 使用的密码。这些是 Kerberos V5 管理系统的命令行接口，该系统保存了集群的 Kerberos 委托人、密码策略和 keytab。
跨领域信任委托人密码 (可选)	在建立跨领域信任时是必需的。跨领域主体密码，这必须跨领域相同。使用强密码。
Active Directory 域加入用户 (可选)	在跨领域信任中使用 Active Directory 时必需。这是 Active Directory 账户的用户登录名，该账户具有将计算机加入域的权限。Amazon EMR 使用此身份将集群加入域。有关更多信息，请参阅 the section called “步骤 3：将用户账户添加到 EMR 集群的域中” 。
Active Directory 域加入密码 (可选)	Active Directory 域加入用户的密码。有关更多信息，请参阅 the section called “步骤 3：将用户账户添加到 EMR 集群的域中” 。

配置示例

以下示例演示了常见场景的安全配置和集群配置。Amazon CLI 为了简洁起见，显示了命令。

本地 KDC

以下命令创建在主节点上运行集群专用 KDC 的集群。集群上需要额外的配置。有关更多信息，请参阅[为经过 Kerberos 身份验证的 HDFS 用户和 SSH 连接配置 Amazon EMR 集群](#)。

创建安全配置

```
aws emr create-security-configuration --name LocalKDCSecurityConfig \
--security-configuration '{"AuthenticationConfiguration": \
{"KerberosConfiguration": {"Provider": "ClusterDedicatedKdc",\
"ClusterDedicatedKdcConfiguration": {"TicketLifetimeInHours": 24 }}}}'
```

创建集群

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.12.0 \
--instance-count 3 --instance-type m5.xlarge \
--applications Name=Hadoop Name=Hive --ec2-attributes
  InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole,KeyName=MyEC2Key \
--service-role EMR_DefaultRole \
--security-configuration LocalKDCSecurityConfig \
--kerberos-attributes Realm=EC2.INTERNAL,KdcAdminPassword=MyPassword
```

集群专用 KDC 与 Active Directory 跨领域信任

以下命令创建在主节点上运行集群专用 KDC 的集群，并与 Active Directory 域具有跨领域信任关系。在集群上和 Active Directory 中需要额外的设置。有关更多信息，请参阅[教程：配置与 Active Directory 域的跨领域信任](#)。

创建安全配置

```
aws emr create-security-configuration --name LocalKDCWithADTrustSecurityConfig \
--security-configuration '{"AuthenticationConfiguration": \
{"KerberosConfiguration": {"Provider": "ClusterDedicatedKdc", \
"ClusterDedicatedKdcConfiguration": {"TicketLifetimeInHours": 24, \
"CrossRealmTrustConfiguration": {"Realm": "AD.DOMAIN.COM", \
"Domain": "ad.domain.com", "AdminServer": "ad.domain.com", \
"KdcServer": "ad.domain.com"}}}}}'
```

创建集群

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.12.0 \
--instance-count 3 --instance-type m5.xlarge --applications Name=Hadoop Name=Hive \
--ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole,KeyName=MyEC2Key \
--service-role EMR_DefaultRole --security-configuration KDCWithADTrustSecurityConfig \
--kerberos-attributes Realm=EC2.INTERNAL,KdcAdminPassword=MyClusterKDCAdminPassword,\
ADDomainJoinUser=ADUserLogonName,ADDomainJoinPassword=ADUserPassword,\
CrossRealmTrustPrincipalPassword=MatchADTrustPassword
```

不同集群上的外部 KDC

以下命令创建引用其它集群的主节点上集群专用 KDC 的集群，用于对主体进行身份验证。集群上需要额外的配置。有关更多信息，请参阅[为经过 Kerberos 身份验证的 HDFS 用户和 SSH 连接配置 Amazon EMR 集群](#)。

创建安全配置

```
aws emr create-security-configuration --name ExtKDCOnDifferentCluster \
--security-configuration '{"AuthenticationConfiguration": \
{"KerberosConfiguration": {"Provider": "ExternalKdc", \
"ExternalKdcConfiguration": {"KdcServerType": "Single", \
"AdminServer": "MasterDNSofKDCMaster:749", \
"KdcServer": "MasterDNSofKDCMaster:88"}}}}'
```

创建集群

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.12.0 \
--instance-count 3 --instance-type m5.xlarge \
--applications Name=Hadoop Name=Hive \
--ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole,KeyName=MyEC2Key \
--service-role EMR_DefaultRole --security-configuration ExtKDCOnDifferentCluster \
--kerberos-attributes Realm=EC2.INTERNAL,KdcAdminPassword=KDCOnMasterPassword
```

外部集群 KDC 与 Active Directory 跨领域信任

以下命令创建没有 KDC 的集群。集群引用运行在其它集群的主节点上的集群专用 KDC，用于对主体进行身份验证。该 KDC 具有与 Active Directory 域控制器的跨领域信任关系。具有 KDC 的主节点上需要额外的配置。有关更多信息，请参阅 [教程：配置与 Active Directory 域的跨领域信任](#)。

创建安全配置

```
aws emr create-security-configuration --name ExtKDCWithADIntegration \
--security-configuration '{"AuthenticationConfiguration": \
{"KerberosConfiguration": {"Provider": "ExternalKdc", \
"ExternalKdcConfiguration": {"KdcServerType": "Single", \
"AdminServer": "MasterDNSofClusterKDC:749", \
"KdcServer": "MasterDNSofClusterKDC.com:88", \
"AdIntegrationConfiguration": {"AdRealm": "AD.DOMAIN.COM", \
"AdDomain": "ad.domain.com", \
"AdServer": "ad.domain.com"}}}}}'
```

创建集群

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.12.0 \
--instance-count 3 --instance-type m5.xlarge --applications Name=Hadoop Name=Hive \
--ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole,KeyName=MyEC2Key \
```

```
--service-role EMR_DefaultRole --security-configuration ExtKDCWithADIntegration \  
--kerberos-attributes Realm=EC2.INTERNAL,KdcAdminPassword=KDCOnMasterPassword,\  
ADDomainJoinUser=MyPrivilegedADUserName,ADDomainJoinPassword=PasswordForADDomainJoinUser
```

为经过 Kerberos 身份验证的 HDFS 用户和 SSH 连接配置 Amazon EMR 集群

Amazon EMR 为集群上运行的应用程序创建已通过 Kerberos 身份验证的客户端，例如，hadoop 用户、spark 用户等。您还可以添加已通过使用 Kerberos 的集群过程的身份验证的用户。然后，已通过身份验证的用户可以使用其 Kerberos 凭证连接到集群并使用应用程序。对于用户向集群进行身份验证，需要以下配置：

- 集群上必须有与 KDC 中 Kerberos 主体匹配的 Linux 账户。Amazon EMR 在与 Active Directory 集成的架构中自动完成此操作。
- 您必须在主节点上为每位用户创建 HDFS 用户目录，并向目录提供用户权限。
- 您必须配置 SSH 服务，以在主节点上启用 GSSAPI。此外，用户必须具有启用了 GSSAPI 的 SSH 客户端。

将 Linux 用户和 Kerberos 主体添加到主节点

如果您不使用 Active Directory，则必须在集群主节点上创建 Linux 账户，并将这些 Linux 用户的主体添加到 KDC。这包括主节点的 KDC 中的主体。除了用户主体之外，运行在主节点上的 KDC 需要本地主机的主体。

当架构包含 Active Directory 集成时，如果适用，将自动创建本地 KDC 上的 Linux 用户和委托人。您可以跳过此步骤。有关更多信息，请参阅[跨领域信任](#)和[外部 KDC：不同集群上的集群 KDC 具有 Active Directory 跨领域信任](#)。

Important

当主节点终止时，由于主节点使用临时存储，KDC 和主体数据库都会丢失。如果您为 SSH 连接创建用户，我们建议您使用配置为高可用性的外部 KDC 来建立跨领域信任。或者，如果您使用 Linux 账户为 SSH 连接创建用户，请使用引导操作和脚本自动执行账户创建过程，以便在创建新集群时重复该过程。

在创建之后或者创建集群时提交步骤到集群，这是添加用户和 KDC 委托人的最简单方法。或者，您可以使用 ke EC2 y pair 作为默认 hadoop 用户连接到主节点来运行命令。有关更多信息，请参阅[使用 SSH 连接到 Amazon EMR 集群主节点](#)。

下面的示例引用集群 ID，将 bash 脚本 `configureCluster.sh` 提交到已有的集群。该脚本会保存到 Amazon S3 中。

```
aws emr add-steps --cluster-id <j-2AL4XXXXXX5T9> \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name=CustomJAR,ActionOnFailure=CONTINUE,\
Jar=s3://region.elasticmapreduce/libs/script-runner/script-runner.jar,\
Args=["s3://amzn-s3-demo-bucket/configureCluster.sh"]
```

以下示例演示了 `configureCluster.sh` 脚本的内容。该脚本还处理创建 HDFS 用户目录和为 SSH 启用 GSSAPI 的过程，这些内容在下面的部分中介绍。

```
#!/bin/bash
#Add a principal to the KDC for the primary node, using the primary node's returned
  host name
sudo kadmin.local -q "ktadd -k /etc/krb5.keytab host/`hostname -f`"
#Declare an associative array of user names and passwords to add
declare -A arr
arr=( [lijuan]=pwd1 [marymajor]=pwd2 [richardroe]=pwd3)
for i in ${!arr[@]}; do
  #Assign plain language variables for clarity
  name=${i}
  password=${arr[${i}]}

  # Create a principal for each user in the primary node and require a new password
  on first login
  sudo kadmin.local -q "addprinc -pw $password +needchange $name"

  #Add hdfs directory for each user
  hdfs dfs -mkdir /user/$name

  #Change owner of each user's hdfs directory to that user
  hdfs dfs -chown $name:$name /user/$name
done

# Enable GSSAPI authentication for SSH and restart SSH service
sudo sed -i 's/^.*GSSAPIAuthentication.*$/GSSAPIAuthentication yes/' /etc/ssh/
sshd_config
sudo sed -i 's/^.*GSSAPICleanupCredentials.*$/GSSAPICleanupCredentials yes/' /etc/ssh/
sshd_config
sudo systemctl restart sshd
```


添加用户 HDFS 目录

要允许您的用户登录到集群来运行 Hadoop 任务，您必须为其 Linux 账户添加 HDFS 用户目录，并为每个用户授予对其目录的所有权。

在创建之后或者创建集群时提交步骤到集群，这是创建 HDFS 目录的最简单方法。或者，您可以使用 `ke EC2 y pair` 作为默认hadoop用户连接到主节点来运行命令。有关更多信息，请参阅 [使用 SSH 连接到 Amazon EMR 集群主节点](#)。

下面的示例引用集群 ID，将 bash 脚本 `AddHDFSUsers.sh` 提交到已有的集群。该脚本会保存到 Amazon S3 中。

```
aws emr add-steps --cluster-id <j-2AL4XXXXXX5T9> \  
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name=CustomJAR,ActionOnFailure=CONTINUE,\  
Jar=s3://<region>.elasticmapreduce/libs/script-runner/script-runner.jar,Args=["s3://<amzn-  
<region>-demo-bucket>/AddHDFSUsers.sh"]
```

以下示例演示了 `AddHDFSUsers.sh` 脚本的内容。

```
#!/bin/bash  
# AddHDFSUsers.sh script  
  
# Initialize an array of user names from AD, or Linux users created manually on the  
# cluster  
ADUSERS=("lijuan" "marymajor" "richardroe" "myusername")  
  
# For each user listed, create an HDFS user directory  
# and change ownership to the user  
  
for username in ${ADUSERS[@]}; do  
    hdfs dfs -mkdir /user/$username  
    hdfs dfs -chown $username:$username /user/$username  
done
```

为 SSH 启用 GSSAPI

对于通过 Kerberos 进行身份验证的用户，要使用 SSH 连接到主节点，SSH 服务必须启用了 GSSAPI 身份验证。要启用 GSSAPI，请从主节点命令行运行以下命令或者使用步骤来将其作为脚本运行。重新配置 SSH 之后，您必须重新启动服务。

```
sudo sed -i 's/^.*GSSAPIAuthentication.*$/GSSAPIAuthentication yes/' /etc/ssh/ssh_config
sudo sed -i 's/^.*GSSAPICleanupCredentials.*$/GSSAPICleanupCredentials yes/' /etc/ssh/ssh_config
sudo systemctl restart sshd
```

使用 SSH 通过 Amazon EMR 连接到 Kerberos 集群

此部分演示了通过 Kerberos 进行身份验证的用户连接到 EMR 集群主节点的步骤。

用于 SSH 连接的每台计算机必须安装了 SSH 客户端和 Kerberos 客户端应用程序。默认情况下，Linux 计算机很可能包括这些内容。例如，大多数 Linux、Unix 和 macOS 操作系统上都会安装 OpenSSH。您可以通过在命令行键入 ssh 来检查 SSH 客户端。如果您的计算机无法识别该命令，请安装 SSH 客户端以连接到主节点。OpenSSH 项目会免费提供一套完整的 SSH 工具执行文件。有关更多信息，请访问 [OpenSSH](#) 网站。Windows 用户可以使用 [PuTTY](#) 等应用程序作为 SSH 客户端。

有关 SSH 连接的更多信息，请参阅[连接到 Amazon EMR 集群](#)。

SSH 使用 GSSAPI 对 Kerberos 客户端进行身份验证，您必须为集群主节点上的 SSH 服务启用 GSSAPI 身份验证。有关更多信息，请参阅 [为 SSH 启用 GSSAPI](#)。SSH 客户端也必须使用 GSSAPI。

在以下示例中，*MasterPublicDNS* 使用集群详细信息窗格摘要选项卡上为主公有 DNS 显示的值，例如 *ec2-11-222-33-44.compute-1.amazonaws.com*

krb5.conf (非 Active Directory) 的先决条件

使用没有 Active Directory 集成的配置时，除了 SSH 客户端和 Kerberos 客户端应用程序之外，每个客户端计算机必须具有 /etc/krb5.conf 文件的副本，该文件与集群主节点上的 /etc/krb5.conf 文件匹配。

复制 krb5.conf 文件

1. 使用 SSH 通过 ke EC2 y pair 和默认hadoop用户连接到主节点，例如。hadoop@*MasterPublicDNS*有关详细说明，请参阅[连接到 Amazon EMR 集群](#)。
2. 从主节点，复制 /etc/krb5.conf 文件的内容。有关更多信息，请参阅 [连接到 Amazon EMR 集群](#)。
3. 在将连接到集群的每个客户端计算机上，基于上一步中制作的副本创建一个相同的 /etc/krb5.conf 文件。

使用 Kinit 和 SSH

用户每次使用 Kerberos 凭证从客户端计算机连接时，该用户必须首先续订 Kerberos 票证以供自己在客户端计算机上使用。此外，SSH 客户端必须配置为使用 GSSAPI 身份验证。

通过 SSH 连接到使用 Kerberos 的 EMR 集群

1. 使用 kinit 续订您的 Kerberos 票证，如以下示例所示

```
kinit user1
```

2. 使用 ssh 客户端以及您在集群专用 KDC 中创建的委托人或者 Active Directory 用户名。确保已启用 GSSAPI 身份验证，如以下示例所示。


示例：Linux 用户

-K 选项指定 GSSAPI 身份验证。

```
ssh -K user1@MasterPublicDNS
```

示例：Windows 用户 (PuTTY)

确保已启用会话的 GSSAPI 身份验证选项，如下所示：



教程：使用 Amazon EMR 配置集群专用的 KDC

本主题引导您创建具有集群专用密钥分发中心 (KDC) 的集群，手动将 Linux 账户添加到所有集群节点，将 Kerberos 主体添加到主节点上的 KDC 并确保客户端计算机已安装 Kerberos 客户端。

有关 Kerberos 和 KDC 的 Amazon EMR 支持的更多信息以及指向 MIT Kerberos 文档的链接，请参阅[使用 Kerberos 通过 Amazon EMR 进行身份验证](#)。

步骤 1：创建使用 Kerberos 的集群

1. 创建启用 Kerberos 的安全配置。以下示例演示了一个使用将 Amazon CLI 安全配置指定为内联 JSON 结构的 `create-security-configuration` 命令。您也可以引用本地保存的文件。

```
aws emr create-security-configuration --name MyKerberosConfig \
--security-configuration '{"AuthenticationConfiguration": {"KerberosConfiguration":
{"Provider": "ClusterDedicatedKdc", "ClusterDedicatedKdcConfiguration":
{"TicketLifetimeInHours": 24}}}}'
```

2. 创建引用安全配置、指定集群的 Kerberos 属性并使用引导操作添加 Linux 账户的集群。以下示例演示使用 Amazon CLI 的 `create-cluster` 命令。此命令引用您在上面创建的安全配置 `MyKerberosConfig`。它还引用一个简单脚本 `createlinuxusers.sh` 作为引导操作，这是您在创建集群之前创建并上传到 Amazon S3 的脚本。

```
aws emr create-cluster --name "MyKerberosCluster" \
--release-label emr-7.12.0 \
--instance-type m5.xlarge \
--instance-count 3 \
--ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole,KeyName=MyEC2KeyPair \
--service-role EMR_DefaultRole \
--security-configuration MyKerberosConfig \
--applications Name=Hadoop Name=Hive Name=Oozie Name=Hue Name=HCatalog Name=Spark \
--kerberos-attributes Realm=EC2.INTERNAL,\
KdcAdminPassword=MyClusterKDCAdminPwd \
--bootstrap-actions Path=s3://amzn-s3-demo-bucket/createlinuxusers.sh
```

以下编码演示了 `createlinuxusers.sh` 脚本的内容，它将 `user1`、`user2` 和 `user3` 添加到集群中的每个节点。在下一个步骤中，您将这些用户添加为 KDC 委托人。

```
#!/bin/bash
sudo adduser user1
sudo adduser user2
sudo adduser user3
```

步骤 2：将委托人添加到 KDC、创建 HDFS 用户目录并配置 SSH

主节点上运行的 KDC 需要为本地主机和您在集群上创建的每个用户添加主体。您还可以为每个用户创建 HDFS 目录 (如果他们需要连接到集群并运行 Hadoop 任务)。同样，配置 SSH 服务以启用 GSSAPI 身份验证，这是 Kerberos 所必需的。在启用 GSSAPI 后，重新启动 SSH 服务。

完成这些任务的最简单方法是向集群提交步骤。下面的示例将 bash 脚本 `configurekdc.sh` 提交到您在上一步中创建的集群，引用其集群 ID。该脚本会保存到 Amazon S3 中。或者，您可以使用 EC2 key pair 连接到主节点以运行命令或在创建集群期间提交步骤。

```
aws emr add-steps --cluster-id <j-2AL4XXXXXX5T9> --steps
Type=CUSTOM_JAR,Name=CustomJAR,ActionOnFailure=CONTINUE,Jar=s3://
myregion.elasticmapreduce/libs/script-runner/script-runner.jar,Args=["s3://amzn-s3-
demo-bucket/configurekdc.sh"]
```

以下编码演示了 `configurekdc.sh` 脚本的内容。

```
#!/bin/bash
#Add a principal to the KDC for the primary node, using the primary node's returned
  host name
sudo kadmin.local -q "ktadd -k /etc/krb5.keytab host/`hostname -f`"
#Declare an associative array of user names and passwords to add
declare -A arr
arr=[user1]=pwd1 [user2]=pwd2 [user3]=pwd3)
for i in ${!arr[@]}; do
  #Assign plain language variables for clarity
  name=${i}
  password=${arr[${i}]}

  # Create principal for sshuser in the primary node and require a new password on
first logon
  sudo kadmin.local -q "addprinc -pw $password +needchange $name"

  #Add user hdfs directory
  hdfs dfs -mkdir /user/$name

  #Change owner of user's hdfs directory to user
  hdfs dfs -chown $name:$name /user/$name
done

# Enable GSSAPI authentication for SSH and restart SSH service
sudo sed -i 's/^.*GSSAPIAuthentication.*$/GSSAPIAuthentication yes/' /etc/ssh/
sshd_config
sudo sed -i 's/^.*GSSAPICleanupCredentials.*$/GSSAPICleanupCredentials yes/' /etc/ssh/
sshd_config
sudo systemctl restart sshd
```

您添加的用户现在应该可以使用 SSH 连接到集群。有关更多信息，请参阅[使用 SSH 通过 Amazon EMR 连接到 Kerberos 集群](#)。

教程：配置与 Active Directory 域的跨领域信任

在您设置跨领域信任时，允许来自不同 Kerberos 领域的委托人 (通常为用户) 对 EMR 集群上的应用程序组件进行身份验证。集群专用密钥分发中心 (KDC) 使用两者中都存在的跨领域主体与另一个 KDC 建立信任关系。KDCs 委托人名称和密码精确匹配。

跨领域信任要求他们 KDCs 能够通过网络相互联系并解析彼此的域名。下面提供了与作为 EC2 实例运行的 Microsoft AD 域控制器建立跨领域信任关系的步骤，以及提供所需连接和域名解析的示例网络设置。任何允许在两者之间进行所需网络流量的网络设置 KDCs 都是可以接受的。

(可选) 在使用一个集群上的 KDC 建立与 Active Directory 的跨领域信任之后，您可以使用不同安全配置创建另一个集群，引用第一个集群上的 KDC 作为外部 KDC。有关示例安全配置和集群设置，请参阅[外部集群 KDC 与 Active Directory 跨领域信任](#)。

有关 Kerberos 和 KDC 的 Amazon EMR 支持的更多信息以及指向 MIT Kerberos 文档的链接，请参阅[使用 Kerberos 通过 Amazon EMR 进行身份验证](#)。

Important

Amazon EMR 不支持跨领域信任。Amazon Directory Service for Microsoft Active Directory

[步骤 1：设置 VPC 和子网](#)

[步骤 2：启动并安装 Active Directory 域控制器](#)

[步骤 3：将用户账户添加到 EMR 集群的域中](#)

[步骤 4：在 Active Directory 域控制器上配置传入信任](#)

[步骤 5：使用 DHCP 选项集指定 Active Directory 域控制器作为 VPC DNS 服务器](#)

[步骤 6：启动使用 Kerberos 的 EMR 集群](#)

[步骤 7：在集群上为 Active Directory 账户创建 HDFS 用户并设置权限](#)

步骤 1：设置 VPC 和子网

以下步骤演示如何创建 VPC 和子网，以便集群专用的 KDC 可以访问 Active Directory 域控制器并解析其域名。在这些步骤中，通过引用 Active Directory 域控制器作为 DHCP 选项集中的域名服务器来提供域名解析。有关更多信息，请参阅[步骤 5：使用 DHCP 选项集指定 Active Directory 域控制器作为 VPC DNS 服务器](#)。

KDC 和 Active Directory 域控制器必须能够解析对方的域名。这样，Amazon EMR 才能将计算机加入域并自动在集群实例上配置相应 Linux 账户和 SSH 参数。

如果 Amazon EMR 无法解析域名，您可以使用 Active Directory 域控制器的 IP 地址来引用信任。但是，您必须手动添加 Linux 账户、将相应主体添加到集群专用的 KDC 并配置 SSH。

设置 VPC 和子网

1. 创建带单个公有子网的 Amazon VPC。有关更多信息，请参阅《Amazon VPC 入门指南》中的[步骤 1：创建 VPC](#)。

Important

当你使用 Microsoft Active Directory 域控制器时，请为 EMR 群集选择一个 CIDR 块，这样 IPv4 所有地址的长度都少于九个字符（例如 10.0.0.0/16）。这是因为当计算机加入 Active Directory 目录时，会使用群集计算机的 DNS 名称。Amazon 根据 IPv4 地址分配 [DNS 主机名](#)，这样长的 IP 地址可能会导致 DNS 名称的长度超过 15 个字符。在注册已加入的计算机名称时，Active Directory 具有 15 个字符的限制，并且将截断较长的名称，这可能会导致不可预测的错误。

2. 删除分配给 VPC 的默认 DHCP 选项集。有关更多信息，请参阅[更改 VPC 以使用 No DHCP 选项](#)。稍后，添加一个指定 Active Directory 域控制器作为 DNS 服务器的新 DHCP 选项集。
3. 确认已为 VPC 启用了 DNS 支持，也就是说，同时启用了 DNS 主机名和 DNS 解析。默认处于启用状态。有关更多信息，请参阅[更新您的 VPC 的 DNS 支持](#)。
4. 确认您的 VPC 已附加 Internet 网关，这是默认设置。有关更多信息，请参阅[创建并附加 Internet 网关](#)。

Note

此示例中使用 Internet 网关是因为您将为 VPC 建立新的域控制器。您的应用程序可能不需要 Internet 网关。唯一的要求是，集群专用的 KDC 可以访问 Active Directory 域控制器。

5. 创建自定义路由表，添加目标为 Internet 网关的路由，然后将其附加到您的子网。有关更多信息，请参阅[创建自定义路由表](#)。
6. 当您启动域控制器的 EC2 实例时，它必须具有静态公共 IPv4 地址，以便您使用 RDP 连接到该实例。最简单的方法是将子网配置为自动分配公有 IPv4 地址。这不是创建子网时的默认设置。有关更多信息，请参阅[修改子网的公有 IPv4 寻址属性](#)。也可以选择启动实例时分配地址。有关更多信息，请参阅[在实例启动期间分配公有 IPv4 地址](#)。

7. 完成后，记下您的 VPC 和子网 IDs。稍后，您在启动 Active Directory 域控制器和集群时会使用它们。

步骤 2：启动并安装 Active Directory 域控制器

1. 启动基于微软 Windows Server 2016 Base AMI 的 EC2 实例。我们推荐 m4.xlarge 或更好的实例类型。有关更多信息，请参阅 Amazon EC2 用户指南中的[启动 Amazon Web Services Marketplace 实例](#)。
2. 记下与 EC2 实例关联的安全组的组 ID。您将在[步骤 6：启动使用 Kerberos 的 EMR 集群](#)中需要它。我们用 `sg-012xrlmdomain345`。或者，您可以为 EMR 集群指定不同的安全组，并指定允许安全组之间流量的此实例。有关更多信息，请参阅[亚马逊 EC2 用户指南中的适用于 Linux 实例的亚马逊 EC2 安全组](#)。
3. 使用 RDP 连接到 EC2 实例。有关更多信息，请参阅亚马逊 EC2 用户指南中的[连接到您的 Windows 实例](#)。
4. 启动 Server Manager (服务器管理器) 以在服务器上安装并配置 Active Directory 域服务角色。将服务器提升为域控制器并分配域名 (我们在此处使用的示例是 `ad.domain.com`)。请记住该域名，因为稍后您创建 EMR 安全配置和集群时会需要它。如果您并不熟悉如何设置 Active Directory，可以按照[如何在 Windows Server 2016 中设置 Active Directory \(AD\)](#) 中的说明操作。

在您完成后，实例会重新启动。

步骤 3：将用户账户添加到 EMR 集群的域中

使用 RDP 连接到 Active Directory 域控制器以在 Active Directory 用户和计算机中为每个集群用户创建账户。有关更多信息，请参阅 Microsoft Learn 网站上的[在 Active Directory 用户和计算机中创建用户帐户](#)。请记住每个用户的 User logon name (用户登录名)。稍后，在您配置集群时会需要这些信息。

另外，创建具有将计算机加入域的足够权限的账户。在您创建集群时指定此账户。Amazon EMR 使用它将集群实例加入域。在[步骤 6：启动使用 Kerberos 的 EMR 集群](#)中指定此账户及其密码。要将计算机加入权限委派给账户，我们建议您创建具有加入权限的组，然后将用户分配到该组。有关说明，请参阅《Amazon Directory Service 管理指南》中的[委派目录加入权限](#)。

步骤 4：在 Active Directory 域控制器上配置传入信任

下面的示例命令在 Active Directory 中创建信任，这是使用集群专用的 KDC 的单向、传入、不可传递的领域信任。我们对集群的领域使用的示例为 `EC2.INTERNAL`。将替换为 `KDC-FQDN` 为托管 KDC 的 Amazon EMR 主节点列出的公有 DNS 名称。passwordt 参数指定 cross-realm principal password

(跨领域委托人密码)，您在创建集群时指定了它以及集群 realm (领域)。领域名称派生自 us-east-1 中集群的默认域名。Domain 是您正在创建信任的 Active Directory 域，按照惯例，它是小写的。此示例使用 *ad.domain.com*

使用管理员权限打开 Windows 命令提示符并键入以下命令，在 Active Directory 域控制器上创建信任关系：

```
C:\Users\Administrator> ksetup /addkdc EC2.INTERNAL KDC-FQDN
C:\Users\Administrator> netdom trust EC2.INTERNAL /Domain:ad.domain.com /add /realm /
passwordt:MyVeryStrongPassword
C:\Users\Administrator> ksetup /SetEncTypeAttr EC2.INTERNAL AES256-CTS-HMAC-SHA1-96
```

步骤 5：使用 DHCP 选项集指定 Active Directory 域控制器作为 VPC DNS 服务器

现已配置 Active Directory 域控制器，您必须配置 VPC 以使用它作为您的 VPC 内的域名服务器来解析名称。为此，请附加 DHCP 选项集。指定 Domain name (域名) 作为您的集群的域名，例如，ec2.internal (如果您的集群位于 us-east-1 中) 或 *region.compute.internal* (对于其它区域)。对于域名服务器，必须将 Active Directory 域控制器的 IP 地址 (必须可以从群集访问) 指定为第一个条目，然后指定 AmazonProvidedDNS (例如 *xx.xx.xx.xx*，AmazonProvidedDNS)。有关更多信息，请参阅[更改 DHCP 选项集](#)。

步骤 6：启动使用 Kerberos 的 EMR 集群

1. 在 Amazon EMR 中创建安全配置，指定您在之前的步骤中创建的 Active Directory 域控制器。下面显示了一个示例命令。将域 *ad.domain.com* 替换为您在[步骤 2：启动并安装 Active Directory 域控制器](#)中指定的域的名称。

```
aws emr create-security-configuration --name MyKerberosConfig \
--security-configuration '{
  "AuthenticationConfiguration": {
    "KerberosConfiguration": {
      "Provider": "ClusterDedicatedKdc",
      "ClusterDedicatedKdcConfiguration": {
        "TicketLifetimeInHours": 24,
        "CrossRealmTrustConfiguration": {
          "Realm": "AD.DOMAIN.COM",
          "Domain": "ad.domain.com",
          "AdminServer": "ad.domain.com",
          "KdcServer": "ad.domain.com"
        }
      }
    }
  }
}
```

```
    }
  }
}'
```

2. 使用下面的属性创建集群：

- 使用 `--security-configuration` 选项指定您创建的安全配置。我们在示例 `MyKerberosConfig` 中使用。
- 使用 `--ec2-attributes` option 的 `SubnetId` 属性来指定您在 [步骤 1：设置 VPC 和子网](#) 中创建的子网。我们在示例 `step1-subnet` 中使用。
- 使用 `AdditionalMasterSecurityGroups` 选项的 `AdditionalSlaveSecurityGroups` 和 `--ec2-attributes`，指定与 [步骤 2：启动并安装 Active Directory 域控制器](#) 中的 AD 域控制器关联的安全组与集群主节点以及核心节点和任务节点相关联。我们在示例 `sg-012xrlmdomain345` 中使用。

使用 `--kerberos-attributes` 指定以下特定于集群的 Kerberos 属性：

- 您在设置 Active Directory 域控制器时指定的集群的领域。
- 您在 `passwordt` 中指定为 [步骤 4：在 Active Directory 域控制器上配置传入信任](#) 的跨领域信任委托人密码。
- `KdcAdminPassword`，可用于管理集群专用的 KDC。
- 您在 [步骤 3：将用户账户添加到 EMR 集群的域中](#) 中创建的具有计算机加入权限的 Active Directory 账户的用户登录名和密码。

以下示例启动使用 Kerberos 的集群。

```
aws emr create-cluster --name "MyKerberosCluster" \
--release-label emr-5.10.0 \
--instance-type m5.xlarge \
--instance-count 3 \
--ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole,KeyName=MyEC2KeyPair,\
SubnetId=step1-subnet, AdditionalMasterSecurityGroups=sg-012xrlmdomain345,\
AdditionalSlaveSecurityGroups=sg-012xrlmdomain345\
--service-role EMR_DefaultRole \
--security-configuration MyKerberosConfig \
--applications Name=Hadoop Name=Hive Name=Oozie Name=Hue Name=HCatalog Name=Spark \
--kerberos-attributes Realm=EC2.INTERNAL,\
KdcAdminPassword=MyClusterKDCAdminPwd,\
ADDomainJoinUser=ADUserLogonName,ADDomainJoinPassword=ADUserPassword,\
CrossRealmTrustPrincipalPassword=MatchADTrustPwd
```

步骤 7：在集群上为 Active Directory 账户创建 HDFS 用户并设置权限

在设置与 Active Directory 的信任关系时，Amazon EMR 将在集群上为每个 Active Directory 账户创建 Linux 用户。例如，Active Directory 中的用户登录名 LiJuan 具有 Linux 账户 lijuan。Active Directory 用户名可以包含大写字母，但 Linux 不区分 Active Directory 大小写。

要允许您的用户登录到集群来运行 Hadoop 任务，您必须为其 Linux 账户添加 HDFS 用户目录，并为每个用户授予对其目录的所有权。为此，我们建议您运行以集群步骤的形式保存到 Amazon S3 的脚本。或者，您也可以从主节点上的命令行运行以下脚本中的命令。使用您在创建集群时指定的 EC2 密钥对，以 Hadoop 用户身份通过 SSH 连接到主节点。有关更多信息，请参阅 [使用 EC2 密钥对获取 Amazon EMR 的 SSH 凭证](#)。

运行以下命令向运行脚本的集群添加步骤 *AddHDFSUsers.sh*。

```
aws emr add-steps --cluster-id <j-2AL4XXXXXX5T9> \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name=CustomJAR,ActionOnFailure=CONTINUE,\
Jar=s3://<region>.elasticmapreduce/libs/script-runner/script-runner.jar,Args=["s3://<amzn-
s3-demo-bucket>/AddHDFSUsers.sh"]
```

该文件的内容 *AddHDFSUsers.sh* 如下。

```
#!/bin/bash
# AddHDFSUsers.sh script

# Initialize an array of user names from AD or Linux users and KDC principals created
manually on the cluster
ADUSERS=("lijuan" "marymajor" "richardroe" "myusername")

# For each user listed, create an HDFS user directory
# and change ownership to the user

for username in ${ADUSERS[@]}; do
    hdfs dfs -mkdir /user/$username
    hdfs dfs -chown $username:$username /user/$username
done
```

映射到 Hadoop 组的 Active Directory 组

Amazon EMR 使用 System Security Services Daemon (SSD) 将 Active Directory 组映射到 Hadoop 组。要确认组映射，在您按 [使用 SSH 通过 Amazon EMR 连接到 Kerberos 集群](#) 中所述登录到主节点后，可以使用 `hdfs groups` 命令确认您的 Active Directory 账户所属的 Active Directory 组是否已映

射到集群上相应 Hadoop 用户的 Hadoop 组。您还可以使用命令 (例如 `hdfs groups lijuan`)，通过指定一个或多个用户名来查看其它用户的组映射。有关更多信息，请参阅 [Apache HDFS 命令指南](#) 中的 [组](#)。

使用 Active Directory 或 LDAP 服务器通过 Amazon EMR 进行身份验证。

在 Amazon EMR 6.12.0 以及更高版本中，您可以使用基于 SSL 的 LDAP (LDAPS) 协议来启动与您的企业身份服务器原生集成的集群。LDAP (轻量目录访问协议) 是一种开放的、供应商中立的应用程序协议，用于访问和维护数据。LDAP 通常用于针对托管在 Active Directory (AD) 和 OpenLDAP 等应用程序上的企业身份服务器进行用户身份验证。通过这种原生集成，您可以使用 LDAP 服务器对 Amazon EMR 上的用户进行身份验证。

Amazon EMR LDAP 集成的亮点包括：

- Amazon EMR 将支持的应用程序配置为代表您使用 LDAP 身份验证进行身份验证。
- Amazon EMR 使用 Kerberos 协议为支持的应用程序配置和维护其安全。您无需输入任何命令或脚本。
- 通过 Apache Ranger 对 Hive 元存储数据库和表的授权，您可以获得精细访问控制 (FGAC)。请参阅 [将 Amazon EMR 与 Apache Ranger 集成](#) 了解更多信息。
- 当您要求 LDAP 凭证才能访问集群时，您可以获得对谁可以通过 SSH 访问您的 EMR 集群的精细访问控制 (FGAC)。

以下页面提供了概念性概述、先决条件以及启动集成了 Amazon EMR LDAP 的 EMR 集群的步骤。

主题

- [集成了 Amazon EMR 的 LDAP 概览](#)
- [Amazon EMR 的 LDAP 组件](#)
- [适用于 Amazon EMR 的 LDAP 的应用程序支持和注意事项](#)
- [使用 LDAP 配置和启动 EMR 集群](#)
- [在 Amazon EMR 上使用 LDAP 的示例](#)

集成了 Amazon EMR 的 LDAP 概览

轻型目录访问协议 (LDAP) 是一种软件协议，网络管理员使用该协议通过对公司网络中的用户进行身份验证来管理和控制对数据的访问。LDAP 协议将信息存储在分层的树形目录结构中。有关更多信息，请参阅 LDAP.com 上的 [Basic LDAP Concepts](#)。

在公司的网络中，许多应用程序可能会使用 LDAP 协议对用户进行身份验证。通过 Amazon EMR LDAP 集成，EMR 集群可以原生使用相同的 LDAP 协议并添加安全配置。

Amazon EMR 支持两种主要的 LDAP 协议实现：Active Directory 和 OpenLDAP。虽然其他实现也是可能的，但大多数实现都符合与 Active Directory 或 OpenLDAP 相同的身份验证协议。

Active Directory (AD)

Active Directory (AD) 是 Microsoft 为 Windows 域网络提供的目录服务。AD 包含在大多数 Windows 服务器操作系统中，并且可以通过 LDAP 和 LDAPS 协议与客户端通信。为了进行身份验证，Amazon EMR 会尝试使用用户主体名称 (UPN) 作为可分辨名称和密码与您的 AD 实例进行用户绑定。UPN 使用标准格式 `username@domain_name`。

OpenLDAP

OpenLDAP 是 LDAP 协议的免费开源实现。为了进行身份验证，Amazon EMR 会尝试使用完全限定域名 (FQDN) 作为可分辨名称和密码与您的 OpenLDAP 实例进行用户绑定。FQDN 使用标准格式 `username_attribute=username,LDAp_user_search_base`。通常，`username_attribute` 值为 `uid`，并且 `LDAp_user_search_base` 值包含指向用户的树的属性。例如 `ou=People,dc=example,dc=com`。

LDAP 协议的其他免费和开源实现通常遵循与 OpenLDAP 类似的 FQDN 来标识其用户的可分辨名称。

Amazon EMR 的 LDAP 组件

您可以使用 LDAP 服务器通过以下组件对 Amazon EMR 以及用户直接在 EMR 集群上使用的任何应用程序进行身份验证。

Secret Agent

Secret Agent 是一个集群上进程，用于对所有用户请求进行身份验证。Secret Agent 代表 EMR 集群上支持的应用程序创建与您的 LDAP 服务器的用户绑定。Secret Agent 以 `emrsecretagent` 用户身份运行，将日志写入 `/emr/secretagent/log` 目录。这些日志提供了有关每个用户的身份验证请求状态以及用户身份验证期间可能出现的任何错误的详细信息。

系统安全服务进程守护程序 (SSSD)

SSSD 是在支持 LDAP 的 EMR 集群的每个节点上运行的进程守护程序。SSSD 创建并管理 UNIX 用户，以将您的远程企业身份同步到每个节点。基于 Yarn 的应用程序 (例如 Hive 和 Spark) 要求在为用户运行查询的每个节点上都有一个本地 UNIX 用户。

适用于 Amazon EMR 的 LDAP 的应用程序支持和注意事项

本主题列出了支持的应用程序、支持的功能和不支持的功能。

适用于 Amazon EMR 的 LDAP 支持的应用程序

Important

此页面上列出的应用程序是 Amazon EMR 针对 LDAP 提供支持的唯一应用程序。为确保集群安全，只有在创建启用了 LDAP 的 EMR 集群时，才能包含与 LDAP 兼容的应用程序。如果您尝试安装其他不支持的应用程序，Amazon EMR 将拒绝您对新集群的请求。

Amazon EMR 6.12 及更高版本支持与以下应用程序的 LDAP 集成：

- Apache Livy
- Apache Hive 直到 HiveServer 2 () HS2
- Trino
- : Presto
- Hue

您还可以将以下应用程序安装在 EMR 集群上，并且进行配置以满足您的安全需求：

- Apache Spark
- Apache Hadoop

适用于 Amazon EMR 的 LDAP 支持的功能

您可以将以下 Amazon EMR 功能与 LDAP 集成结合使用：

Note

为保障 LDAP 凭证的安全，您必须使用传输中加密来保护集群内外的数据流。有关传输中加密的更多信息，请参阅 [使用 Amazon EMR 加密静态数据和传输中数据](#)。

- 传输中加密 (要求) 和静态加密
- 实例组、实例集和竞价型实例

- 在运行中的集群上重新配置应用程序
- EMRFS 服务器端加密 (SSE)

不支持的功能

在使用 Amazon EMR LDAP 集成时，请考虑以下限制：

- Amazon EMR 禁用启用了 LDAP 的集群的步骤。
- 对于启用了 LDAP 的集群，Amazon EMR 不支持运行时角色和集 Amazon Lake Formation 成。
- Amazon EMR 不支持带有 StartTLS 的 LDAP。
- Amazon EMR 不支持启用了 LDAP 的集群的高可用性模式 (具有多个主节点的集群)。
- 您无法轮换启用了 LDAP 的集群的绑定凭证或证书。如果这些字段中的任何一个已轮换，我们建议您使用更新的绑定凭证或证书启动新集群。
- 必须在 LDAP 中使用精确的搜索库。LDAP 用户和组搜索库不支持 LDAP 搜索筛选条件。

使用 LDAP 配置和启动 EMR 集群

本节介绍如何将 Amazon EMR 配置为与 LDAP 身份验证配合使用。

主题

- [向 Amazon EMR 实例 Amazon Secrets Manager 角色添加权限](#)
- [创建用于 LDAP 集成的 Amazon EMR 安全配置](#)
- [启动通过 LDAP 进行身份验证的 EMR 集群](#)

向 Amazon EMR 实例 Amazon Secrets Manager 角色添加权限

Amazon EMR 使用 IAM 服务角色代表您执行操作以预置和管理集群。集群 EC2 实例的服务角色 (也称为 Amazon EMR 的 EC2 实例配置文件) 是一种特殊类型的服务角色，Amazon EMR 在启动时将其分配给集群中的每个 EC2 实例。

要定义 EMR 集群与 Amazon S3 数据和其他 Amazon 服务交互的权限，请定义自定义 Amazon EC2 实例配置文件，而不是启动集群 EMR_EC2_DefaultRole 时的配置文件。有关更多信息，请参阅[集群 EC2 实例的服务角色 \(EC2 实例配置文件 \)](#)和[使用 Amazon EMR 自定义 IAM 角色](#)。

将以下语句添加到默认 EC2 实例配置文件中，以允许 Amazon EMR 标记会话并访问存储 LDAP 证书 Amazon Secrets Manager 的。


```
{
  "Sid": "AllowAssumeOfRolesAndTagging",
  "Effect": "Allow",
  "Action": ["sts:TagSession", "sts:AssumeRole"],
  "Resource": [
    "arn:aws:iam::111122223333:role/LDAP_DATA_ACCESS_ROLE_NAME",
    "arn:aws:iam::111122223333:role/LDAP_USER_ACCESS_ROLE_NAME"
  ]
},
{
  "Sid": "AllowSecretsRetrieval",
  "Effect": "Allow",
  "Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
  "Resource": [
    "arn:aws:secretsmanager:us-east-1:111122223333:secret:LDAP_SECRET_NAME*",
    "arn:aws:secretsmanager:us-east-1:111122223333:secret:ADMIN_LDAP_SECRET_NAME*"
  ]
}
```

Note

如果您在设置 Secrets Manager 权限时忘记了密钥名称末尾的通配符 * 字符，集群请求将失败。通配符代表密钥版本。

您还应将 Amazon Secrets Manager 策略的范围限制为仅限于您的集群配置实例所需的证书。

创建用于 LDAP 集成的 Amazon EMR 安全配置

在启动集成了 LDAP 的 EMR 集群之前，请使用 [使用 Amazon EMR 控制台或使用 Amazon CLI](#) 中的步骤为该集群创建 Amazon EMR 安全配置。在 AuthenticationConfiguration 下的 LDAPConfiguration 区块中，或在 Amazon EMR 控制台安全配置部分中的相应字段中完成以下配置：

EnableLDAPAuthentication

控制台选项：身份验证协议：LDAP

要使用 LDAP 集成，请在控制台中创建集群时将此选项设置为 true 或选择它作为您的身份验证协议。默认情况下，当您在 Amazon EMR 控制台中创建安全配置时，EnableLDAPAuthentication 的值为 true。

LDAPServerURL

控制台选项：LDAP 服务器位置

LDAP 服务器的位置包括前缀：`ldaps://location_of_server`。

BindCertificateARN

控制台选项：LDAP SSL 证书

包含用于签署 LDAP 服务器使用的 SSL 证书的证书的 Amazon Secrets Manager ARN。如果您的 LDAP 服务器由公共证书颁发机构 (CA) 签名，则可以为 Amazon Secrets Manager ARN 提供一个空白文件。有关如何在 Secrets Manager 中存储证书的更多信息，请参阅 [将 TLS 凭证存储在 Amazon Secrets Manager 中](#)。

BindCredentialsARN

控制台选项：LDAP 服务器绑定凭证

包含 LD Amazon Secrets Manager AP 管理员用户绑定凭据的 ARN。凭证存储为 JSON 对象。此密钥中只有一个键值对；键值对中的键是用户名，值是密码。例如 `{"uid=admin,cn=People,dc=example,dc=com": "AdminPassword1"}`。除非您为 EMR 集群启用 SSH 登录，否则此字段为可选字段。在许多配置中，Active Directory 实例需要绑定凭证才能允许 SSSD 同步用户。

LDAPAccessFilter

控制台选项：LDAP 访问筛选条件

指定 LDAP 服务器中可以进行身份验证的对象子集。例如，如果您只想向 LDAP 服务器中具有 `posixAccount` 对象类的所有用户授予访问权限，请将访问筛选条件定义为 `(objectClass=posixAccount)`。

LDAPUserSearchBase

控制台选项：LDAP 用户搜索库

您的用户在 LDAP 服务器中所属的搜索库。例如 `cn=People,dc=example,dc=com`。

LDAPGroupSearchBase

控制台选项：LDAP 组搜索库

您的组在 LDAP 服务器中所属的搜索库。例如 `cn=Groups,dc=example,dc=com`。

EnableSSHLogin

控制台选项：SSH 登录

指定是否允许使用 LDAP 凭证进行密码身份验证。我们不建议您保持启用此选项。密钥对允许访问 EMR 集群的更安全的路由。此字段是可选的，默认值为 false。

LDAPServerType

控制台选项：LDAP 服务器类型

指定 Amazon EMR 连接到的 LDAP 服务器的类型。支持的选项有“Active Directory”和“OpenLDAP”。其他 LDAP 服务器类型可能会起作用，但是 Amazon EMR 不正式支持其他服务器类型。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR 的 LDAP 组件](#)。

ActiveDirectoryConfigurations

使用 Active Directory 服务器类型的安全配置的必需子块。

ADDomain

控制台选项：Active Directory 域

用于创建用户主体名称 (UPN) 的域名，用于对使用 Active Directory 服务器类型的安全配置进行用户身份验证。

使用 LDAP 和 Amazon EMR 进行安全配置的注意事项

- 要创建与 Amazon EMR LDAP 集成的安全配置，您必须使用传输中加密。有关传输中加密的信息，请参阅 [使用 Amazon EMR 加密静态数据和传输中数据](#)。
- 您不能在相同的安全配置中定义 Kerberos 配置。Amazon EMR 会自动预置一个专用的 KDC，并管理此 KDC 的管理员密码。用户无法访问此管理员密码。
- 您不能在相同的安全配置 Amazon Lake Formation 中定义 IAM 运行时角色。
- LDAPServerURL 的值中必须包含 ldaps:// 协议。
- LDAPAccessFilter 不能为空。

将 LDAP 与 Amazon EMR 的 Apache Ranger 集成一起使用

通过 Amazon EMR 的 LDAP 集成，您可以进一步与 Apache Ranger 集成。当您将您的 LDAP 用户拉取到 Ranger 中时，可以将这些用户与 Apache Ranger 策略服务器关联，以便

与 Amazon EMR 和其他应用程序集成。为此，请在与 LDAP 集群一起使用的安全配置中的 `AuthorizationConfiguration` 中定义该 `RangerConfiguration` 字段。有关如何设置安全配置的更多信息，请参阅 [创建 EMR 安全配置](#)。

将 LDAP 与 Amazon EMR 配合使用时，您无需为 Apache Ranger 提供带有 Amazon EMR 集成的 `KerberosConfiguration`。

启动通过 LDAP 进行身份验证的 EMR 集群

使用以下步骤启动带有 LDAP 或 Active Directory 的 EMR 集群。

1. 设置您的环境：

- 确保您的 EMR 集群上的节点可以与 Amazon S3 和进行通信。Amazon Secrets Manager 有关如何修改您的 EC2 实例配置文件角色以与这些服务通信的更多信息，请参阅 [向 Amazon EMR 实例 Amazon Secrets Manager 角色添加权限](#)。
- 如果您计划在私有子网中运行 EMR 集群，则应使用和 Amazon PrivateLink Amazon VPC 终端节点，或者使用网络地址转换 (NAT) 将 VPC 配置为与 S3 和 Secrets Manager 通信。有关更多信息，请参阅《Amazon VPC 入门指南》中的 [Amazon PrivateLink 和 VPC 端点](#) 和 [NAT 实例](#)。
- 确保您的 EMR 集群和 LDAP 服务器之间存在网络连接。您的 EMR 集群必须通过网络访问您的 LDAP 服务器。集群的主节点、核心节点和任务节点与 LDAP 服务器通信以同步用户数据。如果您的 LDAP 服务器在 Amazon 上运行 EC2，请更新 EC2 安全组以接受来自 EMR 集群的流量。有关更多信息，请参阅 [向 Amazon EMR 实例 Amazon Secrets Manager 角色添加权限](#)。

2. 创建用于 LDAP 集成的 Amazon EMR 安全配置 有关更多信息，请参阅 [创建用于 LDAP 集成的 Amazon EMR 安全配置](#)。

3. 现在您已完成设置，请按照 [启动 Amazon EMR 集群](#) 中的步骤启动具有以下配置的集群：

- 选择 Amazon EMR 6.12 或更高版本。我们建议您使用最新的 Amazon EMR 版本。
- 仅为您的集群指定或选择支持 LDAP 的应用程序。有关在 Amazon EMR 上使用 LDAP 支持的应用程序的列表，请参阅 [适用于 Amazon EMR 的 LDAP 的应用程序支持和注意事项](#)。
- 应用您在上一步中创建的安全配置。

在 Amazon EMR 上使用 LDAP 的示例

[预置使用 LDAP 集成的 EMR 集群](#)后，您可以通过其内置的用户名和密码身份验证机制向任何[支持的应用程序](#)提供 LDAP 凭证。本页显示一些示例。

在 Apache Hive 上使用 LDAP 身份验证

Example : Apache Hive

以下示例命令通过 HiveServer 2 和 Beeline 启动 Apache Hive 会话：

```
beeline -u "jdbc:hive2://$HOSTNAME:10000/default;ssl=true;sslTrustStore=
$TRUSTSTORE_PATH;trustStorePassword=$TRUSTSTORE_PASS" -n LDAP_USERNAME -
p LDAP_PASSWORD
```

在 Apache Livy 上使用 LDAP 身份验证

Example : Apache Livy

以下示例命令通过 cURL 启动 Livy 会话。将 *ENCODED-KEYPAIR* 替换为 username:password 的 Base64 编码字符串。

```
curl -X POST --data '{"proxyUser":"LDAP_USERNAME","kind": "pyspark"}' -H "Content-Type:
application/json" -H "Authorization: Basic ENCODED-KEYPAIR" DNS_OF_PRIMARY_NODE:8998/
sessions
```

在 Presto 上使用 LDAP 身份验证

Example : Presto

以下示例命令通过 Presto CLI 启动 Presto 会话：

```
presto-cli --user "LDAP_USERNAME" --password --catalog hive
```

运行此命令后，在系统提示时输入 LDAP 密码。

在 Trino 上使用 LDAP 身份验证

Example Trino

以下示例命令通过 Trino CLI 启动 Trino 会话：

```
trino-cli --user "LDAP_USERNAME" --password --catalog hive
```

运行此命令后，在系统提示时输入 LDAP 密码。

在 Hue 上使用 LDAP 身份验证

您可以通过在集群上创建的 SSH 隧道访问 Hue 用户界面，也可以将代理服务器设置为公开广播与 Hue 的连接。由于 Hue 默认不在 HTTPS 模式下运行，因此我们建议您使用额外的加密层，以确保客户端与 Hue 用户界面之间的通信使用 HTTPS 加密。这样可以减少您意外以纯文本形式公开用户凭证的可能性。

要使用 Hue 用户界面，请在浏览器中打开 Hue 用户界面，然后输入您的 LDAP 用户名密码进行登录。如果凭证正确，Hue 会将您登录并使用您的身份在所有支持的应用程序中对您进行身份验证。

使用 SSH 进行密码身份验证，对其他应用程序使用 Kerberos 票证

Important

我们不建议您使用密码身份验证来通过 SSH 访问 EMR 集群。

您可以使用您的 LDAP 凭证通过 SSH 访问 EMR 集群。为此，请在用于启动集群的 Amazon EMR 安全配置中将 EnableSSHLogin 配置设置为 true。然后，在集群启动后，使用以下命令通过 SSH 连接到集群：

```
ssh username@EMR_PRIMARY_DNS_NAME
```

运行此命令后，在系统提示时输入 LDAP 密码。

Amazon EMR 包含一个集群脚本，允许用户生成 Kerberos keytab 文件和票证，用于不直接接受 LDAP 凭证的受支持应用程序。其中一些应用程序包括 spark-submit Spark SQL 和 PySpark。

运行 ldap-kinit 并按照提示操作。如果身份验证成功，Kerberos keytab 文件将与有效的 Kerberos 票证一起出现在您的主目录中。使用 Kerberos 票证像在任何使用 Kerberos 的环境中一样运行应用程序。

将 Amazon EMR 与 Amazon IAM Identity Center

在 Amazon EMR 6.15.0 及更高版本中，您可以使用中的身份对亚马逊 EMR Amazon IAM Identity Center 集群进行身份验证。以下部分提供了概念性概述、先决条件以及启动 EMR 集成与 Identity Center 的集成所需的步骤。

主题

- [概述](#)
- [功能和优势](#)
- [入门 Amazon IAM Identity Center 和 Amazon EMR](#)
- [用户后台会话](#)
- [Amazon EMR 与 Identity Center 集成的注意事项和限制](#)

概述

对于任何规模和类型的组织，推荐使用 Identity Center Amazon 进行员工身份验证和授权。借助 Identity Center，你可以创建和管理用户身份 Amazon，也可以连接现有身份源，包括微软 Active Directory、Okta、Ping Identity JumpCloud、Google Workspace 和微软 Entra ID (前身为 Azure AD)。

[可信身份传播](#)是一项 Amazon IAM Identity Center 功能，connected 的管理员 Amazon Web Services 服务 可以使用它来授予和审核对服务数据的访问权限。对这些数据的访问权限基于用户属性，例如组关联。设置可信身份传播需要连接的管理员 Amazon Web Services 服务 和 IAM Identity Center 管理员之间的协作。有关更多信息，请参阅[先决条件和注意事项](#)。

功能和优势

Amazon EMR 与 IAM Identity Center 的集成提供下列优势：

- Amazon EMR 提供凭证，用于将您的 Identity Center 身份中继到 EMR 集群。
- Amazon EMR 将所有支持的应用程序配置为使用集群凭证进行身份验证。
- Amazon EMR 使用 Kerberos 协议配置和维护受支持的应用程序安全，您不需要任何命令或脚本。
- 能够在 S3 Access Grants 托管的 S3 前缀上使用 Identity Center 身份强制执行 Amazon S3 前缀级别的授权。
- 能够在托管 Amazon Lake Formation Glue 表上使用身份中心身份强制执行表级授权 Amazon。

入门 Amazon IAM Identity Center 和 Amazon EMR

本节将帮助您配置要与之集成的亚马逊 EMR。Amazon IAM Identity Center

主题

- [创建 Identity Center 实例](#)
- [为 Identity Center 创建 IAM 角色](#)

- [为未与 IAM Identity Center 集成的服务添加权限](#)
- [创建启用 Identity Center 的安全配置](#)
- [创建并启动启用了 Identity Center 的集群](#)
- [为启用了 IAM Identity Center 的 EMR 集群配置 Lake Formation](#)
- [在启用了 IAM Identity Center 的 EMR 集群上使用 S3 Access Grants](#)

Note

要使用 Identity Center 与 EMR 集成，必须启用 Lake Formation 或 S3 访问授权。也可以两者都启用。如果两者都未启用，则不支持 Identity Center 集成。

创建 Identity Center 实例

如果您还没有实例，请在您要启动 EMR 集群的 Amazon Web Services 区域中创建一个 Identity Center 实例。Identity Center 实例只能存在于 Amazon Web Services 账户的单个区域中。

使用以下 Amazon CLI 命令创建一个名为的新实例 *MyInstance*：

```
aws sso-admin create-instance --name MyInstance
```

为 Identity Center 创建 IAM 角色

要将 Amazon EMR 与集成 Amazon IAM Identity Center，请创建一个 IAM 角色，该角色可以从 EMR 集群中使用身份中心进行身份验证。在幕后，Amazon EMR 使用 SigV4 凭证将 Identity Center 身份中继到下游服务，例如 Amazon Lake Formation。您的角色还应当具有调用下游服务的相应权限。

创建角色时，请使用下面的权限策略：

```
{
  "Statement": [
    {
      "Sid": "IdCPermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sso-oauth:*"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ],
}
```



```
{
  "Sid": "GlueandLakePermissions",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "glue:*",
    "lakeformation:GetDataAccess"
  ],
  "Resource": "*"
},
{
  "Sid": "AccessGrantsPermissions",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "s3:GetDataAccess",
    "s3:GetAccessGrantsInstanceForPrefix"
  ],
  "Resource": "*"
}
]
```

该角色的信任策略允许 InstanceProfile 角色让其代入角色。

```
{
  "Sid": "AssumeRole",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::12345678912:role/EMR_EC2_DefaultRole"
  },
  "Action": [
    "sts:AssumeRole",
    "sts:SetContext"
  ]
}
```

如果该角色没有受信任的凭证并访问受 Lake Formation 保护的表，则 Amazon EMR 会自动将代入角色的 principalId 设置为 *userID-untrusted*。以下是显示 CloudTrail 的事件片段。principalId

```
{
  "eventVersion": "1.09",
  "userIdentity": {
```

```

    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "ABCDEFGH1JKLMN02PQR3TU:5000-untrusted",
    "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/EMR_TIP/5000-untrusted",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "ABCDEFGH1IJKLMNOPQ7R3"
    ...

```

为未与 IAM Identity Center 集成的服务添加权限

Amazon 使用可信身份传播的 IAM 策略的证书，用于对未与 IAM Identity Center 集成的服务进行的任何调用。例如，这包括 Amazon Key Management Service。您的角色还应为您尝试访问示例 Amazon Key Management Service 的任何此类服务定义任何 IAM 权限。目前支持的 IAM Identity Center 集成服务包括 Amazon Lake Formation 和 Amazon S3 访问权限管控。

要了解有关可信身份传播的更多信息，请参阅[跨应用程序的可信身份传播](#)。

创建启用 Identity Center 的安全配置

要启动 EMR 集群与 IAM Identity Center 的集成，请使用以下示例命令创建启用了 Identity Center 的 Amazon EMR 安全配置。下文对每种配置进行说明。

```

aws emr create-security-configuration --name "IdentityCenterConfiguration-with-lf-
accessgrants" --region "us-west-2" --security-configuration '{
  "AuthenticationConfiguration": {
    "IdentityCenterConfiguration": {
      "EnableIdentityCenter": true,
      "IdentityCenterApplicationAssignmentRequired": false,
      "IdentityCenterInstanceARN": "arn:aws:sso:::instance/
ssoins-123xxxxxxxxxx789"
    }
  },
  "AuthorizationConfiguration": {
    "LakeFormationConfiguration": {
      "AuthorizedSessionTagValue": "Amazon EMR"
    },
    "IAMConfiguration": {
      "EnableApplicationScopedIAMRole": true,
      "ApplicationScopedIAMRoleConfiguration": {
        "PropagateSourceIdentity": true
      }
    }
  },
  "EncryptionConfiguration": {

```

```

    "EnableInTransitEncryption": true,
    "EnableAtRestEncryption": false,
    "InTransitEncryptionConfiguration": {
      "TLSCertificateConfiguration": {
        "CertificateProviderType": "PEM",
        "S3Object": "s3://amzn-s3-demo-bucket/cert/my-certs.zip"
      }
    }
  }
}'

```

- **EnableIdentityCenter** : (必需) 启用 Identity Center 集成。
- **IdentityCenterInstanceARN** : (可选) Identity Center 实例 ARN。如果未包含此项，则会在配置步骤中查找现有 IAM Identity Center 实例 ARN。
- **IAMRoleForEMRIdentityCenterApplicationARN** : (必需) 从集群购买 Identity Center 令牌的 IAM 角色。
- **IdentityCenterApplicationAssignmentRequired** : (布尔值) 管理是否需要分配才能使用 Identity Center 应用程序。该字段是可选的。如果未提供值，则默认值为 false。
- **AuthorizationConfiguration / LakeFormationConfiguration** : (可选) 配置身份验证：
 - **IAMConfiguration** : 除了您的 TIP 身份之外，还可以使用 EMR 运行时角色功能。如果您启用此配置，则您 (或调用方 Amazon 服务) 将需要在每次调用 EMR 步骤或 EMR 时指定一个 IAM 运行时角色。GetClusterSessionCredentials APIs 如果 EMR 集群与 SageMaker Unified Studio 一起使用，则如果还启用了可信身份传播，则必须使用此选项。
 - **EnableLakeFormation** : 在集群上启用 Lake Formation 授权。

要启用 Identity Center 与 Amazon EMR 的集成，您必须指定 EncryptionConfiguration 和 InTransitEncryptionConfiguration。

创建并启动启用了 Identity Center 的集群

现在，您已经设置了通过 Identity Center 进行身份验证的 IAM 角色，并创建了启用 Identity Center 的 Amazon EMR 安全配置，您可以创建和启动您的身份感知集群。有关使用所需的安全配置启动集群的步骤，请参阅 [指定 Amazon EMR 集群的安全配置](#)。

以下部分介绍了如何使用 Amazon EMR 支持的安全选项配置已启用 Identity Center 的集群：

- [在启用了 IAM Identity Center 的 EMR 集群上使用 S3 Access Grants](#)

- [为启用了 IAM Identity Center 的 EMR 集群配置 Lake Formation](#)

为启用了 IAM Identity Center 的 EMR 集群配置 Lake Formation

您可以[Amazon Lake Formation](#)与 Amazon IAM Identity Center 已启用的 EMR 集群集成。

首先，请确保在与集群相同的区域中设置 Identity Center 实例。有关更多信息，请参阅 [创建 Identity Center 实例](#)。当您查看实例详细信息时，可以在 IAM Identity Center 控制台中找到实例 ARN，或者使用以下命令从 CLI 中查看所有实例的详细信息：

```
aws sso-admin list-instances
```

然后使用带有以下命令的 ARN 和您的 Amazon 账户 ID 将 Lake Formation 配置为与 IAM 身份中心兼容：

```
aws lakeformation create-lake-formation-identity-center-configuration --cli-input-json
file://create-lake-fromation-idc-config.json
json input:
{
  "CatalogId": "account-id/org-account-id",
  "InstanceArn": "identity-center-instance-arn"
}
```

现在，调用 put-data-lake-settings 并使用 Lake Formation 启用 AllowFullTableExternalDataAccess：

```
aws lakeformation put-data-lake-settings --cli-input-json file://put-data-lake-
settings.json
json input:
{
  "DataLakeSettings": {
    "DataLakeAdmins": [
      {
        "DataLakePrincipalIdentifier": "admin-ARN"
      }
    ],
    "CreateDatabaseDefaultPermissions": [...],
    "CreateTableDefaultPermissions": [...],
    "AllowExternalDataFiltering": true,
    "AllowFullTableExternalDataAccess": true
  }
}
```

```
}
```

最后，为访问 EMR 集群的用户授予身份 ARN 的完整表格权限。ARN 包含来自 Identity Center 的用户 ID。在控制台中导航到 Identity Center，选择用户，然后选择要查看其常规信息设置的用户。

将用户 ID 复制粘贴到 *user-id* 的以下 ARN 中：

```
arn:aws:identitystore:::user/user-id
```

Note

只有当 IAM Identity Center 身份对 Lake Formation 保护的表拥有完整的表访问权限时，EMR 集群上的查询才有效。如果该身份没有完整的表格访问权限，则查询将失败。

使用以下命令授予用户完整的表格访问权限：

```
aws lakeformation grant-permissions --cli-input-json file://grantpermissions.json
json input:
{
  "Principal": {
    "DataLakePrincipalIdentifier": "arn:aws:identitystore:::user/user-id"
  },
  "Resource": {
    "Table": {
      "DatabaseName": "tip_db",
      "Name": "tip_table"
    }
  },
  "Permissions": [
    "ALL"
  ],
  "PermissionsWithGrantOption": [
    "ALL"
  ]
}
```

将应用程序 ARN 添加到 IDC 以进行 Lake Formation 集成

要查询启用了 Lake Formation 的资源，需要添加 IDC 应用程序的应用程序 ARN。为此，请按照以下步骤操作：

1. 在控制台上，选择 Amazon Lake Formation。
2. 通过匹配应用程序 ARN 来选择 IAM Identity Center 集成和 Lake Formation 应用程序集成。ARN 将显示在应用程序 ID 列表中。

在启用了 IAM Identity Center 的 EMR 集群上使用 S3 Access Grants

您可以将 [S3 访问权限授予](#) 与 Amazon IAM Identity Center 启用的 EMR 集群集成。

使用 S3 Access Grants 从使用 Identity Center 的集群访问您的数据集。创建授权以增强您为 IAM 用户、组、角色或公司目录设置的权限。有关更多信息，请参阅[将 S3 Access Grants 用于 Amazon EMR](#)。

主题

- [创建 S3 Access Grants 实例和位置](#)
- [为 Identity Center 身份创建授权](#)

创建 S3 Access Grants 实例和位置

如果您还没有实例，请在您要启动 EMR 集群的 Amazon Web Services 区域 中创建一个 S3 Access Grants 实例。

使用以下 Amazon CLI 命令创建一个名为的新实例 *MyInstance*：

```
aws s3control-access-grants create-access-grants-instance \
--account-id 12345678912 \
--identity-center-arn "identity-center-instance-arn" \
```

然后，创建一个 S3 Access Grants 位置，以将红色的值替换为您自己的值：

```
aws s3control-access-grants create-access-grants-location \
--account-id 12345678912 \
--location-scope s3:// \
--iam-role-arn "access-grant-role-arn" \
--region aa-example-1
```

Note

将 iam-role-arn 参数定义为 accessGrantRole ARN。

为 Identity Center 身份创建授权

最后，为有权访问您的集群的身份创建授权：

```
aws s3control-access-grants create-access-grant \
--account-id 12345678912 \
--access-grants-location-id "default" \
--access-grants-location-configuration S3SubPrefix="s3-bucket-prefix"
--permission READ \
--grantee GranteeType=DIRECTORY_USER,GranteeIdentifier="your-identity-center-user-id"
```

输出示例：

```
{
  "CreatedAt": "2023-09-21T23:47:24.870000+00:00",
  "AccessGrantId": "1234-12345-1234-1234567",
  "AccessGrantArn": "arn:aws:s3:aa-example-1-1:123456789012:access-grants/default/grant/xxxx1234-1234-5678-1234-1234567890",
  "Grantee": {
    "GranteeType": "DIRECTORY_USER",
    "GranteeIdentifier": "5678-56789-5678-567890"
  },
  "AccessGrantsLocationId": "default",
  "AccessGrantsLocationConfiguration": {
    "S3SubPrefix": "myprefix/*"
  },
  "Permission": "READ",
  "GrantScope": "s3://myprefix/*"
}
```

用户后台会话

借助用户后台会话，即使用户已从笔记本界面注销，长时间运行的分析和机器学习工作负载也能继续运行。从 7.11 EC2 版本的 EMR 开始，此功能可通过 EMR-的可信身份传播功能EC2获得。以下各节说明了用户后台会话的配置选项和行为。

Note

用户后台会话设置仅影响通过 SageMaker统一工作室启动的 Spark 工作负载。对此设置的更改适用于新的 Livy 会话——现有的活动会话不受影响。

配置用户后台会话

必须在两个级别上启用用户后台会话才能正常运行：

1. IAM 身份中心实例级别（由 IdC 管理员配置）
2. EMR 集群级别（由 EMR 集群管理员配置）

为 Amazon EMR 启用用户后台会话

要启用用户后台会话，必须在创建 EMR 安全配置 `identityCenterConfiguration` 时将 `userBackgroundSessionsEnabled` 参数设置为 `true`。

先决条件：

- 用于创建或更新 EMR 安全配置的 IAM 角色需要权限。 `sso:PutApplicationSessionConfiguration` 此权限允许用户通过 Amazon EMR 托管 IAM 身份中心应用程序进行后台会话。
- 为 IAM 身份中心创建 IAM 角色
 - 要将 Amazon EMR 与 IAM 身份中心集成，请创建一个从 EMR 集群中通过 IAM 身份中心进行身份验证的 IAM 角色。Amazon EMR 使用 Sigv4 凭证将 IAM 身份中心身份中继到下游服务，例如。Amazon Lake Formation 您的角色还应具有调用下游服务所需的权限。
 - [为启用了 IAM 身份中心的 EMR 集群配置 Lake Formation。](#) 有关所需的角色权限，请参阅：[为身份中心创建 IAM 角色。](#)
- 启动 7.11 或更高版本的 EMR 集群，并启用可信身份传播。

步骤 1-创建 `UserBackgroundSession` 启用身份中心的 EMR 安全配置

用户需要将 **`EnableUserBackgroundSession`** 标志设置为 `true`，这将允许在 EMR 托管 IDC 应用程序级别启用 `UserBackgroundSession` EMR 服务。如果此标志设置为 `false` 或未设置，EMR 将默认禁用 IDC `UserBackgroundSession`。

使用示例 Amazon CLI：

```
aws emr create-security-configuration --name "idc-userBackgroundSession-enabled-secConfig" \
--region AWS_REGION \
--security-configuration ' \
{
```



```

"AuthenticationConfiguration":{
  "IdentityCenterConfiguration":{
    "EnableIdentityCenter":true,
    "IdentityCenterInstanceARN": "arn:aws:sso::instance/ssoins-123xxxxxxxxxx789",
    "IdentityCenterApplicationAssignmentRequired": false,
    "EnableUserBackgroundSession": true,
    "IAMRoleForEMRIdentityCenterApplicationARN":
    "arn:aws:iam::12345678912:role/YOUR_ROLE"
  }
},\
"AuthorizationConfiguration": {
  "IAMConfiguration": {
    "EnableApplicationScopedIAMRole": true,
    "ApplicationScopedIAMRoleConfiguration": {
      "PropagateSourceIdentity": true
    }
  }
},\
"LakeFormationConfiguration": {
  "AuthorizedSessionTagValue": "Amazon EMR"
}
},\
"EncryptionConfiguration": {
  "EnableInTransitEncryption": true,
  "EnableAtRestEncryption": false,
  "InTransitEncryptionConfiguration": {
    "TLSCertificateConfiguration": {
      "CertificateProviderType": "PEM",
      "S3Object": "s3://amzn-s3-demo-bucket/cert/my-certs.zip"
    }
  }
}
}'

```

步骤 2-创建并启动启用了身份中心的集群

现在，您已经设置了通过 Identity Center 进行身份验证的 IAM 角色，并创建了启用 Identity Center 的 Amazon EMR 安全配置，您可以创建和启动您的身份感知集群。有关使用所需安全配置启动集群的步骤，请参阅为 Amazon EMR 集群指定安全配置。

配置矩阵

用户后台会话行为取决于 EMR 设置和 IAM Identity Center 实例级 EC2 设置：

用户后台会话配置矩阵

userBackgroundSession 已启用 IAM 身份中心	已启用 Amazon EMR userBackgroundSessions	行为
是	TRUE	已启用用户后台会话
是	FALSE	会话过期，用户注销
否	TRUE	会话过期，用户注销
否	FALSE	会话过期，用户注销

默认用户后台会话持续时间

默认情况下，在 IAM Identity Center 中，所有用户后台会话的持续时间限制为 7 天。管理员可以在 IAM Identity Center 控制台中修改此持续时间。此设置在 IAM Identity Center 实例级别应用，会影响该实例内所有受支持的 IAM Identity Center 应用程序。

- 持续时间可以设置为从 15 分钟到 90 天之间的任何值。
- 此设置在 IAM Identity Center 控制台的“设置”→“身份验证”→“配置”下配置（参见“非交互式作业”部分）

禁用用户后台会话的影响

在 IAM 身份中心禁用用户后台会话时：

现有的 Livy 会话

- 如果它们是在启用用户后台会话的情况下启动的，则可以不间断地继续运行。这些会话将继续使用其现有的后台会话令牌，直到这些会话自然终止或被明确停止。

全新 Livy 会话

- 将使用标准的可信身份传播流程，并在用户注销或交互式会话到期（例如关闭 Amazon SageMaker Unified Studio JupyterLab 笔记本时）时终止。

更改用户后台会话持续时间

在 IAM Identity Center 中修改用户后台会话的持续时间设置时：

现有的 Livy 会话

- 继续以与启动时相同的后台会话持续时间运行。

全新 Livy 会话

- 将使用新的会话时长进行后台会话。

注意事项

功能可用性

Amazon EMR 的用户后台会话可用于：

- 仅限 Spark 引擎（不支持 Hive 引擎）
- 仅限 Livy 交互式会话（不支持批处理作业和流式处理作业）
- 亚马逊 EMR 发布标签 7.11 及更高版本。在 EMR 7.11 版本中，您需要安装引导操作脚本，以便在创建集群时启用用户后台会话。请联系 [Amazon support](#) 了解更多详情。

Note

如果您使用的是 SageMaker Unified Studio 预配置的集群，则不需要引导操作脚本即可使用此功能。

成本影响

- 即使用户结束了 Amazon SageMaker Unified Studio 会 JupyterLab 话，任务仍将继续运行直至完成，并且将在完成的整个运行期间产生费用。
- 监控您的活动后台会话，以避免因忘记或放弃会话而产生不必要的费用。

Livy 会话终止条件

使用用户后台会话时，Livy 会话将继续运行，直到出现以下情况之一：

- 用户后台会话过期（基于 IdC 配置，最长 90 天）。
- 用户后台会话由管理员手动撤销。
- Livy 会话达到其空闲超时（默认值：上次执行语句后 8 小时）。
- 用户明确停止或重新启动笔记本内核。

Amazon EMR 与 Identity Center 集成的注意事项和限制

将 IAM Identity Center 与 Amazon EMR 结合使用时，请考虑以下几点：

- Amazon EMR 6.15.0 及更高版本支持通过 Identity Center 进行可信身份传播，而且仅支持 Apache Spark。此外，Amazon EMR 7.8.0 及更高版本支持使用 EMR 运行时角色功能通过 Identity Center 进行可信身份传播，而且仅支持 Apache Spark。
- 要启用 EMR 集群进行可信身份传播，必须使用创建启用了可信身份传播的安全配置，并在启动集群时使用该安全配置。Amazon CLI 有关更多信息，请参阅 [创建启用 Identity Center 的安全配置](#)。
- EMR 7.2.0 及更高 Amazon Lake Formation 版本的 Amazon EMR 集群可以使用可信身份传播的精细访问控制。在 EMR 版本 6.15.0 和 7.1.0 之间，只有基于 Lake Formation 的表级访问控制可用。Amazon
- 对于使用可信身份传播的 Amazon EMR 集群，支持基于 Lake Formation 和 Apache Spark 的访问控制的操作包括 SELECT、ALTER TABLE、INSERT INTO 和 DROP TABLE。
- 使用 Amazon Lake Formation 可信身份传播的精细访问控制需要通过将 EMR 托管的 IAM 身份应用程序 arn 添加为授权目标来更新 Lake Formation Identity Center 配置。您可以通过调用 EMR describe-security-configure API 并查找字段 *IdCAApplicationARN* 来找到 Amazon EMR 托管的 IAM 身份应用程序 ARN。更新详细信息：[更新 IAM Identity Center 集成](#)，了解如何使用 IAM Identity Center 配置设置 Lake Formation。
- 要使用使用可信身份传播的精细访问控制 Amazon Lake Formation，应向 IAM 身份用户授予 Lake Formation 对默认数据库的权限。更新详细信息：[为启用了 IAM Identity Center 的 EMR 集群配置 Lake Formation](#)。
- 以下各项支持使用 Amazon EMR 进行可信身份传播：Amazon Web Services 区域
 - af-south-1：非洲（开普敦）
 - ap-east-1：亚太地区（香港）
 - ap-northeast-1：亚太地区（东京）
 - ap-northeast-2：亚太地区（首尔）
 - ap-northeast-3：亚太地区（大阪）
 - ap-south-1：亚太地区（孟买）
 - ap-south-2：亚太地区（海得拉巴）
 - ap-southeast-1：亚太地区（新加坡）
 - ap-southeast-2：亚太地区（悉尼）
 - ap-southeast-3：亚太地区（雅加达）

- ap-southeast-4 : 亚太地区 (墨尔本)
- ca-central-1 : 加拿大 (中部)
- eu-central-1 : 欧洲地区 (法兰克福)
- eu-central-2 : 欧洲 (苏黎世)
- eu-north-1 : 欧洲地区 (斯德哥尔摩)
- eu-south-1 : 欧洲地区 (米兰)
- eu-south-2 : 欧洲 (西班牙)
- eu-west-1 : 欧洲地区 (爱尔兰)
- eu-west-2 : 欧洲地区 (伦敦)
- eu-west-3 : 欧洲地区 (巴黎)
- il-central-1 : 以色列 (特拉维夫)
- me-central-1 : 中东 (阿联酋)
- me-south-1 : 中东 (巴林)
- sa-east-1 : 南美洲 (圣保罗)
- us-east-1 : 美国东部 (弗吉尼亚州北部)
- us-east-2 : 美国东部 (俄亥俄州)
- us-west-1 : 美国西部 (北加利福尼亚)
- us-west-2 : 美国西部 (俄勒冈州)

将 Amazon EMR 与 Amazon Lake Formation


Amazon Lake Formation 是一项托管服务，可帮助您发现、分类、清理和保护亚马逊简单存储服务 (S3) Simple Service 数据湖中的数据。Lake Formation 在列、行或单元级别提供对 Glue 数据目录中的数据库和表的精细访问。有关更多信息，请参阅[什么是 Amazon Lake Formation ?](#)

使用 Amazon EMR 发行版本 6.7.0 及更高版本，您可以将基于 Lake Formation 的访问控制应用于您提交到 Amazon EMR 集群的 Spark、Hive 和 Presto 作业。要与 Lake Formation 集成，您必须创建具有运行时角色的 EMR 集群。运行时角色是您与 Amazon EMR 作业或查询关联的 Amazon Identity and Access Management (IAM) 角色。然后，Amazon EMR 使用此角色访问 Amazon 资源。有关更多信息，请参阅[Amazon EMR 步骤的运行时角色](#)。

Amazon EMR 如何与 Lake Formation 结合使用

将亚马逊 EMR 与 Lake Formation 集成后，您可以使用 [StepAPI](#) 或 AI Studio 对亚马逊 EMR 集群执行查询。SageMaker 然后，Lake Formation 通过 Amazon EMR 的临时凭证提供对数据的访问。此过程称为凭证售卖。有关更多信息，请参阅[什么是 Amazon Lake Formation？](#)

以下是 Amazon EMR 如何访问受 Lake Formation 安全策略保护的数据的高级概览。



1. 用户对 Lake Formation 中的数据提交 Amazon EMR 查询。
2. Amazon EMR 从 Lake Formation 请求临时凭证以授予用户数据访问权限。
3. Lake Formation 返回临时凭证。
4. Amazon EMR 发送查询请求以从 Amazon S3 检索数据。
5. Amazon EMR 接收来自 Amazon S3 的数据，进行筛选，然后根据用户在 Lake Formation 中定义的用户权限返回结果。

有关将用户和组添加到 Lake Formation 策略中的更多信息，请参阅[授予数据目录权限](#)。

先决条件

集成 Amazon EMR 和 Lake Formation 之前，您必须满足以下要求：

- 在 Amazon EMR 集群上开启运行时角色授权。

- 使用 Amazon Glue 数据目录作为元数据存储。
- 在 Lake Formation 中定义和管理访问 Glue 数据目录中数据库、表和列的权限。有关更多信息，请参阅[什么是 Amazon Lake Formation？](#)

使用 Lake Formation 进行精细访问控制

亚马逊 EMR 6.15.0 及更高版本支持基于 Lake Formation 的行、列或单元格级别的精细访问控制。Amazon 本节中的主题涵盖如何从 EMR Spark 作业或交互式会话中访问受 Lake Formation 保护的 Glue Data Catalog 表并实现精细访问控制。

使用 Amazon EMR 启用 Lake Formation

在 Amazon EMR 6.15.0 及更高版本中，当您在访问 Amazon Glue 数据目录中数据的 EC2 集群上在 Amazon EMR 上运行 Spark 作业时，您可以使用 Amazon Lake Formation 对基于 Hudi、Iceberg 或 Delta Lake 的表应用表、行、列和单元级别的权限。

在本节中，我们将介绍如何创建安全配置和设置 Lake Formation 以与 Amazon EMR 结合使用。还将介绍如何使用您为 Lake Formation 创建的安全配置启动集群。

步骤 1：为 EMR 集群设置运行时角色

要为 EMR 集群使用运行时角色，您必须创建安全配置。利用安全配置，您可以在集群中应用一致的安全性、授权和身份验证选项。

1. 使用以下安全配置创建名为 `lf-runtime-roles-sec-cfg.json` 的文件。

```
{
  "AuthorizationConfiguration": {
    "IAMConfiguration": {
      "EnableApplicationScopedIAMRole": true,
      "ApplicationScopedIAMRoleConfiguration": {
        "PropagateSourceIdentity": true
      }
    },
    "LakeFormationConfiguration": {
      "AuthorizedSessionTagValue": "Amazon EMR"
    }
  },
  "EncryptionConfiguration": {
    "EnableAtRestEncryption": false,
```

```

        "EnableInTransitEncryption": true,
        "InTransitEncryptionConfiguration": {
            "TLSCertificateConfiguration": {<certificate-configuration>}
        }
    }
}

```

以下示例说明了如何在 Amazon S3 中使用包含证书的 zip 文件进行证书配置：

- Amazon S3 中包含证书的 zip 文件用作密钥提供程序。（有关证书要求，请参阅 [为通过 Amazon EMR 加密来加密传输中的数据提供凭证](#)。）

```

"TLSCertificateConfiguration": {
    "CertificateProviderType": "PEM",
    "S3Object": "s3://MyConfigStore/artifacts/MyCerts.zip"
}

```

以下示例说明了如何使用自定义密钥提供程序进行证书配置：

- 使用自定义密钥提供程序。（有关证书要求，请参阅 [为通过 Amazon EMR 加密来加密传输中的数据提供凭证](#)。）

```

"TLSCertificateConfiguration": {
    "CertificateProviderType": "Custom",
    "S3Object": "s3://MyConfig/artifacts/MyCerts.jar",
    "CertificateProviderClass": "com.mycompany.MyCertProvider"
}

```

2. 接下来，为确保会话标签可以授权 Lake Formation，请将 LakeFormationConfiguration/AuthorizedSessionTagValue 属性设置为 Amazon EMR。
3. 使用以下命令创建 Amazon EMR 安全配置。

```

aws emr create-security-configuration \
--name 'iamconfig-with-iam-lf' \
--security-configuration file://lf-runtime-roles-sec-cfg.json

```

或者，您可以使用 [Amazon EMR 控制台](#) 创建具有自定义设置的安全配置。

第 2 步：启动一个 Amazon EMR 集群

现在您可以使用您在上一步中创建的安全配置启动 EMR 集群。有关安全配置的更多信息，请参阅 [使用安全配置设置 Amazon EMR 集群安全性](#) 和 [Amazon EMR 步骤的运行时角色](#)。

步骤 3：使用 Amazon EMR 运行时系统角色设置基于 Lake Formation 的列、行或单元格级别权限

要使用 Lake Formation 在列、行或单元格级别应用精细访问控制，Lake Formation 的数据湖管理员必须将 Amazon EMR 设置为会话标签配置的值 `AuthorizedSessionTagValue`。Lake Formation 使用该会话标签来授权调用者并提供对数据湖的访问权限。您可以在 Lake Formation 控制台的应用程序集成设置部分设置此会话标签。**123456789012**用你自己的 Amazon Web Services 账户 身份证替换。

第 4 步：为亚马逊 EMR 运行时角色配置 Amazon Glue 和 Lake Formation 授权

要继续使用亚马逊 EMR 运行时角色设置基于 Lake Formation 的访问控制，您必须为亚马逊 EMR 运行时角色配置 Glue 和 Lake Formation 授权。要让您的 IAM 运行时角色与 Lake Formation 进行交互，请使用 `lakeformation:GetDataAccess` 和 `glue:Get*` 向其授予访问权限。

Lake Formation 权限控制对 Glue 数据目录资源、Amazon S3 位置以及这些位置的基础数据的访问权限。IAM 权限控制对 Lake Formation 和 Amazon Glue APIs 以及资源的访问。尽管您可能拥有访问数据目录 (SELECT) 中的表的 Lake Formation 权限，但如果没有 `glue:Get*` API 的 IAM 权限，您的操作将失败。有关 Lake Formation 访问控制的更多信息，请参阅 [Lake Formation access control overview](#) (Lake Formation 访问控制概述)。

1. 创建 `emr-runtime-roles-lake-formation-policy.json` 文件并输入以下内容。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "LakeFormationManagedAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "glue:Get*",
        "glue:Create*",
        "glue:Update*"
      ]
    }
  ]
}
```

```
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
  }
]
```

2. 创建相关的 IAM policy。

```
aws iam create-policy \
--policy-name emr-runtime-roles-lake-formation-policy \
--policy-document file://emr-runtime-roles-lake-formation-policy.json
```

3. 要将此策略分配给您的 IAM 运行时角色，请按照[管理 Amazon Lake Formation 权限](#)中的步骤操作。

现在您可以使用运行时角色和 Lake Formation 来应用表和列级别权限。您还可以使用源身份来控制操作和监控操作 Amazon CloudTrail。

对于您计划用作运行时角色的每个 IAM 角色，设置以下信任策略，将 EMR_EC2_DefaultRole 替换为您的实例配置文件角色。要修改 IAM 角色的信任策略，请参阅[修改角色信任策略](#)。

```
{
  "Sid": "AllowAssumeRole",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::<AWS_ACCOUNT_ID>:role/EMR_EC2_DefaultRole"
  },
  "Action": [
    "sts:AssumeRole",
    "sts:TagSession"
  ]
}
```

有关详细示例 end-to-end 例，请参阅为 [Amazon EMR 步骤介绍运行时角色](#)。

有关如何与 Iceberg 和 Amazon Glue 数据目录集成以实现多目录层次结构的信息，请参阅[在 Glue 数据目录中配置 Spark 以访问多目录层次结构 Amazon](#)。

开放表格式支持

当你 Amazon Lake Formation 使用 Spark SQL 读取和写入数据时，亚马逊 EMR 6.15.0 及更高版本支持基于 Hive 表、Apache Iceberg、Apache Hudi 和 Delta Lake 的精细访问控制。Amazon EMR 支持使用 Apache Hudi 进行表、行、列和单元格级别的访问控制。Amazon EMR 6.15.0 及更高版本支持基于 Amazon Lake Formation 实现行、列或单元格级精细访问控制。从 EMR 7.12 开始，Apache Hive、Apache Iceberg 和 Delta Lake 表支持使用 Lake Formation 提供的凭据修改表数据的 DML 和 DDL 操作。

本节中的主题介绍如何通过精细访问控制从 EMR Spark 作业或交互式会话中以开放表格格式访问 Lake Formation 注册的表。

权限要求

未在中注册的表 Amazon Lake Formation

对于未向注册的表 Amazon Lake Formation，作业运行时角色同时访问 Glue 数据 Amazon 目录和 Amazon S3 中的基础表数据。这要求任务运行时角色拥有相应的 IAM 权限，可同时执行 Glue Amazon 和 Amazon S3 操作。

在中注册的表 Amazon Lake Formation

对于注册到的表 Amazon Lake Formation，作业运行时角色访问 Amazon Glue 数据目录元数据，而 Lake Formation 提供的临时证书则访问 Amazon S3 中的基础表数据。执行操作所需的 Lake Formation 权限取决于 Spark 任务启动的 Glue 数据目录和 Amazon S3 API 调用，可以总结如下：

- DESCRIBE 权限允许运行时角色读取数据目录中的表或数据库元数据
- ALTER 权限允许运行时角色修改数据目录中的表或数据库元数据
- DROP 权限允许运行时角色从数据目录中删除表或数据库元数据
- SELECT 权限允许运行时角色从 Amazon S3 读取表数据
- INSERT 权限允许运行时角色将表数据写入 Amazon S3
- 删除权限允许运行时角色从 Amazon S3 中删除表数据

 Note

当 Spark 任务调用 G Amazon lue 来检索表元数据并调用 Amazon S3 来检索表数据时，Lake Formation 会延迟评估权限。在 Spark 发出需要缺少权限的 Amazon Glue 或 Amazon S3 调用之前，使用权限不足的运行时角色的任务不会失败。

 Note

在以下支持的表格矩阵中：

- 标记为“支持”的操作仅使用 Lake Formation 凭据来访问在 Lake Formation 中注册的表的表数据。如果 Lake Formation 权限不足，则操作将不会回退到运行时角色证书。对于未在 Lake Formation 中注册的表，作业运行时角色凭据可以访问表数据。
- 在 A mazon S3 位置上标记为“支持”且具有 IAM 权限的操作不会使用 Lake Formation 凭证访问亚马逊 S3 中的基础表数据。要运行这些操作，无论表是否已在 Lake Formation 中注册，任务运行时角色都必须具有访问表数据所必需的 Amazon S3 IAM 权限。

Hive

操作	Amazon Lake Formation 权限	Support 状态
SELECT	SELECT	支持
CREATE TABLE	创建表	支持
CREATE TABLE LIKE	创建表	支持 Amazon S3 位置的 IAM 权限
CREATE TABLE AS SELECT	创建表	支持 Amazon S3 位置的 IAM 权限
DESCRIBE TABLE	DESCRIBE	支持

操作	Amazon Lake Formation 权限	Support 状态
SHOW TBLPROPERTIES	DESCRIBE	支持
SHOW COLUMNS	DESCRIBE	支持
SHOW PARTITIONS	DESCRIBE	支持
SHOW CREATE TABLE	DESCRIBE	支持
更改表格 tablename	选择并更改	支持
更改餐桌tablename 布置位置	-	不支持
修改表tablename 添加分区	选择、插入和更改	支持
REPAIR TABLE	选择并更改	支持
加载数据		不支持
INSERT	插入和更改	支持
INSERT OVERWRITE	选择、插入、删除和更改	支持
DROP TABLE	选择、删除、删除和更改	支持
TRUNCATE TABLE	选择、插入、删除和更改	支持
DataFrame Writer V1	与相应的 SQL 操作相同	向现有表追加数据时支持。有关更多信息，请参阅 注意事项和限制
DataFrame Writer V2	与相应的 SQL 操作相同	向现有表追加数据时支持。有关更多信息，请参阅 注意事项和限制

Iceberg

操作	Amazon Lake Formation 权限	Support 状态
SELECT	SELECT	支持
CREATE TABLE	创建表	支持
CREATE TABLE LIKE	创建表	支持 Amazon S3 位置的 IAM 权限
CREATE TABLE AS SELECT	创建表	支持 Amazon S3 位置的 IAM 权限
将表格替换为选定内容	选择、插入和更改	支持
DESCRIBE TABLE	DESCRIBE	支持 Amazon S3 位置的 IAM 权限
SHOW TBLPROPERTIES	DESCRIBE	支持 Amazon S3 位置的 IAM 权限
SHOW CREATE TABLE	DESCRIBE	支持 Amazon S3 位置的 IAM 权限
ALTER TABLE	选择、插入和更改	支持
ALTER TABLE SET LOCATION	选择、插入和更改	支持 Amazon S3 位置的 IAM 权限
更改表写入顺序依据	选择、插入和更改	支持 Amazon S3 位置的 IAM 权限
更改表写入分发者	选择、插入和更改	支持 Amazon S3 位置的 IAM 权限
更改表重命名表	CREATE_TABLE , 然后删除	支持
INSERT INTO	选择、插入和更改	支持
INSERT OVERWRITE	选择、插入和更改	支持
DELETE	选择、插入和更改	支持

操作	Amazon Lake Formation 权限	Support 状态
UPDATE	选择、插入和更改	支持
MERGE INTO	选择、插入和更改	支持
DROP TABLE	选择、删除和删除	支持
DataFrame Writer V1	-	不支持
DataFrame Writer V2	与相应的 SQL 操作相同	向现有表追加数据时支持。有关更多信息，请参阅 注意事项和限制 。
元数据表	SELECT	支持。某些表格是隐藏的。有关更多信息，请参阅 注意事项和限制 。
存储过程	-	支持满足以下条件的表： - 未在中注册的表 Amazon Lake Formation - 不使用register_table 和的表格 migrate 有关更多信息，请参阅 注意事项和限制 。

Iceberg 的 Spark 配置：如果要使用 Iceberg 格式，请设置以下配置。将 **DB_LOCATION** 替换为 Iceberg 表所在的 Amazon S3 路径，并将区域和账户 ID 占位符替换为您自己的值。

```
spark-sql \  
--conf  
    spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions  
--conf spark.sql.catalog.spark_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkSessionCatalog  
--conf spark.sql.catalog.spark_catalog.warehouse=s3://DB_LOCATION  
--conf spark.sql.catalog.spark_catalog.catalog-  
impl=org.apache.iceberg.aws.glue.GlueCatalog
```

```
--conf spark.sql.catalog.spark_catalog.io-impl=org.apache.iceberg.aws.s3.S3FileIO
--conf spark.sql.catalog.spark_catalog.glue.account-id=ACCOUNT_ID
--conf spark.sql.catalog.spark_catalog.glue.id=ACCOUNT_ID
--conf spark.sql.catalog.spark_catalog.client.region=AWS_REGION
```

如果要在早期 EMR 版本上使用 Iceberg 格式，请改为使用以下命令：

```
spark-sql \
--conf
  spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions,com.

--conf spark.sql.catalog.spark_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog
--conf spark.sql.catalog.spark_catalog.warehouse=s3://DB_LOCATION
--conf spark.sql.catalog.spark_catalog.catalog-
impl=org.apache.iceberg.aws.glue.GlueCatalog
--conf spark.sql.catalog.spark_catalog.io-impl=org.apache.iceberg.aws.s3.S3FileIO
--conf spark.sql.catalog.spark_catalog.glue.account-id=ACCOUNT_ID
--conf spark.sql.catalog.spark_catalog.glue.id=ACCOUNT_ID
--conf spark.sql.catalog.spark_catalog.client.assume-role.region=AWS_REGION
--conf spark.sql.catalog.spark_catalog.lf.managed=true
```

示例：

以下是一些使用 Iceberg 表的示例：

```
-- Create an Iceberg table
CREATE TABLE my_iceberg_table (
  id BIGINT,
  name STRING,
  created_at TIMESTAMP
) USING ICEBERG;

-- Insert data
INSERT INTO my_iceberg_table VALUES (1, 'Alice', current_timestamp());

-- Query the table
SELECT * FROM my_iceberg_table;
```


Hudi

操作	Amazon Lake Formation 权限	Support 状态
SELECT	SELECT	支持
CREATE TABLE	创建表	支持 Amazon S3 位置的 IAM 权限
CREATE TABLE LIKE	创建表	支持 Amazon S3 位置的 IAM 权限
CREATE TABLE AS SELECT	-	不支持
DESCRIBE TABLE	DESCRIBE	支持 Amazon S3 位置的 IAM 权限
SHOW TBLPROPERTIES	DESCRIBE	支持 Amazon S3 位置的 IAM 权限
SHOW COLUMNS	DESCRIBE	支持 Amazon S3 位置的 IAM 权限
SHOW CREATE TABLE	DESCRIBE	支持 Amazon S3 位置的 IAM 权限
ALTER TABLE	SELECT	支持 Amazon S3 位置的 IAM 权限
INSERT INTO	选择并更改	支持 Amazon S3 位置的 IAM 权限
INSERT OVERWRITE	选择并更改	支持 Amazon S3 位置的 IAM 权限
DELETE	-	不支持
UPDATE	-	不支持

操作	Amazon Lake Formation 权限	Support 状态
MERGE INTO	-	不支持
DROP TABLE	选择并删除	支持 Amazon S3 位置的 IAM 权限
DataFrame Writer V1	-	不支持
DataFrame Writer V2	与相应的 SQL 操作相同	支持 Amazon S3 位置的 IAM 权限
元数据表	-	不支持
表维护和实用程序功能	-	不支持

Hudi 的 Spark 配置：

要在 EMR 7.10 或更高版本上启动 Spark shell，请使用以下命令：

```
spark-sql
--jars /usr/lib/hudi/hudi-spark-bundle.jar \
--conf
  spark.sql.catalog.spark_catalog=org.apache.spark.sql.hudi.catalog.HoodieCatalog \
--conf spark.sql.extensions=org.apache.spark.sql.hudi.HoodieSparkSessionExtension
```

要在早期 EMR 版本上启动 Spark Shell，请改为使用以下命令：

```
spark-sql
--jars /usr/lib/hudi/hudi-spark-bundle.jar \
--conf spark.serializer=org.apache.spark.serializer.KryoSerializer \
--conf
  spark.sql.catalog.spark_catalog=org.apache.spark.sql.hudi.catalog.HoodieCatalog \
--conf
  spark.sql.extensions=org.apache.spark.sql.hudi.HoodieSparkSessionExtension,com.amazonaws.em
  \
--conf spark.sql.catalog.spark_catalog.lf.managed=true
```

示例：

以下是一些使用 Hudi 表的示例：

```
-- Create a Hudi table
CREATE TABLE my_hudi_table (
  id BIGINT,
  name STRING,
  created_at TIMESTAMP
) USING HUDI
TBLPROPERTIES (
  'type' = 'cow',
  'primaryKey' = 'id'
);

-- Insert data
INSERT INTO my_hudi_table VALUES (1, 'Alice', current_timestamp());

-- Query the latest snapshot
SELECT * FROM my_hudi_table;
```

要查询 copy-on-write表的最新快照，请执行以下操作：

```
SELECT * FROM my_hudi_cow_table

spark.read.table("my_hudi_cow_table")
```

要查询 MOR 表的最新压缩数据，您可以查询以 _ro 为后缀的读取优化表：

```
SELECT * FROM my_hudi_mor_table_ro

spark.read.table("my_hudi_mor_table_ro")
```

Delta Lake

操作	Amazon Lake Formation 权限	Support 状态
SELECT	SELECT	支持
CREATE TABLE	创建表	支持
CREATE TABLE LIKE	-	不支持

操作	Amazon Lake Formation 权限	Support 状态
CREATE TABLE AS SELECT	创建表	支持
将表格替换为选定内容	选择、插入和更改	支持
DESCRIBE TABLE	DESCRIBE	支持 Amazon S3 位置的 IAM 权限
SHOW TBLPROPERTIES	DESCRIBE	支持 Amazon S3 位置的 IAM 权限
SHOW COLUMNS	DESCRIBE	支持 Amazon S3 位置的 IAM 权限
SHOW CREATE TABLE	DESCRIBE	支持 Amazon S3 位置的 IAM 权限
ALTER TABLE	选择并插入	支持
ALTER TABLE SET LOCATION	选择并插入	支持 Amazon S3 位置的 IAM 权限
按以下方式更改表tablename 集群	选择并插入	支持 Amazon S3 位置的 IAM 权限
更改表tablename 添加约束	选择并插入	支持 Amazon S3 位置的 IAM 权限
更改表格tablename 删除约束	选择并插入	支持 Amazon S3 位置的 IAM 权限
INSERT INTO	选择并插入	支持
INSERT OVERWRITE	选择并插入	支持
DELETE	选择并插入	支持
UPDATE	选择并插入	支持

操作	Amazon Lake Formation 权限	Support 状态
MERGE INTO	选择并插入	支持
DROP TABLE	选择、删除和删除	支持
DataFrame Writer V1	-	不支持
DataFrame Writer V2	与相应的 SQL 操作相同	支持
表维护和实用程序功能	-	不支持

三角洲湖的 Spark 配置：

要在 EMR 7.10 及更高版本上将 Delta Lake 和 Lake Formation 结合使用，请运行以下命令：

```
spark-sql \  
  --conf spark.sql.extensions=io.delta.sql.DeltaSparkSessionExtension \  
  --conf  
  spark.sql.catalog.spark_catalog=org.apache.spark.sql.delta.catalog.DeltaCatalog
```

要在 EMR 6.15 至 7.9 版本中将 Delta Lake 和 Lake Formation 结合使用，请运行以下命令

```
spark-sql \  
  --conf  
  spark.sql.extensions=io.delta.sql.DeltaSparkSessionExtension,com.amazonaws.emr.recordserver  
 \  
  --conf  
  spark.sql.catalog.spark_catalog=org.apache.spark.sql.delta.catalog.DeltaCatalog \  
  --conf spark.sql.catalog.spark_catalog.lf.managed=true
```

如果希望 Lake Form 使用记录服务器来管理 Spark 目录，请将
spark.sql.catalog.<managed_catalog_name>.lf.managed 设置为 true。

示例：

以下是一些使用 Delta Lake 表格的示例：

```
-- Create a Delta Lake table  
CREATE TABLE my_delta_table (
```

```

    id BIGINT,
    name STRING,
    created_at TIMESTAMP
) USING DELTA;

-- Insert data
INSERT INTO my_delta_table VALUES (1, 'Alice', current_timestamp());

-- Query the table
SELECT * FROM my_delta_table;

-- Update data
UPDATE my_delta_table SET name = 'Alice Smith' WHERE id = 1;

-- Merge data
MERGE INTO my_delta_table AS target
USING (SELECT 2 as id, 'Bob' as name, current_timestamp() as created_at) AS source
ON target.id = source.id
WHEN MATCHED THEN UPDATE SET *
WHEN NOT MATCHED THEN INSERT *;
```

在 Amazon Glue 数据目录中创建 Delta Lake 表

带有 Lake Formation 的 Amazon EMR 不支持 7.12 之前的 EMR 版本中的 DDL 命令和 Delta 表创建。按照以下步骤在 Glue 数据 Amazon 目录中创建表。

1. 使用以下示例创建 Delta 表。确保 S3 位置存在。

```

spark-sql \
--conf "spark.sql.extensions=io.delta.sql.DeltaSparkSessionExtension" \
--conf
    "spark.sql.catalog.spark_catalog=org.apache.spark.sql.delta.catalog.DeltaCatalog"

> CREATE DATABASE if not exists <DATABASE_NAME> LOCATION 's3://<S3_LOCATION>/
transactionaldata/native-delta/<DATABASE_NAME>/' ;
> CREATE TABLE <TABLE_NAME> (x INT, y STRING, z STRING) USING delta;
> INSERT INTO <TABLE_NAME> VALUES (1, 'a1', 'b1');
```

2. 要查看您的表格的详细信息，请转至<https://console.aws.amazon.com/glue/>。
3. 在左侧导航栏中，展开数据目录，选择表，然后选择您创建的表。在“架构”下，您应该会看到使用 Spark 创建的 Delta 表将所有列存储在 Glue array<string> 中的数据类型 Amazon 中。

4. 要在 Lake Formation 中定义列级和单元格级筛选条件，请从架构中删除 col 列，然后添加表架构中的列。在此示例中，添加 x y、和 z 列。

使用此功能，您可以对 copy-on-write 表运行快照查询，以在给定的提交或压缩时刻查询表的最新快照。目前，启用了 Lake Formation 的 Amazon EMR 集群必须检索 Hudi 的提交时间列才能执行增量查询和时间旅行查询。但不支持 Spark 的 timestamp as of 语法和 Spark.read() 函数。正确的语法是 `select * from table where _hoodie_commit_time <= point_in_time`。有关更多信息，请参阅 [Hudi 表上的时间点时间旅行查询](#)。

Note

Lake Formation 集群上的读取性能可能会因不支持的优化而变慢。这些功能包括基于 Hudi 元数据的文件列表和数据跳过。我们建议您测试应用程序的性能，以确保其符合您的要求。

在 Amazon EMR 中使用 Glue Data Catalog 视图

Note

在 Amazon Amazon EMR 7.10.0 及更高版本中，可以创建和管理用 EC2 于 EMR 的 Glue 数据目录视图。

您可以在 Amazon Glue 数据目录中创建和管理视图，以便在 EMR 开启时使用。EC2 这些视图通常被称为 Amazon Glue 数据目录视图。这些视图非常有用，因为它们支持多个 SQL 查询引擎，因此您可以跨不同的 Amazon 服务（例如 EMR on EC2 Amazon Athena、和 Amazon Redshift）访问相同的视图。

通过在数据目录中创建视图，您可以在中使用资源授予和基于标签的访问控制 Amazon Lake Formation 来授予对其的访问权限。使用这种访问控制方法，您无需为创建视图时引用的表配置其他访问权限。这种授予权限的方法称为定义者语义，这些视图称为定义者视图。有关 Lake Formation 中访问控制的更多信息，请参阅 [《Lake Formation 开发者指南》中的授予和撤消数据目录资源的权限](#)。

Amazon

数据目录视图对于以下用例非常实用：

- 精细访问控制：您可以创建一个视图，根据用户所需的权限来限制数据访问。例如，您可以使用 Data Catalog 中的视图来防止不在 HR 部门工作的员工查看个人身份信息 (PII)。

- 完整视图定义：通过对 Data Catalog 中的视图应用筛选条件，可确保 Data Catalog 中视图内的数据记录始终完整。
- 增强安全性：用于创建视图的查询定义必须完整。这种优势意味着 Data Catalog 中的视图不容易受到恶意行为者的 SQL 命令的影响。
- 简单共享数据-无需移动数据即可与其他 Amazon 账户共享数据。有关更多信息，请参阅 [Lake Formation 中的跨账户数据共享](#)。

创建 Data Catalog 视图

创建 Data Catalog 视图的方法有很多种。其中包括使用 Amazon CLI 或 Spark SQL。以下是一些示例。

Using SQL

下面展示了创建 Data Catalog 视图的语法。注意 MULTI DIALECT 视图类型。这将 Data Catalog 视图与其他视图区分开来。SECURITY 谓词指定为 DEFINER。这表示带有 DEFINER 语义的 Data Catalog 视图。

```
CREATE [ OR REPLACE ] PROTECTED MULTI DIALECT VIEW [IF NOT EXISTS] view_name
[(column_name [COMMENT column_comment], ...) ]
[ COMMENT view_comment ]
[TBLPROPERTIES (property_name = property_value, ... )]
SECURITY DEFINER
AS query;
```

以下是 CREATE 语句示例，其语法如下：

```
CREATE PROTECTED MULTI DIALECT VIEW catalog_view
SECURITY DEFINER
AS
SELECT order_date, sum(totalprice) AS price
FROM source_table
GROUP BY order_date
```

您还可以使用 SQL 在试运行模式下创建视图以测试视图创建，而无需实际创建资源。使用此选项会导致“试运行”，该试运行可以验证输入，如果验证成功，则返回将代表视图的 Glue Amazon 表对象的 JSON。在这种情况下，不会创建实际视图。

```
CREATE [ OR REPLACE ] PROTECTED MULTI DIALECT VIEW view_name
SECURITY DEFINER
```



```
[ SHOW VIEW JSON ]  
AS view-sql
```

Using the Amazon CLI

Note

使用 CLI 命令时，不会解析用于创建视图的 SQL。这可能会导致创建视图，但查询不成功。创建视图之前，请务必测试 SQL 语法。

您可以使用以下 CLI 命令创建视图：

```
aws glue create-table --cli-input-json '{  
  "DatabaseName": "database",  
  "TableInput": {  
    "Name": "view",  
    "StorageDescriptor": {  
      "Columns": [  
        {  
          "Name": "col1",  
          "Type": "data-type"  
        },  
        ...  
        {  
          "Name": "col_n",  
          "Type": "data-type"  
        }  
      ],  
      "SerdeInfo": {}  
    },  
    "ViewDefinition": {  
      "SubObjects": [  
        "arn:aws:glue:aws-region:aws-account-id:table/database/referenced-table1",  
        ...  
        "arn:aws:glue:aws-region:aws-account-id:table/database/referenced-tableN",  
      ],  
      "IsProtected": true,  
      "Representations": [  
        {  
          "Dialect": "SPARK",  
          "DialectVersion": "1.0",  
          "ViewOriginalText": "Spark-SQL",
```

```

        "ViewExpandedText": "Spark-SQL"
      }
    ]
  }
}
}'

```

支持的视图操作

以下命令片段展示了使用 Data Catalog 视图的各种方法：

• CREATE VIEW

创建数据目录视图。以下示例演示如何根据现有表格创建视图：

```

CREATE PROTECTED MULTI DIALECT VIEW catalog_view
SECURITY DEFINER AS SELECT * FROM my_catalog.my_database.source_table

```

• ALTER VIEW

可用语法：

- ALTER VIEW view_name [FORCE] ADD DIALECT AS query
- ALTER VIEW view_name [FORCE] UPDATE DIALECT AS query
- ALTER VIEW view_name DROP DIALECT

您可以使用 FORCE ADD DIALECT 选项，根据新的引擎方言强制更新架构和子对象。请注意，如果不同时使用 FORCE 更新其他引擎方言，这样做可能会导致查询错误。示例如下：

```

ALTER VIEW catalog_view FORCE ADD DIALECT
AS
SELECT order_date, sum(totalprice) AS price
FROM source_table
GROUP BY orderdate;

```

下例显示了如何更改视图来更新方言：

```

ALTER VIEW catalog_view UPDATE DIALECT AS
SELECT count(*) FROM my_catalog.my_database.source_table;

```

• DESCRIBE VIEW

描述视图的可用语法：

- `SHOW COLUMNS {FROM|IN} view_name [{FROM|IN} database_name]`— 如果用户拥有描述视图所需的 Amazon Glue 和 Lake Formation 权限，则他们可以列出这些列。下面显示了几个用于显示列的示例命令：

```
SHOW COLUMNS FROM my_database.source_table;  
SHOW COLUMNS IN my_database.source_table;
```

- `DESCRIBE view_name`— 如果用户具有描述视图所需的 Amazon Glue 和 Lake Formation 权限，则他们可以列出视图中的列及其元数据。
- `DROP VIEW`

可用语法：

- `DROP VIEW [ IF EXISTS ] view_name`

以下示例显示了 `DROP` 语句，该语句用于在删除视图之前测试视图是否存在：

```
DROP VIEW IF EXISTS catalog_view;
```

- 显示创建视图
- `SHOW CREATE VIEW view_name`：显示创建指定视图的 SQL 语句。以下示例演示如何创建数据目录视图：

```
SHOW CREATE TABLE my_database.catalog_view;  
CREATE PROTECTED MULTI DIALECT VIEW my_catalog.my_database.catalog_view (  
    net_profit,  
    customer_id,  
    item_id,  
    sold_date)  
TBLPROPERTIES (  
    'transient_lastDdlTime' = '1736267222')  
SECURITY DEFINER AS SELECT * FROM  
my_database.store_sales_partitioned_lf WHERE customer_id IN (SELECT customer_id  
from source_table limit 10)
```

- `SHOW VIEWS`

列出目录中的所有视图，例如常规视图、多方言视图 (MDV) 和没有 Spark 方言的 MDV。可用语法如下：

- `SHOW VIEWS [{ FROM | IN } database_name] [LIKE regex_pattern];`

下面显示了用于显示视图的示例命令：

```
SHOW VIEWS IN marketing_analytics LIKE 'catalog_view*';
```

有关创建和配置数据目录视图的更多信息，请参阅《Amazon Lake Formation 开发人员指南》中的 [Amazon uilding Glue 数据目录视图](#)。

查询 Data Catalog 视图

创建数据目录视图后，您可以使用启用了 Amazon Lake Formation 精细访问控制的 Amazon EMR Spark 任务对其进行查询。作业运行时角色必须拥有对 Data Catalog 视图的 Lake Formation SELECT 权限。您无需授予对视图中引用的基础表的访问权限。

完成所有设置后，就可以查询视图。例如，在 EMR Studio 中创建 Amazon EMR 应用程序后，您可以运行以下查询来访问视图。

```
SELECT * from my_database.catalog_view LIMIT 10;
```

一个有用的功能是 `invoker_principal`。它返回 EMRS 作业运行时角色的唯一标识符。这可用于根据调用主体控制视图输出。您可以使用它在视图中添加一个条件，以便根据调用角色优化查询结果。作业运行时角色必须拥有执行 `LakeFormation:GetDataLakePrincipal` IAM 操作的权限才能使用此函数。

```
select invoker_principal();
```

例如，您可以将此函数添加到 WHERE 子句以优化查询结果。

注意事项和限制

创建 Data Catalog 视图时，以下内容适用：

- 只能使用 Amazon EMR 7.10 及更高版本创建 Data Catalog 视图。
- Data Catalog 视图定义者必须拥有对视图访问的基础基表的 SELECT 访问权限。如果特定基表对定义者角色施加了任何 Lake Formation 筛选条件，则创建 Data Catalog 视图将失败。
- 在 Lake Formation 中，基表不得具有 `IAMAllowedPrincipals` 数据湖权限。如果存在，则会出现错误“多方言视图”只能引用没有 `IAMAllowed` 委托人权限的表。

- 该表的 Amazon S3 位置必须注册为 Lake Formation 数据湖位置。如果该表未注册，则会出现错误。多方视图只能引用 Lake Formation 托管表。有关如何在 Lake Formation 中注册亚马逊 S3 营业地点的信息，请参阅 Amazon Lake Formation 开发者指南中的[注册亚马逊 S3 营业地点](#)。
- 只能创建 PROTECTED 数据目录视图。不支持 UNPROTECTED 视图。
- 您不能在数据目录视图定义中引用其他 Amazon 账户中的表。也不能引用不同区域中同一账户中的表。
- 要跨账户或区域共享数据，必须使用 Lake Formation 资源链接跨账户和跨区域共享整个视图。
- 不支持用户定义的函数 (UDFs)。
- 您可以使用基于 Iceberg 表的视图。还支持开放式表格格式 Apache Hudi 和 Delta Lake。
- 不能在数据目录视图中引用其他视图。
- Amazon Glue 数据目录视图架构始终使用小写形式存储。例如，如果使用 DDL 语句创建包含名为 Castle 的列的 Glue Data Catalog 视图，则在 Glue Data Catalog 中创建的列将被小写为 castle。如果您随后将 DML 查询中的列名指定为 Castle 或 CASTLE，EMR Spark 会将名称转换为小写，以便运行查询。但是列标题会使用您在查询中指定的大小写形式显示。

如果希望在 DML 查询中指定的列名与 Glue Data Catalog 中的列名不匹配时查询失败，您可以设置 `spark.sql.caseSensitive=true`。

将 Amazon EMR 与 Lake Formation 结合使用时的注意事项

将 Amazon EMR 与 Lake Formation 结合使用已在所有[可用区域](#)推出。

Amazon EMR 7.9 及更早版本与 Lake Formation 结合使用时的注意事项

在 EMR 7.9 及更早 Amazon Lake Formation 版本上使用时，请考虑以下几点。

- 行、列和单元格级别的[精细访问控制](#)在 Amazon EMR 6.15 及更高版本的集群上可用。
- 具有表访问权限的用户可以访问该表的所有属性。如果您对表具有基于 Lake Formation 的访问控制，则请查看该表以确保属性不包含任何敏感数据或信息。
- 当 Spark 收集表统计数据时，带有 Lake Formation 的 Amazon EMR 集群不支持 Spark 回退到 HDFS。这通常有助于优化查询性能。
- 通过不受监管的 Apache Spark 表支持基于 Lake Formation 的访问控制的操作包括 INSERT INTO 和 INSERT OVERWRITE。
- 通过 Apache Spark 和 Apache Hive 支持基于 Lake Formation 的访问控制的操作包括 SELECT、DESCRIBE、SHOW DATABASE、SHOW TABLE、SHOW COLUMN 和 SHOW PARTITION。
- Amazon EMR 不支持对以下基于 Lake Formation 的操作进行访问控制：

- 写入受监管表
- Amazon EMR 不支持 CREATE TABLE。Amazon EMR 6.10.0 及更高版本支持 ALTER TABLE。
- 除 INSERT 命令之外的 DML 语句。
- 使用和不使用基于 Lake Formation 的访问控制的同一查询之间存在性能差异。
- 您只能将 Amazon EMR 与 Lake Formation 结合使用来执行 Spark 作业。
- Glue Data Catalog 中的多目录层次结构不支持可信身份传播。有关更多信息，请参阅 [Amazon Glue 数据目录中的使用多目录层次结构](#)。

Amazon EMR 7.10 及更高版本与 Lake Formation 结合使用时的注意事项

在 EMR 7.10 及更高版本中使用 Amazon Amazon Lake Formation EMR 时，请考虑以下几点。

- Amazon EMR 仅支持通过 Lake Formation 对 Apache Hive、Apache Iceberg、Apache Delta 和 Apache Hudi 表进行精细访问控制。Apache Hive 格式包括 Parquet、ORC 和 xSV CSV。
- 对于启用 Lake Formation 的应用程序，Spark 日志会分两组写入 Amazon S3：系统空间日志和用户空间日志。系统空间日志可能包含敏感信息，例如完整的表结构。为了保护这些数据，Amazon EMR 将系统空间日志与用户空间日志存储在不同的位置。强烈建议账户管理员不要授予用户访问系统空间日志的权限。
- 如果您向 Lake Formation 注册表位置，则数据访问将完全由用于注册的角色权限控制，而不是由 Amazon EMR 作业运行时角色控制。如果注册角色配置错误，尝试访问该表的作业将会失败。
- 您不能为 Lake Formation 作业关闭 DynamicResourceAllocation。
- 您只能将 Lake Formation 与 Spark 作业结合使用。
- 将 Amazon EMR 与 Lake Formation 结合使用在整个作业中仅支持单个 Spark 会话。
- 将 Amazon EMR 与 Lake Formation 结合使用仅支持通过资源链接共享的跨账户表查询。
- 不支持以下项：
 - 弹性分布式数据集 (RDD)
 - Spark 流
 - 使用 Lake Formation 授予的权限写入
 - 嵌套列的访问控制
- Amazon EMR 阻止可能破坏系统驱动程序完全隔离的功能，包括：
 - UDTs、Hive UDFs 以及任何涉及自定义类的用户定义函数
 - 自定义数据来源
 - 为 Spark 扩展、连接器或元存储提供额外的 jar

- ANALYZE TABLE 命令
- 为了强制执行访问控制，EXPLAIN PLAN 和 DDL 操作（如 DESCRIBE TABLE）不会公开受限信息。
- Amazon EMR 限制访问启用 Lake Formation 的应用程序上的系统驱动程序 Spark 日志。由于系统驱动程序以提升的权限运行，因此系统驱动程序生成的事件和日志可能包含敏感信息。为防止未经授权的用户或代码访问此敏感数据，Amazon EMR 禁止访问系统驱动程序日志。

系统配置文件日志始终保存在托管存储中：这是一项强制性设置，无法禁用。这些日志使用客户托管 KMS 密钥或托管 KMS 密钥 Amazon 进行安全存储和加密。

如果您的 Amazon EMR 应用程序位于带有 Amazon S3 的 VPC 终端节点的私有子网中，并且您附加了终端节点策略来控制访问权限，那么在您的任务可以将日志数据发送到 Amazon 托管 Amazon S3 之前，您必须在 VPC 策略中包含[托管存储](#)中详述的权限到 S3 网关终端节点。如需疑难解答请求，请联系 Amazon 支持人员。

- 如果您在 Lake Formation 中注册了表位置，则无论 Amazon EMR 作业运行时角色的 IAM 权限如何，数据访问路径都会经过 Lake Formation 存储的凭证。如果错误配置了在表位置注册的角色，那么使用具有 S3 IAM 权限的角色提交到表位置的作业就会失败。
- 写入 Lake Formation 表使用的是 IAM 权限，而不是 Lake Formation 授予的权限。如果作业运行时角色拥有必要的 S3 权限，就可以使用该权限来运行写操作。

以下是使用 Apache Iceberg 时的注意事项和限制：

- 您只能在会话目录中使用 Apache Iceberg，而不能使用任意命名的目录。
- 在 Lake Formation 中注册的 Iceberg 表仅支持元数据表 history、metadata_log_entries、snapshots、files、manifests 和 refs。Amazon EMR 会隐藏可能包含敏感数据的列，例如 partitions、path 和 summaries。此限制不适用于未在 Lake Formation 中注册的 Iceberg 表。
- 未在 Lake Formation 中注册的表支持所有 Iceberg 存储过程。任何表都不支持 register_table 和 migrate 程序。
- 我们建议您使用 Iceberg DataFrameWriter V2 而不是 V1。

7.12 及更高版本中带有 Lake Formation 的亚马逊 EMR 的注意事项

General

在亚马逊 EMR 中使用 Lake Formation 时，请查看以下限制。

- 您不能为 Lake Formation 作业关闭 `DynamicResourceAllocation`。
- 您只能将 Lake Formation 与 Spark 作业结合使用。
- 将 Amazon EMR 与 Lake Formation 结合使用在整个作业中仅支持单个 Spark 会话。
- 将 Amazon EMR 与 Lake Formation 结合使用仅支持通过资源链接共享的跨账户表查询。
- 不支持以下项：
 - 弹性分布式数据集 (RDD)
 - Spark 流
 - 嵌套列的访问控制
- Amazon EMR 阻止可能破坏系统驱动程序完全隔离的功能，包括：
 - UDTs、Hive UDFs 以及任何涉及自定义类的用户定义函数
 - 自定义数据来源
 - 为 Spark 扩展、连接器或元存储提供额外的 jar
 - ANALYZE TABLE 命令
- 如果您的 Amazon EMR 应用程序位于带有 Amazon S3 的 VPC 终端节点的私有子网中，并且您附加了终端节点策略来控制访问权限，那么在您的任务可以将日志数据发送到 Amazon 托管 Amazon S3 之前，您必须在 VPC 策略中包含[托管存储](#)中详述的权限到 S3 网关终端节点。如需疑难解答请求，请联系 Amazon 支持人员。
- 从 Amazon EMR 7.9.0 开始，Spark FGAC 在与 `s3a://` 方案一起使用时支持 S3 AFile 系统。
- Amazon EMR 7.11 支持使用 CTAS 创建托管表。
- Amazon EMR 7.12 支持使用 CTAS 创建托管表和外部表。

Permissions

- 为了强制执行访问控制，EXPLAIN PLAN 和 DDL 操作（例如 DESCRIBE TABLE）不会泄露受限信息。
- 当您向 Lake Formation 注册表位置时，数据访问将使用 Lake Formation 存储的证书，而不是 EMR Serverless 作业运行时角色的 IAM 权限。如果表位置的注册角色配置错误，即使运行时角色对该位置拥有 S3 IAM 权限，任务也会失败。
- 从 Amazon EMR 7.12 开始，您可以在追加模式下使用 `DataFrameWriter (V2)` 和 Lake Formation 凭证写入现有 Hive 和 Iceberg 表。对于覆盖操作或创建新表时，EMR 使用运行时角色凭据来修改表数据。
- 使用视图或缓存表作为源数据时，存在以下限制（这些限制不适用于 Amazon Glue 数据目录视图）：

- 用于合并、删除和更新操作
 - 支持：使用视图和缓存表作为源表。
 - 不支持：在赋值和条件子句中使用视图和缓存表。
- 对于创建或替换和替换表作为选择操作：
 - 不支持：使用视图和缓存表作为源表。
- 仅当启用删除向量时，包含 UDFs 源数据的 Delta Lake 表才支持合并、删除和更新操作。

日志和调试

- Amazon EMR 限制访问启用 Lake Formation 的应用程序上的系统驱动程序 Spark 日志。由于系统驱动程序以提升的权限运行，因此系统驱动程序生成的事件和日志可能包含敏感信息。为防止未经授权的用户或代码访问此敏感数据，Amazon EMR 禁止访问系统驱动程序日志。

系统配置文件日志始终保存在托管存储中：这是一项强制性设置，无法禁用。这些日志使用客户托管 KMS 密钥或托管 KMS 密钥 Amazon 进行安全存储和加密。

Iceberg

使用 Apache Iceberg 时，请查看以下注意事项：

- 您只能在会话目录中使用 Apache Iceberg，而不能使用任意命名的目录。
- 在 Lake Formation 中注册的 Iceberg 表仅支持元数据表 history、metadata_log_entries、snapshots、files、manifests 和 refs。Amazon EMR 会隐藏可能包含敏感数据的列，例如 partitions、path 和 summaries。此限制不适用于未在 Lake Formation 中注册的 Iceberg 表。
- 未在 Lake Formation 中注册的表支持所有 Iceberg 存储过程。任何表都不支持 register_table 和 migrate 程序。
- 我们建议你使用 Iceberg DataFrameWriter V2 而不是 V1。

Spark 原生精细访问控制允许列入名单 API PySpark

为了维护安全性和数据访问控制，Spark 精细访问控制 (FGAC) 限制了某些功能。PySpark 这些限制是通过以下方式强制执行的：

- 用于阻止函数执行的显式阻塞
- 使函数无法运行的架构不兼容

- 可能引发错误、返回被拒绝访问的消息或在调用时什么都不做的函数

Spark FGAC 不支持以下 PySpark 功能：

- RDD 操作（因 Spark RDDUnsupported 异常而被阻止）
- Spark Connect（不支持）
- Spark 直播（不支持）

虽然我们已经在 Native Spark FGAC 环境中测试了列出的函数并确认它们可以按预期运行，但我们的测试通常仅涵盖每个 API 的基本用法。具有多种输入类型或复杂逻辑路径的函数可能有未经测试的场景。

对于此处未列出且不明显属于上述不支持的类别的任何函数，我们建议：

- 首先在 gamma 环境或小规模部署中对其进行测试
- 在生产中使用它们之前对其行为进行验证

 Note

如果您看到列出了一个类方法但没有列出其基类，则该方法应该仍然有效，这只是意味着我们尚未明确验证基类构造函数。

PySpark API 被组织成多个模块。下表详细说明了每个模块中方法的普遍支持。

模块名称	Status	注意
pystark_core	支持	该模块包含主要的 RDD 类，这些函数大多不受支持。
pystark_sql	支持	
pyspark 测试	支持	

模块名称	Status	注意
pyspark_res	支持	
pyspark_stre	阻止	Spark FGAC 中已禁止使用直播功能。
pyspark_mllib	实验性的	该模块包含基于 RDD 的 ML 操作，这些函数大多不受支持。此模块未经过全面测试。
pyspark_ml	实验性的	该模块包含 DataFrame 基于机器学习的操作，这些函数大多受支持。此模块未经过全面测试。
pypark_pandas	支持	
pyspark_pandas_low	支持	
pyspark_con	阻止	Spark FGAC 中禁止使用 Spark Connect。
pyspark_pandas_conn	阻止	Spark FGAC 中禁止使用 Spark Connect。
pyspark_pandas_slow_conn	阻止	Spark FGAC 中禁止使用 Spark Connect。
pyspark 错误	实验性的	此模块未经过全面测试。无法使用自定义错误类。

API 许可名单

为了获得可下载且更易于搜索的列表，可以在 [Native FGAC 中允许的 Python 函数](#) 中找到包含模块和类的文件。

Lake Formation 的完整表格访问权限 EC2

在 Amazon EMR 7.8.0 及更高版本中，您可以利用带有 Glue Data Catalog 的 Lake Formation Amazon，其中任务运行时角色拥有完整的表权限，不受细粒度访问控制的限制。此功能允许您从 EC2 Spark 批处理和交互式作业上的 Amazon EMR 中读取和写入受 Lake Formation 保护的表。请参阅以下章节，详细了解 Lake Formation 以及如何在开启 Amazon EMR 的情况下使用它。EC2

对 Lake Formation 使用全表访问

在 EC2 Spark 作业或交互式会话中，你可以从 Amazon EMR 访问受 Lake Formation 保护的 Glue 数据目录表，或者任务的运行时角色拥有完整表访问权限的交互式会话。您无需在申请时在亚马逊 EMR 上启用 Amazon Lake Formation。EC2 将 Spark 作业配置为全表访问权限 (FTA) 时，Amazon Lake Formation 凭据将用于 Lake Formation read/write on 注册表的 S3 数据，而作业的运行时角色凭据将用于未在 Amazon Lake Formation 中注册的 read/write 表。

Important

请勿启用 Amazon Lake Formation 进行精细的访问控制。在同一个 EMR 集群或应用程序上，作业不能同时运行全表访问 (FTA) 和精细访问控制 (FGAC)。

步骤 1：在 Lake Formation 中启用全表访问

要使用全表访问 (FTA) 模式，您必须允许第三方查询引擎访问数据，而无需在 Lake Formation 中进行 IAM 会话标签验证。要启用此模式，请按照 [Application integration for full table access](#) 中的步骤操作。

Note

访问跨账户表时，必须在生产者账户和消费者账户中启用全表访问。同样，在访问跨区域表时，必须在生产者和使用区域中都启用此设置。

第 2 步：设置作业运行时角色的 IAM 权限

要获得基础数据的读取或写入权限，除 Lake Formation 权限外，作业运行时角色还需要具有 lakeformation:GetDataAccess IAM 权限。获得此权限后，Lake Formation 将授权访问数据的临时凭证请求。

下面是一个策略示例，展示了如何提供 IAM 权限以访问 Amazon S3 中的脚本、将日志上传到 S3、Amazon Glue API 权限以及访问 Lake Formation 的权限。

步骤 2.1：配置 Lake Formation 权限

- 从 S3 读取数据的 Spark 作业需要 Lake Formation SELECT 权限。
- 在 S3 中输入 write/delete 数据的 Spark 任务需要 Lake Formation ALL (超级) 权限。
- 与 Glue Data Catalog 交互的 Spark 作业需要视情况具有 DESCRIBE、ALTER、DROP 权限。

有关更多信息，请参阅[授予对 Data Catalog 资源的权限](#)。

步骤 3：使用 Lake Formation 初始化 Spark 会话以实现全表访问

先决条件

Amazon 必须将 Glue 数据目录配置为元数据仓库才能访问 Lake Formation 表。

设置以下设置以将 Glue 目录配置为元存储：

```
--conf spark.sql.catalogImplementation=hive
--conf
  spark.hive.metastore.client.factory.class=com.amazonaws.glue.catalog.metastore.AWSGlueDataCatalogHiveClient
```

有关为亚马逊 EMR 启用数据目录的更多信息 EC2，请参阅上的 [Amazon EMR 元数据仓库配置](#)。EC2

要访问在 Amazon Lake Formation 中注册的表，需要在 Spark 初始化期间设置以下配置，将 Spark 配置为使用 Amazon Lake Formation 凭据。

Hive

```
--conf
  spark.hadoop.fs.s3.credentialsResolverClass=com.amazonaws.glue.accesscontrol.AWSLakeFormationCredentialsProvider
--conf spark.hadoop.fs.s3.useDirectoryHeaderAsFolderObject=true
--conf spark.hadoop.fs.s3.folderObject.autoAction.disabled=true
--conf spark.sql.catalog.skipLocationValidationOnCreateTable.enabled=true
```

```
--conf spark.sql.catalog.createDirectoryAfterTable.enabled=true
--conf spark.sql.catalog.dropDirectoryBeforeTable.enabled=true
```

Iceberg

```
--conf spark.sql.catalog.spark_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkSessionCatalog
--conf spark.sql.catalog.spark_catalog.warehouse=S3_DATA_LOCATION
--conf spark.sql.catalog.spark_catalog.client.region=REGION
--conf spark.sql.catalog.spark_catalog.type=glue
--conf spark.sql.catalog.spark_catalog.glue.account-id=ACCOUNT_ID
--conf spark.sql.catalog.spark_catalog.glue.lakeformation-enabled=true
--conf spark.sql.catalog.dropDirectoryBeforeTable.enabled=true
```

Delta Lake

```
--conf
  spark.hadoop.fs.s3.credentialsResolverClass=com.amazonaws.glue.accesscontrol.AWSLakeFormation
--conf spark.hadoop.fs.s3.useDirectoryHeaderAsFolderObject=true
--conf spark.hadoop.fs.s3.folderObject.autoAction.disabled=true
--conf spark.sql.catalog.skipLocationValidationOnCreateTable.enabled=true
--conf spark.sql.catalog.createDirectoryAfterTable.enabled=true
--conf spark.sql.catalog.dropDirectoryBeforeTable.enabled=true
```

Hudi

```
--conf
  spark.hadoop.fs.s3.credentialsResolverClass=com.amazonaws.glue.accesscontrol.AWSLakeFormation
--conf spark.hadoop.fs.s3.useDirectoryHeaderAsFolderObject=true
--conf spark.hadoop.fs.s3.folderObject.autoAction.disabled=true
--conf spark.sql.catalog.skipLocationValidationOnCreateTable.enabled=true
--conf spark.sql.catalog.createDirectoryAfterTable.enabled=true
--conf spark.sql.catalog.dropDirectoryBeforeTable.enabled=true
--conf spark.jars=/usr/lib/hudi/hudi-spark-bundle.jar
--conf spark.sql.extensions=org.apache.spark.sql.hudi.HoodieSparkSessionExtension
--conf
  spark.sql.catalog.spark_catalog=org.apache.spark.sql.hudi.catalog.HoodieCatalog
--conf spark.serializer=org.apache.spark.serializer.KryoSerializer
```

- `spark.hadoop.fs.s3.credentialsResolverClass=com.amazonaws.glue.accesscontrol.AWSLakeFormation`
将 EMR 文件系统 (EMRFS) 或 EMR S3A 配置为对 Lake Formation 注册表使用 Amazon Lake Formation S3 凭据。如果表未注册，请使用作业的运行时角色凭证。

- `spark.hadoop.fs.s3.useDirectoryHeaderAsFolderObject=true` 和 `spark.hadoop.fs.s3.folderObject.autoAction.disabled=true` : 在创建 S3 文件夹时, 将 EMRFS 配置为使用内容类型标头应用程序/x 目录, 而不是 `$folder$` 后缀。这在读取 Lake Formation 表时为必需, 因为 Lake Formation 凭证不允许读取带有 `$folder$` 后缀的表文件夹。
- `spark.sql.catalog.skipLocationValidationOnCreateTable.enabled=true` : 将 Spark 配置为在创建表之前跳过空表位置验证。这对于注册到 Lake Formation 的表是必需的, 因为只有在创建 Glue 数据目标表之后, 用于验证空位置的 Lake Formation 凭证才会可用。如果未启用此配置, 则作业的运行时角色凭证将会验证空表位置。
- `spark.sql.catalog.createDirectoryAfterTable.enabled=true` : 将 Spark 配置为在 Hive 元数据存储中创建表后再创建 Amazon S3 文件夹。这对于注册到 Lake Formation 的表为必需, 因为只有在创建 Glue Data Catalog 表之后, 用于创建 S3 文件夹的 Lake Formation 凭证才会可用。
- `spark.sql.catalog.dropDirectoryBeforeTable.enabled=true` : 将 Spark 配置为在 Hive 元数据存储中删除表之前删除 S3 文件夹。这对于注册到 Lake Formation 的表是必需的, 因为在从 Glue Data Catalog 中删除表之后, 用于删除 S3 文件夹的 Lake Formation 凭证将不可用。
- `spark.sql.catalog.<catalog>.glue.lakeformation-enabled=true`: 将 Iceberg 目录配置为使用 Amazon Lake Formation S3 凭据对 Lake Formation 注册的表。如果表未注册, 则会使用默认环境凭证。

在 SageMaker 统一工作室中配置全桌访问模式

要通过 JupyterLab 笔记本中的交互式 Spark 会话访问 Lake Formation 注册的表, 请使用兼容权限模式。使用 `%%configure` 魔术命令设置 Spark 配置。根据表类型选择配置:

For Hive tables

```
%%configure -f
{
  "conf": {
    "spark.hadoop.fs.s3.credentialsResolverClass":
    "com.amazonaws.glue.accesscontrol.AWSLakeFormationCredentialResolver",
    "spark.hadoop.fs.s3.useDirectoryHeaderAsFolderObject": true,
    "spark.hadoop.fs.s3.folderObject.autoAction.disabled": true,
    "spark.sql.catalog.skipLocationValidationOnCreateTable.enabled": true,
    "spark.sql.catalog.createDirectoryAfterTable.enabled": true,
    "spark.sql.catalog.dropDirectoryBeforeTable.enabled": true
  }
}
```

For Iceberg tables

```
%%configure -f
{
  "conf": {
    "spark.sql.catalog.spark_catalog":
"org.apache.iceberg.spark.SparkSessionCatalog",
    "spark.sql.catalog.spark_catalog.warehouse": "S3_DATA_LOCATION",
    "spark.sql.catalog.spark_catalog.client.region": "REGION",
    "spark.sql.catalog.spark_catalog.type": "glue",
    "spark.sql.catalog.spark_catalog.glue.account-id": "ACCOUNT_ID",
    "spark.sql.catalog.spark_catalog.glue.lakeformation-enabled": "true",
    "spark.sql.catalog.dropDirectoryBeforeTable.enabled": "true",
  }
}
```

For Delta Lake tables

```
%%configure -f
{
  "conf": {
    "spark.hadoop.fs.s3.credentialsResolverClass":
"com.amazonaws.glue.accesscontrol.AWSLakeFormationCredentialResolver",
    "spark.hadoop.fs.s3.useDirectoryHeaderAsFolderObject": true,
    "spark.hadoop.fs.s3.folderObject.autoAction.disabled": true,
    "spark.sql.catalog.skipLocationValidationOnCreateTable.enabled": true,
    "spark.sql.catalog.createDirectoryAfterTable.enabled": true,
    "spark.sql.catalog.dropDirectoryBeforeTable.enabled": true
  }
}
```

For Hudi tables

```
%%configure -f
{
  "conf": {
    "spark.hadoop.fs.s3.credentialsResolverClass":
"com.amazonaws.glue.accesscontrol.AWSLakeFormationCredentialResolver",
    "spark.hadoop.fs.s3.useDirectoryHeaderAsFolderObject": true,
    "spark.hadoop.fs.s3.folderObject.autoAction.disabled": true,
    "spark.sql.catalog.skipLocationValidationOnCreateTable.enabled": true,
    "spark.sql.catalog.createDirectoryAfterTable.enabled": true,
    "spark.sql.catalog.dropDirectoryBeforeTable.enabled": true,
  }
}
```



```
"spark.jars": "/usr/lib/hudi/hudi-spark-bundle.jar",
"spark.sql.extensions":
"org.apache.spark.sql.hudi.HoodieSparkSessionExtension",
"spark.sql.catalog.spark_catalog":
"org.apache.spark.sql.hudi.catalog.HoodieCatalog",
"spark.serializer": "org.apache.spark.serializer.KryoSerializer"
}
}
```

替换占位符：

- S3_DATA_LOCATION：您的 S3 存储桶路径
- REGION: Amazon 区域（例如 us-east-1）
- ACCOUNT_ID: 您的 Amazon 账户 ID

 Note

必须在笔记本中执行任何 Spark 操作之前设置这些配置。

支持的操作

这些操作将使用 Amazon Lake Formation 凭据来访问表格数据。

- CREATE TABLE
- ALTER TABLE
- INSERT INTO
- INSERT OVERWRITE
- UPDATE
- MERGE INTO
- DELETE FROM
- ANALYZE TABLE
- REPAIR TABLE
- DROP TABLE
- Spark Datasource 查询

- Spark Datasource 写入

 Note

上面未列出的操作将继续使用 IAM 权限来访问表数据。

注意事项

- 如果使用未启用全表访问的作业创建 Hive 表，并且未插入任何记录，则后续从启用全表访问的作业进行的读取或写入操作都将失败。这是因为未启用全表访问的 EMR Spark 会将 `$folder$` 后缀添加到表文件夹名称。要解决此问题，您可以使用以下任一方法：
 - 从未启用 FTA 的作业在表中至少插入一行。
 - 配置未启用 FTA 的作业，从而确保不在 S3 文件夹名称中使用 `$folder$` 后缀。可以通过设置 Spark 配置 `spark.hadoop.fs.s3.useDirectoryHeaderAsFolderObject=true` 来实现此目的。
 - `s3://path/to/table/table_name` 使用 S3 控制台或 S3 CLI 在表格位置创建 Amazon S3 文件夹。Amazon
- 从 Amazon EMR 版本 7.8.0 开始，EMR 文件系统 (EMRFS) 支持全表访问，从 Amazon EMR 版本 7.10.0 开始，S3A 文件系统支持全表访问。
- Hive、Iceberg、Delta 和 Hudi 表支持完整表访问权限。
- Hudi FTA Write Support 注意事项：
 - Hudi FTA 写入要求在作业执行期间使用 `HoodieCredentialedHadoopStorage` 凭证自动售出。运行 Hudi 作业时设置以下配置：`hoodie.storage.class=org.apache.spark.sql.hudi.storage.HoodieCredentialedHadoopStorage`
 - 从 Amazon EMR 7.12 版本开始，Hudi 的全表访问权限 (FTA) 写入支持已推出。
 - Hudi FTA 写入支持目前仅适用于默认 Hudi 配置。可能不完全支持自定义或非默认 Hudi 设置，这可能会导致意外行为。
 - 在 FTA 写入模式下，目前不支持 Hudi Merge-On-Read (MOR) 表的群集。
- 使用 Lake Formation 精细访问控制 (FGAC) 规则或 Glue Data Catalog 视图引用表的作业将会失败。要使用 FGAC 规则或 Glue Data Catalog 视图查询表，您必须使用 FGAC 模式。您可以按照 Amazon 文档中概述的步骤启用 FGAC 模式：在 [Lake Formation 上使用 Amazon EMR 进行 EC2 精细访问控制](#)。
- 全表访问模式不支持 Spark Streaming。

- 将 Spark DataFrame 写入 Lake Formation 表时，Hive 和 Iceberg 表仅支持 APPEND 模式：`df.write.mode("append").saveAsTable(table_name)`
- 创建外部表需要 IAM 权限。
- 由于 Lake Formation 会在 Spark 作业中临时缓存凭证，因此当前正在运行的 Spark 批处理作业或交互式会话可能无法反映权限更改。
- 您必须使用用户定义的角色而不是服务相关角色：[Lake Formation 对角色的要求](#)。

Hudi FTA Write Support——支持的操作

下表显示了 Hudi Copy-On-Write (COW) 和 Merge-On-Read (MOR) 表在“全表访问”模式下支持的写入操作：

Hudi FTA 支持的写入操作

表类型	操作	SQL 写入命令	Status
牛	INSERT	INSERT INTO TABLE	支持
牛	INSERT	插入表格-分区 (静态、动态)	支持
牛	INSERT	INSERT OVERWRITE	支持
牛	INSERT	插入覆盖-分区 (静态、动态)	支持
UPDATE	UPDATE	UPDATE TABLE	支持
牛	UPDATE	更新表-更改分区	不支持
DELETE	DELETE	DELETE FROM TABLE	支持
ALTER	ALTER	更改表格-重命名为	不支持

表类型	操作	SQL 写入命令	Status
牛	ALTER	更改表格-设置 TBLPROPERTIES	支持
牛	ALTER	更改表格-未设置 TBLPROPERTIES	支持
牛	ALTER	更改表格-更改列	支持
牛	ALTER	更改表格-添加列	支持
牛	ALTER	更改表-添加分区	支持
牛	ALTER	更改表-删除分区	支持
牛	ALTER	更改表-恢复分区	支持
牛	ALTER	修复表同步分区	支持
DROP	DROP	DROP TABLE	支持
牛	DROP	删除表-清除	支持
CREATE	CREATE	创建表-托管	支持
牛	CREATE	创建表-分区依据	支持
牛	CREATE	如果不存在则创建表	支持
牛	CREATE	CREATE TABLE LIKE	支持
牛	CREATE	CREATE TABLE AS SELECT	支持
CREATE	CREATE	使用位置创建表-外部表	不支持

表类型	操作	SQL 写入命令	Status
数据框 (插入)	数据框 (插入)	saveAsTable. 覆盖	支持
牛	数据框 (插入)	saveAsTable.Append	不支持
牛	数据框 (插入)	saveAsTable。忽略	支持
牛	数据框 (插入)	saveAsTable.ErrorIfExists	支持
牛	数据框 (插入)	saveAsTable -外部表 (路径)	不支持
牛	数据框 (插入)	保存 (路径) -DF v1	不支持
更多	INSERT	INSERT INTO TABLE	支持
更多	INSERT	插入表格-分区 (静态、动态)	支持
更多	INSERT	INSERT OVERWRITE	支持
更多	INSERT	插入覆盖-分区 (静态、动态)	支持
UPDATE	UPDATE	UPDATE TABLE	支持
更多	UPDATE	更新表-更改分区	不支持
DELETE	DELETE	DELETE FROM TABLE	支持

表类型	操作	SQL 写入命令	Status
ALTER	ALTER	更改表格-重命名为	不支持
更多	ALTER	更改表格-设置 TBLPROPER TIES	支持
更多	ALTER	更改表格-未设置 TBLPROPER TIES	支持
更多	ALTER	更改表格-更改列	支持
更多	ALTER	更改表格-添加列	支持
更多	ALTER	更改表-添加分区	支持
更多	ALTER	更改表-删除分区	支持
更多	ALTER	更改表-恢复分区	支持
更多	ALTER	修复表同步分区	支持
DROP	DROP	DROP TABLE	支持
更多	DROP	删除表-清除	支持
CREATE	CREATE	创建表-托管	支持
更多	CREATE	创建表-分区依据	支持
更多	CREATE	如果不存在则创建表	支持
更多	CREATE	CREATE TABLE LIKE	支持
更多	CREATE	CREATE TABLE AS SELECT	支持

表类型	操作	SQL 写入命令	Status
CREATE	CREATE	使用位置创建表-外部表	不支持
DATAFRAME (UPSERT)	DATAFRAME (UPSERT)	saveAsTable. 覆盖	支持
更多	DATAFRAME (UPSERT)	saveAsTable.Append	不支持
更多	DATAFRAME (UPSERT)	saveAsTable。忽略	支持
更多	DATAFRAME (UPSERT)	saveAsTable.ErrorIfExists	支持
更多	DATAFRAME (UPSERT)	saveAsTable -外部表 (路径)	不支持
更多	DATAFRAME (UPSERT)	保存 (路径) -DF v1	不支持
DATAFRAME (删除)	DATAFRAME (删除)	saveAsTable.Append	不支持
更多	DATAFRAME (删除)	saveAsTable -外部表 (路径)	不支持
更多	DATAFRAME (删除)	保存 (路径) -DF v1	不支持
DATAFRAME (批量插入)	DATAFRAME (批量插入)	saveAsTable. 覆盖	支持
更多	DATAFRAME (批量插入)	saveAsTable.Append	不支持
更多	DATAFRAME (批量插入)	saveAsTable。忽略	支持

表类型	操作	SQL 写入命令	Status
更多	DATAFRAME (批量插入)	saveAsTable.ErrorIfExists	支持
更多	DATAFRAME (批量插入)	saveAsTable -外部表 (路径)	不支持
更多	DATAFRAME (批量插入)	保存 (路径) -DF v1	不支持

将 Amazon EMR 与 Apache Ranger 集成

从 Amazon EMR 5.32.0 开始，您可以启动与 Apache Ranger 在本地集成的集群。Apache Ranger 是一个开源框架，可跨 Hadoop 平台启用、监控和管理全面的数据安全。有关更多信息，请参阅 [Apache Ranger](#)。通过本机集成，您可以自带 Apache Ranger，在 Amazon EMR 上强制实施精细数据访问控制。

此部分从概念上简要介绍了 Amazon EMR 与 Apache Ranger 的集成。它还包含启动与 Apache Ranger 集成的 Amazon EMR 集群所需的先决条件和步骤。

将 Amazon EMR 与 Apache Ranger 集成提供了下列主要优势：

- 对 Hive 元存储数据库和表的精细访问控制，使您能够为 Apache Spark 和 Apache Hive 应用程序在数据库、表和列级别定义数据筛选策略。Hive 应用程序支持行级过滤和数据屏蔽。
- 能够将您现有的 Hive 策略直接用于 Hive 应用程序的 Amazon EMR。
- 在前缀和对象级别对 Amazon S3 数据进行访问控制，这使您能够定义数据筛选策略以使用 EMR 文件系统访问 S3 数据。
- 能够使用 CloudWatch 日志进行集中审计。
- Amazon EMR 代表您安装和管理 Apache Ranger 插件。

Apache Ranger 与 Amazon EMR 集成

Apache Ranger 是一个框架，可跨 Hadoop 平台启用、监控和管理全面的数据安全。

Apache Ranger 具有以下功能：

- 集中式安全管理，用于在中央用户界面中或使用 REST 管理所有与安全相关的任务 APIs。
- 使用 Hadoop 组件或工具执行特定操作或操作的精细授权，通过集中管理工具进行管理。
- 跨所有 Hadoop 组件的标准化授权方法。
- 增强了对各种授权方法的支持。
- 在 Hadoop 的所有组件中对用户访问和管理操作（安全相关）进行集中审计。


Apache Ranger 使用两个关键组件进行授权：

- Apache Ranger 策略管理服务器 - 此服务器允许您定义 Hadoop 应用程序的授权策略。与 Amazon EMR 集成时，您可以为 Apache Spark 和 Hive 定义和实施策略以访问 Hive Metastore，并访问 Amazon S3 数据 [EMR 文件系统](#)。您可以设置新的或使用现有的 Apache Ranger 策略管理服务器与 Amazon EMR 集成。
- Apache Ranger 插件：此插件根据 Apache Ranger 策略管理服务器中定义的授权策略验证用户的访问权限。Amazon EMR 会为在 Apache Ranger 配置中选择的每个 Hadoop 应用程序自动安装和配置 Apache Ranger 插件。

主题

- [Amazon EMR 与 Apache Ranger 集成的架构](#)
- [适用于 Apache Ranger 的 Amazon EMR 组件](#)

Amazon EMR 与 Apache Ranger 集成的架构



适用于 Apache Ranger 的 Amazon EMR 组件

Amazon EMR 通过以下组件支持 Apache Ranger 的精细访问控制。有关这些 Amazon EMR 组件与 Apache Ranger 插件的可视化表示，请参阅[架构图](#)。

私有代理：私有代理安全存储密钥并将密钥分发到其它 Amazon EMR 组件或应用程序。密钥可以包括临时用户凭证、加密密钥或 Kerberos 票证。私有代理在集群中的每个节点上运行并拦截对实例元数

据服务的调用。对于对实例配置文件角色凭证的请求，在使用 EMRFS S3 Ranger 插件授权请求后，私有代理根据请求用户和请求的资源提供凭证。秘密代理以 *emrsecretagent* 用户身份运行，并将日志写入 `/emr/secretagent/log` 目录。该过程依赖于一组特定 iptables 规则来发挥作用。务必要确保 iptables 没有被禁用。如果您自定义 iptables 配置，则必须保留 NAT 表规则并保持不变。

EMR 记录服务器：记录服务器接收从 Spark 访问数据的请求。然后，它通过将请求的资源转发到适用于 Amazon EMR 的 Spark Ranger 插件来授权请求。记录服务器从 Amazon S3 读取数据，并根据 Ranger 策略返回用户有权访问的筛选数据。记录服务器以 `emr_record_server` 用户的身份在群集中的每个节点上运行，并将日志写入 `/-record-server` 目录。`var/log/emr`

将 Amazon EMR 与 Apache Ranger 结合使用的注意事项

将 Amazon EMR 与 Apache Ranger 结合使用时支持的应用程序

在 Amazon EMR 和 Apache Ranger 的集成中，EMR 安装了 Ranger 插件，目前支持以下应用程序：

- Apache Spark (适用于 EMR 5.32 和 EMR 6.3 及更高版本)
- Apache Hive (适用于 EMR 5.32 和 EMR 6.3 及更高版本)
- 通过 EMRFS 访问 S3 (适用于 EMR 5.32 和 EMR 6.3 及更高版本)

以下应用程序可以安装在 EMR 集群上，并且可能需要进行配置以满足您的安全需求：

- Apache Hadoop (适用于 EMR 5.32 和 EMR 6.3 及更高版本，包括 YARN 和 HDFS)
- Apache Livy (适用于 EMR 5.32 和 EMR 6.3 及更高版本)
- Apache Zeppelin (适用于 EMR 5.32 和 EMR 6.3 及更高版本)
- Apache Hue (适用于 EMR 5.32 和 EMR 6.3 及更高版本)
- Ganglia (适用于 EMR 5.32 和 EMR 6.3 及更高版本)
- HCatalog (适用于 EMR 5.32+ 和 EMR 6.3+)
- Mahout (适用于 EMR 5.32 和 EMR 6.3 及更高版本)
- MXNet (适用于 EMR 5.32+ 和 EMR 6.3+)
- TensorFlow (适用于 EMR 5.32+ 和 EMR 6.3+)
- Tez (适用于 EMR 5.32 和 EMR 6.3 及更高版本)
- Trino (可用于 EMR 6.7 及更高版本)
- ZooKeeper (适用于 EMR 5.32+ 和 EMR 6.3+)

Important

上面列出的应用程序是目前唯一支持的应用程序。为了确保集群安全，启用 Apache Ranger 后，允许您仅使用上述列表中的应用程序创建 EMR 集群。

当前不支持其它应用程序。为了确保集群的安全性，尝试安装其他应用程序会导致您的集群被拒绝。

Amazon 不支持 Glue 数据目录和开放表格式，例如 Apache Hudi、Delta Lake 和 Apache Iceberg。

Apache Ranger 支持的 Amazon EMR 功能

将 Amazon EMR 与 Apache Ranger 结合使用时，支持以下 Amazon EMR 功能：

- 静态和动态加密
- Kerberos 身份验证（必需）
- 实例组、实例集和竞价型实例
- 在运行中的集群上重新配置应用程序
- EMRFS 服务器端加密（SSE）

Note

Amazon EMR 加密设置控制 SSE。有关更多信息，请参阅[加密选项](#)。

应用程序限制

集成 Amazon EMR 和 Apache Ranger 时，需要记住几个限制：

- 您当前无法使用控制台创建在中指定 Amazon Ranger 集成选项的安全配置。Amazon GovCloud (US) Region 可以使用 CLI 完成安全配置。
- Kerberos 必须安装在您的集群上。
- 默认情况下，诸如 YARN 资源管理器用户界面、HDFS 用户界面和 Livy NameNode UI 之类的应用程序 UIs（用户界面）未设置身份验证。
- 配置了 HDFS 默认权限 umask，以便创建的对象默认设置为 world wide readable。
- Amazon EMR 不支持 Apache Ranger 的高可用性（多主）模式。

- 有关其他限制，请参阅各个应用程序的具体限制。

Note

Amazon EMR 加密设置控制 SSE。有关更多信息，请参阅[加密选项](#)。

插件限制

每个插件都有特定的限制。有关 Apache Hive 插件的限制，请参阅[Apache Hive 插件限制](#)。有关 Apache Spark 插件的限制，请参阅[Apache Spark 插件限制](#)。有关 EMRFS S3 插件的限制，请参阅[EMRFS S3 插件限制](#)。

为 Apache Ranger 设置 Amazon EMR

在安装 Apache Ranger 之前，请查看本部分中的信息，以确保 Amazon EMR 已进行正确配置。

主题

- [设置 Ranger Admin 服务器，以便与 Amazon EMR 集成](#)
- [用于与 Apache Ranger 本地集成的 IAM 角色](#)
- [创建 EMR 安全配置](#)
- [将 TLS 凭证存储在 Amazon Secrets Manager 中](#)
- [使用 Apache Ranger 启动 EMR 集群](#)
- [为启用 Apache Ranger 的 Amazon EMR 集群配置 Zeppelin](#)
- [Amazon EMR 集成的已知问题](#)

设置 Ranger Admin 服务器，以便与 Amazon EMR 集成

对于 Amazon EMR 集成，Apache Ranger 应用程序插件必须使用 TLS/SSL 与 Admin 服务器通信。

先决条件: Ranger Admin 服务器 SSL 启用

Amazon EMR 上的 Apache Ranger 需要插件和 Ranger Admin 服务器之间的双向 SSL 通信。要确保插件通过 SSL 与 Apache Ranger 服务器通信，请在 Ranger 管理服务器的 ranger-admin-site.xml 中启用以下属性。

```
<property>
```

```
<name>ranger.service.https.attrib.ssl.enabled</name>
<value>true</value>
</property>
```

此外，还需进行以下配置。

```
<property>
  <name>ranger.https.attrib.keystore.file</name>
  <value>_<PATH_TO_KEYSTORE>_</value>
</property>

<property>
  <name>ranger.service.https.attrib.keystore.file</name>
  <value>_<PATH_TO_KEYSTORE>_</value>
</property>

<property>
  <name>ranger.service.https.attrib.keystore.pass</name>
  <value>_<KEYSTORE_PASSWORD>_</value>
</property>

<property>
  <name>ranger.service.https.attrib.keystore.keyalias</name>
  <value><PRIVATE_CERTIFICATE_KEY_ALIAS></value>
</property>

<property>
  <name>ranger.service.https.attrib.clientAuth</name>
  <value>want</value>
</property>

<property>
  <name>ranger.service.https.port</name>
  <value>6182</value>
</property>
```

用于 Apache Ranger 与 Amazon EMR 集成的 TLS 证书

Apache Ranger 与 Amazon EMR 的集成要求使用 TLS 加密从 Amazon EMR 节点到 Ranger Admin 服务器的流量，并且 Ranger 插件使用双向 TLS 身份验证向 Apache Ranger 服务器进行身份验证。Amazon EMR 服务需要 Ranger Admin 服务器的公共凭证（在前面的示例中指定）和私有凭证。

Apache Ranger 插件证书

Apache Ranger 插件公共 TLS 凭证必须可供 Apache Ranger 管理服务器访问，以在插件连接时进行验证。执行此操作共有三种方式。

方法 1: 在 Apache Ranger Admin 服务器中配置信任库

在 ranger-admin-site.xml 中填写以下配置以配置信任库。

```
<property>
  <name>ranger.truststore.file</name>
  <value><LOCATION TO TRUSTSTORE></value>
</property>

<property>
  <name>ranger.truststore.password</name>
  <value><PASSWORD FOR TRUSTSTORE></value>
</property>
```

方法 2: 将证书加载到 Java cacerts 信任库

如果您的 Ranger Admin 服务器没有在其 JVM 选项中指定信任库，那么您可以将插件公共凭证放在默认的 cacerts 存储中。

方法 3: 创建信任库并指定为 JVM 选项的一部分

在 {RANGER_HOME_DIRECTORY}/ews/ranger-admin-services.sh 中，修改 JAVA_OPTS，使其包含 "-Djavax.net.ssl.trustStore=<TRUSTSTORE_LOCATION>" 和 "-Djavax.net.ssl.trustStorePassword=<TRUSTSTORE_PASSWORD>"。例如，在现有 JAVA_OPTS 之后添加以下行。

```
JAVA_OPTS=" ${JAVA_OPTS} -Djavax.net.ssl.trustStore=${RANGER_HOME}/truststore/
truststore.jck -Djavax.net.ssl.trustStorePassword=changeit"
```

Note

如果任何用户能够登录 Apache Ranger Admin 服务器并查看正在运行的进程，例如使用 ps 命令时，此规范可能会公开信任库密码。

使用自签名证书

不建议使用自签名凭证作为凭证。自签名凭证不得撤销，自签名凭证可能不符合内部安全要求。

Ranger 与 Amazon EMR 集成的服务定义安装

Ranger Admin 服务器使用服务定义来描述应用程序的策略属性。然后，将策略存储在策略存储库中以供客户端下载。

为了能够配置服务定义，必须对 Ranger Admin 服务器进行 REST 调用。有关下一节中的 APIs 必填内容，请参阅 [Apache Ranger Pub APIs v2](#) lic。

安装 Apache Spark 的服务定义

要安装 Apache Spark 的服务定义，请参阅[用于 Ranger 与 Amazon EMR 集成的 Apache Spark 插件](#)。

安装 EMRFS 服务定义

要安装 Amazon EMR 的 S3 服务定义，请参阅[用于 Ranger 与 Amazon EMR 集成的 EMRFS S3 插件](#)。

使用 Hive 服务定义

Apache Hive 可以使用 Apache Ranger 2.0 及更高版本附带的现有 Ranger 服务定义。有关更多信息，请参阅 [用于 Ranger 与 Amazon EMR 集成的 Apache Hive 插件](#)。

与 Amazon EMR 集成的网络流量规则

当 Apache Ranger 与您的 EMR 集群集成时，该集群需要与其它服务器和 Amazon 通信。

所有 Amazon EMR 节点（包括核心节点和任务节点）都必须能够与 Apache Ranger Admin 服务器通信以下载策略。如果您的 Apache Ranger 管理员在亚马逊上运行 EC2，则需要更新安全组才能从 EMR 集群获取流量。

除了与 Ranger 管理服务器通信外，所有节点都需要能够与以下 Amazon 服务进行通信：

- Amazon S3
- Amazon KMS（如果使用 EMRFS SSE-KMS）
- Amazon CloudWatch
- Amazon STS

如果您计划在私有子网中运行 EMR 集群，请配置 VPC 以能够使用《Amazon VPC 用户指南》中的[Amazon PrivateLink 和 VPC 终端节点](#)或使用《Amazon VPC 用户指南》中的[网络地址转换（NAT）实例](#)与这些服务进行通信。

用于与 Apache Ranger 本地集成的 IAM 角色

Amazon EMR 和 Apache Ranger 之间的集成依赖于您在启动集群之前应创建的三个关键角色：

- 亚马逊 EMR 的自定义亚马逊 EC2 实例配置文件
- Apache Ranger 引擎的 IAM 角色
- 其他 Amazon 服务的 IAM 角色

此部分概览了这些角色以及需要为每个 IAM 角色提供的策略。有关创建这些角色的信息，请参阅[设置 Ranger Admin 服务器，以便与 Amazon EMR 集成](#)。

EC2 亚马逊 EMR 的实例配置文件

Amazon EMR 使用 IAM 服务角色代表您执行操作以预置和管理集群。集群 EC2 实例的服务角色（也称为 Amazon EMR 的 EC2 实例配置文件）是一种特殊类型的服务角色，在启动时分配给集群中的每个 EC2 实例。

要定义 EMR 集群与 Amazon S3 数据以及受 Apache Ranger 和其他 Amazon 服务保护的 Hive 元数据仓交互的权限，请定义一个自定义的 EC2 实例配置文件来代替启动集群时使用。EMR_EC2_DefaultRole

有关更多信息，请参阅[集群 EC2 实例的服务角色（EC2 实例配置文件）](#)和[使用 Amazon EMR 自定义 IAM 角色](#)。

您需要将以下语句添加到 Amazon EMR 的默认 EC2 实例配置文件中，才能标记会话并访问存储 TLS Amazon Secrets Manager 证书的。

```
{
  "Sid": "AllowAssumeOfRolesAndTagging",
  "Effect": "Allow",
  "Action": ["sts:TagSession", "sts:AssumeRole"],
  "Resource": [
    "arn:aws:iam::<AWS_ACCOUNT_ID>:role/<RANGER_ENGINE-PLUGIN_DATA_ACCESS_ROLE_NAME>",
    "arn:aws:iam::<AWS_ACCOUNT_ID>:role/<RANGER_USER_ACCESS_ROLE_NAME>"
  ]
},
{
  "Sid": "AllowSecretsRetrieval",
  "Effect": "Allow",
  "Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
```

```

    "Resource": [

      "arn:aws:secretsmanager:<REGION>:<AWS_ACCOUNT_ID>:secret:<PLUGIN_TLS_SECRET_NAME>*",

      "arn:aws:secretsmanager:<REGION>:<AWS_ACCOUNT_ID>:secret:<ADMIN_RANGER_SERVER_TLS_SECRET_NAME>*"

    ]
  }
}

```

Note

对于 Secrets Manager 权限，不要忘记密钥名称末尾的通配符（“*”），否则您的请求将失败。通配符用于密钥版本。

Note

将 Amazon Secrets Manager 策略的范围限制为仅提供所需的证书。

Apache Ranger 的 IAM 角色

此角色为可信执行引擎（例如 Apache Hive 和 Amazon EMR 记录服务器）提供凭证以访问 Amazon S3 数据。如果您使用 S3 SSE-KMS，则仅使用此角色访问 Amazon S3 数据，包括任何 KMS 密钥。

此角色必须使用以下示例中所述的最低策略创建。

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "CloudwatchLogsPermissions",
      "Action": [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [

```

```

        "arn:aws:logs:*:123456789012:log-
group:CLLOUDWATCH_LOG_GROUP_NAME_IN_SECURITY_CONFIGURATION:*"
    ]
  },
  {
    "Sid": "BucketPermissionsInS3Buckets",
    "Action": [
      "s3:CreateBucket",
      "s3>DeleteBucket",
      "s3:ListAllMyBuckets",
      "s3:ListBucket"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": [
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1",
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2"
    ]
  },
  {
    "Sid": "ObjectPermissionsInS3Objects",
    "Action": [
      "s3:GetObject",
      "s3>DeleteObject",
      "s3:PutObject"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": [
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/*",
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2/*"
    ]
  }
]
}

```

Important

必须包含 CloudWatch 日志资源末尾的星号 “*”，以提供写入日志流的权限。

 Note

如果您使用 EMRFS 一致性视图或 S3-SSE 加密，请添加对 DynamoDB 表和 KMS 密钥的权限，以便执行引擎可以与这些引擎交互。

Apache Ranger 的 IAM 角色由 EC2 实例配置文件角色担任。使用以下示例创建信任策略，允许 EC2 实例配置文件角色担任 Apache Ranger 的 IAM 角色。

```
{
  "Sid": "",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::<AWS_ACCOUNT_ID>:role/<EC2_INSTANCE_PROFILE_ROLE_NAME eg. EMR_EC2_DefaultRole>"
  },
  "Action": ["sts:AssumeRole", "sts:TagSession"]
}
```

Amazon EMR 集成的其他 Amazon 服务的 IAM 角色

如果需要，此角色为不受信任的执行引擎用户提供与 Amazon 服务进行交互的凭证。不要使用此 IAM 角色来允许访问 Amazon S3 数据，除非它是所有用户都应该可以访问的数据。

该角色将由 EC2 实例配置文件角色担任。使用以下示例创建信任策略，允许 EC2 实例配置文件角色担任 Apache Ranger 的 IAM 角色。

```
{
  "Sid": "",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::<AWS_ACCOUNT_ID>:role/<EC2_INSTANCE_PROFILE_ROLE_NAME eg. EMR_EC2_DefaultRole>"
  },
  "Action": ["sts:AssumeRole", "sts:TagSession"]
}
```

验证您对 Amazon EMR 与 Apache Ranger 集成的权限

请参阅[Apache Ranger 疑难解答](#)了解有关验证权限的说明。

创建 EMR 安全配置

为 Apache Ranger 创建 Amazon EMR 安全配置

在启动与 Apache Ranger 集成的 Amazon EMR 集群之前，请创建安全配置。

Console

创建一个安全配置来指定 Amazon Ranger 集成选项

1. 在 Amazon EMR 控制台中，依次选择 Security configurations (安全配置) 和 Create (创建)。
2. 键入安全配置的名称 (名称)。在创建集群时，使用此名称来指定安全配置。
3. 在 Amazon Ranger Integration (Ranger 集成) 下，选择 Enable fine-grained access control managed by Apache Ranger (启用由 Apache Ranger 管理的细粒度访问控制)。
4. 选择您要应用的 Apache Ranger 的 IAM 角色。有关更多信息，请参阅[用于与 Apache Ranger 本地集成的 IAM 角色](#)。
5. 选择要应用的 IAM role for other Amazon services (其它亚马逊云科技服务的 IAM 角色)。
6. 通过输入 Admin 服务器的 Secrets Manager ARN 和地址，将插件配置为连接到 Ranger Admin 服务器。
7. 选择应用程序以配置 Ranger 插件。输入包含插件私有 TLS 证书的 Secrets Manager ARN。

如果您未配置 Apache Spark 或 Apache Hive，并将它们选为集群的应用程序，则请求将失败。

8. 根据需要设置其它安全配置选项，然后选择 Create (创建)。您必须启用使用集群专用 KDC 或外部 KDC 的 Kerberos 身份验证。

Note

您当前无法使用控制台创建在中指定 Amazon Ranger 集成选项的安全配置。Amazon GovCloud (US) Region 可以使用 CLI 完成安全配置。

CLI

要为 Apache Ranger 集成创建安全配置

1. `<ACCOUNT ID>` 替换为您的 Amazon 账户 ID。

2. 将 **<REGION>** 替换为资源所在的区域。
3. 为 TicketLifetimeInHours 指定一个值，用于确定 KDC 发放的 Kerberos 票证的有效期间。
4. 为 AdminServerURL 指定 Ranger Admin 服务器的地址。

```
{
  "AuthenticationConfiguration": {
    "KerberosConfiguration": {
      "Provider": "ClusterDedicatedKdc",
      "ClusterDedicatedKdcConfiguration": {
        "TicketLifetimeInHours": 24
      }
    }
  },
  "AuthorizationConfiguration": {
    "RangerConfiguration": {
      "AdminServerURL": "https://_<RANGER ADMIN SERVER IP>_:6182",
      "RoleForRangerPluginsARN": "arn:aws:iam::_<ACCOUNT ID>_:role/_<RANGER PLUGIN DATA ACCESS ROLE NAME>_",
      "RoleForOtherAWSServicesARN": "arn:aws:iam::_<ACCOUNT ID>_:role/_<USER ACCESS ROLE NAME>_",
      "AdminServerSecretARN": "arn:aws:secretsmanager:_<REGION>:_<ACCOUNT ID>_:secret:_<SECRET NAME THAT PROVIDES ADMIN SERVERS PUBLIC TLS CERTIFICATE WITHOUT VERSION>_",
      "RangerPluginConfigurations": [
        {
          "App": "Spark",
          "ClientSecretARN": "arn:aws:secretsmanager:_<REGION>:_<ACCOUNT ID>_:secret:_<SECRET NAME THAT PROVIDES SPARK PLUGIN PRIVATE TLS CERTIFICATE WITHOUT VERSION>_",
          "PolicyRepositoryName": "<SPARK SERVICE NAME eg. amazon-emr-spark>"
        },
        {
          "App": "Hive",
          "ClientSecretARN": "arn:aws:secretsmanager:_<REGION>:_<ACCOUNT ID>_:secret:_<SECRET NAME THAT PROVIDES Hive PLUGIN PRIVATE TLS CERTIFICATE WITHOUT VERSION>_",
          "PolicyRepositoryName": "<HIVE SERVICE NAME eg. Hivedev>"
        },
        {
          "App": "EMRFS-S3",
```

```

    "ClientSecretARN": "arn:aws:secretsmanager:_<REGION>_: _<ACCOUNT ID>_:secret:_<SECRET NAME THAT PROVIDES EMRFS S3 PLUGIN PRIVATE TLS CERTIFICATE WITHOUT VERSION>_",
    "PolicyRepositoryName": "<EMRFS S3 SERVICE NAME eg amazon-emr-emrfs>"
  },
{
  "App": "Trino",
  "ClientSecretARN": "arn:aws:secretsmanager:_<REGION>_: _<ACCOUNT ID>_:secret:_<SECRET NAME THAT PROVIDES TRINO PLUGIN PRIVATE TLS CERTIFICATE WITHOUT VERSION>_",
  "PolicyRepositoryName": "<TRINO SERVICE NAME eg amazon-emr-trino>"
}
],
"AuditConfiguration": {
  "Destinations": {
    "AmazonCloudWatchLogs": {
      "CloudWatchLogGroup": "arn:aws:logs:<REGION>:_<ACCOUNT ID>_:log-group:_<LOG GROUP NAME FOR AUDIT EVENTS>_"
    }
  }
}
}
}
}
}

```

PolicyRespositoryNames 这些是在 Apache Ranger 管理员中指定的服务名称。

使用以下命令创建 Amazon EMR 安全配置。用您选择的名称替换 security-configuration。创建集群时，按名称选择此配置。

```
aws emr create-security-configuration \
--security-configuration file:///./security-configuration.json \
--name security-configuration
```

配置其它安全功能

为将 Amazon EMR 与 Apache Ranger 安全集成，您还应该配置以下 EMR 安全功能：

- 启用使用集群专用 KDC 或外部 KDC 的 Kerberos 身份验证。有关说明，请参阅[使用 Kerberos 通过 Amazon EMR 进行身份验证](#)。
- （可选）启用传输中或静态加密。有关更多信息，请参阅[Amazon EMR 的加密选项](#)。

有关更多信息，请参阅[Amazon EMR 中的安全性](#)。

将 TLS 凭证存储在 Amazon Secrets Manager 中

安装在 Amazon EMR 集群上的 Ranger 插件和 Ranger 管理服务器必须通过 TLS 进行通信，以确保发送的策略数据和其它信息在被拦截时无法读取。EMR 还要求插件通过提供自己的 TLS 凭证并执行双向 TLS 身份验证来对 Ranger Admin 服务器进行身份验证。此设置需要创建四个凭证：两对私有和公有 TLS 凭证。有关将凭证安装到 Ranger Admin 服务器的说明，请参阅[设置 Ranger Admin 服务器，以便与 Amazon EMR 集成](#)。要完成设置，安装在 EMR 集群上的 Ranger 插件需要两个凭证：管理服务器的公有 TLS 凭证，以及插件将用于对 Ranger 管理服务器进行身份验证的私有凭证。要提供这些 TLS 证书，它们必须在 EMR 安全配置中 Amazon Secrets Manager 并提供。

Note

强烈建议（但不是必需）为每个应用程序创建一个凭证对，以降低其中一个插件凭证遭到破坏时的影响。

Note

您需要在凭证过期日期前跟踪和转动凭证。

凭证格式

无论 Amazon Secrets Manager 是私有插件证书还是公共 Ranger 管理员证书，将证书导入到都是一样的。在导入 TLS 凭证之前，必须确认凭证采用 509x PEM 格式。

公有凭证的示例格式如下：

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----  
...Certificate Body...  
-----END CERTIFICATE-----
```

私有凭证的示例格式如下：

```
-----BEGIN PRIVATE KEY-----  
...Private Certificate Body...  
-----END PRIVATE KEY-----  
-----BEGIN CERTIFICATE-----
```



```
...Trust Certificate Body...
-----END CERTIFICATE-----
```

私有凭证还应包含信任凭证。

您可以通过运行以下命令验证是否采用的格式是否正确：

```
openssl x509 -in <PEM FILE> -text
```

将凭证导入到 Amazon Secrets Manager

在 Secrets Manager 中创建 Secret 时，在 secret type（密钥类型）下选择 Other type of secrets（其他类型密钥）并将 PEM 编码的凭证粘贴到 Plaintext（明文）字段中。

The screenshot shows the Amazon Secrets Manager console interface. On the left, a sidebar indicates the current step is 'Step 4 Review'. The main area is titled 'Select secret type' and shows four radio button options: 'Credentials for RDS database', 'Credentials for DocumentDB database', 'Credentials for Redshift cluster', and 'Other type of secrets (e.g. API key)'. The 'Other type of secrets' option is selected. Below this, the section 'Specify the key/value pairs to be stored in this secret' is visible, with a tab for 'Plaintext' selected. A large text area contains a PEM-encoded certificate, starting with '-----BEGIN CERTIFICATE-----' and ending with '-----END CERTIFICATE-----'.

使用 Apache Ranger 启动 EMR 集群

在使用 Apache Ranger 启动 Amazon EMR 集群之前，请确保每个组件都满足以下最低版本要求：

- Amazon EMR 5.32.0 或更高版本，或者 6.3.0 或更高版本。建议您使用最新的 Amazon EMR 版本。

- Apache Ranger Admin 服务器版本 2.x。

完成以下步骤：

- 如果尚未安装 Apache Ranger，请安装它。有关更多信息，请参阅 [Apache Ranger 0.5.0 安装](#)。
- 确保您的 Amazon EMR 集群和 Apache Ranger Admin 服务器之间存在网络连接。请参阅 [设置 Ranger Admin 服务器，以便与 Amazon EMR 集成](#)。
- 创建必要的 IAM 角色。请参阅[用于与 Apache Ranger 本地集成的 IAM 角色](#)。
- 为 Apache Ranger 安装创建 EMR 安全配置。有关更多信息，请参阅[创建 EMR 安全配置](#)。

为启用 Apache Ranger 的 Amazon EMR 集群配置 Zeppelin

本主题介绍了如何为启用 Apache Ranger 的 Amazon EMR 集群配置 [Apache Zeppelin](#)，以便您可以将 Zeppelin 作为 Notebook 以进行交互式的数据探索。Zeppelin 包含在 Amazon EMR 发行版 5.0.0 及更高版本中。早期版本包括 Zeppelin 作为沙盒应用程序。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 发行版指南》中的 [Amazon EMR 4.x 版本](#)。

预设情况下，Zeppelin 配置了原定设置登录名和密码，但这在多租户环境中并不安全。

要配置 Zeppelin，请完成以下步骤：

1. 修改身份验证机制。

修改 shiro.ini 文件以实现您首选的身份验证机制。Zeppelin 支持 Active Directory、LDAP、PAM 和 Knox SSO。有关详细信息，请参阅 [Apache Zeppelin 的 Apache Shiro 身份验证](#)。

2. 配置 Zeppelin 以模拟终端用户

如果允许 Zeppelin 模拟终端用户，则 Zeppelin 提交的任务可作为该终端用户运行。将以下配置添加到 core-site.xml：

```
[
  {
    "Classification": "core-site",
    "Properties": {
      "hadoop.proxyuser.zeppelin.hosts": "*",
      "hadoop.proxyuser.zeppelin.groups": "*"
    },
    "Configurations": [
```

```
]
}
]
```

然后将以下配置添加至位于 `/etc/hadoop/conf` 的 `hadoop-kms-site.xml`：

```
[
{
  "Classification": "hadoop-kms-site",
  "Properties": {
    "hadoop.kms.proxyuser.zeppelin.hosts": "*",
    "hadoop.kms.proxyuser.zeppelin.groups": "*"
  },
  "Configurations": [
  ]
}
]
```

您还可以按照[在控制台中重新配置实例组](#)中的步骤，使用控制台将这些配置添加到您的 Amazon EMR 集群。

3. 允许 Zeppelin 作为终端用户执行指令

创建一个名为 `/etc/sudoers.d/90-zeppelin-user` 的文件，其中包含以下内容：

```
zeppelin ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL
```

4. 修改解释器设置以在它们自己的进程中运行用户任务。

配置所有解释器以在“隔离”进程中实例化“Per User”解释器。

spark %spark, %spark.sql, %spark.dep, %spark.pyspark, %spark.ipyspark, %spark.r ●

Option

The interpreter will be instantiated Per User ▾ in Isolated ▾ process ⓘ +

☒ User Impersonate

☐ Connect to existing process

☐ Set permission

5. 修改 `zeppelin-env.sh`

将以下内容添加到 `zeppelin-env.sh` 以便 Zeppelin 以终端用户身份启动解释器：

```
ZEPPELIN_IMPERSONATE_USER=`echo ${ZEPPELIN_IMPERSONATE_USER} | cut -d @ -f1`
```

```
export ZEPPELIN_IMPERSONATE_CMD='sudo -H -u ${ZEPPELIN_IMPERSONATE_USER} bash -c'
```

将以下内容添加到 `zeppelin-env.sh` 以将默认的 Notebook 权限改为仅对创建者只读：

```
export ZEPPELIN_NOTEBOOK_PUBLIC="false"
```

最后，在第一 `CLASSPATH` 条语句之后添加以下内容，`zeppelin-env.sh` 以包含 EMR `RecordServer` 类路径：

```
export CLASSPATH="$CLASSPATH:/usr/share/aws/emr/record-server/lib/aws-emr-record-server-connector-common.jar:/usr/share/aws/emr/record-server/lib/aws-emr-record-server-spark-connector.jar:/usr/share/aws/emr/record-server/lib/aws-emr-record-server-client.jar:/usr/share/aws/emr/record-server/lib/aws-emr-record-server-common.jar:/usr/share/aws/emr/record-server/lib/jars/secret-agent-interface.jar"
```

6. 重新启动 Zeppelin。

运行以下命令以重新启动 Zeppelin：

```
sudo systemctl restart zeppelin
```

Amazon EMR 集成的已知问题

已知问题

Amazon EMR 发行版 5.32 中存在一个已知问题，其中更改了 `hive-site.xml` 的权限，以便只有特权用户才能读取它，因为其中可能存储了凭证。这可能会阻止 Hue 读取 `hive-site.xml` 并导致网页不断重新加载。如果遇到此问题，请添加以下配置来修复此问题：

```
[
{
  "Classification": "hue-ini",
  "Properties": {},
  "Configurations": [
    {
      "Classification": "desktop",
      "Properties": {
        "server_group": "hive_site_reader"
      },
      "Configurations": [
```

```
]
}
]
}
]
```

一个已知的问题是适用于 Apache Ranger 的 EMRFS S3 插件当前不支持 Apache Ranger 的安全区功能。使用安全区功能定义的访问控制限制不适用于您的 Amazon EMR 集群。

应用程序 UIs

默认情况下，应用程序 UI 不执行身份验证。这包括 Resource Manager 用户界面、Node Manager 用户界面、Livy 用户界面等。此外，任何能够访问的 UIs 用户都可以查看有关所有其他用户工作的信息。

如果不希望出现这种行为，则应确保使用安全组来限制用户对应用程序 UIs 的访问。

HDFS 原定设置的权限

默认情况下，用户在 HDFS 中创建的对象被授予全局可读权限。这可能会导致无权访问数据的用户也可以读取数据。要更改此行为，以便将默认文件权限设置为仅由任务创建者读取和写入，请执行以下步骤。

创建 EMR 集群时，请提供以下配置：

```
[
{
  "Classification": "hdfs-site",
  "Properties": {
    "dfs.namenode.acls.enabled": "true",
    "fs.permissions.umask-mode": "077",
    "dfs.permissions.superusergroup": "hdfsadmin"
  }
}
]
```

此外，运行以下引导操作：

```
--bootstrap-actions Name='HDFS UMask Setup',Path=s3://elasticmapreduce/hdfs/umask/umask-main.sh
```

适用于 Amazon EMR 集成场景的 Apache Ranger 插件

Apache Ranger 插件根据 Apache Ranger 策略管理服务器中定义的授权策略验证用户的访问权限。

主题

- [用于 Ranger 与 Amazon EMR 集成的 Apache Hive 插件](#)
- [用于 Ranger 与 Amazon EMR 集成的 Apache Spark 插件](#)
- [用于 Ranger 与 Amazon EMR 集成的 EMRFS S3 插件](#)
- [用于 Ranger 与 Amazon EMR 集成的 Trino 插件](#)

用于 Ranger 与 Amazon EMR 集成的 Apache Hive 插件

Apache Hive 是 Hadoop 生态系统中流行的执行引擎。Amazon EMR 提供了一个 Apache Ranger 插件，能够为 Hive 提供精细访问控制。该插件与开源 Apache Ranger Admin 服务器版本 2.0 及更高版本兼容。

主题


- [支持的功能](#)
- [安装服务配置](#)
- [注意事项](#)
- [限制](#)

支持的功能

EMR 上 Hive 的 Apache Ranger 插件支持开源插件的所有功能，包括数据库、表、列级访问控制以及行筛选和数据掩码。有关 Hive 命令和关联 Ranger 权限的表，请参阅 [Hive 命令到 Ranger 权限映射](#)。


安装服务配置

Apache Hive 插件与 Apache Hive Hadoop SQL 中现有的 Hive 服务定义兼容。



如果您没有 Hadoop SQL 下的服务实例（如上所示），则可以创建一个实例。点击 Hadoop SQL 旁边的 +。

1. Service Name (服务名称)（如果显示）：输入服务名称。建议的值为 **amazonemrhive**。记下此服务名称，创建 EMR 安全配置时将要用到。
2. Display Name (显示名称)：输入要为服务显示的名称。建议的值为 **amazonemrhive**。



Apache Hive Config 属性用于建立与 Apache Ranger 管理服务器的连接，并在创建策略 HiveServer 时使用 2 实现自动完成。如果您没有持续 HiveServer 2 进程，并且可以填充任何信息，则无需保证以下属性准确。

- 用户名：输入与 HiveServer 2 实例实例的 JDBC 连接的用户名。
- Password (密码)：输入上述用户名所对应的密码。
- jdbc.driver。 ClassName：输入 Apache Hive 连接的 JDBC 类的类名。可以使用默认值。
- jdbc.url：输入连接到 2 时要使用的 JDBC 连接字符串。 HiveServer
- Common Name For Certificate (凭证的公用名称)：凭证中的 CN 字段，用于从客户端插件连接到管理服务器。此值必须与为插件创建的 TLS 凭证中的 CN 字段匹配。

Config Properties :

Username *

Password *

jdbc.driverClassName *


jdbc.url *

Common Name for Certificate

Add New Configurations

Name	Value

“测试连接”按钮用于测试是否可以使用上述值成功连接到 HiveServer 2 实例。成功创建服务后，服务管理器应如下所示：



注意事项

Hive 元数据服务器

Hive 元数据服务器只能由受信任的引擎访问，特别是 Hive 和 `emr_record_server`，以防未经授权的访问。Hive 元数据服务器也可以通过集群上的所有节点访问。所需的端口 9083 为所有节点提供了主节点的访问权限。

身份验证

默认情况下，Apache Hive 配置为使用 EMR 安全配置中所配置的 Kerberos 进行身份验证。HiveServer2 也可以配置为使用 LDAP 对用户进行身份验证。有关信息，请参阅[在多租户 Amazon EMR 集群上为 Hive 实施 LDAP 身份验证](#)。

限制

以下是当前针对 Amazon EMR 5.x 上的 Apache Hive 插件的限制：

- 当前不支持 Hive 角色。不支持 Grant、Revoke 语句。
- 不支持 Hive CLI。JDBC/Beeline 是连接 Hive 的唯一授权方式。
- `hive.server2.builtin.udf.blacklist` 配置中应填充您 UDFs 认为不安全的内容。

用于 Ranger 与 Amazon EMR 集成的 Apache Spark 插件

亚马逊 EMR 集成了 EMR，为 SparkSQL 提供了精细 RecordServer 的访问控制。EMR RecordServer 是一个在启用 Apache Ranger 的集群上的所有节点上运行的特权进程。当 Spark 驱动程序或执行器运行 SparkSQL 语句时，所有元数据和数据请求都会通过。RecordServer要了解有关 EMR 的更多信息 RecordServer，请参阅页面。[适用于 Apache Ranger 的 Amazon EMR 组件](#)

主题

- [支持的功能](#)
- [重新部署服务定义以使用 INSERT、ALTER 或 DDL 语句](#)
- [安装服务定义](#)
- [创建 SparkSQL 策略](#)
- [注意事项](#)
- [限制](#)

支持的功能

SQL statement/Ranger 操作	STATUS	支持的 EMR 版本
SELECT	支持	截至 5.32
SHOW DATABASES	支持	截至 5.32
SHOW COLUMNS	支持	截至 5.32
SHOW TABLES	支持	截至 5.32
SHOW TABLE PROPERTIES	支持	截至 5.32
DESCRIBE TABLE	支持	截至 5.32
INSERT OVERWRITE	支持	自 5.34 和 6.4 起

SQL statement/Ranger 操作	STATUS	支持的 EMR 版本
INSERT INTO	支持	自 5.34 和 6.4 起
ALTER TABLE	支持	截至 6.4
CREATE TABLE	支持	自 5.35 和 6.7 起
CREATE DATABASE	支持	自 5.35 和 6.7 起
DROP TABLE	支持	自 5.35 和 6.7 起
DROP DATABASE	支持	自 5.35 和 6.7 起
DROP VIEW	支持	自 5.35 和 6.7 起
CREATE VIEW	不支持	

使用 SparkSQL 时支持以下功能：

- 对 Hive Metastore 中的表进行精细访问控制，并且可以在数据库、表和列级别创建策略。
- Apache Ranger 策略可以包括对用户和组的授予策略和拒绝策略。
- 审核事件已提交到 CloudWatch 日志。

重新部署服务定义以使用 INSERT、ALTER 或 DDL 语句

Note

从 Amazon EMR 6.4 开始，您可以将 Spark SQL 与以下语句结合使用：INSERT INTO（插入）、INSERT OVERWRITE（插入覆盖）或更改 LTER TABLE（表格语句）。从 Amazon EMR 6.7 开始，您可以使用 Spark SQL 创建或删除数据库和表。如果您在部署了 Apache Spark 服务定义的 Apache Ranger 服务器上具有现有安装程序，请使用以下代码重新部署服务定义。

```
# Get existing Spark service definition id calling Ranger REST API and JSON
processor
curl --silent -f -u <admin_user_login>:<password_for_ranger_admin_user> \
-H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-k 'https://*<RANGER_SERVER_ADDRESS>*:6182/service/public/v2/api/servicedef/
name/amazon-emr-spark' | jq .id

# Download the latest Service definition
wget https://s3.amazonaws.com/elasticmapreduce/ranger/service-definitions/
version-2.0/ranger-servicedef-amazon-emr-spark.json

# Update the service definition using the Ranger REST API
curl -u <admin_user_login>:<password_for_ranger_admin_user> -X PUT -d @ranger-
servicedef-amazon-emr-spark.json \
-H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-k 'https://*<RANGER_SERVER_ADDRESS>*:6182/service/public/v2/api/
servicedef/<Spark service definition id from step 1>'
```

安装服务定义

安装 EMR 的 Apache Spark 服务定义要求先安装 Ranger Admin 服务器。请参阅[设置 Ranger Admin 服务器，以便与 Amazon EMR 集成](#)。

按照以下步骤安装 Apache Spark 服务定义：

步骤 1: SSH 进入 Apache Ranger Admin 服务器

例如：

```
ssh ec2-user@ip-xxx-xxx-xxx-xxx.ec2.internal
```

步骤 2: 下载服务定义和 Apache Ranger Admin 服务器插件

在临时目录中，下载服务定义。此服务定义由 Ranger 2.x 版本支持。

```
mkdir /tmp/emr-spark-plugin/
cd /tmp/emr-spark-plugin/
```

```
wget https://s3.amazonaws.com/elasticmapreduce/ranger/service-definitions/version-2.0/
ranger-spark-plugin-2.x.jar
wget https://s3.amazonaws.com/elasticmapreduce/ranger/service-definitions/version-2.0/
ranger-servicedef-amazon-emr-spark.json
```


步骤 3: 安装适用于 Amazon EMR 的 Apache Spark 插件

```
export RANGER_HOME=.. # Replace this Ranger Admin's home directory eg /usr/lib/ranger/
ranger-2.0.0-admin
mkdir $RANGER_HOME/ews/webapp/WEB-INF/classes/ranger-plugins/amazon-emr-spark
mv ranger-spark-plugin-2.x.jar $RANGER_HOME/ews/webapp/WEB-INF/classes/ranger-plugins/
amazon-emr-spark
```

步骤 4: 注册 Amazon EMR 的 Apache Spark 服务定义

```
curl -u *<admin users login>:*_*<_password_ **_for_** _ranger admin user_**_>_* -X
POST -d @ranger-servicedef-amazon-emr-spark.json \
-H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-k 'https://*<RANGER SERVER ADDRESS>*:6182/service/public/v2/api/servicedef'
```

如果此命令成功运行，您会在 Ranger Admin UI 中看到一个名为“AMAZON-EMR-SPARK”的新服务，如下图所示（显示 Ranger 2.0 版）。



步骤 5：创建 AMAZON-EMR-SPARK应用程序的实例

Service Name (服务名称) (如果显示) : 将使用的服务名称。建议的值为 **amazonemrspark**。请记住此服务名称, 创建 EMR 安全配置时将要用到。

Display Name (显示名称) : 要为此实例显示的名称。建议的值为 **amazonemrspark**。

Common Name For Certificate (凭证的公用名称) : 凭证中的 CN 字段, 用于从客户端插件连接到管理服务器。此值必须与为插件创建的 TLS 凭证中的 CN 字段匹配。

The screenshot shows the 'Create Service' interface in the Apache Ranger Admin console. The top navigation bar includes 'Ranger', 'Access Manager', 'Audit', 'Security Zone', and 'Settings'. The user 'admin' is logged in. The main content area is titled 'Create Service' and contains two sections: 'Service Details' and 'Config Properties'. In 'Service Details', 'Service Name' and 'Display Name' are both set to 'amazonemrspark'. 'Description' is empty. 'Active Status' is 'Enabled'. 'Select Tag Service' is a dropdown menu. In 'Config Properties', 'Common Name for Certificate' is 'CNofCertificate'. Below this is a table for 'Add New Configurations' with columns 'Name' and 'Value'. There is a '+' button to add more configurations and a 'Test Connection' button. At the bottom are 'Add' and 'Cancel' buttons.

Note

此插件的 TLS 凭证应该已在 Ranger Admin 服务器的信任库中注册。有关更多信息, 请参阅[用于 Apache Ranger 与 Amazon EMR 集成的 TLS 证书](#)。

创建 SparkSQL 策略

创建新策略时, 要填写的字段包括:

Policy Name (策略名称) : 此策略的名称。

Policy Label (策略标注) : 您可以在此策略上放置的标注。

Database (数据库) : 应用此策略的数据库。通配符“*”表示所有数据库。

Table (表) : 应用此策略的表。通配符“*”表示所有表。

EMR Spark Column (EMR Spark 列) : 应用此策略的列。通配符“*”表示所有列。

Description (描述) : 策略的描述。

Ranger

Access Manager

Audit

Security Zone

Settings

admin

Service Manager

amazonemrspark Policies

Create Policy

Create Policy

Policy Details :

Policy Type

Access

Add Validity Period

Policy Name *

PolicyName

enabled

normal

Policy Label

Policy Label

database

*

default

include

table

*

table

include

EMR Spark Column *

* |

include

Description

Audit Logging

YES

要指定用户和组，请在下方输入用户和组以授予权限。您还可以指定 allow (允许) 条件和 deny (拒绝) 条件的排除项。

Allow Conditions :

Select Role

Select Roles

Select Group

× hadoop_analyst

Select User

× analyst1

add/edit permissions

select

✓

✕

Add Permissions +

Delegate Admin

☐

✕

+

⚠ Exclude from Allow Conditions :

Select Role

Select Roles

Select Group

Select Groups

Select User

Select Users

Permissions

Add Permissions +

Delegate Admin

☐

✕

+

指定允许和拒绝条件后，单击 Save (保存)。

注意事项

EMR 集群中的每个节点都必须能够通过端口 9083 连接到主节点。

限制

以下是当前针对 Apache Spark 插件的限制：

- Record 服务器将始终连接到 Amazon EMR 集群上运行的 HMS。如果需要，将 HMS 配置为连接到远程模式。您不应该将配置值放在 Apache Spark Hive-site.xml 配置文件中。
- 使用 EMR 无法读取在 CSV 或 Avro 上使用 Spark 数据源创建的表。RecordServer使用 Hive 创建和写入数据，并使用 Record 读取。
- 不支持 Delta Lake、Hudi 和 Iceberg 表。
- 用户必须有权访问默认数据库。这是 Apache Spark 的要求。
- Ranger Admin 服务器不支持自动完成。
- Amazon EMR 的 SparkSQL 插件不支持行筛选器或数据掩码。
- 将 ALTER TABLE 与 Spark SQL 结合使用时，分区位置必须是表位置的子目录。不支持将数据插入分区位置与表位置不同的分区中。

用于 Ranger 与 Amazon EMR 集成的 EMRFS S3 插件

为了更轻松地为多租户集群上的 S3 中的对象提供访问控制，EMRFS S3 插件在通过 EMRFS 访问 S3 中的数据时提供对这些数据的访问控制。您可以允许在用户和组级别访问 S3 资源。

为此，当您的应用程序尝试访问 S3 中的数据时，EMRFS 会向私有代理进程发送凭证请求，在该进程中该请求针对 Apache Ranger 插件进行身份验证和授权。如果请求获得授权，则私有代理将代入 Apache Ranger Engines 的 IAM 角色，并使用受限策略生成仅有权访问允许访问的 Ranger 策略的凭证。然后，凭证将传回 EMRFS 以访问 S3。

主题

- [支持的功能](#)
- [安装服务配置](#)
- [创建 EMRFS S3 策略](#)
- [EMRFS S3 策略使用说明](#)
- [限制](#)

支持的功能

EMRFS S3 插件提供存储级别授权。可以创建策略，以便向用户和组提供对 S3 存储桶和前缀的访问权限。授权仅针对 EMRFS 进行。

安装服务配置

要安装 EMRFS 服务定义，必须设置 Ranger Admin 服务器。要设置服务器，请参阅 [设置 Ranger Admin 服务器，以便与 Amazon EMR 集成](#)。

按照以下步骤安装 EMRFS 服务定义。

步骤 1：SSH 进入 Apache Ranger Admin 服务器。

例如：

```
ssh ec2-user@ip-xxx-xxx-xxx-xxx.ec2.internal
```

步骤 2：下载 EMRFS 服务定义。


在临时目录中，下载 Amazon EMR 服务定义。此服务定义由 Ranger 2.x 版本支持。

```
wget https://s3.amazonaws.com/elasticmapreduce/ranger/service-definitions/version-2.0/
ranger-servicedef-amazon-emr-emrfs.json
```

步骤 3：注册 EMRFS S3 服务定义。

```
curl -u *<admin users login>:*_*<_**_password_ **_for_** _ranger admin user_**>_* -X
  POST -d @ranger-servicedef-amazon-emr-emrfs.json \
-H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-k 'https://*<RANGER SERVER ADDRESS>*:6182/service/public/v2/api/servicedef'
```

如果此命令成功运行，您会在 Ranger Admin UI 中看到一个名为“AMAZON-EMR-S3”的新服务，如下图所示（显示 Ranger 2.0 版）。



步骤 4：创建 AMAZON-EMR-EMRFS 应用程序的实例。

创建服务定义的实例。

- 点击旁边的 + AMAZON-EMR-EMRFS。

填写以下字段：

Service Name (服务名称) (如果显示)：建议的值为 **amazonemrs3**。请记住此服务名称，创建 EMR 安全配置时将要用到。

显示名称：为此服务显示的名称。建议的值为 **amazonemrs3**。

Common Name For Certificate (凭证的公用名称)：凭证中的 CN 字段，用于从客户端插件连接到管理服务器。此值必须与为插件创建的 TLS 证书中的 CN 字段匹配。

The screenshot shows the 'Edit Service' page in the Apache Ranger Admin interface. The top navigation bar includes 'Ranger', 'Access Manager', 'Audit', 'Security Zone', 'Settings', and a user profile 'admin'. The breadcrumb trail shows 'Service Manager' > 'Edit Service'. The page title is 'Edit Service'.

Service Details :

- Service Name *: amazonemrs3
- Display Name: amazonemrs3
- Description: This is the EMRFS S3 Plugin.
- Active Status: ☒ Enabled ☐ Disabled
- Select Tag Service: Select Tag Service (dropdown)

Config Properties :


- Common Name for Certificate: CNOFCertificate
- Add New Configurations: A table with columns 'Name' and 'Value'. Below the table is a '+' button to add new configurations.
- Test Connection: A button to test the connection.

At the bottom of the form are three buttons: 'Save' (blue), 'Cancel' (grey), and 'Delete' (red).

Note

此插件的 TLS 凭证应该已在 Ranger Admin 服务器的信任库中注册。有关更多信息，请参阅[用于 Apache Ranger 与 Amazon EMR 集成的 TLS 证书](#)。

创建服务时，服务管理器包含“AMAZON-EMR-EMRFS”，如下图所示。



创建 EMRFS S3 策略

要创建新策略，请在服务管理器的 Create Policy (创建策略) 页面填写以下字段。

Policy Name (策略名称)：此策略的名称。

Policy Label (策略标注)：您可以在此策略上放置的标注。

S3 Resource (S3 资源)：以存储桶和可选前缀开头的资源。有关最佳实践的信息，请参阅[EMRFS S3 策略使用说明](#)。Ranger Admin 服务器中的资源不应包含 **s3://**、**s3a://** 或 **s3n://**。

Ranger

Access Manager

Audit

Security Zone

Settings

admin

Service Manager

amazonemrs3 Policies

Create Policy

Create Policy

Policy Details :

Policy Type

Access

Add Validity Period

Policy Name *

SampleS3Policy

enabled

normal

Policy Label

Policy

S3 resource *

this-is-a-bucket

this-is-another-bucket/prefix/

this-is-another-bucket/another-prefix/

recursive

Description

Audit Logging

YES

您可以指定要授予权限的用户和组。您还可以指定 allow (允许) 条件和 deny (拒绝) 条件的排除项。

Audit Logging

YES

Allow Conditions :

Select Role	Select Group	Select User		Delegate Admin
Select Roles	hadoop_analyst	analyst1	add/edit permissions GetObject PutObject ListObjects DeleteObject Select/Deselect All Add Permissions	

Deny All Other Accesses : False

Add

Cancel

Note

每个策略最多允许三个资源。在 EMR 集群上使用此策略时，添加三个以上的资源可能会导致错误。添加三个以上的策略将显示有关策略限制的提醒。

EMRFS S3 策略使用说明

在 Apache Renger 中创建 S3 策略时，需要谨记一些使用注意事项。

对多个 S3 对象的权限

您可以使用递归策略和通配符表达式为具有公共前缀的多个 S3 对象授予权限。递归策略为所有具有公共前缀的对象授予权限。通配符表达式选择多个前缀。它们共同为具有多个公共前缀的所有对象授予权限，如以下示例所示。

Example 使用递归策略

假设您希望获得列出 S3 存储桶中所有 Parquet 文件的权限，该存储桶的组织方式如下。

```
s3://sales-reports/americas/  
  +- year=2000  
  |     +- data-q1.parquet  
  |     +- data-q2.parquet  
  +- year=2019  
  |     +- data-q1.json  
  |     +- data-q2.json  
  |     +- data-q3.json  
  |     +- data-q4.json  
  |  
  +- year=2020  
  |     +- data-q1.parquet  
  |     +- data-q2.parquet  
  |     +- data-q3.parquet  
  |     +- data-q4.parquet  
  |     +- annual-summary.parquet  
  +- year=2021
```

首先，考虑带有前缀 `s3://sales-reports/americas/year=2000` 的 Parquet 文件。您可以通过两种方式向所有 `GetObject` 用户授予权限：

使用非递归策略：一种选择是使用两个单独的非递归策略，一个用于目录，另一个用于文件。

第一个策略向前缀 `s3://sales-reports/americas/year=2020` 授予权限 (无尾随 `/`)。

```
- S3 resource = "sales-reports/americas/year=2020"
- permission = "GetObject"
- user = "analyst"
```

第二个策略使用通配符表达式授予所有带前缀 `sales-reports/americas/year=2020/` 的文件的权限 (请注意尾随 `/`)。

```
- S3 resource = "sales-reports/americas/year=2020/*"
- permission = "GetObject"
- user = "analyst"
```

使用递归策略：更方便的替代方法是使用单个递归策略并对前缀授予递归权限。

```
- S3 resource = "sales-reports/americas/year=2020"
- permission = "GetObject"
- user = "analyst"
- is recursive = "True"
```

到目前为止，只有带有 `s3://sales-reports/americas/year=2020` 前缀的 Parquet 文件被包括在内。您现在还可以通过引入通配符表达式，将具有不同前缀 `s3://sales-reports/americas/year=2020` 的 Parquet 文件包含到相同的递归策略中，如下所示。

```
- S3 resource = "sales-reports/americas/year=2020*"
- permission = "GetObject"
- user = "analyst"
- is recursive = "True"
```

针对 PutObject 和 DeleteObject 权限的政策

为 EMRFS 上的文件编写策略 `PutObject` 和 `DeleteObject` 权限需要特别小心，因为与 `GetObject` 权限不同，它们需要向前缀授予额外的递归权限。

Example 针对 PutObject 和 DeleteObject 权限的政策

例如，删除文件不仅 `annual-summary.parquet` 需要实际文件的 `DeleteObject` 权限。

```
- S3 resource = "sales-reports/americas/year=2020/annual-summary.parquet"
- permission = "DeleteObject"
- user = "analyst"
```

还需要一个策略，以为其前缀授予递归 GetObject 和 PutObject 权限。

同样，修改文件 `annual-summary.parquet` 不仅需要对实际文件的 PutObject 权限。

```
- S3 resource = "sales-reports/americas/year=2020/annual-summary.parquet"
- permission = "PutObject"
- user = "analyst"
```

还需要一个策略，以为其前缀授予递归 GetObject 权限。

```
- S3 resource = "sales-reports/americas/year=2020"
- permission = "GetObject"
- user = "analyst"
- is recursive = "True"
```

策略中的通配符

有两个区域可以指定通配符。指定 S3 资源时，可以使用“*”和“?”。“*”提供针对 S3 路径的匹配，并匹配前缀后的所有内容。例如以下策略。

```
S3 resource = "sales-reports/americas/*"
```

这与以下 S3 路径匹配。

```
sales-reports/americas/year=2020/
sales-reports/americas/year=2019/
sales-reports/americas/year=2019/month=12/day=1/afile.parquet
sales-reports/americas/year=2018/month=6/day=1/afile.parquet
sales-reports/americas/year=2017/afile.parquet
```

“?”通配符匹配任意单个字符。例如，策略。

```
S3 resource = "sales-reports/americas/year=201?/"
```

这与以下 S3 路径匹配。

```
sales-reports/americas/year=2019/
sales-reports/americas/year=2018/
sales-reports/americas/year=2017/
```


用户中的通配符

为用户分配访问权限时，有两个内置通配符。第一个是为所有用户提供访问权限的“{USER}”通配符。第二个通配符是“{HOSTER}”，它提供对特定对象所有者的访问权限或直接访问权限。但是，目前尚不支持“{USER}”通配符。

限制

以下是 EMRFS S3 插件的当前限制：

- Apache Ranger 策略最多可以有三个策略。
- 对 S3 的访问必须通过 EMRFS 完成，并且可以与 Hadoop 相关的应用程序配合使用。不支持以下内容：
 - Boto3 库
 - Amazon SDK 和 AWK CLI
 - S3A 开源连接器
- 不支持 Apache Ranger 拒绝策略。
- 目前不支持使用具有 CSE-KMS 加密的密钥在 S3 上进行操作。
- 不支持跨区域支持。
- 不支持 Apache Ranger 的安全区功能。使用安全区功能定义的访问控制限制不适用于您的 Amazon EMR 集群。
- Hadoop 用户不会生成任何审计事件，因为 Hadoop 始终访问实例配置文件。EC2
- 建议您禁用 Amazon EMR 一致性视图。S3 具有强一致性，因此不再需要它。有关更多信息，请参阅 [Amazon S3 强一致性](#)。
- EMRFS S3 插件会进行大量的 STS 调用。建议您对开发账户进行负载测试并监控 STS 调用量。还建议您提出 STS 请求以提高 AssumeRole 服务限制。
- Ranger Admin 服务器不支持自动完成。

用于 Ranger 与 Amazon EMR 集成的 Trino 插件

Trino (原 PrestoSQL) 是一个 SQL 查询引擎，您可以用来对 HDFS、对象存储、关系数据库和 NoSQL 数据库等数据来源运行查询。这样就不需要将数据迁移到中心位置，并可以随时随地查询数据。Amazon EMR 提供了一个 Apache Ranger 插件，为 Trino 提供精细访问控制。该插件与开源 Apache Ranger Admin 服务器版本 2.0 及更高版本兼容。

主题

- [支持的功能](#)
- [安装服务配置](#)
- [创建 Trino 策略](#)
- [注意事项](#)
- [限制](#)

支持的功能

Trino 查询引擎受精细访问控制的保护，Amazon EMR 上 Trino 的 Apache Ranger 插件支持该引擎的所有功能。这包括数据库、表、列级别的访问控制以及行筛选和数据掩码。Apache Ranger 策略可以包括对用户和组的授予策略和拒绝策略。审核事件也会提交到 CloudWatch 日志。

安装服务配置

安装 Trino 服务定义要求设置 Ranger Admin 服务器。要设置 Ranger Admin 服务器，请参阅 [设置 Ranger Admin 服务器，以便与 Amazon EMR 集成](#)。

按照以下步骤安装 Trino 服务定义。

1. SSH 进入 Apache Ranger Admin 服务器。

```
ssh ec2-user@ip-xxx-xxx-xxx-xxx.ec2.internal
```

2. 卸载 Presto 服务器插件（如有）。运行如下命令。如果出现“Service not found（未找到服务）”错误，则意味着您的服务器上未安装 Presto 服务器插件。继续执行下一步骤。

```
curl -f -u *(<admin users login>*:*_**_password_ **_for_** _ranger admin  
user_**_>_* -X DELETE -k 'https://*(<RANGER SERVER ADDRESS>*:6182/service/public/  
v2/api/servicedef/name/presto'
```


3. 下载服务定义和 Apache Ranger Admin 服务器插件。在临时目录中，下载服务定义。此服务定义由 Ranger 2.x 版本支持。

```
wget https://s3.amazonaws.com/elasticmapreduce/ranger/service-definitions/  
version-2.0/ranger-servicedef-amazon-emr-trino.json
```

4. 注册 Amazon EMR 的 Apache Trino 服务定义。

```
curl -u *<admin users login>:*_*_**_password_ **_for_** _ranger admin user_**_>_*
-X POST -d @ranger-servicedef-amazon-emr-trino.json \
-H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-k 'https://*<RANGER SERVER ADDRESS>*:6182/service/public/v2/api/servicedef'
```

如果此命令成功运行，您会在 Ranger Admin UI 中看到名为 TRINO 的新服务，如下图所示。



5. 创建 TRINO 应用程序的实例，输入以下信息。

Service Name (服务名称)：您将使用的服务名称。建议的值为 `amazonemrtrino`。请记住此服务名称，创建 Amazon EMR 安全配置时将要用到。

Display Name (显示名称)：要为此实例显示的名称。建议的值为 `amazonemrtrino`。

Ranger

Access Manager

Audit

Security Zone

Settings

admin

Service Manager

Create Service

Last Response Time : 06/17/2022 05:17:39 PM

Create Service

Service Details :

Service Name *

amazonemrtrino

Display Name

amazonemrtrino

Description

Active Status

☒ Enabled ☐ Disabled

Select Tag Service

Select Tag Service

jdbc.driver。ClassName: 用于 Trino 连接的 JDBC 类的类名。您可以使用默认值。

jdbc.url：连接到 Trino 协调器时要使用的 JDBC 连接字符串。

Common Name For Certificate (凭证的公用名称)：凭证中的 CN 字段，用于从客户端插件连接到管理服务器。此值必须与为插件创建的 TLS 凭证中的 CN 字段匹配。

Config Properties :

Username *

admin

Password

jdbc.driverClassName *

io.trino.jdbc.TrinoDriver

jdbc.url *

jdbc:trino://host:port

Common Name for Certificate

CN=Certificate

Add New Configurations

Name

Value

Audit Filter : ☐

Is Audited	Access Result	Resources	Operations	Permissions	Users	Groups	Roles
No Audit Filter Data Found !!							

Test Connection

Add Cancel

请注意，此插件的 TLS 凭证应该已在 Ranger Admin 服务器的信任库中注册。有关更多信息，请参阅 [TLS 证书](#)。

创建 Trino 策略

创建新策略时，请填写以下字段。

Policy Name (策略名称)：此策略的名称。

Policy Label (策略标注)：您可以在此策略上放置的标注。

Catalog (目录)：应用此策略的目录。通配符“*”表示所有目录。

Schema (架构)：应用此策略的架构。通配符“*”表示所有架构。

Table (表)：应用此策略的表。通配符“*”表示所有表。

Column (列)：应用此策略的列。通配符“*”表示所有列。


Description (描述)：策略的描述。

还存在其他类型的适用于 Trino 用户（用于用户模拟访问）、Trino 系统/会话属性（用于更改引擎系统或会话属性）、函数/过程（用于允许函数或过程调用）和 URL（用于向数据位置上的引擎授予读/写访问权限）的策略。

The screenshot shows the 'Create Policy' page in the Apache Ranger web interface. The breadcrumb trail is 'Service Manager > amazonemrtrino Policies > Create Policy'. The page title is 'Create Policy'. The 'Policy Details' section includes the following fields and controls:

- Policy Type:** Set to 'Access' (blue button). There is an 'Add Validity Period' button on the right.
- Policy Name:** A text input field containing 'policyName'. To its right are 'Enabled' and 'Normal' radio buttons.
- Policy Label:** A text input field containing 'Policy Label'.
- catalog:** A dropdown menu with 'catalog' selected, followed by a text input field containing 'hive'. To the right is an 'Include' toggle button.
- schema:** A dropdown menu with 'schema' selected, followed by a text input field containing '.*'. To the right is an 'Include' toggle button.
- table:** A dropdown menu with 'table' selected, followed by a text input field containing '.*'. To the right is an 'Include' toggle button.
- column:** A dropdown menu with 'column' selected, followed by a text input field containing '.*'. To the right is an 'Include' toggle button.
- Description:** A large text area for entering a description.
- Audit Logging:** A toggle switch set to 'Yes'.

要向特定用户和组授予权限，请输入用户和组。您还可以指定 allow（允许）条件和 deny（拒绝）条件的排除项。



指定允许和拒绝条件后，选择 Save（保存）。

注意事项

在 Apache Renger 中创建 Trino 策略时，需要谨记一些使用注意事项。

Hive 元数据服务器

Hive 元数据服务器只能由受信任的引擎（特别是 Trino 引擎）访问，以防未经授权的访问。Hive 元数据服务器也可以通过集群上的所有节点访问。所需的端口 9083 为所有节点提供了主节点的访问权限。

身份验证

默认情况下，Trino 配置为使用 Amazon EMR 安全配置中配置的 Kerberos 进行身份验证。

需要传输中加密

Trino 插件要求您在 Amazon EMR 安全配置中启用传输中加密。要启用加密，请参阅 [传输中加密](#)。

限制

以下是 Trino 插件的当前限制：

- Ranger Admin 服务器不支持自动完成。

Apache Ranger 疑难解答

以下是一些与使用 Apache Ranger 相关的常见问题。

建议

- 使用单个主节点集群进行测试：单节点主集群比多节点集群配置更快，这样可以减少每次测试迭代的时间。
- 在集群上设置开发模式。启动 EMR 集群时，请将 `--additional-info` 参数设置为：

```
'{"clusterType":"development"}'
```

此参数只能通过 Amazon CLI 或 Amazon SDK 进行设置，不能通过 Amazon EMR 控制台进行设置。如果设置了此标志，并且主节点无法配置，则 Amazon EMR 服务会在将集群停用之前使集群保持活动状态一段时间。这个时间有助于在集群终止前探测各种日志文件。

EMR 集群预置失败

Amazon EMR 集群启动失败的原因有多种。以下是诊断问题的几种方式。

检查 EMR 调配日志

Amazon EMR 使用 Puppet 在集群上安装和配置应用程序。查看日志将提供有关在集群的配置阶段是否存在任何错误的详细信息。如果日志被配置为推送到 S3，则可以在集群或 S3 上访问日志。

日志存储在磁盘上的 `/var/log/provision-node/apps-phase/0/{UUID}/puppet.log` 和 `s3://<LOG LOCATION>/<CLUSTER ID>/node/<EC2 INSTANCE ID>/provision-node/apps-phase/0/{UUID}/puppet.log.gz`。

常见错误消息

错误消息	原因
Puppet (err) : 系统启动失败了！ emr-record-server journalctl 日志： emr-record-server	EMR 记录服务器启动失败。请参阅下面的 EMR 记录服务器日志。
Puppet (err) : 系统启动失败了！ emr-record-server emrsecretagent 的 journalctl 日志：	EMR SecretAgent 启动失败。请参阅下面的检查 SecretAgent 日志。

错误消息	原因
<pre>/Stage [main] /ranger_Plugins:: ranger_Hi ve_plugin/Ranger_plugins::Prepare_tw o_way_tls[configure 2-way TLS in Hive plugin]/ Exec[create keystore and truststore for Ranger Hive plugin]/returns (注意) : 1404086 06197664 : 错误 : 0906d06C : PEM 例程 : pem_read_bio : 没有起始行 : pem_lib.c: 707: 期望 : 任何私钥</pre>	Secrets Manager 中用于 Apache Ranger 插件凭证的私有 TLS 凭证格式不正确或不是私有凭证。请参阅 用于 Apache Ranger 与 Amazon EMR 集成的 TLS 证书 了解凭证格式。
<pre>/Stage [main] /ranger_Plugins:: ranger_s3_ plugin/Ranger_plugins::Prepare_two_way_tls[co nfigure 2-way TLS in Ranger s3 plugin]/E xec[create keystore and truststore for Ranger amazon-emr-s3 plugin]/returns (notice): An error occurred (AccessDeniedException) when calling the GetSecretValue operation: User: arn:aws:sts::XXXXXXXXXXXX:assumed-role/ EMR_EC2_DefaultRole/i-xxxxxxxxxxxx 无权 表演 : secretsManager : 在资源上 : arn: aws: secretsManager: us-east-1:xxxxxxxx: Secret:- XXXXXXXX: Secret : -XXXXXX GetSecretValue AdminServer</pre>	EC2 实例配置文件角色没有从 Secrets Agent 检索 TLS 证书的正确权限。

查看 SecretAgent 日志

SecretAgent 日志位于 EMR 节点上的 `/emr/secretagent/log/` 中，或位于 S3 中的 `s3://<LOG LOCATION>/<CLUSTER ID>/node/<EC2 INSTANCE ID>/daemons/secretagent/` 目录中。

常见错误消息


错误消息	原因
话题“主” <code>com.amazonaws.services.securitytoken.model</code> 出现异常。 <code>AWSSecurityTokenServiceClient</code>	上述例外情况意味着 EMR EC2 实例配置文件角色无权担任该角色。 <code>RangerPluginDataAc</code>

本节在所有与 Ranger 插件集成的应用程序中都很常见，例如 Apache Hive、EMR Record Server 和 EMR。SecretAgent

常见错误消息

错误消息	原因
错误:272 PolicyRefresher-[] (servic PolicyRefresher eName=Policy-Repository)：找不到服务。Will clean up local cache of policies (-1)	此错误消息意味着您在 EMR 安全配置中提供的服务名称与 Ranger Admin 服务器中的服务策略存储库不匹配。

如果在 Ranger Admin 服务器中，您的 AMAZON-EMR-SPARK服务如下所示，则应输入**amazonemrspark**作为服务名称。



使用 Amazon EMR 集群的安全组控制网络流量

安全组充当集群中 EC2 实例的虚拟防火墙，用于控制入站和出站流量。每个安全组都有一组规则来控制入站流量，并有另外一组规则来控制出站流量。有关更多信息，请参阅[亚马逊 EC2 用户指南中的适用于 Linux 实例的亚马逊 EC2 安全组](#)。

您将两种类型的安全组与 Amazon EMR 结合使用：Amazon EMR 管理的安全组和其它安全组。

每个集群都有与其关联的托管安全组。您可以使用 Amazon EMR 创建的默认托管式安全组，或指定自定义托管式安全组。无论哪种方式，Amazon EMR 都会自动向托管安全组添加规则，集群需要这些规则才能在集群实例和 Amazon 服务之间进行通信。

其它安全组是可选的。除了托管安全组以外，您还可以指定这些规则，以定制访问权限。其它安全组仅包含您定义的规则。Amazon EMR 不会对其进行修改。

Amazon EMR 在托管安全组中创建的规则允许集群在内部组件间进行通信。要允许用户和应用程序从该集群外部访问某集群，您可以在托管安全组中编辑规则和/或使用其它规则创建其它安全组。

 Important

在托管安全组中编辑规则可能会造成意外后果。您可能无意中阻止了集群要正常运行所需的流量，并且由于无法访问节点而导致错误。请在实施前仔细计划并测试安全组配置。

您只能在创建集群时指定安全组。它们不能在集群正在运行时被添加到集群或集群实例，但您可以从现有安全组编辑、添加和删除规则。规则在您保存后立即生效。

默认情况下，安全组是限制性的。除非添加了允许流量的规则，否则流量会被拒绝。如果有多个规则应用于相同流量和相同源，则使用最宽松的规则。例如，如果有一条规则允许来自 IP 地址 192.0.2.12/32 的 SSH，而另一条规则允许访问来自地址范围 192.0.2.0/24 的所有 TCP 流量，则优先使用允许来自包含 192.0.2.12 的地址范围的所有 TCP 流量的规则。在这种情况下，192.0.2.12 处的客户端的访问数可能会超出您的预期数量。

 Important

在编辑安全组规则以打开端口时要小心。请务必为运行工作负载所需的协议和端口添加仅允许来自可信和经过身份验证的客户的流量的规则。

您可以在每个区域中配置 Amazon EMR 阻止公有访问，以便如果有规则允许在未添加到例外列表的任何端口上进行公有访问时，阻止创建集群。对于 2019 年 7 月之后创建的 Amazon 账户，Amazon EMR 禁止公开访问默认处于开启状态。对于在 2019 年 7 月之前创建集群的 Amazon 账户，Amazon EMR 禁止公开访问默认处于关闭状态。有关更多信息，请参阅 [使用 Amazon EMR 阻止公有访问](#)。

主题

- [使用 Amazon EMR 管理的安全组](#)
- [为 Amazon EMR 集群使用其他安全组](#)
- [指定 Amazon EMR 托管的安全组和其它安全组](#)
- [为 EMR Notebooks 指定 EC2 安全组](#)
- [使用 Amazon EMR 阻止公有访问](#)

 Note

Amazon EMR 旨在使用包容性替代方案来处理可能令人反感或非包容性的行业术语，例如“主”和“从属”。我们已过渡到新的术语，以营造更具包容性的体验并促进您对服务组件的理解。

我们现在将“节点”描述为实例，将 Amazon EMR 实例类型描述为主实例、核心实例和任务实例。在过渡期间，您可能仍会发现对过时术语的旧引用，例如与 Amazon EMR 安全组相关的术语。

使用 Amazon EMR 管理的安全组

 Note

Amazon EMR 旨在使用包容性替代方案来处理可能令人反感或非包容性的行业术语，例如“主”和“从属”。我们已过渡到新的术语，以营造更具包容性的体验并促进您对服务组件的理解。

我们现在将“节点”描述为实例，将 Amazon EMR 实例类型描述为主实例、核心实例和任务实例。在过渡期间，您可能仍会发现对过时术语的旧引用，例如与 Amazon EMR 安全组相关的术语。

不同的托管安全组与集群中的主实例以及核心和任务实例相关联。在私有子网中创建集群时，需要用于服务访问的其它托管安全组。有关网络配置的托管安全组角色的更多信息，请参阅 [启动集群时的 Amazon VPC 选项](#)。

当您为集群指定托管安全组时，必须对所有托管安全组使用相同类型的安全组（默认或自定义）。例如，您无法为主实例指定自定义安全组，也无法为核心和任务实例指定自定义安全组。

如果您使用默认托管安全组，则无需在创建集群时指定它们。Amazon EMR 会自动使用默认托管安全组。此外，如果集群的 VPC 中尚不存在默认托管安全组，则 Amazon EMR 将会创建。如果您显式地指定默认托管安全组但它们还不存在，Amazon EMR 也会进行创建。

您可以在创建集群时，在托管安全组中编辑规则。在创建新集群时，Amazon EMR 会检查托管安全组中指定的规则，然后创建新集群需要的任何缺失的入站规则以及之前可能已添加的规则。除非另有明确说明，否则，默认 Amazon EMR 托管安全组的每个规则也会添加到您指定的自定义 Amazon EMR 托管安全组。

默认托管安全组如下所示：

• ElasticMapReduce-主要

有关此安全组中的规则，请参阅[适用于主实例（公有子网）的 Amazon EMR 托管的安全组](#)。

• ElasticMapReduce-核心

有关此安全组中的规则，请参阅[适用于核心和任务实例（公有子网）的 Amazon EMR 托管的安全组](#)。

• ElasticMapReduce-主要-私有

有关此安全组中的规则，请参阅[适用于主实例（私有子网）的 Amazon EMR 托管的安全组](#)。

• ElasticMapReduce-核心私有

有关此安全组中的规则，请参阅[适用于核心和任务实例（私有子网）的 Amazon EMR 托管的安全组](#)。

• ElasticMapReduce-ServiceAccess

有关此安全组中的规则，请参阅[适用于服务访问（私有子网）的 Amazon EMR 托管的安全组](#)。

适用于主实例（公有子网）的 Amazon EMR 托管的安全组

公有子网中主实例的默认托管安全组的组名为 ElasticMapReduce-primary。它具有以下规则：如果您指定自定义托管安全组，Amazon EMR 将向您的自定义安全组添加所有相同规则。

Type	协议	端口范围	来源	Details
入站规则				
所有 ICMP-IPv4	全部	不适用	主实例的托管安全组的组 ID。换句话说，规则出现在相同安全组内。	这些反身规则允许来自与指定安全组关联的任何实例的入站流量。对多个集群使用默认 ElasticMapReduce-primary 允许这些集群的核心和任务节点通过 ICMP 或者任何 TCP 或 UDP 端口相互通信。指定自定义托管安全组以限制跨集群访问。
所有 TCP	TCP	全部		
所有 UDP	UDP	全部		

Type	协议	端口范围	来源	Details
所有 ICMP-IPV4	全部	不适用	为核心和任务节点指定的托管安全组的组 ID。	这些规则允许所有入站 ICMP 流量以及来自与指定安全组关联的任何核心和任务实例的通过任何 TCP 或 UDP 端口的流量，即使这些实例位于不同的集群中。
所有 TCP	TCP	全部		
所有 UDP	UDP	全部		
自定义	TCP	8443	各种 Amazon IP 地址范围	这些规则允许集群管理器与主节点通信。

使用控制台向受信任来源授予对主要安全组的 SSH 访问权限

要编辑安全组，您必须具有权限来管理集群所在 VPC 的安全组。有关更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的更改用户[权限](#)和允许管理 EC2 安全组的[策略示例](#)。

1. [登录 Amazon Web Services 管理控制台](https://console.aws.amazon.com/emr)，然后在 /emr 上打开亚马逊 EMR 控制台。<https://console.aws.amazon.com>
2. 选择集群。选择要修改的集群的 ID。
3. 在网络和安全窗格中，展开 EC2 安全组（防火墙）下拉列表。
4. 在主节点下，选择您的安全组。
5. 选择编辑入站规则。
6. 通过以下设置检查允许公有访问的入站规则。如果存在，请选择 Delete (删除) 以将其删除。

- Type

SSH

- 端口：

22

- 源

自定义 0.0.0.0/0

⚠ Warning

2020 年 12 月之前，有一条预配置规则，允许端口 22 上来自所有来源的入站流量。创建此规则可简化与主节点的初始 SSH 客户端连接。我们强烈建议您移除此入站规则，限制流量进入可信来源。

7. 滚动到规则列表的底部并选择 Add Rule (添加规则)。
 8. 对于 Type (类型)，选择 SSH。
- 选择 SSH，自动为 Protocol (协议) 输入 TCP，为 Port Range (端口范围) 输入 22。
9. 针对源，选择 My IP (我的 IP)，自动添加您的 IP 地址作为源地址。您也可以添加一系列 Custom (自定义) 可信客户端 IP 地址，或创建针对其他客户端的其他规则。许多网络环境动态分配 IP 地址，因此您以后可能需要更新受信任客户端的 IP 地址。
 10. 选择保存。
 11. 或者，在网络和安全窗格中的核心和任务节点下选择其他安全组，然后重复上述步骤以允许 SSH 客户端访问核心和任务节点。

适用于核心和任务实例 (公有子网) 的 Amazon EMR 托管的安全组

公共子网中核心实例和任务实例的默认托管安全组的组名为 ElasticMapReduce- core。默认托管安全组具有以下规则，如果您指定自定义托管安全组，则 Amazon EMR 将添加相同规则。

Type	协议	端口范围	来源	Details
入站规则				
所有 ICMP-IPV4	全部	不适用	核心和任务实例托管安全组的组 ID。换句话说，规则出现在相同安全组内。	这些反身规则允许来自与指定安全组关联的任何实例的入站流量。对多个集群使用默认 ElasticMapReduce-core 允许这些集群的核心和任务实例通过 ICMP 或者任何 TCP 或 UDP 端口相互通信。指定自定义托管安全组以限制跨集群访问。
所有 TCP	TCP	全部		
所有 UDP	UDP	全部		

Type	协议	端口范围	来源	Details
所有 ICMP-IPV4	全部	不适用	主实例的托管安全组的组 ID。	这些规则允许所有入站 ICMP 流量以及来自与指定安全组关联的任何主实例的通过任何 TCP 或 UDP 端口的流量，即使这些实例位于不同的集群中。
所有 TCP	TCP	全部		
所有 UDP	UDP	全部		

适用于主实例（私有子网）的 Amazon EMR 托管的安全组

私有子网中主实例的默认托管安全组的组名为 `-Primary ElasticMapReduce-Private`。默认托管安全组具有以下规则，如果您指定自定义托管安全组，则 Amazon EMR 将添加相同规则。

Type	协议	端口范围	来源	Details
入站规则				
所有 ICMP-IPv4	全部	不适用	主实例的托管安全组的组 ID。换句话说，规则出现在相同安全组内。	这些反身规则允许来自与指定安全组关联且可从私有子网中进行访问的任何实例的入站流量。对多个集群使用默认 <code>ElasticMapReduce-Primary-Private</code> 允许这些集群的核心和任务节点通过 ICMP 或者任何 TCP 或 UDP 端口相互通信。指定自定义托管安全组以限制跨集群访问。
所有 TCP	TCP	全部		
所有 UDP	UDP	全部		
所有 ICMP-IPV4	全部	不适用	核心和任务节点的托管安全组的组 ID。	这些规则允许所有入站 ICMP 流量以及来自与指定安全组关联且从私有子网内进行访问的任何核心和任务实例的通过任何 TCP 或 UDP 端口的流量，即使这些实例位于不同的集群中。
所有 TCP	TCP	全部		
所有 UDP	UDP	全部		

Type	协议	端口范围	来源	Details
HTTPS (8443)	TCP	8443	私有子网中用于服务访问的托管安全组的组 ID。	此规则允许集群管理器与主节点通信。

出站规则

所有流量	All	全部	0.0.0.0/0	提供对 Internet 的出站访问。
自定义 TCP	TCP	9443	私有子网中用于服务访问的托管安全组的组 ID。	如果删除了上述“所有流量”的默认出站规则，则该规则是 Amazon EMR 5.30.0 及更高版本的最低要求。 Note 当您使用自定义托管安全组时，Amazon EMR 不会添加此规则。
自定义 TCP	TCP	80 (http) 或 443 (https)	私有子网中用于服务访问的托管安全组的组 ID。	如果删除了上述“所有流量”的默认出站规则，则该规则是 Amazon EMR 5.30.0 及更高版本通过 https 连接到 Amazon S3 的最低要求。 Note 当您使用自定义托管安全组时，Amazon EMR 不会添加此规则。

适用于核心和任务实例（私有子网）的 Amazon EMR 托管的安全组

私有子网中核心实例和任务实例的默认托管安全组的组名为-`Core ElasticMapReduce-Private`。默认托管安全组具有以下规则，如果您指定自定义托管安全组，则 Amazon EMR 将添加相同规则。

Type	协议	端口范围	来源	Details
入站规则				
所有 ICMP-IPV4	全部	不适用	核心和任务实例托管安全组的组 ID。换句话说，规则出现在相同安全组内。	这些反身规则允许来自与指定安全组关联的任何实例的入站流量。对多个集群使用默认 ElasticMapReduce-core 允许这些集群的核心和任务实例通过 ICMP 或者任何 TCP 或 UDP 端口相互通信。指定自定义托管安全组以限制跨集群访问。
所有 TCP	TCP	全部		
所有 UDP	UDP	全部		
所有 ICMP-IPV4	全部	不适用	主实例的托管安全组的组 ID。	这些规则允许所有入站 ICMP 流量以及来自与指定安全组关联的任何主实例的通过任何 TCP 或 UDP 端口的流量，即使这些实例位于不同的集群中。
所有 TCP	TCP	全部		
所有 UDP	UDP	全部		
HTTPS (8443)	TCP	8443	私有子网中用于服务访问的托管安全组的组 ID。	此规则允许集群管理器与核心和任务节点通信。
出站规则				
所有流量	All	全部	0.0.0.0/0	请参阅下面的 编辑出站规则 。
自定义 TCP	TCP	80 (http) 或 443 (https)	私有子网中用于服务访问的托管安全组的组 ID。	如果删除了上述“所有流量”的默认出站规则，则该规则是 Amazon EMR 5.30.0 及更高版本通过 https 连接到 Amazon S3 的最低要求。 Note 当您使用自定义托管安全组时，Amazon EMR 不会添加此规则。

编辑出站规则

默认情况下，Amazon EMR 使用出站规则创建这个安全组，这些规则允许所有协议和端口上的所有出站流量。之所以选择允许所有出站流量，是因为可以在 Amazon EMR 集群上运行的各种 Amazon EMR 和客户应用程序可能需要不同的出站规则。创建默认安全组时，Amazon EMR 无法预测这些特定设置。您可以缩小安全组中的出站范围，以便仅包括那些适合您的使用案例和安全策略的规则。这个安全组至少需要以下出站规则，但是一些应用程序可能需要额外的出口。

Type	协议	端口范围	目标位置	Details
所有 TCP	TCP	全部	pl-xxxxxxxx	托管式 Amazon S3 前缀列表 com.amazonaws. <i>MyRegion</i> .s3。
所有流量	All	全部	sg-xxxxxxxx xxxxxxxx	ElasticMapReduce-Core-Private 安全组的 ID
所有流量	All	全部	sg-xxxxxxxx xxxxxxxx	ElasticMapReduce-Primary-Private 安全组的 ID
自定义 TCP	TCP	9443	sg-xxxxxxxx xxxxxxxx	ElasticMapReduce-ServiceAccess 安全组的 ID

适用于服务访问（私有子网）的 Amazon EMR 托管的安全组

私有子网中用于服务访问的默认托管安全组的组名为 ElasticMapReduce-ServiceAccess。它具有入站规则和允许流量通过 HTTPS（端口 8443、端口 9443）到私有子网中其它托管安全组的出站规则。这些规则允许集群管理器与主节点以及核心节点和任务节点进行通信。如果您使用的是自定义安全组，则需要相同的规则。

Type	协议	端口范围	来源	Details
自定义 TCP	TCP	9443	主实例的托管安全组的组 ID。	此规则允许在主实例的安全组与服务访问安全组之间进行通信。

入站规则对于使用 Amazon EMR 版本 5.30.0 及更高版本的 Amazon EMR 集群是必需条件。

Type	协议	端口范围	来源	Details

所有 Amazon EMR 集群都需要出站规则

自定义 TCP	TCP	8443	主实例的托管安全组的组 ID。	这些规则允许集群管理器与主节点以及核心节点和任务节点进行通信。
自定义 TCP	TCP	8443	核心和任务实例托管安全组的组 ID。	这些规则允许集群管理器与主节点以及核心节点和任务节点进行通信。

为 Amazon EMR 集群使用其他安全组

无论是使用默认托管安全组还是指定自定义托管安全组，您都可以使用其它安全组。其它安全组可让您灵活地定制不同的集群和从外部客户端、资源和应用程序之间的访问。

例如，请考虑以下情形。您需要多个集群相互通信，但希望仅允许某特定集群子集对主实例进行入站 SSH 访问。要执行此操作，您可以对集群使用相同的一组托管安全组。然后，您可以创建允许从可信客户端进行入站 SSH 访问的其它安全组，并且为子网中每个集群的主实例指定其它安全组。

主实例最多可应用 15 个附加安全组，核心和任务实例最多可应用 15 个附加安全组，服务访问（专用子网）最多可应用 15 个附加安全组。如有必要，您可以为主实例、核心和任务实例和服务访问指定相同的其它安全组。账户中安全组和规则的最大数量受账户限制的约束。有关更多信息，请参阅《Amazon VPC 用户指南》中的[安全组限制](#)。

指定 Amazon EMR 托管的安全组和其它安全组

您可以使用 Amazon Web Services 管理控制台 Amazon CLI、或 Amazon EMR API 指定安全组。如果您未指定安全组，Amazon EMR 会创建默认安全组。指定其它安全组是可选的。您可以为主实例、核心和任务实例和服务访问（仅私有子网）分配其它安全组。

Console

使用控制台指定安全组

1. [登录 Amazon Web Services 管理控制台](https://console.aws.amazon.com/emr)，然后在 /emr 上打开亚马逊 EMR 控制台。<https://console.aws.amazon.com>

2. EC2在左侧导航窗格的 EMR on 下，选择集群，然后选择创建集群。
3. 在“网络”下，选择EC2 安全组（防火墙）旁边的箭头以展开此部分。在 Primary node（主节点）和 Core and task nodes（核心节点和任务节点）下，默认选择 Amazon EMR 默认托管安全组。如果您使用私有子网，则还可以选择安全组进行 Service access（服务访问）。
4. 要更改您的 Amazon EMR 托管安全组，请使用 Choose security groups（选择安全组）下拉菜单以从 Amazon EMR-managed security group（Amazon EMR 托管安全组）选项列表中选择其他选项。您有一个 Amazon EMR 托管安全组，可用于 Primary node（主节点）、Core and task nodes（核心节点和任务节点）。
5. 要添加自定义安全组，请使用相同的 Choose security groups（选择安全组）下拉菜单从 Custom security group（自定义安全组）选项列表中选择最多四个自定义安全组。对于 Primary node（主节点）和 Core and task nodes（核心节点和任务节点），最多可以有四个自定义安全组。
6. 选择适用于集群的任何其他选项。
7. 要启动集群，选择 Create cluster（创建集群）。

使用 Amazon CLI指定安全组

要使用指定安全组，Amazon CLI 请使用带有以下--ec2-attributes选项参数的create-cluster命令：

参数	说明
EmrManagedPrimarySecurityGroup	使用此参数为主实例指定自定义托管安全组。如果指定此参数，还必须指定 EmrManagedCoreSecurityGroup 。对于私有子网中的集群，还必须指定 ServiceAccessSecurityGroup 。
EmrManagedCoreSecurityGroup	使用此参数为核心和任务实例指定自定义托管安全组。如果指定此参数，还必须指定 EmrManagedPrimarySecurityGroup 。对于私有子网中的集群，还必须指定 ServiceAccessSecurityGroup 。

参数	说明
ServiceAccessSecurityGroup	使用此参数为服务访问指定自定义托管安全组，这仅适用于私有子网中的集群。您指定为 ServiceAccessSecurityGroup 的安全组不应用于任何其它目的，还应为 Amazon EMR 保留。如果指定此参数，还必须指定 EmrManagedPrimarySecurityGroup 。
AdditionalPrimarySecurityGroups	使用此参数最多为主实例指定四个其它安全组。
AdditionalCoreSecurityGroups	使用此参数最多为核心和任务实例指定四个其它安全组。

Example：指定自定义 Amazon EMR 托管的安全组和其它安全组

以下示例为私有子网中的集群、主实例的多个其它安全组以及核心和任务实例的单个其它安全组指定自定义 Amazon EMR 托管式安全组。

Note

为了便于读取，包含 Linux 行继续符 (\)。它们可以通过 Linux 命令删除或使用。对于 Windows，请将它们删除或替换为脱字号 (^)。

```
aws emr create-cluster --name "ClusterCustomManagedAndAdditionalSGs" \
--release-label emr-emr-7.12.0 --applications Name=Hue Name=Hive \
Name=Pig --use-default-roles --ec2-attributes \
SubnetIds=subnet-xxxxxxxxxx,KeyName=myKey,\
ServiceAccessSecurityGroup=sg-xxxxxxxxxx,\
EmrManagedPrimarySecurityGroup=sg-xxxxxxxxxx,\
EmrManagedCoreSecurityGroup=sg-xxxxxxxxxx,\
AdditionalPrimarySecurityGroups=['sg-xxxxxxxxxx',\
'sg-xxxxxxxxxx', 'sg-xxxxxxxxxx'],\
AdditionalCoreSecurityGroups=sg-xxxxxxxxxx \
--instance-type m5.xlarge
```

有关更多信息，请参阅《Amazon CLI 命令参考》中的 [create-cluster](#)。

为 EMR Notebooks 指定 EC2 安全组

创建 EMR Notebook 时，使用 Notebook 编辑器时，将使用两个安全组来控制 EMR Notebook 和 Amazon EMR 集群之间的网络流量。默认安全组具有最小规则，其中仅允许 EMR Notebooks 服务和附加了 Notebook 的集群之间的网络流量。

EMR Notebook 借助 [Apache Livy](#) 通过使用 TCP 端口 18888 的代理与集群通信。利用为您的环境定制的规则创建自定义安全组时，您可以限制网络流量，以便仅使一部分 Notebook 在特定集群上的 Notebook 编辑器中运行代码。除了集群的默认安全组外，集群还使用您的自定义安全性。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的[使用安全组控制网络流量](#)和[为 EMR Notebooks 指定 EC2 安全组](#)。

主实例的默认 EC2 安全组

除了主实例的集群 EC2 安全组外，主实例的默认安全组还与主实例相关联。

组名:ElasticMapReduceEditors-Livy

Rules

- 入站

允许 EMR Notebooks 的默认 EC2 安全组中的任何资源使用 TCP 端口 18888

- 出站

无

EMR Notebooks 的默认 EC2安全组

EMR 笔记本的默认 EC2 安全组与其分配到的任何 EMR 笔记本的笔记本编辑器相关联。

组名：ElasticMapReduceEditors-编辑器

Rules

- 入站

无

- 出站

允许 TCP 端口 18888 访问 EMR Notebooks 的默认 EC2 安全组中的任何资源。

将 Notebook 与 Git 存储库关联时 EMR Notebooks 的自定义 EC2安全组

要将 Git 存储库链接到 Notebook，EMR Notebook 的安全组必须包含出站规则，以允许 Notebook 将流量路由到 Internet。为了这个目的，建议您创建一个新的安全组。更新默认的 ElasticMapReduceEditors-Edit or安全组可能会为附加到该安全组的其他笔记本提供相同的出站规则。

Rules

- 入站
- 无
- 出站

允许 Notebook 通过集群将流量路由到互联网，如以下示例所示：值 0.0.0.0/0 用于示例。您可以修改此规则以指定基于 Git 的存储库的 IP 地址。

Type	协议	端口范围	目标位置
自定义 TCP 规则	TCP	18888	SG-
HTTPS	TCP	443	0.0.0.0/0

使用 Amazon EMR 阻止公有访问

如果集群的安全配置允许来自公有 IP 地址的入站流量通过某个端口，Amazon EMR 阻止公有访问 (BPA) 会阻止您在公有子网中启动该集群。

 Important

默认情况下，阻止公有访问处于启用状态。为了增强账户保护，我们建议您将其保持启用状态。

了解阻止公有访问

您可以使用阻止公有访问账户级别配置，来 Amazon EMR 集群的公有网络访问进行集中管理。

当您的用户 Amazon Web Services 账户 启动集群时，Amazon EMR 会检查该集群的安全组中的端口规则，并将其与您的入站流量规则进行比较。如果安全组有向公有 IP 地址 IPv4 0.0.0.0/0 或 IPv6 :: /0 开放端口的入站规则，并且这些端口未被指定为账户的例外情况，则 Amazon EMR 不允许用户创建集群。

如果用户修改了公有子网中正在运行的集群的安全组规则，使其具有违反您账户的 BPA 配置的公有访问规则，则 Amazon EMR 将撤销新规则，前提是它有权这样做。如果 Amazon EMR 无权撤销该规则，它会在 Amazon Health 控制面板中创建一个描述违规行为的事件。要向 Amazon EMR 授予撤销规则权限，请参阅 [配置 Amazon EMR 以撤销安全组规则](#)。

默认情况下，您的 Amazon Web Services 账户中每个 Amazon Web Services 区域 的所有集群都启用了阻止公有访问权限。BPA 适用于集群的整个生命周期，但不适用于您在私有子网中创建的集群。您可以配置 BPA 规则的例外；默认情况下，端口 22 是例外。有关设置例外的更多信息，请参阅 [配置阻止公有访问](#)。

配置阻止公有访问

您可以随时更新账户中的安全组和封锁公共访问配置。

您可以使用 Amazon Web Services 管理控制台、() 和 Amazon EMR API 开启和关闭屏蔽公共访问 Amazon Command Line Interface (BPA Amazon CLI) 设置。设置会Region-by-Region 根据具体情况应用于您的账户。为了保障集群安全性，建议您使用 BPA。

Console

使用控制台配置阻止公有访问

1. [登录 Amazon Web Services 管理控制台](https://console.aws.amazon.com/emr)，然后在 /emr 上打开亚马逊 EMR 控制台。<https://console.aws.amazon.com>
2. 在顶部导航栏中，如果还未选中，则选中要配置的区域。
3. EC2在左侧导航窗格的 EMR 开启下，选择阻止公共访问。
4. 在 Block public access settings (阻止公有访问设置) 下，完成以下步骤。

要.....	请执行此操作...
打开或关闭阻止公有访问	选择 Edit (编辑)，根据需要选择 Turn on (打开) 或 Turn off (关闭)，然后选择 Save (保存)。

要.....	请执行此操作...
编辑例外列表中的端口	1. 选择 Edit (编辑)，然后找到 Port range exceptions (端口范围例外) 部分。 2. 要将端口添加到例外列表，请选择 Add a port range (添加端口范围) 并输入新端口或端口范围。对要添加的每个端口或端口范围重复此过程。 3. 要删除端口或端口范围，请选择端口范围列表中条目旁边的 Remove (删除)。 4. 选择保存。

Amazon CLI

要配置阻止公共访问，请使用 Amazon CLI

- 使用 `aws emr put-block-public-access-configuration` 命令可配置阻止公有访问，如以下示例所示。

要.....	请执行此操作...
打开阻止公有访问	将 <code>BlockPublicSecurityGroupRules</code> 设置为 <code>true</code>，如以下示例所示。要启动集群，与集群关联的安全组不得具有允许公有访问的入站规则。 <pre>aws emr put-block-public-access-configuration --block-public-access-configuration BlockPublicSecurityGroupRules=true</pre>

要.....	请执行此操作...
关闭阻止公有访问	将 BlockPublicSecurityGroupRules 设置为 false，如以下示例所示。与集群关联的安全组可以具有允许在任何端口上进行公有访问的入站规则。不推荐您使用此配置。 <pre data-bbox="889 525 1507 724">aws emr put-block-public-access-configuration --block-public-access-configuration BlockPublicSecurityGroupRules=false</pre>
打开阻止公有访问并将端口指定为例外	以下示例将打开阻止公有访问，并将端口 22 和端口 100-101 指定为例外。这样，如果关联的安全组具有允许在端口 22、端口 100 或端口 101 上进行公有访问的入站规则，则允许创建集群。 <pre data-bbox="889 1081 1507 1438">aws emr put-block-public-access-configuration --block-public-access-configuration '{ "BlockPublicSecurityGroupRules": true, "PermittedPublicSecurityGroupRuleRanges": [{ "MinRange": 22, "MaxRange": 22 }, { "MinRange": 100, "MaxRange": 101 }] }'</pre>

配置 Amazon EMR 以撤销安全组规则

Amazon EMR 需要权限才能撤销安全组规则并遵守您的阻止公有访问配置。您可以使用以下方法之一向 Amazon EMR 授予其所需的权限：

- （建议）将 AmazonEMRServicePolicy_v2 托管的策略附加到服务角色。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR 的服务角色 \(EMR 角色\)](#)。

- 创建允许对安全组执行 `ec2:RevokeSecurityGroupIngress` 操作的新内联策略。有关如何修改角色权限策略的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的使用 [IAM 控制台](#)、[Amazon API](#) 和 [Amazon CLI](#) 修改角色权限策略。

解决阻止公有访问违规问题

如果发生阻止公有访问违规，则可以通过以下操作之一来缓解违规：

- 如果要访问集群上的 Web 界面，请使用 [查看 Amazon EMR 集群上托管的 Web 界面](#) 中所述的选项之一通过 SSH（端口 22）访问该界面。
- 要允许来自特定 IP 地址而不是公有 IP 地址的流量进入集群，请添加安全组规则。有关更多信息，请参阅《Amazon EC2 入门指南》中的[向安全组添加规则](#)。
- （不推荐）您可以将 Amazon EMR BPA 例外配置为包括所需的端口或端口范围。指定 BPA 例外时，未受保护的端口会带来风险。如果您计划指定例外，则应在不再需要该例外时立即将其删除。有关更多信息，请参阅[配置阻止公有访问](#)。

识别与安全组规则关联的集群

您可能需要识别与给定安全组规则关联的所有集群，或者找到给定集群的安全组规则。

- 如果您知道安全组，则可以在找到安全组的网络接口时识别其关联的集群。有关更多信息，请参阅[如何找到与 Amazon EC2 安全组关联的资源？](#) 上 Amazon Web Services re:Post。连接到这些网络接口的 Amazon EC2 实例将使用它们所属集群的 ID 进行标记。
- 如果要查找已知集群的安全组，请按照[查看 Amazon EMR 集群状态和详细信息](#) 中的步骤操作。您可以在控制台的网络和安全面板中找到集群的安全组，也可以从 Amazon CLI 的 `Ec2InstanceAttributes` 字段中找到集群的安全组。

Amazon EMR 的合规性验证

作为多项合规计划的一部分，第三方审计师评估 Amazon EMR 的安全与 Amazon 合规性。其中包括 SOC、PCI、FedRAMP、HIPAA 及其他。

有关特定合规计划范围内的 Amazon 服务列表，请参阅[按合规计划划分的范围内的 Amazon 服务](#)。有关一般信息，请参阅[Amazon 合规性计划](#)。

您可以使用下载第三方审计报告 Amazon Artifact。有关更多信息，请参阅[中的下载报告 Amazon Artifact](#)。

您在使用 Amazon EMR 时的合规性责任由您的数据的敏感性、您公司的合规性目标以及适用的法律法规决定。如果您在使用 Amazon EMR 时必须符合 HIPAA、PCI 或 FedRAMP 等标准，请提供资源来帮助：Amazon

- [安全与合规性快速入门指南](#) — 这些部署指南讨论了架构注意事项，并提供了在上部署以安全性和合规性为重点的基准环境的步骤。Amazon
- [HIPAA 安全与合规架构白皮书 — 本白皮书](#)描述了公司如何使用来 Amazon 创建符合 HIPAA 标准的应用程序。
- [Amazon 合规资源](#)-此工作簿和指南集合可能适用于您的行业和所在地区。
- [Amazon Config](#)— 该 Amazon 服务评估您的资源配置在多大程度上符合内部实践、行业指导方针和法规。
- [Amazon Security Hub CSPM](#)— 此 Amazon 服务可全面了解您的安全状态 Amazon，帮助您检查是否符合安全行业标准和最佳实践。

Amazon EMR 中的恢复功能

Amazon 全球基础设施是围绕 Amazon 区域和可用区构建的。Amazon 区域提供多个物理隔离和隔离的可用区，这些可用区通过低延迟、高吞吐量和高度冗余的网络相连。利用可用区，您可以设计和操作在可用区之间无中断地自动实现失效转移的应用程序和数据库。与传统的单个或多个数据中心基础架构相比，可用区具有更高的可用性、容错性和可扩展性。

有关 Amazon 区域和可用区的更多信息，请参阅[Amazon 全球基础设施](#)。

除了 Amazon 全球基础设施外，Amazon EMR 还提供多项功能来帮助支持您的数据弹性和备份需求。

- 通过 EMRFS 与 Simple Storage Service (Amazon S3) 集成
- 支持多个主节点

Amazon EMR 中的基础设施安全性

作为一项托管服务，Amazon EMR 受到 Amazon 全球网络安全的保护。有关 Amazon 安全服务以及如何 Amazon 保护基础设施的信息，请参阅[Amazon 云安全](#)。要使用基础设施安全的最佳实践来设计您的 Amazon 环境，请参阅 S Amazon ecurity Pillar Well-Architected Fram ework 中的[基础设施保护](#)。

您可以使用 Amazon 已发布的 API 调用通过网络访问 Amazon EMR。客户端必须支持以下内容：

- 传输层安全性协议 (TLS)。我们要求使用 TLS 1.2，建议使用 TLS 1.3。

- 具有完全向前保密 (PFS) 的密码套件，例如 DHE (临时 Diffie-Hellman) 或 ECDHE (临时椭圆曲线 Diffie-Hellman)。大多数现代系统 (如 Java 7 及更高版本) 都支持这些模式。

主题

- [使用接口 VPC 终端节点连接到 Amazon EMR](#)

使用接口 VPC 终端节点连接到 Amazon EMR

您可以使用虚拟私有云 (VPC [Amazon PrivateLink](#)) 中的[接口 VPC 终端节点 \(\)](#) 直接连接到 Amazon EMR，而不必通过互联网进行连接。当您使用接口 VPC 终端节点时，您的 VPC 和 Amazon EMR 之间的通信完全在网络内进行。Amazon 每个 VPC 终端节点都由一个或多个[弹性网络接口](#) (ENIs) 表示，其私有 IP 地址位于您的 VPC 子网中。

接口 VPC 终端节点将您的 VPC 直接连接到 Amazon EMR，无需互联网网关、NAT 设备、VPN 连接或 Amazon Direct Connect 连接。VPC 中的实例不需要公有 IP 地址便可与 Amazon EMR API 进行通信。

要通过您的 VPC 使用 Amazon EMR，您必须从位于 VPC 中的实例进行连接，或者使用 Amazon Virtual Private Network (VPN) 或 Amazon Direct Connect 将您的专用网络连接到 VPC。有关 Amazon VPN 的信息，请参阅《Amazon Virtual Private Cloud 用户指南》中的[VPN 连接](#)。有关信息 Amazon Direct Connect，请参阅《Amazon Direct Connect 用户指南》中的[创建连接](#)。

您可以使用 Amazon 控制台或 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 命令创建接口 VPC 终端节点以连接到 Amazon EMR。有关更多信息，请参阅[创建接口终端节点](#)。

在创建接口 VPC 终端节点后，如果您为终端节点启用私有 DNS 主机名，则默认 Amazon EMR 终端节点将解析为您的 VPC 终端节点。Amazon EMR 的默认服务名称终端节点采用以下格式。

```
elasticmapreduce.Region.amazonaws.com
```

如果您不启用私有 DNS 主机名，Amazon VPC 将提供一个您可以使用的 DNS 终端节点名称，格式如下。

```
VPC_Endpoint_ID.elasticmapreduce.Region.vpce.amazonaws.com
```

有关更多信息，请参阅《Amazon VPC 用户指南》中的[接口 VPC 端点 \(Amazon PrivateLink\)](#)。

Amazon EMR 支持调用您的 VPC 中的所有[API 操作](#)。

您可以将 VPC 终端节点策略附加到 VPC 终端节点，以控制 IAM 委托人的访问权限。您还可以将安全组与 VPC 端点关联，以便根据网络流量的源和目标（例如 IP 地址范围）控制入站和出站访问。有关更多信息，请参阅[使用 VPC 终端节点控制对服务的访问](#)。

为 Amazon EMR 创建 VPC 终端节点策略

您可以为 Amazon EMR 的 Amazon VPC 终端节点创建一个策略，在该策略中指定以下内容：

- 可以或不能执行操作的委托人
- 可执行的操作
- 可对其执行操作的资源

有关更多信息，请参阅《Amazon VPC 用户指南》中的[使用 VPC 端点控制对服务的访问权限](#)。

Example — 拒绝来自指定 Amazon 账户的所有访问的 VPC 终端节点策略

以下 VPC 终端节点策略拒绝 Amazon 账户使用该终端节点访问 **123456789012** 所有资源。

```
{
  "Statement": [
    {
      "Action": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*",
      "Principal": "*"
    },
    {
      "Action": "*",
      "Effect": "Deny",
      "Resource": "*",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "123456789012"
        ]
      }
    }
  ]
}
```

Example : 仅允许 VPC 访问指定的 IAM 委托人 (用户) 的 VPC 端点策略

以下 VPC 终端节点策略仅允许 Amazon 账户 *123456789012* 中的用户拥有完全访问权限 *123456789012*。使用终端节点拒绝所有其它 IAM 委托人进行访问。

```
{
  "Statement": [
    {
      "Action": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::123456789012:user/lijuan"
        ]
      }
    }
  ]
}
```

Example : 允许只读 EMR 操作的 VPC 终端节点策略

以下 VPC 终端节点策略仅 *123456789012* 允许 Amazon 账户执行指定的 Amazon EMR 操作。

指定的操作为 Amazon EMR 提供等效的只读访问权限。针对指定账户拒绝 VPC 上的所有其它操作。所有其它帐户都被拒绝进行任何访问。有关 Amazon EMR 操作的列表，请参阅 [Amazon EMR 的操作、资源和条件键](#)。

```
{
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "elasticmapreduce:DescribeSecurityConfiguration",
        "elasticmapreduce:GetBlockPublicAccessConfiguration",
        "elasticmapreduce:ListBootstrapActions",
        "elasticmapreduce:ViewEventsFromAllClustersInConsole",
        "elasticmapreduce:ListSteps",
        "elasticmapreduce:ListInstanceFleets",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:DescribeStep",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:ListSecurityConfigurations",
        "elasticmapreduce:DescribeEditor",

```



```

        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:ListEditors"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "*",
    "Principal": {
        "AWS": [
            "123456789012"
        ]
    }
}
]
}

```

Example : 拒绝访问指定集群的 VPC 终端节点策略

以下 VPC 终端节点策略允许所有账户和委托人拥有完全访问权限，但拒绝 Amazon 账户 **123456789012** 访问在具有集群 ID 的 Amazon EMR 集群上执行的操作。**j-A1B2CD34EF5G** 仍然允许其它不支持集群资源级权限的 Amazon EMR 操作。有关 Amazon EMR 操作及其相应资源类型的列表，请参阅 [Amazon EMR 的操作、资源和条件键](#)。

```

{
  "Statement": [
    {
      "Action": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*",
      "Principal": "*"
    },
    {
      "Action": "*",
      "Effect": "Deny",
      "Resource": "arn:aws:elasticmapreduce:us-west-2:123456789012:cluster/j-A1B2CD34EF5G",
      "Principal": {
        "AWS": [
            "123456789012"
        ]
      }
    }
  ]
}

```

管理 Amazon EMR 集群

启动集群后，就可以连接并管理集群。Amazon EMR 提供了一系列可用于执行此操作的工具。本节提供了有关连接到集群、为其分配工作、监控工作完成情况以及故障排除问题的指导。

主题

- [连接到 Amazon EMR 集群](#)
- [将工作提交到 Amazon EMR 集群](#)
- [在 Amazon EMR 集群执行工作时查看和监控](#)
- [使用 Amazon EMR 集群扩展来适应不断变化的工作负载](#)
- [终止处于启动、运行或等待状态的 Amazon EMR 集群](#)
- [使用控制台克隆 Amazon EMR 集群](#)
- [使用 Amazon Data Pipeline 自动执行重复出现的 Amazon EMR 集群](#)

连接到 Amazon EMR 集群

运行 Amazon EMR 集群时，通常只需运行一个应用程序来分析您的数据，然后从 Amazon S3 存储桶收集输出即可。而有的时候，您可能希望在集群运行期间与主节点进行交互。例如，您可能要连接到主节点，从而运行交互式查询、检查日志文件、调试与集群有关的问题、使用在主节点上运行的应用程序（如 Ganglia）监控性能等。以下部分介绍了可用于连接到主节点的技术。

在 EMR 集群中，主节点是一 EC2 个 Amazon EC2 实例，用于协调作为任务和核心节点运行的实例。主节点可用于与其公有 DNS 名称进行连接。默认情况下，Amazon EMR 会为主节点、核心节点和任务节点创建决定节点访问方式的安全组规则。

Note

您仅可以在集群运行期间连接到主节点。当集群终止时，充当主节点的 EC2 实例将终止并且不再可用。要连接到主节点，您还必须对集群进行身份验证。您可以使用 Kerberos 进行身份验证，也可以在启动集群时指定 Amazon 密 EC2 钥对私钥。有关配置 Kerberos 然后进行连接的更多信息，请参阅[使用 Kerberos 通过 Amazon EMR 进行身份验证](#)。当您从控制台启动集群时，Amazon EC2 key pair 私钥将在创建集群页面的安全和访问部分中指定。

默认情况下，ElasticMapReduce-master 安全组不允许入站 SSH 访问。您可能需要添加一个入站规则，以允许从您想访问的源进行 SSH 访问（TCP 端口 22）。有关修改安全组规则的更多信息，请参阅 Amazon EC2 用户指南中的[向安全组添加规则](#)。

Important

请勿修改 ElasticMapReduce-master 安全组中的其余规则。修改这些规则可能会干扰集群的操作。

主题

- [连接到 Amazon EMR 之前：授权入站流量](#)
- [使用 SSH 连接到 Amazon EMR 集群主节点](#)

连接到 Amazon EMR 之前：授权入站流量

您必须先授权来自信任客户端（例如您电脑的 IP 地址）的入站 SSH 流量（端口 22），然后才能连接到 Amazon EMR 集群。为此，请为要连接的节点编辑托管式安全组规则。例如，以下说明说明如何为默认 ElasticMapReduce-master 安全组的 SSH 访问添加入站规则。

有关结合使用 Amazon EMR 与安全组的更多信息，请参阅[使用 Amazon EMR 集群的安全组控制网络流量](#)。

Console

使用控制台向受信任来源授予对主要安全组的 SSH 访问权限

要编辑安全组，您必须具有权限来管理集群所在 VPC 的安全组。有关更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的更改用户[权限](#)和允许管理 EC2 安全组的[示例策略](#)。

1. [登录 Amazon Web Services 管理控制台](https://console.aws.amazon.com/emr)，然后在 /emr 上打开亚马逊 EMR 控制台。<https://console.aws.amazon.com>
2. EC2 在左侧导航窗格的 EMR on 下，选择集群，然后选择要更新的集群。集群详细信息页面随即打开。将预先选择此页面上的 Properties（属性）选项卡。
3. 在“属性”选项卡的“网络”下，选择 EC2 安全组（防火墙）旁边的箭头以展开此部分。在 Primary node（主节点）下，选择安全组链接。这将打开 EC2 控制台。
4. 选择 Inbound rules（入站规则）选项卡，然后选择 Edit inbound rules（编辑入站规则）。

5. 通过以下设置检查允许公有访问的入站规则。如果存在，请选择 Delete (删除) 以将其删除。

- Type

SSH

- 端口：

22

- 源

自定义 0.0.0.0/0

 Warning

2020 年 12 月之前，ElasticMapReduce-master 安全组预先配置了规则，允许所有来源的端口 22 上的入站流量。创建此规则可简化与主节点的初始 SSH 客户端连接。我们强烈建议您移除此入站规则，限制流量进入可信来源。

6. 滚动到规则列表的底部并选择 Add Rule (添加规则)。
7. 对于 Type (类型)，选择 SSH。此选择将自动为 Protocol (协议) 输入 TCP，为 Port Range (端口范围) 输入 22。
8. 针对源，选择 My IP (我的 IP)，自动添加您的 IP 地址作为源地址。您也可以添加一系列 Custom (自定义) 可信客户端 IP 地址，或创建针对其他客户端的其他规则。许多网络环境动态分配 IP 地址，因此您以后可能需要更新受信任客户端的 IP 地址。
9. 选择保存。
10. 您可以选择返回步骤 3，选择 Core and task nodes (核心节点和任务节点)，然后重复步骤 4 - 8。这会向核心节点和任务节点授予 SSH 客户端访问权限。

使用 SSH 连接到 Amazon EMR 集群主节点

Secure Shell (SSH) 是您可用于创建远程电脑安全连接的网络协议。建立连接后，请如同在远程电脑上运行那样，操作您在本地计算机上的终端。您在本地发出的命令会在远程电脑上运行，同时，远程计算机的命令输出将显示在终端窗口中。

当你将 SSH 与一起使用时 Amazon，你正在连接到一个 EC2 实例，即在云中运行的虚拟服务器。使用 Amazon EMR 时，SSH 最常见的用途是连接到充当集群主节点的 EC2 实例。

使用 SSH 连接到主节点可让您监控集群并与集群交互。您可以在主节点上发出 Linux 命令、以交互方式运行应用程序（如 Hive 和 Pig）、浏览目录、读取日志文件等。您还可以在 SSH 连接中创建隧道，以查看主节点上托管的 Web 界面。有关更多信息，请参阅 [查看 Amazon EMR 集群上托管的 Web 界面](#)。

要使用 SSH 连接到主节点，您需要主节点的公有 DNS 名称。此外，与主节点关联的安全组必须具有入站规则，此规则允许来自源（其中包含发起 SSH 连接的客户端）的 SSH（TCP 端口 22）流量。您可能需要添加规则，以允许客户端通过 SSH 连接。有关修改安全组规则的更多信息，请参阅 [使用 Amazon EMR 集群的安全组控制网络流量](#) Amazon EC2 用户指南中的 [向安全组添加规则](#)。

检索主节点的公有 DNS 名称

您可以使用 Amazon EMR 控制台和 Amazon CLI 检索主节点的公有 DNS 名称。

Console

使用新控制台检索主节点的公有 DNS 名称

1. [登录 Amazon Web Services 管理控制台](https://console.aws.amazon.com)，然后在 /emr 上打开亚马逊 EMR 控制台。<https://console.aws.amazon.com>
2. EC2 在左侧导航窗格的 EMR on 下，选择集群，然后选择要检索公有 DNS 名称的集群。
3. 记下显示在集群详细信息页面上 Summary（摘要）部分中的 Primary node public DNS（主节点公有 DNS）值。

CLI

使用以下命令检索主节点的公有 DNS 名称 Amazon CLI

1. 要检索集群标识符，请键入以下命令。

```
aws emr list-clusters
```

输出列出了您的集群，包括集群 IDs。记下您连接的集群的集群 ID。

```
"Status": {
  "Timeline": {
    "ReadyDateTime": 1408040782.374,
    "CreationDateTime": 1408040501.213
  },
```

```

    "State": "WAITING",
    "StateChangeReason": {
      "Message": "Waiting after step completed"
    }
  },
  "NormalizedInstanceHours": 4,
  "Id": "j-2AL4XXXXXX5T9",
  "Name": "My cluster"

```

- 要列出集群实例（包括集群的公有 DNS 名称），请键入以下命令之一。
一。 *j-2AL4XXXXXX5T9* 替换为上一个命令返回的集群 ID。

```
aws emr list-instances --cluster-id j-2AL4XXXXXX5T9
```

或：

```
aws emr describe-cluster --cluster-id j-2AL4XXXXXX5T9
```

输出会列出集群实例（包括 DNS 名称和 IP 地址）。记下 PublicDnsName 值。

```

"Status": {
  "Timeline": {
    "ReadyDateTime": 1408040779.263,
    "CreationDateTime": 1408040515.535
  },
  "State": "RUNNING",
  "StateChangeReason": {}
},
"Ec2InstanceId": "i-e89b45e7",
"PublicDnsName": "ec2-###-##-##-###.us-west-2.compute.amazonaws.com"

"PrivateDnsName": "ip-###-##-##-###.us-west-2.compute.internal",
"PublicIpAddress": "###.###.###.###",
"Id": "ci-12XXXXXXXXXXFMH",
"PrivateIpAddress": "###.###.###.###"

```

有关更多信息，请参阅 [Amazon CLI 中的 Amazon EMR 命令](#)。

在 Linux、Unix 和 Mac OS X 上使用 SSH 和亚马逊 EC2 私钥连接到主节点

要创建使用私钥文件进行身份验证的 SSH 连接，您需要在启动集群时指定 Amazon EC2 key pair 私钥。有关访问密钥对的更多信息，请参阅《[亚马逊 EC2 用户指南](#)》中的[亚马逊 EC2 密钥对](#)。

默认情况下，您的 Linux 电脑很可能包含 SSH 客户端。例如，大多数 Linux、Unix 和 macOS 操作系统上都会安装 OpenSSH。您可以通过在命令行键入 ssh 来检查 SSH 客户端。如果您的计算机无法识别该命令，请安装 SSH 客户端以连接到主节点。OpenSSH 项目会免费提供一套完整的 SSH 工具执行文件。有关更多信息，请访问 [OpenSSH](#) 网站。

以下说明演示了如何在 Linux、Unix 和 Mac OS X 上打开与 Amazon EMR 主节点的 SSH 连接。

配置密钥对私有密钥文件权限

在使用 Amazon EC2 key pair 私钥创建 SSH 连接之前，必须对 .pem 文件设置权限，以便只有密钥所有者才有权访问该文件。这是使用终端或创建 SSH 连接所必需的 Amazon CLI。

1. 确保您已允许入站 SSH 流量。有关说明，请参阅[连接到 Amazon EMR 之前：授权入站流量](#)。
2. 找到您的 .pem 文件。这些说明假定文件名为 mykeypair.pem，并将其存储在当前用户的主目录中。
3. 键入以下命令以设置权限。~/mykeypair.pem 替换为 keypair 私钥文件的完整路径和文件名。例如 C:/Users/<username>/.ssh/mykeypair.pem。

```
chmod 400 ~/mykeypair.pem
```

如果您没有对 .pem 文件设置权限，您将收到一条错误消息，指出您的密钥文件不受保护，并且密钥将被拒绝。您只需在第一次使用密钥对私有密钥文件时设置权限即可连接。

使用终端连接到主节点

1. 打开终端窗口。在 Mac OS X 上，选择 Applications (应用程序) > Utilities (实用程序) > Terminal (终端)。在其它 Linux 发布版上，终端通常位于 Applications (应用程序) > Accessories (附件) > Terminal (终端)。
2. 要建立与主节点的连接，请键入以下命令。ec2-###-##-##-###.compute-1.amazonaws.com 替换为集群的主公有 DNS 名称，~/mykeypair.pem 替换为文件的完整路径和 .pem 文件名。例如 C:/Users/<username>/.ssh/mykeypair.pem。

```
ssh hadoop@ec2-###-##-##-###.compute-1.amazonaws.com -i ~/mykeypair.pem
```

⚠ Important

连接到 Amazon EMR 主节点时，必须使用登录名 `hadoop`，否则可能会遇到类似于 `Server refused our key` 的错误。

3. 警告指出无法验证您正在连接的主机真实性。键入 `yes` 以继续。
4. 完成主节点上的工作以后，键入以下命令，以关闭 SSH 连接。

```
exit
```

如果您在使用 SSH 连接到主节点时遇到困难，请参阅[排查实例的连接问题](#)。

在 Windows 上使用 SSH 连接到主节点

Windows 用户可以使用 SSH 客户端（如 PuTTY）连接到主节点。在连接到 Amazon EMR 主节点之前，您应该下载并安装 Putty 和 PuTTYgen 可以从 [PuTTY 下载页面](#) 下载这些工具。

PuTTY 本身不支持亚马逊生成的密钥对私钥文件格式（.pem）。EC2 您可以使用 PuTTYgen 将密钥文件转换为所需的 PuTTY 格式（.ppk）。您必须将密钥转换为此格式（.ppk），然后才能尝试使用 PuTTY 连接到主节点。

有关转换密钥的更多信息，请参阅《亚马逊 EC2 用户指南》TTYgen 中的“[使用 Pu 转换私钥](#)”。

使用 PuTTY 连接到主节点

1. 确保您已允许入站 SSH 流量。有关说明，请参阅[连接到 Amazon EMR 之前：授权入站流量](#)。
2. 打开 `putty.exe`。也可以从 Windows 程序列表中启动 PuTTY。
3. 如有必要，在 Category (类别) 列表中，选择 Session (会话)。
4. 在主机名 (或 IP 地址) 中，键入 `hadoop@MasterPublicDNS`。例如：`hadoop@ec2-###-##-##-###.compute-1.amazonaws.com`。
5. 在 类别 (Category) 列表中，选择 Connection (连接) > SSH, Auth (SSH, 身份验证)。
6. 对于 Private key file for authentication (用于身份验证的私有密钥文件)，选择 Browse (浏览)，然后选择您生成的 .ppk 文件。
7. 依次选择 Open (打开)、Yes (是) 以取消 PuTTY 安全警告。

⚠ Important

登录主节点时，如果系统提示您输入用户名，请键入 `hadoop`。

8. 完成主节点上的工作以后，您可以关闭 PuTTY，从而关闭 SSH 连接。

📘 Note

为了防止 SSH 连接超时，您可以在 Category (类别) 列表中选择 Connection (连接)，然后选择 Enable TCP_keepalives (启用 TCP_keepalives) 选项。如果在 PuTTY 中有活动的 SSH 会话，则可以通过打开 PuTTY 标题栏的上下文（右键单击）菜单，然后选择 Change Settings (更改设置) 来更改设置。

如果您在使用 SSH 连接到主节点时遇到困难，请参阅[排查实例的连接问题](#)。

使用 Amazon CLI 连接到主节点

您可以在 Windows、Linux、Unix 和 Mac OS X 上使用与主节点创建 SSH 连接。无论平台如何，你都需要主节点的公有 DNS 名称和你的 Amazon EC2 密钥对私钥。Amazon CLI 如果您在 Linux、Unix 或 Mac OS X 上使用，则还必须设置私钥（.pem 或 .ppk）文件的权限，如所示[配置密钥对私有密钥文件权限](#)。Amazon CLI

要使用连接到主节点 Amazon CLI

1. 确保您已允许入站 SSH 流量。有关说明，请参阅[连接到 Amazon EMR 之前：授权入站流量](#)。
2. 要检索集群标识符，请键入：

```
aws emr list-clusters
```

输出列出了您的集群，包括集群 IDs。记下您连接的集群的集群 ID。

```
"Status": {
  "Timeline": {
    "ReadyDateTime": 1408040782.374,
    "CreationDateTime": 1408040501.213
  },
  "State": "WAITING",
  "StateChangeReason": {
```

```
        "Message": "Waiting after step completed"
    },
    "NormalizedInstanceHours": 4,
    "Id": "j-2AL4XXXXXX5T9",
    "Name": "AWS CLI cluster"
```

3. 键入以下命令以打开与主节点的 SSH 连接。在以下示例中，*j-2AL4XXXXXX5T9* 替换为群集 ID，*~/mykeypair.key* 替换为文件（对于 Linux、Unix 和 Mac OS X）或 .ppk 文件（对于 Windows）的完整路径和文件名。 .pem 例如 C:\Users\<username>\.ssh\mykeypair.pem。

```
aws emr ssh --cluster-id j-2AL4XXXXXX5T9 --key-pair-file ~/mykeypair.key
```

4. 在主节点上完成工作后，关闭 Amazon CLI 窗口。

有关更多信息，请参阅 [Amazon CLI 中的 Amazon EMR 命令](#)。如果您在使用 SSH 连接到主节点时遇到困难，请参阅 [排查实例的连接问题](#)。

Amazon EMR 服务端口

Note

以下是适用于 Amazon EMR 上的组件的接口和端口。这不是服务端口的完整列表。未列出非默认服务，例如 SSL 端口和不同类型的协议。

Important

在编辑安全组规则以打开端口时要小心。请务必为运行工作负载所需的协议和端口添加仅允许来自可信和经过身份验证的客户的流量的规则。

组件	服务描述	默认情况下正在运行的服务	端口：	配置键
Hadoop	HTTP KMS REST API	是	9600	hadoop.km s.http.port

组件	服务描述	默认情况下正在运行的服务	端口：	配置键
HDFS	Namenode Web UI	是	9870	dfs.namenode.http-address
	Namenode RPC	是	8020	dfs.namenode.rpc-address
	DataNode 网页用户界面	是	9864	dfs.datanode.http-address
	用于数据传输的数据节点 HTTP	是	9866	dfs.datanode.address
	用于数据传输的数据节点 RPC	是	9867	dfs.datanode.ipc-address
Hive	HiveServer2 Thrift	是	10000	hive.server2.thrift.port
	HiveServer2 HTTP	否	10001	hive.server2.thrift.http.port
	HiveServer2 网页用户界面	是	10002	hive.server2.webui.port
	Hive 元存储	是	9083	hive.metastore.port / metastore.thrift.port
	网页 HCat	否	50111	templeton.port
	LLAP 进程守护程序管理服务 (RPC)	否	15004	hive.llap.management.rpc.port

组件	服务描述	默认情况下正在运行的服务	端口：	配置键
	用于 LLAP-daemon-hosted 洗牌的 YARN shuffle 端口	否	15551	hive.llap.daemon.yarn.shuffle.port
	LLAP 进程守护程序 RPC	否	动态	hive.llap.daemon.rpc.port
	LLAP 进程守护程序 Web UI	否	15002	hive.llap.daemon.web.port
	LLAP 进程守护程序输出服务	否	15003	hive.llap.daemon.output.service.port
Oozie		是	11000	
Tez	Tez UI	是	8080	
YARN	随机排序	是	13562	mapreduce.shuffle.port
	Localizer RPC	是	8040	yarn.node.manager.localizer.address
		是	8041	
	NM Webapp 地址	是	8042	yarn.node.manager.webapp.address
	RM Web 应用程序	是	8088	yarn.resourcemanager.webapp.address

组件	服务描述	默认情况下正在运行的服务	端口 :	配置键
		是	8025	
	调度器	是	8030	yarn.resourcemanager.scheduler.address
	应用程序管理器界面	是	8032	yarn.resourcemanager.address
	RM 管理界面	是	8033	yarn.resourcemanager.admin.address
	JobHistory 服务器 Web 用户界面	是	19888	mapreduce.jobhistory.webapp.address
	JobHistory 服务器管理员 Web 用户界面	是	10033	mapreduce.jobhistory.address
	JobHistory 服务器 (RPC)	是	10020	mapreduce.jobhistory.addresses
	应用程序时间表服务器 (RPC)	是	10200	yarn.timeline-service.address
	应用程序时间表服务器 HTTP Web UI	是	8188	yarn.timeline-service.webapp.address

组件	服务描述	默认情况下正在运行的服务	端口：	配置键
	应用程序时间表服务器 HTTPS Web UI	否	8190	yarn.timeline-service.webapp.https.address
		是	20888	
	Zookeeper 客户端端口	是	2181	
		是	37301	
		是	8341	

查看 Amazon EMR 集群上托管的 Web 界面

 Important

可以配置自定义安全组，以允许对这些 Web 界面的入站访问。请记住，您允许入站流量通过的任何端口，都代表着潜在的安全漏洞。请仔细检查自定义安全组，以确保您最大限度地减少漏洞。有关更多信息，请参阅 [使用 Amazon EMR 集群的安全组控制网络流量](#)。

安装在 EMR 集群上的 Hadoop 和其他应用程序会将用户界面发布为主节点上托管的网站。出于安全原因，在使用 Amazon EMR 托管的安全组时，这些网站仅在主节点的本地 Web 服务器上可用。因此，您需要连接到主节点才能查看 Web 界面。有关更多信息，请参阅 [使用 SSH 连接到 Amazon EMR 集群主节点](#)。Hadoop 还将用户界面发布为托管在核心节点和任务节点上的网站。这些网站也仅在节点上的本地 Web 服务器上可用。

下表列出了您可以在集群实例上查看的 Web 界面。这些 Hadoop 界面在所有集群上均可用。对于主实例接口，请`master-public-dns-name`替换为 Amazon EMR 控制台中集群摘要选项卡上列出的主实例公有 DNS。对于核心实例和任务实例接口，请`coretask-public-dns-name`替换为该实例列出的公有 DNS 名称。要查找某一实例的公有 DNS 名称，请在 Amazon EMR 控制台中，从列表中选择您的集群，选择硬件选项卡，选择包含要连接实例的实例组的 ID，然后记下为该实例列出的公有 DNS 名称。

界面名称	URI
Fink 历史记录服务器 (EMR 版本 5.33 及更高版本)	http: //: 8082/ <i>master-public-dns-name</i>
Ganglia	http: ///gangliamaster-public-dns-name /
Hadoop HDFS (6.x 之前的 NameNode EMR 版本)	http: //: 50070/ <i>master-public-dns-name</i>
Hadoop HDFS (6.x 之前的 NameNode EMR 版本)	https: //: 50470/ <i>master-public-dns-name</i>
Hadoop HDFS (NameNode EMR 版本 6.x)	http: //: 9870/ <i>master-public-dns-name</i>
Hadoop HDFS (NameNode EMR 版本 6.x)	https: //: 9871/ <i>master-public-dns-name</i>
Hadoop HDFS (6.x 之前的 DataNode EMR 版本)	http: //: 50075/ <i>coretask-public-dns-name</i>
Hadoop HDFS (6.x 之前的 DataNode EMR 版本)	https: //: 50475/ <i>coretask-public-dns-name</i>
Hadoop HDFS (DataNode EMR 版本 6.x)	http: //: 9864/ <i>coretask-public-dns-name</i>
Hadoop HDFS (DataNode EMR 版本 6.x)	https: //: 9865/ <i>coretask-public-dns-name</i>
HBase	http: //: 16010/ <i>master-public-dns-name</i>
Hue	http: //: 8888/ <i>master-public-dns-name</i>
JupyterHub	https: //: 9443/ <i>master-public-dns-name</i>
Livy	http: //: 8998/ <i>master-public-dns-name</i>

界面名称	URI
火花 HistoryServer	http://: 18080/ <i>master-public-dns-name</i>
Tez	http://: 8080/ <i>master-public-dns-name</i> tez-ui
纱线 NodeManager	http://: 8042/ <i>coretask-public-dns-name</i>
纱线 ResourceManager	http://: 8088/ <i>master-public-dns-name</i>
Zeppelin	http://: 8890/ <i>master-public-dns-name</i>

由于主节点上有几个特定于应用程序的界面在核心节点和任务节点上不可用，所以本文档中的说明特定于 Amazon EMR 主节点。访问核心节点和任务节点上 Web 界面的方式与访问主节点上 Web 界面的方式相同。

您可以通过多种方式访问主节点上的 Web 界面。最简单快捷的方法，就是使用 SSH 连接到主节点，并使用基于文本的浏览器 Lynx 在 SSH 客户端中查看网站。但是，Lynx 是一个基于文本的浏览器，用户界面有限，无法显示图形。以下示例说明如何使用 Lynx 打开 Hadoop ResourceManager 界面（使用 SSH 登录主节点时还会提供 Lynx URLs）。

```
lynx http://ip-###-##-###.us-west-2.compute.internal:8088/
```

还有两个其他选项可用于访问提供完整浏览器功能的主节点上的 Web 界面。选择下列选项之一：

- 选项 1（推荐用于更多技术用户）：使用 SSH 客户端连接到主节点，使用本地端口转发配置 SSH 隧道，并使用互联网浏览器打开主节点上托管的 Web 界面。此方法允许您在不使用 SOCKS 代理的情况下配置 Web 界面访问。
- 选项 2（建议新用户使用）：使用 SSH 客户端连接到主节点，使用动态端口转发配置 SSH 隧道，并将您的互联网浏览器配置 FoxyProxy 为使用插件（例如 Firefox 或 SwitchyOmega Chrome）来管理您的 SOCKS 代理设置。此方法允许您 URLs 根据文本模式自动进行筛选，并将代理设置限制为与主节点 DNS 名称形式相匹配的域名。有关如何为 Firefox 和 Google Chrome FoxyProxy 进行配置的更多信息，请参阅[选项 2，第 2 部分：配置代理设置以查看 Amazon EMR 集群主节点上托管的网站](#)。

Note

如果您通过集群配置修改应用程序运行所在的端口，则指向该端口的超链接将不会在 Amazon EMR 控制台中更新。这是因为控制台没有读取 `server.port` 配置的功能。

使用 Amazon EMR 5.25.0 或更高版本，可以从控制台访问 Spark 历史记录服务器 UI，而无需通过 SSH 连接设置 Web 代理。有关更多信息，请参阅[一键访问持久性 Spark 历史记录服务器](#)。

主题

- [选项 1：使用本地端口转发设置到 Amazon EMR 主节点的 SSH 隧道](#)
- [选项 2，第 1 部分：使用动态端口转发设置通往主节点的 SSH 隧道](#)
- [选项 2，第 2 部分：配置代理设置以查看 Amazon EMR 集群主节点上托管的网站](#)

选项 1：使用本地端口转发设置到 Amazon EMR 主节点的 SSH 隧道

要连接到主节点上的本地 Web 服务器，您需要在计算机和主节点之间创建 SSH 隧道。这也称为端口转发 (port forwarding)。如果您不想使用 SOCKS 代理，可以使用本地端口转发设置通往主节点的 SSH 隧道。通过本地端口转发，您可以指定未使用的本地端口，这些端口用于将流量转发到主节点本地 Web 服务器上的特定远程端口。

使用本地端口转发设置 SSH 隧道，需要主节点的公有 DNS 名称和密钥对私有密钥文件。有关如何查找主节点公有 DNS 名称的信息，请参阅[检索主节点的公有 DNS 名称](#)。有关访问密钥对的更多信息，请参阅《[亚马逊 EC2 用户指南](#)》中的[亚马逊 EC2 密钥对](#)。有关您可能希望主节点上查看的站点的更多信息，请参阅[查看 Amazon EMR 集群上托管的 Web 界面](#)。

使用 OpenSSH 的本地端口转发，设置通往主节点的 SSH 隧道

在终端中使用本地端口转发设置 SSH 隧道

1. 确保您已允许入站 SSH 流量。有关说明，请参阅[连接到 Amazon EMR 之前：授权入站流量](#)。
2. 打开终端窗口。在 Mac OS X 上，选择 Applications (应用程序) > Utilities (实用程序) > Terminal (终端)。在其它 Linux 发布版上，终端通常位于 Applications (应用程序) > Accessories (附件) > Terminal (终端)。
3. 键入以下命令在本地计算机上打开 SSH 隧道。此示例命令通过将本地端口 8157 (随机选择的未使用的本地端口) 上的流量转发到主节点本地 ResourceManager Web 服务器上的端口 8088 来访问 Web 界面。

在命令中，`~/mykeypair.pem`替换为文件的 .pem 位置和文件名，`ec2-###-##-##-###.compute-1.amazonaws.com`替换为集群的主公有 DNS 名称。要访问其他 Web 界面，请8088替换为相应的端口号。例如，对于齐柏林飞艇8088接8890口，请替换为。

```
ssh -i ~/mykeypair.pem -N -L 8157:ec2-###-##-##-###.compute-1.amazonaws.com:8088 hadoop@ec2-###-##-##-###.compute-1.amazonaws.com
```

-L 代表使用本地端口转发，由此，您就能指定一个本地端口，用于将数据转发到主节点本地 Web 服务器上标识的远程端口。

在您发出此命令后，终端保持打开状态并且不返回响应。

4. 要在浏览器中打开 ResourceManager Web 界面，请在地址栏 `http://localhost:8157/` 中键入。
5. 如果您已完成使用主节点上的 Web 界面，请关闭终端窗口。

选项 2，第 1 部分：使用动态端口转发设置通往主节点的 SSH 隧道

要连接到主节点上的本地 Web 服务器，您需要在计算机和主节点之间创建 SSH 隧道。这也称为端口转发 (port forwarding)。如果您使用动态端口转发创建 SSH 隧道，则路由到指定未使用本地端口的所有流量都将转发到主节点上的本地 Web 服务器。这将创建 SOCKS 代理。然后，您可以将您的互联网浏览器配置为使用插件，例如 FoxyProxy 或 SwitchyOmega 来管理您的 SOCKS 代理设置。

使用代理管理插件可以 URLs 根据文本模式自动进行筛选，并将代理设置限制为与主节点的公有 DNS 名称形式相匹配的域名。当您在查看主节点上托管的网站和互联网上托管的网站之间进行切换时，浏览器附加组件会自动处理打开和关闭代理的操作。

在开始之前，您需要主节点的公有 DNS 名称和密钥对私有密钥文件。有关如何查找主节点公有 DNS 名称的信息，请参阅 [检索主节点的公有 DNS 名称](#)。有关访问密钥对的更多信息，请参阅《[亚马逊 EC2 用户指南](#)》中的[亚马逊 EC2 密钥对](#)。有关您可能希望主节点上查看的站点的更多信息，请参阅[查看 Amazon EMR 集群上托管的 Web 界面](#)。

使用 OpenSSH 的动态端口转发，设置通往主节点的 SSH 隧道

通过 OpenSSH 使用动态端口转发设置 SSH 隧道

1. 确保您已允许入站 SSH 流量。有关说明，请参阅[连接到 Amazon EMR 之前：授权入站流量](#)。

2. 打开终端窗口。在 Mac OS X 上，选择 Applications (应用程序) > Utilities (实用程序) > Terminal (终端)。在其它 Linux 发布版上，终端通常位于 Applications (应用程序) > Accessories (附件) > Terminal (终端)。
3. 键入以下命令以在本地计算机上打开 SSH 隧道。`~/mykeypair.pem` 替换为文件的 .pem 位置和文件名，`8157` 替换为未使用的本地端口号，然后 `ec2-###-##-##-###.compute-1.amazonaws.com` 替换为集群的主公有 DNS 名称。

```
ssh -i ~/mykeypair.pem -N -D 8157 hadoop@ec2-###-##-##-###.compute-1.amazonaws.com
```

在您发出此命令后，终端保持打开状态并且不返回响应。

Note

-D 表示使用动态端口转发，它允许您指定一个本地端口，用于将数据转发到主节点本地 Web 服务器上的所有远程端口。动态端口转发会创建一个本地 SOCKS 代理，侦听命令中指定的端口。

4. 隧道处于活动状态后，请为您的浏览器配置 SOCKS 代理。有关更多信息，请参阅 [选项 2，第 2 部分：配置代理设置以查看 Amazon EMR 集群主节点上托管的网站](#)。
5. 如果您已完成使用主节点上的 Web 界面，请关闭终端窗口。

使用动态端口转发设置 SSH 隧道 Amazon CLI

你可以在 Windows、Linux、Unix 和 Mac OS X 上使用与主节点创建 SSH 连接。如果你在 Linux、Unix 或 Mac OS X 上使用，则必须按中所示对 .pem 文件设置权限 [配置密钥对私有密钥文件权限](#)。Amazon CLI Amazon CLI 如果你在 Windows Amazon CLI 上使用，Putty 必须出现在路径环境变量中，否则你可能会收到错误，例如 Open SSH 或 PuTTY 不可用。

要使用动态端口转发设置 SSH 隧道 Amazon CLI

1. 确保您已允许入站 SSH 流量。有关说明，请参阅 [连接到 Amazon EMR 之前：授权入站流量](#)。
2. 创建与主节点的 SSH 连接，如 [使用 Amazon CLI 连接到主节点](#) 所示。
3. 要检索集群标识符，请键入：

```
aws emr list-clusters
```

输出列出了您的集群，包括集群 IDs。记下您连接的集群的集群 ID。

```

"Status": {
  "Timeline": {
    "ReadyDateTime": 1408040782.374,
    "CreationDateTime": 1408040501.213
  },
  "State": "WAITING",
  "StateChangeReason": {
    "Message": "Waiting after step completed"
  }
},
"NormalizedInstanceHours": 4,
"Id": "j-2AL4XXXXXX5T9",
"Name": "AWS CLI cluster"

```

- 键入以下命令，以使用动态端口转发打开通往主节点的 SSH 隧道。在以下示例中，`j-2AL4XXXXXX5T9` 替换为群集 ID，`~/mykeypair.key` 替换为文件（对于 Linux、Unix 和 Mac OS X）或 .ppk 文件（对于 Windows）的位置和文件名。 .pem

```
aws emr socks --cluster-id j-2AL4XXXXXX5T9 --key-pair-file ~/mykeypair.key
```

Note

socks 命令会自动配置本地端口 8157 上的动态端口转发。目前，此设置无法修改。

- 隧道处于活动状态后，请为您的浏览器配置 SOCKS 代理。有关更多信息，请参阅 [选项 2，第 2 部分：配置代理设置以查看 Amazon EMR 集群主节点上托管的网站](#)。
- 使用完主节点上的 Web 界面后，关闭 Amazon CLI 窗口。

有关在中使用 Amazon EMR 命令的更多信息 Amazon CLI，请参阅 <https://docs.amazonaws.cn/cli/latest/reference/emr>

使用 PuTTY 设置通往主节点的 SSH 隧道

Windows 用户可以使用 SSH 客户端（如 PuTTY），创建通往主节点的 SSH 隧道。在连接到 Amazon EMR 主节点之前，您应该下载并安装 Putty 和 Pu。TTYgen 可以从 [PuTTY 下载页面](#) 下载这些工具。

PuTTY 本身不支持亚马逊生成的密钥对私钥文件格式 (.pem)。EC2 您可以使用 Pu 将密钥文件 TTYgen 转换为所需的 PuTTY 格式 (.ppk)。您必须将密钥转换为此格式 (.ppk)，然后才能尝试使用 PuTTY 连接到主节点。

有关转换密钥的更多信息，请参阅《亚马逊 EC2 用户指南》TTYgen 中的“[使用 Pu 转换私钥](#)”。

通过 PuTTY 使用动态端口转发设置 SSH 隧道

1. 确保您已允许入站 SSH 流量。有关说明，请参阅[连接到 Amazon EMR 之前：授权入站流量](#)。
2. 双击 `putty.exe` 以启动 PuTTY。也可以从 Windows 程序列表中启动 PuTTY。

 Note

如果您已经有与主节点之间的活动 SSH 会话，则可以通过右键单击 PuTTY 标题栏并选择 Change Settings (更改设置) 来添加隧道。

3. 如有必要，在 Category (类别) 列表中，选择 Session (会话)。
4. 在“主机名”字段中，键入 **hadoopeMasterPublicDNS**。例如：**hadoopec2-###-##-##-###.compute-1.amazonaws.com**。
5. 在 Category (类别) 列表中，展开 Connection (连接) > SSH，然后选择 Auth (身份验证)。
6. 对于 Private key file for authentication (用于身份验证的私有密钥文件)，选择 Browse (浏览)，然后选择您生成的 .ppk 文件。

 Note

PuTTY 本身不支持亚马逊生成的密钥对私钥文件格式 (.pem)。EC2 您可以使用 Pu 将密钥文件 TTYgen 转换为所需的 PuTTY 格式 () .ppk。您必须将密钥转换为此格式 (.ppk)，然后才能尝试使用 PuTTY 连接到主节点。

7. 在 Category (类别) 列表中，展开 Connection (连接) > SSH，然后选择 Tunnels (隧道)。
8. 在 Source port (源端口) 字段，键入 8157 (未使用的本地端口)，然后选择 Add (添加)。
9. 将 Destination (目标) 字段留空。
10. 选择 Dynamic (动态) 和 Auto (自动) 选项。
11. 选择 Open (打开)。
12. 选择 Yes (是) 以取消 PuTTY 安全警告。

 Important

登录主节点时，如果系统提示您输入用户名，请键入 `hadoop`。

13. 隧道处于活动状态后，请为您的浏览器配置 SOCKS 代理。有关更多信息，请参阅 [选项 2，第 2 部分：配置代理设置以查看 Amazon EMR 集群主节点上托管的网站](#)。
14. 如果您已完成使用主节点上的 Web 界面，请关闭 PuTTY 窗口。

选项 2，第 2 部分：配置代理设置以查看 Amazon EMR 集群主节点上托管的网站

如果您使用带有动态端口转发的 SSH 隧道，则必须使用 SOCKS 代理管理附加组件来控制浏览器中的代理设置。使用 SOCKS 代理管理工具可以 URLs 根据文本模式自动进行筛选，并将代理设置限制为与主节点的公有 DNS 名称形式相匹配的域。当您在查看主节点上托管的网站和互联网上托管的网站之间进行切换时，浏览器附加组件会自动处理打开和关闭代理的操作。要管理您的代理设置，请将浏览器配置为使用插件，例如 FoxyProxy 或 SwitchyOmega。

有关创建 SSH 隧道的更多信息，请参阅[选项 2，第 1 部分：使用动态端口转发设置通往主节点的 SSH 隧道](#)。有关可用 Web 界面的更多信息，请参阅[查看 Amazon EMR 集群上托管的 Web 界面](#)。

在设置代理附加组件时，请包括以下设置：

- 使用 localhost 作为主机地址。
- 使用您选择的相同本地端口号与 [选项 2，第 1 部分：使用动态端口转发设置通往主节点的 SSH 隧道](#) 中的主节点建立 SSH 隧道。例如，端口 **8157**。此端口还必须与您在 PuTTY 或用于连接的任何其它终端仿真器中使用的端口号相匹配。
- 指定 SOCKS v5 协议。SOCKS v5 允许您有选择地设置用户授权。
- URL 模式

以下 URL 模式应列入允许列表并使用通配符模式类型指定：

- `*ec2*.compute*.amazonaws.com*` 和 `*10*.amazonaws.com*` 模式与美国区域中集群的公有 DNS 名称匹配。
- `*ec2*.compute*` 和 `*10*.compute*` 模式与所有其它区域中集群的公有 DNS 名称匹配。
- A 10。* 模式用于提供对 Hadoop 中 JobTracker 日志文件的访问权限。如果此筛选条件与您的网络访问计划冲突，请更改此筛选条件。
- `*.ec2.internal*` 和 `*.compute.internal*` 模式，分别与 us-east-1 区域和所有其它区域中集群的私有 (内部) DNS 名称相匹配。

示例：为 Firefox FoxyProxy 进行配置

以下示例演示了 Mozilla Firefox 的 FoxyProxy 标准 (版本 7.5.1) 配置。

FoxyProxy 提供了一组代理管理工具。它允许您使用代理服务器来匹配 URLs 与 Amazon EMR 集群中的 Amazon EC2 实例使用的域相对应的匹配模式。

FoxyProxy 使用 Mozilla Firefox 进行安装和配置

1. 在 Firefox 中，前往 <https://addons.mozilla.org/> 搜索 FoxyProxy Standard，然后按照说明添加 FoxyProxy 到 Firefox。
2. 使用文本编辑器，根据以下示例配置创建名为 `foxyproxy-settings.json` 的 JSON 文件。

```
{
  "k20d21508277536715": {
    "active": true,
    "address": "localhost",
    "port": 8157,
    "username": "",
    "password": "",
    "type": 3,
    "proxyDNS": true,
    "title": "emr-socks-proxy",
    "color": "#0055E5",
    "index": 9007199254740991,
    "whitePatterns": [
      {
        "title": "*ec2*.compute*.amazonaws.com*",
        "active": true,
        "pattern": "*ec2*.compute*.amazonaws.com*",
        "importedPattern": "*ec2*.compute*.amazonaws.com*",
        "type": 1,
        "protocols": 1
      },
      {
        "title": "*ec2*.compute*",
        "active": true,
        "pattern": "*ec2*.compute*",
        "importedPattern": "*ec2*.compute*",
        "type": 1,
        "protocols": 1
      },
      {
        "title": "10.*",
        "active": true,
        "pattern": "10.*",
        "importedPattern": "http://10.*",
```



```

        "type": 1,
        "protocols": 2
    },
    {
        "title": "*10*.amazonaws.com*",
        "active": true,
        "pattern": "*10*.amazonaws.com*",
        "importedPattern": "*10*.amazonaws.com*",
        "type": 1,
        "protocols": 1
    },
    {
        "title": "*10*.compute*",
        "active": true,
        "pattern": "*10*.compute*",
        "importedPattern": "*10*.compute*",
        "type": 1,
        "protocols": 1
    },
    {
        "title": "*.compute.internal*",
        "active": true,
        "pattern": "*.compute.internal*",
        "importedPattern": "*.compute.internal*",
        "type": 1,
        "protocols": 1
    },
    {
        "title": "*.ec2.internal* ",
        "active": true,
        "pattern": "*.ec2.internal*",
        "importedPattern": "*.ec2.internal*",
        "type": 1,
        "protocols": 1
    }
],
"blackPatterns": [],
},
"logging": {
    "size": 100,
    "active": false
},
"mode": "patterns",
"browserVersion": "68.12.0",

```



```

    "foxyProxyVersion": "7.5.1",
    "foxyProxyEdition": "standard"
  }

```

3. 打开 Firefox Manage Your Extensions (管理您的扩展) 页面 (转到 `about:addons` , 然后选择 Extensions (扩展)) 。
4. 选择 “FoxyProxy 标准”, 然后选择 “更多选项” 按钮 (看起来像省略号的按钮) 。
5. 从下拉列表中选择 Options (选项)。
6. 从左侧菜单中选择 Import Settings (导入设置)。
7. 在 “导入设置” 页面上, 在 FoxyProxy 6.0+ 版本的 “导入设置” 下选择 “导入设置”, 浏览到您创建 **foxyproxy-settings.json** 的文件的位置, 选择该文件, 然后选择 “打开”。
8. 当系统提示覆盖现有设置并保存新配置时, 选择 OK (确定)。

示例：为 chrome SwitchyOmega 进行配置

以下示例演示了如何为 Google Chrome 设置 SwitchyOmega 扩展程序。SwitchyOmega 允许您在多个代理之间配置、管理和切换。

SwitchyOmega 使用谷歌浏览器进行安装和配置

1. 前往<https://chrome.google.com/webstore/类别/扩展程序>, 搜索代理 SwitchyOmega, 然后将其添加到 Chrome。
2. 选择 New profile (新建配置文件) 并输入 `emr-socks-proxy` 作为配置文件名称。
3. 选择 PAC profile (PAC 配置文件) 然后选择 Create (创建)。[代理自动配置 \(PAC\)](#) 文件, 可帮助您定义应转发到 Web 代理服务器的浏览器请求的允许列表。
4. 在 PAC 脚本字段中, 将内容替换为以下脚本, 该脚本定义了 URLs 应通过 Web 代理服务器转发哪些脚本。如果您在设置 SSH 隧道时指定了不同的端口号, 请将其 **8157** 替换为您的端口号。

```

function FindProxyForURL(url, host) {
    if (shExpMatch(url, "*ec2*.compute*.amazonaws.com*")) return 'SOCKS5
localhost:8157';
    if (shExpMatch(url, "*ec2*.compute*")) return 'SOCKS5 localhost:8157';
    if (shExpMatch(url, "http://10.*")) return 'SOCKS5 localhost:8157';
    if (shExpMatch(url, "*10*.compute*")) return 'SOCKS5 localhost:8157';
    if (shExpMatch(url, "*10*.amazonaws.com*")) return 'SOCKS5 localhost:8157';
    if (shExpMatch(url, "*.compute.internal*")) return 'SOCKS5 localhost:8157';
    if (shExpMatch(url, "*ec2.internal*")) return 'SOCKS5 localhost:8157';
    return 'DIRECT';
}

```

```
}
```

5. 在 Actions (操作) 下，选择 Apply changes (应用更改) 以保存您的代理设置。
6. 在 Chrome 工具栏上，选择 SwitchyOmega 并选择emr-socks-proxy配置文件。

访问浏览器中的 Web 界面

要打开 Web 界面，请在浏览器地址栏中输入主节点或核心节点的公有 DNS 名称，后跟所选界面的端口号。以下示例显示了您为连接到 Spark 而需要输入的网址 HistoryServer。

```
http://master-public-dns-name:18080/
```

有关检索节点的公有 DNS 名称的说明，请参阅[检索主节点的公有 DNS 名称](#)。有关 Web 界面的完整列表 URLs，请参阅[查看 Amazon EMR 集群上托管的 Web 界面](#)。

将工作提交到 Amazon EMR 集群

此部分描述您可用于向 Amazon EMR 集群提交工作的方法。您可以通过添加步骤或以交互方式向主节点提交 Hadoop 任务的形式向集群提交工作。

向集群提交步骤时，请考虑以下步骤行为规则：

- 步骤 ID 最多可包含 256 个字符。
- 一个集群中最多可以有 256 个待处理和正在运行的步骤。
- 即使集群上运行有 256 个活动步骤，您可以采用交互方式向主节点提交任务。您可以在长时间运行的集群的生命周期内提交不限数量的步骤，但是，在给定时间只能有 256 个步骤处于 RUNNING 或 PENDING 状态。
- 对于 Amazon EMR 版本 4.8.0 和更高版本（版本 5.0.0 除外），您可以取消待处理步骤。有关更多信息，请参阅[将工作提交到 Amazon EMR 集群时取消步骤](#)。
- 使用 Amazon EMR 版本 5.28.0 和更高版本，可以取消待处理步骤和正在运行的步骤。您还可以选择并行运行多个步骤以提高集群利用率并节省成本。有关更多信息，请参阅[向 Amazon EMR 提交工作时并行运行多个步骤的注意事项](#)。

 Note

为了获得最佳性能，我们建议您将要用于 Amazon EMR 的自定义引导操作、脚本和其他文件存储在您的集群 Amazon Web Services 区域 相同的 Amazon S3 存储桶中。

主题

- [使用 Amazon EMR 管理控制台向集群添加步骤](#)
- [使用向 Amazon EMR 集群添加步骤 Amazon CLI](#)
- [向 Amazon EMR 提交工作时并行运行多个步骤的注意事项](#)
- [查看将工作提交到 Amazon EMR 集群后的步骤](#)
- [将工作提交到 Amazon EMR 集群时取消步骤](#)

使用 Amazon EMR 管理控制台向集群添加步骤

在 Amazon Web Services 管理控制台中，请按照以下操作步骤将步骤添加到集群中。有关如何为特定大数据应用程序提交步骤的详细信息，请参阅 [Amazon EMR Release Guide](#)：

- [提交自定义 JAR 步骤](#)
- [提交 Hadoop 流式传输步骤](#)
- [提交 Spark 步骤](#)
- [提交 Pig 步骤](#)
- [将命令或脚本作为步骤运行](#)
- [将值传递到运行 Hive 脚本的步骤中](#)

在创建集群过程中添加步骤

从中 Amazon Web Services 管理控制台，您可以在创建集群时添加步骤。

Console

使用控制台创建集群时添加步骤

1. [登录 Amazon Web Services 管理控制台](https://console.aws.amazon.com/emr)，然后在 /emr 上打开亚马逊 EMR 控制台。<https://console.aws.amazon.com>
2. EC2在左侧导航窗格的 EMR on 下，选择集群，然后选择创建集群。

3. 在 Steps (步骤) 下，选择 Add step (添加步骤)。在 Add Step (添加步骤) 对话框的字段中输入相应值。有关格式化步骤参数的信息，请参阅 [添加步骤参数](#)。选项因步骤类型而异。要添加步骤并退出对话框，请选择添加步骤。
4. 选择适用于集群的任何其他选项。
5. 要启动集群，选择 Create cluster (创建集群)。

向正在运行的集群添加步骤

使用 Amazon Web Services 管理控制台，您可以在禁用自动终止选项的情况下向集群添加步骤。

Console

使用控制台向正在运行的集群添加步骤

1. [登录 Amazon Web Services 管理控制台](https://console.aws.amazon.com/emr)，然后在 /emr 上打开亚马逊 EMR 控制台。<https://console.aws.amazon.com>
2. EC2 在左侧导航窗格的 EMR on 下，选择集群，然后选择要更新的集群。
3. 在集群详细信息页面的 Steps (步骤) 选项卡上，选择 Add step (添加步骤)。要克隆现有步骤，请选择 Actions (操作) 下拉菜单，然后选择 Clone step (克隆步骤)。
4. 在 Add Step (添加步骤) 对话框的字段中输入相应值。选项因步骤类型而异。要添加步骤并退出对话框，请选择 Add step (添加步骤)。

修改正在运行的集群中的步骤并发级别

使用 Amazon Web Services 管理控制台，您可以修改正在运行的集群中的步骤并发级别。

Note

您只能使用 Amazon EMR 版本 5.28.0 和更高版本并行运行多个步骤。

Console

使用控制台修改正在运行的集群中的步骤并发性

1. [登录 Amazon Web Services 管理控制台](https://console.aws.amazon.com/emr)，然后在 /emr 上打开亚马逊 EMR 控制台。<https://console.aws.amazon.com>

2. EC2在左侧导航窗格的 EMR on 下，选择集群，然后选择要更新的集群。集群必须处于运行状态才能更改其并发属性。
3. 在集群详细信息页面的 Steps (步骤) 选项卡上，找到 Attributes (属性) 部分。选择 Edit (编辑) 以更改并发级别。请输入 1 到 256 之间的值。

添加步骤参数

使用 Amazon Web Services 管理控制台 向集群添加步骤时，可以在“参数”字段中为该步骤指定参数。您必须使用空格、字符组成的两边字符串参数以及带引号的空格分隔参数。

Example : 参数正确

以下示例参数的格式正确 Amazon Web Services 管理控制台，最后一个字符串参数前后加了引号。

```
bash -c "aws s3 cp s3://amzn-s3-demo-bucket/my-script.sh ."
```

您还可以为了实现可读性，将每个参数放在单独的行中，如下面的示例所示。

```
bash
-c
"aws s3 cp s3://amzn-s3-demo-bucket/my-script.sh ."
```

Example : 参数不正确

以下示例参数的格式不正确，不适用于 Amazon Web Services 管理控制台。请注意，最后一个字符串参数 `aws s3 cp s3://amzn-s3-demo-bucket/my-script.sh` 含有空格，没有引号。

```
bash -c aws s3 cp s3://amzn-s3-demo-bucket/my-script.sh .
```

使用向 Amazon EMR 集群添加步骤 Amazon CLI

以下过程演示如何使用 Amazon CLI向新创建的集群和正在运行的集群添加步骤。两个示例都使用 `--steps` 子命令向集群添加步骤。

在集群创建过程中添加步骤

- 键入以下命令以创建集群并添加一个 Apache Pig 步骤。请务必`myKey`使用您的 Amazon EC2 密钥对的名称进行替换。

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" \
```

```
--applications Name=Spark \
--use-default-roles \
--ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-groups InstanceGroupType=PRIMARY,InstanceCount=1,InstanceType=m5.xlarge
  InstanceGroupType=CORE,InstanceCount=2,InstanceType=m5.xlarge \
--steps '[{"Args":["spark-submit","--deploy-mode","cluster","--
class","org.apache.spark.examples.SparkPi","/usr/lib/spark/examples/jars/spark-
examples.jar","5"],"Type":"CUSTOM_JAR","ActionOnFailure":"CONTINUE","Jar":"command-
runner.jar","Properties":"","Name":"Spark application"}]'
```

Note

参数列表因步骤类型而异。

默认情况下，步骤并发级别为 1。您可以在创建集群时使用 `StepConcurrencyLevel` 参数设置步骤并发级别。

输出是类似于以下内容的集群标识符。

```
{
  "ClusterId": "j-2AXXXXXXGAPLF"
}
```

向正在运行的集群添加步骤

- 键入以下命令以向正在运行的集群添加步骤。使用您自己的集群 ID 替换 `j-2AXXXXXXGAPLF`。

```
aws emr add-steps --cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF \
--steps '[{"Args":["spark-submit","--deploy-mode","cluster","--
class","org.apache.spark.examples.SparkPi","/usr/lib/spark/examples/jars/spark-
examples.jar","5"],"Type":"CUSTOM_JAR","ActionOnFailure":"CONTINUE","Jar":"command-
runner.jar","Properties":"","Name":"Spark application"}]'
```

输出是类似于以下内容的步骤标识符。

```
{
  "StepIds": [
    "s-Y9XXXXXXAPMD"
  ]
}
```

```
}
```

在正在运行的集群 StepConcurrencyLevel 中修改

1. 在正在运行的集群中，您可以使用 ModifyCluster API 修改 StepConcurrencyLevel。例如，键入以下命令将 StepConcurrencyLevel 增加到 10。使用您的集群 ID 替换 *j-2AXXXXXXGAPLF*。

```
aws emr modify-cluster --cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF --step-concurrency-level 10
```

2. 输出类似于以下内容。

```
{  
  "StepConcurrencyLevel": 10  
}
```

有关在中使用 Amazon EMR 命令的更多信息 Amazon CLI，请参阅[Amazon CLI 命令](#)参考。

向 Amazon EMR 提交工作时并行运行多个步骤的注意事项

向 Amazon EMR 提交工作时，并行运行多个步骤需要对资源规划和集群行为预期做出初步决定。这里详细介绍了这些内容。

- 并行运行的步骤可以按任何顺序完成，但队列中的待处理步骤要按照它们提交的顺序转换为运行状态。
- 为集群选择步骤并发级别时，必须考虑主节点实例类型是否满足用户工作负载的内存要求。主步骤执行程序进程在每个步骤的主节点上运行。与一次运行一个步骤相比，并行运行多个步骤要求主节点拥有更多的内存和更高的 CPU 利用率。
- 要对并发步骤实现复杂的计划和资源管理，您可以使用 YARN 计划功能（如 FairScheduler 或 CapacityScheduler）。例如，您可以将 FairScheduler 与 queueMaxAppsDefault 集合一起使用，以防止一次运行超过特定数量的作业。
- 步骤并发级别取决于资源管理器的配置。例如，如果 YARN 配置的并行度仅为 5，则即使 StepConcurrencyLevel 设置为 10，您也只能让五个 YARN 应用程序并行运行。有关配置资源管理器的更多信息，请参阅《Amazon EMR 版本指南》中的[配置应用程序](#)。
- 当集群的步骤并发级别大于 1 时，不能添加具有 ActionOnFailure（CONTINUE 除外）的步骤。
- 如果集群的步骤并发级别大于 1，步骤 ActionOnFailure 功能将不会激活。

- 如果集群的步骤并发级别为 1 但有多多个运行步骤，则 `TERMINATE_CLUSTER ActionOnFailure` 可能会激活，但 `CANCEL_AND_WAIT ActionOnFailure` 不会。当集群步骤并发级别大于一时会出现这种边缘情况，但在运行多个步骤时会减少发生该情况。
- 使用 EMR 自动扩展可以基于 YARN 资源向上和向下扩展，以防止资源争用。有关更多信息，请参阅《[Amazon EMR 管理指南](#)》中的将自动伸缩与实例组的自定义策略结合使用。
- 当您降低步骤并发级别时，EMR 允许在减少步骤数之前完成任何正在运行的步骤。如果资源因集群运行的并发步骤太多而耗尽，我们建议手动取消所有正在运行的步骤以释放资源。

查看将工作提交到 Amazon EMR 集群后的步骤

您最多可以看到 Amazon EMR 在过去七天内完成的 10000 个步骤。您还可以随时查看 Amazon EMR 完成的 1000 个步骤。此总数包括用户提交的步骤和系统步骤。

如果您在集群达到 1000 个步骤记录限制后提交新的步骤，Amazon EMR 将删除状态为“已完成”、“已取消”或“失败”超过 7 天的非活动用户提交的步骤。如果您提交的步骤超出 10000 个步骤记录限制，Amazon EMR 会删除用户提交的非活动步骤记录，无论其非活动持续时间长短。Amazon EMR 不会从日志文件中删除这些记录。Amazon EMR 会将它们从 Amazon 控制台中删除，当您使用 Amazon CLI 或 API 检索集群信息时，它们不会被返回。任何时候都不会删除系统步骤记录。

可以查看的步骤信息取决于用于检索集群信息的机制。下表显示每个可用选项所返回的步骤信息。

Option	DescribeJobFlow 或者--描述--jobflow	ListSteps 或列表步骤
SDK	256 个步骤	最多 10000 个步骤
Amazon EMR CLI	256 个步骤	NA
Amazon CLI	NA	最多 10000 个步骤
API	256 个步骤	最多 10000 个步骤

将工作提交到 Amazon EMR 集群时取消步骤

向集群提交工作时，您可以从 Amazon Web Services 管理控制台 Amazon CLI、或 Amazon EMR 中取消待处理和正在运行的步骤。API。

Console

使用控制台取消步骤

1. [登录 Amazon Web Services 管理控制台](https://console.aws.amazon.com)，然后在 /emr 上打开亚马逊 EMR 控制台。<https://console.aws.amazon.com>
2. EC2在左侧导航窗格的 EMR on 下，选择集群，然后选择要更新的集群。
3. 在集群详细信息页面的 Steps (步骤) 选项卡上，选中要取消的步骤旁边的复选框。选择 Actions (操作) 下拉菜单，然后选择 Cancel steps (取消步骤)。
4. 在 Cancel the step (取消步骤) 对话框中，选择取消步骤并等待退出，或者取消步骤并强制退出。然后，选择 Confirm (确认)。
5. Steps (步骤) 表中的步骤状态更改为 CANCELLED。

CLI

要使用取消订阅 Amazon CLI

- 使用 `aws emr cancel-steps` 命令指定集群和要取消的步骤。以下示例演示了用于取消两个步骤的 Amazon CLI 命令。

```
aws emr cancel-steps --cluster-id j-2QUAXXXXXXXXXX \  
--step-ids s-3M8DXXXXXXXXXX s-3M8DXXXXXXXXXX \  
--step-cancellation-option SEND_INTERRUPT
```

使用 Amazon EMR 版本 5.28.0，可以在取消步骤时选择以下两个取消选项之一作为 `StepCancellationOption` 参数。

- `SEND_INTERRUPT`：这是默认选项。当收到步骤取消请求时，EMR 会向步骤发送 `SIGTERM` 信号。将 `SIGTERM` 信号处理程序添加到您的步骤逻辑，以捕获此信号并终止子步骤进程，或等待它们完成处理。
- `TERMINATE_PROCESS`：选择此选项后，EMR 会向步骤及其所有子进程发送 `SIGKILL` 信号，然后这些进程会立即终止。

取消步骤的注意事项

- 取消正在运行的步骤或待处理步骤将从活动步骤计数中删除该步骤。

- 假设没有更改 `stepConcurrencyLevel`，取消正在运行的步骤并不允许待处理步骤开始运行。
- 取消正在运行的步骤不会触发步骤 `ActionOnFailure`。
- 对于 EMR 5.32.0 及更高版本，`SEND_INTERRUPT StepCancellationOption` 会向步骤子进程发送 `SIGTERM` 信号。您应该注意此信号并正常进行清除和关闭。`TERMINATE_PROCESS StepCancellationOption` 向步骤子进程及其所有后代进程发送 `SIGKILL` 信号；但是，异步进程不受影响。

在 Amazon EMR 集群执行工作时查看和监控

Amazon EMR 提供多种工具，供您收集集群信息。您可以从控制台、CLI 或者以编程的方式访问有关集群的信息。主节点上提供标准的 Hadoop Web 界面和日志文件。您还可以使用监控服务（例如 CloudWatch 和 Ganglia）来跟踪集群的性能。

从 Amazon EMR 5.25.0 开始，也可以使用适用于 Spark History Server 的“持久”应用程序从控制台获取应用程序历史记录。借助 Amazon EMR 6.x，持久性 YARN 时间线服务器和 Tez 用户界面也可用。这些服务是在集群外托管的，因此您可以在集群终止后的 30 天内访问应用程序历史记录，而无需 SSH 连接或 Web 代理。请参阅[查看应用程序历史记录](#)。

主题

- [查看 Amazon EMR 集群状态和详细信息](#)
- [使用 Amazon EMR 增强步骤调试](#)
- [查看 Amazon EMR 应用程序历史记录](#)
- [查看 Amazon EMR 日志文件](#)
- [在 Amazon 中查看集群实例 EC2](#)
- [CloudWatch 来自 Amazon EMR 的事件和指标](#)
- [将 Ganglia 与 Amazon EMR 结合使用查看集群应用程序指标](#)
- [使用记录 Amazon EMR API 调用 Amazon CloudTrail](#)
- [EMR Observability 最佳实践](#)

查看 Amazon EMR 集群状态和详细信息

创建集群后，您可以监控其状态和获取有关其执行和可能发生的错误的详细信息 (即使在集群终止后也是如此)。Amazon EMR 会将有关已终止集群的元数据保存两个月，供您参考，之后元数据将被删除。虽然您无法从集群历史记录中删除集群，但借助 Amazon Web Services 管理控制台，您可使用 Filter

(筛选条件) 来聚焦您关注的集群，而借助 Amazon CLI，您可使用选项与 `list-clusters` 命令来聚焦您关注的集群。

无论集群是在运行中还是已终止，您都可以访问从开始记录集群的一周内存储在集群中的应用程序历史记录。此外，在集群终止后，持久性应用程序用户界面会在集群外存储应用程序历史记录达 30 天。请参阅[查看应用程序历史记录](#)。

有关集群状态 [例如“Waiting (正在等待)”和“Running (正在运行)”] 的更多信息，请参阅[了解集群的生命周期](#)。

使用 Amazon Web Services 管理控制台查看集群详细信息

<https://console.aws.amazon.com/emr> 中的集群列表列出了您的账户和 Amazon 区域中的所有集群，包括已终止的集群。该列表显示了每个集群的以下内容：名称和 ID、状态和状态详细信息、创建时间、集群运行时间以及集群中所有实例累积的标准化 EC2 实例小时数。该列表是监控您的集群状态的起点，它旨在使您能够深入了解每个集群的详细信息以进行分析和故障排除。

Console

使用控制台查看集群信息

1. [登录 Amazon Web Services 管理控制台](https://console.aws.amazon.com)，然后在 `/emr` 上打开亚马逊 EMR 控制台。<https://console.aws.amazon.com>
2. EC2 在左侧导航窗格的 EMR on 下，选择集群，然后选择要查看的集群。
3. 使用 Summary (摘要) 面板查看集群配置的基本信息，例如集群状态、Amazon EMR 在集群上安装的开源应用程序以及您用于创建集群的 Amazon EMR 版本。使用“摘要”下的各个选项卡查看信息，如下表所述。

使用查看集群详细信息 Amazon CLI

以下示例说明如何使用 Amazon CLI 检索集群详细信息。有关可用命令的更多信息，请参阅[Amazon EMR 的 Amazon CLI 命令参考](#)。您可以使用 `describe-cluster` 命令查看集群级别详细信息，包括状态、硬件和软件配置、VPC 设置、引导操作、实例组等。有关集群状态的更多信息，请参阅[了解集群的生命周期](#)。以下示例演示了使用 `describe-cluster` 命令的情景，并随后提供了 `list-clusters` 命令的示例。

Example 查看集群状态

要使用 `describe-cluster` 命令，需要集群 ID。此示例演示了使用获取在特定日期范围内创建的集群的列表，然后使用 IDs 返回的集群之一来列出有关单个集群状态的更多信息。

以下命令描述了集群 `j-1K48XXXXXXHCB`，您可以将其替换为集群 ID。

```
aws emr describe-cluster --cluster-id j-1K48XXXXXXHCB
```

您的命令的输出与以下内容类似：

```
{
  "Cluster": {
    "Status": {
      "Timeline": {
        "ReadyDateTime": 1438281058.061,
        "CreationDateTime": 1438280702.498
      },
      "State": "WAITING",
      "StateChangeReason": {
        "Message": "Waiting for steps to run"
      }
    },
    "Ec2InstanceAttributes": {
      "EmrManagedMasterSecurityGroup": "sg-cXXXXX0",
      "IamInstanceProfile": "EMR_EC2_DefaultRole",
      "Ec2KeyName": "myKey",
      "Ec2AvailabilityZone": "us-east-1c",
      "EmrManagedSlaveSecurityGroup": "sg-example"
    },
    "Name": "Development Cluster",
    "ServiceRole": "EMR_DefaultRole",
    "Tags": [],
    "TerminationProtected": false,
    "ReleaseLabel": "emr-4.0.0",
    "NormalizedInstanceHours": 16,
    "InstanceGroups": [
      {
        "RequestedInstanceCount": 1,
        "Status": {
          "Timeline": {
            "ReadyDateTime": 1438281058.101,
            "CreationDateTime": 1438280702.499
          },
          "State": "RUNNING",
          "StateChangeReason": {
            "Message": ""
          }
        }
      }
    ]
  }
}
```

```

    },
    "Name": "CORE",
    "InstanceGroupType": "CORE",
    "Id": "ig-2EEXAMPLEXP",
    "Configurations": [],
    "InstanceType": "m5.xlarge",
    "Market": "ON_DEMAND",
    "RunningInstanceCount": 1
  },
  {
    "RequestedInstanceCount": 1,
    "Status": {
      "Timeline": {
        "ReadyDateTime": 1438281023.879,
        "CreationDateTime": 1438280702.499
      },
      "State": "RUNNING",
      "StateChangeReason": {
        "Message": ""
      }
    },
    "Name": "MASTER",
    "InstanceGroupType": "MASTER",
    "Id": "ig-2A1234567XP",
    "Configurations": [],
    "InstanceType": "m5.xlarge",
    "Market": "ON_DEMAND",
    "RunningInstanceCount": 1
  }
],
"Applications": [
  {
    "Version": "1.0.0",
    "Name": "Hive"
  },
  {
    "Version": "2.6.0",
    "Name": "Hadoop"
  },
  {
    "Version": "0.14.0",
    "Name": "Pig"
  }
]

```

```

        "Version": "1.4.1",
        "Name": "Spark"
    }
],
"BootstrapActions": [],
"MasterPublicDnsName": "ec2-X-X-X-X.compute-1.amazonaws.com",
"AutoTerminate": false,
"Id": "j-jobFlowID",
"Configurations": [
    {
        "Properties": {
            "hadoop.security.groups.cache.secs": "250"
        },
        "Classification": "core-site"
    },
    {
        "Properties": {
            "mapreduce.tasktracker.reduce.tasks.maximum": "5",
            "mapred.tasktracker.map.tasks.maximum": "2",
            "mapreduce.map.sort.spill.percent": "90"
        },
        "Classification": "mapred-site"
    },
    {
        "Properties": {
            "hive.join.emit.interval": "1000",
            "hive.merge.mapfiles": "true"
        },
        "Classification": "hive-site"
    }
]
}
}

```

Example 按创建日期列出集群

要检索特定日期范围内创建的集群，请使用 `list-clusters` 命令与 `--created-after` 和 `--created-before` 参数。

以下命令将列出在 2019 年 10 月 9 日和 2019 年 10 月 12 日之间创建的所有集群。

```
aws emr list-clusters --created-after 2019-10-09T00:12:00 --created-before 2019-10-12T00:12:00
```

Example 按状态列出集群

要按状态列出集群，使用 `list-clusters` 命令与 `--cluster-states` 参数。有效集群状态包括：STARTING、BOOTSTRAPPING、RUNNING、WAITING、TERMINATING、TERMINATED 和 TERMINATED_WITH_ERRORS。

```
aws emr list-clusters --cluster-states TERMINATED
```

您还可使用以下快捷方式参数来列出处于指定状态的所有集群：

- `--active` 筛选处于 STARTING、BOOTSTRAPPING、RUNNING、WAITING 或 TERMINATING 状态的集群。
- `--terminated` 筛选处于 TERMINATED 状态的集群。
- `--failed` 参数筛选处于 TERMINATED_WITH_ERRORS 状态的集群。

以下命令返回相同的结果。

```
aws emr list-clusters --cluster-states TERMINATED
```

```
aws emr list-clusters --terminated
```

有关集群状态的更多信息，请参阅[了解集群的生命周期](#)。

使用 Amazon EMR 增强步骤调试

如果 Amazon EMR 步骤失败，并且您通过 5.x 版或更高版本的 AMI 使用步骤 API 操作提交了工作，则 Amazon EMR 可以在某些情况下通过 API 确定并返回步骤失败的根本原因，以及相关日志文件的名称和部分应用程序堆栈跟踪。例如，可以确定以下失败：

- 常见 Hadoop 错误，例如输出目录已经存在、输入内容不存在，或应用程序用尽内存。
- Java 错误，例如用不兼容的 Java 版本编译了应用程序，或用找不到的主类运行。
- 访问在 Amazon S3 中存储的对象时发生问题。

此信息可通过[DescribeStep](#)和 [ListSteps](#)API 操作获得。这些操作[StepSummary](#)返回的[FailureDetails](#)字段。要访问 FailureDetails 信息，请使用 Amazon CLI、控制台或 Amazon SDK。

Console

Amazon EMR 新控制台不提供步骤调试。但是，您可以通过以下步骤查看集群终止详细信息。

使用控制台查看失败详细信息

1. [登录 Amazon Web Services 管理控制台](https://console.aws.amazon.com/emr)，然后在 /emr 上打开亚马逊 EMR 控制台。<https://console.aws.amazon.com>
2. EC2在左侧导航窗格的 EMR on 下，选择集群，然后选择要查看的集群。
3. 记下显示在集群详细信息页面上 Summary (摘要) 部分中的 Status (状态) 值。如果状态为 Terminated with errors (因错误而终止)，请将鼠标悬停在文本上以查看集群失败详细信息。

CLI

要查看失败详情，请使用 Amazon CLI

- 要获取某个步骤的失败详细信息 Amazon CLI，请使用describe-step命令。

```
aws emr describe-step --cluster-id j-1K48XXXXXHCb --step-id s-3QM0XXXXXM1W
```

输出将类似如下：

```
{
  "Step": {
    "Status": {
      "FailureDetails": {
        "LogFile": "s3://amzn-s3-demo-bucket/logs/j-1K48XXXXXHCb/steps/
s-3QM0XXXXXM1W/stderr.gz",
        "Message": "org.apache.hadoop.mapred.FileAlreadyExistsException: Output
directory s3://amzn-s3-demo-bucket/logs/beta already exists",
        "Reason": "Output directory already exists."
      },
      "Timeline": {
        "EndDateTime": 1469034209.143,
        "CreationDateTime": 1469033847.105,
        "StartDateTime": 1469034202.881
      },
      "State": "FAILED",
      "StateChangeReason": {}
    },
    "Config": {
```



```
"Args": [
    "wordcount",
    "s3://amzn-s3-demo-bucket/input/input.txt",
    "s3://amzn-s3-demo-bucket/logs/beta"
],
"Jar": "s3://amzn-s3-demo-bucket/jars/hadoop-mapreduce-examples-2.7.2-
amzn-1.jar",
"Properties": {}
},
"Id": "s-3QM0XXXXXM1W",
"ActionOnFailure": "CONTINUE",
"Name": "ExampleJob"
}
}
```

查看 Amazon EMR 应用程序历史记录

您可以在控制台中使用集群详细信息页面查看 Spark 历史记录服务器和 YARN 时间线服务应用程序的详细信息。Amazon EMR 应用程序历史记录可让您更轻松地对活动的任务和任务历史记录进行故障排除和分析。

Note

为了增强可能与 Amazon EMR 结合使用的非控制台应用程序的安全性，应用程序托管域已在公共后缀列表（PSL）中注册。这些托管域的示例包括以下各项：emrstudio-prod.us-east-1.amazonaws.com、emrnotebooks-prod.us-east-1.amazonaws.com、emrappui-prod.us-east-1.amazonaws.com。为进一步增强安全性，如果您需要在默认域名中设置敏感 Cookie，我们建议您使用带 __Host- 前缀的 Cookie。这将有助于保护您的域，防范跨站点请求伪造（CSRF）攻击。有关更多信息，请参阅 Mozilla 开发者网络中的 [Set-Cookie](#) 页面。

Applications（应用程序）选项卡的 Application user interfaces（应用程序用户界面）部分提供多个查看选项，具体取决于集群状态和您在集群上安装的应用程序。

- [集群外访问持久性应用程序用户界面](#)：从 Amazon EMR 版本 5.25.0 开始，Spark UI 和 Spark 历史记录服务器可以使用持久性应用程序用户界面链接。对于 Amazon EMR 版本 5.30.1 及更高版本，Tez UI 和 YARN 时间线服务器也具有持久性应用程序用户界面。YARN 时间线服务器和 Tez UI 是开源应用程序，可提供适用于活动的和已终止的集群的指标。Spark 用户界面提供有关计划程序阶

段和任务、RDD 大小和内存使用情况的详细信息、环境信息以及有关正在运行的执行程序的信息。永久性应用程序 UIs 在集群外运行，因此集群信息和日志在应用程序终止后的 30 天内可用。与集群上的应用程序用户界面不同，永久性应用程序 UIs 不需要您通过 SSH 连接设置 Web 代理。

- **集群上的应用程序用户界面**：可以在集群上运行的应用程序历史记录用户界面各种各样。集群上的用户界面托管在主节点上，并要求您设置到 Web 服务器的 SSH 连接。应用程序终止后，集群上的应用程序用户界面将应用程序历史记录保留一周。有关设置 SSH 隧道的更多信息和说明，请参阅[查看 Amazon EMR 集群上托管的 Web 界面](#)。

除了 Spark 历史记录服务器、YARN 时间线服务器和 Hive 应用程序之外，只能在集群运行时查看集群上的应用程序历史记录。

在 Amazon EMR 中查看持久性应用程序用户界面

从 Amazon EMR 版本 5.25.0 开始，您可以使用集群的 Summary (摘要) 页面或控制台中的 Application user interfaces (应用程序用户界面) 选项卡连接到在集群外托管的持久性 Spark 历史记录服务器应用程序的详细信息。从 Amazon EMR 版本 5.30.1 开始，提供了 Tez UI 和 YARN 时间线服务器持久性应用程序界面。对持久性应用程序历史记录的一键式链接访问提供了以下好处：

- 您可以快速分析活动的作业和作业历史记录并进行故障排除，而无需通过 SSH 连接来设置 Web 代理。
- 您可以访问处于活动状态和终止状态的集群的应用程序历史记录和相关日志文件。日志在应用程序结束后的 30 天内均可用。

在控制台中导航到您的集群详细信息，选择应用程序选项卡。集群启动后，选择您想要的应用程序 UI。应用程序 UI 将在新的浏览器选项卡中打开。有关更多信息，请参阅[监控和检测](#)。

您可以通过 Spark 历史记录服务器、YARN 时间线服务器和 Tez UI 上的链接来查看 YARN 容器日志。

Note

要从 Spark 历史记录服务器、YARN 时间线服务器和 Tez UI 访问 YARN 容器日志，您必须为集群启用 Amazon S3 日志记录。如果未启用日志记录，则指向 YARN 容器日志的链接将不起作用。

日志收集

要启用一键式访问持久性应用程序用户界面，Amazon EMR 需要收集两种类型的日志：

- 应用程序事件日志 会收集到 EMR 系统存储桶中。通过使用 Amazon S3 托管密钥的服务器端加密 (SSE-S3) 对事件日志进行静态加密。如果您为集群使用私有子网，请确保 ARNs 在私有子网的 Amazon S3 策略的资源列表中包含正确的系统存储桶。有关更多信息，请参阅[私有子网的最小 Amazon S3 策略](#)。
- YARN 容量日志收集到您拥有的 Amazon S3 存储桶中。您必须为集群启用日志记录才能访问 YARN 容器日志。有关更多信息，请参阅[配置集群日志记录和调试](#)。

如果您出于隐私原因需要禁用此功能，则可在创建集群时使用引导脚本来停止守护程序，如以下示例所示。

```
aws emr create-cluster --name "Stop Application UI Support" --release-label emr-7.12.0 \
--applications Name=Hadoop Name=Spark --ec2-attributes KeyName=<myEMRKeyName> \
--instance-groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=m3.xlarge \
InstanceGroupType=CORE,InstanceCount=1,InstanceType=m3.xlarge \
InstanceGroupType=TASK,InstanceCount=1,InstanceType=m3.xlarge \
--use-default-roles --bootstrap-actions Path=s3://<region>.elasticmapreduce/bootstrap-
actions/run-if,Args=["instance.isMaster=true","echo Stop Application UI | sudo tee /
etc/apppusher/run-apppusher; sudo systemctl stop apppusher || exit 0"]
```

运行此引导启动脚本后，Amazon EMR 不会将任何 Spark 历史记录服务器或 YARN 时间线服务器事件日志收集到 EMR 系统存储桶中。Application user interfaces (应用程序用户界面) 选项卡上没有可用的应用程序历史记录信息，并且您将不再能够从控制台访问所有应用程序用户界面。

大型 Spark 事件日志文件

在某些情况下，长时间运行的 Spark 作业（例如 Spark 流式处理）和大型作业（例如 Spark SQL 查询）可能会生成大型事件日志。使用大型事件日志，您可以快速耗尽计算实例上的磁盘空间，并在加载 Persistent 时遇到 OutOfMemory 错误 UIs。要避免这些问题，建议您启用 Spark 事件日志滚动和压缩功能。此功能在 Amazon EMR 版本 emr-6.1.0 及更高版本上可用。有关滚动和压缩的更多详细信息，请参阅 Spark 文档中的[对滚动事件日志文件应用压缩](#)。

要激活 Spark 事件日志滚动和压缩功能，请启用以下 Spark 配置设置。

- `spark.eventLog.rolling.enabled`：根据大小启用事件日志滚动。默认情况下，此设置处于禁用状态。

- `spark.eventLog.rolling.maxFileSize`：激活滚动时，指定事件日志文件在滚动之前的最大大小。默认值为 128 MB。
- `spark.history.fs.eventLog.rolling.maxFilesToRetain`：指定要保留的非压缩事件日志文件的最大数量。默认情况下，会保留所有事件日志文件。设置为较小的数字以压缩较旧的事件日志。最小值为 1。

请注意，压缩会尝试排除具有过时事件日志文件的事件，如下所示。如果它确实丢弃了事件，则在 Spark 历史记录服务器 UI 上将看不到它们。

- 已完成作业的事件以及相关阶段或任务事件。
- 终止执行程序的事件。
- 已完成 SQL 查询的事件，以及相关作业、阶段和任务事件。

启动启用滚动和压缩的集群

1. 使用以下配置创建 `spark-configuration.json` 文件。

```
[
  {
    "Classification": "spark-defaults",
    "Properties": {
      "spark.eventLog.rolling.enabled": true,
      "spark.history.fs.eventLog.rolling.maxFilesToRetain": 1
    }
  }
]
```

2. 使用 Spark 滚动压缩配置创建集群，如下所示。

```
aws emr create-cluster \
--release-label emr-6.6.0 \
--instance-type m4.large \
--instance-count 2 \
--use-default-roles \
--configurations file://spark-configuration.json
```

查看持久性应用程序用户界面的权限

以下示例展示了访问持久性应用程序用户界面所需的角色权限。对于启用了运行时角色的集群，这将仅允许用户访问由同一用户身份和运行时角色提交的应用程序。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "elasticmapreduce:CreatePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:DescribePersistentAppUI"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:elasticmapreduce:*:123456789012:cluster/clusterId"
      ],
      "Sid": "AllowELASTICMAPREDUCECreatepersistentappui"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "elasticmapreduce:GetPersistentAppUIPresignedURL"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:elasticmapreduce:*:123456789012:cluster/clusterId",
        "arn:aws:elasticmapreduce:*:123456789012:persistent-app-ui/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEqualsIfExists": {
          "elasticmapreduce:ExecutionRoleArn": [
            "arn:aws:iam::123456789012:role/executionRoleArn"
          ]
        }
      },
      "Sid": "AllowELASTICMAPREDUCEGetpersistentappuipresignedurl"
    }
  ]
}
```

以下示例展示了针对启用了运行时角色的集群移除在持久性应用程序用户界面中查看应用程序的限制所需的角色权限。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "elasticmapreduce:CreatePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:DescribePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:AccessAllEventLogs"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:elasticmapreduce:us-east-1:123456789012:cluster/j-XXXXXXXXXXXXXXX"
      ],
      "Sid": "AllowELASTICMAPREDUCECreatepersistentappui"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "elasticmapreduce:GetPersistentAppUIPresignedURL"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:elasticmapreduce:us-east-1:123456789012:cluster/j-XXXXXXXXXXXXXXX",
        "arn:aws:elasticmapreduce:us-east-1:123456789012:persistent-app-ui/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEqualsIfExists": {
          "elasticmapreduce:ExecutionRoleArn": [
            "arn:aws:iam::123456789012:role/YourExecutionRoleName"
          ]
        }
      },
      "Sid": "AllowELASTICMAPREDUCEGetpersistentappuipresignedurl"
    }
  ]
}
```

注意事项和限制

一键式访问持久性应用程序用户界面当前具有以下限制。

- 当应用程序详细信息显示在 Spark 历史记录服务器 UI 上时，至少会有两分钟的延迟。
- 仅当应用程序的事件日志目录位于 HDFS 中时，此功能才起作用。默认情况下，Amazon EMR 将事件日志存储在 HDFS 的目录中。如果您将默认目录更改为其它文件系统（例如 Amazon S3），则此功能将不起作用。
- 此功能目前不适用于具有多个主节点的 EMR 集群或与 Amazon Lake Formation 集成的 EMR 集群。
- 要启用一键式访问持久性应用程序用户界面，您必须有权对 Amazon EMR 执行 `CreatePersistentAppUI`、`DescribePersistentAppUI` 和 `GetPersistentAppUIPresignedURL` 操作。如果您拒绝 IAM 主体对这些操作的权限，则传播权限更改所需的时间大约为 5 分钟。
- 如果某集群启用了运行时角色，则当通过 Persistent App UI 访问 Spark History Server 时，只有在运行时角色提交 Spark 作业后，用户才能访问 Spark 作业。
- 如果某集群启用了运行时角色，则每个用户只能访问由同一用户身份和运行时角色提交的应用程序。
- 要针对启用了运行时角色的集群在持久性应用程序用户界面中查看所有应用程序，需要对 Amazon EMR 执行 `AccessAllEventLogs` 操作。
- 如果在正在运行的集群中重新配置应用程序，则将无法通过应用程序 UI 获取应用程序历史记录。
- 对于每个应用程序 Amazon Web Services 账户，活动应用程序的默认限制 UIs 为 200。
- 在下文中 Amazon Web Services 区域，您可以通过 Amazon EMR 6.14.0 及更高版本 UIs 从控制台访问应用程序：
 - 亚太地区（雅加达）（ap-southeast-3）
 - 欧洲（西班牙）（eu-south-2）
 - 亚太地区（墨尔本）（ap-southeast-4）
 - 以色列（特拉维夫）（il-central-1）
 - 中东（阿联酋）（me-central-1）
- 在下文中 Amazon Web Services 区域，您可以通过 Amazon EMR 5.25.0 及更高版本 UIs 从控制台访问应用程序：
 - 美国东部（弗吉尼亚州北部）（us-east-1）
 - 美国西部（俄勒冈州）（us-west-2）
 - 亚太地区（孟买）（ap-south-1）
 - 亚太地区（首尔）（ap-northeast-2）

- 亚太地区 (新加坡) (ap-southeast-1)
- 亚太地区 (悉尼) (ap-southeast-2)
- 亚太地区 (东京) (ap-northeast-1)
- 加拿大 (中部) (ca-central-1)
- 南美洲 (圣保罗) (sa-east-1)
- 欧洲地区 (法兰克福) (eu-central-1)
- 欧洲地区 (爱尔兰) (eu-west-1)
- 欧洲地区 (伦敦) (eu-west-2)
- 欧洲地区 (巴黎) (eu-west-3)
- 欧洲地区 (斯德哥尔摩) (eu-north-1)
- 中国 (北京) (cn-north-1)
- 中国 (宁夏) (cn-northwest-1)

在 Amazon EMR 中查看高级应用程序历史记录

Note

建议您使用持久性应用程序界面来改善用户体验，应用程序历史记录可保留长达 30 天。此页面上描述的高级应用程序历史记录在新的 Amazon EMR 控制台 (<https://console.aws.amazon.com/emr>) 中不可用。有关更多信息，请参阅 [在 Amazon EMR 中查看持久性应用程序用户界面](#)。

对于 Amazon EMR 发行版 5.8.0 到 5.36.0 以及 6.8.0 或更低版本的 6.x 发行版，您可以从 Amazon EMR 旧控制台的 Application user interfaces (应用程序用户界面) 选项卡查看高级别应用程序历史记录。在应用程序完成后，Amazon EMR Application user interface (应用程序用户界面) 会将应用程序历史记录摘要保留七天。

注意事项和限制

当您使用旧版 Amazon EMR 控制台中的应用程序用户界面选项卡时，请注意以下限制。

- 在使用 Amazon EMR 5.8.0 到 5.36.0 以及 6.8.0 或更低版本的 6.x 发行版时，您只能访问高级别应用程序历史记录功能。自 2023 年 1 月 23 日起，Amazon EMR 将停止所有版本的高级别应用程序历

- 史记录。如果您使用 Amazon EMR 版本 5.25.0 或更高版本，我们建议您改用持久性应用程序用户界面。
- 高级别应用程序历史记录功能不支持 Spark Streaming 应用程序。
 - 目前，具有多个主节点的 Amazon EMR 集群或与 Amazon Lake Formation集成的 EMR 集群不支持一键式访问持久性的应用程序用户界面。

示例：查看高级别应用程序历史记录

以下序列演示了如何使用旧控制台集群详细信息页面上的 Application user interfaces (应用程序用户界面) 选项卡，通过 Spark 或 YARN 应用程序深入了解任务详细信息。

要查看集群详细信息，请从 Clusters (集群) 列表中选择集群 Name (名称)。要查看有关 YARN 容器日志的信息，您必须为集群启用日志记录。有关更多信息，请参阅[配置集群日志记录和调试](#)。对于 Spark 应用程序历史记录，摘要表中提供的信息只是通过 Spark 历史记录服务器 UI 提供的信息的一个子集。

在 High-level application history (高级别应用程序历史记录) 下的 Application user interfaces (应用程序用户界面) 选项卡下，您可以展开一行以显示 Spark 应用程序的诊断摘要，或选择 Application ID (应用程序 ID) 链接以查看有关不同应用程序的详细信息。

Cluster: Development Cluster

Waiting

Cluster ready to run steps.

Summary

Application user interfaces

Monitoring

Hardware

Configurations

Events

Steps

Bootstrap actions

Persistent application user interfaces

Applications installed on the Amazon EMR cluster publish user interfaces (UI) as web sites to monitor cluster activity. Persistent UI logs are available for 30 days after an application ends. Persistent UI don't required SSH tunneling. They are hosted off of the cluster.

Application user interface

YARN timeline server

Tez UI

Spark history server

On-cluster application user interfaces

On-cluster UI are available only while clusters are running. Because they are hosted on the master node, on-cluster UI require a connection via SSH tunneling. Set up SSH tunneling before accessing these application UI. [Learn more](#)

Application	User interface URL	Status
Spark History Server	http://compute-1.amazonaws.com:18080/	SSH tunnel not enabled

High-level application history

Amazon EMR collects information from YARN applications on your cluster and keeps a summary of historical information for seven days after applications have completed. [Learn more](#)

YARN applications (5)

Filter: All applications

Filter applications ...

5 applications (all loaded)

Application ID	Type	Action	Status	Start time (UTC-7)	Duration	Finish time (UTC-7)	User
▶ application_1590503538546_0005	TEZ	HIVE-62d52467-d2ac-4430-98b9-9859317f5673	Succeeded	2020-05-26 07:56 (UTC-7)	5.2 min	2020-05-26 08:02 (UTC-7)	hadoop
▶ application_1590503538546_0004	TEZ	HIVE-ea51ce39-4c0f-44f9-9613-bc8037f07710	Succeeded	2020-05-26 07:56 (UTC-7)	5.2 min	2020-05-26 08:02 (UTC-7)	hadoop
▼ application_1590503538546_0003	Spark	Spark shell	Succeeded	2020-05-26 07:50 (UTC-7)	5.5 min	2020-05-26 07:56 (UTC-7)	hadoop
Diagnostics: Succeeded							
▶ application_1590503538546_0002	Spark	Spark shell	Succeeded	2020-05-26 07:47 (UTC-7)	2.1 min	2020-05-26 07:49 (UTC-7)	hadoop
▶ application_1590503538546_0001	TEZ	HIVE-a5e557a7-dfbe-4577-87ed-4326eb7cc0f3	Succeeded	2020-05-26 07:33 (UTC-7)	5.2 min	2020-05-26 07:38 (UTC-7)	hive

当您选择 Application ID (应用程序 ID) 链接时，UI 会更改以显示该应用程序的 YARN application (YARN 应用程序) 详细信息。在 YARN application (YARN 应用程序) 详细信息的 Jobs (任务) 选项卡中，您可以选择任务的 Description (描述) 链接以显示该任务的详细信息。

Cluster: Development Cluster

Waiting

Cluster ready to run steps.

Summary

Application user interfaces

Monitoring

Hardware

Configurations

Events

Steps

Bootstrap actions

Persistent application user interfaces

Applications installed on the Amazon EMR cluster publish user interfaces (UI) as web sites to monitor cluster activity. Persistent UI logs are available for 30 days after an application ends. Persistent UI don't required SSH tunneling. They are hosted off of the cluster.

Application user interface

[YARN timeline server](#)

[Tez UI](#)

[Spark history server](#)

On-cluster application user interfaces

On-cluster UI are available only while clusters are running. Because they are hosted on the master node, on-cluster UI require a connection via SSH tunneling. Set up SSH tunneling before accessing these application UI. [Learn more](#)

Application	User interface URL	Status
Spark History Server	http://...compute-1.amazonaws.com:18080/	SSH tunnel not enabled

High-level application history

[YARN applications](#) > application_1590503538546_0003 (Spark)

Jobs

Stages

Executors

User: hadoop

Total uptime: 5.6 min

Completed jobs: 10

Event timeline

Jobs (10)

Filter: 10 jobs (all loaded)

Job ID	Status	Description	Submitted (UTC-7)	Duration	Stages succeeded / total	Tasks succeeded / total
9	Succeeded	collect at HoodieCopyOnWriteTable.java:329	2020-05-26 07:52 (UTC-7)	82 ms	2 / 2	4 / 4
8	Succeeded	collect at HoodieCopyOnWriteTable.java:304	2020-05-26 07:52 (UTC-7)	1 s	1 / 1	2 / 2
7	Succeeded	collect at AbstractHoodieWriteClient.java:140	2020-05-26 07:52 (UTC-7)	63 ms	1 / 6	1 / 4,503
6	Succeeded	count at HoodieSparkSqlWriter.scala:257	2020-05-26 07:52 (UTC-7)	6 s	2 / 6	1,501 / 4,503
5	Succeeded	countByKey at WorkloadProfile.java:67	2020-05-26 07:52 (UTC-7)	9 s	5 / 6	6,001 / 6,002
4	Succeeded	countByKey at HoodieBloomIndex.java:174	2020-05-26 07:52 (UTC-7)	4 s	2 / 3	3,000 / 3,001
3	Succeeded	collect at HoodieBloomIndex.java:218	2020-05-26 07:52 (UTC-7)	3 s	1 / 1	1 / 1
2	Succeeded	collect at HoodieBloomIndex.java:205	2020-05-26 07:52 (UTC-7)	3 s	1 / 1	1 / 1
1	Succeeded	countByKey at HoodieBloomIndex.java:141	2020-05-26 07:52 (UTC-7)	7 s	3 / 3	3,001 / 3,001
0	Succeeded	isEmpty at HoodieSparkSqlWriter.scala:142	2020-05-26 07:52 (UTC-7)	8 s	1 / 1	1 / 1

在任务详细信息页面上，您可以展开有关各个任务阶段的信息，然后选择 Description (描述) 链接以查看阶段详细信息。

Cluster: Development Cluster Waiting Cluster ready to run steps.

- Summary
- Application user interfaces
- Monitoring
- Hardware
- Configurations
- Events
- Steps
- Bootstrap actions

Persistent application user interfaces

Applications installed on the Amazon EMR cluster publish user interfaces (UI) as web sites to monitor cluster activity. Persistent UI logs are available for 30 days after an application ends. Persistent UI don't required SSH tunneling. They are hosted off of the cluster.

Application user interface ↗
YARN timeline server
Tez UI
Spark history server

On-cluster application user interfaces

On-cluster UI are available only while clusters are running. Because they are hosted on the master node, on-cluster UI require a connection via SSH tunneling. Set up SSH tunneling before accessing these application UI. [Learn more](#) [↗](#)

Application	User interface URL ↗	Status
Spark History Server	http://compute-1.amazonaws.com:18080/	SSH tunnel not enabled

High-level application history

[YARN applications](#) > application_1590503538546_0003 (Spark) [↗](#)

- Jobs
- Stages
- Executors

Jobs > Job 9

Status: Succeeded

Completed stages: 2

▶ Event timeline

Stages (2)

Filter: Filter stages ...		2 stages (all loaded) 							
Stage ID	Status	Description	Submitted (UTC-7)	Duration	Tasks succeeded / total	Input	Output	Shuffle read	Shuffle write
 29	Completed	collect at HoodieCopyOnWriteTable.java:329	2020-05-26 07:52 (UTC-7)	20 ms	2 / 2				
Details: org.apache.spark.api.java.AbstractJavaRDDLike.collect(JavaRDDLike.scala:45) org.apache.hudi.table.HoodieCopyOnWriteTable.clean(HoodieCopyOnWriteTable.java:329) org.apache.hudi.client.HoodieCleanClient.runClean(HoodieCleanClient.java:163) org.apache.hudi.client.HoodieCleanClient.clean(HoodieCleanClient.java:98) org.apache.hudi.client.HoodieWriteClient.clean(HoodieWriteClient.java:835) org.apache.hudi.client.HoodieWriteClient.postCommit(HoodieWriteClient.java:512) org.apache.hudi.client.AbstractHoodieWriteClient.commit(AbstractHoodieWriteClient.java:157) org.apache.hudi.client.AbstractHoodieWriteClient.commit(AbstractHoodieWriteClient.java:101) org.apache.hudi.client.AbstractHoodieWriteClient.commit(AbstractHoodieWriteClient.java:92) org.apache.hudi.HoodieSparkSqlWriter\$.checkWriteStatus(HoodieSparkSqlWriter.scala:263) org.apache.hudi.HoodieSparkSqlWriter\$.write(HoodieSparkSqlWriter.scala:184) org.apache.hudi.DefaultSource.createRelation(DefaultSource.scala:91) org.apache.spark.sql.execution.datasources.SaveIntoDataSourceCommand.run(SaveIntoDataSourceCommand.scala:46) org.apache.spark.sql.execution.command.ExecutedCommandExec.sideEffectResult(commands.scala:70) org.apache.spark.sql.execution.command.ExecutedCommandExec.sideEffectResult(commands.scala:68) org.apache.spark.sql.execution.command.ExecutedCommandExec.doExecute(commands.scala:86) org.apache.spark.sql.execution.SparkPlan.\$anonfun\$execute\$1(SparkPlan.scala:131) org.apache.spark.sql.execution.SparkPlan.\$anonfun\$executeQuery\$1(SparkPlan.scala:156) org.apache.spark.rdd.RDDOperationScope\$.withScope(RDDOperationScope.scala:151) org.apache.spark.sql.execution.SparkPlan.executeQuery(SparkPlan.scala:152)									
▶ 28	Completed	mapPartitionsToPair at HoodieCopyOnWriteTable.java:329	2020-05-26 07:52 (UTC-7)	31 ms	2 / 2				

在阶段详细信息页面上，您可以查看阶段任务和执行程序的关键指标。您还可以使用 View logs (查看日志) 链接查看任务和执行程序日志。

High-level application history

YARN applications > application_1590503538546_0003 (Spark)

Jobs

Stages

Executors

Jobs > Job 9 > Stage 29 (attempt 0)

Total time across all tasks: 8 ms

Locality level summary: Process local: 2

Event timeline

Summary metrics for 2 completed tasks

Metric	Min	25th percentile	Median	75th percentile	Max
Duration	4 ms	4 ms	4 ms	4 ms	4 ms
GC time					
Result serialization time					
Task deserialization time	5 ms	5 ms	13 ms	13 ms	13 ms

Aggregated metrics by executor (2)

Filter: 2 executors (all loaded)

Executor ID	Address	Task time	Total tasks	Failed tasks	Succeeded tasks	Blacklisted
12	ip-192-168-1-233.ec2.internal:36779 View logs	12 ms	1	0	1	No
18	ip-192-168-1-9.ec2.internal:37667 View logs	20 ms	1	0	1	No

Tasks (2)

Filter: 2 tasks (all loaded)

ID	Attempt	Status	Locality level	Executor ID / Host	Launch time (UTC-7)	Duration	Task deserialization time	GC time	Result serialization time	Errors
13511	0	Succeeded	Process local	12 / ip-192-168-1-233.ec2.internal View logs	2020-05-26 07:52 (UTC-7)	12 ms	5 ms			
13512	0	Succeeded	Process local	18 / ip-192-168-1-9.ec2.internal View logs	2020-05-26 07:52 (UTC-7)	20 ms	13 ms			

查看 Amazon EMR 日志文件

Amazon EMR 和 Hadoop 都可以生成日志文件，报告集群上的状态。默认情况下，这些会写入 /mnt/var/log/ 目录中的主节点。根据您在启动时如何配置集群，这些日志还可能归档到 Amazon S3，并可通过图形调试工具进行查看。

有多种类型的日志写入主节点。Amazon EMR 会写入步骤、引导操作和实例状态日志。Apache Hadoop 写入的日志会报告作业、任务和任务尝试的处理情况。Hadoop 还会记录守护程序的日志。[有关 Hadoop 编写的日志的更多信息，请访问 http://hadoop.apache.org/docs/stable/hadoop-project-dist/hadoop-common/ClusterSetup.html。](http://hadoop.apache.org/docs/stable/hadoop-project-dist/hadoop-common/ClusterSetup.html)

查看主节点上的日志文件

下表列出了主节点上可能显示的一些日志文件。

位置	说明
/emr/instance-controller/log/bootstrap-动作	引导操作处理期间写入的日志。
/mnt/var/log/hadoop-state-pusher	Hadoop 状态推送进程写入的日志。
/emr/instance-controller/log	实例控制器日志。
/emr/instance-state	实例状态日志。这些日志中包含有关 CPU、内存状态和节点的垃圾收集器线程的信息。
/emr/service-nanny	nanny 服务流程写入的日志。
/mnt/var/log/ <i>application</i>	特定于应用程序 (如 Hadoop、Spark 或 Hive) 的日志。
/mnt/var/log/hadoop/steps/ <i>N</i>	步骤日志，其中包含有关步骤处理的信息。的值<i>N</i>表示亚马逊 EMR 分配的 stepID。例如，一个集群有两个步骤：s-1234ABCDEFGH 和 s-5678IJKLMNOP。第一步位于 /mnt/var/log/hadoop/steps/s-1234ABCDEFGH/ 中，第二步位于 /mnt/var/log/hadoop/steps/s-5678IJKLMNOP/ 中。 Amazon EMR 写入的步骤日志如下。 • 控制器：有关步骤处理的信息。如果您的步骤在加载时失败，您可以在此日志中找到堆栈跟踪。 • syslog：描述步骤中 Hadoop 任务的执行情况。 • stderr：Hadoop 处理步骤时的标准错误通道。 • stdout：Hadoop 处理步骤时的标准输出通道。

使用 Amazon CLI查看主节点上的日志文件。

1. 如 [使用 SSH 连接到 Amazon EMR 集群主节点](#) 中所述使用 SSH 连接主节点。
2. 导航到您希望查看的、包含日志文件信息的目录。上表提供了一系列可用的、用户也可以搜索到的日志文件类型。以下示例演示用于导航到 ID 为 s-1234ABCDEFGH 的步骤日志的命令。

```
cd /mnt/var/log/hadoop/steps/s-1234ABCDEFGH/
```

3. 使用您选择的文件查看器来查看日志文件。以下示例使用 Linux less 命令查看 controller 日志文件。

```
less controller
```

查看归档到 Amazon S3 的日志文件

默认情况下，使用控制台启动的 Amazon EMR 集群会自动将日志文件归档到 Amazon S3。您可以指定自己的日志路径，也可以允许控制台自动为您生成日志路径。对于使用 CLI 或 API 启动的集群，您必须手动配置 Amazon S3 日志归档。

将 Amazon EMR 配置为将日志文件存档到 Amazon S3 时，它会将文件存储在您指定的 S3 位置，即 *cluster-id* /文件夹，其中*cluster-id*是集群 ID。

下表列出了 Amazon S3 上可能显示的一些日志文件。

位置	说明
//node <i>cluster-id</i> /	节点日志，包括引导操作、实例状态和此节点的应用程序日志。每个节点的日志存储在标有该节点 EC2 实例标识符的文件夹中。
// <i>cluster-id</i> node/ <i>instance-id</i> / <i>application</i>	由每个应用程序或与应用程序关联的守护进程创建的日志。例如，Hive 服务器日志位于 <i>cluster-id</i> /node/ <i>instance-id</i> /hive/hive-server.log 中。
// <i>cluster-id</i> step <i>step-id</i> s//	步骤日志，其中包含有关步骤处理的信息。的值 <i>step-id</i> 表示 Amazon EMR 分配的步骤编号。例如，一个集群有两个步骤：s-1234ABC

位置	说明
	DEFGH 和 s-5678IJKLMNOP 。第一步位于 /mnt/var/log/hadoop/steps/s-1234ABCDEFGH/ 中，第二步位于 /mnt/var/log/hadoop/steps/s-5678IJKLMNOP/ 中。 Amazon EMR 写入的步骤日志如下。 • 控制器：有关步骤处理的信息。如果您的步骤在加载时失败，您可以在此日志中找到堆栈跟踪。 • syslog：描述步骤中 Hadoop 任务的执行情况。 • stderr：Hadoop 处理步骤时的标准错误通道。 • stdout：Hadoop 处理步骤时的标准输出通道。
<code>/cluster-id /容器</code>	应用程序容器日志。每个 YARN 应用程序的日志均存储在这些位置。
<code>//hadoop-mapred cluster-id uce/</code>	包含有关配置详细信息和作业历史记录信息的日志。 MapReduce

使用 Amazon S3 控制台查看存档到 Amazon S3 的日志文件

1. 登录 Amazon Web Services 管理控制台 并打开 Amazon S3 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/s3/>。
2. 打开您在配置集群时指定的 S3 存储桶，以便将日志文件归档在 Amazon S3 中。
3. 导航到包含待显示信息的日志文件。上表提供了一系列可用的、用户也可以搜索到的日志文件类型。
4. 下载日志文件对象以进行查看。有关说明，请参阅[下载对象](#)。

在 Amazon 中查看集群实例 EC2

为了帮助您管理资源，Amazon EC2 允许您以标签的形式为资源分配元数据。每个 Amazon EC2 标签都由一个键和一个值组成。标签允许您以不同的方式对 Amazon EC2 资源进行分类：例如，按用途、所有者或环境进行分类。

您可以根据标签搜索和筛选资源。您通过 Amazon 账户为资源分配的标签仅供您使用。共享该资源的其它账户无法查看您的标签。

Amazon EMR 会自动使用键值对对其启动的每个 EC2 实例进行标记。这些键可标识该实例所属的集群和实例组。这样可以轻松筛选您的 EC2 实例，例如，仅显示属于特定集群的实例，或者显示该任务的实例组中所有当前正在运行的实例。如果您同时运行多个集群或管理大量 EC2 实例，则此功能特别有用。

这些是 Amazon EMR 分配的预定义键值对：

键	值	值定义
aws:elasticmapreduce:job-flow-id	<i>job-flow-identifier</i>	为其预置实例的集群的 ID。它以格式 j-XXXXXXX XXXXXX 显示，最长可为 256 个字符。
aws:elasticmapreduce:instance-group-role	<i>group-role</i>	实例组的类型，输入为以下值之一：master、core、或 task。

您可以对 Amazon EMR 添加的标签进行查看和筛选。有关更多信息，请参阅 Amazon EC2 用户指南中的[使用标签](#)。因为 Amazon EMR 设置的标签都属于系统标签，无法编辑也无法删除，所以有关显示和筛选标签的部分与此内容是最相关的。

 Note

当 EC2 实例的状态更新为“正在运行”时，Amazon EMR 会向其添加标签。如果在 EC2 实例配置时间与其状态设置为“运行”之间出现延迟，则实例启动后将显示 Amazon EMR 设置的标签。如果您没有看到这些标签，请等待几分钟，并刷新一下视图。

CloudWatch 来自 Amazon EMR 的事件和指标

使用事件和指标，以跟踪 Amazon EMR 集群的活动和运行状况。事件对于监控集群中的特定情况（如当集群状态从“starting（正在启动）”更改为“running（正在运行）”时）非常有用。指标对于监控特定的值（如 HDFS 在集群中使用的可用磁盘空间比例）非常有用。

有关 CloudWatch 活动的更多信息，请参阅 [Amazon CloudWatch Events 用户指南](#)。有关 CloudWatch 指标的更多信息，请参阅[亚马逊 CloudWatch 用户指南中的使用亚马逊 CloudWatch 指标和创建亚马逊 CloudWatch 警报](#)。

主题

- [使用监控 Amazon EMR 指标 CloudWatch](#)
- [使用以下方式监控 Amazon EMR 事件 CloudWatch](#)
- [回应来自亚马逊 EMR CloudWatch 的事件](#)

使用监控 Amazon EMR 指标 CloudWatch

每五分钟更新一次，并自动收集每个 Amazon EMR 集群 CloudWatch 的指标并将其推送到每个 Amazon EMR 集群。此时间间隔是不可配置的。中报告的亚马逊 EMR 指标不收取任何费用。CloudWatch 这些五分钟的数据点指标会归档 63 天，之后数据将被丢弃。

如何使用 Amazon EMR 指标？

下表显示了 Amazon EMR 报告指标的常见用途。这些是入门建议，并不全面。有关由 Amazon EMR 报告的指标的完整列表，请参阅[亚马逊 EMR 在中报告的指标 CloudWatch](#)。

如何？	相关指标
跟踪我的集群进展	查看 RunningMapTasks 、Remaining MapTasks 、RunningReduceTasks 和 RemainingReduceTasks 指标。
检测处于空闲状态的集群	IsIdle 指标可跟踪某个集群 (非当前运行任务) 是否正在实时运行。您可以设置当集群闲置达到给定时长 (例如 30 分钟) 时便可引发的警报。
检测节点何时用尽存储空间	MRUnhealthyNodes 指标跟踪一个或多个核心节点或任务节点何时用尽本地磁盘存储空间并

如何？	相关指标
	转换到 UNHEALTHY YARN 状态。例如，核心节点或任务节点在磁盘中的运行空间不足，并将无法运行任务。
检测集群何时用尽存储空间	HDFSUtilization 指标监控集群的组合 HDFS 容量，可能需要调整集群大小以添加更多核心节点。例如，HDFS 利用率较高，这可能会影响任务和集群运行状况。
检测集群何时以更少容量运行	MRLostNodes 指标跟踪一个或多个核心节点或任务节点何时无法与主节点通信。例如，主节点无法访问核心节点或任务节点。

有关更多信息，请参阅[Amazon EMR 集群终止并显示 NO_SLAVE_LEFT，核心节点为 FAILED_BY_MASTER](#)和[AWS Support-AnalyzeEMRLogs](#)。

亚马逊 EMR 的访问 CloudWatch 指标

您可以使用亚马逊 EMR 控制台或控制台查看 Amaz CloudWatch on EMR 向其报告的指标。CloudWatch 您也可以使用 CloudWatch CLI 命令[mon-get-stats](#)或 CloudWatch [GetMetricStatistics](#) API 检索指标。有关 CloudWatch 使用查看或检索 Amazon EMR 指标的更多信息，请参阅 [CloudWatch 亚马逊用户指南](#)。

Console

使用控制台查看指标

1. [登录 Amazon Web Services 管理控制台](#)，然后在 /emr 上打开亚马逊 EMR 控制台。<https://console.aws.amazon.com>
2. EC2 在左侧导航窗格的 EMR on 下，选择集群，然后选择要查看其指标的集群。集群详细信息页面随即打开。
3. 在集群详细信息页面上选择 Monitoring (监控) 选项卡。选择 Cluster Status (集群状态)、Node Status (节点状态) 或 Inputs and outputs (输入和输出) 选项中的任何一个，以加载有关集群进度和运行状况的报告。
4. 选择要查看的指标之后，您可以放大每个图表。要筛选图表的时间范围，请选择预填选项或选择 Custom (自定义)。

亚马逊 EMR 在中报告的指标 CloudWatch

下表列出了 Amazon EMR 在控制台中报告并推送到的指标。CloudWatch

Amazon EMR 指标

Amazon EMR 将多个指标的数据发送到。CloudWatch所有 Amazon EMR 集群会以五分钟的间隔自动发送指标。指标会存档两周。两周后，数据会被丢弃。

AWS/ElasticMapReduce 命名空间包括以下指标。

 Note

Amazon EMR 从集群中提取指标。如果无法连接到集群，则在此集群再次变成可用状态之前，EMR 将不会报告任何指标。

以下指标适用于 Hadoop 2.x 版本上运行的集群。

指标	说明
集群状态	
IsIdle	指示集群不再执行任务，但仍处于活动状态并会产生费用。如果没有任何任务和任务处于运行状态，则此指标设置为 1；否则设置为 0。系统每隔五分钟检查一次该值，值为 1 仅表示在检查时集群处于空闲状态，并不表示它整个五分钟内都处于空闲状态。为避免误报，当多次连续 5 分钟检查获得的值均为 1 时，您应提出警报。例如，当该值在三十分钟或更长时间内都为 1 时，您应提出警报。 使用案例：监控集群性能 单位：布尔值
ContainerAllocated	分配的资源容器数量ResourceManager。 使用案例：监控集群进度 单位：计数

指标	说明
ContainerReserved	预留的容器数。 使用案例：监控集群进度 单位：计数
ContainerPending	队列中尚未分配的容器数。 使用案例：监控集群进度 单位：计数
ContainerPendingRatio	待处理容器与已分配容器的比率 ($\text{ContainerPendingRatio} = \text{ContainerPending} / \text{ContainerAllocated}$)。如果 $\text{ContainerAllocated} = 0$ ，则为 $\text{ContainerPendingRatio} = \text{ContainerPending}$ 。的值 $\text{ContainerPendingRatio}$ 代表一个数字，而不是百分比。此值对基于容器分配行为扩展集群资源很有用。 单位：计数
AppsCompleted	提交给 YARN 并且已完成的应用程序数。 使用案例：监控集群进度 单位：计数
AppsFailed	提交给 YARN 并且未能完成的应用程序数。 使用案例：监控集群进度，监控集群运行状况 单位：计数
AppsKilled	提交给 YARN 并且已终止的应用程序数。 使用案例：监控集群进度，监控集群运行状况 单位：计数

指标	说明
AppsPending	提交给 YARN 并且处于挂起状态的应用程序数。 使用案例：监控集群进度 单位：计数
AppsRunning	提交给 YARN 并且正在运行的应用程序数。 使用案例：监控集群进度 单位：计数
AppsSubmitted	提交给 YARN 的应用程序数。 使用案例：监控集群进度 单位：计数
节点状态	
CoreNodesRunning	处于运行状态的核心节点的数量。仅当对应的实例组存在时，才会报告此指标的数据点。 使用案例：监控集群运行状况 单位：计数
CoreNodesPending	等待分配的核心节点的数量。请求的所有核心节点可能不会立即可用；此指标报告挂起的请求。仅当对应的实例组存在时，才会报告此指标的数据点。 使用案例：监控集群运行状况 单位：计数
LiveDataNodes	从 Hadoop 接收任务的数据节点的百分率。 使用案例：监控集群运行状况 单位：百分比

指标	说明
MRTotal节点	目前可供 MapReduce 作业使用的节点数量。等效于 YARN 指标 <code>mapred.resourcemanager.TotalNodes</code> 。 使用案例：监控集群进度 单位：计数 注意：MRTotal节点仅计算系统中当前处于活动状态的节点。YARN 会自动从该计数中删除已终止的节点并停止对其进行跟踪，因此 MRTotal节点指标中不考虑这些节点。
MRActive节点	当前正在运行 MapReduce 任务或作业的节点数量。等效于 YARN 指标 <code>mapred.resourcemanager.NoOfActiveNodes</code> 。 使用案例：监控集群进度 单位：计数
MRLost节点	分配给已标记为 L MapReduce OST 状态的节点的数量。等效于 YARN 指标 <code>mapred.resourcemanager.NoOfLostNodes</code> 。 使用案例：监控集群运行状况，监控集群进度 单位：计数
MRUnhealthy节点	标记为“运行状况不佳”的 MapReduce 作业可用的节点数量。等效于 YARN 指标 <code>mapred.resourcemanager.NoOfUnhealthyNodes</code> 。 使用案例：监控集群进度 单位：计数

指标	说明
MRDecommissioned节点	分配给已标记为“已停用”状态的 MapReduce 应用程序的节点数。等效于 YARN 指标 <code>mapred.resourcemanager.NoOfDecommissionedNodes</code> 。 使用案例：监控集群运行状况，监控集群进度 单位：计数
MRRebooted节点	已重新启动并标记为 MapReduce 已重新启动状态的可用节点的数量。等效于 YARN 指标 <code>mapred.resourcemanager.NoOfRebootedNodes</code> 。 使用案例：监控集群运行状况，监控集群进度 单位：计数
MultiMasterInstanceGroupNodesRunning	正在运行的主节点的数量。 使用案例：监控主节点故障和替换 单位：计数
MultiMasterInstanceGroupNodesRunningPercentage	正在运行的主节点超过所请求的主节点实例计数的百分比。 使用案例：监控主节点故障和替换 单位：百分比
MultiMasterInstanceGroupNodesRequested	请求的主节点数。 使用案例：监控主节点故障和替换 单位：计数
IO	

指标	说明
S3 BytesWritten	写入 Amazon S3 的字节数。此指标仅汇总MapReduce 任务，不适用于 Amazon EMR 上的其他工作负载。 使用案例：分析集群性能，监控集群进度 单位：计数
S3 BytesRead	从 Amazon S3 读取的字节数。此指标仅汇总MapReduce 任务，不适用于 Amazon EMR 上的其他工作负载。 使用案例：分析集群性能，监控集群进度 单位：计数
HDFSUtilization	当前使用的 HDFS 存储的百分率。 使用案例：分析集群性能 单位：百分比
HDFSBytes阅读	从 HDFS 读取的字节数。此指标仅汇总MapReduce 任务，不适用于 Amazon EMR 上的其他工作负载。 使用案例：分析集群性能，监控集群进度 单位：计数
HDFSBytes书面的	写入 HDFS 的字节数。此指标仅汇总MapReduce 任务，不适用于 Amazon EMR 上的其他工作负载。 使用案例：分析集群性能，监控集群进度 单位：计数
MissingBlocks	HDFS 在其中没有副本的数据块的数量。这些数据块可能已损坏。 使用案例：监控集群运行状况 单位：计数

指标	说明
CorruptBlocks	HDFS 报告的受损数据块的数量。 使用案例：监控集群运行状况 单位：计数
TotalLoad	并发数据传输的总数。 使用案例：监控集群运行状况 单位：计数
MemoryTotalMB	集群中的总内存量。 使用案例：监控集群进度 单位：计数
MemoryReservedMB	预留内存量。 使用案例：监控集群进度 单位：计数
MemoryAvailableMB	可供分配的内存量。 使用案例：监控集群进度 单位：计数
YARNMemoryAvailablePercentage	YARN 可用的剩余内存百分比 (YARNMemoryAvailablePercentage = MemoryAvailable MB/ MemoryTotal MB)。 此值对基于 YARN 内存使用量扩展集群资源很有用。 单位：百分比

指标	说明
MemoryAllocatedMB	分配给集群的内存量。 使用案例：监控集群进度 单位：计数
PendingDeletionBlocks	标记为进行删除的数据块数。 使用案例：监控集群进度，监控集群运行状况 单位：计数
UnderReplicatedBlocks	需要复制一次或多次的数据块数。 使用案例：监控集群进度，监控集群运行状况 单位：计数
DfsPendingReplicationBlocks	数据块复制状态：所复制的数据块、复制请求的存在时间以及不成功的复制请求。 使用案例：监控集群进度，监控集群运行状况 单位：计数
CapacityRemainingGB	剩余 HDFS 磁盘容量。 使用案例：监控集群进度，监控集群运行状况 单位：计数

Hadoop 1 指标如下：

指标	说明
集群状态	
IsIdle	指示集群不再执行任务，但仍处于活动状态并会产生费用。 如果没有任何任务和任务处于运行状态，则此指标设置为 1；

指标	说明
	否则设置为 0。系统每隔五分钟检查一次该值，值为 1 仅表示在检查时集群处于空闲状态，并不表示它整个五分钟内都处于空闲状态。为避免误报，当多次连续 5 分钟检查获得的值均为 1 时，您应提出警报。例如，当该值在三十分钟或更长时间内都为 1 时，您应提出警报。 使用案例：监控集群性能 单位：布尔值
JobsRunning	集群中当前处于运行状态的任务数量。 使用案例：监控集群运行状况 单位：计数
JobsFailed	集群中失败的任务数量。 使用案例：监控集群运行状况 单位：计数
映射/减少	
MapTasksRunning	每个作业处于运行中的映射任务的数量。如果您安装了调度器并且有多个任务在运行，那么会生成多个图表。 使用案例：监控集群进度 单位：计数
MapTasksRemaining	每个作业的剩余映射任务的数量。如果您安装了调度器并且有多个任务在运行，那么会生成多个图表。剩余映射任务是指未处于任何以下状态的任务：运行中、已终止或已完成。 使用案例：监控集群进度 单位：计数

指标	说明
MapSlotsOpen	未使用的映射任务容量。该指标将计算为给定集群的最大映射任务数与该集群中当前运行的映射任务总数之差。 使用案例：分析集群性能 单位：计数
RemainingMapTasksPerSlot	剩余映射任务的总数与集群中可用映射插槽总数之比。 使用案例：分析集群性能 单位：比率
ReduceTasksRunning	每个作业处于运行中的缩减任务的数量。如果您安装了调度器并且有多个任务在运行，那么会生成多个图表。 使用案例：监控集群进度 单位：计数
ReduceTasksRemaining	每个作业的剩余缩减任务的数量。如果您安装了调度器并且有多个任务在运行，那么会生成多个图表。 使用案例：监控集群进度 单位：计数
ReduceSlotsOpen	未使用的缩减任务容量。该指标将计算为给定集群的最大缩减任务容量与该集群中当前运行的缩减任务数之差。 使用案例：分析集群性能 单位：计数
节点状态	

指标	说明
CoreNodesRunning	处于运行状态的核心节点的数量。仅当对应的实例组存在时，才会报告此指标的数据点。 使用案例：监控集群运行状况 单位：计数
CoreNodesPending	等待分配的核心节点的数量。请求的所有核心节点可能不会立即可用；此指标报告挂起的请求。仅当对应的实例组存在时，才会报告此指标的数据点。 使用案例：监控集群运行状况 单位：计数
LiveDataNodes	从 Hadoop 接收任务的数据节点的百分率。 使用案例：监控集群运行状况 单位：百分比
TaskNodesRunning	处于运行状态的任务节点的数量。仅当对应的实例组存在时，才会报告此指标的数据点。 使用案例：监控集群运行状况 单位：计数
TaskNodesPending	等待分配的任务节点的数量。请求的所有任务节点可能不会立即可用；此指标报告挂起的请求。仅当对应的实例组存在时，才会报告此指标的数据点。 使用案例：监控集群运行状况 单位：计数

指标	说明
LiveTaskTrackers	处于运行状态的任务跟踪程序的百分率。 使用案例：监控集群运行状况 单位：百分比
IO	
S3 BytesWritten	写入 Amazon S3 的字节数。此指标仅汇总 MapReduce 任务，不适用于 Amazon EMR 上的其他工作负载。 使用案例：分析集群性能，监控集群进度 单位：计数
S3 BytesRead	从 Amazon S3 读取的字节数。此指标仅汇总 MapReduce 任务，不适用于 Amazon EMR 上的其他工作负载。 使用案例：分析集群性能，监控集群进度 单位：计数
HDFSUtilization	当前使用的 HDFS 存储的百分率。 使用案例：分析集群性能 单位：百分比
HDFSBytes阅读	从 HDFS 读取的字节数。 使用案例：分析集群性能，监控集群进度 单位：计数
HDFSBytes书面的	写入 HDFS 的字节数。 使用案例：分析集群性能，监控集群进度 单位：计数

指标	说明
MissingBlocks	HDFS 在其中没有副本的数据块的数量。这些数据块可能已损坏。 使用案例：监控集群运行状况 单位：计数
TotalLoad	集群中所有 DataNodes 人报告的当前读者和作者总数。 用例：诊断高 I/O 可能在多大程度上导致作业执行性能不佳。运行 DataNode 守护程序的工作节点还必须执行映射和减少任务。随着时间的推移，TotalLoad 值持续偏高可能表明高值 I/O 可能是导致性能不佳的一个因素。此值的偶尔峰值属于常见情况，通常不指示问题。 单位：计数

集群容量指标

以下指标指示集群的当前容量或目标容量。仅当启用了托管扩展或自动终止时，这些指标才可用。

对于由实例集组成的集群，将在 Units 中测量集群容量指标。对于由实例组组成的集群，将根据托管扩展策略中使用的单位类型在 Nodes 或 VCPU 中测量集群容量指标。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的[使用 EMR 托管扩展](#)。

指标	说明
- TotalUnitsRequested - TotalNodesRequested - TotalVCPURequested	集群units/nodes/vCPUs中的目标总数，由托管扩展确定。 单位：计数
- TotalUnitsRunning - TotalNodesRunning	正在运行的集群中当前units/nodes/vCPUs可用的总数。当请求集群大小调整时，将在集群中添加或删除新实例后更新此指标。

指标	说明
TotalVCPURunning	单位：计数
- CoreUnitsRequested - CoreNodesRequested - CoreVCPURequested	集群units/nodes/vCPUs中的目标 CORE 数量，由托管扩展确定。 单位：计数
- CoreUnitsRunning - CoreNodesRunning - CoreVCPURunning	集群中当前units/nodes/vCPUs运行的 CORE 数量。 单位：计数
- TaskUnitsRequested - TaskNodesRequested - TaskVCPURequested	集群units/nodes/vCPUs中任务的目标数量，由托管扩展决定。 单位：计数
- TaskUnitsRunning - TaskNodesRunning - TaskVCPURunning	集群中当前units/nodes/vCPUs运行的 TASK 数量。 单位：计数

Amazon EMR 指标的维度

Amazon EMR 数据可以使用下表中的任一维度进行筛选。

维度	说明
JobFlowId	与 集群 ID 相同，它是集群的唯一标识符 (以 j-XXXXXXXXXXXX 形式表示)。您可以通过在 Amazon EMR 控制台中单击集群来找到该值。

使用以下方式监控 Amazon EMR 事件 CloudWatch

Amazon EMR 跟踪事件并在 Amazon EMR 控制台中保存其相关信息最多七天。当集群、实例组、实例集、自动扩缩策略或步骤的状态发生变化时，Amazon EMR 会记录事件。事件捕获事件发生的日期和时间、有关受影响元素的详细信息以及其他关键数据点。

下表列出了 Amazon EMR 事件，以及事件指示的状态或状态变更、事件的严重性、事件类型、事件代码和事件消息。Amazon EMR 将事件表示为 JSON 对象并将其自动发送到事件流。当您使用事件设置事件处理规则时，JSON 对象很重要，因为规则 CloudWatch 会寻求匹配 JSON 对象中的模式。有关更多信息，请参阅 [Amazon E vents 用户指南中的事件和事件模式](#)以及 [Amazon EMR CloudWatch 事件](#)。

 Note

EMR 使用事件代码EC2 配置定期发出事件-实例容量不足。当您的 Amazon EMR 集群在创建集群或调整集群大小操作期间遇到来自 Amazon EMR 的实例集或实例组容量不足错误时，会发生这些事件。一个事件可能不包括 AZs 您已提供的所有实例类型，因为 EMR 仅包含实例类型，并且自上次发出“容量不足”事件以来，AZs 它会尝试在中配置容量。有关如何响应这些事件的更多信息，请参阅[响应 Amazon EMR 集群实例容量不足事件](#)。

集群启动事件

状态或状态变更	严重性	事件类型	事件代码	Message
CREATING	WARN	EMR 实例集预置	EC2 配置-实例容量不足	我们无法为实例队列创建您的

状态或状态变更	严重性	事件类型	事件代码	Message
				Amazon EMR 集群 ClusterId (ClusterName) A Instance FleetID mazon EC2 实例类型的[Instance type1, Instance type2] 竞价容量不足，可用区[Instance type3, Instance type4] 中的实例类型的按需容量不足。[AvailabilityZone1, AvailabilityZone2] 有关如何应对此事件的更多信息，请查看此处的 文档 。

状态或状态变更	严重性	事件类型	事件代码	Message
CREATING	WARN	EMR 实例组预置	EC2 配置-实例容量不足	我们无法为实例组创建您的 Amazon EMR 集群 ClusterId (ClusterName) A InstanceGroupID mazon EC2 实例类型的 [Instance type1, Instance type2] 竞价容量不足，可用区 [Instance type3, Instance type4] 中的实例类型的按需容量不足。 [AvailabilityZone1, AvailabilityZone2] 有关如何应对此事件的更多信息，请查看此处的 文档 。

状态或状态变更	严重性	事件类型	事件代码	Message
CREATING	WARN	EMR 实例集预置	EC2 配置-子网中的可用地址不足	我们无法创建您为实例集 Instance FleetID 请求的 Amazon EMR 集群 ClusterId (ClusterName) ，因为指定的子网 [Subnet1, Subnet2] 没有足够的可用私有 IP 地址来满足您的请求。使用 DescribeSubnets 操作查看您的子网中有多少 IP 地址可用（未使用）。有关如何响应此事件的信息，请参阅 Amazon EC2 API 的错误代码

状态或状态变更	严重性	事件类型	事件代码	Message
CREATING	WARN	EMR 实例组预置	EC2 配置-子网中的可用地址不足	我们无法创建您为实例组 InstanceGroupID 请求的 Amazon EMR 集群 ClusterId (ClusterName) ，因为指定的子网 [Subnet1, Subnet2] 没有足够的可用私有 IP 地址来满足您的请求。使用 DescribeSubnets 操作查看您的子网中有多少 IP 地址可用（未使用）。有关如何响应此事件的信息，请参阅 Amazon EC2 API 的错误代码

状态或状态变更	严重性	事件类型	事件代码	Message
CREATING	WARN	EMR 实例集预置	EC2 配置-已超出 vCPU 限制	Amazon EMR 集群 Instance Fleet ID ClusterId (ClusterName) 中的配置会延迟，因为您已达到分配给中正在运行的实例的 vCPUs (虚拟处理单元) 数量的限制。account (accountId) 有关更多信息，请参阅 Amazon EC2 API 的错误代码
CREATING	WARN	EMR 实例组预置	EC2 配置-已超出 vCPU 限制	由于您已达到分配给账户 Instance Group ID 中 ClusterId 正在运行的实例的 vCPUs (虚拟处理单元) 数量的限制，因此在 Amazon EMR 集群中配置实例组会延迟。(accountId) 有关更多信息，请参阅 Amazon EC2 API 的错误代码

状态或状态变更	严重性	事件类型	事件代码	Message
CREATING	WARN	EMR 实例集预置	EC2 预配置-已超出 Spot 实例数量限制	Amazon EMR 集群 ClusterID (ClusterName) 中的实例集 InstanceFleetID 预置会延迟，因为您在 account (accountId) 中启动的竞价型实例数量已达到上限。有关更多信息，请参阅 Amazon EC2 API 的错误代码 。
CREATING	WARN	EMR 实例组预置	EC2 预配置-已超出 Spot 实例数量限制	Amazon EMR 集群 ClusterID (ClusterName) 中的实例组 InstanceGroupID 预置会延迟，因为您在 account (accountId) 中启动的竞价型实例数量已达到上限。有关更多信息，请参阅 Amazon EC2 API 的错误代码 。

状态或状态变更	严重性	事件类型	事件代码	Message
CREATING	WARN	EMR 实例集预置	EC2 预配置-已超出实例限制	Amazon EMR 集群 ClusterId (ClusterName) 中的实例集 InstanceFleetID 预置会延迟，因为您在 account (accountID) 中并发运行的实例数量已达到上限。有关亚马逊 EC2 服务限制的更多信息，请参阅 亚马逊 EC2 API 的错误代码 。

状态或状态变更	严重性	事件类型	事件代码	Message
CREATING	WARN	EMR 实例组预置	EC2 预配置-已超出实例限制	Amazon EMR 集群 ClusterId (ClusterName) 中的实例组 InstanceGroupID 预置会延迟，因为您在 account (accountID) 中并发运行的实例数量已达到上限。有关亚马逊 EC2 服务限制的更多信息，请参阅 亚马逊 EC2 API 的错误代码 。

状态或状态变更	严重性	事件类型	事件代码	Message
CREATING	WARN	EMR 实例组预置	none	Amazon EMR 集群 ClusterId (ClusterName) 于 Time 创建，并已准备就绪。 -或者- Amazon EMR 集群 ClusterId (ClusterName) 于 Time 完成所有待处理步骤的运行。 Note 处于 WAITING 状态的集群可能仍是正在处理的作业。
STARTING	INFO	EMR 集群状态更改	none	已于 Time 请求 Amazon EMR 集群 ClusterId (ClusterName)，且当前正在创建中。

 **Note**

仅适用于具有实例队列配置且在 Amazon EC2 内选择了多个可用区的集群。

状态或状态变更	严重性	事件类型	事件代码	Message
WAITING	INFO	EMR 集群状态更改	none	Amazon EMR 集群 ClusterId (ClusterName) 于 Time 创建，并已准备就绪。 –或者– Amazon EMR 集群 ClusterId (ClusterName) 于 Time 完成所有待处理步骤的运行。  Note 处于 WAITING 状态的集群可能仍是正在处理的作业。

 Note

当您的 EMR 集群在创建集群或调整集群大小操作期间遇到来自 Amazon EC2 的实例队列或实例组容量不足错误时，会触发 EC2 provisioning - Insufficient Instance Capacity 定期触发带有事件代码的事件。有关如何响应这些事件的更多信息，请参阅 [响应 Amazon EMR 集群实例容量不足事件](#)。

集群终止事件

状态或状态变更	严重性	事件类型	事件代码	Message
TERMINATED	严重性视状态变更原因而定，如下所述： CRITICAL 如果集群因以下任一状态变更原因而终止： INTERNAL_ERROR、VALIDATION_ERROR、INSUFFICIENT_RESOURCES、BOOTSTRAPPING_FAILURE 或 STEP_FAILURE。 INFO 如果集群因以下任一状态变更原因而终止： USER_REQUESTED 或 ALL_STEPS_COMPLETED。	EMR 集群状态更改	none	Amazon EMR 集群 ClusterId (ClusterName) 已于 Time 终止，原因是 StateChangeReason: Code。
TERMINATED_WITH_ERRORS	CRITICAL	EMR 集群状态更改	none	Amazon EMR 集群 ClusterId (ClusterName) 已于 Time 因错误终止，原因是 StateChangeReason: Code。

状态或状态变更	严重性	事件类型	事件代码	Message
				geReason: Code 。
TERMINATE D_WITH_ER RORS	CRITICAL	EMR 集群状态更 改	none	Amazon EMR 集 群 ClusterId (ClusterN ame) 已于 Time 因错误 终止，原因是 StateChan geReason: Code 。

实例集状态更改事件

 Note

实例集配置仅在 Amazon EMR 发行版 4.8.0 及更高版本 (不包括 5.0.0 和 5.0.3) 中可用。

状态或状态变更	严重性	事件类型	事件代码	Message
从 PROVISION ING 到 WAITING	INFO		none	Amazon EMR 集 群 InstanceF leetID 中对实 例集 ClusterId (ClusterN ame) 的预置 已完成。预置已 于 Time 开始， 并且已花费 Num 分钟。实例集 现在的按需容量 为 Num，竞价 型容量为 Num。

状态或状态变更	严重性	事件类型	事件代码	Message
				目标按需容量为 Num，目标竞价型容量为 Num。
从 WAITING 到 RESIZING	INFO		none	对 Amazon EMR 集群 ClusterId (ClusterName) 中实例集 InstanceFleetID 的大小调整已于 Time 开始。实例集的大小从按需容量 Num 调整到目标的 Num，而竞价型容量则从 Num 调整到目标的 Num。

状态或状态变更	严重性	事件类型	事件代码	Message
从 RESIZING 到 WAITING	INFO		none	对 Amazon EMR 集群 ClusterId (Cluster Name) 中的实例集 InstanceFleetID 的大小调整操作已完成。大小调整已于 Time 开始，并且已花费 Num 分钟。实例集现在的按需容量为 Num，竞价型容量为 Num。目标按需容量为 Num，目标竞价型容量为 Num。

状态或状态变更	严重性	事件类型	事件代码	Message
从 RESIZING 到 WAITING	INFO		none	Amazon EMR 集群 ClusterId (Cluster Name) 中的实例集 InstanceFleetID 的大小调整操作已超时并且已停止。大小调整已于 Time 开始，并且在 Num 分钟后停止。实例集现在的按需容量为 Num，竞价型容量为 Num。目标按需容量为 Num，目标竞价型容量为 Num。
SUSPENDED	ERROR		none	由于以下原因，Amazon EMR 集群 ClusterId (ClusterName) 中的实例集 InstanceFleetID 于 Time 被捕获：ReasonDesc。

状态或状态变更	严重性	事件类型	事件代码	Message
RESIZING	WARNING		none	对 Amazon EMR 集群 ClusterId (Cluster Name) 中的实例集 InstanceFleetID 的大小调整操作发生卡顿，原因 为：ReasonDesc 。
WAITING 或 Running	INFO		none	当 Amazon EMR 在可用 区 AvailabilityZone 中 添加竞价型容量 时，无法完成 Amazon EMR 集 群 ClusterId (Cluster Name) 中的实 例集 InstanceFleetID 的大 小调整操作。已 取消您预置额 外 Spot 容量的 请求。有关推荐 的操作，请查看 Amazon EMR 集 群的可用区灵活 性 并重试。

状态或状态变更	严重性	事件类型	事件代码	Message
WAITING 或 Running	INFO		none	Amazon EMR 集群 InstanceFleetID 中的实例集 ClusterId (ClusterName) 的大小调整操作由 Entity 于 Time 启动。

实例集重新配置事件

状态或状态变更	严重性	消息
已请求重新配置实例集	INFO	用户已请求重新配置 Amazon EMR 集群 ClusterId (ClusterName) 中的实例集 InstanceFleetID 。
实例集重新配置开始	INFO	Amazon EMR 已于 Time 开始重新配置 Amazon EMR 集群 ClusterId (ClusterName) 中的实例集 InstanceFleetID 。
实例集重新配置已完成	INFO	Amazon EMR 已完成重新配置 Amazon EMR 集群 ClusterId (ClusterName) 中的实例集 InstanceFleetID 。
实例集重新配置失败	WARNING	Amazon EMR 已于 Time 重新配置 Amazon EMR 集群 ClusterId (ClusterName) 中的实例集 InstanceF

状态或状态变更	严重性	消息
		leetID 失败。重新配置失败是因为 Reason。
实例集重新配置恢复开始	INFO	Amazon EMR 正在将 Amazon EMR 集群 ClusterId (ClusterName) 中的实例集 InstanceFleetID 恢复到之前的成功配置。
实例集重新配置恢复已完成	INFO	Amazon EMR 已完成将 Amazon EMR 集群 ClusterId (ClusterName) 中的实例集 InstanceFleetID 恢复到之前的成功配置。
实例集重新配置恢复失败	CRITICAL	Amazon EMR 已于 Time 将 Amazon EMR 集群 ClusterId (ClusterName) 中的实例集 InstanceFleetID 恢复到之前的成功配置失败。重新配置恢复失败是因为 Reason。
已阻止实例集重新配置恢复	INFO	由于实例集处于 State 状态 , Amazon EMR 于 Time 暂时阻止 Amazon EMR 集群 ClusterId (ClusterName) 中的实例集 InstanceFleetID 。

实例集大小调整事件

事件类型	严重性	事件代码	Message
EMR 实例集调整大小	ERROR	竞价型预置超时	在可用区 AvailabilityZone 中获取竞价型容量时，无法完成 Amazon EMR 集群 ClusterId (ClusterName) 中实例集 InstanceFleetID 的大小调整操作。我们现在已经取消了您的请求并停止尝试预置任何额外的竞价型容量，并且实例集已经预置了 num 的竞价型容量。目标竞价型容量为 num。有关更多信息和建议的操作，请查看 此处 的文档页面，然后重试。
EMR 实例集调整大小	ERROR	按需预置超时	在可用区 AvailabilityZone 中获取按需容量时，无法完成 Amazon EMR 集群 ClusterId (ClusterName) 中实例集 InstanceFleetID 的大小调整操作。我们现在已经取消了您的请求并停止尝试预置任何额外的按需容量，并且实例集已经预置了 num

事件类型	严重性	事件代码	Message
			的按需容量。目标按需容量为 num。有关更多信息和建议的操作，请查看 此处 的文档页面，然后重试。
EMR 实例集调整大小	WARNING	EC2 配置-实例容量不足	我们无法完成 EMR 集群InstanceFleetID 中实例队列的大小调整操作，因为 ClusterId (ClusterName) Ama EC2 zon 的实例类型竞价容量不足，可用区[Instance type3, Instancetype4] 中实例类型的[Instance type1, Instancetype2] 按需容量不足。[AvailabilityZone1] 实例集预置的按需容量为 num，目标按需容量为 num。预置的竞价型容量为 num，目标竞价型容量为 num。有关如何应对此事件的更多信息，请查看此处的 文档 。

事件类型	严重性	事件代码	Message
EMR 实例集调整大小	WARNING	竞价型预置超时：继续调整大小	我们仍在为实例集大小调整操作预置竞价型容量，该操作于 time 在可用区 AvailabilityZone 中 [Instance type1, Instancetype2] 的 Amazon EMR 集群 ClusterId (ClusterName) 中的实例集 ID InstanceFleetID 启动。对于在 time 启动的之前的大小调整操作，超时时间已过期，因此 Amazon EMR 在将请求的 num 实例的 num 添加到您的实例集后停止预置竞价型容量。有关更多信息，请查看 此处 的文档页面。

事件类型	严重性	事件代码	Message
EMR 实例集调整大小	WARNING	按需预置超时：继续调整大小	我们仍在为实例集大小调整操作预置按需容量，该操作于 time 在可用区 AvailabilityZone 中 [Instance type1, Instancetype2] Amazon EMR 集群 ClusterId (ClusterName) 中的实例集 ID InstanceFleetID 启动。对于在 time 启动的之前的大小调整操作，超时时间已过期，因此 Amazon EMR 在将请求的 num 实例的 num 添加到您的实例集后停止预置按需容量。有关更多信息，请查看 此处 的文档页面。

事件类型	严重性	事件代码	Message
EMR 实例集调整大小	WARNING	EC2 配置-子网中的可用地址不足	我们无法完成 Amazon EMR 集群 ClusterId (ClusterName) 中实例集 InstanceFleetID 的调整大小操作，因为指定的子网 [Subnet1, Subnet2] 没有足够的可用私有 IP 地址来满足您的请求。使用 DescribeSubnets 操作查看您的子网中有多少 IP 地址可用（未使用）。有关如何响应此事件的信息，请参阅 Amazon EC2 API 的错误代码 。
EMR 实例集调整大小	WARNING	EC2 置备-已超出 vCPU 限制	Amazon EMR 集群 InstanceFleetID ClusterName 中实例队列的大小会延迟，因为您已达到分配给中正在运行的实例的 vCPUs（虚拟处理单元）数量的限制。account (accountId) 有关更多信息，请参阅 Amazon EC2 API 的错误代码 。

事件类型	严重性	事件代码	Message
EMR 实例集调整大小	WARNING	EC2 预配置-已超出 Spot 实例数量限制	Amazon EMR 集群 ClusterID (ClusterName) 中的实例集 InstanceFleetID 预置会延迟，因为您在 account (accountId) 中启动的竞价型实例数量已达到上限。有关更多信息，请参阅 Amazon EC2 API 的错误代码 。
EMR 实例集调整大小	WARNING	EC2 置备-已超出实例限制	Amazon EMR 集群 ClusterID (ClusterName) 中的实例集 InstanceFleetID 预置会延迟，因为您在 account (accountId) 中运行的按需型实例数量已达到上限。有关 亚马逊 EC2 API 错误代码的更多信息 。

Note

超时到期后，当 Amazon EMR 停止为实例集预置竞价型或按需容量时，就会发出预置超时事件。有关如何响应这些事件的更多信息，请参阅 [响应 Amazon EMR 集群实例集调整大小超时事件](#)。

实例组事件

事件类型	严重性	事件代码	Message
从 RESIZING 到 Running	INFO	none	对 Amazon EMR 集群 ClusterId (ClusterName) 中的实例组 InstanceGroupID 的大小调整操作已完成。它当前拥有 Num 个实例。大小调整操作已于 Time 开始，花费 Num 分钟时间完成。
从 RUNNING 到 RESIZING	INFO	none	对 Amazon EMR 集群 ClusterId (ClusterName) 中实例组 InstanceGroupID 的大小调整已于 Time 开始。它的实例数从 Num 个调整为 Num 个。
SUSPENDED	ERROR	none	由于以下原因，Amazon EMR 集群 ClusterId (ClusterName) 中的实例组 InstanceGroupID 于 Time 被捕获：ReasonDesc。
RESIZING	WARNING	none	对 Amazon EMR 集群 ClusterId (ClusterName) 中的实例组 InstanceG

事件类型	严重性	事件代码	Message
			roupID 的大小调整操作发生卡顿，原因为：ReasonDesc。
EMR 实例组调整大小	WARNING	EC2 配置-实例容量不足	我们无法完成从 EMR 集群InstanceGroupID 中实例组开始的调整大小操作，time因为 ClusterId (ClusterName) Amazon 的可用 EC2 区域[Instance type] 中实例类型的Spot/On Demand容量不足。[AvailabilityZone1] 到目前为止，该实例组的运行实例计数为 num，请求的实例计数为 num。有关如何应对此事件的更多信息，请查看此处的 文档 。

事件类型	严重性	事件代码	Message
EMR 实例组调整大小	WARNING	EC2 配置-子网中的可用地址不足	我们无法完成 Amazon EMR 集群 ClusterId (ClusterName) 中实例组 InstanceGroupID 的调整大小操作，因为指定的子网 [Subnet1, Subnet2] 没有足够的可用私有 IP 地址来满足您的请求。使用 DescribeSubnets 操作查看您的子网中有多少 IP 地址可用（未使用）。有关如何响应此事件的信息，请参阅 Amazon EC2 API 的错误代码 。
EMR 实例组调整大小	WARNING	EC2 置备-已超出 vCPU 限制	Amazon EMR 集群 InstanceGroupID ClusterName 中实例组的大小会延迟，因为您已达到分配给中正在运行的实例的 vCPUs（虚拟处理单元）数量的限制。account (accountId) 有关更多信息，请参阅 Amazon EC2 API 的错误代码 。

事件类型	严重性	事件代码	Message
EMR 实例组调整大小	WARNING	EC2 预配置-已超出 Spot 实例数量限制	Amazon EMR 集群 ClusterID (ClusterName) 中的实例组 InstanceGroupID 预置会延迟，因为您在 account (accountId) 中启动的竞价型实例数量已达到上限。有关更多信息，请参阅 Amazon EC2 API 的错误代码 。
EMR 实例组调整大小	WARNING	EC2 置备-已超出实例限制	Amazon EMR 集群 ClusterID (ClusterName) 中的实例组 InstanceGroupID 预置会延迟，因为您在 account (accountId) 中运行的按需型实例数量已达到上限。有关 亚马逊 EC2 API 错误代码的更多信息 。
从 RUNNING 到 RESIZING	INFO	none	Amazon EMR 集群 InstanceGroupID 中的实例组 ClusterID (ClusterName) 的大小调整由 Entity 于 Time 启动。

 **Note**

对于 Amazon EMR 5.21.0 及更高版本，您可以覆盖集群配置，并为运行的集群中的每个实例组指定额外的配置分类。您可以使用 Amazon EMR 控制台、Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 或软件开发工具包来完成此操作。Amazon 有关更多信息，请参阅[为运行的集群中的实例组提供配置](#)。

下表列出了重新配置操作的 Amazon EMR 事件，以及事件指示的状态或状态变更、事件的严重性和事件消息。

状态或状态变更	严重性	消息
RUNNING	INFO	Amazon EMR 集群 ClusterId (ClusterName) 中的实例组 InstanceGroupID 的重新配置由用户于 Time 启动。请求的配置版本为 Num。
从 RECONFIGURING 到 Running	INFO	对 Amazon EMR 集群 ClusterId (ClusterName) 中的实例组 InstanceGroupID 的重新配置操作已完成。重新配置已于 Time 开始，花费 Num 分钟完成。当前配置版本为 Num。
从 RUNNING 到 RECONFIGURING	INFO	对 Amazon EMR 集群 ClusterId (ClusterName) 中实例组 InstanceGroupID 的重新配置已于 Time 开始。它从版本号 Num 配置为版本号 Num。
RESIZING	INFO	Amazon EMR 集群 ClusterId (ClusterName) 中实例组 InstanceG

状态或状态变更	严重性	消息
		roupID 的配置版本 Num 的重新配置操作在 Time 被临时阻止，因为实例组处于 State 状态。
RECONFIGURING	INFO	Amazon EMR 集群 ClusterId (ClusterName) 中实例组 Time 的实例计数 Num 的调整大小操作在 InstanceGroupID 被临时阻止，因为实例组处于 State 状态。
RECONFIGURING	WARNING	Amazon EMR 集群 ClusterId (ClusterName) 中实例组 InstanceGroupID 的重新配置操作于 Time 失败，失败之前经过了 Num 分钟。失败的配置版本为 Num。
RECONFIGURING	INFO	配置正在恢复到在 Time 时 Amazon EMR 集群 ClusterId (ClusterName) 中实例组 InstanceGroupID 的上一个成功版本号 Num。新配置版本为 Num。
从 RECONFIGURING 到 Running	INFO	配置已成功恢复到在 Time 时 Amazon EMR 集群 ClusterId (ClusterName) 中实例组 InstanceGroupID 的上一个成功版本号 Num。新配置版本为 Num。

状态或状态变更	严重性	消息
从 RECONFIGURING 到 SUSPENDED	CRITICAL	无法恢复到在 Time 时 Amazon EMR 集群 ClusterId (ClusterN ame) 中实例组 InstanceG roupID 的上一个成功版本号 Num。

自动伸缩策略事件

状态或状态变更	严重性	消息
PENDING	INFO	自动扩缩策略已于 Time 添加到 Amazon EMR 集群 ClusterId (ClusterName) 中的实例组 InstanceGroupID 。策略正 在等待附加。 –或者– Amazon EMR 集群 ClusterId (Cluster Name) 中的实例组 InstanceGroupID 的自动 扩缩策略已于 Time 更新。策 略正在等待附加。
ATTACHED	INFO	Amazon EMR 集群 ClusterId (Cluster Name) 中的实例组 InstanceGroupID 的自动 扩缩策略已于 Time 附加。
DETACHED	INFO	Amazon EMR 集群 ClusterId (Cluster

状态或状态变更	严重性	消息
		Name) 中的实例组 InstanceGroupID 的自动扩缩策略已于 Time 分离。
FAILED	ERROR	Amazon EMR 集群 ClusterId (Cluster Name) 中的实例组 InstanceGroupID 的自动扩缩策略无法附加，并于 Time 失败。 –或者– Amazon EMR 集群 ClusterId (Cluster Name) 中的实例组 InstanceGroupID 的自动扩缩策略无法分离，并于 Time 失败。

步骤事件

状态或状态变更	严重性	消息
PENDING	INFO	步骤 StepID (StepName) 已于 Time 添加到 Amazon EMR 集群 ClusterId (ClusterName) ，正在等待执行。
CANCEL_PENDING	WARN	Amazon EMR 集群 ClusterId (ClusterName) 中的步骤 StepID (StepName) 已于 Time 取消，正在等待取消。

状态或状态变更	严重性	消息
RUNNING	INFO	Amazon EMR 集群 ClusterId (ClusterName) 中的步骤 StepID (StepName) 已于 Time 开始运行。
COMPLETED	INFO	Amazon EMR 集群 ClusterId (ClusterName) 中的步骤 Time 已于 StepID (StepName) 完成执行。此步骤已于 Time 开始运行，花费 Num 分钟时间完成。
CANCELLED	WARN	Amazon EMR 集群 ClusterId (ClusterName) 中的集群步骤 StepID (StepName) 的取消请求于 Time 成功完成，此步骤现已取消。
FAILED	ERROR	Amazon EMR 集群 ClusterId (ClusterName) 中的步骤 StepID (StepName) 于 Time 失败。

运行状况不佳的节点替换事件

事件类型	严重性	事件代码	Message	
Amazon EMR 运行状况不佳的节点替换	INFO	检测到运行状况不佳的核心节点	Amazon EMR 已确定 Amazon EMR 集群 clusterID	

事件类型	严重性	事件代码	Message	
			(ClusterName) 中 InstanceGroup/Fleet 的核心实例 [instanceID (InstanceName)] 为 UNHEALTHY。Amazon EMR 将尝试恢复或正常替换 UNHEALTHY 实例。	

事件类型	严重性	事件代码	Message	
Amazon EMR 运行状况不佳的节点替换	INFO	核心节点运行状况不佳：替换已禁用	Amazon EMR 已确定 Amazon EMR 集群 (clusterID) (ClusterName) 中 InstanceGroup/Fleet 的核心实例 [instanceID (InstanceName)] 为 UNHEALTHY 。在集群中启用正常运行状况不佳的核心节点替换，以允许 Amazon EMR 在实例无法恢复的情况下正常替换 UNHEALTHY 实例。	

Note

Amazon EMR 无法替换核心节点的原因因具体场景而异。例如，Amazon EMR 无法删除节点的原因之一是集群中没有剩余的核心节点。

事件类型	严重性	事件代码	Message	
Amazon EMR 运行状况不佳的节点替换	INFO	运行状况不佳的核心节点已恢复	Amazon EMR 已在 Amazon EMR 集群 clusterID (ClusterName) 的 InstanceGroup/Fleet 中恢复了 UNHEALTHY 核心实例 [instanceID (InstanceName)]	

有关运行状况不佳的节点替换的更多信息，请参阅[替换运行状况不佳的节点](#)。

使用 Amazon EMR 控制台查看事件

对于每个集群，您可以在详细信息窗格中查看简单的事件列表，该列表按发生顺序降序列出事件。您还可以按照事件发生顺序的降序查看区域中所有集群的所有事件。

如果您不希望用户查看区域的所有集群事件，请向附加到用户的策略添加一条语句，该语句拒绝对 "Effect": "Deny" 操作的权限 (elasticmapreduce:ViewEventsFromAllClustersInConsole)。

使用控制台查看区域中所有集群的事件

1. [登录 Amazon Web Services 管理控制台](https://console.aws.amazon.com/emr)，然后在 /emr 上打开亚马逊 EMR 控制台。<https://console.aws.amazon.com>
2. EC2在左侧导航窗格的 EMR 开启下，选择事件。

使用控制台查看特定集群的事件

1. [登录 Amazon Web Services 管理控制台](https://console.aws.amazon.com/emr)，然后在 /emr 上打开亚马逊 EMR 控制台。<https://console.aws.amazon.com>

2. EC2在左侧导航窗格的 EMR on 下，选择集群，然后选择一个集群。
3. 要查看您的所有事件，请在集群详细信息页面上选择 Events (事件) 选项卡。

回应来自亚马逊 EMR CloudWatch 的事件

本节介绍如何响应 [Amazon EMR 作为事件消息发出的CloudWatch 可操作事件](#)。响应事件的方式包括创建规则、设置警报和其他响应。以下部分包括程序的链接以及对常见事件的建议响应。

主题

- [使用为 Amazon EMR 事件创建规则 CloudWatch](#)
- [根据 Amazon EM CloudWatch R 中的指标设置警报](#)
- [响应 Amazon EMR 集群实例容量不足事件](#)
- [响应 Amazon EMR 集群实例集调整大小超时事件](#)

使用为 Amazon EMR 事件创建规则 CloudWatch

Amazon EMR 会自动将事件发送到 CloudWatch 事件流。您可以根据特定的模式创建匹配事件的规则，以便将事件路由到目标来执行操作，如发送电子邮件通知。针对事件的 JSON 对象匹配模式。有关亚马逊 EMR 事件详情的更多信息，请参阅《亚马逊活动用户指南》中的[亚马 CloudWatch 逊 EMR 事件](#)。

有关设置 CloudWatch 事件规则的信息，请参阅[创建在事件上触发的 CloudWatch 规则](#)。

根据 Amazon EM CloudWatch R 中的指标设置警报

亚马逊 EMR 将指标推送给亚马逊。CloudWatch作为响应，您可以使用 CloudWatch 对您的 Amazon EMR 指标设置警报。例如，您可以在中配置警报，CloudWatch 以便在 HDFS 利用率上升到 80% 以上时随时向您发送电子邮件。有关详细说明，请参阅《Amazon CloudWatch 用户指南》中的[创建或编辑 CloudWatch 警报](#)。

响应 Amazon EMR 集群实例容量不足事件

概述

当所选可用区没有足够的容量来满足您的集群启动或调整大小请求时，Amazon EMR 集群会返回事件代码 EC2 provisioning - Insufficient Instance Capacity。如果 Amazon EMR 反复遇到容量不足异常，并且无法满足您的集群启动或集群调整大小操作的预置请求，则对于实例组和实例集该事件都会定期触发。

本页介绍在 EMR 集群发生此类事件时，如何最好地响应此类事件。

对容量不足事件的建议响应

我们建议您通过以下方式之一来应对容量不足事件：

- 等待容量恢复。容量经常变化，因此容量不足的异常可以自行恢复。Amazon EC2 容量可用后，您的集群将立即开始或完成大小调整。
- 或者，您可以终止集群，修改实例类型配置，然后使用更新的集群配置请求创建新集群。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR 集群的可用区灵活性](#)。

您还可以设置对容量不足事件的规则或自动响应，如下一节所述。

从容量不足事件中自动恢复

您可以构建自动化以响应 Amazon EMR 事件，例如带有事件代码 EC2 provisioning - Insufficient Instance Capacity 的事件。例如，以下 Amazon Lambda 函数终止具有使用按需实例的实例组的 EMR 集群，然后创建一个新的 EMR 集群，其实例组包含的实例类型与原始请求不同。

以下条件会触发自动流程的发生：

- 主节点或核心节点的容量不足事件已持续超过 20 分钟。
- 集群未处于就绪或等待状态。有关 EMR 集群状态的更多信息，请参阅 [了解集群的生命周期](#)。

Note

在为容量不足异常建立自动化流程时，应考虑容量不足事件是可以恢复的。容量经常发生变化，一旦 Amazon EC2 容量可用，您的集群就会恢复调整大小或开始操作。

Example 响应容量不足事件的功能

```
// Lambda code with Python 3.10 and handler is lambda_function.lambda_handler
// Note: related IAM role requires permission to use Amazon EMR

import json
import boto3
import datetime
from datetime import timezone
```

```

INSUFFICIENT_CAPACITY_EXCEPTION_DETAIL_TYPE = "EMR Instance Group Provisioning"
INSUFFICIENT_CAPACITY_EXCEPTION_EVENT_CODE = (
    "EC2 provisioning - Insufficient Instance Capacity"
)
ALLOWED_INSTANCE_TYPES_TO_USE = [
    "m5.xlarge",
    "c5.xlarge",
    "m5.4xlarge",
    "m5.2xlarge",
    "t3.xlarge",
]
CLUSTER_START_ACCEPTABLE_STATES = ["WAITING", "RUNNING"]
CLUSTER_START_SLA = 20

CLIENT = boto3.client("emr", region_name="us-east-1")

# checks if the incoming event is 'EMR Instance Fleet Provisioning' with eventCode 'EC2
# provisioning - Insufficient Instance Capacity'
def is_insufficient_capacity_event(event):
    if not event["detail"]:
        return False
    else:
        return (
            event["detail-type"] == INSUFFICIENT_CAPACITY_EXCEPTION_DETAIL_TYPE
            and event["detail"]["eventCode"]
            == INSUFFICIENT_CAPACITY_EXCEPTION_EVENT_CODE
        )

# checks if the cluster is eligible for termination
def is_cluster_eligible_for_termination(event, describeClusterResponse):
    # instanceGroupType could be CORE, MASTER OR TASK
    instanceGroupType = event["detail"]["instanceGroupType"]
    clusterCreationTime = describeClusterResponse["Cluster"]["Status"]["Timeline"][
        "CreationDateTime"
    ]
    clusterState = describeClusterResponse["Cluster"]["Status"]["State"]

    now = datetime.datetime.now()
    now = now.replace(tzinfo=timezone.utc)
    isClusterStartSlaBreached = clusterCreationTime < now - datetime.timedelta(
        minutes=CLUSTER_START_SLA
    )

```

```

    # Check if instance group receiving Insufficient capacity exception is CORE or
    PRIMARY (MASTER),
    # and it's been more than 20 minutes since cluster was created but the cluster
    state and the cluster state is not updated to RUNNING or WAITING
    if (
        (instanceGroupType == "CORE" or instanceGroupType == "MASTER")
        and isClusterStartSlaBreachd
        and clusterState not in CLUSTER_START_ACCEPTABLE_STATES
    ):
        return True
    else:
        return False

# Choose item from the list except the exempt value
def choice_excluding(exempt):
    for i in ALLOWED_INSTANCE_TYPES_TO_USE:
        if i != exempt:
            return i

# Create a new cluster by choosing different InstanceType.
def create_cluster(event):
    # instanceGroupType could be CORE, MASTER OR TASK
    instanceGroupType = event["detail"]["instanceGroupType"]

    # Following two lines assumes that the customer that created the cluster already
    knows which instance types they use in original request
    instanceTypesFromOriginalRequestMaster = "m5.xlarge"
    instanceTypesFromOriginalRequestCore = "m5.xlarge"

    # Select new instance types to include in the new createCluster request
    instanceTypeForMaster = (
        instanceTypesFromOriginalRequestMaster
        if instanceGroupType != "MASTER"
        else choice_excluding(instanceTypesFromOriginalRequestMaster)
    )
    instanceTypeForCore = (
        instanceTypesFromOriginalRequestCore
        if instanceGroupType != "CORE"
        else choice_excluding(instanceTypesFromOriginalRequestCore)
    )

```

```
print("Starting to create cluster...")
instances = {
    "InstanceGroups": [
        {
            "InstanceRole": "MASTER",
            "InstanceCount": 1,
            "InstanceType": instanceTypeForMaster,
            "Market": "ON_DEMAND",
            "Name": "Master",
        },
        {
            "InstanceRole": "CORE",
            "InstanceCount": 1,
            "InstanceType": instanceTypeForCore,
            "Market": "ON_DEMAND",
            "Name": "Core",
        },
    ],
}
response = CLIENT.run_job_flow(
    Name="Test Cluster",
    Instances=instances,
    VisibleToAllUsers=True,
    JobFlowRole="EMR_EC2_DefaultRole",
    ServiceRole="EMR_DefaultRole",
    ReleaseLabel="emr-6.10.0",
)

return response["JobFlowId"]

# Terminated the cluster using clusterId received in an event
def terminate_cluster(event):
    print("Trying to terminate cluster, clusterId: " + event["detail"]["clusterId"])
    response = CLIENT.terminate_job_flows(JobFlowIds=[event["detail"]["clusterId"]])
    print(f"Terminate cluster response: {response}")

def describe_cluster(event):
    response = CLIENT.describe_cluster(ClusterId=event["detail"]["clusterId"])
    return response

def lambda_handler(event, context):
```

```
if is_insufficient_capacity_event(event):
    print(
        "Received insufficient capacity event for instanceGroup, clusterId: "
        + event["detail"]["clusterId"]
    )

    describeClusterResponse = describe_cluster(event)

    shouldTerminateCluster = is_cluster_eligible_for_termination(
        event, describeClusterResponse
    )
    if shouldTerminateCluster:
        terminate_cluster(event)

        clusterId = create_cluster(event)
        print("Created a new cluster, clusterId: " + clusterId)
    else:
        print(
            "Cluster is not eligible for termination, clusterId: "
            + event["detail"]["clusterId"]
        )

else:
    print("Received event is not insufficient capacity event, skipping")
```

响应 Amazon EMR 集群实例集调整大小超时事件

概述

Amazon EMR 集群在对实例集集群执行调整大小操作时会发出[事件](#)。超时到期后，当 Amazon EMR 停止为实例集预置竞价型或按需容量时，就会发出预置超时事件。用户可以将超时持续时间配置为实例集[调整大小规范](#)的一部分。在对相同实例集连续调整大小的情况下，当前调整大小操作的超时到期时，Amazon EMR 会发出 Spot provisioning timeout - continuing resize 或 On-Demand provisioning timeout - continuing resize 事件。然后，它开始为队列的下一次调整大小操作预置容量。

响应实例集调整大小超时事件

我们建议您通过以下方式之一来响应预置超时事件：

- 重访[调整大小规范](#)，然后重试调整大小操作。由于容量频繁变化，一旦 Amazon EC2 容量可用，您的集群就会成功调整大小。我们建议客户为要求更严格的任务配置较低的超时持续时间值SLAs。

- 或者，您可以：
 - 根据[实例和可用区灵活性的最佳实践](#)启动具有多种实例类型的新集群，或
 - 启动具有按需容量的集群
- 对于配置超时：继续调整事件大小，您还可以等待调整大小操作的处理。Amazon EMR 将继续按顺序处理针对实例触发的调整大小操作，同时遵守配置的调整大小规范。

您还可以设置对该事件的规则或自动响应，如下一节所述。

自动从预置超时事件中恢复

您可以使用 Spot Provisioning timeout 事件代码构建自动化以响应 Amazon EMR 事件。例如，以下 Amazon Lambda 函数关闭了具有使用竞价型实例作为任务节点的实例集的 EMR 集群，然后创建一个新的 EMR 集群，其实例集包含的实例类型比原始请求更加多样化。在此示例中，为任务节点发出的 Spot Provisioning timeout 事件将触发 Lambda 函数的执行。

Example 响应 **Spot Provisioning timeout** 事件的示例函数

```
// Lambda code with Python 3.10 and handler is lambda_function.lambda_handler
// Note: related IAM role requires permission to use Amazon EMR

import json
import boto3
import datetime
from datetime import timezone

SPOT_PROVISIONING_TIMEOUT_EXCEPTION_DETAIL_TYPE = "EMR Instance Fleet Resize"
SPOT_PROVISIONING_TIMEOUT_EXCEPTION_EVENT_CODE = (
    "Spot Provisioning timeout"
)

CLIENT = boto3.client("emr", region_name="us-east-1")

# checks if the incoming event is 'EMR Instance Fleet Resize' with eventCode 'Spot
provisioning timeout'
def is_spot_provisioning_timeout_event(event):
    if not event["detail"]:
        return False
    else:
        return (
            event["detail-type"] == SPOT_PROVISIONING_TIMEOUT_EXCEPTION_DETAIL_TYPE
            and event["detail"]["eventCode"]
```

```

        == SPOT_PROVISIONING_TIMEOUT_EXCEPTION_EVENT_CODE
    )

# checks if the cluster is eligible for termination
def is_cluster_eligible_for_termination(event, describeClusterResponse):
    # instanceFleetType could be CORE, MASTER OR TASK
    instanceFleetType = event["detail"]["instanceFleetType"]

    # Check if instance fleet receiving Spot provisioning timeout event is TASK
    if (instanceFleetType == "TASK"):
        return True
    else:
        return False

# create a new cluster by choosing different InstanceType.
def create_cluster(event):
    # instanceFleetType cloud be CORE, MASTER OR TASK
    instanceFleetType = event["detail"]["instanceFleetType"]

    # the following two lines assumes that the customer that created the cluster
    already knows which instance types they use in original request
    instanceTypesFromOriginalRequestMaster = "m5.xlarge"
    instanceTypesFromOriginalRequestCore = "m5.xlarge"

    # select new instance types to include in the new createCluster request
    instanceTypesForTask = [
        "m5.xlarge",
        "m5.2xlarge",
        "m5.4xlarge",
        "m5.8xlarge",
        "m5.12xlarge"
    ]

    print("Starting to create cluster...")
    instances = {
        "InstanceFleets": [
            {
                "InstanceFleetType": "MASTER",
                "TargetOnDemandCapacity": 1,
                "TargetSpotCapacity": 0,
                "InstanceTypeConfigs": [
                    {

```

```

        'InstanceType': instanceTypesFromOriginalRequestMaster,
        "WeightedCapacity":1,
    }
]
},
{
    "InstanceFleetType":"CORE",
    "TargetOnDemandCapacity":1,
    "TargetSpotCapacity":0,
    "InstanceTypeConfigs":[
        {
            'InstanceType': instanceTypesFromOriginalRequestCore,
            "WeightedCapacity":1,
        }
    ]
},
{
    "InstanceFleetType":"TASK",
    "TargetOnDemandCapacity":0,
    "TargetSpotCapacity":100,
    "LaunchSpecifications":{},
    "InstanceTypeConfigs":[
        {
            'InstanceType': instanceTypesForTask[0],
            "WeightedCapacity":1,
        },
        {
            'InstanceType': instanceTypesForTask[1],
            "WeightedCapacity":2,
        },
        {
            'InstanceType': instanceTypesForTask[2],
            "WeightedCapacity":4,
        },
        {
            'InstanceType': instanceTypesForTask[3],
            "WeightedCapacity":8,
        },
        {
            'InstanceType': instanceTypesForTask[4],
            "WeightedCapacity":12,
        }
    ],
    "ResizeSpecifications": {

```



```

        "SpotResizeSpecification": {
            "TimeoutDurationMinutes": 30
        }
    }
}

response = CLIENT.run_job_flow(
    Name="Test Cluster",
    Instances=instances,
    VisibleToAllUsers=True,
    JobFlowRole="EMR_EC2_DefaultRole",
    ServiceRole="EMR_DefaultRole",
    ReleaseLabel="emr-6.10.0",
)

return response["JobFlowId"]

# terminated the cluster using clusterId received in an event
def terminate_cluster(event):
    print("Trying to terminate cluster, clusterId: " + event["detail"]["clusterId"])
    response = CLIENT.terminate_job_flows(JobFlowIds=[event["detail"]["clusterId"]])
    print(f"Terminate cluster response: {response}")

def describe_cluster(event):
    response = CLIENT.describe_cluster(ClusterId=event["detail"]["clusterId"])
    return response

def lambda_handler(event, context):
    if is_spot_provisioning_timeout_event(event):
        print(
            "Received spot provisioning timeout event for instanceFleet, clusterId: "
            + event["detail"]["clusterId"]
        )

        describeClusterResponse = describe_cluster(event)

        shouldTerminateCluster = is_cluster_eligible_for_termination(
            event, describeClusterResponse
        )
        if shouldTerminateCluster:

```

```
        terminate_cluster(event)

        clusterId = create_cluster(event)
        print("Created a new cluster, clusterId: " + clusterId)
    else:
        print(
            "Cluster is not eligible for termination, clusterId: "
            + event["detail"]["clusterId"]
        )

    else:
        print("Received event is not spot provisioning timeout event, skipping")
```

将 Ganglia 与 Amazon EMR 结合使用查看集群应用程序指标

Ganglia 可用于 4.2 到 6.15 之间的 Amazon EMR 发行版。Ganglia 是一个开源项目 (可扩展的分布式系统)。旨在监控集群和网格，同时尽量减少对其性能的影响。当您在集群上启用 Ganglia 时，您可以生成报告并查看整个集群的性能，还可以检查单个节点实例的性能。还配置 Ganglia 以提取和可视化 Hadoop 和 Spark 指标。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 版本指南》中的 [Ganglia](#)。

使用记录 Amazon EMR API 调用 Amazon CloudTrail

Amazon EMR 与一项服务集成 [Amazon CloudTrail](#)，该服务提供用户、角色或角色所采取的操作的记录。Amazon Web Services 服务 CloudTrail 将 Amazon EMR 的所有 API 调用捕获为事件。捕获的调用包括来自 Amazon EMR 控制台的调用和对 EMR API 操作的代码调用。Amazon 使用收集的信息 CloudTrail，您可以确定向 Amazon EMR 发出的请求、发出请求的 IP 地址、发出请求的时间以及其他详细信息。

每个事件或日志条目都包含有关生成请求的人员信息。身份信息有助于您确定以下内容：

- 请求是使用根用户凭证还是用户凭证发出的。
- 请求是否代表 IAM Identity Center 用户发出。
- 请求是使用角色还是联合用户的临时安全凭证发出的。
- 请求是否由其他 Amazon Web Services 服务发出。

CloudTrail 在您创建账户 Amazon Web Services 账户 时在您的账户中处于活动状态，并且您自动可以访问 CloudTrail 活动历史记录。CloudTrail 事件历史记录提供了过去 90 天中记录的管理事件的可查看、可搜索、可下载且不可变的记录。Amazon Web Services 区域有关更多信息，请参阅《Amazon

CloudTrail 用户指南》中的“[使用 CloudTrail 事件历史记录](#)”。查看活动历史记录不 CloudTrail 收取任何费用。

要持续记录 Amazon Web Services 账户 过去 90 天内的事件，请创建跟踪或 [CloudTrailLake](#) 事件数据存储。

CloudTrail 步道

跟踪允许 CloudTrail 将日志文件传输到 Amazon S3 存储桶。使用创建的所有跟踪 Amazon Web Services 管理控制台 都是多区域的。您可以通过使用 Amazon CLI 创建单区域或多区域跟踪。建议创建多区域跟踪，因为您可以捕获账户 Amazon Web Services 区域 中的所有活动。如果您创建单区域跟踪，则只能查看跟踪的 Amazon Web Services 区域中记录的事件。有关跟踪的更多信息，请参阅《Amazon CloudTrail 用户指南》中的[为您的 Amazon Web Services 账户创建跟踪](#)和[为组织创建跟踪](#)。

通过创建跟踪，您可以免费将正在进行的管理事件的一份副本传送到您的 Amazon S3 存储桶，但是，会收取 Amazon S3 存储费用。CloudTrail 有关 CloudTrail 定价的更多信息，请参阅[Amazon CloudTrail 定价](#)。有关 Amazon S3 定价的信息，请参阅 [Amazon S3 定价](#)。

CloudTrail 湖泊事件数据存储

CloudTrail Lake 允许你对自己的事件运行基于 SQL 的查询。CloudTrail Lake 将基于行的 JSON 格式的现有事件转换为 [Apache ORC](#) 格式。ORC 是一种针对快速检索数据进行优化的列式存储格式。事件将被聚合到事件数据存储中，它是基于您通过应用[高级事件选择器](#)选择的条件的不可变的事件集合。应用于事件数据存储的选择器用于控制哪些事件持续存在并可供您查询。有关 CloudTrail Lake 的更多信息，请参阅《Amazon CloudTrail 用户指南》中的“[使用 Amazon CloudTrail Lake](#)”。

CloudTrail 湖泊事件数据存储和查询会产生费用。创建事件数据存储时，您可以选择要用于事件数据存储的[定价选项](#)。定价选项决定了摄取和存储事件的成本，以及事件数据存储的默认和最长保留期。有关 CloudTrail 定价的更多信息，请参阅[Amazon CloudTrail 定价](#)。

Amazon 中的 EMR 数据事件 CloudTrail

[数据事件](#)可提供对资源或在资源中所执行资源操作（例如，读取或写入 Amazon S3 对象）的相关信息。这些也称为数据面板操作。数据事件通常是高容量活动。默认情况下，CloudTrail 不记录数据事件。CloudTrail 事件历史记录不记录数据事件。

记录数据事件将收取额外费用。有关 CloudTrail 定价的更多信息，请参阅[Amazon CloudTrail 定价](#)。

您可以使用 CloudTrail 控制台、Amazon CLI或 CloudTrail API 操作记录 Amazon EMR 资源类型的数据事件。有关如何记录数据事件的更多信息，请参阅《Amazon CloudTrail 用户指南》中的[使用 Amazon Web Services 管理控制台记录数据事件](#)和[使用 Amazon Command Line Interface记录数据事件](#)。

下表列出了您可以记录数据事件的 Amazon EMR 资源类型。数据事件类型（控制台）列显示要从控制 CloudTrail 台上的数据事件类型列表中选择 的值。resources.type 值列显示该resources.type值，您将在使用或配置高级事件选择器时指定该值。Amazon CLI CloudTrail APIs“APIs 记录到的数据 CloudTrail”列显示了 CloudTrail 针对该资源类型记录的 API 调用。

有关这些 API 操作的更多信息，请参阅 [Amazon EMR WAL \(EMRWAL \) CLI 参考](#)。Amazon EMR 记录了一些数据 API 操作 CloudTrail ，这些操作是您从不直接调用的 HBase 系统操作。EMRWAL CLI 参考中没有这些操作。

数据事件类型（控制台）	resources.type 值	数据 APIs 已记录到 CloudTrail
Amazon EMR 预写日志 Workspace	AWS::EMRWAL::Works pace	- GetCurrentWALTime - ListTagsForResource - 名单 WALs - ListWorkspaces - TrimWAL - 完成 WALFlush

您可以将高级事件选择器配置为在 eventName、readOnly 和 resources.ARN 字段上进行筛选，从而仅记录那些对您很重要的事件。有关这些字段的更多信息，请参阅《Amazon CloudTrail API 参考》中的 [AdvancedFieldSelector](#)。

Amazon 中的 EMR 管理事件 CloudTrail

[管理事件](#)提供有关对中的资源执行的管理操作的信息 Amazon Web Services 账户。这些也称为控制面板操作。默认情况下，CloudTrail 记录管理事件。

Amazon EMR 将所有 Amazon EMR 控制平面操作记录为管理事件。[有关 EMR 记录到的 Amazon EMR 控制平面操作的列表，CloudTrail请参阅 Amazon EMR API 参考。Amazon](#)

Amazon EMR 事件示例

事件代表来自任何来源的单个请求，包括有关所请求的 API 操作、操作的日期和时间、请求参数等的信息。CloudTrail 日志文件不是公共 API 调用的有序堆栈跟踪，因此事件不会按任何特定顺序出现。

以下示例显示了演示该RunJobFlow操作的 CloudTrail 日志条目。

```
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.01",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/temporary-user-xx-7M",
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "temporary-user-xx-7M"
      },
      "eventTime": "2018-03-31T17:59:21Z",
      "eventSource": "elasticmapreduce.amazonaws.com",
      "eventName": "RunJobFlow",
      "awsRegion": "us-west-2",
      "sourceIPAddress": "192.0.2.1",
      "userAgent": "aws-sdk-java/unknown-version Linux/xx Java_HotSpot(TM)_64-Bit_Server_VM/xx",
      "requestParameters": {
        "tags": [
          {
            "value": "prod",
            "key": "domain"
          },
          {
            "value": "us-west-2",
            "key": "realm"
          },
          {
            "value": "VERIFICATION",
            "key": "executionType"
          }
        ],
        "instances": {
          "slaveInstanceType": "m5.xlarge",
```

```
        "ec2KeyName": "emr-integtest",
        "instanceCount": 1,
        "masterInstanceType": "m5.xlarge",
        "keepJobFlowAliveWhenNoSteps": true,
        "terminationProtected": false
    },
    "visibleToAllUsers": false,
    "name": "MyCluster",
    "ReleaseLabel": "emr-5.16.0"
},
"responseElements": {
    "jobFlowId": "j-2WDJCGEG4E6AJ"
},
"requestID": "2f482daf-b8fe-11e3-89e7-75a3d0e071c5",
"eventID": "b348a38d-f744-4097-8b2a-e68c9b424698"
},
...additional entries
]
```

有关 CloudTrail 录音内容的信息，请参阅《Amazon CloudTrail 用户指南》中的[CloudTrail 录制内容](#)。

EMR Observability 最佳实践

EMR 可观察性包括对 EM Amazon R 集群的全面监控和管理方法。其基础是亚马逊 CloudWatch 作为主要的监控服务，再加上 EMR Studio 以及 Prometheus 和 Grafana 等第三方工具，以提高知名度。本文将探讨集群可观测性的具体方面：

1. [Spark 可观察性](#) (GitHub) — 关于 Spark 用户界面，在 Amazon EMR 中有三个选项。
2. [Spark 故障排除](#) (GitHub)-错误解决方案。
3. [EMR 集群监控](#) (GitHub)-监控集群性能。
4. [EMR 疑难解答](#) (GitHub)-识别、诊断和解决常见的 EMR 集群问题。
5. [成本优化](#) (GitHub) — 本节概述了运行经济实惠的工作负载的最佳实践。

适用于 Apache Spark 应用程序的性能优化工具

1. [Amazon EMR Advisor](#) 工具分析 Spark 事件日志，为优化 EMR 集群配置、提高性能和降低成本提供量身定制的建议。通过利用历史数据，它建议了理想的执行程序大小和基础设施设置，从而提高资源利用率并提高整体集群性能。

2. [Amazon CodeGuru Profiler](#) 工具通过收集和分析运行时数据，帮助开发人员识别 Spark 应用程序中的性能瓶颈和效率低下。该工具可与现有 Spark 应用程序无缝集成，只需最少的设置，并通过 Amazon 控制台提供有关 CPU 使用率、内存模式和性能热点的详细见解。

使用 Amazon EMR 集群扩展来适应不断变化的工作负载

您可以自动或手动调整可用于 Amazon EMR 集群的 Amazon EC2 实例数量，以应对不同需求的工作负载。要使用自动扩展，您有两个选项。您可以启用 Amazon EMR 托管扩展或创建自定义自动扩展策略。下表介绍了两个选项之间的区别。

	Amazon EMR 托管扩展	自定义自动扩展
扩展策略和规则	无需策略。Amazon EMR 通过持续评估集群指标并做出优化的扩展决策来管理自动扩缩活动。	您需要定义和管理自动伸缩策略和规则，如触发扩缩活动的特定条件、评估期、冷却时间等。
支持的 Amazon EMR 发行版	Amazon EMR 版本 5.30.0 及更高版本 (Amazon EMR 版本 6.0.0 除外)	Amazon EMR 版本 4.0.0 及更高版本
支持的集群构成	实例组或实例队列	仅实例组
扩展限制配置	为整个集群配置扩展限制。	只能为每个实例组配置扩展限制。
指标评估频率	每 5 到 10 秒一次 更频繁地评估指标使 Amazon EMR 能够做出更精确的扩展决策。	您只能以五分钟的增量定义评估期。
受支持的应用程序	只支持 YARN 应用程序，如 Spark、Hadoop、Hive、Flink。Amazon EMR 托管扩展不支持不基于 YARN 的应用程序，例如 Presto 或。HBase	在定义自动扩展规则时，您可以选择支持哪些应用程序。

注意事项

- 一个 Amazon EMR 集群始终由一个或三个主节点组成。首次配置集群后，您只能扩展核心节点和任务节点，而无法扩展集群的主节点数量。
- 对于实例组，重新配置操作和大小调整操作是依次进行的，而不是同时进行的。如果您在调整实例组大小时发起重新配置，则实例组完成正在进行的大小调整后，将会立即开始重新配置。相反，如果您在实例组忙于重新配置时启动调整大小操作，则调整大小操作将在重新配置完成后开始。

在 Amazon EMR 中使用托管扩展

Important

我们强烈建议您使用最新的亚马逊 EMR 版本（亚马逊 EMR 7.12.0）进行托管扩展。在某些早期的发行版中，您可能会遇到间歇性的应用程序故障或扩展延迟。Amazon EMR 已通过 5.x 发行版 5.30.2、5.31.1、5.32.1、5.33.1 及更高版本，以及 6.x 发行版 6.1.1、6.2.1、6.3.1 及更高版本解决了此问题。有关区域和发行版可用性的更多信息，请参阅 [托管式自动扩缩功能的可用性](#)。

概述

使用 Amazon EMR 版本 5.30.0 及更高版本（Amazon EMR 6.0.0 除外），您可以启用 Amazon EMR 托管式自动扩缩功能。托管扩展让您根据工作负载自动增加或减少集群中实例或单元的数量。Amazon EMR 会持续评估集群指标，以便做出扩展决策，从而优化集群的成本和速度。托管扩展适用于由实例组或实例队列组成的集群。

托管式自动扩缩功能的可用性

- 在下文中 Amazon Web Services 区域，亚马逊 EMR 6.14.0 及更高版本支持亚马逊 EMR 托管扩展：
 - 亚太地区（台北）（ap-east-2）
 - 亚太地区（墨尔本）（ap-southeast-4）
 - 亚太地区（马来西亚）（ap-southeast-5）
 - 亚太地区（新西兰）（ap-southeast-6）
 - 亚太地区（泰国）（ap-southeast-7）
 - 加拿大西部（卡尔加里）（ca-west-1）

- 欧洲 (西班牙) (eu-south-2)
- 墨西哥 (中部) (mx-central-1)
- 在下文中 Amazon Web Services 区域，亚马逊 EMR 托管扩展适用于亚马逊 EMR 5.30.0 和 6.1.0 及更高版本：
 - 美国东部 (弗吉尼亚州北部) (us-east-1)
 - 美国东部 (俄亥俄州) (us-east-2)
 - 美国西部 (俄勒冈州) (us-west-2)
 - 美国西部 (加利福尼亚) (us-west-1)
 - 非洲 (开普敦) (af-south-1)
 - 亚太地区 (香港) (ap-east-1)
 - 亚太地区 (孟买) (ap-south-1)
 - 亚太地区 (海得拉巴) (ap-south-2)
 - 亚太地区 (首尔) (ap-northeast-2)
 - 亚太地区 (新加坡) (ap-southeast-1)
 - 亚太地区 (悉尼) (ap-southeast-2)
 - 亚太地区 (雅加达) (ap-southeast-3)
 - 亚太地区 (东京) (ap-northeast-1)
 - 亚太地区 (大阪) (ap-northeast-3)
 - 加拿大 (中部) (ca-central-1)
 - 南美洲 (圣保罗) (sa-east-1)
 - 欧洲地区 (法兰克福) (eu-central-1)
 - 欧洲 (苏黎世) (eu-central-2)
 - 欧洲地区 (爱尔兰) (eu-west-1)
 - 欧洲地区 (伦敦) (eu-west-2)
 - 欧洲地区 (米兰) (eu-south-1)
 - 欧洲 (巴黎) (eu-west-3)
 - 欧洲地区 (斯德哥尔摩) (eu-north-1)
 - 以色列 (特拉维夫) (il-central-1)
 - 中东 (阿联酋) (me-central-1)
- 中国 (北京) (cn-north-1)

- 中国 (宁夏) (cn-northwest-1)
- Amazon GovCloud (美国东部) (us-gov-east-1)
- Amazon GovCloud (美国西部) (us-gov-west-1)
- Amazon EMR 托管扩展仅适用于 YARN 应用程序，如 Spark、Hadoop、Hive 和 Flink。它不支持不基于 YARN 的应用程序，例如 Presto 和 HBase

托管扩展参数

您必须为托管扩展配置以下参数。该限制仅适用于核心节点和任务节点。初始配置后，无法扩展主节点。

- 最小值 (MinimumCapacityUnits)-集群中允许 EC2 容量的下限。其衡量方式为通过虚拟中央处理单位 (vCPU) 核心或实例组中的实例进行衡量。其衡量方式为通过实例集单位进行衡量。
- Maximum (MaximumCapacityUnits)-集群中允许 EC2 容量的上限。其衡量方式为通过虚拟中央处理单位 (vCPU) 核心或实例组中的实例进行衡量。其衡量方式为通过实例集单位进行衡量。
- 按需限制 (MaximumOnDemandCapacityUnits) (可选) — 集群中按需市场类型允许的 EC2 容量上限。如果未指定此参数，则默认为 MaximumCapacityUnits 的值。
 - 此参数用于在按需实例和竞价型实例之间拆分容量分配。例如，如果您将最小参数设置为 2 个实例，最大参数设置为 100 个实例，按需限制设置为 10 个实例，则 Amazon EMR 托管扩展将纵向扩展到 10 个按需型实例，并将剩余容量分配给竞价型实例。有关更多信息，请参阅 [节点分配方案](#)。
- 最大核心节点数 (MaximumCoreCapacityUnits) (可选) -群集中核心节点类型允许 EC2 容量的上限。如果未指定此参数，则默认为 MaximumCapacityUnits 的值。
 - 此参数用于在核心节点和任务节点之间分配容量。例如，如果您将最小参数设置为 2 个实例，最大参数设置为 100 个实例，最大核心节点设置为 17 个实例，则 Amazon EMR 托管扩展将纵向扩展到 17 个核心节点，并将剩余的 83 个实例分配给任务节点。有关更多信息，请参阅 [节点分配方案](#)。

有关托管式扩展参数的更多信息，请参阅 [ComputeLimits](#)。

Amazon EMR 托管式自动扩缩功能注意事项

- 有限版本 Amazon Web Services 区域 和 Amazon EMR 版本支持托管扩展。有关更多信息，请参阅 [托管式自动扩缩功能的可用性](#)。
- 您必须为 Amazon EMR 托管扩展配置所需参数。有关更多信息，请参阅 [托管扩展参数](#)。

- 要使用托管式扩展，指标收集器进程必须能够连接到公有 API 端点，以便在 API Gateway 中进行托管式扩展。如果您将私有 DNS 名称与一起使用 Amazon Virtual Private Cloud，则托管扩展将无法正常运行。为确保托管式扩展正常运行，我们建议您执行以下操作之一：
 - 从您的 Amazon VPC 中删除 API Gateway 接口 VPC 终端节点。
 - 请按照[为什么从 VPC 连接我的 API Gateway 时会出现 HTTP 403 禁止错误？APIs 中的说明进行操作](#)禁用私有 DNS 名称设置。
 - 在您的私有子网中启动集群。有关更多信息，请参阅[私有子网](#)中的主题。
- 如果您的 YARN 作业在缩减过程中出现间歇性运行缓慢的情况，并且 YARN 资源管理器日志显示在此期间您的大多数节点都被列入拒绝列表，则可以调整停用超时阈值。

将 `spark.blacklist.decommissioning.timeout` 从 1 小时减少到 1 分钟，以使节点可供其他待处理容器继续进行任务处理。

您还应将 `YARN.resourcemanager.nodemanager-graceful-decommission-timeout-secs` 设置为更大的值，以确保当时间最长的“Spark 任务”仍在节点上运行时，Amazon EMR 不会强制终止该节点。当前默认值为 60 分钟，这意味着一旦节点进入停用状态，YARN 将在 60 分钟后强制终止容器。

以下 YARN 资源管理器日志行示例显示了已添加到停用状态的节点：

```
2021-10-20 15:55:26,994 INFO
org.apache.hadoop.YARN.server.resourcemanager.DefaultAMSPProcessor
(IPC Server handler 37 on default port 8030): blacklist are updated in
Scheduler.blacklistAdditions: [ip-10-10-27-207.us-west-2.compute.internal,
ip-10-10-29-216.us-west-2.compute.internal, ip-10-10-31-13.us-
west-2.compute.internal, ... , ip-10-10-30-77.us-west-2.compute.internal],
blacklistRemovals: []
```

查看 [details on how Amazon EMR integrates with YARN deny listing during decommissioning of nodes](#) (有关 Amazon EMR 如何在节点停用期间与 YARN 拒绝名单集成的详细信息)、[拒绝列出的节点](#)以及[配置节点停用行为](#)的更多信息。

- 对于 Spark 工作负载，通过将 Spark 属性 `spark.dynamicAllocation.enabled` 更改为 `FALSE` 来禁用 Spark 动态资源分配器 (DRA) 可能会导致托管扩展问题，在这种情况下，集群可能会扩展到超出工作负载所需的量 (直至达到最大计算量)。当对这些工作负载使用托管扩展时，建议您保持启用 Spark DRA，这是此属性的默认状态。
- 过度使用 EBS 卷可能会导致托管扩展问题。我们建议您将 EBS 卷的利用率保持在 90% 以下。有关更多信息，请参阅[Amazon EMR 中的实例存储选项和行为](#)。

- 亚马逊 CloudWatch 指标对于 Amazon EMR 托管扩展的运作至关重要。我们建议您密切监控 Amazon CloudWatch 指标，确保数据不会丢失。有关如何配置 CloudWatch 警报以检测缺失指标的更多信息，请参阅[使用 Amazon CloudWatch 警报](#)。
- 在未安装 Presto 的 5.30.0 和 5.30.1 的集群上进行托管扩展操作可能会导致应用程序故障或导致统一的实例组或实例集处于 ARRESTED 状态，尤其是在缩减操作之后快速执行扩展操作时。

解决方法是即使您的任务不需要 Presto，也可以在使用 Amazon EMR 发行版 5.30.0 和 5.30.1 创建集群时，将 Presto 选为要安装的应用程序。

- 在为 Amazon EMR 托管扩展设置最大核心节点和按需限制时，请考虑实例组和实例集之间的差异。每个实例组包含相同的实例类型和相同的实例购买选项：按需或 Spot。对于每个实例集，您可以指定最多 5 个实例类型，这些类型可预配置为按需实例和竞价型实例。有关更多信息，请参阅[使用集或统一实例组创建集群](#)、[集选项](#)和[节点分配方案](#)。
- 对于 Amazon EMR 5.30.0 及更高版本，如果您移除主安全组默认的允许所有出站规则 0.0.0.0/，则必须添加一条规则，以允许与您的安全组建立出站 TCP 连接，从而在端口 9443 上访问服务。您的服务访问安全组应允许来自主安全组端口 9443 上的入站 TCP 流量。有关配置安全组的更多信息，请参阅[适用于主实例（私有子网）的 Amazon EMR 托管安全组](#)。
- 您可以使用 Amazon CloudFormation 来配置 Amazon EMR 托管扩展。有关更多信息，请参阅《Amazon CloudFormation 用户指南》中的 [AWS::EMR::Cluster](#)。
- 如果您使用的是竞价型节点，请考虑使用节点标签来防止 Amazon EMR 在 Amazon EMR 删除竞价型节点时删除应用程序进程。有关节点标签的更多信息，请参阅[任务节点](#)。
- Amazon EMR 6.15 或更低版本默认不支持节点标签。有关更多信息，请参阅[了解节点类型：主节点、核心节点和任务节点](#)。
- 如果您使用的是 Amazon EMR 6.15 或更低版本，则只能按节点类型分配节点标签，比如核心节点和任务节点。但是，如果您使用的是 Amazon EMR 7.0 或更高版本，则可以按节点类型和市场类型配置节点标签，比如按需型和竞价型。
- 如果将应用程序进程限制为核心节点时，应用程序进程需求增加而执行程序需求减少，则可以在同一调整大小操作中重新添加核心节点并删除任务节点。有关更多信息，请参阅[了解节点分配策略和场景](#)。
- Amazon EMR 不会标记任务节点，所以您不能设置 YARN 属性来限制应用程序进程仅用于任务节点。但如果要使用市场类型作为节点标签，则可以使用 ON_DEMAND 或 SPOT 标签来放置应用程序进程。建议不要在应用程序主进程中使用竞价型节点。
- 使用节点标签时，当 Amazon EMR 停用某些实例时，集群中的总运行单位可能会暂时超过托管扩展策略中设置的最大计算量。请求的总单位数将始终保持在或低于策略的最大计算量。
- 托管扩展仅支持节点标签 ON_DEMAND 和 SPOT 或 CORE 和 TASK。不支持自定义节点标签。

- Amazon EMR 会在创建集群和预置资源时创建节点标签。Amazon EMR 不支持在重新配置集群时添加节点标签。启动集群后配置托管扩展时，您也不能修改节点标签。
- 托管扩展可根据应用程序进程和执行程序需求独立扩展核心节点和任务节点。为防止核心节点缩减时出现 HDFS 数据丢失问题，请遵循核心节点的标准做法。要了解有关核心节点和 HDFS 复制的最佳实践的更多信息，请参阅[注意事项和最佳实践](#)。
- 不能将应用程序进程和执行程序都放置在 core 或 ON_DEMAND 节点上。如果要在其中一个节点上同时添加应用程序进程和执行程序，请不要使用 `yarn.node-labels.am.default-node-label-expression` 配置。

例如，要将应用程序进程和执行程序都放置在 ON_DEMAND 节点中，请将最大计算量设置为与 ON_DEMAND 节点中的最大计算量相同。同时删除 `yarn.node-labels.am.default-node-label-expression` 配置。

- 要在 core 节点上同时添加应用程序进程和执行程序，请删除 `yarn.node-labels.am.default-node-label-expression` 配置。
- 当您在节点标签中使用托管扩展时，如果计划并行运行多个应用程序，请设置属性 `yarn.scheduler.capacity.maximum-am-resource-percent: 1`。这样可确保您的应用程序进程充分利用可用的 CORE 或 ON_DEMAND 节点。
 - 当您在节点标签中使用托管扩展时，请将属性 `yarn.resourcemanager.decommissioning.timeout` 设置为比集群中运行时间最长的应用程序更长的值。这样减少了 Amazon EMR 托管扩展需要重新安排应用程序以重新调试 CORE 或 ON_DEMAND 节点的可能性。
 - 为了降低因随机数据丢失而导致应用程序失败的风险，Amazon EMR 会从集群收集指标，以确定哪些节点具有来自当前阶段和上一阶段的现有瞬态随机排序数据。在极少数情况下，指标可能会继续报告已完成或已终止的应用程序的过时数据。这可能会影响集群中实例的及时缩减。对于拥有大量随机排序数据的集群，请考虑使用 EMR 6.13 及更高版本。

功能历史记录

此表列出了对 Amazon EMR 托管扩展功能的更新。

发行日期	能力	Amazon EMR 版本
2024 年 11 月 20 日	托管扩展在 il-central-1 以色列 (特拉维夫)、me-central-1 中东 (阿联酋)	5.30.0 和 6.1.0 及更高版本

发行日期	能力	Amazon EMR 版本
	和 ap-northeast-3 亚太地区（大阪）区域可用。	
2024 年 11 月 15 日	托管扩展在 eu-central-2 欧洲（苏黎世）区域可用。	5.30.0 和 6.1.0 及更高版本
2024 年 8 月 20 日	节点标签现已在托管扩展中可用，您可以根据市场类型或节点类型为实例添加标签，以改善自动扩展。	7.2.0 及更高版本
2024 年 3 月 31 日	托管扩展在 ap-south-2 亚太地区（海得拉巴）区域推出。	6.14.0 及更高版本
2024 年 2 月 13 日	托管扩展在 eu-south-2 欧洲（西班牙）区域推出。	6.14.0 及更高版本
2023 年 10 月 10 日	托管式自动扩缩功能已在 ap-southeast-3 亚太地区（雅加达）区域开放。	6.14.0 及更高版本
2023 年 7 月 28 日	增强了托管扩展，以便在 Amazon EMR 在纵向扩展当前实例组的过程中遇到延迟时，可以在纵向扩展时切换到不同的任务实例组。	5.34.0 及更高版本，6.4.0 及更高版本
2023 年 6 月 16 日	增强了托管扩展，以了解运行应用程序主节点的节点，这样这些节点就不会被缩减。有关更多信息，请参阅 了解 Amazon EMR 节点分配策略和场景 。	5.34.0 及更高版本，6.4.0 及更高版本

发行日期	能力	Amazon EMR 版本
2022 年 3 月 21 日	添加了在缩减集群时使用的 Spark 随机排序数据感知。对于启用了 Apache Spark 和托管式扩展功能的 Amazon EMR 集群，Amazon EMR 会持续监控 Spark 执行程序 and 中间随机排序数据位置。利用这些信息，Amazon EMR 只能缩减不包含积极使用的随机排序数据的未充分利用的实例。这可以防止重新计算丢失的随机排序数据，从而有助于降低成本和提高任务性能。有关更多信息，请参阅 Spark Programming Guide (Spark 编程指南)。	5.34.0 及更高版本，6.4.0 及更高版本

为 Amazon EMR 配置托管扩展

以下各节介绍如何启动使用托管扩展的 EMR 集群 Amazon Web Services 管理控制台 适用于 Java 的 Amazon SDK、或。 Amazon Command Line Interface

主题

- [使用 Amazon Web Services 管理控制台 来配置托管扩展](#)
- [使用 Amazon CLI 来配置托管扩展](#)
- [用于配置 适用于 Java 的 Amazon SDK 托管扩展](#)

使用 Amazon Web Services 管理控制台 来配置托管扩展

您可以在创建集群时使用 Amazon EMR 控制台配置托管式扩缩，也可更改正在运行的集群的托管式扩缩策略。

Console

使用控制台创建集群时配置托管扩展

1. [登录 Amazon Web Services 管理控制台](https://console.aws.amazon.com)，然后在 /emr 上打开亚马逊 EMR 控制台。<https://console.aws.amazon.com>
2. EC2在左侧导航窗格的 EMR on 下，选择集群，然后选择创建集群。
3. 选择 Amazon EMR 发行版 emr-5.30.0 或更高版本（emr-6.0.0 版本除外）。
4. 在 Cluster scaling and provisioning option（集群扩展和预置选项）下，选择 Use EMR-managed scaling（使用 EMR 托管扩展）。指定最小和最大实例数、最大核心节点实例数和最大按需型实例数。
5. 选择适用于集群的任何其他选项。
6. 要启动集群，选择 Create cluster（创建集群）。

使用控制台在现有集群上配置托管扩展

1. [登录 Amazon Web Services 管理控制台](https://console.aws.amazon.com)，然后在 /emr 上打开亚马逊 EMR 控制台。<https://console.aws.amazon.com>
2. EC2在左侧导航窗格的 EMR on 下，选择集群，然后选择要更新的集群。
3. 在集群详细信息页面的 Instances（实例）选项卡上，找到 Instance group settings（实例组设置）部分。选择编辑集群扩展，为最小和最大实例数以及按需限制指定新值。

使用 Amazon CLI 来配置托管扩展

创建集群时，您可以使用 Amazon EMR 的 Amazon CLI 命令来配置托管扩展。您可以使用速记语法（可在相关命令中指定内联 JSON 配置）。也可以引用包含配置 JSON 的文件。您也可以将托管扩展策略应用于现有集群，并删除以前应用的托管扩展策略。此外，您可以从正在运行的集群中检索扩展策略配置的详细信息。

在集群启动期间启用托管扩展

您可以在集群启动期间启用托管扩展，如以下示例所示。

```
aws emr create-cluster \  
  --service-role EMR_DefaultRole \  
  --release-label emr-7.12.0 \  
  --name EMR_Managed_Scaling_Enabled_Cluster \  
  --applications Name=Spark Name=Hbase \  
  --
```



```
--ec2-attributes KeyName=keyName,InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole \  
--instance-groups InstanceType=m4.xlarge,InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1  
InstanceType=m4.xlarge,InstanceGroupType=CORE,InstanceCount=2 \  
--region us-east-1 \  
--managed-scaling-policy  
ComputeLimits='{MinimumCapacityUnits=2,MaximumCapacityUnits=4,UnitType=Instances}'
```

使用时，也可以使用--managed-scaling-policy 选项指定托管策略配置create-cluster。

将托管扩展策略应用于现有集群

您可以将托管扩展策略应用于现有集群，如以下示例所示。

```
aws emr put-managed-scaling-policy  
--cluster-id j-123456  
--managed-scaling-policy ComputeLimits='{MinimumCapacityUnits=1,  
MaximumCapacityUnits=10, MaximumOnDemandCapacityUnits=10, UnitType=Instances}'
```

也可以使用 aws emr put-managed-scaling-policy 命令将托管扩展策略应用于现有集群。以下示例使用对 JSON 文件 managedscaleconfig.json 的引用，该文件指定托管扩展策略配置。

```
aws emr put-managed-scaling-policy --cluster-id j-123456 --managed-scaling-policy  
file:///./managedscaleconfig.json
```

以下示例显示 managedscaleconfig.json 文件的内容，该文件定义托管扩展策略。

```
{  
  "ComputeLimits": {  
    "UnitType": "Instances",  
    "MinimumCapacityUnits": 1,  
    "MaximumCapacityUnits": 10,  
    "MaximumOnDemandCapacityUnits": 10  
  }  
}
```

检索托管扩展策略配置

GetManagedScalingPolicy 命令检索策略配置。例如，以下命令检索集群 ID 为 j-123456 的集群的配置。

```
aws emr get-managed-scaling-policy --cluster-id j-123456
```

该命令生成以下示例输出。

```
{
  "ManagedScalingPolicy": {
    "ComputeLimits": {
      "MinimumCapacityUnits": 1,
      "MaximumOnDemandCapacityUnits": 10,
      "MaximumCapacityUnits": 10,
      "UnitType": "Instances"
    }
  }
}
```

有关在中使用 Amazon EMR 命令的更多信息 Amazon CLI，请参阅。<https://docs.amazonaws.cn/cli/latest/reference/emr>

删除托管扩展策略

RemoveManagedScalingPolicy 命令可删除策略配置。例如，以下命令删除集群 ID 为 j-123456 的集群的配置。

```
aws emr remove-managed-scaling-policy --cluster-id j-123456
```

用于配置 适用于 Java 的 Amazon SDK 托管扩展

以下程序摘要说明如何使用 适用于 Java 的 Amazon SDK配置托管扩展：

```
package com.amazonaws.emr.sample;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.AmazonElasticMapReduce;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.AmazonElasticMapReduceClientBuilder;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.model.Application;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.model.ComputeLimits;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.model.ComputeLimitsUnitType;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.model.InstanceGroupConfig;
```

```
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.model.JobFlowInstancesConfig;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.model.ManagedScalingPolicy;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.model.RunJobFlowRequest;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.model.RunJobFlowResult;

public class CreateClusterWithManagedScalingWithIG {

    public static void main(String[] args) {
        AWSCredentials credentialsFromProfile = getCredentials("AWS-Profile-Name-Here");

        /**
         * Create an Amazon EMR client with the credentials and region specified in order to
         create the cluster
         */
        AmazonElasticMapReduce emr = AmazonElasticMapReduceClientBuilder.standard()
            .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentialsFromProfile))
            .withRegion(Regions.US_EAST_1)
            .build();

        /**
         * Create Instance Groups - Primary, Core, Task
         */
        InstanceGroupConfig instanceGroupConfigMaster = new InstanceGroupConfig()
            .withInstanceCount(1)
            .withInstanceRole("MASTER")
            .withInstanceType("m4.large")
            .withMarket("ON_DEMAND");

        InstanceGroupConfig instanceGroupConfigCore = new InstanceGroupConfig()
            .withInstanceCount(4)
            .withInstanceRole("CORE")
            .withInstanceType("m4.large")
            .withMarket("ON_DEMAND");

        InstanceGroupConfig instanceGroupConfigTask = new InstanceGroupConfig()
            .withInstanceCount(5)
            .withInstanceRole("TASK")
            .withInstanceType("m4.large")
            .withMarket("ON_DEMAND");

        List<InstanceGroupConfig> igConfigs = new ArrayList<>();
        igConfigs.add(instanceGroupConfigMaster);
        igConfigs.add(instanceGroupConfigCore);
        igConfigs.add(instanceGroupConfigTask);
    }
}
```

```

    /**
     * specify applications to be installed and configured when Amazon EMR creates
the cluster
    */
    Application hive = new Application().withName("Hive");
    Application spark = new Application().withName("Spark");
    Application ganglia = new Application().withName("Ganglia");
    Application zeppelin = new Application().withName("Zeppelin");

    /**
     * Managed Scaling Configuration -
     * Using UnitType=Instances for clusters composed of instance groups
     *
     * Other options are:
     * UnitType = VCPU ( for clusters composed of instance groups)
     * UnitType = InstanceFleetUnits ( for clusters composed of instance fleets)
    **/
    ComputeLimits computeLimits = new ComputeLimits()
        .withMinimumCapacityUnits(1)
        .withMaximumCapacityUnits(20)
        .withUnitType(ComputeLimitsUnitType.Instances);

    ManagedScalingPolicy managedScalingPolicy = new ManagedScalingPolicy();
    managedScalingPolicy.setComputeLimits(computeLimits);

    // create the cluster with a managed scaling policy
    RunJobFlowRequest request = new RunJobFlowRequest()
        .withName("EMR_Managed_Scaling_TestCluster")
        .withReleaseLabel("emr-7.12.0") // Specifies the version label for
the Amazon EMR release; we recommend the latest release
        .withApplications(hive,spark,ganglia,zeppelin)
        .withLogUri("s3://path/to/my/emr/logs") // A URI in S3 for log files is
required when debugging is enabled.
        .withServiceRole("EMR_DefaultRole") // If you use a custom IAM service
role, replace the default role with the custom role.
        .withJobFlowRole("EMR_EC2_DefaultRole") // If you use a custom Amazon EMR
role for EC2 instance profile, replace the default role with the custom Amazon EMR
role.

        .withInstances(new JobFlowInstancesConfig().withInstanceGroups(igConfigs)
            .withEc2SubnetId("subnet-123456789012345")
            .withEc2KeyName("my-ec2-key-name")
            .withKeepJobFlowAliveWhenNoSteps(true))
        .withManagedScalingPolicy(managedScalingPolicy);

```

```
RunJobFlowResult result = emr.runJobFlow(request);

System.out.println("The cluster ID is " + result.toString());
}

public static AWSCredentials getCredentials(String profileName) {
    // specifies any named profile in .aws/credentials as the credentials provider
    try {
        return new ProfileCredentialsProvider("AWS-Profile-Name-Here")
            .getCredentials();
    } catch (Exception e) {
        throw new AmazonClientException(
            "Cannot load credentials from .aws/credentials file. " +
            "Make sure that the credentials file exists and that the profile"
            "name is defined within it.",
            e);
    }
}

public CreateClusterWithManagedScalingWithIG() { }
}
```

Amazon EMR 的高级扩展

从 7.0 EC2 版本的 Amazon EMR 开始，您可以利用高级扩展来控制集群的资源利用率。Advanced Scaling 引入了利用率-性能量表，用于根据业务需求调整资源利用率和性能级别。您设置的值决定了您的集群是更多地考虑资源节约还是向上扩展以处理 service-level-agreement (SLA) 敏感的工作负载，其中快速完成至关重要。当调整扩展值时，托管扩展会解释您的意图并智能地进行扩展以优化资源。有关托管扩展的更多信息，请参阅[为 Amazon EMR 配置托管扩展](#)。

高级缩放设置

您为高级扩展设置的值会根据您的需求优化集群。值范围为 1-100。可能的值为 1、25、50、75 和 100。如果将索引设置为除这些值之外的其他值，则会导致验证错误。

扩展值与资源利用率策略相对应。以下列表定义了其中几个：

- 利用率优化 [1]：此设置可防止资源过度预置。当您希望降低成本并优先考虑高效的资源利用率时，请使用较低的值。它会导致集群纵向扩展不太激进。这对于经常出现工作负载峰值并且您不希望资源增长过快的使用案例非常有效。

- 平衡 [50]：这可以平衡资源利用率和作业性能。此设置适用于大多数阶段都有稳定运行时的稳定工作负载。它也适用于混合了短期和长期运行阶段的工作负载。如果不确定要选择哪个设置，建议从此设置开始。
- 性能优化 [100] - 此策略优先考虑性能。集群会积极纵向扩展，以确保作业快速完成并达到性能目标。性能优化适用于对快速运行时间至关重要的 service-level-agreement (SLA) 敏感型工作负载。

Note

可用的中间值在各种策略之间提供中间地带，以便微调集群的高级扩展行为。

高级缩放的好处

由于您的环境和要求存在变化（例如，更改数据量、成本目标调整和 SLA 实施等），集群扩展可以帮助您调整集群配置以实现目标。主要优势包括：

- 增强的精细控制：引入利用率-性能设置使您能够根据要求轻松调整集群的扩展行为。您可以根据自己的使用模式纵向扩展以满足对计算资源的需求，也可以缩减以节省资源。
- 改善成本优化：您可以根据要求选择低利用率值，以便更轻松地实现成本目标。

开始使用优化

设置和配置

按照以下步骤设置性能指标并优化扩展策略。

1. 以下命令使用利用率优化的 [1] 扩展策略更新现有集群：

```
aws emr put-managed-scaling-policy --cluster-id 'cluster-id' \  
--managed-scaling-policy '{  
  "ComputeLimits": {  
    "UnitType": "Instances",  
    "MinimumCapacityUnits": 1,  
    "MaximumCapacityUnits": 2,  
    "MaximumOnDemandCapacityUnits": 2,  
    "MaximumCoreCapacityUnits": 2  
  },  
  "ScalingStrategy": "ADVANCED",  
  "UtilizationPerformanceIndex": "1"
```

```
}' \
--region "region-name"
```

属性 `ScalingStrategy` 和 `UtilizationPerformanceIndex` 是新增的，与扩展优化相关。您可以通过在托管扩展策略中为 `UtilizationPerformanceIndex` 属性设置相应的值（1、25、50、75 和 100）来选择不同的扩展策略。

2. 要恢复到默认托管扩展策略，请运行 `put-managed-scaling-policy` 命令，但不要包含 `ScalingStrategy` 和 `UtilizationPerformanceIndex` 属性。（这是可选的。）以下示例展示了如何执行此操作：

```
aws emr put-managed-scaling-policy \
--cluster-id 'cluster-id' \
--managed-scaling-policy '{"ComputeLimits":
{"UnitType":"Instances","MinimumCapacityUnits":1,"MaximumCapacityUnits":2,"MaximumOnDemandC
\
--region "region-name"
```

使用监控指标跟踪集群利用率

从 EMR 版本 7.3.0 开始，Amazon EMR 发布了四个与内存和虚拟 CPU 相关的新指标。您可以使用这些指标来衡量各个扩展策略的集群利用率。这些指标适用于任何使用案例，但您可以使用此处提供的详细信息来监控高级扩展。

可用的有用指标包括：

- `YarnContainersUsedMemoryGBSeconds`— 由 YARN 管理的应用程序消耗的内存量。
- `YarnContainersTotalMemoryGBSeconds`— 集群内分配给 YARN 的总内存容量。
- `YarnNodesUsedVCPUSeconds`— 由 YARN 管理的每个应用程序的总计 VCPU 秒数。
- `YarnNodesTotalVCPUSeconds`— 消耗的内存总计 VCPU 秒数，包括 yarn 未准备就绪的时间窗口。

您可以使用 Logs Insight Amazon CloudWatch s 分析资源指标。功能包括一种专门构建的查询语言，可帮助您提取与资源使用和扩展相关的指标。


以下查询可以在 Amazon CloudWatch 控制台中运行，它使用度量数学计算平均内存利用率 (e1)，方法是将消耗内存的运行总和 (e2) 除以总内存的运行总和 (e3)：

```
{
  "metrics": [
```

```
[ { "expression": "e2/e3", "label": "Average Mem Utilization", "id": "e1",
  "yAxis": "right" } ],
[ { "expression": "RUNNING_SUM(m1)", "label": "RunningTotal-
YarnContainersUsedMemoryGBSeconds", "id": "e2", "visible": false } ],
[ { "expression": "RUNNING_SUM(m2)", "label": "RunningTotal-
YarnContainersTotalMemoryGBSeconds", "id": "e3", "visible": false } ],
[ "AWS_EMR_ManagedResize", "YarnContainersUsedMemoryGBSeconds", "ACCOUNT_ID",
"793684541905", "COMPONENT", "ManagerService", "JOB_FLOW_ID", "cluster-id", { "id":
"m1", "label": "YarnContainersUsedMemoryGBSeconds" } ],
[ ".", "YarnContainersTotalMemoryGBSeconds", ".", ".", ".", ".", ".", ".",
{ "id": "m2", "label": "YarnContainersTotalMemoryGBSeconds" } ]
],
"view": "timeSeries",
"stacked": false,
"region": "region",
"period": 60,
"stat": "Sum",
"title": "Memory Utilization"
}
```

要查询日志，可以在 Amazon 控制台 CloudWatch 中选择。有关为编写查询的更多信息 CloudWatch，请参阅 Amazon Logs 用户指南中的[使用 Amazon CloudWatch Insights 分析 CloudWatch 日志数据](#)。

下图显示了示例集群的这些指标：



注意事项和限制

- 扩展策略的有效性可能因您的工作负载特性和集群配置而异。我们建议您尝试不同的扩展设置，以确定最适合您使用案例的索引值。
- Amazon EMR 高级扩展尤其适用于批处理工作负载。对于 SQL/数据仓库和流式处理工作负载，我们建议使用默认托管扩展策略以获得最佳性能。

- 在集群中启用节点标签配置时，不支持 Amazon EMR 高级扩展。如果在集群中同时启用了高级扩展和节点标签配置，则扩展行为就像启用了默认的托管扩展设置一样。
- 性能优化型扩展策略能够比默认托管扩展策略更长时间地保持高计算资源，从而加快作业执行速度。这种模式优先考虑快速纵向扩展以满足资源需求，从而加快作业完成速度。与默认策略相比，这可能会导致成本更高。
- 如果集群已经过优化并充分利用，启用高级扩展可能不会带来额外好处。在某些情况下，启用高级扩展可能会导致成本增加，因为工作负载可能会运行更长时间。在这些情况下，我们建议使用默认托管扩展策略，以确保最佳资源分配和成本效益。
- 在托管扩展环境中，随着设置从性能优化 [100] 调整为利用率优化 [1]，重点从执行时间转向资源利用率。但是请务必注意，结果可能会因工作负载的性质和集群的拓扑而异。为确保您的使用案例获得最佳效果，强烈建议您使用工作负载测试扩展策略，以确定最合适的设置。
- 仅PerformanceUtilizationIndex接受以下值：
 - 1
 - 25
 - 50
 - 75
 - 100

提交的任何其他值都会导致验证错误。

了解 Amazon EMR 节点分配策略和场景

本部分概述了可用于 Amazon EMR 托管扩展的节点分配策略和常见扩展方案。

节点分配策略

Amazon EMR 托管扩展基于以下纵向扩展和缩减策略分配核心节点和任务节点：

纵向扩展策略

- 对于 Amazon EMR 7.2 及更高版本，托管扩展首先根据节点标签和应用程序进程限制 YARN 属性来添加节点。
- 对于 Amazon EMR 7.2 及更高版本，如果启用了节点标签并将应用程序进程限制在 CORE 节点上，则在应用程序进程需求增加和执行程序需求增加时，Amazon EMR 托管式自动扩缩功能会增加核心节点和任务节点。同样地，如果启用了节点标签并将应用程序进程限制在 ON_DEMAND 节点上，则托管扩展会在应用程序进程需求增加时扩展按需型节点，并在执行程序需求增加时扩展竞价型节点。

- 如果未启用节点标签，则应用程序进程放置不限于任何节点或市场类型。
- 通过使用节点标签，托管扩展可在同一调整大小操作中纵向扩展和缩减不同的实例组和实例集。例如，在 `instance_group1` 具有 `ON_DEMAND` 节点和 `instance_group2` 具有 `SPOT` 节点的场景中，启用了节点标签，应用程序进程仅限于带有 `ON_DEMAND` 标签的节点。如果应用程序进程需求减少，而执行程序需求增加，则托管扩展将缩减 `instance_group1` 并纵向扩展 `instance_group2`。
- 当 Amazon EMR 在纵向扩展当前实例组的过程中遇到延迟时，使用托管式扩展的集群会自动切换到不同的任务实例组。
- 如果设置了 `MaximumCoreCapacityUnits` 参数，则 Amazon EMR 会扩展核心节点，直到核心单位达到所允许的最大限制。所有剩余容量都添加到任务节点。
- 如果设置了 `MaximumOnDemandCapacityUnits` 参数，则 Amazon EMR 使用按需型实例扩展集群，直到按需型单位达到所允许的最大限制。使用竞价型实例添加所有剩余容量。
- 如果同时设置了 `MaximumCoreCapacityUnits` 和 `MaximumOnDemandCapacityUnits` 参数，Amazon EMR 在扩展期间会考虑这两个限制。

例如，如果 `MaximumCoreCapacityUnits` 小于 `MaximumOnDemandCapacityUnits`，Amazon EMR 首先扩展核心节点，直到达到核心容量限制。对于剩余容量，Amazon EMR 首先使用按需型实例扩展任务节点，直到达到按需型限制，然后对任务节点使用竞价型实例。

缩减策略

- 与纵向扩展策略类似，Amazon EMR 会根据节点标签删除节点。有关节点标签的更多信息，请参阅 [了解节点类型：主节点、核心节点和任务节点](#)。
- 如果您尚未启用节点标签，托管扩展将删除任务节点，然后删除核心节点，直到达到所需的缩减目标容量。托管扩展绝不会将集群缩减到托管扩展策略中指定的最小限制以下。
- Amazon EMR 版本 5.34.0 及更高版本以及 Amazon EMR 版本 6.4.0 及更高版本支持 Spark 随机排序数据感知，这可以防止实例在托管扩展感知到现有随机排序数据时缩减。有关随机排序操作的更多信息，请参阅 [Spark 编程指南](#)。托管扩展会尽最大努力防止使用任何活跃 Spark 应用程序当前和上一阶段的随机排序数据缩减节点，最长不超过 30 分钟。这有助于最大限度地减少随机排序数据意外丢失，从而避免重新尝试作业和重新计算中间数据。但是，并不能保证防止随机排序数据丢失。为了保证保护，我们建议对版本标签为 7.4 或更高版本的集群进行随机排序感知。请参阅下文，了解如何设置有保证的随机排序保护。
- 托管扩展首先删除任务节点，然后删除核心节点，直到达到所需的缩减目标容量。集群的扩展绝不会低于托管扩展策略中指定的最小限制。

- 对于使用 Amazon EMR 5.x 版本 5.34.0 及更高版本以及 6.x 版本 6.4.0 及更高版本启动的集群，如果在 Apache Spark 上运行的应用程序中有活动阶段，Amazon EMR 托管扩展不会缩小 ApplicationMaster 适用于 Apache Spark 的节点。这样可以最大限度地减少任务失败和重试次数，这有助于提高作业性能并降低成本。要确认集群中哪些节点正在运行 ApplicationMaster，请访问 Spark 历史记录服务器，然后在 Spark 应用程序 ID 的执行程序选项卡下筛选驱动程序。
- 虽然使用 EMR 托管扩展进行智能扩展可最大限度地减少 Spark 的随机排序数据丢失，但是在某些情况下，在缩减期间可能无法保护瞬态随机排序数据。为了增强缩减期间随机排序数据的弹性，建议在 YARN 中启用随机排序数据正常停用。在 YARN 中启用随机排序数据正常停用后，选择进行缩减且具有随机排序数据的节点将进入停用状态并继续提供随机排序文件。YARN 会 ResourceManager 等到节点报告不存在随机文件，然后再从集群中移除节点。
- Amazon EMR 6.11.0 及更高版本支持 Tez 和 Shuffle Handlers 的 Hive 洗牌数据基于 Yarn 的优雅停用。 MapReduce
 - 通过将 `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-shuffle-data` 设置为 `true` 来启用随机排序数据正常停用。
- Amazon EMR 7.4.0 及更高版本支持在启用外部洗牌服务（EMR 开启时默认启用）时，基于 Yarn 的 Spark 随机数据正常停用。 EC2
 - 在 Yarn 上运行 Spark 时，Spark 外部随机播放服务的默认行为是 Yarn NodeManager 在应用程序终止时删除应用程序的洗牌文件。这可能会影响节点停用速度和计算利用率。对于长时间运行的应用程序，请考虑将 `spark.shuffle.service.removeShuffle` 设置为 `true` 以移除不再使用的随机排序文件，从而更快地停用没有活跃随机排序数据的节点。
 - 如果 `yarn.nodemanager.shuffledata-monitor.interval-ms` 标志或 `spark.dynamicAllocation.executorIdleTimeout` 已从默认值更改，请通过更新必要的标志来确保 `spark.dynamicAllocation.executorIdleTimeout > yarn.nodemanager.shuffledata-monitor.interval-ms` 条件仍然为 `true`。

如果集群没有任何负载，Amazon EMR 将取消在之前评估中添加的新实例，并执行缩减操作。如果集群负载过重，Amazon EMR 会取消移除实例，并执行纵向扩展操作。

节点分配注意事项

我们建议您对核心节点使用按需型购买选项，以避免在竞价型实例回收时丢失 HDFS 数据。当更多竞价型实例添加到任务节点时，您可以使用任务节点的竞价型购买选项来降低成本并加快任务执行速度。

节点分配方案

您可以通过设置不同组合的最大、最小、按需限制和最大核心节点参数，根据您的需求创建各种扩展方案。

方案 1: 仅扩展核心节点

要仅扩展核心节点，托管式扩展参数必须满足以下要求：

- 按需限制等于最大边界。
- 最大核心节点等于最大边界。

当未指定按需限制和最大核心节点参数时，这两个参数都默认为最大边界。

如果您在节点标签中使用托管扩展，并将应用程序进程限制为仅在 CORE 节点上运行，那么这种情况就不适用，因为托管扩展会扩展任务节点以满足执行程序的需求。

以下示例仅演示了扩展核心节点的方案。

集群初始状态	扩展参数	扩展行为
实例组	UnitType: Instances	使用按需型在核心节点上扩展 1 到 20 个实例或实例集单元。在任务节点上没有扩展。
核心：1 个按需型	MinimumCapacityUnits : 1	
任务：1 个按需型和 1 个竞价型	MaximumCapacityUnits : 20	
	MaximumOnDemandCapacityUnits : 20	
	MaximumCoreCapacityUnits : 20	如果您在节点标签中使用托管扩展，并将应用程序进程限制在 ON_DEMAND 节点上，集群将在使用 On-Demand 或 Spot 类型的 CORE 节点上扩展 1 到 20 个
实例机群	UnitType: InstanceFleetUnits	
核心：1 个按需型	MinimumCapacityUnits : 1	
任务：1 个按需型和 1 个竞价型	MaximumCapacityUnits : 20	

集群初始状态	扩展参数	扩展行为
	MaximumOnDemandCapacityUnits : 20 MaximumCoreCapacityUnits : 20	实例或实例集单位，具体取决于需求类型。

方案 2：仅扩展任务节点

要仅扩展任务节点，托管扩展参数必须满足以下要求：

- 最大核心节点必须等于最小边界。

以下示例仅演示了扩展任务节点的方案。

集群初始状态	扩展参数	扩展行为
实例组 核心：2 个按需型 任务：1 个竞价型	UnitType: Instances MinimumCapacityUnits : 2 MaximumCapacityUnits : 20 MaximumCoreCapacityUnits : 2	保持核心节点稳定在 2 个，并且仅在 0 到 18 个实例或实例集单位之间扩展任务节点。最小边界和最大边界之间的容量仅添加到任务节点。
实例机群 核心：2 个按需型 任务：1 个竞价型	UnitType: InstanceFleetUnits MinimumCapacityUnits : 2 MaximumCapacityUnits : 20 MaximumCoreCapacityUnits : 2	如果您在节点标签中使用托管扩展，并将应用程序进程限制在 ON_DEMAND 节点上，集群的核心节点将稳定在 2 个，仅在使用 On-demand 或 Spot 类型的 0

集群初始状态	扩展参数	扩展行为
		到 18 个实例或实例集单位之间扩展任务节点，具体取决于需求类型。

方案 3：集群中仅有按需型实例

要仅拥有按需型实例，您的集群和托管扩展参数必须满足以下要求：

- 按需限制等于最大边界。

 当未指定按需限制时，参数值默认为最大边界。默认值表示 Amazon EMR 仅扩展按需型实例。

如果最大核心节点小于最大边界，则可以使用最大核心节点参数来分配核心节点和任务节点之间的容量。

要在由实例组组成的集群中启用此方案，集群中的所有节点组必须在初始配置期间使用按需市场类型。

如果您在节点标签中使用托管扩展，并将应用程序进程限制为仅在 ON_DEMAND 节点上运行，那么这种情况就不适用，因为托管扩展会扩展 Spot 节点以满足执行程序的需求。

以下示例演示了在整个集群中使用按需型实例的方案。

集群初始状态	扩展参数	扩展行为
实例组	UnitType: Instances	使用按需类型在核心节点上扩展 1 到 12 个实例或实例集单位。在任务节点上使用按需扩展剩余容量。不使用竞价型实例进行扩展。
核心：1 个按需型	MinimumCapacityUnits : 1	
任务：1 个按需	MaximumCapacityUnits : 20	
	MaximumOnDemandCapacityUnits : 20	
	MaximumCoreCapacityUnits : 12	

集群初始状态	扩展参数	扩展行为
实例机群	UnitType: InstanceFleetUnits	如果您在节点标签中使用托管扩展，并将应用程序进程限制在 CORE 节点上，集群将在使用 ON_DEMAND 类型的 CORE 节点或 task 节点上扩展 1 到 20 个实例或实例集单位，具体取决于需求类型。核心节点上的扩展不会超过 12 个实例或实例集单位。
核心：1 个按需型	MinimumCapacityUnits : 1	
任务：1 个按需	MaximumCapacityUnits : 20	
	MaximumOnDemandCapacityUnits : 20	
	MaximumCoreCapacityUnits : 12	

方案 4: 集群中只有竞价型实例

要仅拥有竞价型实例，托管扩展参数必须满足以下要求：

- 按需限制设置为 0。

如果最大核心节点小于最大边界，则可以使用最大核心节点参数来分配核心节点和任务节点之间的容量。

要在由实例组组成的集群中启用此方案，核心实例组必须在初始配置期间使用竞价型购买选项。如果任务实例组中没有竞价型实例，则 Amazon EMR 托管扩展会在需要时使用竞价型实例创建任务组。

如果您在节点标签中使用托管扩展，并将应用程序进程限制为仅在 ON_DEMAND 节点上运行，那么这种情况就不适用，因为托管扩展会扩展 ON_DEMAND 节点以满足应用程序进程的需求。

以下示例演示了在整个集群中使用竞价型实例的方案。

集群初始状态	扩展参数	扩展行为
实例组	UnitType: Instances	使用 Spot 在核心节点上扩展 1 到 20 个实例或实例集单位。不使用按需类型进行扩展。
核心：1 个 Spot	MinimumCapacityUnits : 1	
任务：1 个竞价型	MaximumCapacityUnits : 20	
	MaximumOnDemandCapacityUnits : 0	如果您在节点标签中使用托管扩展，并将应用程序进程限制在 CORE 节点上，集群将在使用竞价型的 CORE 或 TASK 节点上扩展 1 到 20 个实例或实例集单位，具体取决于需求类型。Amazon EMR 不会使用 ON_DEMAND 类型进行扩展。
实例机群	UnitType: InstanceFleetUnits	
核心：1 个 Spot	MinimumCapacityUnits : 1	
任务：1 个竞价型	MaximumCapacityUnits : 20	
	MaximumOnDemandCapacityUnits : 0	

方案 5：在核心节点上扩展按需型实例，在任务节点上扩展 Spot 实例

要在核心节点上扩展按需型实例和在任务节点上扩展 Spot 实例，托管扩展参数必须满足以下要求：

- 按需限制必须等于最大核心节点。
- 按需限制和最大核心节点必须小于最大边界。

要在由实例组组成的集群中启用此方案，核心节点组必须使用按需购买选项。

如果您在节点标签中使用托管扩展，并将应用程序进程限制为仅在 ON_DEMAND 节点或 CORE 节点上运行，那么这种情况就不适用。

以下示例演示了在核心节点上扩展按需型实例和在任务节点上扩展竞价型实例的方案。

集群初始状态	扩展参数	扩展行为
实例组	UnitType: Instances	由于任务节点上已有 1 个按需单位且按需最大限制为 7，请在核心节点上纵向扩展到 6 个按需单位。。然后在任务节点上纵向扩展到 13 个竞价型单位。
核心：1 个按需型	MinimumCapacityUnits : 1	
任务：1 个按需型和 1 个竞价型	MaximumCapacityUnits : 20	
	MaximumOnDemandCapacityUnits : 7	
	MaximumCoreCapacityUnits : 7	
实例机群	UnitType: InstanceFleetUnits	
核心：1 个按需型	MinimumCapacityUnits : 1	
任务：1 个按需型和 1 个竞价型	MaximumCapacityUnits : 20	
	MaximumOnDemandCapacityUnits : 7	
	MaximumCoreCapacityUnits : 7	

场景 6：根据应用程序进程需求扩展 **CORE** 实例，根据执行程序需求扩展 **TASK** 实例。

只有当您在节点标签中使用托管扩展，并将应用程序进程限制为仅在 CORE 节点上运行，这种情况才适用。

要根据应用程序进程需求扩展 CORE 节点，根据执行程序需求扩展 TASK 节点，必须在集群启动时设置以下配置：

- `yarn.node-labels.enabled:true`
- `yarn.node-labels.am.default-node-label-expression: 'CORE'`

当未指定 ON_DEMAND 限制和最大 CORE 节点参数时，这两个参数都默认为最大边界。

如果最大 ON_DEMAND 节点小于最大边界，托管扩展将使用最大 ON_DEMAND 节点参数在 ON_DEMAND 和 SPOT 节点之间拆分容量分配。如果将最大 CORE 节点参数设置为小于或等于最小容量参数，则 CORE 节点在最大核心容量下保持静态。

以下示例演示了根据应用进程需求扩展 CORE 实例和根据执行程序需求扩展 TASK 实例的场景。

集群初始状态	扩展参数	扩展行为
实例组	UnitType: Instances	根据集群的应用程序进程需求在 1 到 20 个节点之间扩展 CORE 节点，取决于使用的是按需型或竞价型。在 Amazon EMR 分配 CORE 节点后，根据执行程序需求和剩余可用容量扩展 TASK 节点。
核心：1 个按需型	MinimumCapacityUnits : 1	
任务：1 个按需	MaximumCapacityUnits : 20	
	MaximumOnDemandCapacityUnits : 10	
	MaximumCoreCapacityUnits : 20	
实例机群	UnitType: InstanceFleetUnits	请求的 CORE 和 TASK 节点总和不会超过 20 的 maximumCapacity。请求的按需型核心节点和按需型任务节点的总和不会超过 10 的 maximumOnDemandCapacity。其他核心或任务节点使用竞价型。
核心：1 个按需型	MinimumCapacityUnits : 1	
任务：1 个按需	MaximumCapacityUnits : 20	
	MaximumOnDemandCapacityUnits : 10	
	MaximumCoreCapacityUnits : 20	

场景 7：根据应用程序进程需求扩展 **ON_DEMAND** 实例，根据执行程序需求扩展 **SPOT** 实例。

只有当您在节点标签中使用托管扩展，并将应用程序进程限制为仅在 ON_DEMAND 节点上运行，这种情况才适用。

要根据应用程序进程需求扩展 ON_DEMAND 节点，根据执行程序需求扩展 SPOT 节点，必须在集群启动时设置以下配置：

- `yarn.node-labels.enabled:true`
- `yarn.node-labels.am.default-node-label-expression: 'ON_DEMAND'`

当未指定 ON_DEMAND 限制和最大 CORE 节点参数时，这两个参数都默认为最大边界。

如果最大 CORE 节点小于最大边界，托管扩展将使用最大 CORE 节点参数在 CORE 和 TASK 节点之间拆分容量分配。如果将最大 CORE 节点参数设置为小于或等于最小容量参数，则 CORE 节点在最大核心容量下保持静态。

以下示例演示了根据应用进程需求扩展按需型实例和根据执行程序需求扩展竞价型实例的场景。

集群初始状态	扩展参数	扩展行为
实例组	UnitType: Instances	根据集群的应用程序进程需求在 1 到 20 个节点之间扩展 ON_DEMAND 节点，取决于使用的是 CORE 或 TASK 节点类型。在 Amazon EMR 分配 ON_DEMAND 节点后，根据执行程序需求和剩余可用容量扩展 SPOT 节点。
核心：1 个按需型	MinimumCapacityUnits : 1	
任务：1 个按需	MaximumCapacityUnits : 20	
	MaximumOnDemandCapacityUnits : 20	
	MaximumCoreCapacityUnits : 10	
实例机群	UnitType: InstanceFleetUnits	请求的 ON_DEMAND
核心：1 个按需型	MinimumCapacityUnits : 1	
任务：1 个按需	MaximumCapacityUnits : 20	

集群初始状态	扩展参数	扩展行为
	MaximumOnDemandCapacityUnits : 20 MaximumCoreCapacityUnits : 10	和 SPOT 节点总和不会超过 20 的 maximumCapacity 。请求的按需型核心节点和竞价型任务节点的总和不会超过 10 的 maximumCoreCapacity 。其他按需型或竞价型节点使用 TASK 节点类型。

了解 Amazon EMR 中的托管扩展指标

为集群启用托管扩展时，Amazon EMR 以一分钟的精细程度发布高分辨率数据指标。您可以通过 Amazon EMR 控制台或 Amazon 控制台查看由托管扩展控制的每次调整大小启动和完成的事件。CloudWatch CloudWatch 指标对于 Amazon EMR 托管扩展的运行至关重要。我们建议您密切监控 CloudWatch 指标，确保数据不会丢失。有关如何配置 CloudWatch 警报以检测缺失指标的更多信息，请参阅[使用 Amazon CloudWatch 警报](#)。有关在 Amazon EMR 中使用 CloudWatch 事件的更多信息，请参阅[监控 CloudWatch](#)事件。

以下指标指示集群的当前容量或目标容量。仅当启用了托管扩展时，这些指标才可用。对于由实例集组成的集群，将在 Units 中测量集群容量指标。对于由实例组组成的集群，将根据托管扩展策略中使用的单位类型在 Nodes 或 vCPU 中测量集群容量指标。

指标	说明
- TotalUnitsRequested - TotalNodesRequested	集群units/nodes/vCPUs中的目标总数，由托管扩展确定。 单位：计数

指标	说明
TotalVCPURequested	
- TotalUnitsRunning - TotalNodesRunning - TotalVCPURunning	正在运行的集群中当前units/nodes/vCPUs可用的总数。当请求集群大小调整时，将在集群中添加或删除新实例后更新此指标。 单位：计数
- CoreUnitsRequested - CoreNodesRequested - CoreVCPURequested	集群units/nodes/vCPUs中的目标 CORE 数量，由托管扩展确定。 单位：计数
- CoreUnitsRunning - CoreNodesRunning - CoreVCPURunning	集群中当前units/nodes/vCPUs运行的 CORE 数量。 单位：计数
- TaskUnitsRequested - TaskNodesRequested - TaskVCPURequested	集群units/nodes/vCPUs中任务的目标数量，由托管扩展决定。 单位：计数

指标	说明
- TaskUnitsRunning - TaskNodesRunning - TaskVCPURunning	集群中当前units/nodes/vCPUs运行的 TASK 数量。 单位：计数

以下指标指示集群和应用程序的使用状态。这些指标可用于所有 Amazon EMR 功能，但在为集群启用托管扩展时，将以更高的分辨率和一分钟的精细程度发布数据。您可以将以下指标与上表中的集群容量指标相关联，以了解托管扩展决策。

指标	说明
AppsCompleted	提交给 YARN 并且已完成的应用程序数。 使用案例：监控集群进度 单位：计数
AppsPending	提交给 YARN 并且处于挂起状态的应用程序数。 使用案例：监控集群进度 单位：计数
AppsRunning	提交给 YARN 并且正在运行的应用程序数。 使用案例：监控集群进度 单位：计数
ContainerAllocated	分配的资源容器数量ResourceManager。 使用案例：监控集群进度

指标	说明
	单位：计数
ContainerPending	队列中尚未分配的容器数。 使用案例：监控集群进度 单位：计数
ContainerPendingRatio	待处理容器与已分配容器的比率 ($\text{ContainerPendingRatio} = \text{ContainerPending} / \text{ContainerAllocated}$)。如果 $\text{ContainerAllocated} = 0$，则为 $\text{ContainerPendingRatio} = \text{ContainerPending}$。的值 $\text{ContainerPendingRatio}$ 代表一个数字，而不是百分比。此值对基于容器分配行为扩展集群资源很有用。 单位：计数
HDFSUtilization	当前使用的 HDFS 存储的百分率。 使用案例：分析集群性能 单位：百分比
IsIdle	指示集群不再执行任务，但仍处于活动状态并会产生费用。如果没有任何任务和任务处于运行状态，则此指标设置为 1；否则设置为 0。系统每隔五分钟检查一次该值，值为 1 仅表示在检查时集群处于空闲状态，并不表示它整个五分钟内都处于空闲状态。为避免误报，当多次连续五分钟检查获得的值均为 1 时，您应提出警报。例如，当该值在三十分钟或更长时间内都为 1 时，您应提出警报。 使用案例：监控集群性能 单位：布尔值

指标	说明
MemoryAvailableMB	可供分配的内存量。 使用案例：监控集群进度 单位：计数
MRActiveNodes	当前正在运行 MapReduce 任务或作业的节点数量。等效于 YARN 指标 <code>mapred.resourcemanager.NoOfActiveNodes</code> 。 使用案例：监控集群进度 单位：计数
YARNMemoryAvailablePercentage	YARN 可用的剩余内存百分比 ($\text{YARNMemoryAvailablePercentage} = \text{MemoryAvailable MB} / \text{MemoryTotal MB}$)。此值对基于 YARN 内存使用量扩展集群资源很有用。 单位：百分比

以下指标提供有关 YARN 容器和节点所用资源的信息。YARN 资源管理器的这些指标有助于深入了解集群中运行的容器和节点所使用的资源。请将这些指标与上表中的集群容量指标进行比较，以便更清晰地了解托管扩展的影响：

指标	相关版本	说明
YarnContainersUsedMemoryGBSeconds	适用于发行版标签 7.3.0 及更高版本	发布期间消耗的容器内存 * 秒数。 单位：GB * 秒
YarnContainersTotalMemoryGBSeconds	适用于发行版标签 7.3.0 及更高版本	发布期间的 yarn 容器总数 * 秒数。 单位：GB * 秒

指标	相关版本	说明
YarnContainersUsedVCPUSeconds	适用于发行版标签 7.5.0 及更高版本	发布期间消耗的容器 VCPU * 秒数。 单位：VCPU * 秒
YarnContainersTotalVCPUSeconds	适用于发行版标签 7.5.0 及更高版本	发布期间的容器 VCPU 总数 * 秒数。 单位：VCPU * 秒
YarnNodesUsedMemoryGBSeconds	适用于发行版标签 7.5.0 及更高版本	发布期间消耗的节点内存 * 秒数。 单位：GB * 秒
YarnNodesTotalMemoryGBSeconds	适用于发行版标签 7.5.0 及更高版本	发布期间的总节点内存 * 秒数。 单位：GB * 秒
YarnNodesUsedVCPUSeconds	适用于发行版标签 7.3.0 及更高版本	发布期间消耗的节点 VCPU * 秒数。 单位：VCPU * 秒
YarnNodesTotalVCPUSeconds	适用于发行版标签 7.3.0 及更高版本	发布期间的总节点 VCPU * 秒数。 单位：VCPU * 秒


绘制托管扩展指标的图表

您可以绘制指标图表，以便直观地显示集群的工作负载模式和 Amazon EMR 托管扩展做出的相应扩展决策，如以下步骤所示。

在 CloudWatch 控制台中绘制托管扩展指标的图表


1. 打开 [CloudWatch 控制台](#)。
2. 在导航窗格中，选择 Amazon EMR。您可以搜索要监控的集群的集群标识符。
3. 向下滚动到图形的指标。打开指标显示图形。
4. 要为一个或多个指标绘制图表，请选中每个指标旁边的复选框。

以下示例介绍了集群的 Amazon EMR 托管扩展活动。该图形显示三个自动缩减期，这些时段可在工作负载活动性较低时节省成本。



所有集群容量和使用指标均以一分钟的间隔发布。其它统计信息也与每个一分钟数据相关联，这样您就可以绘制各种函数，如 Percentiles、Min、Max、Sum、Average、SampleCount。

例如，下图以不同的百分位数 P10、P50、P90、P99 绘制同一 YARNMemoryAvailablePercentage 指标以及 Sum、Average、Min、SampleCount。



将自动扩展与 Amazon EMR 中实例组的自定义策略结合使用

通过在 Amazon EMR 4.0 及更高版本中使用自定义策略自动扩展，您可以根据您在扩展策略中指定的 CloudWatch 指标和其他参数，以编程方式扩展和扩展核心节点和任务节点。实例组配置可使用具有自定义策略的自动扩展，在您使用实例队列时，自动扩展不可用。有关实例组和实例队列的更多信息，请参阅[使用实例集或统一实例组创建 Amazon EMR 集群](#)。

Note

要在 Amazon EMR 中使用具有自定义策略功能的自动伸缩，您必须在创建集群时为 `VisibleToAllUsers` 参数设置 `true`。有关更多信息，请参阅[SetVisibleToAllUsers](#)。

扩展策略是实例组配置的一部分。您可以在初始配置实例组的过程中指定策略，或者通过修改现有集群中的实例组（甚至在实例组处于活动状态时）来指定策略。集群中的每个实例组（主实例组除外）均可拥有自己的扩展策略，该策略包含横向扩展和横向缩减规则。可单独配置横向扩展规则和缩减规则，每种规则具有不同的参数。

您可以使用 Amazon Web Services 管理控制台、Amazon CLI、或 Amazon EMR API 配置扩展策略。当您使用 Amazon CLI 或 Amazon EMR API 时，您需要以 JSON 格式指定扩展策略。此外，使用 Amazon CLI 或 Amazon EMR API 时，您可以指定自定义 CloudWatch 指标。自定义指标不可用于使用 Amazon Web Services 管理控制台的选项。当您最初使用控制台创建扩展策略时，将预配置适用于许多应用程序的默认策略以帮助您入门。您可以删除或修改默认规则。

尽管自动扩展允许您调整 EMR 集群容量 on-the-fly，但您仍应考虑基准工作负载要求并规划节点和实例组配置。有关更多信息，请参阅[集群配置指南](#)。

Note

对于大多数工作负载，需要同时设置横向扩展规则和缩减规则才能优化资源使用率。单独设置其中一种规则意味着，您需要在扩展活动后手动调整实例计数的大小。换句话说，这将通过手动重置来设置“单向”自动横向扩展规则或缩减规则。

为自动伸缩功能创建 IAM 角色

Amazon EMR 中的自动伸缩功能需要一个 IAM 角色，此角色有权在触发扩展活动时添加和终止实例。使用适当的角色策略和信任策略配置的默认角色 `EMR_AutoScaling_DefaultRole` 可用于实现此目

的。当您首次使用使用扩展策略创建集群时 Amazon Web Services 管理控制台，Amazon EMR 会创建默认角色并附加默认的权限托管策略。AmazonElasticMapReduceforAutoScalingRole

当您使用使用自动扩展策略创建集群时 Amazon CLI，必须首先确保默认 IAM 角色存在，或者您拥有一个自定义 IAM 角色，该角色附加了提供相应权限的策略。要创建默认角色，您可以在创建集群前运行 `create-default-roles` 命令。然后，您可以在创建集群时指定 `--auto-scaling-role EMR_AutoScaling_DefaultRole` 选项。或者，您也可以创建一个自定义自动扩展角色，然后在创建集群时指定该角色，例如 `--auto-scaling-role MyEMRAutoScalingRole`。如果您创建了一个适用于 Amazon EMR 的自定义自动伸缩角色，建议您根据托管式策略制定自定义角色的权限策略。有关更多信息，请参阅[为 Amazon EMR 配置 IAM 服务角色对 Amazon 服务和资源的权限](#)。

了解自动伸缩角色

当扩展规则触发实例组的扩展活动时，Amazon EC2 实例将根据您的规则添加到该实例组中。一旦亚马逊 EC2 实例进入状态，Apache Spark、Apache Hive 和 Presto 等应用程序就可以使用新节点。InService您也可以设置用于终止实例和移除节点的横向缩减规则。有关自动扩展的亚马逊 EC2 实例生命周期的更多信息，请参阅 Amazon A [uto Scaling 用户指南中的 A EC2 uto Scaling 生命周期](#)。

您可以配置集群如何终止 Amazon EC2 实例。您可以选择在计费的 Amazon EC2 实例小时上限终止，也可以选择在任务完成后终止。此设置同时应用于自动扩展和手动调整大小操作。有关此配置的更多信息，请参阅[Amazon EMR 集群的集群缩减选项](#)。


策略中每个规则的以下参数可确定自动扩展行为。

Note

此处列出的参数基于 Amazon Web Services 管理控制台 适用于 Amazon EMR 的。当您使用 Amazon CLI 或 Amazon EMR API 时，还有其他高级配置选项可用。有关高级选项的更多信息，请参阅 Amazon EMR API 参考[SimpleScalingPolicyConfiguration](#)中的。

- 最大实例数和最小实例数。最大实例数限制规定了实例组中可以 EC2包含的最大 Amazon 实例数，并且适用于所有扩展规则。同样，最小实例数限制规定了 Amazon EC2 实例的最小数量，并适用于所有缩减规则。
- Rule name (规则名称)，此参数在策略中必须是唯一的。
- 扩展调整，它决定在规则触发的扩展活动期间要添加（对于扩展规则）或终止（对于缩小规则）的 EC2 实例数量。
- CloudWatch 指标，监视是否存在警报情况。

- 比较运算符，用于将 CloudWatch 指标与阈值进行比较并确定触发条件。
- 评估期，以五分钟为增量，在此期间，CloudWatch 指标必须处于触发状态，然后才会触发扩展活动。
- Cooldown period (冷却时间) (以秒为单位)，用于确定由规则启动的一个扩展活动和下一个扩展活动开始之间必须经过的时间量，而不管触发扩展活动的规则如何。当实例组完成扩展活动并达到扩展后状态时，冷却时间为可能触发后续扩展活动的 CloudWatch 指标提供了稳定下来的机会。有关更多信息，请参阅 Amazon Auto Scaling 用户指南中的 [A EC2 uto Scaling 冷却时间](#)。



注意事项和限制

- 亚马逊 CloudWatch 指标对于 Amazon EMR 自动扩展的运行至关重要。我们建议您密切监控 Amazon CloudWatch 指标，确保数据不会丢失。有关如何配置亚马逊 CloudWatch 警报以检测缺失指标的更多信息，请参阅[使用亚马逊 CloudWatch 警报](#)。
- 过度使用 EBS 卷可能会导致托管扩展问题。我们建议您密切监控 EBS 卷的使用情况，以确保 EBS 卷的利用率低于 90%。请参阅[实例存储](#)以了解有关指定额外 EBS 卷的信息。
- 在 Amazon EMR 版本 5.18 至 5.28 中使用自定义策略进行自动扩展可能会遇到由于亚马逊指标中间歇性缺少数据而导致扩展失败。CloudWatch 我们建议您使用最新版本的 Amazon EMR 来改进自动扩展。如果您希望使用 5.18 到 5.28 之间的 Amazon EMR 发行版，也可以联系[Amazon Support](#)获取补丁。

使用配置 Amazon Web Services 管理控制台 自动缩放

创建集群时，可以使用高级集群配置选项为实例组配置扩展策略。此外，您也可以通过在现有集群的 Hardware (硬件) 设置中修改实例组，为使用中的实例组创建或修改扩展策略。

1. 导航到 Amazon EMR 新控制台，然后从侧面导航栏中选择切换到旧控制台。有关切换到旧控制台后预期情况的更多信息，请参阅[Using the old console](#)。

2. 如果您正在创建集群，请在 Amazon EMR 控制台中，依次选择 Create Cluster (创建集群)、Go to advanced options (转到高级选项)、Step 1: Software and Steps (步骤 1: 软件和步骤)，然后转至 Step 2: Hardware Configuration (步骤 2: 硬件配置)。

: 或 -

如果您修改的是正在运行的集群中的实例组，请从集群列表中选择您的集群，然后展开 Hardware (硬件) 部分。

3. 在 Cluster scaling and provisioning option (集群扩展和预置选项) 部分中，选择 Enable cluster scaling (启用集群扩展)。然后，选择 Create a custom automatic scaling policy (创建自定义自动扩展策略)。

在 Custom automatic scaling policies (自定义自动扩展策略) 表中，单击要配置实例组所在行中显示的铅笔图标。Auto Scaling 规则屏幕将打开。

4. 键入最大实例数，这是您希望实例组在横向扩展后包含的最大实例数；并键入最小实例数，这是您希望实例组在缩减后包含的最小实例数。
5. 单击铅笔图标以编辑规则参数，单击 X 以从策略中删除规则，然后单击添加规则以添加其它规则。
6. 选择本主题前面介绍的规则参数。有关亚马逊 EMR 可用 CloudWatch 指标的描述，请参阅亚马逊用户指南[中的亚马逊 EMR 指标和维度](#)。CloudWatch

使用配置 Amazon CLI 自动缩放

在创建集群和创建实例组时，您可以使用 Amazon EMR Amazon CLI 命令配置自动扩展。您可以使用速记语法 (可在相关命令中指定内联 JSON 配置)。也可以引用包含配置 JSON 的文件。您也可以将一个自动扩展策略应用于现有实例组并删除以前应用的自动扩展策略。此外，您可以从正在运行的集群中检索扩展策略配置的详细信息。

Important

在创建具有自动伸缩策略的集群时，您必须使用 `--auto-scaling-role MyAutoScalingRole` 命令来指定用于自动伸缩的 IAM 角色。默认角色为 `EMR_AutoScaling_DefaultRole`，可使用 `create-default-roles` 命令创建它。此角色只能在创建集群时添加且无法添加到现有集群。

有关配置自动扩展策略时可用参数的详细说明，请参阅 [PutAutoScalingPolicy](#) Amazon EMR API 参考。

创建具有已应用于实例组的自动伸缩策略的集群

您可在 `aws emr create-cluster` 命令的 `--instance-groups` 选项内指定自动扩展配置。以下示例说明了一个 `create-cluster` 命令，其中以内联方式提供核心实例组的自动扩展策略。该命令创建的扩展配置等同于默认的横向扩展策略，当您使用 for Amazon Web Services 管理控制台 Amazon EMR 创建自动扩展策略时，该策略会出现。为简洁起见，不显示缩减策略。建议不要创建没有向内扩展规则的向外扩展规则。

```
aws emr create-cluster --release-label emr-5.2.0 --service-role
  EMR_DefaultRole --ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole
  --auto-scaling-role EMR_AutoScaling_DefaultRole --instance-groups
  Name=MyMasterIG,InstanceGroupType=MASTER,InstanceType=m5.xlarge,InstanceCount=1
  'Name=MyCoreIG,InstanceGroupType=CORE,InstanceType=m5.xlarge,InstanceCount=2,AutoScalingPolicy
scale-out,Description=Replicates the default scale-out rule in the
console.,Action={SimpleScalingPolicyConfiguration={AdjustmentType=CHANGE_IN_CAPACITY,ScalingAd
ElasticMapReduce,Period=300,Statistic=AVERAGE,Threshold=15,Unit=PERCENT,Dimensions=[{Key=JobFlo
```

以下命令说明了如何使用命令行将自动扩展策略定义作为实例组配置文件（名为 *instancegroupconfig.json*）的一部分提供。

```
aws emr create-cluster --release-label emr-5.2.0 --service-role EMR_DefaultRole --ec2-
attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole --instance-groups file://your/path/to/
instancegroupconfig.json --auto-scaling-role EMR_AutoScaling_DefaultRole
```

具有配置文件的内容，如下所示：

```
[
{
  "InstanceCount": 1,
  "Name": "MyMasterIG",
  "InstanceGroupType": "MASTER",
  "InstanceType": "m5.xlarge"
},
{
  "InstanceCount": 2,
  "Name": "MyCoreIG",
  "InstanceGroupType": "CORE",
```

```

"InstanceType": "m5.xlarge",
"AutoScalingPolicy":
{
  "Constraints":
  {
    "MinCapacity": 2,
    "MaxCapacity": 10
  },
  "Rules":
  [
    {
      "Name": "Default-scale-out",
      "Description": "Replicates the default scale-out rule in the console for YARN
memory.",
      "Action":{
        "SimpleScalingPolicyConfiguration":{
          "AdjustmentType": "CHANGE_IN_CAPACITY",
          "ScalingAdjustment": 1,
          "CoolDown": 300
        }
      },
      "Trigger":{
        "CloudWatchAlarmDefinition":{
          "ComparisonOperator": "LESS_THAN",
          "EvaluationPeriods": 1,
          "MetricName": "YARNMemoryAvailablePercentage",
          "Namespace": "AWS/ElasticMapReduce",
          "Period": 300,
          "Threshold": 15,
          "Statistic": "AVERAGE",
          "Unit": "PERCENT",
          "Dimensions":[
            {
              "Key" : "JobFlowId",
              "Value" : "${emr.clusterId}"
            }
          ]
        }
      }
    }
  ]
}

```


]

将具有自动伸缩策略的实例组添加到集群

您可以将 `--instance-groups` 选项与 `add-instance-groups` 命令结合使用来指定扩展策略配置，所采用的方式与使用 `create-cluster` 时的方式相同。以下示例将 JSON 文件 *instancegroupconfig.json* 引用与实例组配置结合使用。

```
aws emr add-instance-groups --cluster-id j-1EKZ3TYEVF1S2 --instance-groups file://your/path/to/instancegroupconfig.json
```

向现有实例组应用自动伸缩策略或修改已应用的策略

使用 `aws emr put-auto-scaling-policy` 命令将自动扩展策略应用于现有实例组。该实例组必须是使用自动伸缩 IAM 角色的集群的一部分。以下示例使用对指定自动扩展策略配置的 JSON 文件 *autoscaleconfig.json* 的引用。

```
aws emr put-auto-scaling-policy --cluster-id j-1EKZ3TYEVF1S2 --instance-group-id ig-3PLUZBA6WLS07 --auto-scaling-policy file://your/path/to/autoscaleconfig.json
```

下面显示了 *autoscaleconfig.json* 文件的内容，此文件定义上一示例中显示的相同的横向扩展规则。

```
{
    "Constraints": {
        "MaxCapacity": 10,
        "MinCapacity": 2
    },
    "Rules": [{
        "Action": {
            "SimpleScalingPolicyConfiguration": {
                "AdjustmentType": "CHANGE_IN_CAPACITY",
                "CoolDown": 300,
                "ScalingAdjustment": 1
            }
        },
        "Description": "Replicates the default scale-out rule in the console for YARN memory",
        "Name": "Default-scale-out",
        "Trigger": {
            "CloudWatchAlarmDefinition": {
                "ComparisonOperator": "LESS_THAN",
```

```

        "Dimensions": [{
            "Key": "JobFlowId",
            "Value": "${emr.clusterID}"
        }],
        "EvaluationPeriods": 1,
        "MetricName": "YARNMemoryAvailablePercentage",
        "Namespace": "AWS/ElasticMapReduce",
        "Period": 300,
        "Statistic": "AVERAGE",
        "Threshold": 15,
        "Unit": "PERCENT"
    }
}
}

```

从实例组中删除自动伸缩策略

```
aws emr remove-auto-scaling-policy --cluster-id j-1EKZ3TYEVF1S2 --instance-group-id ig-3PLUZBA6WLS07
```

检索自动伸缩策略配置

该describe-cluster命令检索 InstanceGroup 区块中的策略配置。例如，以下命令检索集群 ID 为 j-1CW0HP4PI30VJ 的集群的配置。

```
aws emr describe-cluster --cluster-id j-1CW0HP4PI30VJ
```

该命令生成以下示例输出。

```
{
  "Cluster": {
    "Configurations": [],
    "Id": "j-1CWOHP4PI30VJ",
    "NormalizedInstanceHours": 48,
    "Name": "Auto Scaling Cluster",
    "ReleaseLabel": "emr-5.2.0",
    "ServiceRole": "EMR_DefaultRole",
    "AutoTerminate": false,
```

```

"TerminationProtected": true,
"MasterPublicDnsName": "ec2-54-167-31-38.compute-1.amazonaws.com",
"LogUri": "s3n://aws-logs-232939870606-us-east-1/elasticmapreduce/",
"Ec2InstanceAttributes": {
  "Ec2KeyName": "performance",
  "AdditionalMasterSecurityGroups": [],
  "AdditionalSlaveSecurityGroups": [],
  "EmrManagedSlaveSecurityGroup": "sg-09fc9362",
  "Ec2AvailabilityZone": "us-east-1d",
  "EmrManagedMasterSecurityGroup": "sg-0bfc9360",
  "IamInstanceProfile": "EMR_EC2_DefaultRole"
},
"Applications": [
  {
    "Name": "Hadoop",
    "Version": "2.7.3"
  }
],
"InstanceGroups": [
  {
    "AutoScalingPolicy": {
      "Status": {
        "State": "ATTACHED",
        "StateChangeReason": {
          "Message": ""
        }
      }
    },
    "Constraints": {
      "MaxCapacity": 10,
      "MinCapacity": 2
    },
    "Rules": [
      {
        "Name": "Default-scale-out",
        "Trigger": {
          "CloudWatchAlarmDefinition": {
            "MetricName": "YARNMemoryAvailablePercentage",
            "Unit": "PERCENT",
            "Namespace": "AWS/ElasticMapReduce",
            "Threshold": 15,
            "Dimensions": [
              {
                "Key": "JobFlowId",
                "Value": "j-1CW0HP4PI30VJ"
              }
            ]
          }
        }
      }
    ]
  }
]

```

```

        }
    ],
    "EvaluationPeriods": 1,
    "Period": 300,
    "ComparisonOperator": "LESS_THAN",
    "Statistic": "AVERAGE"
}
},
"Description": "",
"Action": {
    "SimpleScalingPolicyConfiguration": {
        "CoolDown": 300,
        "AdjustmentType": "CHANGE_IN_CAPACITY",
        "ScalingAdjustment": 1
    }
}
},
{
    "Name": "Default-scale-in",
    "Trigger": {
        "CloudWatchAlarmDefinition": {
            "MetricName": "YARNMemoryAvailablePercentage",
            "Unit": "PERCENT",
            "Namespace": "AWS/ElasticMapReduce",
            "Threshold": 75,
            "Dimensions": [
                {
                    "Key": "JobFlowId",
                    "Value": "j-1CW0HP4PI30VJ"
                }
            ],
            "EvaluationPeriods": 1,
            "Period": 300,
            "ComparisonOperator": "GREATER_THAN",
            "Statistic": "AVERAGE"
        }
    },
    "Description": "",
    "Action": {
        "SimpleScalingPolicyConfiguration": {
            "CoolDown": 300,
            "AdjustmentType": "CHANGE_IN_CAPACITY",
            "ScalingAdjustment": -1
        }
    }
}

```

```

        }
    }
]
},
"Configurations": [],
"InstanceType": "m5.xlarge",
"Market": "ON_DEMAND",
"Name": "Core - 2",
"ShrinkPolicy": {},
"Status": {
    "Timeline": {
        "CreationDateTime": 1479413437.342,
        "ReadyDateTime": 1479413864.615
    },
    "State": "RUNNING",
    "StateChangeReason": {
        "Message": ""
    }
},
"RunningInstanceCount": 2,
"Id": "ig-3M16XBE8C3PH1",
"InstanceGroupType": "CORE",
"RequestedInstanceCount": 2,
"EbsBlockDevices": []
},
{
    "Configurations": [],
    "Id": "ig-0P62I28NSE8M",
    "InstanceGroupType": "MASTER",
    "InstanceType": "m5.xlarge",
    "Market": "ON_DEMAND",
    "Name": "Master - 1",
    "ShrinkPolicy": {},
    "EbsBlockDevices": [],
    "RequestedInstanceCount": 1,
    "Status": {
        "Timeline": {
            "CreationDateTime": 1479413437.342,
            "ReadyDateTime": 1479413752.088
        },
        "State": "RUNNING",
        "StateChangeReason": {
            "Message": ""
        }
    }
}

```

```

        },
        "RunningInstanceCount": 1
    }
],
"AutoScalingRole": "EMR_AutoScaling_DefaultRole",
"Tags": [],
"BootstrapActions": [],
"Status": {
    "Timeline": {
        "CreationDateTime": 1479413437.339,
        "ReadyDateTime": 1479413863.666
    },
    "State": "WAITING",
    "StateChangeReason": {
        "Message": "Cluster ready after last step completed."
    }
}
}
}

```

手动调整正在运行的 Amazon EMR 集群的大小

您可以使用、或 Amazon EMR API 从核心实例组 and 任务实例组以及正在运行的集群中的实例队列中添加和删除实例。Amazon Web Services 管理控制台 Amazon CLI 如果集群使用的是实例组，您可显式更改实例计数。如果集群使用的是实例队列，您可更改按需实例和竞价型实例的目标单位数。然后，实例队列可添加和删除实例以满足新目标。有关更多信息，请参阅 [实例集选项](#)。只要节点可用，应用程序就可以使用新配置的 Amazon EC2 实例来托管节点。删除实例后，Amazon EMR 会以不中断任务并防止数据丢失的方式关闭任务。有关更多信息，请参阅 [在任务完成时终止](#)。

使用控制台调整集群大小

您可以使用 Amazon EMR 控制台调整正在运行的集群的大小。

Console

使用新控制台更改现有集群的实例数

1. [登录 Amazon Web Services 管理控制台](https://console.aws.amazon.com)，然后在 /emr 上打开亚马逊 EMR 控制台。<https://console.aws.amazon.com>
2. EC2 在左侧导航窗格的 EMR on 下，选择集群，然后选择要更新的集群。集群必须正在运行；您无法调整预置集群或已终止集群的大小。

3. 在集群详细信息页面的 Instances (实例) 选项卡上, 查看 Instance groups (实例组) 面板。
4. 要调整现有实例组的大小, 请选择要调整大小的核心实例组或任务实例组旁边的单选按钮, 然后选择 Resize instance group (调整实例组大小)。为实例组指定新的实例数, 然后选择 Resize (调整大小)。

 Note

如果您选择减少正在运行的实例组大小, Amazon EMR 将智能地选择要从实例组中删除的实例, 将数据丢失的风险降至最低。要对调整大小操作进行更精细地控制, 可以依次选择实例组的 ID、要删除的实例, 然后使用 Terminate (终止) 选项。有关智能缩减行为的更多信息, 请参阅 [Amazon EMR 集群的集群缩减选项](#)。

5. 如果要取消调整大小操作, 您可以选择状态为 Resizing (调整大小) 的实例组的单选按钮, 然后从列表操作中选择 Stop resize (停止调整大小)。
6. 要向集群添加一个或多个任务实例组以应对不断增加的工作负载, 请从操作列表中选择 Add task instance group (添加任务实例组)。选择 Amazon EC2 实例类型, 输入任务组的实例数量, 然后选择添加任务实例组返回集群的实例组面板。

当您对节点数进行更改时, 实例组的 Status (状态) 会更新。当您请求的更改完成后, Status (状态) 为 Running (正在运行)。

使用调整集群的大小 Amazon CLI

您可以使用 Amazon CLI 来调整正在运行的集群的大小。您可以增加或减少任务节点数, 并且可以增加正在运行的集群中的核心节点数。也可以使用 Amazon CLI 或 API 关闭核心实例组中的实例。应小心地执行此操作。关闭核心实例组中的实例存在数据丢失的风险, 且该实例不会被自动替换。

除了调整核心组和任务组的大小之外, 还可使用 Amazon CLI 向正在运行的集群添加一个或多个任务实例组。

要通过更改实例计数来调整集群的大小 Amazon CLI

您可以将实例添加到核心组或任务组, 也可以使用带 InstanceCount 参数的 Amazon CLI `modify-instance-groups` 子命令从任务组中删除实例。要向核心或任务组添加实例, 请增加 InstanceCount。要减少任务组中的实例数, 请减少 InstanceCount。将任务组的实例计数更改为 0 会删除所有实例, 而不删除实例组。

- 要将任务实例组中的实例数从 3 增加到 4, 请键入以下命令并 *ig-31JXXXXXXBT0* 替换为实例组 ID。

```
aws emr modify-instance-groups --instance-groups
  InstanceGroupId=ig-31JXXXXXXBT0,InstanceCount=4
```

要检索 InstanceGroupId，请使用 describe-cluster 子命令。输出是一个名为 Cluster 的 JSON 对象，其中包含每个实例组的 ID。要使用此命令，您需要集群 ID（可以使用 aws emr list-clusters 命令或控制台进行检索）。要检索实例组 ID，请键入以下命令并 *j-2AXXXXXXGAPLF* 替换为集群 ID。

```
aws emr describe-cluster --cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF
```

使用 Amazon CLI，您还可以使用 --modify-instance-groups 子命令终止核心实例组中的实例。

Warning

指定 EC2InstanceIdsToTerminate 时，请务必谨慎。无论实例上运行的应用程序的状态如何，实例都将立即终止，并且不会自动替换实例。无论集群的 Scale down behavior (缩减行为) 配置如何，都会出现此情况。通过这种方式终止实例将面临数据丢失以及出现不可预测的集群行为的风险。

要终止特定实例，您需要实例组 ID（由 aws emr describe-cluster --cluster-id 子命令返回）和实例 ID（由 aws emr list-instances --cluster-id 子命令返回），键入以下命令，替换 *ig-6RXXXXXX07SA* 为实例组 ID，然后 *i-f9XXXXf2* 替换为实例 ID。

```
aws emr modify-instance-groups --instance-groups
  InstanceGroupId=ig-6RXXXXXX07SA,EC2InstanceIdsToTerminate=i-f9XXXXf2
```

有关在中使用 Amazon EMR 命令的更多信息 Amazon CLI，请参阅。<https://docs.amazonaws.cn/cli/latest/reference/emr>

要通过添加任务实例组来调整集群的大小 Amazon CLI

使用 Amazon CLI，您可以使用子命令将 1 到 48 个任务实例组添加到集群中。--add-instance-groups 任务实例组只能添加到包含主实例组和核心实例组的集群。使用时 Amazon CLI，每次使用 --add-instance-groups 子命令时最多可以添加五个任务实例组。

1. 要向集群添加单个任务实例组，请键入以下命令并 *j-JXBXXXXXX37R* 替换为集群 ID。

```
aws emr add-instance-groups --cluster-id j-JXBXXXXXX37R --instance-groups
InstanceCount=6,InstanceGroupType=task,InstanceType=m5.xlarge
```

2. 要向集群添加多个任务实例组，请键入以下命令并 *j-JXBXXXXXX37R* 替换为集群 ID。可以在单个命令中添加多达 5 个任务实例组。

```
aws emr add-instance-groups --cluster-id j-JXBXXXXXX37R --instance-
groups InstanceCount=6,InstanceGroupType=task,InstanceType=m5.xlarge
InstanceCount=10,InstanceGroupType=task,InstanceType=m5.xlarge
```

有关在中使用 Amazon EMR 命令的更多信息 Amazon CLI，请参阅。<https://docs.amazonaws.cn/cli/latest/reference/emr>

中断调整

通过使用 Amazon EMR 4.1.0 版或更高版本，您可以在现有大小调整操作执行期间下达新的大小调整指示。此外，您可以停止之前提交的调整请求，或提交新请求以覆盖之前的请求，而不必等待其完成。您还可以从控制台或使用 `ModifyInstanceGroups` API 调用停止现有的大小调整操作，并将当前计数作为目标集群数。

下面的屏幕截图显示了正在调整但可通过选择 Stop (停止) 来停止的任务实例组。



使用中断调整大小 Amazon CLI

您可以使用 `modify-instance-groups` 子命令 Amazon CLI 停止调整大小。假定您的实例组包含 6 个实例，您需要将实例增加到 10 个。但随后您决定撤消此请求：

- 初始请求：

```
aws emr modify-instance-groups --instance-groups
InstanceGroupId=ig-myInstanceGroupId,InstanceCount=10
```

第二个请求 (停止第一个请求)：

```
aws emr modify-instance-groups --instance-groups
InstanceGroupId=ig-myInstanceGroupId,InstanceCount=6
```

Note

此种处理是异步进行的，因此，在执行后续请求前，您可能会看到实例计数相对于之前的 API 请求有所变化。对于缩减请求，如果节点上有正在进行的工作，则在节点完成其工作前，实例组不会缩减。

“暂停”状态

如果尝试启动新的集群节点时遇到太多错误，实例组就会进入“暂停”状态。例如，如果新节点在执行引导操作时出现故障，实例组会进入 SUSPENDED (暂停) 状态，而不是持续地预置新节点。解决了基础问题后，您可以重置集群实例组上所需数量的节点，然后实例组继续开始分配节点。修改实例组会促使 Amazon EMR 尝试再次预置节点。没有重启或终止任何运行节点。

在中 Amazon CLI，`list-instances`子命令和`describe-cluster`子命令一样返回所有实例及其状态。如果 Amazon EMR 检测到实例组故障，则组的状态会更改为 SUSPENDED。

使用重置处于“已暂停”状态的集群 Amazon CLI

键入带有 `describe-cluster` 参数的 `--cluster-id` 子命令可查看集群中实例的状态。

- 要查看集群中所有实例和实例组的信息，请键入以下命令并 `j-3KVXXXXXX7UG` 替换为集群 ID。

```
aws emr describe-cluster --cluster-id j-3KVXXXXXX7UG
```

输出会显示有关实例组和实例状态的信息：

```
{
  "Cluster": {
    "Status": {
      "Timeline": {
        "ReadyDateTime": 1413187781.245,
        "CreationDateTime": 1413187405.356
      },
      "State": "WAITING",
      "StateChangeReason": {
        "Message": "Waiting after step completed"
      }
    },
    "Ec2InstanceAttributes": {
      "Ec2AvailabilityZone": "us-west-2b"
    }
  }
}
```

```

    },
    "Name": "Development Cluster",
    "Tags": [],
    "TerminationProtected": false,
    "RunningAmiVersion": "3.2.1",
    "NormalizedInstanceHours": 16,
    "InstanceGroups": [
      {
        "RequestedInstanceCount": 1,
        "Status": {
          "Timeline": {
            "ReadyDateTime": 1413187775.749,
            "CreationDateTime": 1413187405.357
          },
          "State": "RUNNING",
          "StateChangeReason": {
            "Message": ""
          }
        },
        "Name": "MASTER",
        "InstanceGroupType": "MASTER",
        "InstanceType": "m5.xlarge",
        "Id": "ig-3ETXXXXXXFYV8",
        "Market": "ON_DEMAND",
        "RunningInstanceCount": 1
      },
      {
        "RequestedInstanceCount": 1,
        "Status": {
          "Timeline": {
            "ReadyDateTime": 1413187781.301,
            "CreationDateTime": 1413187405.357
          },
          "State": "RUNNING",
          "StateChangeReason": {
            "Message": ""
          }
        },
        "Name": "CORE",
        "InstanceGroupType": "CORE",
        "InstanceType": "m5.xlarge",
        "Id": "ig-3SUXXXXXXQ9ZM",
        "Market": "ON_DEMAND",
        "RunningInstanceCount": 1
      }
    ]
  }
}

```

```
    }  
    ...  
}
```

要查看有关特定实例组的信息，请键入带有 `list-instances` 和 `--cluster-id` 参数的 `--instance-group-types` 子命令。您可以查看主实例组、核心实例组和任务实例组的信息。

```
aws emr list-instances --cluster-id j-3KVXXXXXXY7UG --instance-group-types "CORE"
```

使用带有 `modify-instance-groups` 参数的 `--instance-groups` 子命令可重置 `SUSPENDED` 状态下的集群。实例组 ID 通过 `describe-cluster` 子命令返回。

```
aws emr modify-instance-groups --instance-groups  
  InstanceGroupId=ig-3SUXXXXXXQ9ZM,InstanceCount=3
```

缩减集群大小时的注意事项

如果您选择缩减正在运行的集群的大小，则请考虑以下 Amazon EMR 行为和最佳实践：

- 为了减少对正在进行的作业的影响，Amazon EMR 会智能地选择要删除的实例。有关集群缩减行为更多信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的 [在任务完成时终止](#)。
- 当您缩减集群的大小时，Amazon EMR 会将数据从其删除的实例复制到剩余的实例。确保组中剩余的实例中有足够的存储容量用于存储此数据。
- Amazon EMR 尝试停用组中实例上的 HDFS。缩减集群大小之前，建议您尽量减少 HDFS 写入 I/O。
- 要在缩减集群大小时进行最精细的控制，您可以在控制台中查看集群并导航到 `Instances (实例)` 选项卡。选择要调整大小的实例组的 ID。然后对要删除的特定实例使用 `Terminate (终止)` 选项。

配置预置超时以控制 Amazon EMR 中的容量

当您使用实例集时，您可以配置预调配超时。预调配超时指示 Amazon EMR 在集群启动或集群扩展操作期间集群超过指定的时间阈值时停止预调配实例容量。以下主题涵盖如何为集群启动和集群纵向扩展操作配置预调配超时。

主题

- [在 Amazon EMR 中为集群启动预调配超时](#)

- [在 Amazon EMR 中自定义集群大小调整的预调配超时期限](#)

在 Amazon EMR 中为集群启动预调配超时

您可以为集群中的每个实例集定义预调配竞价型实例的超时期限。如果 Amazon EMR 无法预调配 Spot 容量，您可以改为选择终止集群或预调配按需容量。如果超时期限在集群大小调整过程中结束，则 Amazon EMR 将取消未预调配的 Spot 请求。未预调配的竞价型实例不会转移到按需容量。

执行以下步骤，自定义使用 Amazon EMR 控制台启动集群的预调配超时期限。

Console

使用控制台创建集群时配置预置超时

1. [登录 Amazon Web Services 管理控制台](https://console.aws.amazon.com)，然后在 /emr 上打开亚马逊 EMR 控制台。<https://console.aws.amazon.com>
2. EC2在左侧导航窗格的 EMR on 下，选择集群，然后选择创建集群。
3. 在创建集群页面上，导航到集群配置并选择实例集。
4. 在集群扩展和预调配选项下，为您的核心和任务实例集指定 Spot 大小。
5. 在 Spot 超时配置下，选择在 Spot 超时后终止集群或在 Spot 超时后切换到按需。然后，指定预调配竞价型实例的超时期限。默认值为 1 小时。
6. 选择适用于集群的任何其他选项。
7. 要启动具有已配置超时的集群，选择创建集群。

Amazon CLI

要使用 **create-cluster** 命令指定预调配超时

```
aws emr create-cluster \
--release-label emr-5.35.0 \
--service-role EMR_DefaultRole \
--ec2-attributes '{"InstanceProfile":"EMR_EC2_DefaultRole","SubnetIds":["subnet-XXXXX"]}' \
--instance-fleets
' [{"InstanceFleetType":"MASTER","TargetOnDemandCapacity":1,"TargetSpotCapacity":0,"LaunchSpecification":{"OnDemandSpecification":{"AllocationStrategy":"lowest-price"}}, "InstanceTypeConfigs": [{"WeightedCapacity":1, "EbsConfiguration": {"EbsBlockDeviceConfigs": [{"VolumeSpecification": {"SizeInGB":32, "VolumeType":"gp2"}, "VolumesPerInstance":2}]}], "BidPriceAsPercentageOfOnDemandCapacity":100} ]'
```

```

- 1"},
{"InstanceFleetType":"CORE","TargetOnDemandCapacity":1,"TargetSpotCapacity":1,"LaunchSpecification":
{"SpotSpecification":
{"TimeoutDurationMinutes":120,"TimeoutAction":"SWITCH_TO_ON_DEMAND"},"OnDemandSpecification":
{"AllocationStrategy":"lowest-price"}},"InstanceTypeConfigs":
[{"WeightedCapacity":1,"EbsConfiguration":{"EbsBlockDeviceConfigs":
[{"VolumeSpecification":
{"SizeInGB":32,"VolumeType":"gp2"},"VolumesPerInstance":2}]},"BidPriceAsPercentageOfOnDemandPrice":
- 2"}]]'

```

在 Amazon EMR 中自定义集群大小调整的预调配超时期限

您可以为集群中的每个实例集定义预调配竞价型实例的超时期限。如果 Amazon EMR 无法预调配 Spot 容量，则它将取消调整大小请求并停止尝试预调配额外的 Spot 容量。创建集群时，您可以配置超时。对于正在运行的集群，您可以添加或更新超时。

超时时间到期后，Amazon EMR 会自动将事件发送到亚马逊 CloudWatch 事件流。使用 CloudWatch，您可以创建根据指定模式匹配事件的规则，然后将事件路由到目标以采取行动。例如，您可以将规则配置为发送电子邮件通知。有关如何创建规则的更多信息，请参阅[使用为 Amazon EMR 事件创建规则 CloudWatch](#)。有关不同事件详细信息的更多信息，请参阅[实例集状态更改事件](#)。

为集群大小调整预调配超时的示例

使用 Amazon CLI 命令为调整大小指定预调配超时

以下示例使用 `create-cluster` 命令为调整大小添加预调配超时。

```

aws emr create-cluster \
--release-label emr-5.35.0 \
--service-role EMR_DefaultRole \
--ec2-attributes '{"InstanceProfile":"EMR_EC2_DefaultRole","SubnetIds":["subnet-XXXXXX"]}' \
--instance-fleets
' [{"InstanceFleetType":"MASTER","TargetOnDemandCapacity":1,"TargetSpotCapacity":0,"InstanceTypeConfigs":
[{"WeightedCapacity":1,"EbsConfiguration":{"EbsBlockDeviceConfigs":
[{"VolumeSpecification":
{"SizeInGB":32,"VolumeType":"gp2"},"VolumesPerInstance":2}]},"BidPriceAsPercentageOfOnDemandPrice":
- 1"},
{"InstanceFleetType":"CORE","TargetOnDemandCapacity":1,"TargetSpotCapacity":1,"LaunchSpecification":
{"SpotSpecification":
{"TimeoutDurationMinutes":120,"TimeoutAction":"SWITCH_TO_ON_DEMAND"},"OnDemandSpecification":
{"AllocationStrategy":"lowest-price"}},"ResizeSpecifications":

```

```
{
  "SpotResizeSpecification": {"TimeoutDurationMinutes": 20},
  "OnDemandResizeSpecification": {"TimeoutDurationMinutes": 25},
  "InstanceTypeConfigs": [
    {
      "WeightedCapacity": 1,
      "EbsConfiguration": {"EbsBlockDeviceConfigs": [
        {
          "VolumeSpecification": {
            "SizeInGB": 32,
            "VolumeType": "gp2",
            "VolumesPerInstance": 2
          }
        }
      ]},
      "BidPriceAsPercentageOfOnDemandPrice": 2
    }
  ]
}
```

以下示例使用 `modify-instance-fleet` 命令为调整大小添加预调配超时。

```
aws emr modify-instance-fleet \
  --cluster-id j-XXXXXXXXXXXX \
  --instance-fleet '{"InstanceFleetId":"if-XXXXXXXXXXXX","ResizeSpecifications":
    {"SpotResizeSpecification":{"TimeoutDurationMinutes":30},"OnDemandResizeSpecification":
    {"TimeoutDurationMinutes":60}}}' \
  --region us-east-1
```

以下示例使用 `add-instance-fleet-command` 为调整大小添加预调配超时。

```
aws emr add-instance-fleet \
  --cluster-id j-XXXXXXXXXXXX \
  --instance-fleet
    '{"InstanceFleetType":"TASK","TargetOnDemandCapacity":1,"TargetSpotCapacity":0,"InstanceTypeConfigs":
    [{"WeightedCapacity":1,"EbsConfiguration":{"EbsBlockDeviceConfigs":
    [{"VolumeSpecification":
    {"SizeInGB":32,"VolumeType":"gp2"},"VolumesPerInstance":2}],
    "BidPriceAsPercentageOfOnDemandPrice": 2},
    {"SpotResizeSpecification":{"TimeoutDurationMinutes":30},"OnDemandResizeSpecification":
    {"TimeoutDurationMinutes":35}}]}' \
  --region us-east-1
```

为调整大小和启动指定置备超时时间 Amazon CLI

以下示例使用 `create-cluster` 命令为调整大小和启动添加预调配超时。

```
aws emr create-cluster \
  --release-label emr-5.35.0 \
  --service-role EMR_DefaultRole \
  --ec2-attributes '{"InstanceProfile":"EMR_EC2_DefaultRole","SubnetIds":["subnet-XXXXX"]}' \
  --instance-fleets
    '[{"InstanceFleetType":"MASTER","TargetOnDemandCapacity":1,"TargetSpotCapacity":0,"LaunchSpecification":
    {"OnDemandSpecification":{"AllocationStrategy":"lowest-price"}},
    "InstanceTypeConfigs": [{"WeightedCapacity":1,"EbsConfiguration":{"EbsBlockDeviceConfigs":
```

```
[{"VolumeSpecification":
{"SizeInGB":32,"VolumeType":"gp2"},"VolumesPerInstance":2}},"BidPriceAsPercentageOfOnDemandPri
- 1"},
{"InstanceFleetType":"CORE","TargetOnDemandCapacity":1,"TargetSpotCapacity":1,"LaunchSpecification":
{"SpotSpecification":
{"TimeoutDurationMinutes":120,"TimeoutAction":"SWITCH_TO_ON_DEMAND"},"OnDemandSpecification":
{"AllocationStrategy":"lowest-price"},"ResizeSpecifications":
{"SpotResizeSpecification":{"TimeoutDurationMinutes":20},"OnDemandResizeSpecification":
{"TimeoutDurationMinutes":25}},"InstanceTypeConfigs":
[{"WeightedCapacity":1,"EbsConfiguration":{"EbsBlockDeviceConfigs":
[{"VolumeSpecification":
{"SizeInGB":32,"VolumeType":"gp2"},"VolumesPerInstance":2}},"BidPriceAsPercentageOfOnDemandPri
- 2"}]]'
```

调整预调配超时大小的注意事项

在为实例集配置集群预调配超时时，请考虑以下行为。

- 您可以为竞价型实例和按需实例配置预调配超时。最小预调配超时为 5 分钟。最大预调配超时为 7 天。
- 您只能为使用实例集的 EMR 集群配置预调配超时。您必须分别配置每个核心和任务实例集。
- 创建集群时，您可以配置预调配超时。您可以为正在运行的集群添加超时或更新现有超时。
- 如果您提交多个调整大小操作，则 Amazon EMR 会跟踪每个调整大小操作的预调配超时。例如，将集群的配置超时设置为 **60** 分钟。然后，**R1** 按时提交调整大小操作 **T1**。一次提交第二次调整大小操作 **R2T2**。R1 的配置超时到期时间为 ***T1 + 60 minutes*** R2 的配置超时到期时间为 ***T2 + 60 minutes***
- 如果您在超时到期之前提交新的纵向扩展大小调整操作，则 Amazon EMR 将继续尝试为您的 EMR 集群预调配容量。

Amazon EMR 集群的集群缩减选项

Note

自 Amazon EMR 发行版 5.10.0 起，不再支持缩减行为选项。由于 Amazon 引入了按秒计费 EC2，因此 Amazon EMR 集群的默认缩减行为现在将在任务完成时终止。

在 Amazon EMR 5.1.0 到 5.9.1 版本中，缩减行为有两种选择：在 Amazon EC2 账单的实例时限终止，或者在任务完成时终止。从 Amazon EMR 5.10.0 版本开始，由于亚马逊引入了按秒计费，因此

不推荐使用按实例小时终止的设置。EC2 我们不建议在提供了此选项的版本中指定在实例小时边界终止。

Warning

如果您使用 Amazon CLI 来发出 `a modify-instance-groups EC2InstanceIdsToTerminate`，则这些实例将立即终止，而不考虑这些设置，也不管在这些实例上运行的应用程序的状态如何。通过这种方式终止实例将面临数据丢失以及出现不可预测的集群行为的风险。

如果指定在任务完成时终止，则 Amazon EMR 会在终止 Amazon 实例之前列出并清理节点上的任务。EC2 指定任一行为后，如果核心 EC2 实例组中的亚马逊实例可能导致 HDFS 损坏，Amazon EMR 都不会终止核心实例组中的 Amazon 实例。

在任务完成时终止

Amazon EMR 让您能够在不影响工作负载的情况下缩减集群。在向下调整操作期间，Amazon EMR 会尝试正常停用核心节点和任务节点上的 YARN、HDFS 及其他守护进程，而不会丢失数据或中断任务。Amazon EMR 仅缩减已完成所分配的工作并处于空闲状态的实例组大小。对于 Y NodeManager ARN Graceful 停用，您可以手动调整节点等待停用的时间。

Note

正常停用时，可能会丢失数据。请务必备份数据。

Important

在正常更换运行状况不佳的核心实例期间，HDFS 数据可能会永久丢失。我们建议您始终备份数据。

使用 YARN-site 配置分类中的属性来设置此时间。要使用 Amazon EMR 发行版 5.12.0 及更高版本，请指定 `YARN.resourcemanager.nodemanager-graceful-decommission-timeout-secs` 属性。要使用早期的 Amazon EMR 发行版，请指定 `YARN.resourcemanager.decommissioning.timeout` 属性。

如果停止超时过后仍有容器或 YARN 应用程序在运行，则系统会强制停止此节点，且由 YARN 在其它节点上重新计划受影响的容器。默认值为 3600 秒 (1 小时)。您可以将此超时设为任意大的值，以强制自然缩减操作等待更长时间。有关更多信息，请参阅 Apache Hadoop 文档中的 [Graceful Decommission of YARN nodes](#) (正常停止 YARN 节点)。

任务节点组

Amazon EMR 将智能地选择没有针对任何步骤或应用程序运行的任务的实例，并首先将这些实例从集群中删除。如果集群中的所有实例均处于使用状态，Amazon EMR 会等待实例上的任务完成，然后将其从集群中删除。默认等待时间为 1 小时。该值可通过 `YARN.resourcemanager.decommissioning.timeout` 设置进行更改。Amazon EMR 将动态使用此新设置。您可以将其设置为任意大数字，以确保 Amazon EMR 在缩减集群大小的同时不会终止任何任务。

核心节点组

在核心节点上，必须停用 YARN NodeManager 和 HDFS DataNode 守护程序才能减少实例组。对于 YARN，自然缩减可确保标记为停止的节点仅在没有挂起或未完成的容器或应用程序时才转换到 DECOMMISSIONED 状态。如果开始淘汰时，节点上没有任何正在运行的容器，淘汰会立即完成。

对于 HDFS，自然缩减可确保 HDFS 的目标容量大到足以容纳所有现有数据块。如果目标容量不够大，则只停止部分核心实例，以便剩余节点能够处理驻留在 HDFS 中的当前数据。您应确保额外的 HDFS 容量以允许进一步执行淘汰。在尝试减少实例组 I/O 之前，还应尽量减少写入量。写入过多 I/O 可能会延迟调整大小操作的完成。

另一个限制是默认复制因素：`/etc/hadoop/conf/hdfs-site` 内的 `dfs.replication`。创建集群时，Amazon EMR 会根据集群中的实例数来配置此值：1-3 个实例为 1；4-9 个实例的集群为 2；10 个以上实例的集群为 3。

Warning

1. 如果单个节点出现故障，则在少于四个节点的集群上将 `dfs.replication` 设置为 1 可能会导致 HDFS 数据丢失。建议您使用具有至少四个核心节点的集群来处理生产工作负载。
2. Amazon EMR 不允许集群扩展 `dfs.replication` 下方的核心节点。例如，如果是 `dfs.replication = 2`，则最小核心节点数为 2。
3. 当您使用托管扩缩、自动扩缩或选择手动调整集群大小时，建议您将设置 `dfs.replication` 为 2 或更高。

自然缩减不允许您将核心节点减少到低于 HDFS 复制因子。这是为了允许 HDFS 因副本不足而关闭文件。要规避此限制，请降低重复因子并重新启动NameNode 守护程序。

配置 Amazon EMR 缩减行为

Note

Amazon EMR 发行版 5.10.0 及更高版本不再支持在实例小时终止缩减行为选项。以下缩减行为选项仅在 Amazon EMR 控制台发行版 5.1.0 到 5.9.1 中显示。

在创建集群时 Amazon Web Services 管理控制台，您可以使用 Amazon CLI、或 Amazon EMR API 来配置缩减行为。

Console

使用控制台配置缩减行为

1. [登录 Amazon Web Services 管理控制台](https://console.aws.amazon.com/emr)，然后在 /emr 上打开亚马逊 EMR 控制台。<https://console.aws.amazon.com>
2. EC2在左侧导航窗格的 EMR on 下，选择集群，然后选择创建集群。
3. 在集群扩展和预置选项部分，选择使用自定义自动扩展。在自定义自动扩展策略下，选择加号操作按钮以添加横向缩减策略。建议您同时添加横向缩减和横向扩展策略。仅添加一组策略意味着 Amazon EMR 只能执行单向扩展，您必须手动执行其他操作。
4. 选择适用于集群的任何其他选项。
5. 要启动集群，选择 Create cluster (创建集群)。

Amazon CLI

使用配置缩小行为 Amazon CLI

- 使用 `--scale-down-behavior` 选项指定 `TERMINATE_AT_INSTANCE_HOUR` 或 `TERMINATE_AT_TASK_COMPLETION`。

终止处于启动、运行或等待状态的 Amazon EMR 集群

Warning

已终止的 EMR 集群不可恢复。移除之前，请确保不再需要 HDFS 或 Jupyter Notebook 上的资源和任何数据。集群终止时，HDFS 数据会丢失。

此部分介绍终止集群的方法。有关启用终止保护和自动终止集群的信息，请参阅[控制 Amazon EMR 集群终止](#)。您可以在 STARTING、RUNNING 或 WAITING 状态下终止集群。WAITING 状态下的集群必须终止，否则会无限期地运行，给您的账户产生费用。您可以终止无法离开 STARTING 状态或不能完成步骤的集群。

如果要终止已开启终止保护的集群，则必须首先禁用终止保护，然后才能终止集群。可以使用控制台终止集群，也可以使用 TerminateJobFlows API 以编程方式终止集群。Amazon CLI

根据集群的配置，集群可能需要 5 到 20 分钟才能完全终止并释放已分配的资源，例如 EC2实例。

Note

您无法重新启动已终止的集群，但可以克隆已终止的集群，将其配置重用于新集群。有关更多信息，请参阅[使用控制台克隆 Amazon EMR 集群](#)。

Important

Amazon EMR 使用亚马逊 [EMR 服务角色](#)和[AWSServiceRoleForEMRCleanup](#)角色来清理您账户中您不再使用的集群资源，例如亚马逊实例。EC2 您必须在角色策略包含删除或终止资源所需的操作。否则，Amazon EMR 将无法执行这些清理操作，并且集群上剩余的未使用资源可能会产生费用。

使用控制台终止集群

您可以使用 Amazon EMR 控制台终止一个或多个集群。在控制台中终止集群的步骤根据是否打开了终止保护而有所不同。要终止已保护的集群，您必须首先禁用终止保护。

Console

使用控制台终止集群

1. [登录 Amazon Web Services 管理控制台](https://console.aws.amazon.com/emr)，然后在 /emr 上打开亚马逊 EMR 控制台。<https://console.aws.amazon.com>
2. 选择 Clusters (集群)，然后选择要终止的集群。
3. 在 Actions (操作) 下拉菜单下，选择 Terminate cluster (终止集群) 以打开 Terminate cluster (终止集群) 提示。
4. 出现提示时，选择 Terminate (终止)。根据集群配置，终止可能需要 5 至 10 分钟。有关如何终止 Amazon EMR 集群的更多信息，请参阅 [终止处于启动、运行或等待状态的 Amazon EMR 集群](#)。

使用 Amazon CLI终止集群

要终止未受保护的群集，请使用 Amazon CLI

要使用终止未受保护的集群 Amazon CLI，请使用带有--cluster-ids 参数的terminate-clusters子命令。

- 键入以下命令以终止单个集群并 *j-3KVXXXXXXXX7UG* 替换为您的集群 ID。

```
aws emr terminate-clusters --cluster-ids j-3KVXXXXXXXX7UG
```

要终止多个集群，请键入以下命令 *j-3KVXXXXXXXX7UG* 并 *j-WJ2XXXXXXXX8EU* 用您的集群替换和 IDs。

```
aws emr terminate-clusters --cluster-ids j-3KVXXXXXXXX7UG j-WJ2XXXXXXXX8EU
```

有关在中使用 Amazon EMR 命令的更多信息 Amazon CLI，请参阅。 <https://docs.amazonaws.cn/cli/latest/reference/emr>

要终止受保护的集群，请使用 Amazon CLI

要使用终止受保护的集群 Amazon CLI，请先使用带--no-termination-protected参数的modify-cluster-attributes子命令禁用终止保护。然后使用带 terminate-clusters 参数的 --cluster-ids 子命令终止该集群。

1. 键入以下命令以禁用终止保护并 `j-3KVTXXXXXX7UG` 替换为您的集群 ID。

```
aws emr modify-cluster-attributes --cluster-id j-3KVTXXXXXX7UG --no-termination-protected
```

2. 要终止集群，请键入以下命令并 `j-3KVXXXXXX7UG` 替换为您的集群 ID。

```
aws emr terminate-clusters --cluster-ids j-3KVXXXXXX7UG
```

要终止多个集群，请键入以下命令 `j-3KVXXXXXX7UG` 并 `j-WJ2XXXXXX8EU` 用您的集群替换和 IDs。

```
aws emr terminate-clusters --cluster-ids j-3KVXXXXXX7UG j-WJ2XXXXXX8EU
```

有关在中使用 Amazon EMR 命令的更多信息 Amazon CLI，请参阅。 <https://docs.amazonaws.cn/cli/latest/reference/emr>

使用 API 终止集群

该 `TerminateJobFlows` 操作结束步骤处理，将所有日志数据从 Amazon 上传 EC2 到 Amazon S3（如果已配置），并终止 Hadoop 集群。如果您在 `KeepJobAliveWhenNoSteps` 请求中将 `False` 设置为 `RunJobFlows`，集群也可以自动终止。

您可以使用此操作来终止单个集群，也可以按其集群终止集群列表 IDs。

有关独有的输入参数的更多信息 `TerminateJobFlows`，请参阅 [TerminateJobFlows](#)。有关该请求中通用参数的更多信息，请参见 [通用请求参数](#)。

使用控制台克隆 Amazon EMR 集群

您可以使用 Amazon EMR 控制台克隆集群，从而复制原始集群的配置，用作新集群的基础。

Console

使用控制台克隆集群

1. [登录 Amazon Web Services 管理控制台](https://console.aws.amazon.com)，然后在 `/emr` 上打开亚马逊 EMR 控制台。 <https://console.aws.amazon.com>
2. EC2 在左侧导航窗格的 EMR on 下，选择集群。

3. 从集群列表中克隆集群

- a. 使用搜索和筛选条件选项，在列表视图中查找要克隆的集群。
- b. 选中要克隆的集群所在行左侧的复选框。
- c. Clone (克隆) 选项将在列表视图顶部显示。选择 Clone (克隆) 以启动克隆过程。如果集群已配置步骤，请选择 Include steps (包含步骤)，如果要克隆这些步骤以及其他集群配置，请选择 Continue (继续)。
- d. 查看从克隆集群复制的新集群设置。请根据需要调整设置。如果对新集群的配置满意，请选择 Create cluster (创建集群) 以启动新集群。

4. 从集群详细信息页面克隆集群

- a. 要导航到要克隆的集群的详细信息页面，请从集群列表视图中选择其 Cluster ID (集群 ID)。
- b. 在集群详细信息页面顶部，从 Actions (操作) 菜单中选择 Clone cluster (克隆集群) 以启动克隆过程。如果集群已配置步骤，请选择 Include steps (包含步骤)，如果要克隆这些步骤以及其他集群配置，请选择 Continue (继续)。
- c. 查看从克隆集群复制的新集群设置。请根据需要调整设置。如果对新集群的配置满意，请选择 Create cluster (创建集群) 以启动新集群。

使用 Amazon Data Pipeline 自动执行重复出现的 Amazon EMR 集群

Note

Amazon Data Pipeline 不再向新客户开放。Amazon Data Pipeline 的现有客户可以继续照常使用该服务。

Amazon Data Pipeline 是一项自动移动和转换数据的服务。您可以使用它安排将输入数据移入 Amazon S3 的时间，以及安排启动集群处理这些数据的时间。例如，在拥有 Web 服务器记录流量日志的情况下可以考虑此项服务。如果您想每周运行一个集群来分析流量数据，则可以使用 Amazon Data Pipeline 来安排这些集群。Amazon Data Pipeline 是一个数据驱动的工作流程，因此一项任务（启动集群）可以依赖于另一项任务（将输入数据移至 Amazon S3）。此外，它还拥有强健的重试功能。

有关以下内容的更多信息 Amazon Data Pipeline，请参阅[Amazon Data Pipeline 开发人员指南](#)，尤其是有关 Amazon EMR 的教程：

- [教程: 启动 Amazon EMR 任务流](#)
- [入门：使用 Amazon Data Pipeline、Amazon EMR 和 Hive 处理网络日志](#)
- [教程：使用亚马逊 DynamoDB 导入和导出 Amazon Data Pipeline](#)

Amazon EMR 教程

EMR 集群在复杂的生态系统中运行。以下教程涵盖了一些重要的使用案例。

主题

- [Amazon EMR 开启 EC2 — CloudWatch 使用自定义指标和日志进行增强监控](#)
- [使用亚马逊监控亚马逊 EMR 上的 Apache Spark 应用程序 CloudWatch](#)
- [通过集成监控 Amazon EMR 申请状态 CloudWatch](#)
- [使用 YARN 应用程序调试 EMR 步骤 IDs](#)
- [可观察性和其他日志功能](#)

Amazon EMR 开启 EC2 — CloudWatch 使用自定义指标和日志进行增强监控

概述

Amazon EMR 提供强大且经济高效的大数据处理能力。要最大限度地提高性能和资源利用率，有效的监控至关重要。Amazon 为 EMR 集群 CloudWatch 提供了全面的可观察性，使您能够实时跟踪指标和日志。本文档概述了如何执行以下操作：

1. 将 CloudWatch 代理配置为将日志上 EC2 的 EMR 发送到 CloudWatch
2. 通过分类添加自定义 Hadoop、YARN 和 HBase 指标
3. 通过内置控制面板监控指标
4. 通过日志组跟踪集群 CloudWatch 日志

先决条件和背景

默认情况下，Amazon EMR CloudWatch 每五分钟向其发送一次基本指标，不收取额外费用。在 EMR 7.0+ 版本中，您可以将代理部署到：CloudWatch

- 每隔一分钟收集 34 个额外详细指标（需额外付费）
- 从所有集群节点收集指标
- 在将数据发送到主节点之前，先聚合主节点上的数据 CloudWatch
- 通过 EMR 控制台的“监控”选项卡或控制台访问指标 CloudWatch

EMR 7.1 扩展了这些功能，允许您将代理配置为从 Hadoop、YARN 和组件中捕获专门的指标。HBase 对于使用 Prometheus 的环境，可以将指标转发到 Amazon Managed Service for Prometheus。

CloudWatch 日志的代理配置

要捕获 EMR 登录信息 CloudWatch，请创建一个 `cloudwatch-config.json` 文件来定义要收集哪些日志文件：

`cloudwatch-config.json`

```
{
  "logs": {
    "logs_collected": {
      "files": {
        "collect_list": [
          {
            "file_path": "/mnt/var/log/hadoop-yarn/hadoop-yarn-resourcemanager-*",
            "log_group_name": "/emr/yarn/resourcemanager",
            "log_stream_name": "{instance_id}",
            "publish_multi_logs" : true
          },
          {
            "file_path": "/var/log/hadoop-hdfs/hadoop-hdfs-namenode-*",
            "log_group_name": "/emr/hdfs/namenode",
            "log_stream_name": "{instance_id}",
            "publish_multi_logs" : true
          }
        ]
      }
    }
  }
}
```

用于 CloudWatch 代理配置的引导脚本

要将您的自定义 CloudWatch 配置应用于 EMR 节点，请创建一个引导脚本，该脚本将使用您的设置重新启动 CloudWatch 代理。此脚本可确保在集群预置后，代理使用特定日志收集参数运行。

创建引导脚本

创建一个名为 `cloudwatch-agent-bootstrap.sh` 的文件，其中包含以下内容：

```
#!/bin/bash
set -xe

EMR_SECONDARY_BA_SCRIPT=$(cat <<'EOF'
while true; do
NODEPROVISIONSTATE=$(sed -n '/localInstance [{]/,/[}]/ {/nodeProvisionCheckinRecord
[{]/,/[}]/ {/status:/ p}}' /emr/instance-controller/lib/info/job-flow-state.txt | awk
'{ print $2 }')

if [ "$NODEPROVISIONSTATE" == "SUCCESSFUL" ]; then
sleep 10
echo "Running my post provision bootstrap"
NODETYPE=$(cat /mnt/var/lib/instance-controller/extraInstanceData.json | jq -r
'.instanceRole' | awk '{print tolower($0)}')

# Copy config file on the instance
sudo aws s3 cp s3://amzn-s3-demo-bucket1/cloudwatch-config.json /opt/aws/amazon-
cloudwatch-agent/etc/stdout_log_config.json

# Start the agent with the created config file
sudo /opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/bin/amazon-cloudwatch-agent-ctl -m ec2 -a append-
config -c file:/opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/etc/stdout_log_config.json

# Restart CW Agent
sudo systemctl restart amazon-cloudwatch-agent

# Status CW Agent
echo "Status CW Agent"
sudo /usr/bin/amazon-cloudwatch-agent-ctl -m ec2 -a status

exit
fi

sleep 10
done
EOF
)

echo "${EMR_SECONDARY_BA_SCRIPT}" | tee -a /tmp/emr-secondary-ba.sh
chmod u+x /tmp/emr-secondary-ba.sh
/tmp/emr-secondary-ba.sh > /tmp/emr-secondary-ba.log 2>&1 &
exit 0
```

将示例存储桶替换为您的存储桶名称。

重要配置说明

Important

上传脚本之前，请将 **<amzn-s3-demo-bucket1>** 替换为您在上一步中存储 cloudwatch-config.json 文件的 S3 存储桶的实际名称。这样可以确保引导脚本在集群初始化期间能够检索到您的配置文件。

此引导脚本将：

- 等待节点预置完成
- 下载您的自定义 CloudWatch 配置
- 停止任何正在运行的 CloudWatch 代理
- 使用您的特定配置重启代理
- 记录代理的状态以进行故障排除

Hadoop、YARN 和 HBase

除了默认 CloudWatch 指标外，您还可以通过为 EMR 集群组件配置特定于应用程序的自定义指标来增强监控能力。Amazon EMR 的配置 API 提供了一种灵活的方式来精确定义要收集的指标。

配置自定义指标

您可以通过两种方式实施自定义指标收集：

- 在为新集群创建集群期间
- 通过 EMR 控制台重新配置现有集群时

创建分类文件

分类文件定义了应从您的集群中收集哪些特定组件指标。下面是用于收集自定义 Hadoop 指标的示例结构：

```
[
```

```

{
  "Classification": "emr-metrics",
  "Configurations": [
    {
      "Classification": "emr-hadoop-hdfs-datanode-metrics",
      "Properties": {
        "Hadoop:service=DataNode,name=DataNodeActivity-*":
"DatanodeNetworkErrors,TotalReadTime,TotalWriteTime,BytesRead,BytesWritten,RemoteBytesRead,Rem
        "otel.metric.export.interval": "30000"
      }
    },
    {
      "Classification": "emr-hadoop-yarn-nodemanager-metrics",
      "Properties": {
        "Hadoop:service=NodeManager,name=JvmMetrics":
"MemNonHeapUsedM,MemNonHeapCommittedM,MemNonHeapMaxM,MemHeapUsedM,MemHeapCommittedM,MemHeapMax
        "Hadoop:service=NodeManager,name=NodeManagerMetrics":
"ContainerCpuUtilization,NodeCpuUtilization,ContainersCompleted,ContainersFailed,ContainersKil
        "otel.metric.export.interval": "20000"
      }
    }
  ],
  "Properties": {}
}
]

```

实施步骤

1. 创建一个包含所需指标分类的 JSON 文件。
2. 根据您的监控要求自定义指标。
3. 保存文件并将其上传到您的 S3 存储桶。
4. 创建新集群或重新配置现有集群时，请引用此文件。

最佳实践

- 仅收集能够为您的工作负载提供有意义见解的指标。
- 根据您的监控需求考虑指标收集间隔。
- 查看 Amazon 文档，了解每个组件的可用指标的完整列表。
- 将相关指标分组到同一分类中，以便更好地进行组织。

这种方法使您能够将监控重点放在特定 EMR 应用程序的最关键指标上，从而更深入地了解集群性能。

部署具有集成功能的 EMR 集群 CloudWatch

按照以下步骤创建 Amazon EMR 集群，该集群会自动将日志和自定义指标发送到：CloudWatch

步骤 1：启用代 CloudWatch 理

通过 Amazon 管理控制台创建 EMR 集群时：

1. 在创建集群期间，导航到应用程序部分。
2. 选中您的主要应用程序（Hadoop、Spark 等）对应的复选框。
3. 滚动查找并选择 Amazon A CloudWatch gent 选项。
4. 这将在您的集群上启用代理，这对于收集增强的指标和日志至关重要。

CloudWatch 代理将安装在集群中的所有节点上，使其能够按配置的时间间隔收集系统和应用程序指标。

创建一个集群并显示可用的捆绑包。

该 CloudWatch 代理在 EMR 7.0 及更高版本中可用。需要启用此组件，才能获得本指南所述的自定义指标收集和日志转发。


要将 CloudWatch 代理配置为收集特定日志文件并将其转发到 CloudWatch：

1. 在 EMR 集群创建向导中，导航到引导操作部分
2. 单击添加引导操作
3. 从下拉菜单中选择自定义操作

4. 为您的引导操作提供一个名称（例如，配置 CloudWatch 代理）
5. 在脚本位置字段中，输入 cloudwatch-agent-bootstrap.sh 脚本的 S3 路径（例如 s3://your-bucket-name/cloudwatch-agent-bootstrap.sh）
6. 单击添加以保存引导操作

此引导操作将在集群启动期间执行，确保使用您的自定义设置正确配置，以收集和转发配置文件中指定的日志文件。CloudWatchagent

配置节点后，代理将自动开始收集日志，从而通过 CloudWatch 日志提供对集群操作的近乎实时的可见性。



使用引导操作。

步骤 3：配置自定义指标收集

要启用自定义 Hadoop、YARN 或超出默认设置的 HBase 指标的收集，请执行以下操作：

1. 在 EMR 集群创建向导中，导航到配置部分。
2. 单击编辑配置按钮展开配置选项。
3. 从配置方法下拉列表中选择从 Amazon S3 加载 JSON 选项。
4. 输入您的自定义指标分类文件的 S3 URI 路径（例如 s3://amzn-s3-demo-bucket1/emr-metrics-classification.json）。
5. 单击加载以解析配置。
6. 验证配置是否正确显示在控制台界面中。
7. 单击保存更改以将这些指标配置应用于您的集群。

此步骤指示 CloudWatch 代理收集分类文件中定义的特定组件指标。这些指标将按您的配置中指定的时间间隔收集并发布到 CloudWatch，在那里可以对其进行可视化和分析。

自定义指标有助于更深入地了解集群的性能特征，从而更精确地监控 EMR 应用程序并排查其问题。

▼ Software settings [Info](#)

Override the default configurations for specific applications on your cluster.

☒ Enter configuration

☐ Load JSON from Amazon S3

```

1  {
2    {
3      "Classification": "emr-metrics",
4      "Configurations": [
5        {
6          "Classification": "emr-hadoop-hdfs-datanode-metrics",
7          "Properties": {
8            "Hadoop:service=DataNode,name=DataNodeActivity-*":
              "DatanodeNetworkErrors,TotalReadTime,TotalWriteTime,BytesRead
              ,BytesWritten,RemoteBytesRead,RemoteBytesWritten
              ,ReadBlockOpNumOps,ReadBlockOpAvgTime,WriteBlockOpNumOps
              ,WriteBlockOpAvgTime",
9            "otel.metric.export.interval": "30000"
10         }
11       },
12       {
13         "Classification": "emr-hadoop-yarn-nodemanager-metrics",
14         "Properties": {
15           "Hadoop:service=NodeManager,name=JvmMetrics": "MemNonHeapUsedM
              ,MemNonHeapCommittedM,MemNonHeapMaxM,MemHeapUsedM
              ,MemHeapCommittedM,MemHeapMaxM,MemMaxM",
16           "Hadoop:service=NodeManager,name=NodeManagerMetrics":
              "ContainerCpuUtilization,NodeCpuUtilization,ContainersCompleted
              ,ContainersFailed,ContainersKilled,ContainersLaunched
              ,ContainersRolledBackOnFailure,ContainersRunning
              ,ContainerUsedMemGB,ContainerUsedVMemGB
              ,ontainerLaunchDurationNumOps,ContainerLaunchDurationAvgTime",
17           "otel.metric.export.interval": "20000"
18         }
19       }
20     ]
21   }

```

覆盖默认配置。

更新正在运行的集群的指标配置

您可以按照以下步骤修改现有 EMR 集群的指标收集设置，而不会中断操作：

1. 在 Amazon 管理控制台中导航到您的活动 EMR 集群。
2. 在集群详细信息视图中选择配置选项卡。

- 找到实例组配置部分。
- 单击重新配置按钮以修改设置。
- 选择从 Amazon S3 加载 JSON 或直接编辑配置。
- 输入更新过的指标分类文件位置或在编辑器中进行更改。
- 应用更改以更新指标收集行为。

利用这种重新配置功能，您能够根据工作负载要求的变化微调监控方法。CloudWatch 代理将自动适应新的配置，无需重新启动集群或停机即可收集更新的指标集。

 Important

配置更改可能需要几分钟才能传播到集群中的所有节点。继续监控您的 CloudWatch 仪表板，以确认新指标按预期显示。

PropertiesBootstrap actionsInstances (Hardware)StepsApplicationsConfigurationsMonitoringEventsTags (1)

Cluster configurations

Cluster configurations are defined when you create a cluster.

Find cluster configurations

Filter classification

Any classification

< 1 >

Classification	Property	Value	Source
spark-hive-site	hive.metastore.client.factory.class	com.amazonaws.glue.catalog.metastore.AWSGlueData...	Cluster configurations
hive-site	hive.metastore.client.factory.class	com.amazonaws.glue.catalog.metastore.AWSGlueData...	Cluster configurations
emr-metrics.emr-hadoop-yarn-resourcemanager-metrics	Hadoop:service=ResourceManager,name=CapacitySche...	AllocateNumOps,NodeUpdateNumOps	Cluster configurations
emr-metrics.emr-hadoop-hdfs-namenode-metrics	Hadoop:service=NameNode,name=FSNamesystem	BlockCapacity,CapacityUsedGB	Cluster configurations
emr-metrics.emr-hadoop-hdfs-namenode-metrics	otel.metric.export.interval	20000	Cluster configurations
emr-metrics.emr-hadoop-hdfs-datanode-metrics	Hadoop:service=DataNode,name=JvmMetrics	MemNonHeapUsedM	Cluster configurations
emr-metrics.emr-hadoop-hdfs-datanode-metrics	otel.metric.export.interval	30000	Cluster configurations

Instance group configurations (24)

Instance groups inherit cluster configurations that are specified when a cluster is created. With EMR 5.21.0 and later, you can override cluster configurations and specify additional configuration classifications for each instance group below as long as its status is **Running**.

Find instance group configurations

Filter instance group

Any instance group

Filter classification

Any classification

< 1 >

Classification	Status	Property	Value	Source
☒ Instance group Task - 1 (ig-1CC61C746LNO9)	Running	-	-	-
☐ Instance group Primary (ig-3INY1F4NK87XL)	Running	-	-	-
☐ Instance group Core (ig-2OH0Y67V0BKTT)	Running	-	-	-

实例组配置。

验证您的集成 CloudWatch

完成配置步骤后，请验证您的监控设置是否正常工作：

步骤 1：部署 EMR 集群

1. 检查所有配置设置是否准确。
2. 确保正确引用引导操作和分类文件。
3. 单击创建集群以启动您的 EMR 环境。
4. 等待集群进入正在运行状态（通常为 5-15 分钟）。

步骤 2：执行测试应用程序

提交多个测试 Spark 应用程序以生成有意义的指标：

- 运行一个简单的 Spark 作业来处理示例数据。
- 执行运行时间较长的分析任务以观察资源利用率。
- 测试不同的应用程序配置以比较性能指标。

应用程序完成后（或正在运行时）：

- 导航到 CloudWatch 控制台。
- 检查您配置的日志组中的应用程序日志。
- 查看指标控制面板，观察 CPU、内存和应用程序特定的指标。
- 验证分类文件中定义的自定义指标是否出现在 CloudWatch。

此验证过程可确认您的 CloudWatch 集成是否正确捕获了日志和指标，从而使您可以全面了解 EMR 集群的性能和应用程序行为。

访问日志组中的 CloudWatch EMR 日志

在 EMR 集群运行并正确配置 CloudWatch 代理之后，您的应用程序和系统日志将显示在日志组 CloudWatch。请按照以下步骤访问和分析它们：

查看日志组

1. 在 Amazon 管理 CloudWatch 控制台中导航到控制台。
2. 在左侧导航窗格中，选择日志组。
3. 查找由您的配置创建的日志组，例如：

- `/emr/yarn/resourcemanager`用于 YARN ResourceManager 日志。
- `/emr/hdfs/namenode`用于 HDFS NameNode 日志。
- 您的配置文件中指定的任何其他日志组。

每个日志组都包含按实例 ID 组织的日志流，使您能够跟踪集群中特定节点的日志。

使用日志数据

- 搜索日志数据：使用 `Log CloudWatch Insights` 在日志组中执行结构化查询。
- 创建指标：从日志模式中提取指标以创建自定义 CloudWatch 指标。
- 设置警报：根据特定错误模式或日志频率配置警报。
- 导出日志：下载日志以进行离线分析或存档。

日志保留

Note

默认情况下，日志保留 30 天。您可以修改每个日志组的保留策略，以便出于合规性或分析目的的需要将日志保留更长时间。

CloudWatch 日志为您的所有 EMR 日志数据提供了一个集中位置，无需通过 SSH 连接到各个集群节点来解决问题或分析应用程序行为。

在 EMR 监控控制面板中查看自定义指标

使用 CloudWatch 代理和自定义指标配置运行 EMR 集群后，您可以直接在 EMR 控制台中轻松监控这些指标：

访问自定义指标

1. 在 Amazon 管理控制台中导航到您的 EMR 集群。
2. 在集群详细信息页面中选择监控选项卡。
3. 在监控控制面板顶部附近找到筛选指标分类下拉列表。
4. 使用此筛选条件来选择特定指标类别：


- 选择要查看的 HDFS NameNode 和 DataNode 指标。
- 选择 YARN 以查看 ResourceManager 容器指标。
- 选择 HBase 特定 HBase 的性能数据。
- 选择您定义的自定义指标分类。

控制面板将动态更新以显示所选指标的图表，展示一段时间内的性能趋势。

使用指标可视化

- 调整时间范围：更改时间段以查看近期活动或历史趋势。
- 比较指标：显示多个相关指标 side-by-side 以进行相关性分析。
- 缩放功能：聚焦于出现异常或模式的特定时间段。
- 刷新数据：使用最新的指标数据近乎实时地更新可视化。

利用这种集成监控方法，您可以在统一的控制面板中跟踪标准 EMR 指标和自定义指标，从而更轻松地区别性能问题、资源限制或应用程序瓶颈，而无需离开 EMR 控制台。



筛选指标分类。

使用亚马逊监控亚马逊 EMR 上的 Apache Spark 应用程序 CloudWatch

为了提高 Spark 应用程序的效率，监控其性能和行为至关重要。在以下博客文章中，教程以某种 step-by-step 方式演示了如何将详细的 Spark 指标从 Amazon EMR 发布到 CloudWatch。这使您能够在优化资源利用率的同时识别瓶颈：[使用亚马逊监控亚马逊 EMR 上的 Apache Spark 应用程序 CloudWatch](#)

有关的更多信息 CloudWatch，请参阅 [Amazon 是什么 CloudWatch？](#)。

通过集成监控 Amazon EMR 申请状态 CloudWatch

当您 CloudWatch 与 Amazon EMR 集成时，您可以跟踪应用程序的关键状态，比如 2。HiveServer 您可以将状态发布到 CloudWatch 自定义指标，并配置服务不可用警报。

具体而言，您可以创建一个脚本来监控主节点上的 Amazon EMR 应用程序，例如 YARN ResourceManager 和 HiveServer 2。有关如何配置[此用例的详细信息](#)，请参阅 [re: Post 知识中心中的通过 CloudWatch 集成发布和监控 Amazon EMR 应用程序的状态](#)。

使用 YARN 应用程序调试 EMR 步骤 IDs

调试可启动基于 YARN 的应用程序的步骤（例如 Spark 步骤）的一种有效方法是利用 Amazon EMR 控制台中提供的 Yarn 应用程序 ID 信息。

YARN 应用程序 ID

对于运行 Spark 或其他基于 YARN 的作业的步骤，EMR 控制台会在步骤详细信息中显示最近执行的 YARN 应用程序 ID。如果一个步骤启动了多个 YARN 应用程序，则仅显示上次执行的应用程序 ID。

为什么要使用 Yarn 应用程序 IDs 进行调试？

- 您可以将 EMR 步骤与 Yarn 应用程序直接关联：准确识别哪个 Yarn 应用程序对应于有问题的步骤或有趣的步骤。
- 你可以访问实时监控工具：使用应用程序 ID 打开 YARN L ResourceManager 用户界面，或者使用 Spark History Server 用户界面来检查正在运行或已完成的应用程序。
- 您可以检索日志以进行详细的故障排除：使用应用程序 ID 查找存储在 S3 中与该应用程序关联的容器日志，这些日志可帮助您深入了解故障或性能问题。

您可以通过多种方式使用此信息：

1. 导航至 EMR 集群的步骤选项卡。
2. 单击要调试的步骤。
3. 在步骤详细信息面板中找到 Yarn 应用程序 ID 部分。
4. 复制提供的应用程序 ID。
5. 使用 ID 执行以下操作：
 - 打开 YARN ResourceManager Live 用户界面。URI 如下所示：`http://:8088/cluster/app/resourcemanager-host application_id`
 - 打开 Spark History Server UI 以查看应用程序执行详细信息。
 - 访问您的 S3 存储桶中由应用程序 ID 标记的路径下的容器日志。

通过使用 Yarn 应用程序 ID，您可以简化调试过程，并将高级 EMR 步骤故障与底层 Yarn 应用程序执行关联。

可观察性和其他日志功能

自定义步骤日志文件的日志位置

从 Amazon EMR 7.11 版本开始，您现在可以按步骤自定义 S3 日志记录行为。对于单个步骤，您可以选择一个唯一的 S3 存储桶，用于上传该步骤的日志。您还可以选择一个唯一的 KMS 密钥，该密钥用于在 S3 上加密该步骤的静态日志。这些选项优先于启动集群时配置的任何集群范围的日志记录设置。

先决条件

- 您的集群应启用集群日志记录。有关更多信息，请参阅[配置 Amazon EMR 集群日志记录和调试](#)。
- EC2 实例配置文件：
 - 应允许您的集群的 EC2 实例配置文件访问将在该步骤的日志配置中使用的 S3 存储桶。
 - 应允许您的集群的 EC2 实例配置文件访问将在该步骤的日志配置中使用的 KMS 密钥。此外，您的集群的 EC2 实例配置文件应允许 `kms:Decrypt` 和 `kms:GenerateDataKey` 操作。

步骤日志配置

向 EMR 提交步骤时，可以通过配置该步骤的日志行为。[StepMonitoringConfiguration](#) `StepMonitoringConfiguration` 包含 `S3 MonitoringConfiguration` 对象，您可以在其中为 S3 日志存储桶 and/or 指定该步骤的 KMS 密钥。

以下示例向您展示了如何通过 python 脚本自定义步骤的 S3 存储桶和 KMS 密钥：

```
import boto3

emr_client = boto3.client("emr", region_name="us-east-1")

# Define your step:
example_step = [
    {
        "Name": "Example Step for StepMonitoringConfiguration",
        "ActionOnFailure": "CONTINUE",
        "HadoopJarStep": {
            "Jar": "command-runner.jar",
            "Args": ["bash", "-c", "echo 1"]
        },
        "StepMonitoringConfiguration": {
            "S3MonitoringConfiguration": {
                "LogUri": "s3://your-s3-bucket/", # Replace this with your S3 bucket
                "EncryptionKeyArn": "arn:aws:kms:your-kms-key-arn" # Replace this with
your KMS key ARN
            }
        }
    }
]

response = emr_client.add_job_flow_steps(
    JobFlowId="j-xxxxxxxxxxxxx", # Replace this with your EMR cluster ID
    Steps=example_step
)
```

注意事项

- 如果您的集群未启用集群日志记录，即使您提供了，步骤日志也不会上传到 S3 StepMonitoringConfiguration。
- 如果您的步骤运行 Spark 应用程序，则该应用程序的容器日志也将上传到中指定的位置 StepMonitoringConfiguration。
- 您可以指定 LogUri 而不指定，反之 EncryptionKeyArn 亦然。对于中省略的任何字段，EMR 都将默认为集群范围的设置。StepMonitoringConfiguration

将 Amazon EMR 日志发布到日志 CloudWatch

概述

Amazon EMR on EC2 提供了与 Amazon CloudWatch Logs 的原生集成，使您可以将集群日志直接发送到。CloudWatch 此功能简化了日志管理，并提供对 EMR 集群日志的集中访问以进行监控、故障排除和分析。

启用 CloudWatch 日志记录后，您可以自动捕获来自 EMR 集群的日志并将其流式传输到 CloudWatch 日志组。这包括步骤执行日志、Spark 驱动程序日志和 Spark 执行器日志，使您可以全面了解集群操作和应用程序行为。

CloudWatch 日志功能从 Amazon EMR 7.11.0 版本开始可用，并且在创建集群时通过 `MonitoringConfiguration` 参数进行配置。启用后，日志将在生成时自动流式传输到 CloudWatch，从而通过 CloudWatch 控制台或 API 提供对日志数据的近乎实时的访问。

先决条件

在 EMR 集群启用 CloudWatch 日志记录之前，请确保满足以下先决条件：

- 亚马逊 EMR 版本：您的集群必须使用亚马逊 EMR 版本 7.11.0 或更高版本。
- CloudWatch 代理应用程序：必须在您的集群上安装 Amazon CloudWatch 代理。
- IAM 权限：您的集群的 EC2 实例配置文件必须具有所需的 CloudWatch 日志权限。
- VPC 终端节点（用于私有子网）：如果您的集群位于私有子网中，则必须为 CloudWatch 日志配置 VPC 终端节点。

Permissions

CloudWatch 代理需要特定 Amazon Identity and Access Management(IAM) 权限才能创建日志组、创建日志流以及将日志事件写入 CloudWatch 日志。这些权限必须附加到您的 EMR 集群使用的 Amazon EC2 实例配置文件中。

所需的 IAM 策略

将以下策略添加到您的 [EC2 实例配置文件中](#)，以便 [Amazon EMR](#) 授予必要的权限：

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
```

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "logs:PutLogEvents",
    "logs:PutRetentionPolicy",
    "logs:DescribeLogStreams",
    "logs:DescribeLogGroups",
    "logs:CreateLogStream",
    "logs:CreateLogGroup"
  ],
  "Resource": "*",
  "Sid": "AllowCWACloudWatchLogs"
}
```

附上政策

要将此策略附加到您的 EMR EC2 实例配置文件中，请执行以下操作：

1. 导航到 IAM 控制台。
2. 找到 EMR 集群使用的实例配置文件。通常是。EMR_EC2_DefaultRole
3. 创建新的内联策略或附加具有上述权限的客户托管策略。
4. 保存政策更改。

有关 Amazon EMR 的 IAM 角色的更多信息，请参阅 [《亚马逊 EMR 管理指南》中的为亚马逊 EMR 配置 IAM 角色对 Amazon 服务和资源的权限。](#)

配置 CloudWatch 日志

在创建新 EMR 集群时，您可以通过 Amazon 管理控制台启用 CloudWatch 日志记录 Amazon CLI，或。Amazon SDKs配置通过MonitoringConfiguration参数指定。

使用 Amazon 管理控制台

要通过控制台创建带有 CloudWatch 日志记录功能的集群，请执行以下操作：

1. 导航到 [Amazon EMR 控制台](#)。
2. 选择创建集群。
3. 在“名称和应用程序”下，选择 7.11.0 或更高版本的 Amazon EMR 版本。

4. 在“应用程序包”下，选择要安装的应用程序，并确保您的选择中包含 Amazon A CloudWatch gent。
5. 在“集群日志”下，选择“向 Amazon 发布特定于集群的日志”选项。CloudWatch
6. (可选) 配置以下设置：
 - 日志组名称-自定义日志组名称。默认值为 /aws/emr/{cluster_id}。
 - 日志流前缀-日志流名称的前缀默认为empty。
 - CloudWatch KMS 密钥-用于日志加密的 KMS 密钥 ARN (可选)。
 - 日志类型-选择要捕获的日志类型 (默认：步骤和 Spark 驱动程序)
7. 完成其余的集群配置设置。
8. 选择创建集群。

创建集群后，您可以从 EMR 集群详情页面的“集群管理”→“日志目标”下访问“日志”链接。
CloudWatch CloudWatch

使用 Amazon CLI

您可以使用 Amazon CLI 带create-cluster命令的启用 CloudWatch 日志记录。参数中必须包含 CloudWatch Agen --applications t，并通过--monitoring-configuration参数配置日志记录。

示例：默认配置

EMR 将仅自动捕获步骤日志和 Spark 驱动程序日志，并将它们发送到默认日志组。

```
aws emr create-cluster \  
  --name "EMR cluster with CloudWatch Logs" \  
  --release-label emr-7.11.0 \  
  --applications Name=Spark Name=AmazonCloudWatchAgent \  
  --instance-type m7g.2xlarge \  
  --instance-count 3 \  
  --use-default-roles \  
  --monitoring-configuration '{  
    "CloudWatchLogConfiguration": {  
      "Enabled": true  
    }  
  }'
```

使用默认配置时：

- 日志组名称:/aws/emr/{cluster_id} (其中自动替换{cluster_id}为您的集群 ID)。
- 日志流前缀：空 (无前缀)。
- 日志类型：STEP_LOGS和SPARK_DRIVER已启用，每种都捕获STDOUT和STDERR。
- 加密：没有客户管理的密钥 (默认使用 CloudWatch 服务器端加密)

示例：自定义配置

此示例演示了具有特定日志组名称、KMS 加密和选择性日志类型的自定义配置。

```
aws emr create-cluster \  
  --name "EMR cluster with custom CloudWatch Logs" \  
  --release-label emr-7.11.0 \  
  --applications Name=Spark Name=AmazonCloudWatchAgent \  
  --instance-type m7g.2xlarge \  
  --instance-count 3 \  
  --use-default-roles \  
  --monitoring-configuration '{  
    "CloudWatchLogConfiguration": {  
      "Enabled": true,  
      "LogGroupName": "/my-company/emr/production",  
      "LogStreamNamePrefix": "cluster-prod",  
      "EncryptionKeyArn": "arn:aws:kms:us-  
east-1:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012",  
      "LogTypes": {  
        "STEP_LOGS": ["STDOUT", "STDERR"],  
        "SPARK_DRIVER": ["STDOUT", "STDERR"],  
        "SPARK_EXECUTOR": ["STDERR", "STDOUT"]  
      }  
    }  
  }'  
'
```

此配置：

- 在自定义日志组中创建日志/my-company/emr/production。
- 在所有日志流名称前面加cluster-prod上。
- 使用指定的 KMS 密钥加密日志。
- 捕获所有日志类型-步骤日志、Spark 驱动程序日志和 Spark 执行器日志。

有关在 Amazon EMR 中 Amazon CLI 使用的更多信息，请参阅 EMR [Amazon CLI 命令参考](#)。

配置引用

CloudWatchLogConfiguration 参数

该CloudWatchLogConfiguration对象支持以下参数：

CloudWatchLogConfiguration 参数

参数	Type	必需	描述
Enabled	布尔值	是	设置为true可启用 CloudWatch 日志记录。设置false为禁用。
LogGroupName	字符串	否	CloudWatch 日志组名称。默认值：/aws/emr/{cluster_id}
LogStreamNamePrefix	字符串	否	日志流名称的前缀。默认：空字符串
EncryptionKeyArn	字符串	否	用于日志加密的 KMS 密钥的 ARN。如果未指定，则通过 CloudWatch 服务器端加密对日志进行加密。
LogTypes	对象	否	指定要捕获的日志类型。默认：STEP_LOGS 并 SPARK_DRIVER 使用 STDOUT 和 STDERR 键入。

日志类型

Amazon EMR 支持三种日志类型，每种类型都捕获标准输出和标准错误流：

支持的日志类型

日志类型	说明	可用直播
STEP_LOGS	EMR 步骤执行日志，包括步骤控制器日志	STDOUT, STDERR
SPARK_DRIVER	Spark 应用程序中的 Apache Spark 驱动程序日志	STDOUT, STDERR

日志类型	说明	可用直播
SPARK_EXECUTOR	来自工作节点的 Apache Spark 执行器日志	STDOUT, STDERR

默认日志类型配置

如果不指定LogTypes参数，EMR 将使用以下默认配置：

```
"LogTypes": {
  "STEP_LOGS": ["STDOUT", "STDERR"],
  "SPARK_DRIVER": ["STDOUT", "STDERR"]
}
```

自定义日志类型配置

您可以通过明确指定LogTypes参数来自定义要捕获的日志类型。例如，要仅捕获步骤日志，请执行以下操作：

```
"LogTypes": {
  "STEP_LOGS": ["STDOUT", "STDERR"]
}
```

或者只捕获 Spark 驱动程序中的标准错误：

```
"LogTypes": {
  "SPARK_DRIVER": ["STDERR"]
}
```

日志组和直播命名

CloudWatch 将日志整理到日志组和日志流中：

- 日志组：共享相同保留、监控和访问控制设置的日志流集合。
 - 默认名称：/aws/emr/{cluster_id}
 - 自定义名称：您指定的任何有效 CloudWatch 日志组名称。
- 日志流：来自单一来源的一系列日志事件：
 - 命名模式：
 - 步骤日志:{prefix}/steps/{step_id}/{file_name}.

- Spark 驱动程序和执行器日志：{prefix}/applications/{application_id}/{container_id}/{file_name}
- 示例：
 - /steps/s-ABCDEF123456/stdout
 - cluster-prod/steps/s-ABCDEF123456/stderr
 - /applications/application_1234567890_0001/container_1234567890_0001_01_000001/stdout

使用加密日志 Amazon KMS

您可以使用 Amazon Key Management Service (KMS) 加密静态 CloudWatch 日志。要启用加密，请执行以下操作

1. 在与 EMR 集群相同的 Amazon 区域中创建或标识 KMS 密钥。
2. 确保 KMS 密钥策略允许 CloudWatch 日志服务使用该密钥。
3. 将 EncryptionKeyArn 参数添加到您的 CloudWatchLogConfiguration。

有关加密 CloudWatch 日志数据的详细信息，请参阅[使用 Amazon Key Management Service 加密日志中的 CloudWatch 日志数据](#)。

KMS 加密示例

```
{
  "CloudWatchLogConfiguration": {
    "Enabled": true,
    "EncryptionKeyArn": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012"
  }
}
```

查看日志 CloudWatch

集群在启用 CloudWatch 日志的情况下运行后，您可以通过 CloudWatch 控制台或 API 查看和分析日志。

从 EMR 控制台访问日志

访问集群日志的最快方法是直接从 EMR 控制台访问：

1. 导航到 Amazon EMR 控制台。
2. 从集群列表中选择您的集群。
3. 在集群详细信息页面上，找到集群管理部分。
4. 单击“在 Amazon 中记录目标 CloudWatch”链接。

此链接将您直接带到筛选到集群 CloudWatch 日志组的日志控制台。

从 CloudWatch 控制台访问日志

要手动导航到您的登录信息，请执行 CloudWatch 以下操作：

1. 打开 [CloudWatch 控制台](#)。
2. 在导航窗格中，选择日志组。
3. 查找您的日志组（默认：/aws/emr/{cluster_id} 或您的自定义日志组名称）
4. 选择日志组以查看可用的日志流。
5. 选择一个日志流以查看其日志事件。

有关使用 CloudWatch 日志的更多信息，请参阅 [Amazon CloudWatch 日志用户指南](#)。

注意事项

CloudWatch 代理行为

Amazon A CloudWatch gent 提供指标和日志功能：

- 单独启用 CloudWatch 代理（不启用 MonitoringConfiguration）只能向发布 CloudWatch 指标 CloudWatch。未发送任何日志。
- 启用 CloudWatch 日志记录需要同时使用 CloudWatch 代理应用程序和带的 MonitoringConfiguration 参数 CloudWatchLogConfiguration。这样可以将指标和日志记录在一起。

仅启用 CloudWatch 日志记录（禁用 CloudWatch 指标）

如果要启用 CloudWatch 日志记录但禁用指标收集功能，则可以将 CloudWatch 代理配置为停止导出指标。将以下分类添加到您的集群配置中：

[


```
{
  "Classification": "emr-metrics",
  "Properties": {},
  "Configurations": [
    {
      "Classification": "emr-system-metrics",
      "Properties": {},
      "Configurations": []
    }
  ]
}
```

有关 CloudWatch 指标的更多信息，请参阅[使用 Amazon 监控指标 CloudWatch](#)。

已知限制条件

日志上传期间的指标数据点：

当 CloudWatch 日志处于活动状态时，您可能会在日志活动频繁的时期，尤其是在步骤提交期间，偶尔会发现 CloudWatch 指标数据存在差距。之所以发生这种情况，是因为提交步骤时，EMR 实例控制器会重新启动 CloudWatch 代理以应用新的日志配置，从而暂时中断指标收集。这不会影响日志传输或集群功能。

私有子网要求

要将日志发布到私有子网中 EMR 集群的 CloudWatch 日志，请创建日志 CloudWatch VPC 终端节点并将其与集群的 VPC 关联。

有关 CloudWatch 日志终端节点的更多信息，请参阅《Amazon 通用参考指南》中的[Amazon CloudWatch Logs 终端节点和配额](#)。

与成本相关的注意事项

CloudWatch 日志费用基于：

- 数据提取：摄取到的日志数据量 CloudWatch
- 存储：存储的日志数据量，取决于您的保留设置
- 数据分析：使用 Logs Insight CloudWatch s 运行查询

要优化成本，请采用以下方法：

- 为您的日志组设置适当的日志保留期。
- 使用选择性日志类型仅捕获您需要的日志。
- 考虑以较低的成本使用 Amazon S3 日志进行长期日志存储。

有关当前定价信息，请参阅 [Amazon CloudWatch 定价](#)。

其他资源

- [使用 Amazon 监控指标 CloudWatch](#)-有关 CloudWatch 指标收集的信息
- 为 Amazon EMR 配置 IAM 角色——[EMR](#) 集群的 IAM 角色配置
- [Amazon CloudWatch Logs 用户指南](#)- CloudWatch 日志功能完整指南
- [Amazon CLI EMR 命令参考](#)-CLI 参考文档

Amazon EMR 集群问题排查

EMR 集群在复杂的生态系统中运行，该生态系统包括开源软件、自定义应用程序代码和。Amazon Web Services 服务当以上任何环节出现问题时，集群都可能失败，或者花费比您预期更长的时间才能完成。以下主题可帮助您识别集群的问题以及如何修复它们。

主题

- [哪些工具可用于对 Amazon EMR 集群进行故障排查？](#)
- [查看并重新启动 Amazon EMR 和应用程序进程（进程守护程序）](#)
- [Amazon EMR 中的常见错误集合](#)
- [对因错误代码而失败的 Amazon EMR 集群进行问题排查](#)
- [排查 Amazon EMR 集群速度缓慢的问题](#)
- [解决将 Amazon EMR 与 Lake Formation 配合 Amazon 使用时的常见问题](#)

关于排查 [EMR 上的 Spark 应用程序](#)问题的指导。

在开发新的 Hadoop 应用程序时，我们建议您启用调试并处理一小部分但具有代表性的数据子集以测试应用程序。您可能还需要运行应用程序 step-by-step 来分别测试每个步骤。有关更多信息，请参阅[配置 Amazon EMR 集群日志记录和调试](#)和[步骤 5：分步测试 Amazon EMR 集群](#)。

哪些工具可用于对 Amazon EMR 集群进行故障排查？

要识别和修复集群错误，您可以使用本页上描述的工具。启动集群时，您可能需要初始化一些工具。默认情况下，每个集群都可以使用其他工具。

主题

- [查看 EMR 集群详细信息](#)
- [查看 EMR 集群错误详细信息](#)
- [运行脚本和配置 Amazon EMR 流程](#)
- [查看日志文件](#)
- [监控 EMR 集群的性能](#)

查看 EMR 集群详细信息

您可以使用 Amazon Web Services 管理控制台、Amazon CLI、或 EMR API 来检索有关 EMR 集群和任务执行的详细信息。有关使用 Amazon Web Services 管理控制台 和的更多信息 Amazon CLI，请参阅 [查看 Amazon EMR 集群状态和详细信息](#)。

Amazon EMR 控制台详细信息窗格

在 Amazon EMR 控制台上的集群列表中，您可查看有关您的账户和 Amazon Web Services 区域中每个集群的状态的概要信息。此列表显示您过去两个月启动的所有活动和已终止的集群。从 Clusters (集群) 列表中，您可选择集群的 Name (名称) 以查看集群详细信息。此信息已进行分类，可轻松导航。

集群详细信息页面中提供的应用程序用户界面对排查集群的问题较为有用。它提供了 YARN 应用程序的状态，对于部分应用程序（如 Spark 应用程序），您可深入了解各种指标和方面（如作业、阶段和执行程序）。有关更多信息，请参阅 [查看 Amazon EMR 应用程序历史记录](#)。此功能仅在 Amazon EMR 5.8.0 及更高版本中提供。

Amazon EMR 命令行界面

您可以通过 `--describe` 参数从中找到有关集群 Amazon CLI 的详细信息。

Amazon EMR API

您可以使用 `DescribeJobFlows` 操作从 API 中查找有关某一集群的详细信息。

查看 EMR 集群错误详细信息

当 EMR 集群因错误而终止时，`DescribeCluster` 和 `ListClusters` APIs 返回错误代码和错误消息。对于选定的集群错误，`ErrorDetail` 数据数组可以帮助您排查失败原因。

有关包含 `ErrorDetail` 数据的错误代码列表，请参阅 [Amazon EMR 中包含 ErrorDetail 信息的错误代码](#)。

Note

为确保向您提供最相关的信息，我们会不断完善错误消息。我们不建议您解析 `ErrorMessage` 中的文本，因为此文本可能会发生变化。

运行脚本和配置 Amazon EMR 流程

作为故障排除过程的一部分，您可能会发现在集群上运行自定义脚本或查看和配置集群进程很有帮助。

查看并重启应用程序进程

查看集群上正在运行的进程以诊断潜在问题可能会很有帮助。您可以通过连接到集群的主节点 (master node) 停止并重新启动集群进程。有关更多信息，请参阅[查看并重新启动 Amazon EMR 和应用程序进程 \(进程守护程序\)](#)。

在不连接 SSH 的情况下运行命令和脚本

要在集群上运行命令或脚本，可以使用 `command-runner.jar` 或者 `script-runner.jar` 工具，而无需与主节点 (master node) 建立 SSH 连接。有关更多信息，请参阅[在 Amazon EMR 集群上运行命令和脚本](#)。

查看日志文件

Amazon EMR 和 Hadoop 都会在集群运行时生成日志文件。根据在启动集群时指定的配置，您可以从多种不同工具中访问这些日志文件。有关更多信息，请参阅[配置 Amazon EMR 集群日志记录和调试](#)。

主节点 上的日志文件

每个集群都会将日志文件发布到主节点上的 `mnt/var/log//` 目录。仅在集群处于运行状态时才能获取这些日志文件。

归档到 Amazon S3 的日志文件

如果您启动集群并指定 Amazon S3 日志路径，则集群会每隔 5 分钟将存储在主节点上 `mnt/var/log //` 中的日志文件复制到 Amazon S3。这样可确保即使在终止集群后也可以访问日志文件。因为文件的存档间隔是 5 分钟，所以可能无法获取突然终止集群的最后几分钟的状况信息。

监控 EMR 集群的性能

Amazon EMR 提供了多种用于监控集群性能的工具。

Hadoop Web 界面

每个集群都会将一组 Web 界面 (包含有关集群的信息) 发布到主节点上。您可以使用 SSH 隧道连接主节点上的这些网页，从而对它们进行访问。有关更多信息，请参阅[查看 Amazon EMR 集群上托管的 Web 界面](#)。

CloudWatch 指标

每个集群都会向报告指标 CloudWatch。CloudWatch 是一项跟踪指标的 Web 服务，您可以使用它来设置这些指标的警报。有关更多信息，请参阅 [使用监控 Amazon EMR 指标 CloudWatch](#)。

查看并重新启动 Amazon EMR 和应用程序进程（进程守护程序）

当您排除集群故障时，您可能想要列出正在运行的进程。您可能还想停止或重新启动进程。例如，在更改配置之后或在分析日志文件和错误消息从而发现特定进程的问题之后，重启程序。

集群上运行的进程有两种类型：Amazon EMR 进程（例如，实例控制器和日志推送器），以及与集群上安装的应用程序关联的进程（例如，和）。hadoop-hdfs-namenode hadoop-yarn-resourcemanager

要在集群上直接使用进程，您首先要连接到主节点 (master node)。有关更多信息，请参阅[连接到 Amazon EMR 集群](#)。

查看正在运行的进程

用来查看集群上正在运行进程的方法取决于您使用的 Amazon EMR 版本。

EMR 5.30.0 and 6.0.0 and later

Example：列出所有运行中的进程

以下示例使用systemctl并指定--type查看所有进程。

```
systemctl --type=service
```

Example：列出特定的流程

以下示例列出含有hadoop名称的所有进程。

```
systemctl --type=service | grep -i hadoop
```

输出示例：

hadoop-hdfs-namenode.service	loaded active running Hadoop namenode
hadoop-httpfs.service	loaded active running Hadoop httpfs

```
hadoop-kms.service           loaded active running Hadoop kms
hadoop-mapreduce-historyserver.service loaded active running Hadoop historyserver
hadoop-state-pusher.service  loaded active running Daemon process that
processes and serves EMR metrics data.
hadoop-yarn-proxyserver.service loaded active running Hadoop proxyserver
hadoop-yarn-resourcemanager.service loaded active running Hadoop resourcemanager
hadoop-yarn-timelineserver.service loaded active running Hadoop timelineserver
```

Example： 查看特定进程的详细状态报告

以下示例显示了hadoop-hdfs-namenode服务的详细状态报告。

```
sudo systemctl status hadoop-hdfs-namenode
```

输出示例：

```
hadoop-hdfs-namenode.service - Hadoop namenode
  Loaded: loaded (/etc/systemd/system/hadoop-hdfs-namenode.service; enabled; vendor
  preset: disabled)
  Active: active (running) since Wed 2021-08-18 21:01:46 UTC; 26min ago
  Main PID: 9733 (java)
  Tasks: 0
  Memory: 1.1M
  CGroup: /system.slice/hadoop-hdfs-namenode.service
          # 9733 /etc/alternatives/jre/bin/java -Dproc_namenode -Xmx1843m -server -
  XX:0nOutOfMemoryError=kill -9 %p ...

Aug 18 21:01:37 ip-172-31-20-123 systemd[1]: Starting Hadoop namenode...
Aug 18 21:01:37 ip-172-31-20-123 su[9715]: (to hdfs) root on none
Aug 18 21:01:37 ip-172-31-20-123 hadoop-hdfs-namenode[9683]: starting namenode,
  logging to /var/log/hadoop-hdfs/ha...out
Aug 18 21:01:46 ip-172-31-20-123 hadoop-hdfs-namenode[9683]: Started Hadoop
  namenode:[ OK ]
Aug 18 21:01:46 ip-172-31-20-123 systemd[1]: Started Hadoop namenode.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
```

EMR 4.x - 5.29.0

Example： 列出所有运行中的进程

以下示例列出了所有正在运行的进程。

```
initctl list
```

EMR 2.x - 3.x

Example : 列出所有运行中的进程

以下示例列出了所有正在运行的进程。

```
ls /etc/init.d/
```

停止并重新启动进程

在确定哪些进程正在运行后，您可以根据需要将其停止然后重新启动。

EMR 5.30.0 and 6.0.0 and later

Example : 停止进程

以下示例停止hadoop-hdfs-namenode进程。

```
sudo systemctl stop hadoop-hdfs-namenode
```

您可以查询status以验证该进程是否已停止。

```
sudo systemctl status hadoop-hdfs-namenode
```

输出示例：

```
hadoop-hdfs-namenode.service - Hadoop namenode
  Loaded: loaded (/etc/systemd/system/hadoop-hdfs-namenode.service; enabled; vendor
  preset: disabled)
  Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2021-08-18 21:37:50 UTC; 8s ago
  Main PID: 9733 (code=exited, status=143)
```

Example : 启动进程

以下示例启动hadoop-hdfs-namenode进程。

```
sudo systemctl start hadoop-hdfs-namenode
```


您可以查询状态以确认该进程是否正在运行。

```
sudo systemctl status hadoop-hdfs-namenode
```

输出示例：

```
hadoop-hdfs-namenode.service - Hadoop namenode
  Loaded: loaded (/etc/systemd/system/hadoop-hdfs-namenode.service; enabled; vendor
  preset: disabled)
  Active: active (running) since Wed 2021-08-18 21:38:24 UTC; 2s ago
  Process: 13748 ExecStart=/etc/init.d/hadoop-hdfs-namenode start (code=exited,
  status=0/SUCCESS)
  Main PID: 13800 (java)
  Tasks: 0
  Memory: 1.1M
  CGroup: /system.slice/hadoop-hdfs-namenode.service
          # 13800 /etc/alternatives/jre/bin/java -Dproc_namenode -Xmx1843m -server
  -XX:OnOutOfMemoryError=kill -9 %p...
```

EMR 4.x - 5.29.0

Example：停止正在运行的进程

以下示例停止hadoop-hdfs-namenode服务。

```
sudo stop hadoop-hdfs-namenode
```

Example：重新启动已停止的进程

以下示例重新启动hadoop-hdfs-namenode服务。您必须使用start命令而不是restart。

```
sudo start hadoop-hdfs-namenode
```

Example：查看进程状态

以下获取hadoop-hdfs-namenode的状态。您可以使用status命令以确认该过程是否已停止或启动。

```
sudo status hadoop-hdfs-namenode
```

EMR 2.x - 3.x

Example : 停止应用程序进程

以下示例停止hadoop-hdfs-namenode服务，该服务与集群上安装的 Amazon EMR 版本相关。

```
sudo /etc/init.d/hadoop-hdfs-namenode stop
```

Example : 重新启动应用程序进程

以下示例命令重新启动hadoop-hdfs-namenode进程：

```
sudo /etc/init.d/hadoop-hdfs-namenode start
```

Example : 停止 Amazon EMR 过程

以下示例停止与集群上的 Amazon EMR 版本无关的进程，例如：实例控制器。

```
sudo /sbin/stop instance-controller
```

Example : 重新启动 Amazon EMR 进程

以下示例重新启动与集群上的 Amazon EMR 版本无关的进程，例如：实例控制器。

```
sudo /sbin/start instance-controller
```

Note

/sbin/start, stop 和 restart 命令是 /sbin/initctl 的符号链接。有关 initctl 的更多信息，请在命令提示中键入 man initctl，以查看 initctl man 页面。

Amazon EMR 中的常见错误集合

有时，集群会出现故障或数据处理速度很慢。以下各节列出了常见的集群问题。错误包括引导失败和验证错误，并提供了解决建议。

主题

- [Amazon EMR 中包含 ErrorDetail信息的错误代码](#)
- [Amazon EMR 集群操作期间的资源错误](#)
- [Amazon EMR 操作期间的集群输入和输出错误](#)
- [Amazon EMR 集群操作期间的权限错误](#)
- [Hive 集群错误](#)
- [Amazon EMR 集群操作期间的 VPC 错误](#)
- [流处理 Amazon EMR 集群错误](#)
- [Amazon EMR : 自定义 JAR 集群错误](#)
- [亚马逊 EMR Amazon GovCloud \(美国西部 \) 错误](#)
- [查找缺少集群](#)

Amazon EMR 中包含 ErrorDetail信息的错误代码

当 EMR 集群因错误而终止时，DescribeCluster和将ListClusters APIs 返回错误代码和错误消息。对于部分集群错误，ErrorDetail 数据数组可以帮助您排查失败原因。

包含 ErrorDetail 数组的错误提供了以下详细信息：

ErrorCode

可用于编程访问的唯一错误代码。

ErrorData

键值对中的标识符列表，可用于编程或手动查找。有关错误代码包含的 ErrorData 值的描述，请参阅错误代码的疑难解答页面。

ErrorMessage

错误描述以及指向 Amazon EMR 文档中更多信息的链接。

Note

我们不建议您解析 ErrorMessage 中的文本，因为此文本可能会发生变化。

按类别划分的错误代码

- [Amazon EMR 中的引导失败错误代码](#)
- [Amazon EMR 的内部错误代码](#)
- [Amazon EMR 中的验证失败错误代码](#)

Amazon EMR 中的引导失败错误代码

以下各节提供引导失败错误代码的问题排查信息。

主题

- [BOOTSTRAP_FAILURE_PRIMARY_WITH_NON_ZERO_CODE](#)
- [BOOTSTRAP_FAILURE_BA_DOWNLOAD_FAILED_PRIMARY](#)
- [BOOTSTRAP_FAILURE_FILE_NOT_FOUND_PRIMARY](#)
- [BOOTSTRAP_FAILURE_INSUFFICIENT_DISK_SPACE_PRIMARY](#)
- [BOOTSTRAP_FAILURE_INSUFFICIENT_DISK_SPACE_WORKER](#)
- [BOOTSTRAP_FAILURE_HIVE_METASTORE_CONNECTION_ERROR_PRIMARY](#)
- [BOOTSTRAP_FAILURE_HIVE_METASTORE_CONNECTION_ERROR_WORKER](#)

BOOTSTRAP_FAILURE_PRIMARY_WITH_NON_ZERO_CODE

概述

当集群因 `BOOTSTRAP_FAILURE_PRIMARY_WITH_NON_ZERO_CODE` 错误而终止时，主实例中的引导操作已失败。有关引导操作的更多信息，请参阅 [创建引导操作以使用 Amazon EMR 集群安装其他软件](#)。

解决方案

要解决此错误，请查看 API 错误中返回的详细信息、修改您的引导操作脚本，然后使用更新的引导操作创建新集群。

要对出现故障的 EMR 集群进行故障排除，请参阅和返回 `ErrorDetail` 的信息。 `DescribeCluster` `ListClusters` APIs 有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR 中包含 `ErrorDetail` 信息的错误代码](#)。 `ErrorDetail` 中的 `ErrorData` 数组返回此错误代码的以下信息：

primary-instance-id

引导操作失败的主实例的 ID。

bootstrap-action

失败的引导操作的序号。bootstrap-action 值为 1 的脚本是在实例上运行的第一个引导操作。

return-code

失败的引导操作返回码。

amazon-s3-path

失败的引导操作的 Amazon S3 位置。

public-doc

错误代码文档的公有 URL。

完成步骤

执行以下步骤以确定和修复引导操作错误的根本原因。然后启动新集群。

1. 查看 Amazon S3 中的引导操作日志文件，确定失败的根本原因。要了解有关如何查看 Amazon EMR 日志的更多信息，请参阅 [查看 Amazon EMR 日志文件](#)。
2. 如果您在创建实例时开启了集群日志，请参阅 stdout 日志以了解更多信息。您可以在以下 Amazon S3 位置找到引导操作的 stdout 日志：

```
s3://amzn-s3-demo-bucket/logs/Your_Cluster_Id/node/Primary_Instance_Id/bootstrap-actions/Failed_Bootstrap_Action_Number/stdout.gz
```

有关集群的更多信息，请参阅 [配置 Amazon EMR 集群日志记录和调试](#)。

3. 要确定引导操作失败，请查看 stdout 日志中的异常以及 ErrorData 中的 return-code 值。
4. 使用上一步中的发现来修改您的引导操作，使其避免异常或在异常发生时可以正常地处理异常。
5. 使用更新的引导操作启动新集群。

BOOTSTRAP_FAILURE_BA_DOWNLOAD_FAILED_PRIMARY

概述

当主实例无法从您指定的 Amazon S3 位置下载引导操作脚本时，集群终止并出现 BOOTSTRAP_FAILURE_BA_DOWNLOAD_FAILED_PRIMARY 错误。典型的原因包括：

- 引导操作脚本文件不在指定的 Amazon S3 位置。

- 集群上的 Amazon EC2 实例的服务角色（也称为 Amazon EMR 的 EC2 实例配置文件）无权访问引导操作脚本所在的 Amazon S3 存储桶。有关服务角色的更多信息，请参阅 [集群 EC2 实例的服务角色 \(EC2实例配置文件\)](#)。

有关引导操作的更多信息，请参阅 [创建引导操作以使用 Amazon EMR 集群安装其他软件](#)。

解决方案

要解决此错误，请确保您的主实例具有对引导操作脚本的适当访问权限。

要对出现故障的 EMR 集群进行故障排除，请参阅和返回 `ErrorDetail` 的信息。 `DescribeCluster` `ListClusters` APIs 有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR 中包含 `ErrorDetail` 信息的错误代码](#)。 `ErrorDetail` 中的 `ErrorData` 数组返回此错误代码的以下信息：

primary-instance-id

引导操作失败的主实例的 ID。

bootstrap-action

失败的引导操作的序号。 `bootstrap-action` 值为 1 的脚本是在实例上运行的第一个引导操作。

amazon-s3-path

失败的引导操作的 Amazon S3 位置。

public-doc

错误代码文档的公有 URL。

完成步骤

执行以下步骤以确定和修复引导操作错误的根本原因。然后启动新集群。

故障排除步骤

1. 使用 `ErrorData` 数组中的 `amazon-s3-path` 值在 Amazon S3 中查找相关的引导操作脚本。
2. 如果您在创建实例时开启了集群日志，请参阅 `stdout` 日志以了解更多信息。您可以在以下 Amazon S3 位置找到引导操作的 `stdout` 日志：

```
s3://amzn-s3-demo-bucket/logs/Your_Cluster_Id/node/Primary_Instance_Id/bootstrap-actions/Failed_Bootstrap_Action_Number/stdout.gz
```

有关集群的更多信息，请参阅 [配置 Amazon EMR 集群日志记录和调试](#)。

3. 要确定引导操作失败，请查看 `stdout` 日志中的异常以及 `ErrorData` 中的 `return-code` 值。
4. 使用上一步中的发现来修改您的引导操作，使其避免异常或在异常发生时可以正常地处理异常。
5. 使用更新的引导操作启动新集群。

BOOTSTRAP_FAILURE_FILE_NOT_FOUND_PRIMARY

概述

该 `BOOTSTRAP_FAILURE_FILE_NOT_FOUND_PRIMARY` 错误表示主实例找不到该实例刚刚从指定的 Amazon S3 存储桶下载的引导操作脚本。

解决方案

要解决此错误，请确保您的主实例具有对引导操作脚本的适当访问权限。

要对出现故障的 EMR 集群进行故障排除，请参阅和返回 `ErrorDetail` 的信息。 `DescribeCluster` `ListClusters` APIs 有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR 中包含 `ErrorDetail` 信息的错误代码](#)。 `ErrorDetail` 中的 `ErrorData` 数组返回此错误代码的以下信息：

primary-instance-id

引导操作失败的主实例的 ID。

bootstrap-action

失败的引导操作的序号。 `bootstrap-action` 值为 1 的脚本是在实例上运行的第一个引导操作。

amazon-s3-path

失败的引导操作的 Amazon S3 位置。

public-doc

错误代码文档的公有 URL。

完成步骤

执行以下步骤以确定和修复引导操作错误的根本原因。然后启动新集群。

1. 要在 Amazon S3 中查找相关的引导操作脚本，请使用 `ErrorData` 数组中的 `amazon-s3-path` 值。
2. 查看 Amazon S3 中的引导操作日志文件，确定失败的根本原因。要了解有关如何查看 Amazon EMR 日志的更多信息，请参阅 [查看 Amazon EMR 日志文件](#)。

Note

如果您没有为集群开启日志，则必须使用相同的配置和引导操作创建一个新集群。要确保集群日志已开启，请参阅 [配置 Amazon EMR 集群日志记录和调试](#)。

3. 查看 `stdout` 日志以了解您的引导操作，并确认没有自定义流程可以删除主实例上 `/emr/instance-controller/lib/bootstrap-actions` 文件夹中的文件。您可以在以下 Amazon S3 位置找到引导操作的 `stdout` 日志：

```
s3://amzn-s3-demo-bucket/logs/Your_Cluster_Id/node/Primary_Instance_Id/bootstrap-actions/Failed_Bootstrap_Action_Number/stdout.gz
```

4. 使用更新的引导操作启动新集群。

BOOTSTRAP_FAILURE_INSUFFICIENT_DISK_SPACE_PRIMARY

概述

`BOOTSTRAP_FAILURE_INSUFFICIENT_DISK_SPACE_PRIMARY` 错误表明在安装必要的软件时，主实例的磁盘空间不足。

解决方案

要解决此错误，请确认您的主实例的根卷上有足够的磁盘空间。

要对出现故障的 EMR 集群进行故障排除，请参阅和返回 `ErrorDetail` 的信息。 `DescribeCluster` `ListClusters` APIs 有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR 中包含 `ErrorDetail` 信息的错误代码](#)。 `ErrorDetail` 中的 `ErrorData` 数组返回此错误代码的以下信息：

primary-instance-id

磁盘空间不足的主实例的 ID。

public-doc

错误代码文档的公有 URL。

完成步骤

1. 查看集群的 EBS 根设备卷的最佳实践。请参阅《Amazon EMR Management Guide》中的 [自定义 Amazon EBS 根设备卷](#)。
2. 启动一个具有更大 EBS 根设备卷大小的新集群。

BOOTSTRAP_FAILURE_INSUFFICIENT_DISK_SPACE_WORKER

概述

BOOTSTRAP_FAILURE_INSUFFICIENT_DISK_SPACE_WORKER 错误表明在安装必要的软件时，一个或多个工作线程实例的磁盘空间不足。

解决方案

要解决此错误，请确认您的工作线程实例的根卷上有足够的磁盘空间。

要对出现故障的 EMR 集群进行故障排除，请参阅和返回 `ErrorDetail` 的信息。 `DescribeCluster` `ListClusters` APIs 有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR 中包含 ErrorDetail 信息的错误代码](#)。 `ErrorDetail` 中的 `ErrorData` 数组返回此错误代码的以下信息：

worker-instance-ids

磁盘空间不足的工作器实例中的。 IDs

public-doc

错误代码文档的公有 URL。

完成步骤

1. 查看集群的 EBS 根设备卷的最佳实践。请参阅《Amazon EMR Management Guide》中的 [自定义 Amazon EBS 根设备卷](#)。
2. 启动一个具有更大 EBS 根设备卷大小的新集群。

BOOTSTRAP_FAILURE_HIVE_METASTORE_CONNECTION_ERROR_PRIMARY

概述

BOOTSTRAP_FAILURE_HIVE_METASTORE_CONNECTION_ERROR_PRIMARY 错误表示主实例无法与配置的外部 Hive 元存储建立连接。

解决方案

要解决此错误，请确保您的外部 Hive 元存储配置正确，并且允许主实例与其连接。

要对出现故障的 EMR 集群进行故障排除，请参阅和返回 `ErrorDetail` 的信息。 `DescribeCluster` `ListClusters` APIs 有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR 中包含 ErrorDetail 信息的错误代码](#)。 `ErrorDetail` 中的 `ErrorData` 数组返回此错误代码的以下信息：

primary-instance-id

无法与配置的外部 Hive 元存储建立连接的主实例的 ID。

public-doc

错误代码文档的公有 URL。

完成步骤

1. 查看为 Hive 配置外部元存储的最佳实践。请参阅 [为 Hive 配置外部元存储](#)。
2. 使用更新的集群配置启动新集群。

BOOTSTRAP_FAILURE_HIVE_METASTORE_CONNECTION_ERROR_WORKER

概述

`BOOTSTRAP_FAILURE_HIVE_METASTORE_CONNECTION_ERROR_WORKER` 错误表示一个或多个工作线程实例无法与配置的外部 Hive 元存储建立连接。

解决方案

要解决此错误，请确保您的外部 Hive 元存储配置正确，并且允许工作线程实例与其连接。

要对出现故障的 EMR 集群进行故障排除，请参阅和返回 `ErrorDetail` 的信息。 `DescribeCluster` `ListClusters` APIs 有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR 中包含 ErrorDetail 信息的错误代码](#)。 `ErrorDetail` 中的 `ErrorData` 数组返回此错误代码的以下信息：

worker-instance-ids

无法与配置 IDs 的外部 Hive Metastore 建立连接的工作器实例。

public-doc

错误代码文档的公有 URL。

完成步骤

1. 查看为 Hive 配置外部元存储的最佳实践。请参阅[为 Hive 配置外部元存储](#)。
2. 使用更新的集群配置启动新集群。

Amazon EMR 的内部错误代码

以下部分提供了内部错误代码的问题排查信息，包括容量不足或无容量的代码。

主题

- [INTERNAL_ERROR_ _ EC2 CAPACITY_AZ 不足](#)
- [INTERNAL_ERROR_SPOT_PRICE_INCREASE_PRIMARY](#)
- [INTERNAL_ERROR_SPOT_NO_CAPACITY_PRIMARY](#)

INTERNAL_ERROR_ _ EC2 CAPACITY_AZ 不足

概述

当所选可用区域没有足够的容量来满足您的 Amazon EC2 实例类型请求时，集群会终止并INTERNAL_ERROR_EC2_INSUFFICIENT_CAPACITY_AZ出现错误。为集群选择的子网决定可用区。有关 Amazon EMR 的子网的更多信息，请参阅[在 VPC 中为 Amazon EMR 配置联网](#)。

解决方案

要解决此错误，请修改您的实例类型配置并使用更新后的请求创建一个新集群。

要对出现故障的 EMR 集群进行故障排除，请参阅和返回ErrorDetail的信息。DescribeCluster ListClusters APIs有关更多信息，请参阅[Amazon EMR 中包含 ErrorDetail信息的错误代码](#)。ErrorDetail 中的 ErrorData 数组返回此错误代码的以下信息：

instance-type

容量不足的实例类型。

availability-zone

您的子网解析到的可用区。

public-doc

错误代码文档的公有 URL。

完成步骤

执行以下步骤以确定和修复集群配置错误的根本原因。

- 查看集群配置的最佳实践。请参阅《Amazon EMR Management Guide》中的 [为竞价型实例配置 Amazon EMR 集群实例类型和最佳实践](#)。
- 排查启动问题并检查您的配置。请参阅《Amazon EC2 用户指南》中的[解决实例启动问题](#)。
- 使用更新的集群配置启动新集群。

INTERNAL_ERROR_SPOT_PRICE_INCREASE_PRIMARY

概述

当 Amazon EMR 由于实例不可用等于或低于您的最高竞价型价格而无法满足您对主节点的竞价型实例请求时，集群会终止并出现 INTERNAL_ERROR_SPOT_PRICE_INCREASE_PRIMARY 错误，。有关更多信息，请参阅 Amazon EC2 用户指南中的[竞价型实例](#)。

解决方案

要解决此错误，请为集群指定在目标价格范围内的实例类型，或者提高相同实例类型的价格限制。

要对出现故障的 EMR 集群进行故障排除，请参阅和返回ErrorDetail的信息。DescribeCluster ListClusters APIs有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR 中包含 ErrorDetail信息的错误代码](#)。ErrorDetail 中的 ErrorData 数组返回此错误代码的以下信息：

primary-instance-id

失败集群的主实例的 ID。

instance-type

容量不足的实例类型。

availability-zone

您的子网所在的可用区。

public-doc

错误代码文档的公有 URL。

完成步骤

执行以下步骤排查集群配置策略的问题，然后启动新集群：

1. 查看 Amazon EC2 竞价型实例的最佳实践，并查看您的集群配置策略。有关更多信息，请参阅《Amazon EC2 用户指南》中的 [EC2 Spot 最佳实践](#)和[为竞价型实例配置 Amazon EMR 集群实例类型和最佳实践](#)。
2. 请修改您的实例类型配置或可用区，并使用更新后的请求创建一个新集群。
3. 如果问题仍然存在，请为主实例使用按需容量。

INTERNAL_ERROR_SPOT_NO_CAPACITY_PRIMARY

概述

当没有足够的容量来满足主节点的竞价型实例请求时，集群会终止并出现 INTERNAL_ERROR_SPOT_NO_CAPACITY_PRIMARY 错误。有关更多信息，请参阅 Amazon EC2 用户指南中的[竞价型实例](#)。

解决方案

要解决此错误，请为集群指定在目标价格范围内的实例类型，或者提高相同实例类型的价格限制。

要对出现故障的 EMR 集群进行故障排除，请参阅和返回ErrorDetail的信息。DescribeCluster ListClusters APIs有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR 中包含 ErrorDetail信息的错误代码](#)。ErrorDetail 中的 ErrorData 数组返回此错误代码的以下信息：

primary-instance-id

失败集群的主实例的 ID。

instance-type

容量不足的实例类型。

availability-zone

您的子网解析到的可用区。

public-doc

错误代码文档的公有 URL。

完成步骤

执行以下步骤排查集群配置策略的问题，然后启动新集群：

1. 查看 Amazon EC2 竞价型实例的最佳实践，并查看您的集群配置策略。有关更多信息，请参阅《Amazon EC2 用户指南》中的 [EC2 Spot 最佳实践](#)和[为竞价型实例配置 Amazon EMR 集群实例类型和最佳实践](#)。
2. 请修改您的实例类型配置，并使用更新后的请求创建一个新集群。
3. 如果问题仍然存在，请为主实例使用按需容量。

Amazon EMR 中的验证失败错误代码

以下各节提供验证失败错误代码的问题排查信息。

主题

- [VALIDATION_ERROR_SUBNET_NOT_FROM_ONE_VPC](#)
- [VALIDATION_ERROR_SECURITY_GROUP_NOT_FROM_ONE_VPC](#)
- [VALIDATION_ERROR_INVALID_SSH_KEY_NAME](#)
- [VALIDATION_ERROR_INSTANCE_TYPE_NOT_SUPPORTED](#)

VALIDATION_ERROR_SUBNET_NOT_FROM_ONE_VPC

概述

当您的集群和您为集群引用的子网属于不同的虚拟私有云 (VPCs) 时，集群将因错误而终止。VALIDATION_ERROR_SUBNET_NOT_FROM_ONE_VPC您可以使用 Amazon EMR 在 VPC 中跨子网启动具有实例集配置的集群。有关实例集的更多信息，请参阅《Amazon EMR Management Guide》中的 [规划和配置 Amazon EMR 集群的实例集](#)。

解决方案

要解决此错误，请使用与集群属于同一 VPC 的子网。

要对出现故障的 EMR 集群进行故障排除，请参阅和返回ErrorDetail的信息。DescribeCluster ListClusters APIs有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR 中包含 ErrorDetail信息的错误代码](#)。ErrorDetail 中的 ErrorData 数组返回此错误代码的以下信息：

vpc

对于每个 子网:VPC 对，返回该子网所属的 VPC ID。

subnet

对于每个 子网:VPC 对，返回该子网的 ID。

public-doc

错误代码文档的公有 URL。

完成步骤

执行以下步骤来识别和修复错误：

1. 查看ErrorData阵列中列 IDs 出的子网，确认它们属于您要启动 EMR 集群的 VPC。
2. 修改您的子网配置。您可以使用以下方法之一查找 VPC 中所有可用的公有和私有子网。
 - 导航到 Amazon VPC 控制台。选择 Subnet s，然后列出您的集群中驻留的所有子网。Amazon Web Services 区域 要仅查找公有子网或私有子网，请应用自动分配公有 IPv4 地址过滤器。要在您的集群使用的 VPC 中查找和选择子网，请使用按 VPC 筛选选项。有关如何创建子网的更多信息，请参阅《Amazon Virtual Private Cloud 用户指南》中的[创建子网](#)。
 - 使用 Amazon CLI 查找您的集群使用的 VPC 中所有可用的公有和私有子网。有关更多信息，请参阅 [describe-subnets](#) API。要在 VPC 中创建新的子网，请参阅 [create-subnet](#) API。
3. 启动一个新集群，其子网与集群属于同一 VPC。

VALIDATION_ERROR_SECURITY_GROUP_NOT_FROM_ONE_VPC

概述

当您的集群和分配给集群的安全组属于不同的虚拟私有云 (VPCs) 时，集群将因VALIDATION_ERROR_SECURITY_GROUP_NOT_FROM_ONE_VPC错误而终止。有关安全组的更多信息，请参阅 [指定 Amazon EMR 托管的安全组和其它安全组](#) 和 [使用 Amazon EMR 集群的安全组控制网络流量](#)。

解决方案

要解决此错误，请使用与集群属于同一 VPC 的安全组。

要对出现故障的 EMR 集群进行故障排除，请参阅和返回ErrorDetail的信息。DescribeCluster ListClusters APIs有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR 中包含 ErrorDetail信息的错误代码](#)。ErrorDetail 中的 ErrorData 数组返回此错误代码的以下信息：

vpc

对于每个安全组:VPC 对，返回该安全组所属的 VPC 的 ID。

security-group

对于每个安全组:VPC 对，返回该安全组的 ID。

public-doc

错误代码文档的公有 URL。

完成步骤

执行以下步骤来识别和修复错误：

1. 查看ErrorData阵列中列出的安全组 IDs，确认它们属于您要启动 EMR 集群的 VPC。
2. 导航到 Amazon VPC 控制台。选择安全组以列出所选区域内的所有安全组。在与您的集群相同的 VPC 中找到安全组，然后修改您的安全组配置。
3. 启动一个新集群，其安全组与集群属于同一 VPC。

VALIDATION_ERROR_INVALID_SSH_KEY_NAME

概述

当您使用无法通过 SSH 连接到主实例的 Amazon EC2 key pair 时，集群终止时会出现 VALIDATION_ERROR_INVALID_SSH_KEY_NAME 错误。密钥对名称可能不正确，或者请求的密钥对中可能不存在 Amazon Web Services 区域。有关密钥对的更多信息，请参阅[亚马逊 EC2 用户指南中的亚马逊 EC2 密钥对和 Linux 实例](#)。

解决方案

要解决此错误，请使用有效的 SSH 密钥对名称创建一个新集群。

要对出现故障的 EMR 集群进行故障排除，请参阅和返回ErrorDetail的信息。DescribeCluster ListClusters APIs有关更多信息，请参阅[Amazon EMR 中包含 ErrorDetail信息的错误代码](#)。ErrorDetail 中的 ErrorData 数组返回此错误代码的以下信息：

ssh-key

您在创建集群时提供的 SSH 密钥对名称。

public-doc

错误代码文档的公有 URL。

完成步骤

执行以下步骤来识别和修复错误：

1. 检查您的 **keypair** .pem 文件并确认它与您在 Amazon EMR 控制台中看到的 SSH 密钥的名称相匹配。
2. 导航至 Amazon EC2 控制台。确认您使用的 SSH 密钥名称在您的集群 Amazon Web Services 区域 使用的中可用。您可以在顶部的账户 ID Amazon Web Services 区域 旁边找到您的账户 ID Amazon Web Services 管理控制台。
3. 使用有效 SSH 密钥名称启动新集群。

VALIDATION_ERROR_INSTANCE_TYPE_NOT_SUPPORTED

概述

如果您的集群的 Amazon Web Services 区域 和可用区不支持一个或多个实例组的指定实例类型，则集群会终止并出现 VALIDATION_ERROR_INSTANCE_TYPE_NOT_SUPPORTED 错误。Amazon EMR 可能支持区域内一个可用区中的某个实例类型，但不支持另一个可用区中的实例类型。您为集群选择的子网决定了区域内的可用区。如需了解 Amazon EMR 支持的实例类型和区域，请参阅 [Amazon EMR 支持的实例类型](#)。

解决方案

要解决此错误，请在您请求集群的区域和可用区中指定 Amazon EMR 支持的集群实例类型。

要对出现故障的 EMR 集群进行故障排除，请参阅和返回 `ErrorDetail` 的信息。 `DescribeCluster` `ListClusters` APIs 有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR 中包含 `ErrorDetail` 信息的错误代码](#)。 `ErrorDetail` 中的 `ErrorData` 数组返回此错误代码的以下信息：

instance-types

不支持的实例类型列表。

availability-zones

您的子网解析到的可用区列表。

public-doc

错误代码文档的公有 URL。

完成步骤

执行以下步骤来识别和修复错误：

1. Amazon CLI 使用检索可用区中的可用实例类型。为此，您可以使用[ec2 describe-instance-type-offerings](#)命令按位置（Amazon Web Services 区域 或可用区）筛选可用的实例类型。例如，以下命令返回指定可用区 *us-east-2a* 中提供的实例类型。

```
aws ec2 describe-instance-type-offerings --location-type "availability-zone" --filters Name=location,Values=us-east-2a --region us-east-2 --query "InstanceTypeOfferings[*].[InstanceType]" --output text | sort
```

要详细了解如何发现可用实例类型，请参阅[查找 Amazon EC2 实例类型](#)。

2. 确定与集群的相同区域和可用区中可用的实例类型后，请选择以下解决方案之一继续：
 - a. 在您所选的实例类型可用且受 Amazon EMR 支持的可用区中，创建新集群并为该集群选择子网。
 - b. 在与发生故障的集群相同的地区和 Amazon EC2 子网中创建一个新集群，但该集群的实例类型受 Amazon EMR 支持。

如需了解 Amazon EMR 支持的实例类型和区域，请参阅[Amazon EMR 支持的实例类型](#)。要比较实例类型的功能，请参阅[Amazon EC2 实例类型](#)。

Amazon EMR 集群操作期间的资源错误

以下错误通常是由集群上受限制的资源导致的。本指南描述了每个错误并提供了问题排查帮助。

主题

- [Amazon EMR 集群终止并显示 NO_SLAVE_LEFT，核心节点为 FAILED_BY_MASTER](#)
- [Amazon EMR 集群错误：Cannot replicate block, only managed to replicate to zero nodes.](#)
- [Amazon EMR 集群错误：EC2 已超出配额](#)
- [Amazon EMR 集群错误：Too many fetch-failures](#)
- [Amazon EMR 集群错误：File could only be replicated to 0 nodes instead of 1](#)
- [Amazon EMR 集群错误：Deny-listed nodes](#)
- [Amazon EMR 集群节流错误](#)
- [Amazon EMR 集群错误：Instance type not supported](#)

- [Amazon EMR 集群错误：容量 EC2 不足](#)
- [Amazon EMR 集群错误：HDFS replication factor error](#)
- [Amazon EMR 集群错误：HDFS insufficient space error](#)

Amazon EMR 集群终止并显示 NO_SLAVE_LEFT，核心节点为 FAILED_BY_MASTER

通常，发生这一现象是因为禁用了终止保护，而且所有核心节点都超过了 yarn-site 配置分类（对应于 yarn-site.xml 文件）中最大利用率阈值指定的磁盘存储容量。默认情况下，该值为 90%。当核心节点的磁盘利用率超过利用率阈值时，YARN NodeManager 运行状况服务会将该节点报告为 UNHEALTHY。如果此节点处于此状态，Amazon EMR 会将此节点列入拒绝名单且不会向其分配 YARN 容器。如果该节点在 45 分钟内保持运行状况不佳，则 Amazon EMR 会将要终止的关联 EC2 亚马逊实例标记为 FAILED_BY_MASTER。当所有与核心节点关联的 Amazon EC2 实例都被标记为终止时，集群将以状态终止，NO_SLAVE_LEFT 因为没有资源可以执行任务。

如果一个核心节点超过磁盘利用率，则可能会导致连锁反应。如果单个节点因 HDFS 而超过磁盘利用率阈值，那么其它节点很可能同样会接近阈值。第一个节点超过磁盘利用率阈值时，Amazon EMR 会将其列入拒绝名单。这会增加剩余节点的磁盘利用率负担，因为节点开始在自身之间复制其在已列入拒绝名单的节点上丢失的 HDFS 数据。每个节点随后都会以相同的方式进入 UNHEALTHY 状态，并且集群最终会终止。

最佳实践和建议

为集群硬件配置充足的存储容量

创建集群时，请确保有足够的核心节点并且每个节点都为 HDFS 提供足够的实例存储空间和 EBS 存储卷。有关更多信息，请参阅[计算集群的必需的 HDFS 容量](#)。您也可以手动或使用 Auto Scaling 功能，将核心实例添加到现有实例组。新实例与实例组中的其它实例具有相同的存储配置。有关更多信息，请参阅[使用 Amazon EMR 集群扩展来适应不断变化的工作负载](#)。

启用终止保护

启用终止保护。这样，如果核心节点被列为拒绝，则可以使用 SSH 连接到关联的 Amazon EC2 实例，进行故障排除和恢复数据。如果您启用终止保护，请注意，Amazon EMR 不会将亚马逊 EC2 实例替换为新实例。有关更多信息，请参阅[使用终止保护功能防止 Amazon EMR 集群意外关闭](#)。

为“MRUnhealthy节点”CloudWatch 指标创建警报

此指标会报告其中报告了 UNHEALTHY 状态的节点的数量。此指标等同于 YARN 指标 `mapred.resourcemanager.NoOfUnhealthyNodes`。您可以为此警报设置通知，在节点维

持不正常状态到达 45 分钟计时之前提醒您。有关更多信息，请参阅[使用监控 Amazon EMR 指标 CloudWatch](#)。

使用 yarn-site 调整设置

下面的设置可以根据您的应用程序要求进行调整。例如，您可能需要通过提高 `yarn.nodemanager.disk-health-checker.max-disk-utilization-per-disk-percentage` 的值，来提高节点报告为 UNHEALTHY 的磁盘利用率阈值。

在使用 `yarn-site` 配置分类创建集群时，您可以设置这些值。有关更多信息，请参阅《Amazon EMR 版本指南》中的[配置应用程序](#)。您也可以使用 SSH 连接到与核心节点关联的 Amazon EC2 实例，然后 `/etc/hadoop/conf.empty/yarn-site.xml` 使用文本编辑器在中添加值。进行更改后，必须按 `hadoop-yarn-nodemanager` 如下所示重新启动。

 Important

当您重新启动 NodeManager 服务时，除非在创建集群时将活动的 YARN 容器设置 `yarn.nodemanager.recovery.enabled` 为 `true` 使用 `yarn-site` 配置分类，否则活动的 YARN 容器将被终止。您还必须使用 `yarn.nodemanager.recovery.dir` 属性指定存储容器状态的目录。

```
sudo /sbin/stop hadoop-yarn-nodemanager
sudo /sbin/start hadoop-yarn-nodemanager
```

有关当前 `yarn-site` 属性和默认值的更多信息，请参阅 Apache Hadoop 文档中的 [YARN 默认设置](#)。

属性	默认 值	说明
<code>yarn.nodemanager。 disk-health-checker.interval-ms</code>	120000	磁盘运行状况检查程序运行的频率（以秒为单位）。
<code>yarn.nodemanager。 disk-health-checker。 min-healthy-disks</code>	0.25	启动新容器时必须处于正常状态的磁盘数量的最小比例。NodeManager 这对应于 <code>yarn.nodemanager.local-dirs</code> （默认情况下，Amazon EMR 中的 <code>/mnt/yarn</code>

属性	默认 值	说明
		) 和 <code>yarn.nodemanager.locallog-dirs</code> (默认情况下, 为 <code>/var/log/hadoop-yarn/containers</code> , 与 Amazon EMR 中的 <code>mnt/var/log/hadoop-yarn/containers</code> 符号链接)。
<code>yarn.nodemanager.disk-health-checker.max-disk-utilization-per-disk-percentage</code>	90.0	磁盘标记为故障后允许的磁盘空间利用率的最大百分比。值范围是 0.0 到 100.0。如果该值大于或等于 100, 则会 NodeManager 检查磁盘是否已满。这适用于 <code>yarn-nodemanager.local-dirs</code> 和 <code>yarn.nodemanager.locallog-dirs</code> 。
<code>yarn.nodemanager.disk-health-checker.min-free-space-per-disk-mb</code>	0	磁盘上可供使用的最小空间。这适用于 <code>yarn-nodemanager.local-dirs</code> 和 <code>yarn.nodemanager.locallog-dirs</code> 。

Amazon EMR 集群错误：Cannot replicate block, only managed to replicate to zero nodes.

错误：“Cannot replicate block, only managed to replicate to zero nodes.” 通常在集群没有足够的 HDFS 存储时发生。当您在集群中生成的数据多于 HDFS 中可以存储的数据时, 会发生此错误。只有在集群运行时您才会看到此错误, 因为当作业结束时, 它会释放所使用的 HDFS 空间。

集群可用的 HDFS 空间量取决于用作核心节点的 Amazon EC2 实例的数量和类型。任务节点不用于 HDFS 存储。每个 Amazon EC2 实例上的所有磁盘空间, 包括连接的 EBS 存储卷, 都可用于 HDFS。有关每种 EC2 实例类型的本地存储量的更多信息, 请参阅 Amazon EC2 用户指南中的[实例类型和系列](#)。

另一个会影响可用 HDFS 空间量的因素是重复因子，即为冗余数据存储在 HDFS 中的每个数据块的副本数量。重复因子会随着集群中的节点数量而增加：对于拥有 10 个或更多节点的集群，每个数据块有 3 个副本；对于拥有 4 个至 9 个节点的集群，每个数据块有 2 个副本；对于拥有 3 个或更少节点的集群，每个数据块有 1 个副本 (无冗余)。用 HDFS 的总可用空间除以重复因子。有些情况下，例如将节点数量从 9 增加到 10 时，重复因子的增大实际上会导致 HDFS 的可用空间量下降。

例如，拥有 10 个 m1.large 类型核心节点的集群会向 HDFS 提供 2833 GB 的空间 ((10 节点 X 每个节点 850 GB) / 重复因子 3)。

如果您的集群占用空间超过了为 HDFS 提供的空间，您可以向集群添加额外核心节点；或使用数据压缩创建更多 HDFS 空间。如果您的集群可以停止和重启，则可以考虑使用更大 Amazon EC2 实例类型的核心节点。您还可以考虑调整重复因子。然而，应当注意，减小重复因子会降低 HDFS 数据的冗余程度以及集群从丢失或损坏的 HDFS 数据块中恢复的能力。

Amazon EMR 集群错误：EC2 已超出配额

如果您收到一条 EC2 QUOTA EXCEEDED 消息，可能存在多种原因。根据配置差异，以前的集群可能需要 5-20 分钟的时间才能终止并释放分配的资源。如果您在尝试启动集群时收到 EC2 QUOTA EXCEEDED 错误，原因可能是最近终止的集群中的资源尚未释放。此消息也可能是由于将实例组或实例队列的大小调整为大于账户的当前实例配额的目标大小。这可能通过自动扩展手动或自动发生。

请考虑使用以下选项来解决此问题：

- 按照《Amazon Web Services 一般参考》中的 [Amazon Service Quotas](#) 中的说明请求提高服务限额。对于某些人来说 APIs，设置 CloudWatch 活动可能比增加限额更好。有关更多详细信息，请参阅[何时在 CloudWatch 中设置 EMR 事件](#)。
- 如果一个或多个正在运行的集群未达到容量，请为正在运行的集群调整实例组的大小或降低实例队列上的目标容量。
- 创建 EC2 实例较少或目标容量较小的集群。

Amazon EMR 集群错误：Too many fetch-failures

步骤或任务尝试日志中的“Too many fetch-failures”或“Error reading task output”错误消息表示，正在运行的任务取决于另一任务的输出。当 reduce 任务在队列中等待执行和需要一个或多个映射任务的输出以及系统尚未提供输出时，通常会发生此错误。

有几个原因会导致输出可能不可用：

- 前提任务仍在处理中。这通常是一个映射任务。

- 如果数据存储在不同的实例上，那么数据不可用的原因可能是网络连接较差。
- 如果 HDFS 用于检索输出，那么 HDFS 可能会出现問題。

此错误的最常见原因是之前的任务仍在处理中。如果在 reduce 任务最初尝试运行时发生了此错误，那么极可能是上述原因造成的。您可以通过检查返回此错误的集群步骤的 syslog 日志，确定情况是否如此。如果 syslog 显示了 map-reduce 任务的执行进度，这表明在还有尚未完成的映射任务的同时 reduce 阶段已经开始。

要在日志中寻找的是映射进度百分比，此值会上升到 100% 然后回落到更低值。当映射百分比是 100% 时，这并不意味着所有的映射任务都已完成。它仅仅意味着 Hadoop 正在执行所有映射任务。如果此值降到 100% 以下，则意味着映射任务已失败，然后 Hadoop 可能会根据配置试图重新计划任务。如果日志中的地图百分比保持在 100%，请特别查看 CloudWatch 指标 RunningMapTasks，以检查地图任务是否仍在处理中。您还可以使用主节点上的 Hadoop Web 界面找到此信息。

如果您看到此问题，那么可以尝试以下几件事情：

- 使 reduce 阶段在开始前等待更长时间。您可以通过将 Hadoop 配置设置 `mapred.reduce.slowstart.completed.maps` 更改为更长时间，实现上述目的。有关更多信息，请参阅 [创建引导操作以使用 Amazon EMR 集群安装其他软件](#)。
- 使 Reducer 计数与集群的总 Reducer 容量相符。您可以通过调整作业的 Hadoop 配置设置 `mapred.reduce.tasks`，实现上述目的。
- 使用组合器类代码，将需要提取的输出量降至最低。
- 检查 Amazon EC2 服务是否存在影响集群网络性能的问题。您可以使用 [Service Health Dashboard](#) 实现上述目的。
- 查看集群中实例的 CPU 和内存资源，确保数据处理不会淹没节点的资源。有关更多信息，请参阅 [配置 Amazon EMR 集群硬件和联网](#)。
- 检查 Amazon EMR 集群中使用的 Amazon Machine Image (AMI) 的版本。如果版本是 2.3.0 到 2.4.4 (含)。请更新为最高版本。指定范围中的 AMI 版本所用的 Jetty 版本可能无法从映射阶段提供输出。当 Reducer 无法从映射阶段获取输出时，会发生提取错误。

Jetty 是一种开源 HTTP 服务器，用于 Hadoop 集群中的机器间通信。

Amazon EMR 集群错误：File could only be replicated to 0 nodes instead of 1

当将文件写入 HDFS 时，会复制到多个核心节点。当您看到此错误时，这意味着 NameNode 守护程序在 HDFS 中没有任何可用的 DataNode 实例可供写入数据。换句话说，没有发生数据块复制。此错误可能是由多种问题导致的：

- HDFS 文件系统可能已经用尽了空间。这是最有可能的原因。
- DataNode 作业运行时实例可能不可用。
- DataNode 实例可能已被阻止，无法与主节点通信。
- 核心实例组中的实例可能并不可用。
- 权限可能会缺失。例如，JobTracker 守护程序可能无权创建任务跟踪器信息。
- DataNode 实例的预留空间设置可能不足。通过检查 `dfs.datanode.du.reserved` 配置设置，确定情况是否如此。

要检查此问题是否由 HDFS 磁盘空间耗尽所致，请查看中的 HDFSUtilization CloudWatch 指标。如果此值过高，您可以将其它核心节点添加到此集群。如果您认为您的集群可能耗尽 HDFS 磁盘空间，则可以在中设置警报，CloudWatch 以便在的 HDFSUtilization 值超过一定水平时提醒您。有关更多信息，请参阅[手动调整正在运行的 Amazon EMR 集群的大小](#)和[使用监控 Amazon EMR 指标 CloudWatch](#)。

如果 HDFS 空间不足不是问题，请检查 DataNode 日志、NameNode 日志和网络连接是否存在其他可能阻止 HDFS 复制数据的问题。有关更多信息，请参阅[查看 Amazon EMR 日志文件](#)。

Amazon EMR 集群错误：Deny-listed nodes

该 NodeManager 守护程序负责启动和管理核心节点和任务节点上的容器。容器由 NodeManager 在主节点上运行的 ResourceManager 守护程序分配给守护程序。通过心跳 ResourceManager 监视 NodeManager 节点。

在以下几种情况下，ResourceManager 守护程序拒绝会列出 a NodeManager，将其从可用于处理任务的节点池中删除：

- 如果在 NodeManager 过去 10 分钟 (600,000 毫秒) 内没有向 ResourceManager 守护程序发送心跳。可以使用 `yarn.nm.liveness-monitor.expiry-interval-ms` 配置设置来配置此时间段。有关更改 Yarn 配置设置的更多信息，请参阅《Amazon EMR 版本指南》中的[配置应用程序](#)。
- NodeManager 检查由 `yarn.nodemanager.local-dirs` 和确定的磁盘的运行状况 `yarn.nodemanager.log-dirs`。该检查包括权限和可用磁盘空间 (< 90%)。如果某个磁盘未通过检查，则 NodeManager 会停止使用该特定磁盘，但仍会将节点状态报告为运行正常。如果有多个

磁盘未通过检查，则该节点将被报告为运行状况不佳，ResourceManager 并且不会为该节点分配新的容器。

如果 NodeManager 某个节点的失败任务超过三个，则应用程序主服务器也可以拒绝列出该节点。您可以使用 `mapreduce.job.maxtaskfailures.per.tracker` 配置参数将此值更改为更高的值。您可以更改的其它配置设置可控制将任务标记为失败之前的尝试次数：用于映射任务的 `mapreduce.map.max.attempts` 和用于缩减任务的 `mapreduce.reduce.maxattempts`。有关更改配置设置的更多信息，请参阅《Amazon EMR 版本指南》中的[配置应用程序](#)。

Amazon EMR 集群节流错误

当 Amazon EMR 因为其他服务限制了活动 *Amazon EC2* 而无法完成请求时，*Amazon EC2* 就会出现“启动集群时被限制”和“由于限制而无法配置实例”错误。Amazon EC2 是最常见的限制错误来源，但其他服务可能是导致限制错误的原因。Amazon 为了提高性能，[服务限制](#)以每个地区为基础，而限制错误表示您已超过该地区账户的服务限制。

可能的原因

Amazon EC2 限制错误的最常见来源是启动了大量集群实例，从而超出了您的 EC2 实例服务限制。集群实例可能会因以下原因启动：

- 创建了新集群。
- 手动调整了集群。有关更多信息，请参阅[手动调整正在运行的 Amazon EMR 集群的大小](#)。
- 作为自动扩展规则的结果，集群中的实例组添加实例（向外扩展）。有关更多信息，请参阅[了解自动伸缩角色](#)。
- 集群中的实例队列添加实例以满足增加的目标容量。有关更多信息，请参阅[规划和配置 Amazon EMR 集群的实例集](#)。

向亚马逊发出的 API 请求的频率或类型也可能 EC2 导致限制错误。有关亚马逊如何 EC2 限制 API 请求的更多信息，请参阅亚马逊 API 参考中的[查询 API 请求速率](#)。EC2

Solutions

考虑以下解决方案：

- 按照《Amazon Web Services 一般参考》中的 [Amazon Service Quotas](#) 中的说明请求提高服务限额。对于某些人来说 APIs，设置 CloudWatch 活动可能比增加限额更好。有关更多详细信息，请参阅[何时在 CloudWatch 中设置 EMR 事件](#)。

- 如果您的集群以相同的时间表启动（例如，在整点开始时），请考虑错开启动时间。
- 如果您有针对峰值需求而定义大小的集群，并且您定期拥有实例容量，请考虑指定自动扩展以按需添加和删除实例。通过这种方式，可以更高效地使用实例，并且根据需求配置文件，可以跨账户在给定时间请求更少的实例。有关更多信息，请参阅 [将自动扩展与 Amazon EMR 中实例组的自定义策略结合使用](#)。

Amazon EMR 集群错误：Instance type not supported

如果您创建集群失败，并显示错误消息“请求的可用区不支持请求的实例类型`InstanceType`”，则表示您创建了集群，并为创建集群的区域和可用区的 Amazon EMR 不支持的一个或多个实例组指定了实例类型。Amazon EMR 可能在区域内的一个可用区域中支持某个实例类型，而在另一个可用区中则不支持。为集群选择的子网决定区域内的可用区。

解决方案

使用确定可用区中的可用实例类型 Amazon CLI

- 使用带 `--dry-run` 选项的 `ec2 run-instances` 命令。在以下示例中，替换 `m5.xlarge` 为您要使用的实例类型、`ami-035be7bafff33b6b6` 与该实例类型关联的 AMI 以及 `subnet-12ab3c45` 要查询的可用区中的子网。

```
aws ec2 run-instances --instance-type m5.xlarge --dry-run --image-id ami-035be7bafff33b6b6 --subnet-id subnet-12ab3c45
```

有关查找 AMI ID 的说明，请参阅[查找 Linux AMI](#)。您可以使用 `describe-subnets` 命令查找子网 ID。

要详细了解如何发现可用实例类型，请参阅[查找 Amazon EC2 实例类型](#)。

确定可用的实例类型后，可以执行以下任一操作：

- 在相同的区域和 EC2 子网中创建集群，然后选择与您的初始选择具有相似功能的不同实例类型。有关受支持实例类型的列表，请参阅 [Amazon EMR 支持的实例类型](#)。要比较 EC2 实例类型的功能，请参阅 [Amazon EC2 实例类型](#)。
- 在提供实例类型可用且受 Amazon EMR 支持的可用区中为集群选择子网。

减少因 Amazon EMR 中不支持的主实例类型而导致的实例集集群启动失败

在 Amazon EMR 集群中，主节点是必不可少的。如果 Amazon EMR 尝试在不支持主实例类型的可用区中启动集群，EMR 集群启动可能会失败并出现 `instance type not supported` 错误。Amazon EMR 中针对实例队列集群的增强可用区选择会自动筛选出您在集群配置中指定的主实例类型不支持 AZs 的主实例类型。这意味着 Amazon EMR 不会选择不支持已配置主实例类型的可用区，从而防止由于实例类型不受支持而导致集群启动失败。

要实现此改进，请为集群的服务角色或策略添加所需的权限。AmazonEMRServicePolicy_v2 的最新版本包含此权限，因此如果您使用此策略，则可以改进。如果您使用自定义服务角色或策略，请在启动集群时添加 `ec2:DescribeInstanceTypeOfferings` 权限。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Sid": "AllowEC2Describeinstancetypeofferings"
    }
  ]
}
```

Amazon EMR 集群错误：容量 EC2 不足

当您尝试 EC2 在没有更多指定 EC2 实例类型的可用区中创建集群或向集群添加实例时，会出现容量不足 *InstanceType* 错误。为集群选择的子网决定可用区。

要创建集群，请执行以下操作之一：

- 指定具有相似功能的不同实例类型
- 在另一个区域中创建集群
- 在可用区中选择您想要的实例类型可用的子网。

要将实例添加到正在运行的集群中，请执行以下操作之一：

- 修改实例组配置或实例集配置，以添加具有类似功能的可用实例类型。有关受支持实例类型的列表，请参阅 [Amazon EMR 支持的实例类型](#)。要比较 EC2 实例类型的功能，请参阅 [Amazon EC2 实例类型](#)。
- 终止集群并在提供实例类型的区域和可用区中重新创建集群。

Amazon EMR 集群错误：HDFS replication factor error

当您从核心[实例组](#)或[实例集](#)中删除核心节点时，Amazon EMR 可能会遇到 HDFS 复制错误。当您删除核心节点并且核心节点数低于为 Hadoop Distributed File System (HDFS) 配置的 [dfs.replication 因子](#)时，会发生此错误。因此，Amazon EMR 无法安全执行操作。要确定 dfs.replication 配置的默认值，请使用 [HDFS 配置](#)。

可能的原因

有关导致 HDFS 复制因子错误的可能原因，请参见下文：

- 如果您手动将核心实例组或实例集的[大小调整](#)为低于配置的 dfs.replication 因子。
- 您的[托管扩展](#)或[自动扩展](#)策略可能允许扩展，将核心节点的数量减少到 dfs.replication 阈值以下。
- 如果 Amazon EMR 尝试在集群具有 [dfs.replication](#) 定义的最小核心节点数时[替换](#)运行状况不佳的核心节点，也可能发生此错误。

解决方案和最佳实践

有关解决方案和最佳实践，请参见下文：

- 手动调整 Amazon EMR 集群的大小时，请勿将其缩减到 dfs.replication 以下，因为 Amazon EMR 无法安全完成大小调整。
- 使用托管扩展或自动扩展时，请确保集群的最小容量不低于 dfs.replication 因子。
- 核心实例的数量应至少为 dfs.replication+1。这样可确保在启用运行状况不佳的核心替换的情况下，Amazon EMR 成功替换运行状况不佳的核心节点。

Important

如果将 `dfs.replication` 设置为 1，单个核心节点故障可能会导致 HDFS 数据丢失。如果您的集群具有 HDFS 存储，建议您为集群配置至少四个核心节点用于生产工作负载，以避免数据丢失，并将 `dfs.replication` 因子至少设置为 2。

Amazon EMR 集群错误：HDFS insufficient space error

如果您尝试删除核心节点，则可能会出现 Hadoop Distributed File System (HDFS) 空间不足错误，由于 HDFS 中的剩余空间不足，Amazon EMR 无法安全完成操作。在 Amazon EMR 删除核心节点之前，该节点上的所有 HDFS 数据必须传输到其他核心节点，以确保数据冗余。但如果其他核心节点上没有足够的空间进行复制，则 Amazon EMR 无法正常停用该节点。

可能的原因

有关 HDFS 空间不足错误的可能原因列表，请参见下文：

- 如果在缩减之前剩余节点上没有足够的 HDFS 空间进行数据复制，您手动缩减核心实例组或实例集。
- 在没有足够的 HDFS 空间进行数据复制时，托管扩展或自动扩展会缩减核心实例组或实例集。
- Amazon EMR 尝试替换运行状况不佳的核心节点，但由于 HDFS 空间不足，无法安全替换该节点。

解决方案和最佳实践

有关解决方案和最佳实践，请参见下文：

- 纵向扩展 Amazon EMR 集群中核心节点的数量。如果您使用托管扩展或自动扩展，请增加核心节点的最小容量。
- 在创建 EMR 集群时，对核心节点使用更大的 EBS 卷。
- 删除 EMR 集群中不需要的 HDFS 数据。我们建议您设置 CloudWatch 警报以监控集群中的 `HDFSUtilization` 指标，以了解您的 EMR 集群空间是否不足。

Amazon EMR 操作期间的集群输入和输出错误

以下是集群输入与输出操作中的常见错误。使用本主题中的指南进行问题排查并检查配置。

主题

- [您的 Amazon Simple Storage Service \(Amazon S3 \) 路径中是否至少有三个斜杠？](#)
- [您是否正在尝试以递归的方式遍历输入目录？](#)
- [您的输出目录是否已经存在？](#)
- [您是否尝试指定一个使用 HTTP URL 的资源？](#)
- [您是否在使用无效名称格式引用 Amazon S3 存储桶？](#)
- [您在向 Amazon S3 装载数据或者从中移出数据时是否遇到问题？](#)

您的 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 路径中是否至少有三个斜杠？

在指定 Amazon S3 存储桶时，必须在 URL 的末尾加上终止斜杠。例如，您应该使用 "s3n://amzn-s3-demo-bucket1/" 而不是 "s3n://amzn-S3-demo-bucket1/" 来引用存储桶，否则 Hadoop 在大多数情况下会导致集群失败。

您是否正在尝试以递归的方式遍历输入目录？

Hadoop 不会以递归的方式搜索文件的输入目录。如果您拥有 /corpus/01/01.txt、/corpus/01/02.txt、/corpus/02/01.txt 等目录结构，且指定 /corpus/ 作为集群的输入参数，则 Hadoop 将找不到任何输入文件，因为 /corpus/ 目录为空，且 Hadoop 不会查看子目录的内容。同样地，Hadoop 不会以递归的方式查看 Amazon S3 存储桶的子目录。

输入文件必须直接放入您指定的输入目录或者 Amazon S3 存储桶中，而不是子目录中。

您的输出目录是否已经存在？

如果您指定的输出路径已经存在，Hadoop 会在大多数情况下导致集群失败。这意味着如果您运行集群一次，并使用完全相同的参数再运行一次，那么第一次正常很可能运行，但后面的运行就再也不会成功；因为在第一次运行后，会出现输出路径，这导致所有后续的运行失败。

您是否尝试指定一个使用 HTTP URL 的资源？

Hadoop 不接受使用 http:// 前缀指定的资源位置。您不能使用 HTTP URL 引用资源。例如，以 http://mysite/myjar.jar 作为 JAR 参数进行传递会导致集群失败。

您是否在使用无效名称格式引用 Amazon S3 存储桶？

如果您尝试在 Amazon EMR 中使用 "amzn-s3-demo-bucket1.1" 之类的存储桶名称，集群将会失败，因为 Amazon EMR 要求存储桶名称是有效的 RFC 2396 主机名；名称不能以数字结尾。另外，根据

Hadoop 的要求，与 Amazon EMR 一起使用的 Amazon S3 存储桶名称必须仅包含小写字母、数字、英文句点 (.) 和连字符 (-)。有关如何格式化 Amazon S3 存储桶名称的更多信息，请参阅《Amazon Simple Storage Service 用户指南》中的[存储桶限制](#)。

您在向 Amazon S3 装载数据或者从中移出数据时是否遇到问题？

Amazon S3 是最常见的 Amazon EMR 输入与输出源。常见的错误是将 Amazon S3 当做典型的文件系统进行处理。Amazon S3 和文件系统之间存在区别，在运行集群时必须予以考虑。

- 如果 Amazon S3 中出现内部错误，您的应用程序必须顺利地予以处理，并重试该操作。
- 如果调用 Amazon S3 的返回时间太长，那么，您的应用程序可能必须降低调用 Amazon S3 的频率。
- 列出 Amazon S3 存储桶中的所有对象是一种成本很高的调用。您的应用程序应该将此类操作的次数降到最低程度。

您可以使用多种方式提高您的集群与 Amazon S3 的交互。

- 使用 Amazon EMR 的最新发行版启动您的集群。
- 使用 S3 DistCp 将对象移入和移出 Amazon S3。S3 DistCp 实施了错误处理、重试和回退，以满足 Amazon S3 的要求。有关更多信息，请参阅[使用 S3 进行分布式复制DistCp](#)。
- 设计应用程序时应考虑最终一致性这一因素。在集群运行时将 HDFS 用于中间数据存储和 Amazon S3，以便仅输入原始数据与输出最终结果。
- 如果您的集群每秒向 Amazon S3 提交不少于 200 个事务，[请联系支持人员](#)，以每秒提交更多的事务为前提准备存储桶，并考虑使用[Amazon S3 性能提示与和技巧](#)中所述的密钥分区策略。
- 设置 Hadoop 配置设置 `io.file.buffer.size` 为 65536。这可让 Hadoop 在 Amazon S3 对象中搜索时花费较少的时间。
- 如果您的集群遇到 Amazon S3 并发问题，请考虑禁用 Hadoop 的推测执行功能。当您排除速度很慢的集群故障时，这也非常有用。您可以通过将 `mapreduce.map.speculative` 和 `mapreduce.reduce.speculative` 属性设置为 `false` 来执行此操作。在您启动集群时，您可以使用 `mapred-env` 配置分类来设置这些值。有关更多信息，请参阅 Amazon EMR 发行版指南中的[配置应用程序](#)。
- 如果您运行的是 Hive 集群，请参阅[您是否有关于在 Amazon S3 与 Hive 之间加载数据的问题？](#)。

有关 Amazon S3 权限的更多信息，请参阅《Amazon Simple Storage Service 用户指南》中的[Amazon S3 错误最佳实践](#)。

Amazon EMR 集群操作期间的权限错误

使用权限或凭证时常出现以下错误。

主题

- [您将正确凭证传递给了 SSH 吗？](#)
- [如果您使用的是 IAM，您是否设置了正确的亚马逊 EC2 政策？](#)

您将正确凭证传递给了 SSH 吗？

如果您不能使用 SSH 连接主节点，最有可能是您的安全凭证出了问题。

首先，检查并确保包含您 SSH 密钥的 .pem 文件有正确的权限。您可以使用 chmod 更改 .pem 文件上的权限，如以下示例所示，其中，要把 mykey.pem 替换为自己的 .pem 文件的名称。

```
chmod og-rwx mykey.pem
```

第二种可能性是，您没使用创建集群时指定的密钥对。如果您创建了多个密钥对，这种情况很容易出现。检查 Amazon EMR 控制台中的集群详细信息（或使用 CLI 中的 --describe 选项），并确保创建集群时指定的密钥对的名称无误。

验证您在使用正确的密钥对且 .pem 文件上的权限正确设置后，您可以使用以下命令通过 SSH 连接主节点，其中，要把 mykey.pem 替换为您个人 .pem 文件的名称，把 `hadoop@ec2-01-001-001-1.compute-1.amazonaws.com` 替换为主节点的公有 DNS 名称（通过 CLI 中的 --describe 选项或通过 Amazon EMR 控制台实现）。

Important

在连接到 Amazon EMR 集群节点时，必须使用登录名 `hadoop`，否则可能发生类似 `Server refused our key` 的错误。

```
ssh -i mykey.pem hadoop@ec2-01-001-001-1.compute-1.amazonaws.com
```


有关更多信息，请参阅 [使用 SSH 连接到 Amazon EMR 集群主节点](#)。

如果您使用的是 IAM，您是否设置了正确的亚马逊 EC2 政策？

由于 Amazon EMR 使用 EC2 实例作为节点，因此 Amazon EMR 的用户还需要设置某些亚马逊 EC2 政策，这样 Amazon EMR 才能代表用户管理这些实例。如果您未设置所需的权限，Amazon EMR 将返回错误：“账户无权调用 EC2”。

有关您的 IAM 账户为运行 Amazon EMR 而需要设置的亚马逊 EC2 政策的更多信息，请参阅 [Amazon EMR 如何与 IAM 配合使用](#)

Hive 集群错误

您通常可以在 syslog 文件中找出 Hive 错误的原因，可以从 Steps (步骤) 窗格中链接到此文件。如果您无法在此文件中确定问题，那么可以检查 Hadoop 任务尝试错误消息。在 Task Attempts (任务尝试) 窗格上链接到此问题。

Hive 集群常会出现以下错误。

主题

- [您使用的是否是最新版本的 Hive？](#)
- [您是否在 Hive 脚本中遇到了语法错误？](#)
- [作业是否在交互运行时失败？](#)
- [您是否有关于在 Amazon S3 与 Hive 之间加载数据的问题？](#)

您使用的是否是最新版本的 Hive？

最新版本的 Hive 具有所有当前修补程序和缺陷修复，可以解决您的问题。

您是否在 Hive 脚本中遇到了语法错误？

如果步骤失败，请查看运行 Hive 脚本步骤日志的 stdout 文件。如果错误不在此文件中，请查看失败任务尝试的任务尝试日志的 syslog 文件。有关更多信息，请参阅[查看 Amazon EMR 日志文件](#)。

作业是否在交互运行时失败？

如果您在主节点上交互运行 Hive 并且集群失败，那么请查看失败任务尝试的任务尝试日志中的 syslog 条目。有关更多信息，请参阅[查看 Amazon EMR 日志文件](#)。

您是否有关于在 Amazon S3 与 Hive 之间加载数据的问题？

如果您有关于访问 Amazon S3 中数据的问题，那么请先检查 [您在向 Amazon S3 装载数据或者从中移出数据时是否遇到问题？](#) 中列出的可能原因。如果那些问题都不是原因，请考虑以下 Hive 特定的选项。

- 确保您使用的是最新版本的 Hive，它具有可解决您的问题的所有当前修补程序和错误修复。有关更多信息，请参阅 [Apache Hive](#)。
- 使用 INSERT OVERWRITE 要求列出 Amazon S3 存储桶或文件夹的内容。这是一项成本高昂的操作。如果可能的话，请手动修剪路径，而不是让 Hive 列出并删除现有对象。
- 如果您使用 5.0 之前的 Amazon EMR 发行版，则可以使用 HiveQL 中的以下命令，在集群上本地预缓存 Amazon S3 列表操作的结果：

```
set hive.optimize.s3.query=true;
```

- 在可能的情况下，使用静态分割。
- 在 Hive 和 Amazon EMR 的一些版本中，使用 ALTER TABLES 有可能会失败，因为此表的存储位置可能与 Hive 的期望位置不同。解决方法是在 `/home/hadoop/conf/core-site.xml` 中添加或更新以下内容：

```
<property>
  <name>fs.s3n.endpoint</name>
  <value>s3.amazonaws.com</value>
</property>
```

Amazon EMR 集群操作期间的 VPC 错误

Amazon EMR 的 VPC 配置常会出现以下错误。

主题

- [无效子网配置](#)
- [缺少 DHCP 选项集](#)
- [权限错误](#)
- [导致 START_FAILED 的错误](#)
- [集Terminated with errors群 NameNode 但无法启动](#)

无效子网配置

在 Cluster Details (集群详细信息) 页面的 Status (状态) 字段中, 您会看到与以下内容相似的错误:

```
The subnet configuration was invalid: Cannot find route to InternetGateway
in main RouteTable rtb-id for vpc vpc-id.
```

要解决此问题, 您必须创建 Internet 网关并将其连接到您的 VPC。有关更多信息, 请参阅[在您的 VPC 中添加互联网网关](#)。

或者, 验证您是否已经为 VPC 配置启用 DNS 解析并启用 DNS 主机名支持。有关更多信息, 请参阅[将 DNS 与您的 VPC 一起使用](#)。

缺少 DHCP 选项集

您可以看到集群系统日志 (syslog) 的步骤失败信息包含与以下内容相似的错误:

```
ERROR org.apache.hadoop.security.UserGroupInformation
(main): PrivilegedActionException as:hadoop (auth:SIMPLE)
cause:java.io.IOException:
org.apache.hadoop.yarn.exceptions.ApplicationNotFoundException: Application
with id 'application_id' doesn't exist in RM.
```

或者

```
ERROR org.apache.hadoop.streaming.StreamJob (main): Error Launching job :
org.apache.hadoop.yarn.exceptions.ApplicationNotFoundException: Application
with id 'application_id' doesn't exist in RM.
```

要解决此问题, 必须配置 VPC, 使其包含将参数设置为以下值的 DHCP 选项集:

Note

如果您使用 Amazon GovCloud (美国西部) 区域, 请将 domain-name 设置为, **us-gov-west-1.compute.internal**而不是以下示例中使用的值。

- domain-name = **ec2.internal**

如果您所在的区域是美国东部 (弗吉尼亚北部), 请使用 **ec2.internal**。对于其他地区, 请使用 ***region-name*.compute.internal**。例如, 在 us-west-2 中, 请使用 domain-name=**us-west-2.compute.internal**。

- domain-name-servers = **AmazonProvidedDNS**

有关更多信息，请参阅 [DHCP 选项集](#)。

权限错误

stderr 日志中记录的某个步骤失败表示 Amazon S3 资源没有适当的权限。这是一个 403 错误，内容如下所示：

```
Exception in thread "main" com.amazonaws.services.s3.model.AmazonS3Exception: Access
Denied (Service: Amazon S3; Status Code: 403; Error Code: AccessDenied; Request
ID: REQUEST_ID)
```

如果设置 ActionOnFailure 为 TERMINATE_JOB_FLOW，则会导致集群终止，SHUTDOWN_COMPLETED_WITH_ERRORS 状态为。

可通过几种方法解决此问题，包括：

- 如果您正在 VPC 中使用 Amazon S3 存储桶策略，请确保通过创建一个 VPC 终端节点并在创建该终端节点时在 Policy (策略) 选项下选择 Allow all (全部允许) 来授予对所有存储桶的访问权。
- 确保与 S3 资源关联的任何策略都包括您从中启动集群的 VPC。
- 尝试从集群中运行以下命令来验证您是否能访问存储桶

```
hadoop fs -copyToLocal s3://path-to-bucket /tmp/
```

- 通过在集群上的 log4j.logger.org.apache.http.wire 文件中将 DEBUG 参数设置为 /home/hadoop/conf/log4j.properties，可以获得更具体的调试信息。在尝试从集群访问存储桶后，可以查看 stderr 日志文件。该日志文件将提供更多详细信息：

```
Access denied for getting the prefix for bucket - us-west-2.elasticmapreduce with
path samples/wordcount/input/
15/03/25 23:46:20 DEBUG http.wire: >> "GET /?prefix=samples%2Fwordcount%2Finput
%2F&delimiter=%2F&max-keys=1 HTTP/1.1[\r][\n]"
15/03/25 23:46:20 DEBUG http.wire: >> "Host: us-
west-2.elasticmapreduce.s3.amazonaws.com[\r][\n]"
```

导致 **START_FAILED** 的错误

在 AMI 3.7.0 之前，VPCs 如果指定了主机名，Amazon EMR 会将子网的内部主机名映射到自定义域地址，如下所示：。ip-*X.X.X.X.customdomain.com*.tld 例如，如果主机名为 ip-10.0.0.10 且 VPC 已将域名选项设置为 customdomain.com，则通过 Amazon EMR 映射所生成的主机名将为 ip-10.0.1.0.customdomain.com。这会在 /etc/hosts 中添加一个条目以将主机名解析为 10.0.0.10。此行为已随 AMI 3.7.0 更改，现在 Amazon EMR 已完全遵循 VPC 的 DHCP 配置。以前，客户还可使用引导操作来指定主机名映射。

如果您想保留此行为，则必须提供 DNS，并为自定义域转发所需的解析设置。

集 **Terminated with errors** 群 NameNode 但无法启动

在使用自定义 DNS 域名的 VPC 中启动 EMR 集群时，您的集群可能会启动失败并在控制台中显示以下错误消息：

```
Terminated with errors On the master instance(instance-id), bootstrap action 1
returned a non-zero return code
```

失败是由于 NameNode 无法启动造成的。这将导致在 NameNode 日志中发现以下错误，其 Amazon S3 URI 的格式为 s3://*amzn-s3-demo-bucket/logs/cluster-id/daemons/master instance-id/hadoop-hadoop-namenode-master node hostname.log.gz*：

```
2015-07-23 20:17:06,266 WARN
    org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSNamesystem (main): Encountered
exception
    loading fsimage java.io.IOException: NameNode is not formatted.
    at

org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSImage.recoverTransitionRead(FSImage.java:212)
    at

org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSNamesystem.loadFSImage(FSNamesystem.java:1020)
    at

org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSNamesystem.loadFromDisk(FSNamesystem.java:739)
    at
    org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.NameNode.loadNamesystem(NameNode.java:537)
    at
    org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.NameNode.initialize(NameNode.java:596)
```

```
at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.NameNode.<init>(NameNode.java:765)
    at
org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.NameNode.<init>(NameNode.java:749)
    at
org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.NameNode.createNameNode(NameNode.java:1441)
    at
org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.NameNode.main(NameNode.java:1507)
```

这是因为一个潜在的问题是，在同时使用提供的 DNS 服务器和用户 Amazon 提供的自定义 DNS 服务器的 VPC 中启动 EMR 集群时，EC2 实例可能有多组完全限定的域名。如果用户提供的 DNS 服务器未为用于指定 EMR 集群中节点的任何 A 记录提供任何指针 (PTR) 记录，则这种配置方式会导致集群启动失败。解决方案是为在 VPC 中的任何子网中启动 EC2 实例时创建的每个 A 记录添加 1 个 PTR 记录。

流处理 Amazon EMR 集群错误

您通常可以在 syslog 文件中找出流式错误的原因。在 Steps (步骤) 窗格上链接到此问题。

流式集群常会出现以下错误。

主题

- [数据是否以错误的格式发送到映射器？](#)
- [您的脚本是否超时？](#)
- [是否正在传递无效的流式参数？](#)
- [您的脚本退出时是否有错误？](#)

数据是否以错误的格式发送到映射器？

要检查是否出现了这种错误，请在任务尝试日志的失败任务尝试的 syslog 文件中查看错误消息。有关更多信息，请参阅[查看 Amazon EMR 日志文件](#)。

您的脚本是否超时？

映射器或 Reducer 脚本的默认超时值为 600 秒。如果脚本需要的时间长于此时长，那么任务尝试将会失败。通过在任务尝试日志中检查失败任务尝试的 syslog 文件，可以检验是否出现了这种情况。有关更多信息，请参阅[查看 Amazon EMR 日志文件](#)。

通过为 `mapred.task.timeout` 配置设置设定新值，您可以更改时间限值。此设置会指定毫秒数，经过此时段后，Amazon EMR 将终止尚未读取输入、写入输出或更新其状态字符串的任务。您可以通过传递其它流式参数 `-jobconf mapred.task.timeout=800000` 更新此值。

是否正在传递无效的流式参数？

Hadoop 流式处理仅支持以下参数。如果您传递的参数不同于以下列出的内容，集群将会失败。

```
-blockAutoGenerateCacheFiles
-cacheArchive
-cacheFile
-cmdenv
-combiner
-debug
-input
-inputformat
-inputreader
-jobconf
-mapper
-numReduceTasks
-output
-outputformat
-partitioner
-reducer
-verbose
```

此外，Hadoop 流式处理只能识别使用 Java 语法传入的参数，即前面加一个连字符的参数。如果您传入的参数前面加了两个连字符，集群将会失败。

您的脚本退出时是否有错误？

如果映射器或 Reducer 脚本退出时出现错误，您可以在失败任务尝试的任务尝试日志的 `stderr` 文件中找到此错误。有关更多信息，请参阅 [查看 Amazon EMR 日志文件](#)。

Amazon EMR：自定义 JAR 集群错误

自定义 JAR 集群常会出现以下错误。

主题

- [创建作业前，您的 JAR 抛出异常吗？](#)
- [您的 JAR 在映射任务内部抛出错误吗？](#)

创建作业前，您的 JAR 抛出异常吗？

如果在创建 Hadoop 作业期间您的自定义 JAR 的主程序抛出异常，查看的最佳位置是步骤日志的 syslog 文件。有关更多信息，请参阅[查看 Amazon EMR 日志文件](#)。

您的 JAR 在映射任务内部抛出错误吗？

如果在处理输入数据期间您的自定义 JAR 和映射器抛出异常，查看的最佳位置是任务尝试日志的 syslog 文件。有关更多信息，请参阅[查看 Amazon EMR 日志文件](#)。

亚马逊 EMR Amazon GovCloud（美国西部）错误

Amazon GovCloud（美国西部）区域与其他区域的不同之处在于其安全、配置和默认设置。因此，在使用更一般的疑难解答建议之前，请使用以下清单对特定于 Amazon GovCloud（美国西部）地区的 Amazon EMR 错误进行故障排除。

- 验证 IAM 角色配置是否正确。有关更多信息，请参阅[为 Amazon EMR 配置 IAM 服务角色对 Amazon 服务和资源的权限](#)。
- 确保您的 VPC 配置已正确配置了 DNS resolution/hostname 支持、Internet Gateway 和 DHCP 选项集参数。有关更多信息，请参阅[Amazon EMR 集群操作期间的 VPC 错误](#)。

如果这些步骤都不能解决问题，请继续执行排查常见 Amazon EMR 错误的步骤。有关更多信息，请参阅[Amazon EMR 中的常见错误集合](#)。

查找缺少的集群

如果控制台列表或 ListClusters API 中缺少您的集群，请检查以下内容：

- 确认自完成之日起集群的运行期限小于两个月。Amazon EMR 会免费保存已完成集群的相关元数据信息两个月。您无法从控制台中删除已完成的集群，相反，Amazon EMR 会在两个月后自动清除已完成的集群。
- 确认您具有查看集群的角色权限。
- 确认您正在查看的内容与集群 Amazon Web Services 区域 所在位置相同。

对因错误代码而失败的 Amazon EMR 集群进行问题排查

本节向您介绍对已经失败的集群进行故障排除的过程。这意味着集群终止，出现了错误代码。

Note

当 EMR 集群因错误而终止时，DescribeCluster和ListClusters APIs 返回错误代码和错误消息。对于某些集群错误，ErrorDetail 数据数组还可以帮助您排查失败的问题。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR 中包含 ErrorDetail信息的错误代码](#)。

如果集群成功运行，但花了很长时间才返回结果，请参阅 [排查 Amazon EMR 集群速度缓慢的问题](#)。

主题

- [步骤 1：收集有关 Amazon EMR 集群问题的数据](#)
- [步骤 2：检查环境](#)
- [步骤 3：查看最后一次状态更改](#)
- [步骤 4：检查 Amazon EMR 日志文件](#)
- [步骤 5：分步测试 Amazon EMR 集群](#)

步骤 1：收集有关 Amazon EMR 集群问题的数据

对集群进行故障排查的第一步是收集有关出现问题的信息以及集群的当前状态和配置。此信息将在以下步骤中用于确认或排查问题的可能原因。

定义问题

首先要对这个问题作出明确的定义。问自己一些问题：

- 我预计发生什么？实际发生了什么？
- 首次出现此问题是什么时候？自那以后有多久发生一次？
- 配置或运行集群的方式是否有任何变化？

集群详细信息

以下集群详细信息有助于追踪问题。有关如何收集此信息的更多信息，请参阅[查看 Amazon EMR 集群状态和详细信息](#)。

- 集群的标识符。(也称为工作流标识符。)
- Amazon Web Services 区域 以及集群启动时进入的可用区。
- 集群的状态，包括上次状态更改的详细信息。
- 为主节点、核心节点和任务节点指定的 EC2 实例类型和数量。

步骤 2：检查环境

Amazon EMR 作为 Web 服务的生态系统的一部分和开源软件运行。影响那些依赖项的事情会影响 Amazon EMR 的性能。

主题

- [检查服务中断](#)
- [检查使用限制](#)
- [检查发布版](#)
- [检查 Amazon VPC 子网配置](#)

检查服务中断

Amazon EMR 在内部使用多种 Amazon Web Services。它在亚马逊上运行虚拟服务器 EC2，在 Amazon S3 上存储数据和脚本，并向报告指标 CloudWatch。中断这些服务的事件很少见。但一旦发生，即可能会导致 Amazon EMR 出现问题。

进一步操作之前，请检查 [Service Health Dashboard](#)。检查您启动集群的区域，以查看这些服务中是否存在中断事件。

检查使用限制

如果您正在启动大型集群，同时启动了多个集群，或者您是 Amazon Web Services 账户 与其他用户共享的用户，则集群可能因为您超过了 Amazon 服务限制而失败。

Amazon 将单个 Amazon 区域上运行的虚拟服务器实例的数量 EC2 限制为 20 个按需实例或预留实例。如果您启动一个拥有 20 个以上节点的集群，或者启动的集群导致您的 Amazon Web Services 账户 活动 EC2 实例总数超过 20，则该集群将无法启动所需的所有 EC2 实例，并且可能会失败。出现这种情况时，Amazon EMR 会返回 EC2 QUOTA EXCEEDED 错误。您可以通过提交 Amazon [提高 Amazon EC2 实例限制申请来请求增加可在您的账户上运行的 EC2 实例](#)数量。

可能导致您超出使用限制的另一件事是集群终止与释放其所有资源之间的延迟。根据配置差异，以前的集群可能需要 5-20 分钟的时间才能完全终止并释放分配的资源。如果您在尝试启动集群时收到 EC2 QUOTA EXCEEDED 错误，原因可能是最近终止的集群中的资源尚未释放。在这种情况下，您可以[请求增加您的 Amazon EC2 配额](#)，也可以等待二十分钟然后重新启动集群。

Amazon S3 将在账户上创建的存储桶数量限制为 100。如果您的集群创建的新存储桶超过此限制，则存储桶创建将失败，并可能导致集群失败。

检查发布版

将用于启动集群的发行版标注与最新的 Amazon EMR 版本进行比较。Amazon EMR 的每个版本都包含改进，例如新的应用程序、功能、补丁和错误修复。影响集群的问题可能已经在最新的发布版中得到修复。如果可能，请使用最新版本的重新运行集群。

检查 Amazon VPC 子网配置

如果您的集群是在 Amazon VPC 子网中启动的，则需要按照[在 VPC 中为 Amazon EMR 配置联网](#)中所述配置子网。此外，请检查您启动集群的子网是否有足够的空闲弹性 IP 地址，以便为集群中的每个节点分配一个。

步骤 3：查看最后一次状态更改

最后一次状态更改提供关于集群最后一次更改状态时所发生的事情的信息。这常常包含一些信息，告诉您当集群把状态更改为 FAILED 时出错的地方。例如，如果您启动了流集群并指定了已经在 Amazon S3 中的输出位置，集群将会失败，同时提示最后一次状态更改为“流输出目录已经存在”。

您可以通过查看集群的详细信息窗格从控制台查找最后一次状态更改值，可以使用 list-steps 或 describe-cluster 参数从 CLI 查看或使用 DescribeCluster 和 ListSteps 操作从 API 查看。有关更多信息，请参阅[查看 Amazon EMR 集群状态和详细信息](#)。

步骤 4：检查 Amazon EMR 日志文件

下一步是检查日志文件，以找到错误代码或集群遇到的问题的其它指示。有关可用日志文件、查找日志文件的位置以及如何查看这些日志文件的信息，请参阅[查看 Amazon EMR 日志文件](#)。

可能需要进行一些调查工作才能确定发生了什么。Hadoop 在集群中的各个节点上运行任务尝试中的任务工作。Amazon EMR 可以启动推测性任务尝试，终止未首先完成的其它任务尝试。这会生成重要的活动，并记录到控制器，stderr 和 syslog 日志文件中。此外，多个任务尝试同时运行，但一个日志文件只能线性显示结果。

首先检查引导操作日志，查看集群启动期间的错误或意外配置更改。从那里查看步骤日志，以确定作为错误步骤的一部分启动的 Hadoop 任务。检查 Hadoop 任务日志以确定失败的任务尝试。任务尝试日志将包含导致任务尝试失败的详细信息。

以下部分说明如何使用各种日志文件识别集群中的错误。

检查引导操作日志

引导操作会在集群启动时运行脚本。它们通常用于在集群上安装附加软件或更改默认值的配置设置。检查这些日志可以深入了解集群设置期间发生的错误以及可能影响性能的配置设置更改。

检查步骤日志

步骤日志有四种类型。

- **控制器**：包含由 Amazon EMR (Amazon EMR) 生成的文件，这些文件由尝试运行您的步骤时遇到的错误引起。如果您的步骤在加载时失败，您可以在此日志中找到堆栈跟踪。此处通常描述加载或访问您的应用程序的错误，以及缺少映射器文件错误。
- **stderr** 包含处理步骤时发生的错误消息。此处通常介绍应用程序加载错误。此日志有时包含堆栈跟踪。
- **stdout**：包含由映射器和折叠器 (reducer) 可执行文件生成的状态。此处通常介绍应用程序加载错误。此日志有时包含应用程序错误消息。
- **syslog**：包含来自非 Amazon 软件 (例如 Apache 和 Hadoop) 的日志。流式传输错误通常在此处进行描述。

检查 stderr 是否有明显的错误。如果 stderr 显示一个简短的错误列表，则该步骤会快速停止并引发错误。这通常由集群中运行的映射器和折叠器 (reducer) 应用程序中的错误引起。

检查控制器和 syslog 的最后一行是否有错误或故障通知。注意有关失败任务的任何通知，特别是显示“Job Failed (任务失败)”的时候。

检查任务尝试日志

如果在前面对步骤日志的分析中发现了一个或多个失败的任务，请调查相应任务尝试的日志，以获得更详细的错误信息。

步骤 5：分步测试 Amazon EMR 集群

您尝试跟踪错误源时的一项有用的技术是重启集群并逐一向集群提交步骤。这可以让您检查每个步骤的结果然后才处理下一个步骤，让您有机会更正并重新运行失败的步骤。这也有一个优势，即您仅需上传一次输入数据。

分步测试集群

1. 启动新集群，启用保持活动状态和终止保护两种功能。保持活动状态可在集群处理了所有待执行的步骤后保持集群运行。终止保护可以防止集群在出现错误时关闭。有关更多信息，请参阅[将 Amazon EMR 集群配置为步骤执行后继续或终止](#)和[使用终止保护功能防止 Amazon EMR 集群意外关闭](#)。
2. 向集群提交一个步骤。有关更多信息，请参阅[将工作提交到 Amazon EMR 集群](#)。
3. 当该步骤完成处理后，检查步骤日志文件中是否有错误。有关更多信息，请参阅[步骤 4：检查 Amazon EMR 日志文件](#)。查找这些日志文件最快的方法是连接到主节点并查看那里的日志文件。直到该步骤运行一些时间结束或失败，步骤日志文件才会出现。
4. 如果该步骤成功无误，运行下一个步骤。如果有错误，调查日志文件中的错误。如果是您的代码中的错误，更正并重新运行该步骤。继续操作直到所有步骤均运行无误。
5. 当您完成了集群调试想终止集群时，您必须手动终止该集群。这么做是必要的，因为集群启动时启用了终止保护。有关更多信息，请参阅[使用终止保护功能防止 Amazon EMR 集群意外关闭](#)。

排查 Amazon EMR 集群速度缓慢的问题

本节向您介绍对仍在运行但花费很长时间才能返回结果的集群进行故障排除的过程。有关当集群已终止且出现错误代码时要执行的操作的详细信息，请参见[对因错误代码而失败的 Amazon EMR 集群进行问题排查](#)

Amazon EMR 可让您指定集群中实例的数量和类型。这些规范是对完成您的数据处理所需速度造成影响的主要手段。您可以考虑的一件事是重新运行集群，这次是指定具有更多资源的 EC2 实例，或者在集群中指定更多的实例。有关更多信息，请参阅[配置 Amazon EMR 集群硬件和联网](#)。

以下主题向您介绍确定造成集群缓慢的其它原因的过程。

主题

- [步骤 1：收集有关 Amazon EMR 集群问题的数据](#)
- [步骤 2：检查 EMR 集群环境](#)
- [步骤 3：检查 Amazon EMR 集群的日志文件](#)

- [步骤 4：检查 Amazon EMR 集群和实例运行状况](#)
- [步骤 5：检查已暂停的组](#)
- [步骤 6：查看 Amazon EMR 集群的配置设置](#)
- [步骤 7：检查 Amazon EMR 集群的输入数据](#)

步骤 1：收集有关 Amazon EMR 集群问题的数据

对集群进行故障排查的第一步是收集有关出现问题的信息以及集群的当前状态和配置。此信息将在以下步骤中用于确认或排查问题的可能原因。

定义问题

首先要对这个问题作出明确的定义。问自己一些问题：

- 我预计发生什么？实际发生了什么？
- 首次出现此问题是什么时候？自那以后有多久发生一次？
- 配置或运行集群的方式是否有任何变化？

集群详细信息

以下集群详细信息有助于追踪问题。有关如何收集此信息的更多信息，请参阅[查看 Amazon EMR 集群状态和详细信息](#)。

- 集群的标识符。（也称为工作流标识符。）
- Amazon Web Services 区域 以及集群启动时进入的可用区。
- 集群的状态，包括上次状态更改的详细信息。
- 为主节点、核心节点和任务节点指定的 EC2 实例类型和数量。

步骤 2：检查 EMR 集群环境

检查您的环境以查看是否存在服务中断或是否已超过 Amazon 服务限制。

主题

- [检查服务中断](#)
- [检查使用限制](#)

- [检查 Amazon VPC 子网配置](#)
- [重启集群](#)

检查服务中断

Amazon EMR 在内部使用多种 Amazon Web Services。它在亚马逊上运行虚拟服务器 EC2，在 Amazon S3 上存储数据和脚本，并向报告指标 CloudWatch。中断这些服务的事件很少见。但一旦发生，即可能会导致 Amazon EMR 出现问题。

进一步操作之前，请检查 [Service Health Dashboard](#)。检查您启动集群的区域，以查看这些服务中是否存在中断事件。

检查使用限制

如果您正在启动大型集群，同时启动了多个集群，或者您是 Amazon Web Services 账户 与其他用户共享的用户，则集群可能因为您超过了 Amazon 服务限制而失败。

Amazon 将单个 Amazon 区域上运行的虚拟服务器实例的数量 EC2 限制为 20 个按需实例或预留实例。如果您启动一个拥有 20 个以上节点的集群，或者启动的集群导致您的 Amazon Web Services 账户 活动 EC2 实例总数超过 20，则该集群将无法启动所需的所有 EC2 实例，并且可能会失败。出现这种情况时，Amazon EMR 会返回 EC2 QUOTA EXCEEDED 错误。您可以通过提交 Amazon 提高 [Amazon EC2 实例限制申请来请求增加可在您的账户上运行的 EC2 实例](#) 数量。

可能导致您超出使用限制的另一件事是集群终止与释放其所有资源之间的延迟。根据配置差异，以前的集群可能需要 5-20 分钟的时间才能完全终止并释放分配的资源。如果您在尝试启动集群时收到 EC2 QUOTA EXCEEDED 错误，原因可能是最近终止的集群中的资源尚未释放。在这种情况下，您可以[请求增加您的 Amazon EC2 配额](#)，也可以等待二十分钟然后重新启动集群。

Amazon S3 将在账户上创建的存储桶数量限制为 100。如果您的集群创建的新存储桶超过此限制，则存储桶创建将失败，并可能导致集群失败。

检查 Amazon VPC 子网配置

如果您的集群是在 Amazon VPC 子网中启动的，则需要按照[在 VPC 中为 Amazon EMR 配置联网](#)中所述配置子网。此外，请检查您启动集群的子网是否有足够的空闲弹性 IP 地址，以便为集群中的每个节点分配一个。

重启集群

处理减速可能是由瞬变条件造成的。请考虑终止并重启该集群，看看性能是否有所改进。

步骤 3：检查 Amazon EMR 集群的日志文件

下一步是检查日志文件，以找到错误代码或集群遇到的问题的其它指示。有关可用日志文件、查找日志文件的位置以及如何查看这些日志文件的信息，请参阅[查看 Amazon EMR 日志文件](#)。

可能需要进行一些调查工作才能确定发生了什么。Hadoop 在集群中的各个节点上运行任务尝试中的任务工作。Amazon EMR 可以启动推测性任务尝试，终止未首先完成的其它任务尝试。这会生成重要的活动，并记录到控制器，stderr 和 syslog 日志文件中。此外，多个任务尝试同时运行，但一个日志文件只能线性显示结果。

首先检查引导操作日志，查看集群启动期间的错误或意外配置更改。从那里查看步骤日志，以确定作为错误步骤的一部分启动的 Hadoop 任务。检查 Hadoop 任务日志以确定失败的任务尝试。任务尝试日志将包含导致任务尝试失败的详细信息。

以下部分说明如何使用各种日志文件识别集群中的错误。

检查引导操作日志

引导操作会在集群启动时运行脚本。它们通常用于在集群上安装附加软件或更改默认值的配置设置。检查这些日志可以深入了解集群设置期间发生的错误以及可能影响性能的配置设置更改。

检查步骤日志

步骤日志有四种类型。

- 控制器：包含由 Amazon EMR (Amazon EMR) 生成的文件，这些文件由尝试运行您的步骤时遇到的错误引起。如果您的步骤在加载时失败，您可以在此日志中找到堆栈跟踪。此处通常描述加载或访问您的应用程序的错误，以及缺少映射器文件错误。
- stderr 包含处理步骤时发生的错误消息。此处通常介绍应用程序加载错误。此日志有时包含堆栈跟踪。
- stdout：包含由映射器和折叠器 (reducer) 可执行文件生成的状态。此处通常介绍应用程序加载错误。此日志有时包含应用程序错误消息。
- syslog：包含来自非 Amazon 软件 (例如 Apache 和 Hadoop) 的日志。流式传输错误通常在此处进行描述。

检查 stderr 是否有明显的错误。如果 stderr 显示一个简短的错误列表，则该步骤会快速停止并引发错误。这通常由集群中运行的映射器和折叠器 (reducer) 应用程序中的错误引起。

检查控制器和 syslog 的最后一行是否有错误或故障通知。注意有关失败任务的任何通知，特别是显示“Job Failed (任务失败)”的时候。

检查任务尝试日志

如果在前面对步骤日志的分析中发现了一个或多个失败的任务，请调查相应任务尝试的日志，以获得更详细的错误信息。

检查 Hadoop 守护进程日志

在极少数情况下，Hadoop 本身可能会失败。要查看是否是这种情况，您必须查看 Hadoop 日志。它们位于每个节点的 `/var/log/hadoop/` 处。

您可以使用 JobTracker 日志将失败的任务尝试映射到运行该任务的节点。一旦知道了与任务尝试关联的节点，就可以检查托管该节点的 EC2 实例的运行状况，以查看是否存在任何问题，例如 CPU 或内存不足。

步骤 4：检查 Amazon EMR 集群和实例运行状况

Amazon EMR 集群由在亚马逊 EC2 实例上运行的节点组成。如果那些实例受到资源约束 (如耗尽 CPU 或内存)。遇到网络连接问题，或遭到终止，集群处理的速度会受到影响。

集群中最多有三种类型的节点：

- 主节点：管理集群。如果主节点遇到性能问题，整个集群都会受到影响。
- 核心节点：处理 map-reduce 任务并维护 Hadoop 分布式文件系统 (HDFS)。如果这些节点之一遇到了性能问题，就会降低 HDFS 操作和 map-reduce 处理的速度。您可以向集群添加其它核心节点以改进性能，但无法移除核心节点。有关更多信息，请参阅[手动调整正在运行的 Amazon EMR 集群的大小](#)。
- 任务节点：处理 map-reduce 任务。这些纯粹是计算资源，并不存储数据。您可以向集群添加任务节点，提高性能速度，或移除不需要的任务节点。有关更多信息，请参阅[手动调整正在运行的 Amazon EMR 集群的大小](#)。

当您查看集群的运行状况时，应该既查看整个集群的性能，又查看各个实例的性能。您可以使用以下多种工具：

使用检查集群运行状况 CloudWatch

每个 Amazon EMR 集群都会向其报告指标。CloudWatch 这些指标提供集群的概括性性能信息，如总负载、HDFS 使用率、正在运行的任务、其余任务、损坏的数据块等。查看这些 CloudWatch 指标可以

让你大致了解集群的情况，并可以深入了解导致处理速度减慢的原因。除了使用 CloudWatch 分析现有性能问题外，您还可以设置警报，以便在将 CloudWatch 来出现性能问题时发出警报。有关更多信息，请参阅 [使用监控 Amazon EMR 指标 CloudWatch](#)。

检查任务状态和 HDFS 运行状况

使用集群详细信息页面上的 Application user interfaces (应用程序用户界面) 选项卡可查看 YARN 应用程序详细信息。对于某些应用程序，您可以深入了解更多详细信息和直接访问日志。这对 Spark 应用程序特别有用。有关更多信息，请参阅[查看 Amazon EMR 应用程序历史记录](#)。

Hadoop 向您提供可用于查看信息的一系列 Web 界面。有关如何访问这些 Web 界面的详细信息，请参见 [查看 Amazon EMR 集群上托管的 Web 界面](#)。

- JobTracker — 提供有关集群正在处理的作业进度的信息。您可以使用此界面确定作业陷入困境的时间。
- HDFS NameNode — 提供有关 HDFS 利用率百分比和每个节点上的可用空间的信息。您可以使用此界面确定 HDFS 受到资源约束和需要其它容量的时间。
- TaskTracker — 提供有关群集正在处理的作业的任务的信息。您可以使用此界面确定任务陷入困境的时间。

使用 Amazon 检查实例运行状况 EC2

另一种查找集群中实例状态信息的方法是使用 Amazon EC2 控制台。由于集群中的每个节点都在 EC2 实例上运行，因此您可以使用 Amazon 提供的工具 EC2 来检查其状态。有关更多信息，请参阅 [在 Amazon 中查看集群实例 EC2](#)。

步骤 5：检查已暂停的组

如果尝试启动节点时遇到太多错误，实例组就会进入暂停状态。例如，如果新节点在执行引导操作时反复失败，实例组将在一段时间后进入 SUSPENDED 状态，而不是继续尝试供应新节点。

在以下情况中，节点可能无法出现：

- Hadoop 或该集群不知是何原因损坏，不接受新节点进入集群
- 新节点的引导操作失败
- 该节点无法正常工作，未能签入 Hadoop

如果实例组处于 SUSPENDED 状态，集群处于 WAITING 状态，您可以添加一个集群步骤，以重置所需核心节点和任务节点的数量。添加该步骤可恢复集群的处理，使实例组重回 RUNNING 状态。

有关如何重置暂停状态下的集群的详细信息，请参阅[“暂停”状态](#)。

步骤 6：查看 Amazon EMR 集群的配置设置

配置设置指定集群如何运行的详细信息，例如，重试任务的次数和排序可用的内存大小。当使用 Amazon EMR 启动集群时，除了标准 Hadoop 配置设置外，还有 Amazon EMR 特定的设置。这些配置设置存储在集群的主节点上。您可以检查配置设置，以确保集群有所需的资源高效运行。

Amazon EMR 定义用于启动集群的默认 Hadoop 配置设置。这些值基于 AMI 和您为该集群指定的实例类型。您可以使用引导操作或在作业执行参数中指定新值，从而修改配置设置的默认值。有关更多信息，请参阅[创建引导操作以使用 Amazon EMR 集群安装其他软件](#)。为了确定引导操作是否更改了配置设置，请检查引导操作日志。

Amazon EMR 记录用于执行每次任务的 Hadoop 设置。日志数据存储在主节点/mnt/var/log/hadoop/history/目录job_*job-id*_conf.xml下名为的文件中，其中替换*job-id*为作业的标识符。如果您启用了日志存档，则这些数据将复制到logs/*date*/*jobflow-id*/jobs文件夹 Amazon S3 中，其中*date*是任务运行的日期，*jobflow-id*也是集群的标识符。

以下 Hadoop 作业配置设置对于调查性能问题尤其有用。有关 Hadoop 配置设置及它们如何影响 Hadoop 操作的详细信息，请转到 <http://hadoop.apache.org/docs/>。

Warning

1. 如果单个节点出现故障，则在少于四个节点的集群上将 `dfs.replication` 设置为 1 可能会导致 HDFS 数据丢失。建议您使用具有至少四个核心节点的集群来处理生产工作负载。
2. Amazon EMR 不允许集群扩展 `dfs.replication` 下方的核心节点。例如，如果是 `dfs.replication = 2`，则最小核心节点数为 2。
3. 当您使用托管扩缩、自动扩缩或选择手动调整集群大小时，建议您将设置 `dfs.replication` 为 2 或更高。

配置设置	说明
dfs.replication	为了形成类似 RAID 的环境而接收复制的单个数据块 (类似于硬盘数据块) 的 HDFS 节点的数量。确定包含该数据块副本的 HDFS 节点的数量。
io.sort.mb	排序可用的总内存大小。此值应该是 10x io.sort.factor。此设置也可用于计算任务节点所用的总内存大小，计算方法是 io.sort.mb 与 mapred.tasktracker.ap.tasks.maximum 相乘。
io.sort.spill.percent	供排序期间使用，在该点将开始使用磁盘，因为分配的排序内存已满。
mapred.child.java.opts	已淘汰。使用 mapred.map.child.java.opts 和 mapred.reduce.child.java.opts。启动 JVM 时 TaskTracker 使用的 Java 选项，以便在其中执行任务。通用参数是“-Xmx”，设置最大的内存大小。
mapred.map.child.java.opts	启动 JVM 时 TaskTracker 使用的 Java 选项，以便在其中执行地图任务。通用参数是“-Xmx”，设置最大的内存堆大小。
mapred.map.tasks.speculative.execution	确定同一任务的映射任务尝试是否可以并行启动。
mapred.reduce.tasks.speculative.execution	确定同一任务的 reduce 任务尝试是否可以并行启动。
mapred.map.max.attempts	可以尝试映射任务的最大次数。如果所有尝试都失败，那么该映射任务可标记为“失败”。
mapred.reduce.child.java.opts	启动 JVM 时 TaskTracker 使用的 Java 选项，以便在其中执行简化任务。通用参数是“-Xmx”，设置最大的内存堆大小。
mapred.reduce.max.attempts	可以尝试 reduce 任务的最大次数。如果所有尝试都失败，那么该映射任务可标记为“失败”。

配置设置	说明
mapred.reduce.slowstart.completed.maps	尝试 reduce 任务前应该完成的映射任务量。不等待足够长的时间可能会造成在尝试中出现“Too many fetch-failure”错误。
mapred.reuse.jvm.num.tasks	一个任务在单个 JVM 中运行。指定可以重新使用相同 JVM 的任务数。
mapred.tasktracker.map.tasks.maximum	映射期间每个任务节点可并行执行的任務的最大数量。
mapred.tasktracker.reduce.tasks.maximum	化简期间每个任务节点可并行执行的任務的最大数量。

如果您的集群任务需要使用大量内存，您可以通过在每个核心节点使用较少的任务以及降低作业跟踪程序堆大小来增强性能。

步骤 7：检查 Amazon EMR 集群的输入数据

请查看您的输入数据。它是否在键值之间均匀分配？如果您的数据严重偏向一个或几个键值，那么可能将处理负载映射到少量节点，而其它节点则闲置。工作的不均衡分配可能会导致处理速度较慢。

不平衡数据集的示例是，依据按字母顺序排列的词运行集群，但有一个数据集仅包含以字母“a”开始的词。当工作被映射时，以“a”开始的节点处理值会过量，而以其它字母开始的节点处理词会处于闲置状态。

解决将 Amazon EMR 与 Lake Formation 配合 Amazon 使用时的常见问题

本部分向您介绍在将 Amazon EMR 与 Amazon Lake Formation 结合使用时对常见问题进行故障排查的过程。

不允许访问数据湖

您必须明确选择在 Amazon EMR 集群上进行数据筛选，然后才能分析和处理数据湖中的数据。当数据访问失败时，您将在 Notebook 条目的输出中看到一条通用 Access is not allowed 消息。

要选择并允许在 Amazon EMR 上进行数据筛选，请参阅《Amazon Lake Formation 开发人员指南》中的[允许在 Amazon EMR 上进行数据筛选](#)以获取说明。

会话过期

EMR Notebooks 和 Zeppelin 的会话超时由 Lake Formation 的 IAM 角色的 Maximum CLI/API session duration 设置控制。此设置的默认值为 1 小时。如果出现会话超时，在尝试返回 Spark SQL 命令时，您将在 Notebook 条目的输出中看到下列消息。

```
Error 401    HTTP ERROR: 401 Problem accessing /sessions/2/statements.  
Reason:    JWT token included in request failed validation.  
Powered by Jetty:// 9.3.24.v20180605  
org.springframework.web.client.HttpClientErrorException: 401 JWT token included in  
request failed validation...
```

要验证您的会话，请刷新页面。系统将提示您使用 IdP 重新进行身份验证并将重定向回 Notebook。重新进行身份验证后，您可以继续运行查询。

用户在所请求表上没有权限

试图访问您没有访问权限的表时，在尝试运行 Spark SQL 命令时，您将在 Notebook 条目的输出中看到下列异常：

```
org.apache.spark.sql.AnalysisException:  
  org.apache.hadoop.hive.ql.metadata.HiveException: Unable to fetch table table.  
Resource does not exist or requester is not authorized to access requested  
permissions.  
(Service: AWSGlue; Status Code: 400; Error Code: AccessDeniedException; Request ID: ...
```

要访问该表，您必须通过在 Lake Formation 中更新与此表关联的权限，向用户授予访问权限。

查询与 Lake Formation 共享的跨账户数据

使用 Amazon EMR 从其他账户访问与您共享的数据时，某些 Spark 库会尝试调用 Glue:GetUserDefinedFunctions API 操作。由于 Amazon RAM 托管权限的版本 1 和版本 2 不支持此操作，因此您会收到以下错误消息：

```
"ERROR: User: arn:aws:sts::012345678901:assumed-role/my-  
spark-role/i-06ab8c2b59299508a is not authorized to perform:
```

glue:GetUserDefinedFunctions on resource: arn:exampleCatalogResource because no resource-based policy allows the glue:GetUserDefinedFunctions action"

要解决此错误，创建资源共享的数据湖管理员必须更新附加到资源共享的 Amazon RAM 托管权限。托管权限的版本 3 Amazon RAM 允许主体执行 glue:GetUserDefinedFunctions 操作。

如果您创建新的资源共享，Lake Formation 会默认应用最新版本的 Amazon RAM 托管权限，您无需执行任何操作。要为现有资源共享启用跨账户数据访问权限，您需要将 Amazon RAM 托管权限更新为版本 3。

您可以在中查看分配给与您共享的资源的 Amazon RAM 权限 Amazon RAM。版本 3 中包含以下权限：

```
Databases
  AWSRAMPermissionGlueDatabaseReadWriteForCatalog
  AWSRAMPermissionGlueDatabaseReadWrite

Tables
  AWSRAMPermissionGlueTableReadWriteForCatalog
  AWSRAMPermissionGlueTableReadWriteForDatabase

AllTables
  AWSRAMPermissionGlueAllTablesReadWriteForCatalog
  AWSRAMPermissionGlueAllTablesReadWriteForDatabase
```

更新现有资源共享的 Amazon RAM 托管权限版本

您（数据湖管理员）可以按照 Amazon RAM 用户指南中的说明将[Amazon RAM 托管权限更新到新版本](#)，也可以撤消资源类型的所有现有权限并重新授予这些权限。如果您撤消权限，则 Amazon RAM 会删除与该 Amazon RAM 资源类型关联的资源共享。重新授予权限时，Amazon RAM 会创建新的资源共享，并附上最新版本的 Amazon RAM 托管权限。

插入、创建和变更表

不支持插入、创建和变更受 Lake Formation 策略保护的数据库中的表。如果执行这些操作，在尝试运行 Spark SQL 命令时，您会在 Notebook 条目的输出中看到下列异常。

```
java.io.IOException:
  com.amazon.ws.emr.hadoop.fs.shaded.com.amazonaws.services.s3.model.AmazonS3Exception:
```

Access Denied (Service: Amazon S3; Status Code: 403; Error Code: AccessDenied; Request ID: ...)

有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR 与集成的限制](#)。Amazon Lake Formation

编写启动和管理 Amazon EMR 集群的应用程序

通过调用 Amazon SDK 之一的包装函数，您可以访问 Amazon EMR API 提供的功能。Amazon 开发工具包提供特定语言的函数，这些函数包装 Web 服务的 API 并简化与 Web 服务的连接，从而为您处理许多连接详细信息。有关使用 SDK 之一调用 Amazon EMR 的更多信息，请参阅[使用 SDK 调用 Amazon EMR API](#)。

主题

- [端到端 Amazon EMR Java 源代码示例](#)
- [Amazon EMR API 调用的常见概念](#)
- [使用 SDK 调用 Amazon EMR API](#)
- [管理 Amazon EMR Service Quotas](#)

Important

Amazon EMR 的最大请求速度是每十秒钟一个请求。

端到端 Amazon EMR Java 源代码示例

开发人员可使用自定义 Java 代码调用 Amazon EMR API，以便执行与使用 Amazon EMR 控制台或 CLI 可能执行的相同操作。本节提供了完整的操作步骤，用以安装 Amazon Toolkit for Eclipse 和运行用于将步骤添加到 Amazon EMR 集群中的功能完备的 Java 源代码示例。

Note

此示例的重点是 Java，但 Amazon EMR 还利用 Amazon EMR SDK 集合支持多种编程语言。有关更多信息，请参阅[使用 SDK 调用 Amazon EMR API](#)。

此 Java 源代码示例演示了如何使用 Amazon EMR API 执行以下任务：

- 检索 Amazon 凭证并将它们发送到 Amazon EMR 以进行 API 调用
- 配置新的自定义步骤和新的预定义步骤
- 将新步骤添加到现有 Amazon EMR 集群

- 从正在运行的集群检索集群步骤 ID

Note

此示例演示了如何将步骤添加到现有集群，因此要求在您的账户上具有活动集群。

在您开始之前，请安装与您的计算机平台相匹配的 Eclipse IDE for Java EE Developers 版本。有关更多信息，请转到 [Eclipse 下载](#)。

下一步，安装适用于 Eclipse 的数据库开发插件。

安装数据库开发 Eclipse 插件

1. 打开 Eclipse IDE。
2. 依次选择 Help (帮助)、Install New Software (安装新软件)。
3. 在 Work with: (使用:) 字段中，键入 **`http://download.eclipse.org/releases/kepler`**，或者键入与您的 Eclipse IDE 版本号相匹配的路径。
4. 在项目列表中，依次选择 Database Development (数据库开发)、Finish (完成)。
5. 在提示时重新启动 Eclipse。

接下来，安装 Toolkit for Eclipse，以便提供实用的预配置源代码项目模板。

安装 Toolkit for Eclipse

1. 打开 Eclipse IDE。
2. 依次选择 Help (帮助)、Install New Software (安装新软件)。
3. 在 Work with: (使用:) 字段中，输入 **`https://aws.amazon.com/eclipse`**。
4. 在项目列表中，依次选择 Amazon Toolkit for Eclipse 和 Finish (完成)。
5. 在提示时重新启动 Eclipse。

下一步，创建一个新的 Amazon Java 项目，然后运行示例 Java 源代码。

创建新的 Amazon Java 项目

1. 打开 Eclipse IDE。

2. 依次选择 File (文件)、New (新建) 和 Other (其它)。
3. 在 Select a wizard (选择向导) 对话框中，依次选择 Amazon Java Project (亚马逊云科技 Java 项目)、Next (下一步)。
4. 在 New Amazon Java Project (新建亚马逊云科技 Java 项目) 对话框的 **Project name:** 字段中，输入新项目的名称，如 **EMR-sample-code**。
5. 选择 Configure Amazon accounts... (配置亚马逊云科技账户...)，输入您的公有和私有访问密钥，然后选择 Finish (完成)。有关创建访问密钥的更多信息，请参阅《亚马逊云科技一般参考》中的[如何获取安全凭证？](#)。

 Note

您不应直接在代码中嵌入访问密钥。使用 Amazon EMR SDK，可以在已知位置放置访问密钥，这样就不必保留在代码中。

6. 在新的 Java 项目中，右键单击 src 文件夹，然后选择 New (新建) 和 Class (类)。
7. 在 Java Class (Java 类) 对话框的 Name (名称) 字段中，输入新类的名称，例如 **main**。
8. 在 Which method stubs would you like to create? (您想创建哪些方法存根?) 部分中，依次选择 public static void main(String[] args) 和 Finish (完成)。
9. 在您的新类中输入 Java 源代码，然后添加示例中针对这些类和方法的相应 import 语句。为方便起见，以下显示了完整的源代码清单。

 Note

在以下示例代码中，将示例集群 ID (JobFlowId) *j-xxxxxxxxxxxx* 替换为您的账户中的有效集群 ID，可以在 Amazon Web Services 管理控制台中找到该 ID 或使用以下 Amazon CLI 命令找到该 ID：

```
aws emr list-clusters --active | grep "Id"
```

此外，将示例 Amazon S3 路径 *s3://path/to/my/jarfolder* 替换为您的 JAR 的有效路径。最后，将示例类名称 *com.my.Main1* 替换为您的 JAR 中的类的正确名称（如果适用）。

```
import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
```

```
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.AmazonElasticMapReduce;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.AmazonElasticMapReduceClientBuilder;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.model.*;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.util.StepFactory;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        AWSStaticCredentialsProvider credentials_profile = null;
        try {
            credentials_profile = new
ProfileCredentialsProvider("default").getCredentials();
        } catch (Exception e) {
            throw new AmazonClientException(
                "Cannot load credentials from .aws/credentials file. " +
                "Make sure that the credentials file exists and the profile name is
specified within it.",
                e);
        }

        AmazonElasticMapReduce emr = AmazonElasticMapReduceClientBuilder.standard()
            .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials_profile))
            .withRegion(Regions.US_WEST_1)
            .build();

        // Run a bash script using a predefined step in the StepFactory helper class
        StepFactory stepFactory = new StepFactory();
        StepConfig runBashScript = new StepConfig()
            .withName("Run a bash script")
            .withHadoopJarStep(stepFactory.newScriptRunnerStep("s3://jeffgoll/emr-scripts/
create_users.sh"))
            .withActionOnFailure("CONTINUE");

        // Run a custom jar file as a step
        HadoopJarStepConfig hadoopConfig1 = new HadoopJarStepConfig()
            .withJar("s3://path/to/my/jarfolder") // replace with the location of the jar
to run as a step
            .withMainClass("com.my.Main1") // optional main class, this can be omitted if
jar above has a manifest
            .withArgs("--verbose"); // optional list of arguments to pass to the jar
        StepConfig myCustomJarStep = new StepConfig("RunHadoopJar", hadoopConfig1);
```

```
AddJobFlowStepsResult result = emr.addJobFlowSteps(new AddJobFlowStepsRequest()
    .withJobFlowId("j-xxxxxxxxxxxx") // replace with cluster id to run the steps
    .withSteps(runBashScript, myCustomJarStep));

System.out.println(result.getStepIds());

}
}
```

10. 依次选择 Run (运行)、Run As (运行方式) 和 Java Application (Java 应用程序)。
11. 如果示例正确运行，则在 Eclipse IDE 控制台窗口中会显示这些新步骤的 ID 列表。正确的输出类似于：

```
[s-39BLQZRJB2E5E, s-1L6A4ZU2SAURC]
```

Amazon EMR API 调用的常见概念

如果编写调用 Amazon EMR API 的应用程序，在调用 SDK 的包装函数之一时需要了解几个概念。

主题

- [Amazon EMR 的端点](#)
- [在 Amazon EMR 中指定集群参数](#)
- [Amazon EMR 中的可用区](#)
- [如何在 Amazon EMR 集群中使用其它文件和库](#)

Amazon EMR 的端点

终端节点是作为 Web 服务入口点的 URL。每个 Web 服务请求都必须包含一个终端节点。端点指定了创建、描述或终止集群所在的 Amazon 区域。其形式是 `elasticmapreduce.regionname.amazonaws.com`。如果您指定了通用端点 (`elasticmapreduce.amazonaws.com`)，Amazon EMR 会将您的请求转至默认区域的端点。对于 2013 年 3 月 8 日或之后创建的账户而言，默认区域是 us-west-2；对于较早的账户而言，默认区域是 us-east-1。

有关 Amazon EMR 的区域和端点的更多信息，请参阅《Amazon Web Services 一般参考》中的 [Regions and endpoints](#)。

在 Amazon EMR 中指定集群参数

`Instances` 参数可让您配置 EC2 实例的类型和数量，以创建用于处理数据的节点。Hadoop 将数据的处理分布到多个集群节点。主节点负责跟踪核心和任务节点的运行状况并轮询节点的作业结果状态。核心和任务节点执行实际的数据处理。如果有一个单节点集群，则该节点同时用作主节点和核心节点。

`KeepJobAlive` 请求中的 `RunJobFlow` 参数用于确定在集群步骤执行完毕时是否终止该集群。当您知道该集群按预期运行时，将该值设置为 `False`。当您在集群执行暂停期间排除任务流程故障和添加步骤时，将该值设置为 `True`。这样可以减少向 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 上载结果的时间和费用，只需在修改重新启动此集群的步骤后重复该流程即可。

如果 `KeepJobAlive` 为 `true`，在成功地让集群完成其工作后，您必须发送一个 `TerminateJobFlows` 请求，或让集群继续运行并生成 Amazon 费用。

有关 `RunJobFlow` 所独有的参数的更多信息，请参见 [RunJobFlow](#)。有关该请求中通用参数的更多信息，请参见 [通用请求参数](#)。

Amazon EMR 中的可用区

Amazon EMR 将 EC2 实例作为处理集群的节点。这些 EC2 实例的位置由可用区和区域组成。区域分散存在，位于独立的地理区域。可用区是在一个区域内的不同位置，与其它可用区的故障隔离。每个可用区向同一区域中的其它可用区提供低成本、低延迟的网络连接。有关 Amazon EMR 的区域和端点的列表，请参阅《Amazon Web Services 一般参考》中的 [Regions and endpoints](#)。

`AvailabilityZone` 参数指定集群的一般位置。此参数是可选的，一般而言，我们不鼓励使用该参数。未指定 `AvailabilityZone` 时，Amazon EMR 为集群自动挑选最佳的 `AvailabilityZone` 值。如果您让您的实例和其它运行中的现有实例处于同一位置，而您的集群需要从那些实例中读取数据或写入数据，您可能会发现这个参数很有用。有关更多信息，请参阅 [Amazon EC2 用户指南](#)。

如何在 Amazon EMR 集群中使用其它文件和库

有些时候，您可能喜欢通过您的映射器或 Reducer 应用程序使用其它文件或自定义库。例如，您可能喜欢使用把 PDF 文件转换成纯文本的库。

Hadoop 流式处理时缓存文件供映射器或 Reducer 使用

- 在 JAR args 字段中，添加以下参数：

```
-cacheFile s3://bucket/path_to_executable#local_path
```

文件 `local_path` 在映射器的工作目录中，映射器可以引用这个文件。

使用 SDK 调用 Amazon EMR API

主题

- [使用 适用于 Java 的 Amazon SDK 创建 Amazon EMR 集群](#)

Amazon SDK 提供的函数包装 API 并关注许多连接详细信息，如计算签名、处理请求重试和错误处理。软件开发工具包也包含示例代码、教程和其它资源，以便帮助您开始编写调用 Amazon 的应用程序。调用软件开发工具包中的包装函数能大大简化编写 Amazon 应用程序的过程。

有关如何下载和使用 Amazon SDK 的更多信息，请参阅[用于亚马逊云科技的工具](#)下的 SDK。

使用 适用于 Java 的 Amazon SDK 创建 Amazon EMR 集群

适用于 Java 的 Amazon SDK 提供具有 Amazon EMR 功能的三个包：

- [com.amazonaws.services.elasticmapreduce](#)
- [com.amazonaws.services.elasticmapreduce.model](#)
- [com.amazonaws.services.elasticmapreduce.util](#)

有关这些包的更多信息，请参阅 [适用于 Java 的 Amazon SDK API 参考](#)。

以下示例说明了 SDK 如何使用 Amazon EMR 简化编程过程。下面的代码示例使用 StepFactory 对象（用于创建通用 Amazon EMR 步骤类型的帮助程序类）创建一个启用了调试的交互式 Hive 集群。

```
import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.AmazonElasticMapReduce;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.AmazonElasticMapReduceClientBuilder;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.model.*;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.util.StepFactory;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {
```

```
AWSCredentialsProvider profile = null;
try {
    credentials_profile = new ProfileCredentialsProvider("default"); // specifies any
named profile in
                                // .aws/credentials as the credentials provider
} catch (Exception e) {
    throw new AmazonClientException(
        "Cannot load credentials from .aws/credentials file. " +
        "Make sure that the credentials file exists and that the profile name is defined
within it.",
        e);
}

// create an EMR client using the credentials and region specified in order to
// create the cluster
AmazonElasticMapReduce emr = AmazonElasticMapReduceClientBuilder.standard()
    .withCredentials(credentials_profile)
    .withRegion(Regions.US_WEST_1)
    .build();

// create a step to enable debugging in the AWS Management Console
StepFactory stepFactory = new StepFactory();
StepConfig enableddebugging = new StepConfig()
    .withName("Enable debugging")
    .withActionOnFailure("TERMINATE_JOB_FLOW")
    .withHadoopJarStep(stepFactory.newEnableDebuggingStep());

// specify applications to be installed and configured when EMR creates the
// cluster
Application hive = new Application().withName("Hive");
Application spark = new Application().withName("Spark");
Application ganglia = new Application().withName("Ganglia");
Application zeppelin = new Application().withName("Zeppelin");

// create the cluster
RunJobFlowRequest request = new RunJobFlowRequest()
    .withName("MyClusterCreatedFromJava")
    .withReleaseLabel("emr-5.20.0") // specifies the EMR release version label, we
recommend the latest release
    .withSteps(enableddebugging)
    .withApplications(hive, spark, ganglia, zeppelin)
    .withLogUri("s3://path/to/my/emr/logs") // a URI in S3 for log files is required
when debugging is enabled
```



```

        .withServiceRole("EMR_DefaultRole") // replace the default with a custom IAM
service role if one is used
        .withJobFlowRole("EMR_EC2_DefaultRole") // replace the default with a custom EMR
role for the EC2 instance
                // profile if one is used
        .withInstances(new JobFlowInstancesConfig()
                .withEc2SubnetId("subnet-12ab34c56")
                .withEc2KeyName("myEc2Key")
                .withInstanceCount(3)
                .withKeepJobFlowAliveWhenNoSteps(true)
                .withMasterInstanceType("m4.large")
                .withSlaveInstanceType("m4.large"));

RunJobFlowResult result = emr.runJobFlow(request);
System.out.println("The cluster ID is " + result.toString());

}

}

```

至少，您必须传递分别对应于 EMR_DefaultRole 和 EMR_EC2_DefaultRole 的服务角色和任务流角色。可以通过为同一个账户调用此 Amazon CLI 命令来实现此目的。首先，查看这两个角色是否已存在：

```
aws iam list-roles | grep EMR
```

将显示实例配置文件 (EMR_EC2_DefaultRole) 和服务角色 (EMR_DefaultRole) (如果存在)：

```

"RoleName": "EMR_DefaultRole",
  "Arn": "arn:aws:iam::AccountID:role/EMR_DefaultRole"
  "RoleName": "EMR_EC2_DefaultRole",
  "Arn": "arn:aws:iam::AccountID:role/EMR_EC2_DefaultRole"

```

如果默认角色不存在，则可以使用以下命令创建它们：

```
aws emr create-default-roles
```

管理 Amazon EMR Service Quotas

主题

- [什么是 Amazon EMR Service Quotas](#)
- [如何管理 Amazon EMR Service Quotas](#)
- [何时在 CloudWatch 中设置 EMR 事件](#)

本节中的主题描述了 EMR Service Quotas (以前称为 Service Limits)、如何在 Amazon Web Services 管理控制台中管理它们，以及何时使用 CloudWatch Events 而不是 Service Quotas 来监控集群和触发操作是有利的。

什么是 Amazon EMR Service Quotas

您的 Amazon 账户对于每项 Amazon 服务都具有默认的服务配额 (以前称为限制)。EMR 服务有两种类型的限制：

- 资源限制 – 您可以使用 EMR 创建 EC2 资源。但是，这些 EC2 资源受服务配额限制。这一类别的资源限制如下：
 - 可以同时运行的最大活动集群数。
 - 每个实例组的最大活动实例数。
- API 限制 – 使用 EMR API 时，有两种限制：
 - 突增限制 – 这是您一次可以进行的 API 调用的最大数量。例如，您每秒可以发出的最大 AddInstanceFleet API 请求数默认设置为 5 次调用/秒。这意味着 AddInstanceFleet API 的突增限制为 5 次调用/秒，或者在任何给定时间，您最多可以进行 5 次 AddInstanceFleet API 调用。但是，使用突增限制后，您的后续调用将受到速率限制的限制。
 - 速率限制 – 这是 API 突增容量的补给速率。例如，AddInstanceFleet 调用的补给速率默认设置为 0.5 次调用/秒。这意味着在达到突增限制后，您必须等待至少 2 秒 (0.5 次调用/秒 X 2 秒 = 1 次调用) 才能进行 API 调用。如果在此之前进行调用，则会受 EMR Web 服务的节流。在任何时候，您只能发出与突增容量相同数量的调用，而不会受到节流。每多等待一秒，您的突增容量就会增加 0.5 次调用，直到达到最大限制 5，即突增限制。

如何管理 Amazon EMR Service Quotas

服务配额是一项 Amazon 功能，您可以使用它从中央位置通过 Amazon Web Services 管理控制台、API 或 Amazon CLI 查看和管理您的 Amazon EMR 服务配额或限制。要了解有关查看配额和请求增加的更多信息，请参阅《Amazon Web Services 一般参考》中的 [Amazon service quotas](#)。

Important

服务配额可以相互独立执行，有时它们的效果可能会重叠。有些配额仅限于特定 API，而其他配额在账户级别强制执行限制。具体而言，以下配额在账户级别应用：

- 存储桶对所有 EMR 操作的最大补给速率。
- 您每秒可以发出的最大 API 请求数量。

请注意，如果您成功请求增加特定配额，但仍然看到节流（例如对于 API 请求），则可能是这些账户级别的配额之一继续限制 API 调用速率。如需进行故障排除，您可以使用服务配额控制台（网址为 <https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home>）来检查配额限制和请求增加。如果您请求增加配额，但仍然看到节流，请联系支持人员。您还可以在《Amazon 通用参考参考指南》中找到 EMR [服务配额](#) 的默认限制和描述。

对于某些 API，设置 CloudWatch 事件可能比增加服务配额更好。您还可以通过使用 CloudWatch 在达到服务配额之前主动设置警报和触发增加请求来节省时间。有关更多详细信息，请参阅 [何时在 CloudWatch 中设置 EMR 事件](#)。

何时在 CloudWatch 中设置 EMR 事件

对于某些轮询 API，比如 DescribeCluster、DescribeStep 和 ListClusters，设置 CloudWatch 事件可以缩短对更改的响应时间并释放服务配额。例如，如果您将 Lambda 函数设置为在集群状态更改时运行（例如步骤完成或集群终止时），则可以使用该触发器启动工作流中的下一个操作，而不是等待下一次轮询。否则，如果您有专用的 Amazon EC2 实例或 Lambda 函数不断轮询 EMR API 以进行更改，您不仅会浪费计算资源，还可能会达到您的服务配额。

以下是您可以通过迁移到事件驱动架构而受益的几个案例。

案例 1：使用 DescribeCluster API 调用轮询 EMR 以完成步骤

Example 使用 DescribeCluster API 调用轮询 EMR 以完成步骤

一种常见模式是将步骤提交到正在运行的集群并轮询 Amazon EMR 以获取有关该步骤的状态，通常使用 DescribeCluster 或 DescribeStep API。此任务也可以通过挂接到 Amazon EMR 步骤状态更改事件以最小延迟完成。

此事件在其负载中包含以下信息。

```
{
  "version": "0",
  "id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012",
  "detail-type": "EMR Step Status Change",
  "source": "aws.emr",
  "account": "123456789012",
  "time": "2016-12-16T20:53:09Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
  "detail": {
    "severity": "ERROR",
    "actionOnFailure": "CONTINUE",
    "stepId": "s-ZYXWVUTSRQPON",
    "name": "CustomJAR",
    "clusterId": "j-123456789ABCD",
    "state": "FAILED",
    "message": "Step s-ZYXWVUTSRQPON (CustomJAR) in Amazon EMR cluster j-123456789ABCD (Development Cluster) failed at 2016-12-16 20:53 UTC."
  }
}
```

在细节贴图中，Lambda 函数可以解析“state”、“stepId”或“clusterId”以查找相关信息。

案例 2：轮询 EMR 获取可用集群以运行工作流

Example 轮询 EMR 获取可用集群以运行工作流

运行多个集群的客户的一种模式是在集群可用时立即在集群上运行工作流。如果有许多集群正在运行，并且需要在等待的集群上执行工作流，那么模式可能是使用 DescribeCluster 或 ListClusters API 调用轮询 EMR 以获取可用集群。减少知道集群何时已准备好执行某个步骤的延迟的另一种方法，是处理 Amazon EMR 集群状态更改事件。

此事件在其负载中包含以下信息。

```
{
  "version": "0",
  "id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012",
  "detail-type": "EMR Cluster State Change",
  "source": "aws.emr",
  "account": "123456789012",
  "time": "2016-12-16T20:43:05Z",
```

```

"region": "us-east-1",
"resources": [],
"detail": {
  "severity": "INFO",
  "stateChangeReason": "{\"code\":\"\",\"message\":\"\"}\",
  "name": "Development Cluster",
  "clusterId": "j-123456789ABCD",
  "state": "WAITING",
  "message": "Amazon EMR cluster j-123456789ABCD ..."
}
}

```

对于此事件，可以设置 Lambda 函数以便在集群状态更改为“WAITING (正在等待)”时立即将等待工作流发送到集群。

案例 3：轮询 EMR 以终止集群

Example 轮询 EMR 以终止集群

运行多个 EMR 集群的客户的一种常见模式是轮询 Amazon EMR 来查找已终止的集群，以便不再向其发送工作。您可以使用 DescribeCluster 和 ListClusters API 调用或使用 Amazon EMR 集群状态更改事件来实施此模式。

集群终止时，发出的事件类似于以下示例。

```

{
  "version": "0",
  "id": "1234abb0-f87e-1234-b7b6-0000000123456",
  "detail-type": "EMR Cluster State Change",
  "source": "aws.emr",
  "account": "123456789012",
  "time": "2016-12-16T21:00:23Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
  "detail": {
    "severity": "INFO",
    "stateChangeReason": "{\"code\":\"USER_REQUEST\",\"message\":\"Terminated by user request\"}\",
    "name": "Development Cluster",
    "clusterId": "j-123456789ABCD",
    "state": "TERMINATED",
    "message": "Amazon EMR Cluster jj-123456789ABCD (Development Cluster) has terminated at 2016-12-16 21:00 UTC with a reason of USER_REQUEST."
  }
}

```

```
}  
}
```

负载的“详细信息”部分包括可对其执行操作的 `clusterId` 和状态。

Amazon 术语表

有关最新的 Amazon 术语，请参阅 Amazon Web Services 词汇表 参考中的 [Amazon 词汇表](#)。

文档历史记录

下表介绍了自 Amazon EMR 上次发布以来对《Amazon EMR 管理指南》所做的重要更改。有关 Amazon EMR 特定发布版本的更多信息，请参阅[关于 Amazon EMR 发行版](#)。

更改	描述	发行日期
托管策略更新	Amazon 托管式策略的 Amazon EMR 更新 – Amazon 托管式策略的 Amazon EMR 更新 – AmazonEMR ServicePolicy_v2 的额外权限。	2025 年 3 月 4 日
首次发布	Amazon EMR 4.x 及更高版本的《Amazon EMR 管理指南》首次发布。 有关 Amazon EMR 以前版本的更多信息，请参阅 Amazon EMR 开发人员指南 。	2015 年 7 月 24 日

本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异，则一律以英文原文为准。